

HP Asset Manager

Para Sistemas operativos Windows® y Linux®

Versión de software: 9.40

Instalación y actualización

Fecha de publicación del documento: Junio de 2013

Fecha de lanzamiento del software: Junio de 2013



Avisos legales

Garantía

Las únicas garantías de los productos y servicios HP se exponen en el certificado de garantía que acompaña a dichos productos y servicios. El presente documento no debe interpretarse como una garantía adicional. HP no es responsable de omisiones, errores técnicos o de edición contenidos en el presente documento.

La información contenida en esta página está sujeta a cambios sin previo aviso.

Leyenda de derechos limitados

Software informático confidencial. Es necesario disponer de una licencia válida de HP para su posesión, uso o copia. De conformidad con FAR 12.211 y 12.212, el Gobierno estadounidense dispone de licencia de software informático de uso comercial, documentación del software informático e información técnica para elementos de uso comercial con arreglo a la licencia estándar para uso comercial del proveedor.

Aviso de copyright

© Copyright 2002 - 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Avisos de marcas comerciales

Adobe™ es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas de EE. UU. de Microsoft Corporation.

Actualizaciones de la documentación

La página de título de este documento contiene la siguiente información de identificación:

- Número de versión del software, que indica la versión del software.
- Fecha de publicación del documento, que cambia cada vez que se actualiza el documento.
- Fecha de lanzamiento del software, que indica la fecha desde la que está disponible esta versión del software.

Para buscar actualizaciones recientes o verificar que está utilizando la edición más reciente de un documento, visite:

<http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals>

Este sitio requiere que esté registrado como usuario de HP Passport. Para registrarse y obtener un ID de HP Passport, visite:

<http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html>

O haga clic en el enlace **New user registration** (Registro de nuevos usuarios) de la página de registro de HP Passport.

Asimismo, recibirá ediciones actualizadas o nuevas si se suscribe al servicio de soporte del producto correspondiente. Póngase en contacto con su representante de ventas de HP para obtener más información.

Soporte

Visite el sitio web HP Software Support Online en:

<http://www.hp.com/go/hpsoftwaresupport>

Este sitio web proporciona información de contacto y detalles sobre los productos, servicios y soporte que ofrece HP Software.

HP Software Support Online brinda a los clientes la posibilidad de auto-resolución de problemas. Ofrece una forma rápida y eficaz de acceder a las herramientas de soporte técnico interactivo necesarias para gestionar su negocio. Como cliente preferente de soporte, puede beneficiarse de utilizar el sitio web de soporte para:

- Buscar los documentos de la Base de conocimiento que le interesen
- Enviar y realizar un seguimiento de los casos de soporte y las solicitudes de mejora
- Descargar revisiones de software
- Gestionar contratos de soporte
- Buscar contactos de soporte de HP
- Consultar la información sobre los servicios disponibles
- Participar en debates con otros clientes de software
- Investigar sobre formación de software y registrarse para recibirla

Para acceder a la mayor parte de las áreas de soporte es necesario que se registre como usuario de HP Passport. En muchos casos también será necesario disponer de un contrato de soporte. Para registrarse y obtener un ID de HP Passport, visite:

<http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html>

Para obtener más información sobre los niveles de acceso, visite:

http://h20230.www2.hp.com/new_access_levels.jsp

Contenido

| | |
|--|----|
| Contenido | 5 |
| Capítulo 1: Introducción | 11 |
| A quién está destinado el manual | 11 |
| Objeto del manual | 11 |
| Precauciones para conservar la integridad de los datos de Asset Manager | 11 |
| Capítulo 2: Componentes de Asset Manager | 13 |
| Paquetes de Asset Manager | 13 |
| Módulos de Asset Manager | 13 |
| Programas periféricos | 14 |
| Capítulo 3: Entornos admitidos | 17 |
| Sistemas operativos admitidos | 17 |
| Configuración del sistema mínima y recomendada en Windows | 17 |
| Configuración mínima | 17 |
| Configuración recomendada | 18 |
| SGBD admitidos | 18 |
| Capítulo 4: Actualización de una versión anterior | 21 |
| Actualización de Asset Manager 4.2.x, 4.3.x, 4.4.x, 5.0x o 5.1x: descripción general | 22 |
| Razones de la actualización | 22 |
| En qué consiste la actualización | 22 |
| Competencias necesarias | 22 |
| Proceso de actualización | 22 |
| Detalle de algunas operaciones de actualización | 24 |
| Preparación del equipo de actualización | 25 |
| Comprobación de la integridad de la base de datos de producción de formato anterior | 26 |
| Ajuste manual de la base de datos de producción de formato anterior | 28 |
| Copia de la base de datos de producción de formato anterior | 28 |
| Problemas que surgen durante una copia de seguridad tradicional | 28 |
| Copie la base de datos de producción de formato anterior con las herramientas del SGBD | 29 |

| | |
|--|-----------|
| Actualización de la copia de la base de datos de producción de formato anterior | 30 |
| Requisito previo si la base de datos de producción de formato anterior es anterior a la versión 5.20 de Asset Manager y utiliza Oracle | 30 |
| Actualización de la copia de la base de datos de producción de formato anterior | 31 |
| Comprobación de la integridad de la copia de la base de datos de producción de formato 9.40 | 32 |
| Bloqueo de la base de datos de producción de formato anterior | 33 |
| Finalización de la copia de la base de datos de producción de formato 9.40 | 33 |
| Comprobación del éxito de la actualización | 33 |
| Modificaciones del procedimiento almacenado up_GetCounterVal | 33 |
| Ayuda sobre los campos (opcional) | 34 |
| Importación de los informes estándar de Asset Manager 9.40 | 34 |
| Derechos de usuario, restricciones de acceso y derechos funcionales | 35 |
| Actualización de los programas cliente de Asset Manager | 36 |
| Instalación de Asset Manager Automated Process Manager en equipos de administración | 36 |
| Elimine las memorias caché de Asset Manager en la copia de la base de datos de producción de formato 9.40 | 36 |
| Actualización de los programas de Asset Manager | 37 |
| Comprobación de que Asset Manager se puede iniciar sin problemas | 37 |
| Eliminación de las antiguas conexiones a bases de datos y creación de las nuevas | 37 |
| Actualización de los programas externos que acceden a la base de datos de Asset Manager | 38 |
| Asset Manager Web | 38 |
| Get-It | 38 |
| Escenarios de HP Connect-It | 38 |
| Importación de datos de sistema de la versión 9.40 | 39 |
| Capítulo 5: Instalación y desinstalación en Windows (salvo Asset Manager Web) | 41 |
| Antes de instalar Asset Manager | 41 |
| Desactivación de antivirus | 41 |
| Instalación de las capas cliente de Oracle | 41 |
| Instalación (o no) de SAP Crystal Reports | 42 |

| | |
|---|----|
| Instalación en Windows | 42 |
| Instalación en cliente-servidor | 42 |
| Ahorro de tiempo en la instalación de equipos cliente | 42 |
| Instalación de Asset Manager en varios idiomas | 43 |
| Instalación de Asset Manager en sistemas Windows de 64 bits | 43 |
| Instalación manual (gráfica) | 44 |
| Desinstalación manual (gráfica) | 45 |
| Antes de desinstalar Asset Manager | 45 |
| Si había instalado la base de datos de demostración | 45 |
| Si ha instalado el cliente web | 45 |
| Desinstalación de Asset Manager | 46 |
| Instalación y desinstalación en línea de comando | 47 |
| Información general | 47 |
| Preparación | 47 |
| Instalación de Orca | 47 |
| Obtención de ayuda para el uso de Orca | 47 |
| Obtención de ayuda sobre los archivos .msi y los parámetros de setup.exe y msiexec.exe | 48 |
| Configuración de la instalación de Asset Manager | 48 |
| Ejecución | 50 |
| Información general | 50 |
| Ejecución de una instalación desde la línea de comandos | 51 |
| Ejecución de una desinstalación desde la línea de comandos | 52 |
| Capítulo 6: Configuración en Windows (salvo Asset Manager Web) | 55 |
| DLL Oracle | 55 |
| Sistema de mensajería | 55 |
| Asset Manager Automated Process Manager | 57 |
| SAP Crystal Reports | 59 |
| Distribución del software en conjuntos de equipos | 59 |
| Integración con HP Connect-It | 59 |
| Base de datos de demostración | 60 |
| Conectarse a la base de datos | 60 |

| | |
|--|-----|
| Capítulo 7: Instalación y configuración en Linux (salvo Asset Manager Web) | 61 |
| Instalación de Asset Manager | 61 |
| Implementación de Asset Manager Automated Process Manager | 64 |
| Primera configuración de Asset Manager Automated Process Manager a través de la interfaz de Windows. | 65 |
| Asegurarse de que Asset Manager Automated Process Manager se conecta correctamente con la base de datos de Asset Manager | 67 |
| Activación de Asset Manager Automated Process Manager para configurarse a través de la interfaz web | 68 |
| Configuración de Asset Manager Automated Process Manager a través de la interfaz web. | 68 |
| Acceso a la base de datos de Asset Manager a través de API | 69 |
| Capítulo 8: Instalación, configuración, eliminación y actualización de Asset Manager Web | 71 |
| Arquitectura de Asset Manager Web | 72 |
| Instalación de Asset Manager Web | 73 |
| Caso práctico | 73 |
| Descripción general de la instalación | 78 |
| Preparación de la instalación de Asset Manager Web | 78 |
| Componentes que se instalan | 78 |
| Configuraciones del servidor de aplicaciones: casos especiales y ejemplos | 81 |
| Licencias que se deben adquirir | 83 |
| Obtener las contraseñas cifradas necesarias | 83 |
| Marcar los servicios web | 84 |
| Comprobar la coherencia de los dominios funcionales asociados a los servicios web | 84 |
| Actualización de los archivos | 84 |
| Edición de los archivos .properties | 85 |
| Actualización del archivo a través del archivo de comandos de despliegue | 98 |
| Despliegue del archivo en el servidor de aplicaciones | 101 |
| Si Tomcat es el servidor de aplicaciones | 101 |
| Si WebSphere Application Server es el servidor de aplicaciones | 104 |
| Si WebLogic es el servidor de aplicaciones | 108 |

| | |
|---|------------|
| Instalación simultánea de Asset Manager Web Tier y del servicio Asset Manager Web. | 111 |
| Prueba de que el despliegue se ha realizado correctamente | 116 |
| Prueba de que el servicio Asset Manager Web se ha desplegado correctamente. . | 116 |
| Prueba de que Asset Manager Web Tier se ha desplegado correctamente. | 117 |
| Configuración de Asset Manager Web | 117 |
| Acceso a Asset Manager a través de Internet Explorer | 117 |
| Optimización de Asset Manager Web | 117 |
| Archivos de registro de Tomcat | 118 |
| Tiempo que tardan en visualizarse las páginas generadas por Tomcat | 119 |
| Rendimiento de la red | 119 |
| Desinstalación de Asset Manager Web | 120 |
| Si Apache Tomcat es el servidor de aplicaciones | 120 |
| Si WebSphere es su servidor de aplicaciones | 120 |
| Si WebLogic es su servidor de aplicaciones | 121 |
| Problemas | 121 |
| Asset Manager Web | 121 |
| Problema | 121 |
| Solution | 122 |
| Asset Manager Web Tier ejecutándose en Tomcat | 122 |
| Problema | 122 |
| Solution | 122 |
| Actualización de Asset Manager Web | 122 |
| Capítulo 9: Archivos .ini y .cfg | 125 |
| Archivos .ini y .cfg disponibles | 125 |
| Modificación de los archivos .ini | 128 |
| Entradas del archivo am.ini | 129 |
| Sección [OPTION] | 129 |
| Sección [SQL] | 131 |
| Entradas del archivo amsrv.ini | 131 |
| Sección [OPTION] | 131 |
| Entradas del archivo amsvcf.ini | 132 |

| | |
|---|-----|
| Entradas del archivo amexp.ini | 132 |
| Sección [OPTION] | 132 |
| Entradas del archivo amdb.ini | 132 |
| Control de la modificación de los archivos .ini | 133 |
| Capítulo 10: Consideraciones sobre el rendimiento | 135 |
| Agradecemos sus comentarios | 137 |

Capítulo 1: Introducción

Este capítulo incluye:

| | |
|---|----|
| A quién está destinado el manual | 11 |
| Objeto del manual | 11 |
| Precauciones para conservar la integridad de los datos de Asset Manager | 11 |

A quién está destinado el manual

El presente manual está destinado a cualquier empresa que desee utilizar Asset Manager 9.40.

Está destinado a los ingenieros que deseen:

- Primera instalación de Asset Manager y Asset Manager Web
- Actualizar una versión anterior de Asset Manager

Objeto del manual

Este manual explica:

- Qué programas componen Asset Manager
- En qué entornos funciona Asset Manager
- Cómo actualizar una versión anterior de Asset Manager
- Primera instalación de Asset Manager y Asset Manager Web
- Cómo configurar Asset Manager
- Qué factores afectan a las prestaciones de Asset Manager

Sugerencia: A fin de instalar esta aplicación correctamente, siga estrictamente las instrucciones indicadas.

Precauciones para conservar la integridad de los datos de Asset Manager

Asset Manager posee una funcionalidad extremadamente variada. Esta gran variedad se basa en una estructura de base de datos compleja:

- La base contiene un importante número de tablas, campos, vínculos e índices.

- Algunas tablas intermedias no se visualizan mediante la interfaz gráfica.
- Algunos vínculos, campos e índices se crean, eliminan o modifican automáticamente por el software.
- Usted tiene la posibilidad de crear tablas, campos, vínculos e índices adicionales.

Para modificar el **contenido** de la base de datos respetando su integridad, debe utilizar obligatoriamente una de las aplicaciones siguientes:

- Cliente Windows
- Asset Manager API
- Asset Manager Import Tool
- Cliente Web
- Pasarelas HP Software
- HP Connect-It
- Asset Manager Automated Process Manager
- Asset Manager Web Service

Para modificar la **estructura** de la base de datos respetando su integridad, debe utilizar obligatoriamente Asset Manager Application Designer.

Precaución: No modifique nunca la estructura ni el contenido de la base de datos por medios distintos de los previstos por el software. Efectivamente, es muy probable que tales modificaciones puedan dañar la base de datos de la siguiente manera:

- Pérdida o modificación involuntaria de datos o vínculos.
- Creación de vínculos o registros fantasmas.
- Aparición de mensajes de error grave, etc.

Capítulo 2: Componentes de Asset Manager

| | |
|---------------------------------|----|
| Paquetes de Asset Manager | 13 |
| Módulos de Asset Manager | 13 |
| Programas periféricos | 14 |

Paquetes de Asset Manager

| Nombre del programa | Interfaz del programa | Soporte de Windows |
|---|-----------------------|--------------------|
| Interfaz gráfica de acceso a la base de datos de Asset Manager (ver nota) | Gráfica | Sí |
| Interfaz Web de acceso a la base de datos de Asset Manager (ver nota) | Gráfica | Sí |
| Asset Manager Export Tool | Gráfica | Sí |
| | Línea de comando | Sí |
| Asset Manager Import Tool | Línea de comando | Sí |
| Asset Manager Automated Process Manager | Gráfica | Sí |
| | Línea de comando | No |
| Asset Manager Application Designer | Gráfica | Sí |
| | Línea de comando | Sí |
| Asset Manager API | No gráfica | Sí |
| Asset Manager Web Service | No gráfica | Sí |
| Asset Manager Script Analyzer | Gráfica | Sí |
| HP AutoPass License Management Tool | Gráfica | Sí |

Módulos de Asset Manager

Las interfaces Windows y Web de acceso a la base Asset Manager le permite acceder a los módulos siguientes:

| Nombre de marketing | Nombre mostrado por el menú Archivo/Administrar módulos (cliente Windows) | Nombre mostrado por el menú Acción/Activar base de datos (Asset Manager Application Designer) | Nombre mostrado por HP AutoPass |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| AM Asset Portfolio | Administración | Admin (Administración) | |
| AM Asset Portfolio | Asset Portfolio | ITAM (Asset Portfolio) | Asset Portfolio ServiceCatalog |
| AM Asset Portfolio | Inventario de códigos de barras | BarCode (Inventario de códigos de barras) | BarCode |
| AM Asset Portfolio | Integración con Client Automation | OVCN (Integración con Client Automation) | OVCN |
| Gestión de contratos AM | Contratos | Contrato (Contratos) | Contrato |
| Gestión de contratos AM | Contratos | Leasing (opción Gestión del leasing) | Leasing |
| Gestión de los activos de software AM | Gestión de activos de software | SAM (opción Gestión de los activos de software) | SAM |
| Gestión financiera AM | Finanzas | Finanzas (Finanzas) | Finanzas |
| Compras AM | Compras | Compras (Compras) | Compras |
| AM Asset Portfolio | Soporte | Soporte | |

Su acceso a estos módulos depende de sus claves de licencias de HP AutoPass, que se proporcionan con Asset Manager. Consulte el manual **Administración**, capítulo **Instalación de claves de licencias**.

Programas periféricos

El siguiente software puede integrarse con Asset Manager:

- HP Connect-It

- SAP Crystal Reports
- HP Discovery and Dependency Mapping Inventory
- HP Project and Portfolio Management
- HP Client Automation
- HP Universal CMDB
- HP Service Manager
- HP Data Center Infrastructure Management

Capítulo 3: Entornos admitidos

| | |
|-------------------------------------|----|
| Sistemas operativos admitidos | 17 |
| SGBD admitidos | 18 |

Sistemas operativos admitidos

Programas cliente de Asset Manager

Los programas cliente Asset Manager admiten:

- Windows
- Linux

Para determinar qué versiones del sistema operativos son compatibles, consulte la matriz de compatibilidades en: www.hp.com/go/hpssoftwaresupport.

Consulte el manual **Instalación**, capítulo **Entornos admitidos**, sección **Sistemas operativos compatibles\programas cliente de Asset Manager**.

Servidor de bases de datos de Asset Manager

El servidor puede funcionar en todos los sistemas operativos y plataformas de hardware admitidos por el SGBD.

Para conocer la lista, consulte la documentación de los SGBD.

Configuración del sistema mínima y recomendada en Windows

Configuración mínima

Todos los programas, salvo Asset Manager Automated Process Manager y Asset Manager Web and Asset Manager Web Service

| Entorno | Windows Vista, Windows 7 y Windows Server 2008 |
|----------------------|--|
| CPU | Intel Xeon o equivalente |
| RAM | 2 GB |
| Espacio de disco (*) | 4 GB (todos los componentes instalados) |

(*) Los archivos instalados con Asset Manager ocupan unos 700 MB de espacio de disco (excluidas la base de datos de trabajo y las capas del proveedor de la base de datos).

Asset Manager Automated Process Manager

| Entorno | Windows Server 2008 |
|------------------|---|
| CPU | Intel Xeon doble núcleo o equivalente |
| RAM | 1 GB reservado para Asset Manager Automated Process Manager |
| Espacio de disco | 4 GB |

Configuración recomendada

Todos los programas, salvo Asset Manager Automated Process Manager y Asset Manager Web and Asset Manager Web Service

| Entorno | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 y Windows Server 2012 |
|----------------------|--|
| CPU | Intel Xeon o equivalente |
| RAM | 4 GB |
| Espacio de disco (*) | 4 GB (todos los componentes instalados) |

(*) Los archivos instalados con Asset Manager ocupan (sólo en la instalación cliente) unos 350 MB de espacio de disco (excluidas la base de datos de trabajo y las capas cliente del proveedor de la base de datos).

Asset Manager Automated Process Manager

| Entorno | Windows Server 2008 y Windows Server 2012 |
|------------------|--|
| CPU | Intel Xeon cuádruple núcleo o equivalente |
| RAM | 2 GB reservado para Asset Manager Automated Process Manager |
| Espacio de disco | 4 GB |
| Red | Enlace de alta velocidad con el servidor del SGBD. (cuando Ethernet 100 Mbps o Gigabit) y tiempo mínimo de latencia (<5 ms). |

Asset Manager Web

Para ver detalles de la configuración necesaria para admitir Asset Manager Web, consulte **AM 5.20 Sizing Guide Using Oracle DB2 or MSSQL**. Este informe técnico se entrega en las localizaciones indicadas en las **Release Notes**, capítulo **Documentación relacionada**, sección **documentos de referencia/Informes técnicos de Asset Manager**.

SGBD admitidos

Se admiten los siguientes SGBD para la base de datos Asset Manager:

- Microsoft SQL Server
- Oracle Database Server
- IBM DB2 UDB

Para determinar qué versiones del SGBD son compatibles (servidores, clientes, protocolos de red, controladores, etc.) consulte la matriz de compatibilidades en:

www.hp.com/go/hpsoftwaresupport.

Precaución: No garantizamos el funcionamiento correcto de Asset Manager con versiones (incluso versiones posteriores) o Service Packs distintos de aquellos descritos en la Matriz de compatibilidades.

Precaución: No garantizamos el funcionamiento de Asset Manager con versiones o Service Pack que su editor haya dejado de asumir.

Capítulo 4: Actualización de una versión anterior

| | |
|---|----|
| Actualización de Asset Manager 4.2.x, 4.3.x, 4.4.x, 5.0x o 5.1x: descripción general | 22 |
| Razones de la actualización | 22 |
| En qué consiste la actualización | 22 |
| Competencias necesarias | 22 |
| Proceso de actualización | 22 |
| Detalle de algunas operaciones de actualización | 24 |
| Preparación del equipo de actualización | 25 |
| Comprobación de la integridad de la base de datos de producción de formato anterior | 26 |
| Ajuste manual de la base de datos de producción de formato anterior | 28 |
| Copia de la base de datos de producción de formato anterior | 28 |
| Actualización de la copia de la base de datos de producción de formato anterior | 30 |
| Comprobación de la integridad de la copia de la base de datos de producción de formato 9.40 | 32 |
| Bloqueo de la base de datos de producción de formato anterior | 33 |
| Finalización de la copia de la base de datos de producción de formato 9.40 | 33 |
| Actualización de los programas cliente de Asset Manager | 36 |
| Actualización de los programas externos que acceden a la base de datos de Asset Manager | 38 |
| Importación de datos de sistema de la versión 9.40 | 39 |

El tipo de actualización depende del número de su versión anterior:

Tipo de actualización en función del número de versión de Asset Manager

| Número de la versión para actualizar | Tipo de operaciones que se van a efectuar | Documentación de consulta |
|--|--|---|
| Versiones 4.2.x, 4.3.x, 4.4.x, 5.0x o 5.1x | En la mayoría de los casos, es suficiente una actualización simple | Este capítulo, sección Actualización de Asset Manager 4.2.x, 4.3.x, 4.4.x, 5.0x o 5.1x: descripción general |
| | Si la actualización sencilla falla, debe realizarse una migración simplificada | Manual de migración |

Tipo de actualización en función del número de versión de Asset Manager, continuación

| Número de la versión para actualizar | Tipo de operaciones que se van a efectuar | Documentación de consulta |
|--------------------------------------|---|---------------------------|
| Versiones 4.1.x o anteriores | Migración completa | Manual de migración |

Actualización de Asset Manager 4.2.x, 4.3.x, 4.4.x, 5.0x o 5.1x: descripción general

Razones de la actualización

- Se ha modificado la estructura de la base de datos estándar (tablas, campos, vínculos e índice).
- Se han añadido nuevas funciones.

En qué consiste la actualización

Necesita actualizar:

- La **base de datos de producción de formato anterior** al formato 9.40 (estructura y contenido).
- Los programas de Asset Manager a la versión 9.40.

Competencias necesarias

La actualización es un proceso sencillo que precisa:

- Un cierto conocimiento de Asset Manager (instalación, administración).
- Preparación
- Conocimientos técnicos: administración de la base de datos.
- Método.

Proceso de actualización

1. Preparación del equipo de actualización.
[Preparación del equipo de actualización.](#)

2. Prepare la base de datos de producción de formato anterior:
 - a. Compruebe la integridad de la **base de datos de producción de formato anterior** (opcional).
[Comprobación de la integridad de la base de datos de producción de formato anterior.](#)
 - b. Si es necesario, realice de forma manual todos los ajustes necesarios en la **base de datos de producción de formato anterior**.
[Ajuste manual de la base de datos de producción de formato anterior.](#)
3. Pruebe la actualización sobre una primera **copia de la base de datos de producción de formato anterior**:
 - a. Copie la **base de datos de producción de formato anterior** (1).
[Copia de la base de datos de producción de formato anterior.](#)
Mientras prueba la actualización de la **copia de la base de datos de producción de formato anterior**, los usuarios siguen trabajando en la **base de datos de producción de formato anterior**.
 - b. Actualice la **copia de la base de datos de producción de formato anterior** (2).
[Actualización de la copia de la base de datos de producción de formato anterior.](#)
Si el programa de actualización no muestra ningún mensaje de error, continúe con el proceso tal y como se ha descrito en este capítulo.
Si el programa de actualización muestra mensajes de error, debe realizar una migración simplificada. Para ello, consulte el manual titulado **Migración**.
No puede continuar con la actualización descrita en este capítulo.
 - c. Compruebe la integridad de la **copia de la base de datos de producción de formato 9.40** (3).
[Comprobación de la integridad de la copia de la base de datos de producción de formato 9.40.](#)
Si el programa muestra problemas, modifique los datos de la **base de datos de producción de formato anterior** y vuelva a comenzar la prueba de la actualización en una primera **copia de la base de datos de producción de formato anterior**.
Si no hay ningún mensaje de error, pase a la etapa siguiente.
4. Realice la actualización final pasando por nueva **copia de la base de datos de producción de formato anterior**:
 - a. Bloquee la base de datos de producción de formato anterior
[Bloqueo de la base de datos de producción de formato anterior.](#)
 - b. Haga una nueva copia de la **base de datos de producción de formato anterior** (1).
[Copia de la base de datos de producción de formato anterior.](#)
 - c. Actualice la **copia de la base de datos de producción de formato anterior** (2).
[Actualización de la copia de la base de datos de producción de formato anterior.](#)
 - d. Compruebe la integridad de la **copia de la base de datos de producción de formato 9.40** (3).

[Comprobación de la integridad de la copia de la base de datos de producción de formato 9.40.](#)


- e. Realice todos los cambios necesarios para finalizar la **copia de la base de datos de producción de formato 9.40.**

[Finalización de la copia de la base de datos de producción de formato 9.40.](#)

5. Actualice los programas Asset Manager.
[Actualización de los programas cliente de Asset Manager.](#)
6. Si es necesario, realice las actualizaciones en los programas externos que acceden a la base Asset Manager.
[Actualización de los programas externos que acceden a la base de datos de Asset Manager.](#)
7. Inicie Asset Manager Automated Process Manager en la **base de datos de producción de formato 9.40.**
8. Reinicie los programas externos que acceden a la **base de datos de producción de formato 9.40.**
9. Informe a los usuarios de la disponibilidad de la base de datos.

A continuación, se muestran las líneas principales del proceso de actualización de una base 4.2.x, 4.3.x, 4.4.x o 5.0.x:

Actualización de una base 4.2.x, 4.3.x, 4.4.x o 5.0.x - principios generales



Detalle de algunas operaciones de actualización

Esta sección detalla las etapas de los procesos sintetizados anteriores.

Precaución: Únicamente efectúe las operaciones mencionadas en el proceso sintetizado que se corresponde con su situación.

Preparación del equipo de actualización

Antes de actualizar la **base de datos de producción de formato anterior**, debe preparar una estación de trabajo adaptada a la actualización.

Este capítulo describe la lista de lo que debe instalar en la estación de actualización.

Instalación de la versión Asset Manager correspondiente a la base de datos de producción de formato anterior

La necesita para poder acceder a las bases de datos de producción:

- **Base de datos de producción**
- **Copias de la base de datos de producción**

Instale al menos el módulo de base.

Asegúrese de tener acceso a la base de datos de producción de formato anterior

Lo necesita para:

- Preparar la **base de datos de producción de formato anterior**.
- Hacer copias de la **base de datos de producción de formato anterior** para simular y efectuar a continuación la actualización.

Instalación de Asset Manager 9.40

Instale al menos los siguientes componentes:

- Cliente Asset Manager
- Asset Manager Application Designer
- Documentación
- Migración
- Kit de datos
- Asset Manager Export Tool
- HP AutoPass License Management Tool
Todas las claves de licencias que se aplican a la base de datos deben estar instaladas en esta instancia de HP AutoPass License Management Tool.
Consulte el manual **Administración**, capítulo **Instalación de claves de licencia**.

Sugerencia: HP AutoPass License Management Tool se instala automáticamente con todos los componentes de Asset Manager 9.40.

Sin embargo, la instalación de las claves de licencia es un proceso manual.

Factores que condicionan la rapidez de la conversión

- Rendimiento del SGBD.
- Velocidad entre la estación de Asset Manager Application Designer y la de las bases de datos de producción de formato anterior.
- En menor medida, las prestaciones de la estación sobre la que se instala Asset Manager Application Designer y las bases de datos de formato anterior.

Sugerencia: Si el volumen de la base de datos de producción de formato anterior es importante, debe relacionar los ordenadores en los que se encuentra Asset Manager Application Designer y las bases de datos de formato anterior todo lo posible (no pasar por una red WAN por ejemplo). Esto vale especialmente en el caso de las tablas que contienen campos muy largos y datos binarios (**amComment** y **amImage**, por ejemplo).

Comprobación de la integridad de la base de datos de producción de formato anterior

1. **Nota:** Haga una copia de seguridad de la base de datos de producción de formato anterior (backup).
2. Realice una verificación inicial opcional con la versión anterior de Asset Manager Application Designer:

Precaución: Esta verificación es opcional.

Puede llevar más de un día verificar la opción **Comprobar la validez de los registros** para las tablas que tienen un archivo de comandos de **Validez** y contienen muchos registros.

En este tipo de tablas, el archivo de comandos de validez se ejecuta por cada registro de la tabla.

En ciertas ocasiones, la prueba podría no finalizar nunca.

- a. Arranque la versión anterior de Asset Manager Application Designer.
- b. Conéctese a la **base de datos de producción de formato anterior** (menú **Archivo/Abrir**, opción **Abrir una base de datos existente**).
- c. Abra la ventana de diagnóstico de la base (menú **Acción/Diagnosticar/Reparar la base**).
- d. Seleccione (**Todas las tablas**) en la lista de tablas.
- e. Especifique el nombre y posición del archivo de registro.

- f. Seleccione únicamente la opción **Comprobar la validez de los registros**.
- g. Seleccione la opción **Reparar**.
- h. Pulse **Inicio**.
- i. Consulte los mensajes de la ventana de ejecución.
- j. Consulte el archivo de registro si procede.

3.

Precaución: Si el SGBD de la **base de datos de producción de formato anterior** es DB2, deténgase aquí y no proceda a la segunda comprobación.

Realice una segunda verificación con Asset Manager Application Designer de formato 9.40:

- a. Inicie Asset Manager Application Designer.
- b. Conéctese a la **base de datos de producción de formato anterior** (menú **Archivo/Abrir**, opción **Abrir base de datos existente**).>

Nota: Asset Manager Application Designer 9.40 es compatible con la base de datos de formato anterior.

- c. Abra la ventana de diagnóstico de la base (menú **Acción/Diagnosticar/Reparar la base**).
- d. Seleccione (**Todas las tablas**) en la lista de tablas.
- e. Especifique el nombre y posición del archivo de registro.
- f. Seleccione todas las opciones de comprobación, excepto la opción **Comprobar la validez de los registros**.

Precaución: Puede verificar la opción **Comprobar la validez de los registros**, pero la verificación puede llevar mucho tiempo para las tablas que tienen un archivo de comandos de **Validez** y contienen muchos registros.

En este tipo de tablas, el archivo de comandos de validez se ejecuta por cada registro de la tabla.

En ciertas ocasiones, la prueba podría no finalizar nunca.

- g. Seleccione la opción **Reparar**.
- h. Pulse **Inicio**.
- i. Consulte los mensajes de la ventana de ejecución.
- j. Consulte el archivo de registro si procede.

Para más información sobre el programa de análisis y reparación, consulte el manual **Administración**, capítulo **Diagnósticos y reparación de una base de datos**.

Ajuste manual de la base de datos de producción de formato anterior

Para que la actualización de la **base de datos de producción de formato anterior** se desarrolle correctamente, debe modificar algunos datos antes.

Actualización de la tabla **amCounter**

Esta sección interesa a los usuarios que modificaron el procedimiento almacenado **up_GetCounterVal**, el cual administra la tabla **amCounter** según las directivas de las siguientes notas técnicas:

- Microsoft SQL Server: TN317171736
- Oracle Database Server: TN12516652

Si realizó las modificaciones descritas en estas notas técnicas, algunos registros de la tabla **amCounter** ya no serán actualizados por el procedimiento almacenado **up_GetCounterVal**.

Antes de actualizar la **base de datos de producción de formato anterior**, tiene por lo tanto que:

1. Hacer una copia del procedimiento almacenado **up_GetCounterVal**, si espera modificarla de la misma forma después de la actualización.
2. Actualizar manualmente los contadores de la tabla **amCounter**, transferidos a otras tablas.
3. Restaurar el procedimiento almacenado **up_GetCounterVal** en su estado inicial.

Módulos **Compras y Workflow**

Le recomendamos que deje en ejecución el menor número de procesos posible antes de la actualización (por ejemplo, comandos parcialmente recibidos, activos por devolver, flujos de trabajo en ejecución).

Precaución: Igualmente le recomendamos que conserve cuidadosamente una copia de la **base de datos de producción de formato anterior** para poder consultarla si se presenta alguna incidencia después de la actualización.

Copia de la base de datos de producción de formato anterior

Problemas que surgen durante una copia de seguridad tradicional

Si realiza una copia de seguridad de la base de datos de producción de formato anterior con las

herramientas de su SGBD, la copia será idéntica al original en cuanto al añadir, modificar o eliminar los siguientes elementos con otras herramientas de Asset Manager Application Designer:

- Índice
- Desencadenadores
- Procedimientos almacenados
- Vistas

O, el programa de actualización básico no está en situación de gestionar estas modificaciones de estructura.

Anule estas modificaciones estructurales antes de convertir la base de datos de producción de formato anterior.

Le proponemos que haga una copia con las herramientas del SGBD y anule las modificaciones de estructura mencionadas en esta sección.

Nota: Se debe poder acceder a la copia de la **base de datos de producción de formato anterior** desde la estación de actualización.

Para saber cómo copiar bases de datos, consulte la documentación del SGBD.

Copie la base de datos de producción de formato anterior con las herramientas del SGBD

1. Copie la base de datos de producción de formato anterior con las herramientas del SGBD. La copia obtenida es idéntica a la base de datos de producción de formato anterior original.
2. Anule todas las modificaciones realizadas en los siguientes elementos:
 - Índice
 - Desencadenadores
 - Procedimientos almacenados
 - Vistas
3. Cree una conexión Asset Manager a la **base de datos de simulación de formato anterior**.

Actualización de la copia de la base de datos de producción de formato anterior

Requisito previo si la base de datos de producción de formato anterior es anterior a la versión 5.20 de Asset Manager y utiliza Oracle

A partir de la versión 5.20, la base de datos Asset Manager basada en Oracle emplea tipos de datos **CLOB/BLOB** para campos que utilizaban anteriormente **LONG** y **LONGRAW** respectivamente. De este modo, es necesario identificar estos campos y convertir sus tipos de datos antes de que la actualización de la base de datos pueda continuar.

Para convertir los tipos de datos para la base de datos:

1. Inicie Asset Manager Application Designer versión 9.40.
2. Conéctese a la **copia de la base de datos de producción de formato anterior** con el login **Admin (Archivo/Abrir/Abrir una base de datos existente)**.

Nota: En el detalle de la conexión a nivel de Asset Manager:

- El campo **Propietario** no debe completarse.
- El campo **Usuario** debe hacer referencia a un usuario que sea **propietario** de las tablas de la base (derechos de creación en todos los tipos de objetos de la base).

3. Seleccione **Acción/Plantillas/Seleccionar la carpeta** en la barra de menú.
4. Seleccione la **<carpeta de instalación de Asset Manager 9.40>\doc\infos** y haga clic en **Aceptar**.
5. Seleccione **Acción/Plantillas/Actualizar la lista** en la barra de menú. Esto agrega una nueva opción llamada **Lote de ORACLE para migración de BLOB** al menú **Plantillas**, basado en el archivo de plantillas **migratelob.tpl**.
6. Seleccione **Acción/Plantillas/Lote de ORACLE para migración de BLOB** en la barra de menú. Esto genera un archivo de lote Oracle SQL+ llamado **migratelob.sql** de manera predeterminada, que contiene instrucciones para convertir los campos **LONG** y **LONGRAW** en **CLOB** y **BLOB**, respectivamente.
7. Utilice una utilidad de base de datos como ORACLE SQL+ Prompt para ejecutar el archivo de lote **migratelob.sql**. Ejemplo:

```
SQL> @C:\Users\encornet\AppData\Local\Temp\migratelob.sql
```

Esto convierte los campos en los nuevos tipos de datos, después de lo cual la actualización de la base de datos estándar puede continuar.

Nota: Si ha desarrollado soluciones que acceden directamente a la base de datos de Asset Manager (a través de una conexión ODBC), necesitará actualizar la integración donde su solución accedió a los tipos de datos **LONG** y **LONGRAW**, después de que la **copia de la base de datos de producción de formato anterior** se haya actualizado a la versión 9.40.

Actualización de la copia de la base de datos de producción de formato anterior

Para actualizar la **copia de la base de datos de producción de formato anterior**:

1. Inicie Asset Manager Application Designer versión 9.40.
2. Conéctese a la **copia de la base de datos de producción de formato anterior** con el login **Admin (Archivo/Abrir/Abrir una base de datos existente)**.

Nota: En el detalle de la conexión a nivel de Asset Manager:

- El campo **Propietario** no debe completarse.
- El campo **Usuario** debe hacer referencia a un usuario que sea **propietario** de las tablas de la base (derechos de creación en todos los tipos de objetos de la base).
- Con Microsoft SQL Server, si el propietario de las tablas es **dbo**, el login de conexión debe crear las tablas predeterminadas con la forma **dbo.<tabla>** (típicamente el login: **sa**).

3. Seleccione el menú **Migración/Actualizar la base**.

Nota: Si la **base de datos de producción de formato anterior** es multilingüe (consulte el manual **Administración**, capítulo **Creación, modificación y eliminación de una base de datos de Asset Manager**, sección **Modificación de idiomas de los clientes de Asset Manager**), una de las páginas del asistente le propone propagar las personalizaciones realizadas en los idiomas adicionales de la **base de datos de producción de formato anterior**. Esto requiere que Asset Manager versión 9.40 esté disponible en todas las versiones de los idiomas adicionales y que instale Asset Manager en dichos idiomas en el equipo usado para la conversión.

Todos los elementos multilingües se extienden, con la excepción de la ayuda contextual sobre campos y vínculos.

Si desea automatizar la propagación de las personalizaciones en un idioma X, deberá esperar la salida de Asset Manager en ese idioma.

Si lo desea, puede realizar la actualización en una versión de idioma ya disponible, pero no podrá propagar las personalizaciones hechas para el idioma X. Insertará el idioma X en la **base de datos de producción de formato 9.40** cuando Asset Manager 9.40 está disponible para ese idioma. Así pues, debe propagar **manualmente** las personalizaciones que haya realizado en la **base de datos de producción de formato anterior**.

4. Siga las indicaciones del asistente.

Sugerencia: La actualización de los campos cuyo parámetro **Tipo de usuario** sea **Comentario** lleva más tiempo (varias horas en el caso de una base muy grande).

No se ha mostrado ningún mensaje durante esta fase, y quizá se pregunte si la actualización no se ha interrumpido.

Para comprobarlo, examine la actividad de la estación de actualización o del servidor de base de datos (CPU o E/S).

5. Consulte el archivo de informes **sdu.log**.

Comprobación de la integridad de la copia de la base de datos de producción de formato 9.40

1. Inicie Asset Manager Application Designer.
2. Conéctese a la **base de datos de producción de formato 9.40** (**Archivo/Abrir**, opción **Abrir una base de datos existente**).
3. Abra la ventana de diagnóstico de la base (menú **Acción/Diagnosticar/Reparar la base**).
4. Seleccione (**Todas las tablas**) en la lista de tablas.
5. Especifique el nombre y posición del archivo de registro.
6. Seleccione todas las opciones de comprobación, excepto la opción **Comprobar la validez de los registros**.
7. Seleccione la opción **Analizar solamente**.
8. Pulse **Inicio**.

9. Consulte los mensajes de la ventana de ejecución.
10. Consulte el archivo de registro si procede.

Para más información sobre el programa de análisis y reparación, consulte el manual **Administración**, capítulo **Diagnósticos y reparación de una base de datos**.

Bloqueo de la base de datos de producción de formato anterior

El bloqueo de la **base de datos de producción de formato anterior** consiste en prohibir el uso de la **base de datos de producción de formato anterior** para que no se pueda efectuar ninguna modificación durante la actualización (pues pueden no ser tenidas en cuenta).

Efectúe las tareas siguientes:

1. Desconecte todos los usuarios de la base de datos de producción de formato anterior.
2. Detenga el funcionamiento:
 - Asset Manager Automated Process Manager
 - Asset Manager APIs
 - Los programas externos que acceden a la base de datos de producción de formato anterior.
3. Bloquee el acceso a la base de datos de producción de formato anterior.

Finalización de la copia de la base de datos de producción de formato 9.40

Comprobación del éxito de la actualización

Le recomendamos que compruebe que la actualización se ha realizado correctamente.

Por ejemplo, puede:

- Realice una rápida comprobación visual de la **copia de la base de datos de formato 9.40** para buscar anomalías evidentes.
- Comparar el número de registros de algunas tablas antes y después de la actualización.

Modificaciones del procedimiento almacenado up_GetCounterVal

Esta sección está destinada a aquellos usuarios que hayan modificado el procedimiento almacenado **up_GetCounterVal** en la base de datos de producción de formato anterior.

Antes de actualizar la **base de datos de producción de formato anterior**, debe:

1. Actualización manual de los contadores de la tabla **amCounter**, transferidos a otras tablas.
2. Restauración del procedimiento almacenado **up_GetCounterVal** en su estado inicial.

Puede adaptar de nuevo el procedimiento almacenado **up_GetCounterVal** según las directivas de las siguientes notas técnicas:

- Microsoft SQL Server: TN317171736
- Oracle Database Server: TN12516652

Ayuda sobre los campos (opcional)

La ayuda sobre los campos (y vínculos) se guarda en la tabla **Ayuda sobre los campos** (amHelp).

Durante la actualización, el contenido de esta tabla no se actualiza.

Si desea actualizar la ayuda sobre los campos, consulte el manual **Migración**, capítulo **Migración paso a paso: conversión final (base de datos de migración)**, sección **Paso 10: Finalización de la base de datos de migración de formato 9.40/Finalizaciones que conciernen a todas las versiones de la base de datos de producción de formato anterior/Ayuda sobre los campos**.

Importación de los informes estándar de Asset Manager 9.40

Para importar los informes de **Datos de ejemplo** en la copia de la base de datos de producción de formato 9.40:

1. Inicie Asset Manager Application Designer.
2. Seleccione **Archivo/Abrir**.
3. Seleccione la opción **Abrir un archivo de descripción de base de datos: crear base de datos**.
4. Seleccione el archivo **gbase.xml 9.40 estándar**, que se encuentra en la subcarpeta **config** de la carpeta de instalación de Asset Manager 9.40.
5. Seleccione **Acción/Crear base de datos**.
6. Complete las páginas del asistente de la forma siguiente (recorra las páginas con los botones **Anterior** y **Siguiente**):
Página **Generar un archivo de comandos SQL/Crear base de datos**:

| Campos | Valor |
|---|--|
| Base de datos | Seleccione la copia de la base de datos de producción de formato 9.40 . |
| Creación | Importar los datos empresariales. |
| Utilizar las opciones avanzadas de creación | No seleccione esta opción. |

Página **Parámetros de creación**:

| Campos | Valor |
|------------|--|
| Contraseña | <p>Introduzca la contraseña del administrador.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; background-color: #f0f0f0;"> <p>Nota: El administrador de las bases de datos de Asset Manager es el registro en la tabla de Personas y departamentos (amEmplDept) para la que el campo Nombre (Name) está definido como Admin.</p> <p>El login de conexión a la base se almacena en el campo Nombre de usuario (UserLogin). El nombre del administrador tiene como valor Admin.</p> <p>La contraseña se almacena en el campo Contraseña (LoginPassword).</p> </div> |

Página **Datos para importar**:

| Campos | Valor |
|---|--|
| Datos disponibles | Seleccione la opción Rapport Crystal Reports . |
| Interrumpir la importación en caso de error | Seleccione esta opción para que la importación de datos se detenga en caso de problema. |
| Archivo de registro | Nombre completo del archivo que registra todas las operaciones realizadas durante la importación, así como los errores y avisos. |

- Ejecute las operaciones definidas con el asistente (botón **Terminar**).

Derechos de usuario, restricciones de acceso y derechos funcionales

Como se han añadido nuevas tablas, campos y vínculos a la nueva estructura de la base de datos, debe adaptar sus derechos de usuario, restricciones de acceso y derechos funcionales de sus

perfiles de usuario.

Añada las nuevas tablas, los nuevos campos y los nuevos vínculos a los derechos y restricciones existentes y cree nuevos derechos y restricciones si procede.

Actualización de los programas cliente de Asset Manager

Debe actualizar todos los programas Asset Manager en las estaciones cliente y las de administración.

Igualmente debe asegurarse que las versiones de los programas que interactúan con Asset Manager siguen siendo compatibles con Asset Manager 9.40. En caso de que sea necesario, proceda a la actualización de estos programas.

Para la lista de programas de Asset Manager y los programas con una interfaz con Asset Manager: [Componentes de Asset Manager](#).

Para conocer que versiones de los programas son compatibles con Asset Manager 9.40, consulte el sitio de atención al cliente de HP.

Sugerencia: Para más información sobre la compatibilidad, consulte el capítulo [Configuración en Windows \(excepto Asset Manager Web\)](#).

Instalación de Asset Manager Automated Process Manager en equipos de administración

Asset Manager Automated Process Manager efectúa un conjunto de tareas automáticas en la base Asset Manager. Si no se inicia, Asset Manager no puede funcionar correctamente.

Por tanto, usted debe:

1. Instalar Asset Manager Automated Process Manager en una estación cliente.
2. Configurar Asset Manager Automated Process Manager.
3. Ejecutar Asset Manager Automated Process Manager permanentemente.

Para conocer el funcionamiento de Asset Manager Automated Process Manager, consulte el manual **Administración**, capítulo **Asset Manager Automated Process Manager**.

Elimine las memorias caché de Asset Manager en la copia de la base de datos de producción de formato 9.40

Si utiliza una caché con conexión a la **copia de la base de datos de producción de formato 9.40**, le recomendamos que elimine la caché.

Para conocer el funcionamiento de las cachés, consulte el manual **Interfaz de usuario**, capítulo **Información de referencia**, sección **Conexiones/Prestaciones de Asset Manager**.

Actualización de los programas de Asset Manager

Para actualizar los programas:

1. Desinstale la versión anterior de Asset Manager.

Sugerencia: Si va a instalar Asset Manager 9.40 en el equipo de conversión, asegúrese de conservar la versión anterior de Asset Manager durante un tiempo.

Para conocer el procedimiento de desinstalación (precauciones que hay que tomar, etapas que se deben respetar y formas de desinstalación Asset Manager), consulte el manual **Instalación y actualización** de la versión de Asset Manager que vaya a desinstalar.

2. Instalar Asset Manager 9.40.

Para conocer el procedimiento de instalación (precauciones que hay que tomar, etapas que hay que respetar y modos de instalación Asset Manager), consulte los otros capítulos de este manual.

Nota: El programa de instalación de Asset Manager 9.40 no busca versiones instaladas de Asset Manager 4.3.2, o cualquier versión anterior.

Comprobación de que Asset Manager se puede iniciar sin problemas

Si tiene problemas para iniciar Asset Manager 9.40, póngase en contacto con el servicio de atención al usuario.

Eliminación de las antiguas conexiones a bases de datos y creación de las nuevas

El objetivo es asegurarse de que los usuarios se conecten a la **copia de la base de datos de producción de formato 9.40**.

Consulte el manual **Interfaz de usuario**, capítulo **Información de referencia**, sección **Conexiones**.

Si así lo prefiere, puede modificar las antiguas conexiones.

Cree una caché Asset Manager para sus conexiones si le parece útil.

Actualización de los programas externos que acceden a la base de datos de Asset Manager

Asset Manager Web

Debe actualizar Asset Manager Web a la versión 9.40.

Si sólo utiliza las páginas estándar de Asset Manager Web, esta operación será suficiente: podrá utilizar las nuevas páginas estándar de Asset Manager Web.

Si creó páginas Web adicionales o personalizó páginas Web estándar:

1. Guarde las antiguas páginas adicionales o personalizadas.
2. Actualice Asset Manager Web a la versión 9.40.
3. Pruebe y adapte cada página Web una tras otra.

Get-It

Para asegurarse que las aplicaciones web desarrolladas con Get-It funcionan en la base de datos de Asset Manager 9.40:

1. Verifique que su versión de Get-It aparece en la matriz de compatibilidades de Asset Manager 9.40 (disponible en el sitio web de atención al cliente de HP).
2. Actualice Get-It si resulta necesario.
3. Pruebe y adapte cada página Web personalizada una tras otra.

Escenarios de HP Connect-It

Para acceder a la **copia de la base de datos de producción de formato 9.40** con HP Connect-It, debe utilizar la versión de HP Connect-It que se incluye en Asset Manager 9.40.

Si utilizaba los escenarios estándar de HP Connect-It, utilice de ahora en adelante los nuevos escenarios estándar.

Si creó sus propios escenarios:

1. Guarde los antiguos escenarios no estándar.
2. Actualice HP Connect-It.
3. Abra todos los escenarios con HP Connect-It.
4. Para cada escenario:
 - a. Examine los posibles mensajes de advertencia que muestra HP Connect-It cuando se

abre el escenario.

- b. Corrija el escenario dependiendo del mensaje de advertencia.
- c. Ejecute el escenario en datos de prueba.
- d. Corrija los problemas potenciales que se presenten durante la prueba.

Importación de datos de sistema de la versión 9.40

1. Inicie Asset Manager.
2. Conéctese a la **base de datos de producción de formato anterior** bloqueada (menú **Archivo/Conexión a una base**).
3. Seleccione el menú **Archivo/Importación**, opción **Ejecutar un archivo de comandos**.
4. Seleccione el archivo de comandos **upgrade.lst** (generalmente ubicado en la carpeta: **C:\Archivos de programa\HP\Asset Manager 9.40 \migration\fromxxx**, donde **xxx** representa la versión de la **base de datos de producción de formato anterior**).
5. Pulse **Importar**.
6. Pulse **Cerrar**.
7. La base de datos así obtenida se llama **base de datos de producción de formato 9.40**.

Capítulo 5: Instalación y desinstalación en Windows (salvo Asset Manager Web)

| | |
|---|----|
| Antes de instalar Asset Manager | 41 |
| Desactivación de antivirus | 41 |
| Instalación de las capas cliente de Oracle | 41 |
| Instalación (o no) de SAP Crystal Reports | 42 |
| Instalación en Windows | 42 |
| Instalación en cliente-servidor | 42 |
| Ahorro de tiempo en la instalación de equipos cliente | 42 |
| Instalación de Asset Manager en varios idiomas | 43 |
| Instalación de Asset Manager en sistemas Windows de 64 bits | 43 |
| Instalación manual (gráfica) | 44 |
| Desinstalación manual (gráfica) | 45 |
| Antes de desinstalar Asset Manager | 45 |
| Desinstalación de Asset Manager | 46 |
| Instalación y desinstalación en línea de comando | 47 |
| Información general | 47 |
| Preparación | 47 |
| Ejecución | 50 |

Este capítulo explica cómo instalar Asset Manager por primera vez.

Antes de instalar Asset Manager

Desactivación de antivirus

Cuando están activos, algunos antivirus perturban el funcionamiento del programa de instalación del software Asset Manager ya que bloquean el acceso al registro.

Se recomienda suspender todos los programas antivirus durante la instalación de Asset Manager.

Instalación de las capas cliente de Oracle

Una instalación incorrecta de las capas cliente de Oracle (SQL*Net) puede provocar una mala gestión de caracteres acentuados en Asset Manager. Este problema surge, por ejemplo, cuando se

inserta un registro que contiene caracteres acentuados: si se vuelve a seleccionar, el texto no se visualiza correctamente. Para resolver este problema, compruebe la configuración de SQL*Net.

Instalación (o no) de SAP Crystal Reports

Antes de proceder a la instalación de Asset Manager, determine si es necesario instalar el runtime (versión limitada) de SAP Crystal Reports.

Si posee una versión completa 8.5, 9, 10, 11 o 12, no instale el runtime SAP Crystal Reports 12.

Nota: La instalación del runtime de SAP Crystal Reports se efectúa con el programa de instalación de Asset Manager.

Instalación en Windows

Es necesario tener derechos administrativos de Windows en la máquina para instalar el software. Sin estos derechos, el programa de instalación no podrá modificar el Registro. Se recomienda encarecidamente usar el siguiente método para ejecutar archivos .exe en la instalación:

1. Busque el archivo .exe.
2. Haga clic con el botón derecho en el archivo .exe y, a continuación, seleccione **Ejecutar como administrador**.

Instalación en cliente-servidor

1. Instale el SGBD en el servidor y en las estaciones cliente.
2. Pruebe la comunicación entre los clientes y el servidor.
3. Instale Asset Manager en cada puesto cliente

Nota: Durante la instalación de Asset Manager, en la etapa que permite relacionar el servidor de bases de datos a la aplicación, si utiliza el SGBD SQL Server 2005, marque la opción de autenticación Windows. Esto permite esquivar una anomalía actual de SQL Server 2005 que obstaculiza esta asociación al elegir la opción de autenticación por login y contraseña específica (login "sa" por ejemplo).

Ahorro de tiempo en la instalación de equipos cliente

El archivo **amdb.ini** contiene la lista de conexiones declaradas en el menú **Archivo/Edición de conexiones**.

Localización de este archivo: [Archivos .ini y .cfg](#).

En vez de definir estas opciones a través de la interfaz de usuario de cada equipo cliente, puede definir las en un equipo vez y copiar el archivo **amdb.ini** en todos los equipos cliente.

Sugerencia: La realización de una instalación completa de Asset Manager (denominada **Típica** por el programa de configuración) puede llevar una cantidad considerable de tiempo; esto se aplica a la instalación así como también a la desinstalación y actualización posteriores.

En muchos casos, no será necesario instalar todas las características del programa; esto se aplica en especial cuando instala un cliente normal de Asset Manager.

Si esto es así, en la primera página de la pantalla de configuración, seleccione **Personalizada** y haga clic en el botón **Siguiente**.

En la pantalla siguiente, las funciones que pueden omitirse típicamente son:

- Asset Manager Automated Process Manager
- Administración de las bases de datos (incluye migración de Asset Manager Application Designer y de la base de datos)
- Base de demostración
- Lector de código de barras
- Servicios Web y Cliente Web

Instalación de Asset Manager en varios idiomas

Puede instalar el cliente Windows Asset Manager en varios idiomas en un mismo ordenador.

Si lo hace, asegúrese de instalar cada versión lingüística en una carpeta diferente.

De forma predeterminada, el programa de instalación propone la misma carpeta de instalación independientemente del idioma.

Instalación de Asset Manager en sistemas Windows de 64 bits

Al instalar el cliente Windows de Asset Manager en sistemas Windows de 64 bits:

- No cree un origen de datos ODBC a través de **Panel de control/Sistema y seguridad/Herramientas administrativas/Orígenes de datos (ODBC)**. Esta instancia de ODBC es de 64 bits, por lo que no funcionará con Asset Manager. Use Asset Manager para crear el origen de datos ODBC. Para ello, haga clic en el botón , que se encuentra al lado del campo **Origen de datos**, en la ventana **Editar conexiones (Archivo/Editar conexiones)**.
- Cuando cree una conexión con una base de datos de Microsoft SQL en el cliente Windows de Asset Manager, asegúrese de que la casilla **Conexión sistema** de la ventana **Editar conexiones** no está activada.

Instalación manual (gráfica)

1. Inserte el CD-ROM de instalación.
2. Si la ventana gráfica del programa de instalación no aparece automáticamente al insertar el CD-ROM:
 - a. Ejecute el Explorador de Windows.
 - b. Seleccione el CD-ROM.
 - c. Seleccione la raíz del CD-ROM.
 - d. Haga doble clic en **ClickMe.html**.
3. Seleccione la opción **HP Asset Manager9.40**.

Nota: No seleccione otras opciones, a menos que desee instalar HP Asset Manager CloudSystem Chargeback.

4. Siga las indicaciones del programa de instalación.

Sugerencia: La realización de una instalación completa de Asset Manager (denominada **Típica** por el programa de configuración) puede llevar una cantidad considerable de tiempo; esto se aplica a la instalación así como también a la desinstalación y actualización posteriores.

En muchos casos, no será necesario instalar todas las funciones del programa; esto se aplica en especial cuando instala un cliente normal de Asset Manager.

Si esto es así, en la primera página de la pantalla de configuración, seleccione **Personalizada** y haga clic en el botón **Siguiente**.


En la pantalla siguiente, las funciones que pueden omitirse típicamente son:

- Asset Manager Automated Process Manager
- Administración de las bases de datos (incluye migración de Asset Manager Application Designer y de la base de datos)
- Base de demostración
- Lector de código de barras
- Servicios Web y Cliente Web

Si instala Asset Manager en Windows 8 o Windows Server 2012, debe suprimir manualmente el siguiente archivo:

```
C:\Users\
user>\AppData\Local\VirtualStore\ProgramData\HP\AssetManager\conf\amdb.ini
```

Precaución: Durante la instalación, puede abrirse repetidamente una ventana emergente del siguiente tipo:



Esto es normal.

No debe hacer clic en el botón **Cancelar**.

Dado que si se presiona la tecla **Intro** se selecciona el botón **Cancelar**, se recomienda no trabajar con otras aplicaciones mientras se realiza la instalación. Puede presionar la tecla **Intro** sin darse cuenta de que la ventana emergente acaba de mostrarse.

Desinstalación manual (gráfica)

Antes de desinstalar Asset Manager

Si había instalado la base de datos de demostración

El programa de desinstalación elimina la base de demostración.

Si desea conservarla, debe hacer una copia.

Para obtener más información sobre cómo hacer una copia de la base de demostración, consulte la documentación proporcionada con el SGBD que se utiliza para la base de demostración.

Nota: Puede ser necesario interrumpir temporalmente servicios como SQL Server que acceden a la base de datos y de este modo bloquear el archivo y evitar que se elimine.

Si ha instalado el cliente web

Antes de desinstalar Asset Manager, debe detener los servidores de aplicaciones utilizados por Asset Manager Web Tier y Asset Manager Web Service a fin de desbloquear los archivos que se van a desinstalar.


También debe eliminar manualmente los archivos de Asset Manager que copió manualmente como parte del despliegue de Asset Manager, por ejemplo a los subdirectorios de Tomcat. Esto permitirá evitar incompatibilidades de archivos si reinstala o actualiza Asset Manager posteriormente.

Consulte [Desinstalación de Asset Manager Web](#).

Desinstalación de Asset Manager

Para desinstalar totalmente Asset Manager de un ordenador, ejecute el programa del panel de control Agregar o quitar programas de Windows.

Precaución: Durante la desinstalación, puede abrirse repetidamente una ventana emergente del siguiente tipo:



Esto es normal.

No debe hacer clic en el botón **Cancel**.

Dado que si se presiona la tecla **Intro** se selecciona el botón **Cancelar**, se recomienda no trabajar con otras aplicaciones mientras se realiza la desinstalación. Puede presionar la tecla **Intro** sin darse cuenta de que la ventana emergente acaba de mostrarse.

El programa de desinstalación normalmente:

- Elimina todos los archivos y grupos de programa ya instalados.
- Modifica los archivos de configuración para eliminar algunas modificaciones introducidas por el programa de instalación del software Asset Manager
- Actualiza la base de registros.

Nota: En algunos casos, debido al bloqueo de archivos, etc., el desinstalador automático puede no eliminar algunos archivos o carpetas. Después de la desinstalación, verifique la existencia de las siguientes carpetas y si fuese necesario elimínelas en forma manual:

- Las instancias de Asset Manager localizadas por ejemplo en **C:\Program Files\HP**
- Los grupos y accesos directos de programas de Asset Manager en su menú Inicio, por ejemplo **C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\HP**

Instalación y desinstalación en línea de comando

En esta sección se proporciona información sobre los puntos siguientes:

- [Información general](#)
- [Preparación](#)
- [Ejecución](#)

Información general

Una instalación en línea de comando le permite estandarizar y automatizar la instalación de Asset Manager en un conjunto de estaciones.

Antes de ejecutar las instalaciones en línea de comando, deberá definir algunos de sus parámetros.

Los parámetros de las instalaciones Asset Manager están definidos en un archivo **.msi**.

El archivo que se incluye de manera predeterminada en el CD-ROM de instalación de Asset Manager se llama **AssetManager.msi**.

La modificación de los archivos **.msi** se hace con un programa de Microsoft llamado **Orca**.

Debe instalar Orca en la estación que servirá para realizar la configuración.

Preparación

Instalación de Orca

Para instalar Orca:

1. Inicialice Microsoft Internet Explorer.
2. Visualice la URL siguiente:
[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa370557\(v=vs.85\).aspx](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa370557(v=vs.85).aspx)
3. Siga las instrucciones.

Obtención de ayuda para el uso de Orca

Para visualizar la documentación en Orca:

1. Inicie el explorador de Internet.
2. Visualice la URL siguiente:
<http://support.microsoft.com/kb/255905/>

Obtención de ayuda sobre los archivos .msi y los parámetros de setup.exe y msiexec.exe

Para visualizar la documentación de estos archivos y ejecutables, consulte la ayuda en línea de Microsoft Platform SDK.

Se puede visualizar esta ayuda en línea mediante el menú Windows **Inicio/Programas/Microsoft Platform SDK XXX/Platform SDK Documentación**.

Configuración de la instalación de Asset Manager

Configurar la instalación de Asset Manager consiste en modificar el archivo **AssetManager.msi** con Orca.

Precaución: El archivo **AssetManager.msi** puede modificarse pero no puede cambiar de nombre.

Esta sección sólo describe ciertos parámetros de los archivos **.msi**.

Para los demás parámetros, consulte la ayuda en los archivos **.msi**.

1. Inicie el Explorador de Windows.
2. Copie el contenido de la carpeta de instalación de Asset Manager (CD-ROM de instalación, carpeta **am**) en su disco duro (ejemplo **C:\Temp\am**).
3. Inicie el programa Orca.
4. Abra el archivo **AssetManager.msi** (menú **File/Open**). Está en la carpeta donde ha copiado el contenido del CD-ROM.
5. Configure los componentes que vaya a instalar:
 - a. Seleccione **Feature** en la columna **Tables**.
Orca visualiza la lista de los componentes susceptibles de ser instalados.
La columna **Title** le permite identificar un componente.
La columna **Level** le permite controlar el modo en que se puede instalar un componente.
 - b. Para cada componente, rellene la columna **Level** de la siguiente manera:

| Valor de la columna Level | Comportamiento en instalación en línea de comando | Comportamiento en instalación gráfica Típica | Comportamiento en instalación gráfica Personalizada |
|----------------------------------|---|--|---|
| 0 | No instalado | No instalado | No disponible |

| Valor de la columna Level | Comportamiento en instalación en línea de comando | Comportamiento en instalación gráfica Típica | Comportamiento en instalación gráfica Personalizada |
|---------------------------|---|--|---|
| 1 | Instalado | Instalado | Disponible y seleccionado de forma predeterminada |
| 200 | No instalado | No instalado | Disponible y deseleccionado de forma predeterminada |

6. Configure los grupos de programas del menú **Inicio** de Windows que vaya a crear. Por ejemplo, de forma predeterminada, Asset Manager está instalado en el grupo: **Inicio/Programas/HP/<Idioma> de Asset Manager 9.40/Client**.
 Para modificar las rutas:
 - a. Seleccione **Shortcut** en la columna **Tables**.
 Orca visualiza una línea por entrada de grupos de programas. La columna **Name** le permite identificar la entrada. La columna **Directory** le indica el identificador del grupo de programas donde se ha creado la entrada. Se trata del identificador de un registro de la tabla **Directory** que almacena la ruta del grupo de programas.
 - b. Constate los identificadores de grupos de programas por modificar. Ejemplo: el cliente Asset Manager se identifica por el valor **HP|HP Software Asset Manager** en la columna **Name**. El valor de la columna **Directory** es **newfolder2**. Apunte este valor.
 - c. Busque cada uno de estos identificadores en la tabla **Directory**.
 - d. Seleccione **Directory** en la columna **Tables**.
 - e. Haga clic en el encabezamiento de la columna **Directory** para ordenarla.
 - f. Para cada grupo de programa que se vaya a modificar, seleccione su identificador en la columna **Directory** y modifique el valor de la columna **DefaultDir**. En nuestro ejemplo, busque **newfolder2**.

Precaución: La ordenación se hace teniendo en cuenta las mayúsculas y minúsculas. **newfolder2** se encuentra, de este modo, al final de la lista.

7. Guarde sus parámetros (menú **File/Save**).
8. Salga de Orca (menú **File/Close**).

Ejecución

Información general

Se realiza una instalación en la línea de comandos mediante la ejecución del programa **setup.exe** que se encuentra en el CD-ROM de instalación de Asset Manager. Se recomienda encarecidamente ejecutar **setup.exe** como se indica a continuación:

1. Haga clic con el botón derecho en **setup.exe**
2. Seleccione Ejecutar como administrador.

Los parámetros disponibles de **setup.exe** se visualizan gracias a la petición siguiente:

```
setup.exe /?
```

Ejemplo de ejecución con el parámetro que oculta el recuadro de diálogo de inicialización:

```
setup.exe /S
```

1. **setup.exe** instala o actualiza el programa **MsiExec.exe** instalado de forma predeterminada con Windows.
2. **setup.exe** activa **MsiExec.exe** que efectúa la instalación teniendo en cuenta los parámetros del archivo **AssetManager.msi** que ha personalizado con ayuda de Orca.

Los parámetros disponibles de **MsiExec.exe** se visualizan gracias a la petición siguiente:

```
MsiExec.exe /?
```

Precaución: Esta opción sólo está disponible a partir de la versión 3 de **MsiExec**.

Para las versiones anteriores, consulte la documentación asociada a su versión de **MsiExec.exe**.

Ejemplo de ejecución con el parámetro que ejecuta una instalación sin orden de trabajo manual ni interfaz gráfica:

```
MsiExec.exe /qn
```

Para que un parámetro sea transmitido por **setup.exe** en **MsiExec.exe**, basta con que al parámetro le preceda:

```
/V
```

Ejemplo de ejecución con el parámetro que ejecuta una instalación sin orden de trabajo manual:

```
setup.exe /V/qn
```

Precaución: Lo que sigue **/V** debe estar vinculado a **/V**, sin espacio.

Ejecución de una instalación desde la línea de comandos

Existen numerosas formas de instalar Asset Manager en línea de comando.

Esta sección le muestra un ejemplo de comando de instalación con las características siguientes:

- **setup.exe** se ejecuta sin cuadro de diálogo
- **msiexec.exe** se ejecuta sin orden de trabajo del usuario ni interfaz gráfica.
- Los mensajes del programa de instalación se guardan en el archivo **C:\Temp\log.txt**
- Asset Manager se instala en la carpeta **C:\Archivos de programa\HP\Asset Manager 9.40 xx**

1. Abra una ventana de comandos DOS.

Nota: Se recomienda encarecidamente abrir la ventana de comandos a través del siguiente método:

- a. Busque el archivo **cmd.exe**.
- b. Haga clic con el botón derecho en el archivo **cmd.exe** y a continuación seleccione **Ejecutar como administrador**.

2. Acceda a la carpeta de instalación de Asset Manager, justo donde está el programa **setup.exe** y el fichero **AssetManager.msi** posiblemente personalizado.

3. Ejecute el siguiente comando:

```
setup.exe /S /V"/qn /l* C:\Temp\log.txt INSTALLDIR="C:\Archivos de programa\HP\Asset Manager 9.40 xx\""
```

Comentarios:

- **setup.exe:** la instalación se activa a través de **setup.exe** para probar la versión de **msiexec.exe** que existe localmente, y actualizarla, si es necesario.

Nota: La instalación de Asset Manager requiere como mínimo una versión 2.

- **/S:** **setup.exe** se ejecuta sin recuadro de diálogo de inicialización.
- **/V:** los parámetros que siguen están dirigidos a **msiexec.exe**.
Observe las comillas que encuadran la cadena que sigue al parámetro **/V**.
- **/qn:** **msiexec.exe** se ejecuta sin orden de trabajo del usuario ni interfaz gráfica.

- **/!* C:\Temp\log.txt**: graba la mayoría de los mensajes del programa de instalación en el fichero **C:\Temp\log.txt**.
- **INSTALLDIR="C:\Archivos de programa\HP\Asset Manager 9.40 xx"**: instala Asset Manager en la carpeta **C:\Archivos de programa\HP\Asset Manager 9.40 xx**. Observe la presencia de los \" para encuadrar una ruta con espacios entre **Programa** y **Ficheros**.

4.

Nota: Cuando ejecuta la línea de pedidos anteriores, el invitado de pedidos se vuelve a mostrar inmediatamente. No se le avisa del final de la instalación.

Para saber si la instalación ha terminado de ejecutarse, verifique que la última línea del archivo de registro (**C:\Temp\log.txt** en nuestro ejemplo) contiene el texto **Instalación terminada**.

Ejecución de una desinstalación desde la línea de comandos

Existen numerosas formas de desinstalar Asset Manager en línea de comando.

Le recomendamos el siguiente ejemplo:

1. Identifique el número de clave del registro correspondiente a la desinstalación de Asset Manager :
 - a. Inicie el editor de base de registro **regedit.exe** (menú **Iniciar/Ejecutar** de Windows).
 - b. Despliegue la rama **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall**
 - c. Busque la clave que corresponde a Asset Manager: visualice el detalle de las claves entre corchetes (panel izquierdo), y examine el valor del campo **DisplayName** (panel derecho); este campo debe incluir el nombre Asset Manager y su versión.
 - d. Seleccione esta clave.
 - e. Copie el nombre de la clave (menú contextual **Copiar el nombre de la clave**). La parte que nos interesa está entre llaves. Ejemplo:


```
{A79E51C8-4E8E-40CE-A56E-143395D011C1}
```
 - f. Salga del editor de base de registro.
2. Abra una ventana de comandos DOS.
3. Ejecute un comando de la siguiente manera:

```
msiexec.exe /x <Clave de registro> /qn /l* <Ruta completa del archivo de registro>
```

Ejemplo:

```
msiexec.exe /x {A79E51C8-4E8E-40CE-A56E-143395D011C1} /qn /l* C:\Temp\log.txt
```

Comentarios:

- [Ejecución de una instalación desde la línea de comandos.](#)
- **/x:** **msiexec.exe** ejecuta una desinstalación.

Nota: No es posible efectuar una desinstalación parcial en línea de comando.

4.

Nota: Cuando ejecuta la línea de pedidos anteriores, el invitado de pedidos se vuelve a mostrar inmediatamente. No se le advierte del final de la desinstalación.

Para saber si la desinstalación ha terminado de ejecutarse, verifique que la última línea del archivo de registro (**C:\Temp\log.txt** en nuestro ejemplo) contiene el texto **La eliminación se ha terminado correctamente.**

Capítulo 6: Configuración en Windows (salvo Asset Manager Web)

| | |
|---|----|
| DLL Oracle | 55 |
| Sistema de mensajería | 55 |
| Asset Manager Automated Process Manager | 57 |
| SAP Crystal Reports | 59 |
| Distribución del software en conjuntos de equipos | 59 |
| Integración con HP Connect-It | 59 |
| Base de datos de demostración | 60 |
| Conectarse a la base de datos | 60 |

Una vez que los programas de Asset Manager estén instalados, se requieren algunos pasos adicionales para completar su instalación. Éstos dependen de los componentes y las aplicaciones que desee utilizar o integrar con Asset Manager.

Este capítulo explica cuáles son las operaciones complementarias.

DLL Oracle

Existen numerosas versiones de las DLL de acceso a Oracle. Asset Manager intenta cargar de modo dinámico las versiones admitidas, empezando con la versión más reciente y acabando por la versión más antigua admitida, es decir:

1. **oraclient10.dll**
2. **oraclient9.dll**

Sin embargo, se puede forzar la carga de un archivo DLL determinado añadiendo en el archivo **am.ini** una entrada de tipo:

```
[DLL] orcl = <xxx>.dll
```

Localización de este archivo: [Archivos .ini y .cfg](#).

Sistema de mensajería

Estándares de mensajería compatibles con Windows

- VIM
- MAPI extendido
- SMTP

Nota: No se admite el estándar Simple MAPI.

Instalación de la mensajería externa

Para que el sistema de mensajería externa funcione correctamente con Asset Manager, hay que cumplir los siguientes requisitos:

| Estándar del sistema de mensajería | Requisitos |
|------------------------------------|--|
| VIM | La variable de entorno PATH de su sistema debe indicar la carpeta que contiene el archivo vim32.dll . Ejemplo: las DLL de Lotus Notes son instaladas por Notes, en la misma la carpeta de Notes, por lo que no se figuran en el PATH. |
| SMTP | Tienen que estar instaladas las capas TCP/IP. Es el caso cuando se ha instalado correctamente un cliente de mensajería SMTP. |

Configuración de Asset Manager para enviar mensajes al sistema de mensajería externa

Para sacar provecho de todas las posibilidades ofrecidas por el sistema de mensajería, se deben efectuar también las siguientes tareas:

| Tarea que se realiza | Documentación de consulta |
|---|---|
| Indicar las direcciones de mensajería de los administradores y demás usuarios. | Manual Administración , capítulo Mensajería , sección Configuración de Asset Manager para el uso de sistemas de mensajería . |
| Crear las acciones de tipo Mensajería que van a usar la gestión de compras, la asistencia técnica, las alarmas, etc. | Consulte el manual Utilización avanzada , capítulo Acciones , sección Creación de una acción , subsección Especificación de la ficha Mensajería . |
| Configure Asset Manager Automated Process Manager para enviar mensajes vinculados a la gestión de compras, la asistencia técnica, las alarmas, etc. | Consulte el manual Administración , capítulo Asset Manager Automated Process Manager . |
| Ejecutar Asset Manager Automated Process Manager. | Consulte el manual Administración , capítulo Asset Manager Automated Process Manager . |
| Resolver los problemas e interpretar los mensajes de error. | Manual Administración , capítulo Mensajería , sección Problemas de conexión habituales . |

El uso de la mensajería se desarrolla en el capítulo **Mensajería** del manual **Administración**.

Asset Manager Automated Process Manager

Asset Manager Automated Process Manager es un programa independiente del cliente Asset Manager que supervisa las alarmas, mensajes y acciones que hay que desencadenar en el ámbito de las compras, existencias, historial y leasing; calcula los valores de ciertos campos, etc.

Para que estas funciones se realicen correctamente, debe ejecutar obligatoriamente Asset Manager Automated Process Manager a partir de al menos una estación permanentemente encendida y conectarse a la base de datos de trabajo.

Para que un cliente Web o Windows pueda acceder a la base de datos, es necesario que:

- Asset Manager Automated Process Manager esté inicializado y conectado a la base de datos
- El módulo **Señalar la presencia del servidor de base de datos** (UpdateToken) de Asset Manager Automated Process Manager esté activado y programado para ejecutarse al menos una vez por semana.

Para más información sobre Asset Manager Automated Process Manager, consulte el manual **Administración**, capítulo **Asset Manager Automated Process Manager** de Asset Manager.

Los módulos de Asset Manager Automated Process Manager utilizan HP Connect-It y sus conectores para cualquier importación automática de datos, como en los siguientes ejemplos:

- Inventarios efectuados por el programa de inventario HP Discovery and Dependency Mapping Inventory
- Importación de datos procedentes de aplicaciones externas

Si usted utiliza estos módulos, tendrá que instalar HP Connect-It.

Para conocer los entornos admitidos por HP Connect-It e instalar este software, consulte la documentación respectiva.

Para saber cómo integrar HP Connect-It y Asset Manager Automated Process Manager, consulte el manual de Asset Manager titulado **Administración**, capítulo **Asset Manager Automated Process Manager**, sección **Configuración de módulos supervisados por Asset Manager Automated Process Manager**.

Implementación de Asset Manager Automated Process Manager en Windows

Para poder utilizar este programa debe instalar por lo menos un equipo con una versión compatible de Windows.

Asset Manager Automated Process Manager se instala de manera que pueda ejecutarse de uno de los siguientes modos:

- Manualmente, ejecutando el acelerador del menú **Inicio** de Windows.
- Automáticamente como servicio.

Sugerencia: Se recomienda iniciar Asset Manager Automated Process Manager como Servicio.

Nota: Para instalar el servicio Asset Manager Automated Process Manager correctamente, le recomendamos que proceda de la siguiente manera:

1. Cree una cuenta de usuario en Windows (en el ordenador donde se va a instalar este servicio).
Esta cuenta debe tener los derechos necesarios al inicio del servicio Asset Manager Automated Process Manager.
El entorno vinculado a esta cuenta debe permitir utilizar las capas cliente del SGBD instaladas en la estación de servicio Asset Manager Automated Process Manager.
que la cuenta de sistema local sólo accede de forma predeterminada a las variables de entorno del sistema.
2. Instale el servicio Asset Manager Automated Process Manager en esta cuenta.

De forma predeterminada, el servicio está configurado para que se active manualmente; sin embargo, usted puede modificar estos parámetros.

El icono **Servicios** en el panel de control permite iniciar, interrumpir y configurar servicios disponibles en la máquina.

- Según su versión de Windows, esto podría funcionar así:
 - : inicia un servicio interrumpido.
 - : interrumpe el servicio.
 - : reinicializa el servicio.
 - : interrumpe el servicio.

Para iniciar el servicio Asset Manager Automated Process Manager en modo automático en Windows:

1. Seleccione el servicio Asset Manager Automated Process Manager en la ventana de servicios
2. Haga clic en el botón derecho del ratón y seleccione **Propiedades** en el menú contextual.
3. En el campo **Tipo de inicio**, seleccione **Automático**.

Nota:

- En la práctica, una vez que el servidor Asset Manager Automated Process Manager esté operativo, recomendamos seleccionar un modo de inicio **Automático**, para que se inicie cada vez que inicie Windows.

- De forma predeterminada, los servicios utilizan la cuenta del sistema. Si Asset Manager Automated Process Manager no consigue conectarse a una base, configure el servicio por medio del botón **Inicio** para que se inicie en una cuenta que acceda a la base de datos.

SAP Crystal Reports

Para instalar, configurar y usar los informes SAP Crystal Reports, consulte el manual **Utilización avanzada**, capítulo **SAP Crystal Reports**.

Distribución del software en conjuntos de equipos

Para saber cómo distribuir el software en los conjuntos de ordenadores, consulte el manual de Asset Manager titulado **Software distribution**.

Integración con HP Connect-It

Asset Manager se suministra con el software HP Connect-It completo, algunos de sus conectores y las correspondientes documentaciones.

Versión requerida de HP Connect-It

La integración de HP Connect-It con Asset Manager requiere la versión de HP Connect-It suministrada en el CD-ROM de instalación de Asset Manager o una versión posterior.

Utilidad de HP Connect-It

HP Connect-It es necesario para efectuar algunas acciones activadas automáticamente por Asset Manager Automated Process Manager, en particular:

- Para añadir a los usuarios NT en la base de datos, con el fin de utilizar la seguridad NT durante la conexión a las bases Asset Manager.

Precaución: Para ello se requiere la versión **Windows** de Asset Manager Automated Process Manager.

- Para recuperar los ordenadores declarados en un dominio NT en la base de datos.

Precaución: Para ello se requiere la versión **Windows** de Asset Manager Automated Process Manager.

- Para importar, por ejemplo, datos de inventario procedentes de HP Discovery and Dependency Mapping Inventory.

Para conocer los entornos admitidos por HP Connect-It e instalar este software, consulte la documentación respectiva.

Para saber cómo integrar HP Connect-It y Asset Manager Automated Process Manager, consulte el manual de Asset Manager titulado **Administración**, capítulo **Asset Manager Automated**

Process Manager, sección **Configuración de módulos supervisados por Asset Manager Automated Process Manager**.

Base de datos de demostración

Asset Manager se instala con una base de demostración.

Esta base de datos:

- Puede activarla una licencia instantánea, que permite al usuario utilizarlo durante 60 días. Consulte el manual **Administración**, capítulo **Instalación de claves de licencias**.
- Es accesible por medio del software Asset Manager Automated Process Manager y Asset Manager Application Designer

Se ha copiado la base de demostración en la subcarpeta **demo** de la carpeta de instalación de Asset Manager.

El archivo correspondiente se llama **AMDemo94.mdf**.

Nota: Durante la instalación, la base de demostración se declara en Microsoft SQL Server utilizando una instancia para la cual el usuario es **itam** y la contraseña **password**.

Conectarse a la base de datos

1. Asegúrese de que se ha instalado una instancia de SQL Server y que el servicio de Windows correspondiente se ha iniciado.
2. Inicie Asset Manager.
3. Asset Manager muestra la ventana **Conexión a una base**.

Complete esta ventana de la siguiente manera:

| Campo | Valor |
|------------|------------|
| Conexión | AMDemo94en |
| Login | Admin |
| Contraseña | Vacío |

Nota: También se pueden utilizar otros login.

Capítulo 7: Instalación y configuración en Linux (salvo Asset Manager Web)

| | |
|--|----|
| Instalación de Asset Manager | 61 |
| Implementación de Asset Manager Automated Process Manager | 64 |
| Primera configuración de Asset Manager Automated Process Manager a través de la interfaz de Windows. | 65 |
| Asegurarse de que Asset Manager Automated Process Manager se conecta correctamente con la base de datos de Asset Manager | 67 |
| Activación de Asset Manager Automated Process Manager para configurarse a través de la interfaz web | 68 |
| Configuración de Asset Manager Automated Process Manager a través de la interfaz web. | 68 |
| Acceso a la base de datos de Asset Manager a través de API | 69 |

Nota: Los programas Linux no cuentan con una interfaz gráfica nativa; sin embargo, Asset Manager Automated Process Manager se puede configurar en parte con parámetros con una interfaz web en Linux. Durante la instalación en Linux, algunos archivos deben prepararse y después copiarse de un equipo Windows. A continuación debe instalar y configurar al menos una estación Windows con los componentes siguientes:

- Asset Manager Application Designer
- Asset Manager Automated Process Manager
- Cliente Asset Manager

Por consiguiente, Asset Manager Application Designer y Asset Manager Automated Process Manager se pueden configurar gráficamente, aunque los ejecutará desde la línea de comandos en un servidor Linux.

Instalación de Asset Manager

Para instalar Asset Manager en Linux:

1. Cree la base Asset Manager en Windows siguiendo las instrucciones del manual **Administración**, capítulo **Creación, modificación y eliminación de una base de datos Asset Manager**.
2. Cree un usuario Linux que servirá para instalar y configurar Asset Manager.

Precaución: Si ya ha instalado HP Connect-It en la misma máquina, utilice la misma

cuenta para instalar Asset Manager.

- Identifique el archivo **.tgz** en el CD-ROM de instalación de Asset Manager.
- Descomprima el archivo **.tgz** utilizando GNU tar e iniciando la siguiente línea de comando:

```
tar xzvf <Nombre del tgz>
```

Nota: Esta operación debe efectuarse cuando se está en una carpeta específica de instalación, por ejemplo **/usr/local**.

Sugerencia: Para verificar si el tar que está utilizando es GNU tar, puede iniciar la siguiente línea de comando:

```
tar --version
```

Esto debe devolver algo como:

```
tar (GNU tar) 1.19
```

Si no obtiene esta confirmación, significa que está utilizando una versión de tar que no es GNU o que la versión GNU de tar está en otra localización.

Si no se utiliza la versión GNU de tar, algunos nombres de archivos pueden estar truncados sin aviso del tar estándar.

- La ruta de acceso a la biblioteca dinámica **libaamapi94.so** (carpeta **/usr/local/Asset Manager/bin**) debe figurar en la ruta de búsqueda de las bibliotecas del sistema:
 - Linux: variable de entorno **LD_LIBRARY_PATH**.
 - Linux: archivo de configuración de **ld.so**, igualmente.

Precaución: Debe dejar el archivo **libaamapi94.so** en la subcarpeta **bin** de la carpeta de instalación Asset Manager.

Ejemplo, para los intérpretes de comandos (shell) compatibles **SH**: ejecute o coloque las líneas siguientes en un archivo de comandos que se va a ejecutar antes de iniciar Asset Manager

```
LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/Asset Manager/bin:$LD_LIBRARY_PATH export LD_LIBRARY_PATH
```

El archivo de configuración **ld.so** se encuentra en **/etc/ld.so.conf**. En el archivo de configuración **ld.so.conf**, añada por ejemplo una línea del tipo siguiente:

```
/usr/local/Asset Manager/bin
```

A continuación vuelva a ejecutar el comando `ldconfig --verbose` para que los nuevos parámetros sean tenidos en cuenta.

- Asset Manager sólo puede utilizar las bibliotecas de 32 bits de los clientes del SGBD. Además, si ha instalado los clientes del SGBD de 64 bits, no podrán usarse en modo de 64 bits.
Por consiguiente, sólo recurre a las bibliotecas cliente de 32 bits.
Por ejemplo, en el caso de los clientes de Oracle de 64 bits, compruebe que la variable de entorno **LD_LIBRARY_PATH** (Linux) apunta al directorio **\$ORACLE_HOME/lib32** (bibliotecas de 32 bits), no a **\$ORACLE_HOME/lib** (bibliotecas de 64 bits).
Por lo general, en un cliente con capas Oracle 32 bits y DB2 32 bits, las variables de entorno se presentan de la siguiente manera:

```
ORACLE_HOME=/space/home/oracle/OraHome1  
LIBPATH=/usr/lib:/usr/ccs/lib:/space/home/oracle/OraHome1/lib32:/home/db2inst1/sqllib/lib  
PATH=/usr/local/bin:/opt/freeware/bin:/space/home/oracle/OraHome1/bin:/usr/bin:/etc:/usr/sbin:/usr/ucb:/space/home/test/bin:/usr/bin/X11:/sbin:./:/home/db2inst1/sqllib/bin:/home/db2inst1/sqllib/adm:/home/db2inst1/sqllib/misc
```

- Si utiliza un SGBD de Oracle, desplace el archivo **libsipmprodstab.so** a la carpeta de las bibliotecas Oracle 32 bits.

Nota: El archivo **libsipmprodstab.so** forma parte del archivo **.tgz** descomprimido anteriormente. En nuestro ejemplo, se encuentra en la carpeta **/usr/local/Asset Manager/bin** antes de que lo moviera.

- Configure el cliente del SGBD para que acceda al servidor del SGBD y a la base Asset Manager.

Precaución: Utilice los mismos nombres de base y de servidor que los que ha utilizado durante la creación de la base en Windows. Por ejemplo, si el servidor Oracle se llama **AssetManagerServer** en **tnsnames.ora**, vuelva a usar este nombre en el archivo **tnsnames.ora** en el equipo cliente.

- Compruebe con una herramienta de interrogación SQL que puede conectarse al SGBD y a la base Asset Manager.

Ejemplo para Oracle: **sqlplus**.

Ejemplo para DB2: **db2**.

Sugerencia: En caso de problema, póngase en contacto con el soporte técnico del SGBD. Su cliente está mal configurado.

10. Cree un archivo **amdb.ini** en el equipo.

Este archivo almacena la declaración de conexiones a las bases de datos.

Para que estas conexiones sean más accesibles a los equipos:

- a. Inicie Asset Manager en modo gráfico en una estación con Windows.
- b. Seleccione **Archivo/Gestionar conexiones**.
- c. Cree las conexiones.
- d. Cierre la ventana (pulse **Cerrar**).
- e. Edite el archivo **amdb.ini** para que la entrada **AmApiDll** apunte al archivo **libaamapi94.so** (directorio **/usr/local/Asset**).
- f. Copie **amdb.ini** y péguelo en la carpeta que contiene el archivo **amdb.ini** de los equipos en que se iniciará Asset Manager. Localización de estos archivos: [Archivos .ini y .cfg](#).

Se han instalado, entre otros, los componentes siguientes:

- **amdbal, amimpl, amexpl, libaamapi94.so** (en **/usr/local/Asset Manager/bin**).
Estos componentes se utilizan igual que en Windows.
Para más información, consulte la documentación pertinente que describe su utilización.
- **amsrvl** (en **/usr/local/Asset Manager/amsrv/bin**):
Este componente se usa de forma específica para Linux.
[Implementación de Asset Manager Automated Process Manager](#).

Sugerencia: Al ejecutar los componentes anteriores con la opción **-h**, obtendrá la lista de opciones disponibles.

Ejemplo: `amimpl -h`

Implementación de Asset Manager Automated Process Manager

La conexión de Asset Manager Automated Process Manager a una base de datos la activa una línea de comandos de Linux como:

```
amsrvl -svc  
-webadmin  
-cnx:<nombre de la conexión de Asset Manager>  
-login:<usuario para conectarse a la base de datos>  
-password:<contraseña asociada al usuario>  
-log:<ruta completa del archivo de registro de la actividad>  
&
```

Con:

- -svc: ejecuta el proceso de la misma forma que un servicio NT.
- -webadmin: inicia el servidor Web de Asset Manager Automated Process Manager. Para más información sobre la utilidad de esta opción: [Configuración de Asset Manager Automated Process Manager a través de la interfaz web](#).
- -cnx, -login, -password: No use estas opciones si sigue las indicaciones de [Habilitación de Asset Manager Automated Process Manager para que se configure a través de la interfaz web](#). Si completa la opción -login, el login especificado debe contar con derechos de administración sobre la base Asset Manager.
- &: ejecuta el proceso en tarea de fondo.

Primera configuración de Asset Manager Automated Process Manager a través de la interfaz de Windows.

Ciertas configuraciones de Asset Manager Automated Process Manager no pueden realizarse directamente en Linux, ni siquiera con la interfaz web. Por este motivo, debe comenzar configurando Asset Manager Automated Process Manager en Windows y luego copiar los archivos **amsrvcf.ini** y **amsrv.cfg** de los equipos Windows al equipo Linux (localización de estos archivos: [Archivos .ini y .cfg](#))

1. Inicie Asset Manager Automated Process Manager en modo gráfico en una estación con Windows.
2. Seleccione el menú **Archivo/Conexión a una base**.
3. Indique los parámetros de conexión seleccionando la opción **Utilizar esta conexión en modo servicio**.
4. Pulse **Abrir**.
5. Seleccione el menú **Opciones/Configurar los módulos**.
6. Configure los módulos que se van a utilizar.

Precaución: Los módulos siguientes no funcionan en Linux:

- Añadir los ordenadores del dominio NT en la base de datos (AddCpu)
- Añadir los usuarios NT en la base de datos (AddUser)

Nota: La configuración de los módulos está guardada en el archivo **amsrv.cfg**.

Localización de este archivo: [Archivos .ini y .cfg](#).

7. Configure la contraseña para conectarse a la base de datos Asset Manager.

Nota: La contraseña se almacena en el archivo **amsrvcf.ini**.

Localización de este archivo: [Archivos .ini y .cfg](#).

Al configurar los parámetros de este archivo en Windows, la contraseña guardada en el archivo **amsrvcf.ini** queda enmascarada, como se puede ver a continuación.

```
Password=8D5D1F3C77FE9FC78DE77FA7676E73CB517186D0B71B124254200200
```

8. Seleccione el menú **Archivo/Desconexión a una base**.
9. Salga de Asset Manager Automated Process Manager.
10. Edite el archivo **amsrv.cfg** y suprima toda referencia a los módulos que no funcionan en Linux (**AddCpu** y **AddUser**).
Para ello, elimine totalmente las secciones correspondientes a estos módulos.
Ejemplo para el módulo **AddUser**:

```
{ Module AddUser
  Active=1
  UserData="\\"$connectit_exedir$/conitsvc.exe\" -once -wpplog '$connectit_
exedir$/../scenario/ntsec/ntac$version$/adduser.scn' -
dc:AssetCenter.SERVER=$cnx$ -dc:AssetCenter.LOGIN=$login$ -
dc:AssetCenter.TEXTPASSWORD=$pwd$"
  { Plan
    sunday = ENUM/01:00
  }
}
```

Localización de este archivo: [Archivos .ini y .cfg](#).

11. Si desea utilizar un módulo añadido que recurre a HP Connect-It, edite el archivo **amsrvcf.ini**:
En la sección [Option] (que hay que crear si no existe), se asegura de que existe una línea del tipo:

```
/ExecEvent/ConnectItExeDir=/usr/local/ConnectIt/bin
```

12. Copie los siguientes archivos del equipo Windows al equipo Linux que hospeda Asset Manager Automated Process Manager:

- **amsrvcf.ini**
- **amsrv.cfg**

Localización de los archivos: [Archivos .ini y .cfg](#).

Asegurarse de que Asset Manager Automated Process Manager se conecta correctamente con la base de datos de Asset Manager

Para ello ejecute el comando siguiente:

```
amsrv1 -cnx:<nombre de la conexión de Asset Manager> -login:<usuario para conectarse a la base de datos> -password:<contraseña asociada al usuario> -log:<ruta completa del registro de la actividad>
```

Examine a continuación el diario de actividad para comprobar que no hay ningún error de conexión.

Si la conexión falla, compruebe todos los puntos del procedimiento de instalación, sobre todo:

- Los derechos de ejecución sobre los ejecutables son correctos.
- La localización de las bibliotecas es correcta y les han asignado derechos de lectura (es suficiente el derecho de sólo lectura).
- El nombre del servidor del SGBD y el nombre de la base Asset Manager indicados en el archivo **amdb.ini** corresponden a los nombres declarados durante la instalación de las capas cliente del SGBD (error frecuente).

Localización de este archivo: [Archivos .ini y .cfg](#).

Ejemplo para Oracle (extracto de un archivo **amdb.ini**):

```
[BaseAssetManagerOracle]
Engine=Oracle
Location=TITANIUM // MAKE SURE THAT THIS NAME IS THE NAME DECLARED IN THE
DBMS CLIENT LAYERS (TNSNAMES.ORA FOR ORACLE)
Base=AM
EngineLogin=AM

EnginePassword=37681ED114D187562F4561D6B901D7F686BEC410CB21C2855D22E3EA00A6A1F-
949C885124254200200
ReadOnly=0
CacheSize=5120000
AmApiDll=/usr/local/AssetManager/bin/libaamapi94.so // MAKE SURE THIS PATH HAS
BEEN MODIFIED
Ejemplo para DB2: (extracto de un archivo amdb.ini):
```

```
[BaseAssetManagerDB2]
Engine=DB/2
Location=MARANELL // MAKE SURE THAT THIS NAME IS THE NAME DECLARED IN THE
DBMS CLIENT LAYERS
Base=AMDB2
EngineLogin=db2admin
EnginePassword=CF188FEB2E1CBEBCE568414D4BB27232D1C43644B4E10CF9124254200200
AmApiDll=/usr/local/AssetManager/bin/libaamapi94.so // MAKE SURE THIS PATH HAS
BEEN MODIFIED
```

Si se puede conectar a la base pero los errores persisten, sin duda alguna estos últimos proceden de los archivos de configuración **amsrv.cfg** y **amsrvf.ini**.

Localización de estos archivos: [Archivos .ini y .cfg](#).

Si es necesario, puede ponerse en contacto con el soporte técnico de HP. Deberá enviarles el archivo de registro obtenido al conectarse a la base de datos.

Activación de Asset Manager Automated Process Manager para configurarse a través de la interfaz web

El administrador puede acceder de forma gráfica a Asset Manager Automated Process Manager gracias a su interfaz Web.

Para activar esta posibilidad:

1. Abra el archivo **amsrvf.ini**.
Localización de este archivo: [Archivos .ini y .cfg](#).
2. Asigne el valor **1** al parámetro **WebAdmin**.
3. Modifique el valor del parámetro **WebPort** para asignarle un puerto válido (en general el puerto **82**, propuesto de forma predeterminada, no está autorizado; se suele requerir el puerto 1024 o superior). Póngase en contacto con el administrador de sistemas para comprobar qué puerto hay que utilizar.

Configuración de Asset Manager Automated Process Manager a través de la interfaz web.

Para administrar Asset Manager Automated Process Manager a través de la interfaz Web (una vez que se ha ejecutado la configuración inicial en Windows), ejecute el comando que inicia Asset Manager Automated Process Manager con la opción **-webadmin**.

De esta forma, la ejecución de la línea de comando:

1. Inicia Asset Manager Automated Process Manager.
2. Conecte Asset Manager Automated Process Manager a la base de datos.

3. Activa el acceso Web a Asset Manager Automated Process Manager.

El administrador accede de manera gráfica a Asset Manager Automated Process Manager desde una estación que dispone de un navegador Web (URL: `http://<nombre del servidor de Asset Manager Automated Process Manager>:<puerto seleccionado en amsrvcf.ini>`). Utilice el login **webadmin** (la contraseña asociada predeterminada está vacía).

Acceso a la base de datos de Asset Manager a través de API

Para acceder a la base de datos de Asset Manager a través de la API (por ejemplo, con HP Connect-It), compruebe primero que la API de Asset Manager se pueden utilizar en el equipo.

Ejecute el programa **genasset** sin ningún parámetro.

Este programa está localizado en la subcarpeta **bin** de la carpeta de instalación de Asset Manager.

Este programa intenta acceder a las API. Puede recibir uno de los mensajes siguientes:

```
Genasset.exe - Version 1.2
All rights reserved.
Powered by AssetManager APIs Version XXX
Usage: genasset cnx [AdminPwd]
Wrong number of arguments
```

- En este caso, acceda a las API.

```
ld.so.1: genasset: fatal: libaamapi94.so: open failed: No such file or
directory
```

- En este caso, tiene un problema de configuración de su entorno.

En caso de problema, compruebe todos los puntos del procedimiento de instalación, en concreto:


- Los derechos de ejecución sobre los ejecutables son correctos.
- La localización de las bibliotecas es correcta y se le han asignado los derechos de lectura.
- El nombre del servidor del SGBD y el nombre de la base Asset Manager indicados en el archivo **amdb.ini** corresponden a los nombres declarados durante la instalación de las capas cliente del SGBD (error frecuente).
Localización de este archivo: [Archivos .ini y .cfg](#).

Capítulo 8: Instalación, configuración, eliminación y actualización de Asset Manager Web

| | |
|--|-----|
| Arquitectura de Asset Manager Web | 72 |
| Instalación de Asset Manager Web | 73 |
| Caso práctico | 73 |
| Descripción general de la instalación | 78 |
| Preparación de la instalación de Asset Manager Web | 78 |
| Actualización de los archivos | 84 |
| Despliegue del archivo en el servidor de aplicaciones | 101 |
| Prueba de que el despliegue se ha realizado correctamente | 116 |
| Configuración de Asset Manager Web | 117 |
| Acceso a Asset Manager a través de Internet Explorer | 117 |
| Optimización de Asset Manager Web | 117 |
| Archivos de registro de Tomcat | 118 |
| Tiempo que tardan en visualizarse las páginas generadas por Tomcat | 119 |
| Rendimiento de la red | 119 |
| Desinstalación de Asset Manager Web | 120 |
| Si Apache Tomcat es el servidor de aplicaciones | 120 |
| Si WebSphere es su servidor de aplicaciones | 120 |
| Si WebLogic es su servidor de aplicaciones | 121 |
| Problemas | 121 |
| Asset Manager Web | 121 |
| Asset Manager Web Tier ejecutándose en Tomcat | 122 |
| Actualización de Asset Manager Web | 122 |

Arquitectura de Asset Manager Web

Arquitectura de Asset Manager Web



- Los usuarios acceden al cliente Web de Asset Manager a través de un navegador.
- El navegador y Asset Manager Web Tier se comunican a través del protocolo HTTP/HTTPS.
- Asset Manager Web Tier recibe las peticiones procedentes del navegador y las transmite a Asset Manager Web Service.
- Asset Manager Web Service consulta o modifica la base de datos de Asset Manager Web Service gracias a sus API.
- Asset Manager Web Service envía los datos de la base de datos a Asset Manager Web Service.
- Asset Manager Web Tier envía al navegador las páginas que desea mostrar.

Sugerencia: Recomendaciones de instalación para la optimización del rendimiento y la

escalabilidad:

- Asset Manager Web Tier y Asset Manager Web Service pueden alojarse en servidores de aplicaciones diferentes.
- Para mejorar el rendimiento del sistema, se puede aumentar el número de instancias de Asset Manager Web Tier y Asset Manager Web Service según vaya aumentando el número de conexiones a Asset Manager Web Tier.

Instalación de Asset Manager Web

Nota: Se recomienda que Asset Manager lo instalen sólo personas con los conocimientos necesarios para configurar correctamente los servidores web y de aplicaciones que se utilizarán para ejecutar Asset Manager Web.

Esta guía no explica cómo instalar y configurar estos servidores de aplicaciones y Web. Este no es el objetivo de esta guía.

Consulte las guías aplicables a los servidores de aplicaciones y web que utilizará para obtener más información sobre cómo utilizarlos.

Caso práctico

Precaución: Esta sección proporciona un ejemplo de Asset Manager Web instalado en un equipo de prueba local con la siguiente configuración:

- Sistema operativo: la versión x86 de Windows Server 2008

Nota: Si se utiliza la versión x64 de Windows, es aconsejable instalar también la versión x64 de Tomcat, JDK y SQL.

- Servidor de aplicaciones: Tomcat 6.0.35
- SGBD: SQL Server 2008
- Database: base de datos de demostración instalada con Asset Manager

Este caso práctico no busca optimizar el rendimiento de Asset Manager Web.

Tomcat 6.0.35 y J2SE v 6.0 JDK no necesariamente corresponden a las aplicaciones de software que están disponibles actualmente o que necesitan utilizarse y admitirse en modo de producción.

Consulte las Matrices de soporte en: www.hp.com/go/hpssoftwaresupport para más información sobre el software compatible.

Para conocer el procedimiento de instalación en el entorno de producción: las restantes secciones de este capítulo.

1. Instale J2SE v 6,0 JDK (JDK 1.6.0 Update 17 que incluye los archivos de instalación JRE fuera de línea) en la carpeta **C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_31** desde el sitio web de Oracle.
2. Añada o modifique la variable del sistema **JAVA_HOME** para que apunte a la carpeta de instalación de J2SE v 6.0 JDK. Para ello, abra el **Panel de control**, haga doble clic en la herramienta **Sistema** y haga clic en **Configuración avanzada del sistema**. En la ficha **Opciones avanzadas**, haga clic en **Variables de entorno** y, a continuación, en la variable **JAVA_HOME** defina el siguiente valor:

C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_31
3. Instale Microsoft SQL Server 2008.
4. Instale Asset Manager en la carpeta **C:\Program Files\HP\Asset Manager 9,40 xx**, donde **xx** se sustituye por las dos letras del código correspondiente al idioma de instalación de Asset Manager.

Seleccione el modo de instalación **Instalación personalizada**.

Seleccione los componentes siguientes:

- Asset Manager Automated Process Manager
 - Asset Manager Application Designer
 - Administración de la base de datos
 - Asset Manager API
 - Base de demostración
 - Servicio Web y Cliente Web
5. Instale las claves de licencia de HP AutoPass que recibió con Asset Manager para usar la base de demostración y, a continuación, active dicha base con Asset Manager Application Designer.
Para más información, consulte: Manual **Administración** de Asset Manager, capítulo **Instalación de claves de licencias**.
 6. Instale Tomcat 6.0.35 en la carpeta **C:\Tomcat60**.
Acepte las opciones que el programa de instalación propone de forma predeterminada, excepto los puntos siguientes:
 - **Cuando la instalación finalice, ejecute Apache Tomcat**
 7. Inicie la consola de configuración de Tomcat (en Windows, seleccione **Inicio/Programas/Apache Tomcat 6,0 Apache Tomcat 6/Configure Tomcat**).

8. Pulse la ficha **Java**.
9. Rellene los campos siguientes:

| Campo | Valor |
|-----------------------------|--|
| Java Virtual Machine | C:\Program Files\Java\jre6\bin\client\jvm.dll |
| Java Classpath | C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_31\lib\tools.jar;C:\Tomcat60\bin\bootstrap.jar |
| Opciones de Java | <p>Añada las siguientes líneas:</p> <pre>-Djava.library.path=C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.40 xx\bin</pre> <pre>-Dsun.lang.ClassLoader.allowArraySyntax=true</pre> <p>donde xx se reemplaza por la abreviatura correspondiente al idioma de instalación de Asset Manager.</p> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;"> <p>Nota: Si utiliza la versión x64 de Windows Server 2008, la ruta de acceso se debe sustituir por</p> <pre>-Djava.library.path=C:\Program Files (x86)\HP\Asset Manager 9.40 xx\x64</pre> <pre>-XX:MaxPermSize=128m</pre> </div> |
| Initial memory pool | 512 (u otro valor que se ajusta mejor a su ordenador) |
| Maximum memory pool | 1024 (u otro valor que se ajusta mejor a su ordenador) |
| Tamaño de la pila de thread | 1000 (u otro valor adaptado a su ordenador ; debe ser menor a la RAM total del ordenador ; por lo menos 250 Mb menos que la RAM total del ordenador) |

10. Cierre la consola de configuración de Tomcat.
11. Abra una ventana de comandos DOS.
12. Cambie a la carpeta **C:\Program Files\HP\Asset Manager 9,40 xx\deploy**.
13. Ejecute las líneas de comando (por separado):


```
deploy.bat ..\websvc\package.properties
```

```
deploy.bat ..\webtier\package.properties
```

Nota: Si utiliza la versión x64 de Windows Server 2008, necesita ejecutar las líneas de comandos como se indica a continuación:

```
deploy.bat /x64 ..\websvc\package.properties
```

```
deploy.bat /x64 ..\webtier\package.properties
```

14. Copie **C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.40 xx\websvc\AssetManagerWebService.war** y **C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.40 xx\webtier\AssetManager.war**, donde **xx** se sustituye por las dos letras del código correspondiente al idioma de instalación de Asset Manager. Péguelos en **C:\Tomcat60\webapps**.
15. Inicie Tomcat:
 - a. Inicie la consola de supervisión de Tomcat (en Windows, seleccione **Inicio/Programas/Apache Tomcat 6,0 Apache Tomcat 6.0 Tomcat 6/Monitor Tomcat**).
 - b. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de Tomcat, que se encuentra en la esquina inferior derecha de la barra de tareas de Windows.
 - c. Seleccione el menú **Start service** (Iniciar servicio).
 - d. Espere hasta que el rectángulo rojo cambie a un triángulo verde que apunta a la derecha.
16. Inicie Internet Explorer.
17. Configure Internet Explorer seleccionando las siguientes opciones:
 - Ejecutar JavaScript: (menú **Herramientas/Opciones de Internet**, seleccione la ficha **Seguridad**, pulse **Nivel personalizado**, desplácese a la sección **Automatización** de la lista y seleccione **Habilitar** en la opción **Active scripting**.)
 - Aceptar cookies (menú **Herramientas/Opciones de Internet**, seleccione la ficha **Privacidad**, pulse **Avanzada**, seleccione **Invaldar la gestión automática de cookies** y, para terminar, seleccione **Aceptar**)
 - Mostrar las ventanas emergentes: (menú **Herramientas/Bloqueador de elementos emergentes** (si está activado), seleccione **Desactivar el bloqueador de elementos emergentes**)
18. Cierre y reinicie Internet Explorer.
19. Compruebe que el servicio Asset Manager Web se ha implementado correctamente:

- a. Inicie Internet Explorer.
- b. Visualice la URL siguiente:

`http://localhost:8080/AssetManagerWebService`

Precaución: Procure respetar las mayúsculas y minúsculas.

- c. No vuelva a cargar ni actualizar la página hasta que se haya iniciado Asset Manager Web Service. esto podría tardar varios minutos.
- d. Si el servicio Asset Manager Web se implementa correctamente, la URL mostrará una página cuyo encabezamiento corresponde a:

```
Database
Base:
Name          AMDemo94en
Engine        MSSQL
User          sa
Owner         itam
AmApiDll      'C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.40 en\bin\amapi94.dll'
User: Admin
Version: 9.40 - build xxxx
Dll path: C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.40 en\bin\amapi94.dll
```

Sugerencia: Si se muestra este encabezado, pero va seguido de un error, pruebe a volver a definir los ajustes **Initial memory pool** y **Maximum memory pool** del servidor de aplicaciones.

- 20. Visualice la URL siguiente:

`http://localhost:8080/AssetManager`

Precaución: Procure respetar las mayúsculas y minúsculas.

Esto le llevará a la página de inicio de sesión de Asset Manager Web.

- 21. Complete los siguientes campos para iniciar sesión:

| Campo | Valor |
|------------|---------------------------|
| Login | Admin |
| Contraseña | Deje la contraseña vacía. |

Descripción general de la instalación

Asset Manager Web Tier y Asset Manager Web Service se instalan siguiendo los mismos procedimientos:

1. Finalice todas las tareas preparatorias.
[Preparación de la instalación de Asset Manager Web.](#)
2. Actualice el despliegue de los archivos de Asset Manager Web Tier y Asset Manager Web Service.
[Actualización de los archivos.](#)
3. Despliegue los archivos en el servidor de aplicaciones.
[Despliegue del archivo en el servidor de aplicaciones.](#)
4. Pruebe que el despliegue se ha realizado correctamente.
[Prueba de que el despliegue se ha realizado correctamente.](#)

Nota: Puede instalar Asset Manager Web Service y Asset Manager Web Tier:

- Separadamente (modo de prueba o producción): [Si WebSphere Application Server es su servidor de aplicaciones](#) y [Si WebLogic es su servidor de aplicaciones](#).
- Al mismo tiempo (modo de prueba únicamente): [Instalación simultánea de Asset Manager Web Tier y del servicio Asset Manager Web.](#)

Preparación de la instalación de Asset Manager Web

Componentes que se instalan

Nota: Consulte la Matriz de compatibilidades en: www.hp.com/go/hpsupport para saber qué versiones de los siguientes componentes son compatibles:

- Servidores de aplicaciones
- Servidores Web

Antes de instalar Asset Manager Web, deber haber instalado, configurado e iniciado los componentes siguientes respetando las recomendaciones de los editores de estos:

- Base de datos Asset Manager sobre el servidor de la base de datos.
- Asset Manager Automated Process Manager, en el servidor que seleccione, de forma que Asset Manager Automated Process Manager tenga acceso a la base de datos Asset Manager.

Para que un cliente Web pueda acceder a la base de datos, es necesario que:

- Asset Manager Automated Process Manager esté inicializado y conectado a la base de datos
- El módulo **Señalar la presencia del servidor de base de datos** (UpdateToken) de Asset Manager Automated Process Manager esté activado y programado para ejecutarse al menos una vez por semana.
Consulte la **Guía de administración**, capítulo **Asset Manager Automated Process Manager**, sección **Configurar los módulos supervisados por Asset Manager Automated Process Manager**.

Instale las siguientes aplicaciones en el mismo equipo:

Nota: Es posible que tenga que desplegar el mismo conjunto de aplicaciones en varios equipos para mejorar el rendimiento de Asset Manager Web, por ejemplo.

- Servidores de aplicaciones
Los servidores de aplicaciones deben estar protegidos por la infraestructura de red (cortafuegos, proxy, etc.) mientras estén accesibles desde un explorador de Internet.
La correcta configuración del servidor de aplicaciones es fundamental para obtener el máximo rendimiento de Asset Manager Web.
[Configuraciones del servidor de aplicaciones: casos especiales y muestras](#) para ver sugerencias y ejemplos para configurar su servidor de aplicaciones.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la documentación que se proporciona con el servidor de aplicaciones.
- Java Development Kit (JDK)

Nota: Para beneficiarse de la mejora del rendimiento y estabilidad que aporta la última versión de Oracle JDK, se recomienda encarecidamente usar Oracle Java SE 6 Update 23 JDK, o cualquier versión superior, con el servidor de aplicaciones Tomcat.

Para que el servidor de aplicaciones funcione correctamente, asegúrese de que con el servidor de aplicaciones se instala una versión de JDK que sea compatible con dicho servidor.

Consulte la Matriz de compatibilidades en: www.hp.com/go/hpssoftwaresupport.

Debe añadir o modificar la variable del sistema **JAVA_HOME** para que apunte a la carpeta de instalación de JDK.

Nota: En el caso de WebLogic, es preciso usar la versión de Oracle JRockit o Sun JDK que se incluye en el paquete de instalación de WebLogic.

Oracle recomienda utilizar SUN JDK para los dominios WebLogic en **Modo de desarrollo** y JRockit para los dominios WebLogic en **Modo de producción**. Para más información, consulte la documentación del servidor WebLogic.

- API de acceso a bases de datos (dependiendo de la SGDB; por ejemplo, ODBC en el caso de SQL Server)

Los ordenadores que alojan los servidores de aplicaciones deben poder acceder a la base de datos de Asset Manager. Esto requiere que la API de acceso a bases de datos de la SGDB usada para la base Asset Manager esté instalada en dichos ordenadores.

- Los siguientes componentes de Asset Manager, que se pueden instalar a través del programa de instalación de Asset Manager:
 - Servicio Web y Cliente Web
 - Asset Manager API
 - Autenticación LDAP, si pretende implantar esta funcionalidad

Nota: Instale Asset Manager en el idioma en que desea que se muestren los clientes Web.

La base de datos Asset Manager, que puede ser multilingüe, debe contener este idioma.

Si ha instalado versiones en varios idiomas del cliente web, debe instalar el mismo número de instancias de Asset Manager Web (Asset Manager Web Service y Asset Manager Web Tier).

Todas estas instancias pueden apuntar hacia la misma base de datos, si esta última contiene los idiomas en cuestión.

Mediante diferentes URL, los usuarios podrán seleccionar el idioma de visualización de su cliente Web.

Consulte el manual **Administración**, capítulo **Creación, modificación y eliminación de una base de datos de Asset Manager**, sección **Modificación de idiomas de clientes de Asset Manager**.

Nota: Para que Asset Manager Web encuentre las bibliotecas necesarias, asegúrese de que **<carpeta de instalación de Asset Manager>\bin** (32 bits) o **<carpeta de instalación de Asset Manager>\x64** (64 bits) se incluyen en la ruta de búsqueda de bibliotecas del sistema:

- Windows: variable de entorno **Path**.
- Linux: variable de entorno **LD_LIBRARY_PATH**.

- Linux: archivo de configuración de **ld.so**, igualmente.

Si tanto **bin** como **x64** se encuentran en la ruta, asegúrese de que el que realmente desea aparece antes que el otro.

Nota: Si instala el servicio Asset Manager Web en un servidor Linux, asegúrese de que sigue las instrucciones de las secciones [Instalación de Asset Manager](#) y [Acceso a la base de datos de Asset Manager a través de la API](#), prestando especial atención a los archivos **.so**.

Configuraciones del servidor de aplicaciones: casos especiales y ejemplos

En esta sección no se pretende describir detalladamente cómo se configura el servidor de aplicaciones. Para ver recomendaciones y los procedimientos de configuración al detalle, consulte la documentación del servidor de aplicaciones.

En su lugar, se describen algunas configuraciones adicionales del servidor de aplicaciones que pueden darse en determinadas configuraciones de hardware o software. Dichas configuraciones se deben crear junto con la configuración normal necesaria para el servidor de aplicaciones.

También se proporcionan varias configuraciones de ejemplo que pueden darse en configuraciones de hardware y software concretas, con el fin de que pueda consultarlas y adaptarlas a su entorno.

Configuraciones de JVM

- Si instala Asset Manager Web Tier en un servidor UNIX, debe configurar Java Virtual Machine (JVM) para que no use los recursos gráficos de Linux. Para ello, añada el siguiente parámetro a la configuración de JVM del servidor de aplicaciones:

```
-Djava.awt.headless=true
```

- Configuración de ejemplo del JVM que usa Asset Manager Web Tier:

Si Asset Manager Web se despliega en un sistema operativo de 32 bits con 8 Gb de RAM dedicados a Asset Manager Web:

```
-Xms1500m  
-Xmx1500M  
-XX:+UseParNewGC  
-XX:+UseConcMarkSweepGC  
-XX:+UseTLAB  
-XX:SurvivorRatio=2  
-XX:+UseBiasedLocking  
-XX:NewSize=256m
```

```
-XX:MaxNewSize=256m  
-server
```

Si Asset Manager Web se despliega en un sistema operativo de 64 bits con 24 Gb de RAM dedicados a Asset Manager Web:

```
-Xmx4000m  
-Xms4000m  
-XX:+UseParNewGC  
-XX:+UseConcMarkSweepGC  
-XX:+UseTLAB  
-XX:SurvivorRatio=8  
-XX:NewSize=512m  
-XX:MaxNewSize=512m  
-XX:+UseBiasedLocking  
-Dsun.lang.ClassLoader.allowArraySyntax=true  
-server
```

- Configuración de ejemplo del JVM que usa Asset Manager Web Service:

Nota: La memoria utilizada por el proceso de Asset Manager Web Service es la suma del parámetro **-Xmx** de JVM + la RAM utilizada por Asset Manager API y herramientas de terceros como las API de acceso de la SGBD.

En un sistema operativo de 32 bits, la memoria que utiliza el proceso del servicio Asset Manager Web no puede exceder de 2 Gb.

En un sistema operativo de 64 bits, la memoria que utiliza el servicio Asset Manager Web sólo está limitada por la capacidad de la RAM física de su servidor.

Si Asset Manager Web se despliega en un sistema operativo de 32 bits con 8 Gb de RAM dedicados a Asset Manager Web:

```
-Xmx600M  
-Xms600M  
-XX:+UseTLAB  
-XX:+UseParNewGC  
-XX:+UseConcMarkSweepGC  
-XX:SurvivorRatio=2  
-XX:NewSize=128m  
-XX:MaxNewSize=128m  
-XX:+UseBiasedLocking  
-XX:CMSIncrementalDutyCycleMin=0  
-XX:CMSIncrementalDutyCycle=10  
-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=70  
-XX:+UseCMSCompactAtFullCollection  
-server
```

Si Asset Manager Web se despliega en un sistema operativo de 64 bits con 24 Gb de RAM dedicados a Asset Manager Web:

```
-Xmx2000M
-Xms2000M
-XX:+UseTLAB
-XX:+UseParNewGC
-XX:+UseConcMarkSweepGC
-XX:SurvivorRatio=2
-XX:NewSize=256m
-XX:MaxNewSize=256m
-XX:+UseBiasedLocking
-server
```

Configuraciones específicas de Tomcat

```
<Connector port="8080" maxHttpHeaderSize="8192" maxThreads="900"
minSpareThreads="100" maxSpareThreads="300" enableLookups="false"
redirectPort="8443" acceptCount="1200" connectionTimeout="60000"
disableUploadTimeout="true"
maxKeepAliveRequests="1000" keepAliveTimeout="5000" compression="on"
compressionMinSize="2048" noCompressionUserAgents="gozilla, traviata"
compressableMimeType="text/html,text/xml,text/css,text/javascript"/>
```

Licencias que se deben adquirir

No es preciso disponer de una licencia concreta para acceder a la base de datos de Asset Manager a través de Asset Manager Web (a través de Asset Manager Web Tier + servicio Asset Manager Web).

Asset Manager Web es tratado de la misma manera que el cliente Windows.

El nombre de acceso únicamente, ocasionales o flotantes que permiten conectarse a la base Asset Manager, bien mediante el cliente Windows o de Asset Manager Web Tier, viene fijado por la licencia Asset Manager de base que ha adquirido.

Sin embargo, si desea acceder a la base de datos de Asset Manager por un método que no sea el cliente Windows de Asset Manager y Asset Manager Web, y este método usa el servicio Asset Manager Web, debe adquirir una licencia específica del servicio Asset Manager Web.

Obtener las contraseñas cifradas necesarias

Durante la instalación, deberá especificar algunas palabras clave en el archivo **package.properties**:

- Contraseña asociada al login de conexión de un usuario a la base Asset Manager
- Contraseña asociada al usuario de MSSQL, usuario de DB2 o cuenta de Oracle de la base de datos Asset Manager

Si desea que la contraseña aparezca de manera cifrada en el archivo **package.properties** (ver más abajo), genere la versión encriptada de estas contraseñas:

1. Abra una ventana de comandos DOS.
2. Vaya a la carpeta **C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.40 xx\websvc\password**, donde **xx** se sustituye por las dos letras del código correspondiente al idioma de instalación de Asset Manager.

3. Ejecute la petición:

```
<carpeta de instalación de J2SE SDK>\bin\java.exe -jar am-pwd-crypt-94.jar  
<Contraseña descifrada>
```

4. Observe el valor encriptado de las contraseñas.

Marcar los servicios web

A fin de asegurar el correcto despliegue de Asset Manager, marque los servicios web antes de desplegar el servicio Asset Manager Web.

Consulte el manual **Tailoring**, capítulo **Personalización de la base de datos**, sección **Buenas prácticas de desarrollo/Marcar los servicios web**.

Comprobar la coherencia de los dominios funcionales asociados a los servicios web

Si ha modificado determinados datos de los dominios funcionales, compruebe que esto no influye en los servicios Web.

Consulte el manual **Tailoring**, capítulo **Personalización de la base de datos**, sección **Prácticas recomendadas de desarrollo/Comprobar los dominios funcionales asociados a los servicios web**.

Si éste no es el caso, recibirá un mensaje de error del tipo: **No such operation 'XXX'**.

Si existe un impacto, debe volver a marcar los servicios Web.

Consulte el manual **Tailoring**, capítulo **Personalización de la base de datos**, sección **Buenas prácticas de desarrollo/Marcar los servicios web**.

Actualización de los archivos

Las aplicaciones de Asset Manager Web se proporcionan como archivos (archivos **.war** o **.ear**). Dichos archivos siguen un formato estándar e incluyen un archivo **web.xml** que contiene los datos de configuración del servidor de aplicaciones y de Asset Manager Web.

Procedimiento recomendado: nunca edite el archivo **web.xml** de Asset Manager Web directamente. En su lugar, edite todos los parámetros configurables de Asset Manager Web a través del archivo **package.properties** y, a continuación, use el archivo de comandos de

despliegue (deploy.bat o deploy.sh) para actualizar el archivo **web.xml** que se encuentra en los archivos con sus configuraciones personalizadas.

Edición de los archivos .properties

Nota: Antes de editar el archivo de propiedades, asegúrese de que:

- Realiza antes una copia de seguridad del archivo.
- Detiene el servidor de aplicaciones, en caso de que se haya iniciado.

El archivo **.properties** que es preciso editar depende de la aplicación que se vaya a instalar:

Elija el archivo .properties que va a editar

| Si desea instalar esta aplicación web... | Edite el archivo .properties de este directorio... |
|---|---|
| Asset Manager Web Service | <Carpeta de instalación de Asset Manager>\websvc\package.properties |
| Asset Manager Web Tier | <Carpeta de instalación de Asset Manager>\webtier\package.properties |
| Asset Manager Web Tier y Asset Manager Web Service (instalación simultánea) | <Carpeta de instalación de Asset Manager>\websvc\package.properties <Carpeta de instalación de Asset Manager>\webtier\package.properties |
| Asset Manager Record Search | <Carpeta de instalación de Asset Manager>\websvc\package.properties |

En las siguientes secciones se describen los parámetros del archivo **.properties**.

Nota: Si se cambia algún parámetro, será preciso volver a desplegar el servicio Asset Manager Web para que dicho cambio entre en vigor. Por ejemplo, después de cambiar el parámetro **AssetManager.UserPwd** es preciso volver a desplegar el servicio Asset Manager Web.

Los parámetros package.properties del servicio Asset Manager Web

Ruta de archivo:

<Carpeta de instalación de Asset Manager>\websvc\package.properties

Parámetros requeridos o que se modifican con más frecuencia

| Parámetro | Descripción | Valor |
|------------------|--|--|
| DB.engine | Motor de base de datos que usa esta instalación de Asset Manager | Ejemplo: MSSQL |
| DB.datasource | Nombre de la base de datos Nota: Si instala el cliente de 64 bits de Asset Manager Web, antes debe crear manualmente una conexión ODBC de 64 bits. | Ejemplo: AMDemo94en |
| DB.login | ID de login del motor de base de datos | Ejemplo: sa |
| DB.cache.enabled | Si la caché de la base de datos está habilitada | Ejemplo: true |
| DB.cache.dir | Directorio de la caché | Ejemplo: /tmp |
| DB.cache.size | Tamaño de la caché, en KB (1048576 = 1 GB) | Ejemplo: 1048576 |
| DB.owner | Propietario de la base de datos | Ejemplo: itam |
| DB.library.path | Ruta a la biblioteca aamapi94. <ul style="list-style-type: none"> • Si se despliega en un sistema operativo de 32 bits, es preciso usar la biblioteca aamapi94 almacenada en <carpeta de instalación de Asset Manager>\bin. • Si se despliega en un sistema operativo de 64 bits, es preciso usar la biblioteca aamapi94 almacenada en <carpeta de instalación de Asset Manager>\x64. | Ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> • Windows: C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.40 xx\bin\aamapi94.dll • Linux: /opt/lib/aamapi94.so |

| Parámetro | Descripción | Valor |
|------------------------|---|---|
| AssetManager.UserLogin | <p>Login de usuario de Asset Manager que va a usar Webservice</p> <p>Nota: Para que se pueda usar como este parámetro, el login de usuario debe tener derechos administrativos.</p> | <p>Ejemplo:</p> <p>Demo</p> |
| war | <p>Este parámetro brinda la posibilidad de usar un archivo .war distinto del que se encuentra en la carpeta <Carpeta de instalación de Asset Manager>\websvc como base para el archivo .war transformado</p> | <p>Ejemplo:</p> <p>Asset Manager Web Service:</p> <pre>../websvc/AssetManagerWebService.war</pre> <p>Asset Manager Web Tier:</p> <pre>../webtier/AssetManager.war</pre> |
| war.deployment | <p>Si va a desplegar un archivo .war.</p> <p>Los despliegues de archivos .war modifican el archivo .war que especifica el parámetro war.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Si el servidor de aplicaciones es Tomcat, seleccione true como valor de este parámetro • Si el servidor de aplicaciones es WebSphere o WebLogic, seleccione false como valor de este parámetro |

| Parámetro | Descripción | Valor |
|----------------|---|---|
| ear.deployment | <p>Si va a desplegar un archivo .ear.</p> <p>Los despliegues de archivos .ear crean una copia del archivo .war que se puede modificar e incluir en el archivo .ear que especifica el parámetro ear.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Si el servidor de aplicaciones es WebSphere o WebLogic, seleccione true como valor de este parámetro • Si el servidor de aplicaciones es Tomcat, seleccione false como valor de este parámetro |
| ear | <p>Nota: Este parámetro sólo es relevante para las implementaciones en las que el servidor de aplicaciones es WebSphere o WebLogic</p> <p>Ruta absoluta o relativa al archivo .ear que va a crear el archivo de comandos de despliegue durante el despliegue de ear</p> | <p>../weblogic/AssetManager-webservice.ear</p> |

Parámetros opcionales o que se editan con menos frecuencia:

| Parámetro | Descripción | Valor |
|-------------|---|--|
| DB.password | <p>La contraseña de la base de datos de MSSQL, DB2 u Oracle.</p> <p>Se puede introducir en el archivo package.properties, con el fin de no tener que escribirlo durante la ejecución del archivo de comandos de despliegue</p> | <p>El valor de este parámetro depende del parámetro encrypt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si encrypt=false (no es necesaria la encriptación), introduzca el valor encriptado de la contraseña • Si encrypt=true (es necesaria la encriptación), introduzca el valor sin encriptar de la contraseña El archivo de comandos de despliegue cifrará la contraseña que se usa en el archivo web.xml de Asset Manager Web Service. |

| Parámetro | Descripción | Valor |
|---------------------------|---|--|
| AssetManager- .UserPwd | <p>Contraseña del login de usuario de la base de datos de Asset Manager</p> <p>Se puede introducir en el archivo package.properties, con el fin de no tener que escribirlo durante la ejecución del archivo de comandos de despliegue</p> | <p>El valor de este parámetro depende del parámetro encrypt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si encrypt=false (no es necesaria la encriptación), introduzca el valor encriptado de la contraseña • Si encrypt=true (es necesaria la encriptación), introduzca el valor sin encriptar de la contraseña El archivo de comandos de despliegue cifrará la contraseña que se usa en el archivo web.xml de Asset Manager Web Service. |
| promptForPwd | <p>Si en este parámetro se selecciona la opción true, se solicitará al usuario que escriba todas las contraseñas necesarias durante la ejecución del archivo de comandos de despliegue</p> <p>En ese caso, no es necesario que el usuario almacene las contraseñas en el archivo package.properties</p> | <p>Ejemplo:</p> <p>true</p> |
| encrypt | <p>Si en este parámetro se selecciona la opción true, el usuario tendrá que escribir la contraseña en formato sin cifrar.</p> <p>Este ajuste se aplica a la contraseña introducida en el archivo package.properties o cuando el archivo de comandos de despliegue la solicita (según el valor de promptForPwd)</p> | <p>Ejemplo:</p> <p>true</p> |

| Parámetro | Descripción | Valor |
|--------------------|---|---|
| ant.tasks.dir | <p>La localización de los archivos .jar que requiere el archivo de comandos de despliegue</p> <p>De forma predeterminada, el archivo de comandos usa los que se encuentran en <carpeta de instalación de Asset Manager>\deploylib.</p> | Ejemplo: lib |
| combination.ear | <p>Nota: Este parámetro sólo es relevante para las implementaciones en las que el servidor de aplicaciones es WebSphere o WebLogic</p> <p>Si el archivo .ear creado va a contener tanto webtier como webservice (true), o no (false)</p> | Ejemplo: true |
| manifest.classpath | <p>Nota: Este parámetro sólo es relevante para las implementaciones en las que el servidor de aplicaciones es WebSphere o WebLogic</p> <p>Referencias de archivo adicionales al classpath de Java (estos archivos se deben añadir al archivo .ear a través del parámetro addl.files)</p> | <p>/am-jni-94.jar /am-constants-94.jar</p> <p>Nota: Estas referencias de archivo predeterminadas deben mantenerse para que Asset Manager funcione.</p> |
| addl.files.root | <p>Nota: Este parámetro sólo es relevante para las implementaciones en las que el servidor de aplicaciones es WebSphere o WebLogic</p> <p>El directorio base en el que se encuentran los archivos a los que hace referencia el parámetro addl.files</p> | Ejemplo: .. |
| addl.files | <p>Nota: Este parámetro sólo es relevante para las implementaciones en las que el servidor de aplicaciones es WebSphere o WebLogic</p> <p>La lista de archivos que se van a añadir al archivo .ear, además del archivo .war de Asset Manager Web modificado (consulte el parámetro war)</p> | |

Para obtener información sobre otros parámetros de Asset Manager Web Service, consulte la sección **Modificación del comportamiento predeterminado de los clientes web** del capítulo **Personalización de los clientes web** del manual **Tailoring**.

Los parámetros package.properties de Asset Manager Web Tier

Ruta de archivo:

<Carpeta de instalación de Asset Manager>\webtier\package.properties

Parámetros requeridos o que se editan con más frecuencia

| Parámetro | Descripción | Valor |
|---------------------------|---|---|
| WebService.End-Point.SOAP | la dirección URL de SOAP de Asset Manager Web Service | <p>Ejemplo:</p> <p><code>http://localhost:8080/AssetManagerWebService/services</code></p> <p>Nota: El nombre de host y el puerto que usan los distintos servidores de aplicaciones pueden variar. Por consiguiente, la dirección URL debe cambiarse en consecuencia.</p> |
| WebService.End-Point.REST | la dirección URL de REST de Asset Manager Web Service | <p>Ejemplo:</p> <p><code>http://localhost:8080/AssetManagerWebService/rest</code></p> <p>Nota: El nombre de host y el puerto que usan los distintos servidores de aplicaciones pueden variar. Por consiguiente, la dirección URL debe cambiarse en consecuencia.</p> |
| WebService.End-Point.RS | La URL RS del servicio Asset Manager Web | <p>Ejemplo:</p> <p><code>http://localhost:8080/AssetManagerWebService/rs</code></p> <p>Nota: El nombre de host y el puerto que usan los distintos servidores de aplicaciones pueden variar. Por consiguiente, la dirección URL debe cambiarse en consecuencia.</p> |
| WebService.Version | la etiqueta de Asset Manager Web Service que se debe utilizar | <p>Ejemplo:</p> <p>Head</p> |

| Parámetro | Descripción | Valor |
|----------------|---|---|
| war.deployment | <p>Si va a desplegar un archivo .war.</p> <p>Los despliegues de archivos .war modifican el archivo .war que especifica el parámetro war.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Si el servidor de aplicaciones es Tomcat, seleccione true como valor de este parámetro • Si el servidor de aplicaciones es WebSphere o WebLogic, seleccione false como valor de este parámetro |
| ear.deployment | <p>Si va a desplegar un archivo .ear.</p> <p>Los despliegues de archivos .ear crean una copia del archivo .war que se puede modificar e incluir en el archivo .ear que especifica el parámetro ear.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Si el servidor de aplicaciones es WebSphere o WebLogic, seleccione true como valor de este parámetro • Si el servidor de aplicaciones es Tomcat, seleccione false como valor de este parámetro |
| ear | <p>Nota: Este parámetro sólo es relevante para las implementaciones en las que el servidor de aplicaciones es WebSphere o WebLogic</p> <p>Ruta absoluta o relativa al archivo .ear que va a crear el archivo de comandos de despliegue durante el despliegue de ear</p> | <p>../weblogic/AssetManager-webservice.ear</p> |

| Parámetro | Descripción | Valor |
|----------------------------|--|---|
| combination.ear | <p>Nota: Este parámetro sólo es relevante para las implementaciones en las que el servidor de aplicaciones es WebSphere o WebLogic</p> <p>Si el archivo .ear creado va a contener tanto webtier como webservice (true), o no (false)</p> | <p>Ejemplo:</p> <p>true</p> |
| FullTextSearch.-Enabled | <p>Habilite o deshabilite la búsqueda de texto completo.</p> <p>Este parámetro debe estar habilitado para poder habilitar Record Search.</p> | <p>Ejemplo:</p> <p>true</p> |
| FullTextSearch.-Server.URL | <p>La dirección URL del servidor de búsqueda de texto completo.</p> <p>Este parámetro debe estar configurado para poder habilitar Record Search.</p> | <p>Ejemplo:</p> <p>http://<hostname>.<domain>:<AssetManagerWebServicePort>/quicksearch/search</p> |

Parámetros que se editan con menos frecuencia:

| Parámetro | Descripción | Valor |
|-----------|---|---|
| war | <p>Este parámetro brinda la posibilidad de usar un archivo .war distinto del que se encuentra en la carpeta <Carpeta de instalación de Asset Manager>\websvc como base para el archivo .war transformado</p> | <p>Ejemplo:</p> <p>../websvc/AssetManager.war</p> |

| | | |
|---------------|--|------------------------|
| ant.tasks.dir | <p>La localización de los archivos .jar que requiere el archivo de comandos de despliegue</p> <p>De forma predeterminada, el archivo de comandos usa los que se encuentran en <carpeta de instalación de Asset Manager>\deploylib.</p> | Ejemplo: lib |
|---------------|--|------------------------|

Los parámetros quicksearch.properties de Asset Manager Record Search

Ruta de archivo:

<Carpeta de instalación de Asset Manager>\websvc\package.properties

Parámetros requeridos o que se editan con más frecuencia

| Parámetro | Descripción | Valor |
|------------------------------------|--|------------------------|
| AssetManager.RecordSearchIndex-Dir | El directorio de índice para la búsqueda de registros de texto completo | Ejemplo: c:/index |
| AssetManager.ServiceTag | Nombre de la etiqueta del servicio de Asset Manager para la búsqueda de texto completo | Ejemplo: Head |
| AssetManager.UserLogin | <p>Login de usuario de Asset Manager que va a usar Webservice</p> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Nota: Para que se pueda usar como este parámetro, el login de usuario debe tener derechos administrativos.</p> </div> | Ejemplo: Demo |
| DB.engine | Motor de base de datos que usa esta instalación de Asset Manager | Ejemplo: MSSQL |
| DB.datasource | Nombre de la base de datos | Ejemplo: AMDemo94en |
| DB.login | ID de login del motor de base de datos | Ejemplo: sa |

| Parámetro | Descripción | Valor |
|--------------------------|---|---|
| DB.owner | Propietario de la base de datos | Ejemplo: itam |
| war.deployment | Si va a desplegar un archivo .war . Los despliegues de archivos .war modifican el archivo .war que especifica el parámetro war . | <ul style="list-style-type: none"> • Si el servidor de aplicaciones es Tomcat, seleccione true como valor de este parámetro • Si el servidor de aplicaciones es WebSphere o WebLogic, seleccione false como valor de este parámetro |
| ear.deployment | Si va a desplegar un archivo .ear . Los despliegues de archivos .ear crean una copia del archivo .war que se puede modificar e incluir en el archivo .ear que especifica el parámetro ear . | <ul style="list-style-type: none"> • Si el servidor de aplicaciones es WebSphere o WebLogic, seleccione true como valor de este parámetro • Si el servidor de aplicaciones es Tomcat, seleccione false como valor de este parámetro |
| LWSSO.domain | El nombre del dominio en el que desea instalar Record Search | Ejemplo: sudominio.net |
| LWSSO.userNameHeaderName | El nombre de usuario de la clave del encabezado de la solicitud | Ejemplo: SM_USER |
| LWSSO.initString | La clave de cifrado compartida | Ejemplo: lwss0-shared-encryption-key |

Parámetros que se editan con menos frecuencia:

| Parámetro | Descripción | Valor |
|--------------------------|--|-------------------------|
| AssetManager.Cron-Config | Configuración del programador de índices de texto completo | Ejemplo: 0 0 1 * * ? |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| AssetManager.TopTreeNumber | Número máximo de secciones que se muestran en una página de resultados de la búsqueda | Ejemplo: 10 |
| AssetManager.TreeRecordsNumber | Número máximo de registros de una sola sección | Ejemplo: 100 |
| AssetManager.IndexRsNumber | Número máximo de resultados indexados | Ejemplo: 5000 |
| AssetManager.IndexingThreads | Número de subprocesos de indexación | Ejemplo: 4 |
| AssetManager.IndexMemoryBuffer | Búfer de memoria de indexación | Ejemplo: 256 |
| AssetManager.UserPwd | <p>Contraseña del login de usuario de la base de datos de Asset Manager</p> <p>Se puede introducir en el archivo package.properties, con el fin de no tener que escribirlo durante la ejecución del archivo de comandos de despliegue</p> | <p>El valor de este parámetro depende del parámetro encrypt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si encrypt=false (no es necesaria la encriptación), introduzca el valor encriptado de la contraseña • Si encrypt=true (es necesaria la encriptación), introduzca el valor sin encriptar de la contraseña El archivo de comandos de despliegue cifrará la contraseña que se usa en el archivo web.xml de Asset Manager Web Service. |

| | | |
|-------------|---|--|
| DB.password | <p>La contraseña de la base de datos de MSSQL, DB2 u Oracle.</p> <p>Se puede introducir en el archivo package.properties, con el fin de no tener que escribirlo durante la ejecución del archivo de comandos de despliegue</p> | <p>El valor de este parámetro depende del parámetro encrypt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si encrypt=false (no es necesaria la encriptación), introduzca el valor encriptado de la contraseña • Si encrypt=true (es necesaria la encriptación), introduzca el valor sin encriptar de la contraseña El archivo de comandos de despliegue cifrará la contraseña que se usa en el archivo web.xml de Asset Manager Web Service. |
| encrypt | <p>Si en este parámetro se selecciona la opción true, el usuario tendrá que escribir la contraseña en formato sin cifrar.</p> <p>Este ajuste se aplica a la contraseña introducida en el archivo package.properties o cuando el archivo de comandos de despliegue la solicita (según el valor de promptForPwd)</p> | <p>Ejemplo:</p> <p>true</p> |
| arch | <p>Aplicación en versión de 32 o 64 bits.</p> | <p>Ejemplo:</p> <p>64</p> |

Actualización del archivo a través del archivo de comandos de despliegue

La ruta y el nombre de archivo del archivo de comandos de despliegue es:

| | |
|---------|---|
| Windows | <p><Carpeta de instalación de Asset Manager>\deploy\deploy.bat</p> <p>Ejemplo:</p> <p>C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.40 xx\deploy\deploy.bat</p> |
| Linux | <p><Carpeta de instalación de Asset Manager>/deploy/deploy.sh</p> <p>Ejemplo:</p> <p>/home/<user>/AssetManager/deploy/deploy.sh</p> |

En Windows

Para actualizar el archivo:

1. Antes de ejecutar el archivo de comandos de despliegue, asegúrese de que ha seleccionado los valores correctos del parámetro **.properties** de la aplicación Web que va a desplegar. Consulte la descripción de los parámetros:
 - Si va a desplegar el servicio Asset Manager Web, [Los parámetros package.properties del servicio Asset Manager Web](#).
 - Si va a desplegar Asset Manager Web Tier, [Los parámetros package.properties de Asset Manager Web Tier](#).
 - Si va a desplegar Asset Manager Record Search, [Los parámetros quicksearch.properties de Asset Manager Record Search](#).
2. Cambie los parámetros de Asset Manager Web Service que desee cambiar tal como se indica en el manual **Tailoring**, capítulo **Customizing Web clients**, sección **Modifying the Web client's default behavior**.
3. Abra un cuadro de comandos DOS
4. Cambie a la carpeta **C:\Program Files\HP\Asset Manager 9,40 xx\deploy**.

Precaución: El archivo **.war** del directorio **deploy** se modificará, por lo que es preciso hacer una copia de seguridad del mismo con antelación.

Para actualizar los archivos de Web Service y Web Tier, ejecute la siguiente línea de comandos:

```
deploy.bat [/64] [/ws7] <ruta de acceso relativa a package.properties>
```

/64 o **/x64**: utilice este parámetro si desea desplegar el servicio Asset Manager Web en una versión de 64 bits de Windows.

/ws7 : use este parámetro si instala la versión 7 de WebSphere Application Server (no se requiere parámetro para versiones anteriores de WebSphere Application Server).

Ejemplo:

```
deploy.bat /64 C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.40
xx\websvc\package.properties
```

5. Para actualizar el archivo de Record Search, ejecute la siguiente línea de comandos:

```
deploy.bat [/wl12c] [/ws8] <ruta de acceso relativa a quicksearch.properties>
```

/wl12c: use este parámetro si despliega WebLogic Server 12c.

/ws8: use este parámetro si instala la versión 8 de WebSphere Application Server (no se requiere parámetro para versiones anteriores de WebSphere Application Server).

Ejemplo:

```
deploy.bat ..\websvc\quicksearch.properties
```

En Linux

1. Antes de ejecutar el archivo de comandos de despliegue, asegúrese de que ha seleccionado los valores correctos del parámetro **.properties** de la aplicación Web que va a desplegar. Consulte la descripción de los parámetros:
 - Si va a desplegar el servicio Asset Manager Web, [Los parámetros package.properties del servicio Asset Manager Web](#).
 - Si va a desplegar Asset Manager Web Tier, [Los parámetros package.properties de Asset Manager Web Tier](#).
 - Si va a desplegar Asset Manager Record Search, [Los parámetros quicksearch.properties de Asset Manager Record Search](#).
2. Cambie los parámetros de Asset Manager Web Service que desee cambiar tal como se indica en el manual **Tailoring**, capítulo **Customizing Web clients**, sección **Modifying the Web client's default behavior**.
3. Asegúrese de que se han configurado las siguientes variables de entorno:

| Variable | Valor |
|---------------------------|---|
| JAVA_HOME (si usa Tomcat) | ruta al directorio de instalación de JDK. |
| TMPDIR | ruta al directorio temporal que se va a usar en la compilación. de manera predeterminada, deploy.sh usa el directorio /tmp |

4. Abra un shell de comandos.
5. Diríjase a la carpeta **<Carpeta de instalación de Asset Manager>/deploy**.
6. **Precaución:** El archivo **.war** del directorio **deploy** se modificará, por lo que es preciso hacer una copia de seguridad del mismo con antelación.

Ejecute la línea de comandos:

```
deploy.sh [/ws7] <relative path to the .properties file>
```

/ws7: use este parámetro si instala la versión 7 de WebSphere Application Server (no se requiere parámetro para versiones anteriores de WebSphere Application Server).

Ejemplo:

```
deploy.sh /ws7 ../websvc/package.properties
```

Nota: Pueden aparecer mensajes de advertencia como el siguiente al ejecutar el comando en sistemas Linux.

```
expr: warning: unportable BRE: `^\\(-D\\)..*=.*': using `^' as the first
character of the basic regular expression is not portable; it is being
ignored
expr: warning: unportable BRE: `^\\(-\\)..*': using `^' as the first
character of the basic regular expression is not portable; it is being
ignored
```

Estas advertencias se pueden ignorar.

Despliegue del archivo en el servidor de aplicaciones

En modo de producción, por motivos de rendimiento, debe instalar Asset Manager Web Service y Asset Manager Web Tier en dos instancias distintas del servidor de aplicaciones.

Estas instancias pueden encontrarse en el mismo ordenador.

Por ejemplo, con Tomcat, deberá instalar Tomcat en dos carpetas diferentes. Una para Asset Manager Web Service y la otra para Asset Manager Web Tier.

Si Tomcat es el servidor de aplicaciones

Para desplegar el archivo (archivo **.war**) en el servidor de aplicaciones Tomcat, siga estos pasos:

Instalación del servicio Asset Manager Web

1. Asegúrese de que el archivo (**AssetManagerWebService.war**) que se va a desplegar se ha actualizado con sus configuraciones personalizadas.
[Actualización de los archivos.](#)
2. Copie **<Carpeta de instalación de Asset Manager>\websvc\AssetManagerWebService.war** a la subcarpeta **webapps** de la carpeta de instalación de Tomcat.

Nota: Si ya había instalado el archivo **.war** con anterioridad, es preciso que suprima tanto el archivo **.war** existente como la subcarpeta con el mismo nombre antes de copiar el archivo **.war** en la carpeta **webapps**.

3. Configure las propiedades Java de Tomcat:

| Propiedad | Valor |
|------------------|--|
| Java Classpath | <p>Añada la ruta completa a tools.jar de J2SE SDK (se encuentra de forma predeterminada en la subcarpeta lib de la carpeta de instalación de J2SE SDK)</p> <p>Las rutas aparecen en la misma línea, separadas por el signo de punto y coma (;).</p> |
| Opciones de Java | <p>Añada la ruta completa a la carpeta donde se encuentra el archivo amjni94.dll (localizado de forma predeterminada en la carpeta C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.40 xx\bin [32 bits] o C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.40 xx\x64 [64 bits], donde xx se sustituye por la abreviatura correspondiente al idioma de instalación de Asset Manager).</p> <p>Ejemplo de parámetro:</p> <pre>-Djava.library.path=C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.40 xx\bin</pre> <p>Nota: En los SO de 64 bits, si -Djava.library.path contiene rutas tanto a la subcarpeta x64 como a la subcarpeta bin de la carpeta de instalación de Asset Manager, asegúrese de que la ruta a x64 aparece antes que la ruta a bin.</p> <p>Nota: Si Asset Manager se ejecuta con Tomcat en Java 6, es necesario añadir una línea adicional:</p> <pre>-Dsun.lang.ClassLoader.allowArraySyntax=true</pre> |

4. Inicie Tomcat.

5. Vaya a la sección [Prueba de que el servicio Asset Manager Web se ha desplegado correctamente](#).

Instalación de Asset Manager Web Tier

1. Asegúrese de que el archivo (**AssetManager.war**) que se va a desplegar se ha actualizado con sus configuraciones personalizadas.
[Actualización de los archivos](#).
2. Copie los archivos **AssetManager.war** y **AssetManagerDOC.war** de la <carpeta de instalación de Asset Manager>\webtier\ a la subcarpeta **webapps** de la carpeta de instalación de Tomcat.

Nota: Si ya había instalado el archivo **.war** con anterioridad, es preciso que suprima tanto el archivo **.war** existente como la subcarpeta con el mismo nombre antes de copiar el archivo **.war** en la carpeta **webapps**.

El archivo **AssetManagerDOC.war**, que es el archivo de la ayuda en línea de AM Web, es opcional en este paso.

3. Configure las propiedades Java de Tomcat:

| Propiedad | Valor |
|----------------|---|
| Java Classpath | <p>Añada la ruta completa a tools.jar de J2SE SDK (se encuentra de forma predeterminada en la subcarpeta lib de la carpeta de instalación de J2SE SDK)</p> <p>Las rutas aparecen en la misma línea, separadas por el signo de punto y coma (;).</p> |

4. Inicie Tomcat.
5. Vaya a la sección [Prueba de que Asset Manager Web Tier se ha desplegado correctamente](#).

Instalación de Asset Manager Record Search

1. Asegúrese de que el archivo (**quicksearch.war**) que se va a desplegar se ha actualizado con sus configuraciones personalizadas, [Actualización de los archivos](#).
2. Copie **<carpeta de instalación de Asset Manager>\websvc\quicksearch.war** a la subcarpeta **webapps** de la carpeta de instalación de Tomcat.

Nota: Si ya había instalado el archivo **.war** con anterioridad, es preciso que suprima tanto el archivo **.war** existente como la subcarpeta con el mismo nombre antes de copiar el archivo **.war** en la carpeta **webapps**.

3. Inicie Tomcat.
4. Habilite Asset Manager SSO. Para ello, siga estos pasos:
 - a. Visualice la URL siguiente:
 http://<Nombre o dirección IP del servidor del servicio Asset Manager Web Service>:<puerto del servicio Asset Manager Web>/AssetManagerWebService/ssoConfig.jsp
 Ejemplo: **http://localhost:8080/AssetManagerWebService/ssoConfig.jsp**
 - b. Active la casilla **Habilitar marco LW-SSO** y, a continuación, rellene los campos **Nombre de dominio**, **Clave de cifrado compartida** y **Clave de encabezado de solicitud que**

contiene el nombre de usuario.

Asegúrese de que las cadenas que ha introducido son las mismas que las cadenas correspondientes que definió en el archivo **quicksearch.properties**, consulte "[Los parámetros quicksearch.properties de Asset Manager Record Search](#)".

5. Reinicie Tomcat.

Nota: Para habilitar Record Search, Asset Manager Web Tier se debe desplegar con los siguientes parámetros configurados:

- FullTextSearch.Enabled=True
- FullTextSearch.Server.URL
=
http://<hostname>.<domain>:<AssetManagerWebServicePort>/quicksearch/search

Ver "[Los parámetros package.properties de Asset Manager Web Tier](#)".

Instalación de Ayuda en línea de AM Web

1. Copie <carpeta de instalación de Asset Manager>\webtier\AssetManagerDOC.war a la subcarpeta **webapps** de la carpeta de instalación de Tomcat.

Nota: Si ya había instalado el archivo **.war** con anterioridad, es preciso que suprima tanto el archivo **.war** existente como la subcarpeta con el mismo nombre antes de copiar el archivo **.war** en la carpeta **webapps**.

2. Inicie Tomcat.

Si WebSphere Application Server es el servidor de aplicaciones

Nota: El siguiente procedimiento de despliegue se basa en la interfaz de WebSphere Application Server 8,0. Es posible que en otras versiones de WebSphere Application Server el procedimiento no sea idéntico.

Instalación del servicio Asset Manager Web

En esta sección se explica cómo instalar Asset Manager Web Service independientemente de Asset Manager Web Tier.

Para instalar Asset Manager Web Service y Asset Manager Web Tier al mismo tiempo: [Instalación simultánea de Asset Manager Web Tier y del servicio Asset Manager Web](#).

1. Asegúrese de que el archivo (**AssetManager-webservice.ear**) que se va a desplegar se ha

actualizado con sus configuraciones personalizadas.

[Actualización de los archivos.](#)

Nota: De manera predeterminada, el archivo actualizado se encuentra en la carpeta **<Carpeta de instalación de Asset Manager>\weblogic.**

2. Inicie WebSphere Application Server.
3. Abra una consola de administración de WebSphere Application Server.
4. En el navegador, pulse **Entorno/Bibliotecas compartidas**.
5. Haga clic en el botón **Nuevo**.
6. Rellene los campos siguientes:

| Parámetro | Valor |
|---------------------------|---|
| Nombre | am-native-lib |
| Descripción | Bibliotecas nativas de Asset Manager |
| Classpath | . |
| Ruta de biblioteca nativa | Ruta al directorio binario de Asset Manager, por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> ■ Si Asset Manager Web se despliega en un SO de 32 bits: C:\Program Files\HP\Asset Manager 9,40 xx\bin, donde xx se sustituye por las dos letras del código correspondiente al idioma de instalación de Asset Manager. ■ Si Asset Manager Web se despliega en un SO de 64 bits: C:\Program Files\HP\Asset Manager 9,40 xx\64, donde xx se sustituye por las dos letras del código correspondiente al idioma de instalación de Asset Manager. |

7. Haga clic en el botón **Aceptar**.
8. Haga clic en el vínculo **Guardar** en el cuadro **Mensajes**.
9. En el navegador, seleccione **Aplicaciones/Nueva aplicación**.
10. En la página **Nueva aplicación**, pulse **Aplicación empresarial nueva**.
11. Rellene los campos siguientes:

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sistema de archivos local/Ruta completa | Ruta del archivo AssetManager-webservice.ear |

12. Haga clic en el botón **Siguiente**.
13. Seleccione la opción **Detallado: mostrar todas las opciones y parámetros de instalación** y haga clic en el botón **Siguiente**.
Se muestra el conjunto de pasos que debe seguir para instalar la aplicación Web.
14. En el paso 4 (Asignar bibliotecas compartidas): En la tabla, seleccione **AssetManagerWebService** (URI: AssetManagerWebService.war,WEB-INF/web.xml).
15. Haga clic en el botón **Bibliotecas compartidas de referencia**.
16. Seleccione la nueva biblioteca: **am-native-lib**.
17. Complete los restantes pasos del asistente de instalación.
18. Haga clic en el botón **Finalizar** para iniciar la instalación.
19. Si todo se desarrolla correctamente, debería ver en la ventana un mensaje que indica que la aplicación AssetManagerWebService se ha instalado con éxito.
20. Guarde utilizando el vínculo adecuado.
21. En la barra de navegación, seleccione **Aplicaciones/Aplicaciones empresariales de WebSphere**.
22. Haga clic en **AssetManagerWebService**.
23. Pulse **Administrar módulos** en la sección **Módulos**.
24. Haga clic en **AssetManagerWebService** en **Módulo**.
25. Cambie **Orden de cargador de clases** a **Clases cargadas con cargador de clases local primero (principal último)**.
26. Guarde los cambios:
 - a. Pulse **Aplicar**.
Esto recarga la página.
 - b. Pulse **Guardar** en el cuadro **Mensajes** que aparece en la parte superior de la página.
27. Detenga WebSphere Application Server.
28. Inicie WebSphere Application Server.
29. Vaya a la sección [Prueba de que el servicio Asset Manager Web se ha desplegado correctamente](#).

Instalación de Asset Manager Web Tier

En esta sección se explica cómo instalar Asset Manager Web Service independientemente de Asset Manager Web Tier.

Para instalar Asset Manager Web Service y Asset Manager Web Tier al mismo tiempo: [Instalación simultánea de Asset Manager Web Tier y del servicio Asset Manager Web](#).

1. Asegúrese de que el archivo (**AssetManager.ear**) que se va a desplegar se ha actualizado con sus configuraciones personalizadas.
[Actualización de los archivos](#).

Nota: De manera predeterminada, el archivo actualizado se encuentra en la carpeta **<Carpeta de instalación de Asset Manager>\weblogic**.

2. Inicie WebSphere Application Server.
3. Abra una consola de administración de WebSphere Application Server.
4. En el navegador, seleccione **Aplicaciones/Nueva aplicación**.
5. En la página **Nueva aplicación**, pulse **Aplicación empresarial nueva**.
6. Rellene los campos siguientes:

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sistema de archivos local/Ruta completa | Ruta al archivo AssetManager.ear . |

7. Pase la serie de la pantalla de instalación. En el paso 11: Metadatos para módulos, active la casilla de **metadata-complete attribute**.
8. Haga clic en el botón **Finalizar** para iniciar la instalación.
9. Si todo se desarrolla correctamente, debería ver en la ventana un mensaje que indica que la aplicación AssetManager se ha instalado con éxito.
10. Guarde utilizando el vínculo adecuado.
11. En el navegador, seleccione **Aplicaciones/Tipos de aplicación/Aplicaciones empresariales de WebSphere**.
12. Seleccione **AssetManager** y haga clic en **Inicio**.
13. Detenga WebSphere Application Server.
14. Vaya a `${APP_INSTALL_ROOT}/<nombre de celda>/AssetManager.ear/AssetManager.war/WEB-INF/lib`.
15. Copie los tres archivos jar siguientes de la carpeta WEB-INF\lib de la instalación de Web Tier y colóquelos en una carpeta externa folder (p.ej., C:\IBM\WebSphere\shared-lib):
 - jsf-api-2.1.6.jar
 - jsf-facelets-1.1.15.jar

- jsf-impl-2.1.6.jar

16. Inicie WebSphere Application Server.
17. En el navegador, pulse **Entorno/Bibliotecas compartidas**.
18. Haga clic en el botón **Nuevo**.
19. Rellene los campos siguientes:

| Parámetro | Valor |
|---------------------------|--|
| Nombre | am-shared-lib |
| Descripción | Bibliotecas compartidas de Asset Manager |
| Classpath | C:\IBM\WebSphere\shared-lib |
| Ruta de biblioteca nativa | (deje este campo en blanco) |

Asegúrese de activar la opción **Usar un cargador de clases aislados para esta biblioteca compartida**.

20. Haga clic en el botón **Aceptar**.
21. Haga clic en el vínculo **Guardar** en el cuadro **Mensajes**.
22. En el navegador, seleccione **Aplicaciones/Tipos de aplicación/Aplicaciones empresariales de WebSphere**.
23. Haga clic en **Asset Manager**.
24. Haga clic en **Referencias de bibliotecas compartidas** en la sección **Referencias**.
25. Marque **AssetManagerWeb** (AssetManager.war,WEB-INF/web.xml) y haga clic en **Bibliotecas compartidas de referencia**.
26. Seleccione la nueva biblioteca: **am-native-lib**.
27. Complete los restantes pasos del asistente de instalación.
28. Haga clic en el botón **Guardar**
29. Pulse **Aplicar** y luego en **Aceptar** para grabar las modificaciones.
30. Vaya a la sección [Prueba de que Asset Manager Web Tier se ha desplegado correctamente](#).

Si WebLogic es el servidor de aplicaciones

En esta sección se explica cómo instalar Asset Manager Web Service independientemente de Asset Manager Web Tier.

Para instalar Asset Manager Web Service y Asset Manager Web Tier al mismo tiempo: [Instalación simultánea de Asset Manager Web Tier y del servicio Asset Manager Web](#).

Instalación del servicio Asset Manager Web

1. Copie los archivos **aamapi94.dll** y **amjni94.dll** de la carpeta **C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.40 xx\bin**.
2. Péguelos en la carpeta **\<jdk_weblogic>\jre\bin** donde **<jdk_weblogic>** corresponde a la ruta de acceso de la carpeta de JDK asociada al dominio WebLogic en el que desea instalar Asset Manager Web Service.
Ejemplo: **C:\Oracle\Middleware\jrockit_160_29_D1.2.0-10\jre\bin**.
3. Vaya a la carpeta **config** del dominio WebLogic en el que desea instalar Asset Manager Web Service (por ejemplo: **C:\Oracle\Middleware\proyectos_usuario\domains\<nombre_dominio>\config**).

4. Edite el archivo **config.xml**.

5. Añada la subentrada:

```
<enforce-valid-basic-auth-credentials>>false</enforce-valid-basic-auth-credentials>
```

al final de la entrada **<security-configuration>**.

6. Guarde las modificaciones realizadas en el archivo **config.xml**.
7. Asegúrese de que el archivo (**AssetManager-webservice.ear**) que se va a desplegar se ha actualizado con sus configuraciones personalizadas.
[Actualización de los archivos](#).

Nota: De manera predeterminada, el archivo actualizado se encuentra en la carpeta **<Carpeta de instalación de Asset Manager>\weblogic**.

8. Inicie **Admin Server for WebLogic Server Domain** en el dominio WebLogic en que desea realizar la instalación de Asset Manager Web Service.
9. Inicie Internet Explorer.
10. Sitúese en la dirección URL:

```
http://<Nombre o dirección IP del servidor del servicio Asset Manager Web>:<puerto de dominio de WebLogic>/console
```

Ejemplo: **http://localhost:7001/console**

Se muestra la consola de administración de WebLogic.

11. Identifíquese.
12. En el menú de la izquierda:
 - a. Haga clic en el botón **Lock & Edit** (cuadro **Cambiar centro**).
 - b. Haga clic en el vínculo **Despliegues** (marco **Estructura de dominio**).

13. En la ventana principal, ficha **Control**, haga clic en el botón **Instalar**.
Se inicia el asistente de instalación de aplicaciones.
14. Seleccione el archivo **AssetManager-webservice.ear** y después haga clic en el botón **Siguiente**.
15. seleccione la opción **Instalar este despliegue como aplicación** y después haga clic en el botón **Siguiente**.
16. Complete las demás páginas del asistente y a continuación apruebe la información introducida (botón **Finalizar**).
17. En el menú de la izquierda:
 - a. Haga clic en el botón **Cambios de actividad** (marco **Cambiar centro**).
 - b. Haga clic en el vínculo **Despliegues** (marco **Estructura de dominio**).
18. En la ventana principal, ficha **Control**, marque la casilla que corresponde al despliegue de Asset Manager Web Service.
Si la instalación se ha realizado correctamente, el estado de la aplicación es **Preparada**.
19. Seleccione el menú **Inicio/Tramitando todas las peticiones**.
Se inicia el asistente de activación de aplicaciones.
20. Compruebe la activación (botón **Sí**).
El estado de la aplicación pasa a **Activo**.
21. Vaya a la sección [Prueba de que el servicio Asset Manager Web se ha desplegado correctamente](#).

Instalación de Asset Manager Web Tier

1. Asegúrese de que el archivo (**AssetManager.ear**) que se va a desplegar se ha actualizado con sus configuraciones personalizadas.
[Actualización de los archivos](#).

Nota: De manera predeterminada, el archivo actualizado se encuentra en la carpeta **<Carpeta de instalación de Asset Manager>\weblogic**.

2. Inicie **Admin Server for WebLogic Server Domain** en el dominio WebLogic en que desea realizar la instalación de Asset Manager Web Tier.
3. Inicie Internet Explorer.
4. Sitúese en la dirección URL:

http://<Nombre o dirección IP del servidor de Asset Manager Web Tier>:<puerto de dominio de WebLogic>/console

Ejemplo: **http://localhost:7001/console**

Se muestra la consola de administración de WebLogic.

5. Identifíquese.
6. En el menú de la izquierda:
 - a. Haga clic en el botón **Lock & Edit** (cuadro **Cambiar centro**).
 - b. Haga clic en el vínculo **Despliegues** (marco **Estructura de dominio**).
7. En la ventana principal, ficha **Control**, haga clic en el botón **Instalar**. Se inicia el asistente de instalación de aplicaciones.
8. Seleccione el archivo **AssetManager.ear** y después haga clic en el botón **Siguiente**.
9. seleccione la opción **Instalar este despliegue como aplicación** y después haga clic en el botón **Siguiente**.
10. Complete las demás páginas del asistente y a continuación apruebe la información introducida (botón **Finalizar**).
11. En el menú de la izquierda:
 - a. Haga clic en el botón **Cambios de actividad** (marco **Cambiar centro**).
 - b. Haga clic en el vínculo **Despliegues** (marco **Estructura de dominio**).
12. En la ventana principal, ficha **Control**, marque la casilla que corresponde al despliegue de Asset Manager Web Tier.
Si la instalación se ha realizado correctamente, el estado de la aplicación es **Preparada**.
13. Seleccione el menú **Inicio/Tramitando todas las peticiones**.
Se inicia el asistente de activación de aplicaciones.
14. Compruebe la activación (botón **Sí**).
El estado de la aplicación pasa a **Activo**.
15. Vaya a la sección [Prueba de que Asset Manager Web Tier se ha desplegado correctamente](#).

Instalación simultánea de Asset Manager Web Tier y del servicio Asset Manager Web.

Nota: Este método de instalación sólo puede utilizarse en modo de prueba (no en modo de producción), En modo de producción, por motivos de rendimiento, debe instalar Asset Manager Web Service y Asset Manager Web Tier en dos instancias distintas del servidor de aplicaciones.

Esta posibilidad sólo existe para WebSphere Application Server o WebLogic. no existe para Tomcat.

En las secciones anteriores se explica cómo instalar Asset Manager Web Tier y Asset Manager Web Service por separado.

También puede crear un único **.ear** para instalar Asset Manager Web Tier y Asset Manager Web Service al mismo tiempo, en el mismo servidor.

Para hacerlo:

1. Modifique los parámetros en los archivos **package.properties** de Asset Manager Web Tier y Asset Manager Web Service como se indica en las secciones siguientes:
 - [Los parámetros package.properties del servicio Asset Manager Web](#)
 - [Los parámetros package.properties de Asset Manager Web Tier](#)
2. Asegúrese de que el parámetro **combination.ear** del archivo **package.properties** de Asset Manager Web Tier tiene el valor **true**
3. Actualice el archivo **AssetManager.ear** utilizando **<Carpeta de instalación de Asset Manager>\webtier\package.properties**.
[Actualización del archivo a través del archivo de comandos de despliegue](#)
4. Continúe el proceso de despliegue de Asset Manager Web descrito en los siguientes capítulos.

Si WebSphere Application Server es su servidor de aplicaciones

1. Inicie WebSphere Application Server.
2. Abra una consola de administración de WebSphere Application Server.
3. En el navegador, pulse **Entorno/Bibliotecas compartidas**.
4. Haga clic en el botón **Nuevo**.
5. Rellene los campos siguientes:

| Parámetro | Valor |
|-------------|---|
| Nombre | am-native-lib |
| Descripción | Bibliotecas nativas de Asset Manager |
| Classpath | . |

| Parámetro | Valor |
|---------------------------|--|
| Ruta de biblioteca nativa | <p>Ruta al directorio binario de Asset Manager, por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si Asset Manager Web se despliega en un SO de 32 bits: C:\Program Files\HP\Asset Manager 9,40 xx\bin, donde xx se sustituye por las dos letras del código correspondiente al idioma de instalación de Asset Manager. ■ Si Asset Manager Web se despliega en un SO de 64 bits: C:\Program Files\HP\Asset Manager 9,40 xx\64, donde xx se sustituye por las dos letras del código correspondiente al idioma de instalación de Asset Manager. |

6. Haga clic en el botón **Aceptar**.
7. Haga clic en el vínculo **Guardar** en el cuadro **Mensajes**.
8. En el navegador, seleccione **Aplicaciones/Nueva aplicación**.
9. En la página **Nueva aplicación**, pulse **Aplicación empresarial nueva**.
10. Rellene los campos siguientes:

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sistema de archivos local/Ruta completa | Ruta al archivo AssetManager.ear . |

11. Haga clic en el botón **Siguiente**.
12. Seleccione la opción **Detallado: mostrar todas las opciones y parámetros de instalación** y haga clic en el botón **Siguiente**.
Se muestra el conjunto de pasos que debe seguir para instalar la aplicación Web.
13. En el paso 4 (Asignar bibliotecas compartidas): En la tabla, seleccione **AssetManagerWebService** (URI: AssetManagerWebService.war, WEB-INF/web.xml).
14. Haga clic en el botón **Bibliotecas compartidas de referencia**.
15. Seleccione la nueva biblioteca: **am-native-lib**.
16. Complete los restantes pasos del asistente de instalación.
17. Haga clic en el botón **Finalizar** para iniciar la instalación.
18. Si todo se desarrolla correctamente, debería ver en la ventana un mensaje que indica que la aplicación AssetManager se ha instalado con éxito.
19. Guarde utilizando el vínculo adecuado.

20. En el navegador, seleccione **Servidores/Tipos de servidor/Servidores de aplicaciones de WebSphere**.
21. Pulse el servidor en el panel de la derecha.
22. Pulse **Aplicaciones instaladas** en la sección **Aplicaciones**.
23. En la lista de aplicaciones, pulse **AssetManager**.
24. Pulse **Archivos binarios de aplicación** en la sección **Detalle de propiedades**.
25. Anote el valor del campo **Localización (ruta completa)**.
Este valor tiene la forma **\$(APP_INSTALL_ROOT)/<Nombre de la celda>**.
Necesitará este valor para completar el campo **JVM Classpath** dentro de varias etapas.
26. En el navegador, seleccione **Servidores/Tipos de servidor/Servidores de aplicaciones de WebSphere**.
27. Pulse el servidor en el panel de la derecha.
28. En la página central, pulse la opción **Definición de proceso** que está debajo de **Gestión de Java y procesos** en la sección **Infraestructura de servidor**.
29. En la siguiente página, pulse **Java Virtual Machine** en la sección **Propiedades adicionales**.
30. En la siguiente página, complete el campo **Classpath** de la siguiente manera:

| | |
|---------|---|
| Valor | -Djava.library.path=\$(APP_INSTALL_ROOT)/<Nombre de la celda>/AssetManager.ear Nota: \$(APP_INSTALL_ROOT)/<Nombre de la celda> es el valor del campo Archivos binarios de aplicación que anotó antes. |
| Ejemplo | -Djava.library.path=\$(APP_INSTALL_ROOT) /PC1Node01Cell/AssetManager.ear |

31. Rellene el campo **Argumentos JVM genéricos** como se indica a continuación:

| | |
|---------|--|
| Valor | -Djava.library.path=<carpeta de instalación de Asset Manager>\bin Nota: En Windows, debe usar el nombre de archivo corto para la ruta (véase el ejemplo inferior). |
| Ejemplo | -Djava.library.path=C:/PROGRA~1/HP/ASSETM~2.30E/bin |

32. Guarde los cambios:
 - a. Pulse **Aplicar**.
Esto recarga la página.
 - b. Pulse **Guardar** en el cuadro **Mensajes** que aparece en la parte superior de la página.
33. En el navegador, seleccione **Aplicaciones/Tipos de aplicación/Aplicaciones empresariales de WebSphere**.
34. Pulse **AssetManager**.
35. Pulse **Administrar módulos** en la sección **Módulos**.
36. Pulse **AssetManagerWeb**.
37. Seleccione en el campo **Orden de cargador de clases** el valor **Clases cargadas con cargador de clases local primero (principal último)**.
38. Haga clic en el botón **Aceptar**.
39. Guarde utilizando el vínculo adecuado.
40. Detenga WebSphere Application Server.
41. Inicie WebSphere Application Server.
42. Vaya a la sección [Prueba de que el despliegue se ha realizado correctamente](#).

Si WebLogic es su servidor de aplicaciones

1. Copie los archivos **aamapi94.dll** y **amjni94.dll** de la carpeta **C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.40 xx\bin**.
2. Péguelos en la carpeta **\<jdk_weblogic>\jre\bin** donde **<jdk_weblogic>** corresponde a la ruta de acceso de la carpeta de JDK asociada al dominio WebLogic en el que desea instalar Asset Manager Web Service.
Ejemplo: **C:\Oracle\Middleware\jrockit_160_29_D1.2.0-10\jre\bin**.
3. Vaya a la carpeta **config** del dominio WebLogic en el que desea instalar Asset Manager Web Service (por ejemplo: **C:\Oracle\Middleware\proyectos_usuario\domains\<nombre_dominio>\config**).
4. Edite el archivo **config.xml**.
5. Añada la subentrada:


```
<enforce-valid-basic-auth-credentials>false</enforce-valid-basic-auth-credentials>
```

 al final de la entrada **<security-configuration>**.
6. Guarde las modificaciones realizadas en el archivo **config.xml**.

7. Siga los pasos de la sección [Instalación de Asset Manager Web Tier](#).

Prueba de que el despliegue se ha realizado correctamente

Prueba de que el servicio Asset Manager Web se ha desplegado correctamente.

1. Inicie el servidor de aplicaciones.
2. Inicie Internet Explorer.
3. Visualice la URL siguiente:

`http://<Nombre o dirección IP del servidor del servicio Asset Manager Web Service>:<puerto del servicio Asset Manager Web>/AssetManagerWebService`

Ejemplo: **`http://localhost:8080/AssetManagerWebService`**

Precaución: Procure respetar las mayúsculas y minúsculas.

Nota: El puerto del servicio Web predeterminado de otro servidor de aplicaciones no es el mismo.

4. No vuelva a cargar ni actualizar la página hasta que se haya iniciado Asset Manager Web Service. esto podría tardar varios minutos.
5. Si el despliegue se ha efectuado correctamente, la URL muestra una página cuyo encabezamiento corresponde a:

Database Base: AMDemo94en User: Admin Version: 9.40 - build xxxx Dll path:
C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.40 en\bin\amapi94.dll

Sugerencia: Si se muestra este encabezamiento, pero va seguido de un error, o bien no se muestra, puede que la configuración de la memoria del servidor de aplicaciones no sea correcta y sea preciso volver a configurarla.

Ejemplo para Tomcat 5,5: parámetros **Initial memory pool** y **Maximum memory pool**.

Prueba de que Asset Manager Web Tier se ha desplegado correctamente.

1. Inicie el servidor de aplicaciones.
2. Inicie Internet Explorer.
3. Visualice la URL siguiente:

http://<nombre de servidor de Asset Manager Web Tier>:<puerto de Asset Manager Web Tier>/AssetManager
Ejemplo: **http://localhost:8080/AssetManager**

Precaución: Procure respetar las mayúsculas y minúsculas.

Nota: El puerto del nivel Web predeterminado de otro servidor de aplicaciones no es el mismo.

4. Si la instalación se ha efectuado correctamente, la URL anterior muestra la página de conexión.

Configuración de Asset Manager Web

Consulte el manual **Tailoring**, sección **Personalización de clientes web**, capítulo **Modificación del comportamiento predeterminado del cliente web**.

Consulte el manual **Administración**, capítulo **Control del acceso a la base de datos**, sección **Gestión de la autenticación de usuarios en la base de datos de Asset Manager**.

Acceso a Asset Manager a través de Internet Explorer

Consulte el manual **Interfaz de usuario**, capítulo **Primeros pasos con Asset Manager**, sección **Inicio de Asset Manager/cliente web**.

Optimización de Asset Manager Web

Precaución: Esta sección no puede reemplazarse por las documentaciones de los servidores de aplicaciones y los servidores Web.

Sólo estas documentaciones y su experiencia pueden permitirle instalar y configurar los servidores de aplicaciones y servidores Web para obtener buenas prestaciones.

Esta sección le ofrece algunas pistas sin llegar a ser exhaustiva.

Para obtener más información sobre cómo optimizar Asset Manager Web, consulte el manual **Implementación de Asset Manager Web**, capítulo **Sugerencias para mejorar el rendimiento y diagnóstico de problemas**.

Archivos de registro de Tomcat

Si configura Tomcat de manera que los archivos de registro sean muy detallados, es posible que se generen miles de líneas inútiles.

Esto sólo puede reducir el rendimiento de Asset Manager Web.

Ejemplo de configuración de Tomcat para evitar este inconveniente:

1. Colóquese en la carpeta **webapps** de Tomcat.
2. Elimine la carpeta **AssetManager**, si existe.
3. Descomprima el archivo **AssetManager.war** en una carpeta **webapps\AssetManager.war_build**.
4. Cree un nuevo archivo de configuración que se reemplazará por **log4j.properties** (localizado en la carpeta **AssetManager.war_build\WEB_INF\classes**).
Ejemplo: **log4jnew.properties**.
5. Modifique la entrada **log.properties** de **web.xml** (localizado en **AssetManager.war_build\WEB_INF**) para hacer referencia al nuevo archivo **log4jnew.properties**.
6. Abra el nuevo archivo **log4jnew.properties**.
7. Configúrelo de manera que sólo se registren los errores graves.
Ejemplo:

```
log4j.rootLogger=FATAL, A1
log4j.appender.A1=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.A1.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=%d{ABSOLUTE} %-5p %c{1} : %m%n
log4j.logger.org.apache=FATAL
Apache log4j documentation.
```

8. Colóquese en la carpeta **webapps\AssetManager.war_build**.
9. Seleccione todos los archivos y carpetas.
10. Comprima estos archivos y carpetas en el archivo **webapps\AssetManager.war_build\AssetManager.war**.
11. Copie el archivo.
12. Péguelo en la carpeta **webapps** eliminando el archivo del mismo nombre.
13. Suprima la carpeta **webapps\AssetManager.war_build**.

Tiempo que tardan en visualizarse las páginas generadas por Tomcat

Puede percibir que Internet Explorer tarda mucho tiempo en mostrar las páginas del cliente web la primera vez que se accede a ellas.

Esto es debido al funcionamiento siguiente:

Cuando un usuario solicita la visualización de una página que todavía no está descrita en la carpeta **work** de Tomcat (la lista de localizaciones, por ejemplo), Asset Manager Web Tier crea un archivo **.jsp** y un archivo **.class** compilado a partir del archivo **.jsp**. Estos archivos describen la página que se va a mostrar.

Esta operación tarda un tiempo.

Cuando un usuario solicita la visualización de una página que ya está descrita en la carpeta **work** de Tomcat, Asset Manager Web Tier sólo necesita crear los archivos **.jsp** y **.class** correspondientes si la descripción de la página ha cambiado en la estructura de la base de datos Asset Manager.

Por tanto, si la página no se ha cambiado, se muestra más rápidamente en Internet Explorer.

Nota: Para no ralentizar la visualización de las páginas, recomendamos configurar Tomcat de forma que los archivos **.jsp** y **.class** de la carpeta **work** no se supriman al detener el servidor. Para saber cómo efectuar esta configuración, consulte la documentación correspondiente.

Rendimiento de la red

El cliente Web ha sido probado con éxito en redes de 256 kbit/s con un tiempo de ping de 400 ms (200 ms de tiempo de latencia de red).

Aquí presentamos algunos ejemplos de cargas:

| Acción | Carga |
|-----------------------------|---|
| Visualización de una lista | 40 KB |
| Visualización de un detalle | Entre 50 kB y 100 kb según la complejidad (Ejemplos: empleado o departamento = 50 kB, artículo de parque = 90 kB) |

| Acción | Carga |
|--|--|
| Selección en las listas. Ejemplo: modificación de los campos y vínculos siguientes en el detalle de un artículo de parque: <ul style="list-style-type: none"> • Asignación (seAssignment) • Usuario (User) • Localización (Location) • Responsable (Supervisor) | 1.2 MB |
| Creación de una petición de compra | 530 kB, de los cuales 6 kB del cliente hacia el servidor y el resto del servidor hacia el cliente |
| Duplicación de un artículo de parque, y a continuación selección de la localización, del usuario y del responsable, recorriendo las listas | 1.8 MB, de los cuales 10 kB en emisión del cliente hacia el servidor y 23 comunicaciones bilaterales |

Desinstalación de Asset Manager Web

Si Apache Tomcat es el servidor de aplicaciones

Para cada instancia de Tomcat en la que se ha instalado Asset Manager Web Service o Asset Manager Web Tier:

1. Detenga Tomcat.

Precaución: Si no ha detenido Tomcat, no podrá eliminar algunos archivos de Asset Manager Web Service y Asset Manager Web Tier.

Éste es un problema conocido vinculado a Tomcat.

<http://tomcat.apache.org/faq/windows.html#lock>

2. Elimine la instalación de Asset Manager Web Service o Asset Manager Web Tier. (Elimine los archivos Asset Manager .jar de **C:\Tomcat55\shared\lib** folder y los archivos Asset Manager .xml de la carpeta **C:\Tomcat55\conf\Catalina\localhost**).
3. En las carpetas **work** y **webapps** de la carpeta de instalación de Tomcat, elimine manualmente las carpetas **AssetManager** y **AssetManagerWebService**.

Si WebSphere es su servidor de aplicaciones

Para desinstalar Asset Manager Web Service o Asset Manager Web Tier:

1. Inicie WebSphere Application Server.
2. Abra una consola de administración de WebSphere Application Server.
3. En la barra de navegación, haga clic en **Aplicaciones/Tipos de aplicación/Aplicaciones empresariales de WebSphere**.
4. Active la casilla que hay delante de **AssetManager** o **AssetManagerWebService**.
5. Haga clic en **Detener**.
6. Active la casilla que hay delante de **AssetManager** o **AssetManagerWebService**.
7. Haga clic en **Desinstalar**.
8. Haga clic en **Aceptar** para confirmar.
9. Haga clic en el vínculo **Guardar** del marco **Mensajes** que aparece en la parte superior de la página.
10. En la barra de navegación, haga clic en **Entorno/Bibliotecas compartidas**.
11. Active la casilla que hay delante de **am-native-lib**.
12. Haga clic en **Eliminar**.
13. Haga clic en el vínculo **Guardar** en el marco **Mensajes**.
14. Para que el cambio surta efecto, reinicie WebSphere Application Server.

Si WebLogic es su servidor de aplicaciones

Tras eliminar un Asset Manager Web Service existente del dominio de WebLogic, debe reiniciar dicho dominio para asegurar una reinstalación futura correcta de Asset Manager Web Service.

Problemas

Asset Manager Web

Problema

El cliente de Asset Manager Web no se cargará después de actualizar a una nueva versión de Asset Manager.

Solution

1. Suprima el despliegue de Asset Manager Web.
[Desinstalación de Asset Manager Web.](#)
2. Instalar Asset Manager Web 9.40.
[Instalación de Asset Manager Web.](#)

Asset Manager Web Tier ejecutándose en Tomcat

Problema

Tomcat no se ha interrumpido correctamente.

Por ello, Tomcat no puede inicializar el cliente Web.

Solution

1. Cierre Tomcat
2. Suprima la subcarpeta **work\Catalina\localhost\AssetManager** de la carpeta de instalación de Tomcat
3. Inicie Tomcat

Si no funciona, despliegue de nuevo Asset Manager Web Tier.

Sugerencia: Verifique en los registros de Tomcat los detalles de los errores, por ejemplo en **C:\Tomcat55\logs**

Actualización de Asset Manager Web

Puede utilizar Asset Manager Web 5.00 con una base de datos de Asset Manager 9.40 antes de actualizar Asset Manager Web, siempre y cuando utilice una versión autorizada de los servicios web de Asset Manager Web (no la versión **HEAD**).

No obstante, no podrá aprovechar las mejoras de Asset Manager Web 9.40.

Para actualizar Asset Manager Web:

1. Suprima Asset Manager Web
[Desinstalación de Asset Manager Web.](#)
2. Instalar Asset Manager Web 9.40.
[Instalación de Asset Manager Web.](#)

Nota: En la versión 5.20 de Asset Manager Web cambió el formato del archivo **web.xml** y los parámetros que contiene sufrieron modificaciones importantes.

- Los parámetros anteriores, utilizados para configurar versiones anteriores de Asset Manager Web, no se reconocerán.
- Cuando un parámetro antiguo tenga un nuevo equivalente, los valores a menudo cambiaron la polaridad o el significado. Por estos motivos, una búsqueda y reemplazo de los nombres de los parámetros no es una forma adecuada de migrar sus datos de configuración. En cambio, debe reexaminar toda la configuración almacenada en el archivo **package.parameters**.

Para ver los detalles de los nuevos parámetros, consulte el manual **Tailoring**, libro **Customizing Web clients**, capítulo **Modifying the Web client's default behavior**, sección **User defined customizations/Editing the package.properties file**.

Capítulo 9: Archivos .ini y .cfg

| | |
|---|-----|
| Archivos .ini y .cfg disponibles | 125 |
| Modificación de los archivos .ini | 128 |
| Entradas del archivo am.ini | 129 |
| Entradas del archivo amsrv.ini | 131 |
| Entradas del archivo amsrvcf.ini | 132 |
| Entradas del archivo amexp.ini | 132 |
| Entradas del archivo amdb.ini | 132 |
| Control de la modificación de los archivos .ini | 133 |

Los programas del paquete de software Asset Manager están asociados a los archivos de configuración que llevan la extensión **.ini** y **.cfg**.

Archivos .ini y .cfg disponibles

Ésta es la lista de los archivos **.ini** y **.cfg** principales:

Archivos .ini y .cfg: lista de los principales archivos

| Programa (añada .exe o .dll en Windows, o posiblemente .so en Linux) | Archivos .ini o .cfg | Descripción |
|--|----------------------|--|
| Asset Manager am | aamdsk94.ini | Opciones de visualización del usuario. Puede eliminar este archivo si desea volver a las opciones de visualización predeterminadas de todas las ventanas al mismo tiempo. |
| | am.ini | Opciones de utilización del programa Asset Manager. |
| Asset Manager Application Designer amdba amdbal | amdba.ini | Opciones de utilización del programa Asset Manager Application Designer. |
| | amdbal.ini | Opciones de visualización del usuario. |
| Asset Manager Export Tool amexp amexpl | amexp.ini | Opciones de usuario de Asset Manager Export Tool |
| | amexpl.ini | Opciones de visualización del usuario. |

Archivos .ini y .cfg: lista de los principales archivos, continuación

| Programa (añada .exe o .dll en Windows, o posiblemente .so en Linux) | Archivos .ini o .cfg | Descripción |
|--|---|---|
| Asset Manager Import Tool amimpl | amimpl.ini | Opciones de utilización del programa Asset Manager Import Tool. Opciones de visualización del usuario. |
| Asset Manager Script Analyzer amsg | amsg.ini | Opciones de utilización del programa Asset Manager Script Analyzer. Opciones de visualización del usuario. |
| Asset Manager Automated Process Manager amsrv amsrvl | amsrv.ini amsrv.cfg amsrvl.ini | Opciones de utilización del programa Asset Manager Automated Process Manager. Opciones de visualización del usuario. |
| | amsrvcf.ini | Parámetros de funcionamiento de Asset Manager Automated Process Manager como servidor Web. |
| Asset Manager API aamapi94 | aamapi94.ini | Opciones de utilización del programa.. |
| Todos los programas siguientes | amdb.ini | Lista de conexiones a las bases de datos. |
| | mail.ini | Configuración del sistema de mensajería Asset Manager. |

Archivos .ini y .cfg: ubicación de los principales archivos

| Archivos .ini o .cfg | Localización |
|--|---|
| aamdisk94.ini am.ini amdba.ini am.ini amdba.ini | En Windows de la familia NT: en la carpeta \Documents and Settings\ <usuario <="" data\hp\assetmanager\conf="" de="" td="" windows>\application=""> </usuario> |
| amdba.ini amdbal.ini amexp.ini amexpl.ini amimpl.ini amsg.ini | En Windows Vista, o en versiones superiores (incluyendo Windows 7 y Windows Server 2008): en la carpeta \Users\ <usuario <="" de="" td="" windows>\appdata\roaming\hp\assetmanager\conf=""> </usuario> |
| amsrv.ini amsvl.ini aamapi94.ini | En Linux: carpeta ~/HP/AssetManager/conf |
| amsrv.cfg amsvvcf.ini | Misma carpeta que el ejecutable amsrv <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> Nota: Si ha actualizado una versión anterior de Asset Manager, es posible que amsrv.cfg todavía siga localizado en la carpeta principal de la carpeta del ejecutable amsrv. También funciona. </div> |
| amdb.ini | En Windows de la familia NT: en la carpeta \<Documents and Settings>\All Users\Application Data\HP\AssetManager\conf En Windows Vista, o en versiones superiores (incluyendo Windows 7 y Windows Server 2008): en la carpeta \ProgramData\HP\AssetManager\conf En Linux: <ul style="list-style-type: none"> • Conexiones sistema: carpeta /var/opt/HP/AssetManager/conf • Conexiones usuario: carpeta ~/HP/AssetManager/conf |
| mail.ini | En Windows de la familia NT: \<Documents and Settings>\All Users\Application Data\HP\AssetManager\conf En Windows Vista, o en versiones superiores (incluyendo Windows 7 y Windows Server 2008): \ProgramData\HP\AssetManager\conf En Linux: carpeta ~ |

Puede asimismo localizar las carpetas donde se encuentran varios de estos archivos a partir del cliente Windows de Asset Manager de la siguiente manera:

1. Inicie el cliente Windows.
2. Abra la ventana **Acerca de Asset Manager** (menú **Ayuda/Acerca de Asset Manager**).
3. Pulse **Más**.
4. En la rama **Software** de la ventana mostrada encontrará las carpetas de instalación de los archivos **.ini**:
 - El **Archivo de definición de las conexiones Asset Manager (Sistema)** se corresponde a la carpeta de instalación de **amdb.ini** (conexiones **sistema**).
 - El **Archivo de definición de las conexiones Asset Manager (Usuario)** se corresponde a la carpeta de instalación de **amdb.ini** (conexiones **usuarios**).
 - **INI** se corresponde a la carpeta de instalación de los archivos **.ini** de las aplicaciones.

Modificación de los archivos .ini

Las entradas de los archivos **.ini** se pueden modificar:

- Por las manipulaciones del software: se registran cuando se validan las modificaciones, o cuando se sale del software. En este último caso, si la salida del software no se realiza por medio del menú **Archivo/Salir**, no se registran las modificaciones.
- Y/o manualmente.

Cuando sea posible, es más adecuado modificar las entradas de los archivos **.ini** utilizando el software Asset Manager.

Sin embargo, algunas entradas de los archivos **.ini** sólo se pueden crear y modificar manualmente.

Nota: Atención: aunque sea posible hacerlas, las modificaciones manuales de los archivos **.ini** son delicadas y las deben realizar personas competentes.

Las tablas siguientes describen las entradas de los archivos **.ini**, que podría tener que modificar y que sólo puede hacerse manualmente.

Nota: Las tablas siguientes sólo describen una selección de entradas de archivos **.ini**. No son exhaustivos. Las secciones y las entradas que no se describen, en ningún caso deben modificarse manualmente.

Las entradas booleanas se describen con los valores "1" o "0". Como alternativa se pueden usar "True" o "False".

Entradas del archivo am.ini

Sección [OPTION]

Sección [OPTION]

| Entrada | Descripción |
|---------------------|---|
| bSaveOptionOnExit | <p>Asigna el valor "0" a esta entrada si desea que las modificaciones efectuadas en las entradas de la sección [Option] manipulando el software no se registren al salir de Asset Manager.</p> <p>De forma predeterminada, se registran las modificaciones.</p> |
| CallDelayMax | <p>Duración del tiempo total cubierto por la barra de avance del tiempo transcurrido en la pantalla de recepción de llamada.</p> <p>Unidad: segundos.</p> <p>Valor predeterminado: 60 segundos.</p> |
| CallDelayOrange | <p>Tiempo al final del cual pasa a naranja la barra de avance del tiempo transcurrido en la pantalla de recepción de llamadas.</p> <p>Unidad: segundos.</p> <p>Valor predeterminado: 20 segundos.</p> |
| CallDelayRed | <p>Tiempo al final del cual pasa a rojo la barra de avance del tiempo transcurrido en la pantalla de recepción de llamadas.</p> <p>Unidad: segundos.</p> <p>Valor predeterminado: 40 segundos.</p> |
| CallerDefaultTicket | <p>Permite completar el campo Carpeta de la pantalla de recepción de llamadas con la última carpeta abierta del que realiza la llamada (en función de la fecha de apertura de la carpeta).</p> <p>Esta entrada puede tomar dos valores:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1: completar el campo "Carpeta".• 0: no completar el campo "Carpeta". <p>Valor predeterminado: "0".</p> |
| CmdComboLines | <p>Limita el número de líneas mostradas en las listas de vistas y de acciones a las que puede acceder a través de la barra de herramientas.</p> |

Sección [OPTION], continuación

| Entrada | Descripción |
|------------------------------------|---|
| CNTbkTabCfg.bShowFlyby | Visualización de los globos de ayuda en las fichas de las pantallas de detalle: <ul style="list-style-type: none"> • 0: no. • 1: sí. |
| g_IHelpDeskUpdateTimeout | Duración de la actualización de las informaciones de la pantalla de recepción de llamadas cuando desplaza el cursor de un campo a otro en la zona de entrada, o cuando selecciona una información en la zona de ayuda. Unidad: milisegundos. Valor predeterminado: 1.000 milisegundos (= 1 segundo). |
| KeyIniFileName | Precisa la ruta del archivo aamdsk94.ini . Ejemplo: KeyIniFileName=aamdsk94.ini Asset Manager utiliza el archivo aamdsk94.ini , situado por ejemplo en un disco de red. En este caso, es posible configurar este archivo para que se pueda acceder sólo en modo lectura: los usuarios no pueden modificar su configuración. |
| NewMailLastCheck | Momento en el que se han leído por última vez los mensajes de Asset Manager. Unidad: segundos transcurridos desde el 1º de enero de 1970 a las 00:00. |
| opt_bAskForConcurrentModifications | Esta entrada determina si Asset Manager debe pedir una confirmación cuando se pulsa el botón Modificar y otro usuario también va a modificar el mismo registro: <ul style="list-style-type: none"> • 1: muestra una ventana de confirmación. • 0: no muestra la ventana de confirmación y registra sin consultar las modificaciones. |
| opt_bCommitDeletesOneByOne | Esta opción resulta útil durante la eliminación de un conjunto de registros. Si se aprueba, Asset Manager elimina los registros uno a uno (una transacción por eliminación de registro). En caso contrario, Asset Manager elimina todos los registros en una única transacción. Valor predeterminado: 0. |

Sección [OPTION], continuación

| Entrada | Descripción |
|---------------------|---|
| opt_ImportCacheSize | <p>Cuando se importan los datos utilizando las claves de relación, indique el tamaño de la memoria caché que permite acelerar el rendimiento de la importación.</p> <p>Unidad: número de registros encontrados.</p> <p>Valor predeterminado: 100.</p> |
| StartSunday | <p>Precisa si las semanas comienzan el lunes (StartSunday=0) o el domingo (StartSunday=1).</p> <p>Esta opción se utiliza en los calendarios.</p> |

Sección [SQL]

Sección [SQL]

| Entrada | Descripción |
|-----------|--|
| OracleDLL | Permite especificar el nombre de la DLL de Oracle que se va a cargar para dialogar con Oracle. |

Entradas del archivo amsrv.ini

Sección [OPTION]

Sección [OPTION]

| Entrada | Descripción |
|-----------------|--|
| MaxRentPerTrans | <p>Esta entrada sirve para generar las cuotas.</p> <p>Fija el número máximo de cálculos de cuotas por transacción.</p> <p>Valor predeterminado: 200.</p> |
| MaxMsgInList | <p>Fija el número de líneas que se muestran en la lista de la ventana principal de Asset Manager Automated Process Manager.</p> <p>Valor predeterminado: 5000.</p> |

Sección [OPTION], continuación

| Entrada | Descripción |
|---|---|
| <Módulo>LastCheck donde <módulo> puede tomar los valores siguientes: Alarms, CostCenter, HDAlarms, History, LostVal, Rent, Stats, Stock, TimeZone, UpdateToken, WkGroup, WkGroup <xxx>, WorkflowFinder | Las líneas con el sufijo "LastCheck" corresponden a la fecha de última ejecución del módulo. Permiten calcular la fecha de la próxima ejecución del módulo durante el reinicio de Asset Manager Automated Process Manager. Puede resultar útil eliminar una línea "WkGroup <xxx> LastCheck" (o la línea "WkGroupLastCheck") si no existe un grupo de ejecución <xxx> (o si no existe ningún esquema de flujo de trabajo sin grupo de ejecución), porque el programa no lo hace automáticamente. |

Entradas del archivo amsvcf.ini

Las entradas del archivo **amsvcf.ini** se describen automáticamente en el archivo creado en la instalación.

Entradas del archivo amexp.ini

Sección [OPTION]

Sección [OPTION]

| Entrada | Descripción |
|-----------|---|
| MaxOldDoc | Número máximo de documentos antiguos que se presentan en el menú Archivo . |

Entradas del archivo amdb.ini

Para cada sección que describe una conexión Asset Manager, se pueden modificar las entradas siguientes:

Entradas del archivo amdb.ini

| Entrada | Descripción |
|-------------------|--|
| AmApiDll | Precisa la ruta a la DLL de las API Asset Manager aamapi94 . Esta entrada se usa para HP Connect-It. |
| FetchingArraySize | Número de líneas que se capturan al ejecutar instrucciones SQL. Valor predeterminado: 30. |

Entradas del archivo amdb.ini, continuación

| Entrada | Descripción |
|-----------------|--|
| OdbcLockingTime | <p>En el caso de una base de datos de Microsoft SQL Server, precisa el tiempo a fin del cual se considera que un registro está bloqueado por otro usuario.</p> <p>Unidad: segundos.</p> <p>Valor predeterminado: 60.</p> <p>Precaución: Si el valor es demasiado lento, la importación se puede interrumpir en un servidor demasiado cargado.</p> |
| OldStyleCatalog | <p>En el caso de una base de datos Oracle, esta entrada permite forzar la utilización de la vista "Tab" en lugar de la vista "All_Catalog" utilizada de forma predeterminada.</p> <p>Esta entrada puede tomar dos valores:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1: utiliza "Tab".• 0: utiliza "All_Catalog". |

Control de la modificación de los archivos .ini

Los archivos **.ini** son modificados automáticamente por sus aplicaciones cuando se modifica una opción.

Cuando se asocian varios ejecutables o instancias de un ejecutable a un mismo archivo **.ini**, es el último ejecutable el que registra las modificaciones que lleva.

Si desea guardar el control de las modificaciones, le recomendamos prohibir el acceso de escritura a los archivos **.ini**.

Esto se aplica particularmente al archivo **aamapi94.ini**.

Capítulo 10: Consideraciones sobre el rendimiento

Información general

El rendimiento de Asset Manager depende de varios factores:

- SGBD:
 - Hardware.
 - Configuración de parámetros.
Esta tarea es importante, delicada y exige conocimientos reales de administración de bases de datos. No es raro duplicar las prestaciones del software Asset Manager gracias a una configuración correcta del SGBD. En particular, conviene prestar atención a la RAM reservada al servidor de la base de datos.
 - Posibilidades intrínsecas del SGBD (dada la forma en la que Asset Manager interactúa con el SGBD) y de su middleware (soporte de funcionalidades avanzadas como el traslado de un conjunto de líneas en un solo paquete de red).
- El rendimiento del hardware del servidor: velocidad del procesador, RAM, subsistema de disco (disco, placa del controlador, gestión de estos por el sistema, número de procesadores, etc.), utilización de distintos discos para el almacenamiento de las tablas y de los índices
- Rendimiento de hardware del cliente: velocidad del procesador, RAM, velocidad de visualización gráfica.
- Velocidad de transmisión y tiempo de latencia de la red
- Número de registros almacenados en la base de datos.

Para saber cómo optimizar las prestaciones de Asset Manager, consulte el manual **Optimización**.

Ajuste de las prestaciones en red de baja velocidad, de alta velocidad o red amplia (WAN)

Para más información, consulte el manual titulado **Administración**, capítulo **Optimización de Asset Manager en red WAN**.

Bloqueo de registros de la base de datos de Asset Manager por aplicaciones externas

Algunas herramientas externas bloquean el acceso a los registros, incluso en lectura.

Esto puede afectar a las prestaciones del software Asset Manager. Se recomienda evitar el bloqueo del acceso a los registros.

Con Microsoft SQL Server, por ejemplo, es preferible el acceso en **dirty read**.

Agradecemos sus comentarios

Si desea hacer algún comentario sobre este documento, puede ponerse en [contacto con el equipo de documentación](#) por correo electrónico. Si en este sistema está configurado un cliente de correo electrónico, haga clic en el vínculo anterior para abrir una ventana de correo electrónico con la información siguiente en la línea del asunto:

Comentarios sobre Asset Manager, 9.40 Instalación y actualización

Solo añada sus comentarios al correo electrónico y haga clic en Enviar.

Si no hay disponible ningún cliente de correo electrónico, copie la información anterior en un nuevo mensaje de un cliente de correo web y envíe sus comentarios a ovdoc-ITSM@hp.com.