

# HP Asset Manager

Para Sistemas operativos Windows® y Linux®

Versión de software: 9.40

## Migración

Fecha de publicación del documento: Junio de 2013

Fecha de lanzamiento del software: Junio de 2013



# Avisos legales

## Garantía

Las únicas garantías de los productos y servicios HP se exponen en el certificado de garantía que acompaña a dichos productos y servicios. El presente documento no debe interpretarse como una garantía adicional. HP no es responsable de omisiones, errores técnicos o de edición contenidos en el presente documento.

La información contenida en esta página está sujeta a cambios sin previo aviso.

## Leyenda de derechos limitados

Software informático confidencial. Es necesario disponer de una licencia válida de HP para su posesión, uso o copia. De conformidad con FAR 12.211 y 12.212, el Gobierno estadounidense dispone de licencia de software informático de uso comercial, documentación del software informático e información técnica para elementos de uso comercial con arreglo a la licencia estándar para uso comercial del proveedor.

## Aviso de copyright

© Copyright 2002 - 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

## Avisos de marcas comerciales

Adobe™ es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas de EE. UU. de Microsoft Corporation.

# Actualizaciones de la documentación

La página de título de este documento contiene la siguiente información de identificación:

- Número de versión del software, que indica la versión del software.
- Fecha de publicación del documento, que cambia cada vez que se actualiza el documento.
- Fecha de lanzamiento del software, que indica la fecha desde la que está disponible esta versión del software.

Para buscar actualizaciones recientes o verificar que está utilizando la edición más reciente de un documento, visite:

**<http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals>**

Este sitio requiere que esté registrado como usuario de HP Passport. Para registrarse y obtener un ID de HP Passport, visite:

**<http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html>**

O haga clic en el enlace **New user registration** (Registro de nuevos usuarios) de la página de registro de HP Passport.

Asimismo, recibirá ediciones actualizadas o nuevas si se suscribe al servicio de soporte del producto correspondiente. Póngase en contacto con su representante de ventas de HP para obtener más información.

# Soporte

Visite el sitio web HP Software Support Online en:

**<http://www.hp.com/go/hpsoftwaresupport>**

Este sitio web proporciona información de contacto y detalles sobre los productos, servicios y soporte que ofrece HP Software.

HP Software Support Online brinda a los clientes la posibilidad de auto-resolución de problemas. Ofrece una forma rápida y eficaz de acceder a las herramientas de soporte técnico interactivo necesarias para gestionar su negocio. Como cliente preferente de soporte, puede beneficiarse de utilizar el sitio web de soporte para:

- Buscar los documentos de la Base de conocimiento que le interesen
- Enviar y realizar un seguimiento de los casos de soporte y las solicitudes de mejora
- Descargar revisiones de software
- Gestionar contratos de soporte
- Buscar contactos de soporte de HP
- Consultar la información sobre los servicios disponibles
- Participar en debates con otros clientes de software
- Investigar sobre formación de software y registrarse para recibirla

Para acceder a la mayor parte de las áreas de soporte es necesario que se registre como usuario de HP Passport. En muchos casos también será necesario disponer de un contrato de soporte. Para registrarse y obtener un ID de HP Passport, visite:

**<http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html>**

Para obtener más información sobre los niveles de acceso, visite:

**[http://h20230.www2.hp.com/new\\_access\\_levels.jsp](http://h20230.www2.hp.com/new_access_levels.jsp)**

# Contenido

Contenido .....	5
Introducción .....	9
Por qué migrar .....	9
En qué consiste la migración .....	10
A quién está destinada la migración .....	10
Competencias necesarias .....	10
Sistemas operativos y SGBD admitidos .....	11
Requisito previo .....	12
Advertencia sobre la utilización de HP Connect-It .....	12
En qué consiste la migración .....	12
En qué consiste la conversión .....	12
¿Qué es lo que se convierte durante la migración? .....	12
Cómo migrar una base de datos cuyo SGBD no está admitido por la versión 9.40 .....	13
Límites del módulo Compras .....	13
Complejidad de la migración .....	13
Migración paso a paso - etapa preparatoria (base de datos de producción) .....	14
Análisis previo .....	14
Inicio del proyecto de migración .....	14
Formación de los usuarios e ingenieros de soporte .....	16
Preparación de la estación de conversión .....	16
Preparación del servidor de SGBD .....	18
Migración paso a paso - simulación (base de datos de simulación) .....	19
Paso 1: Comprobación de la integridad de la base de datos de producción de formato anterior .....	19
Paso 2: Ajuste manual de la base de datos de producción de formato anterior .....	21
Ajustes para todas las versiones de la base de datos de producción de formato anterior	21
Actualización de la tabla amCounter .....	21
Obligatoriedad de los campos y vínculos .....	22
Longitud del valor de los campos .....	22
Carácter ^ .....	23

Módulos Compras y Workflow .....	25
Paso 3: Propagación de cambios estructurales realizados en la base de datos de producción de formato anterior .....	26
Funcionamiento general .....	26
Propagar los cambios estructurales. ....	28
Posibles conflictos .....	29
Paso 4: Copia de la base de datos de producción de formato anterior .....	29
Paso 5 - Conversión de la base de datos de simulación de formato anterior .....	30
Adaptación del archivo de conversión migration.xml .....	30
Requisito previo si la base de datos de producción de formato anterior es anterior a la versión 5.20 de Asset Manager y utiliza Oracle .....	31
Convertir la base de datos de simulación de formato anterior .....	32
Información sobre la conversión .....	33
Reglas utilizadas para todas las versiones de origen de la base de datos de simulación de formato anterior .....	34
Posibles fuentes de conflicto .....	36
Paso 6 - Comprobación de la integridad de la base de datos de simulación de formato 9.40	37
Paso 7: Validación de la base de datos de simulación de formato 9.40. ....	38
Paso 8: Adaptación de la integración con aplicaciones externas .....	39
Migración paso a paso - Conversión final (base de datos de migración) ....	40
Paso 9: Bloqueo y copia de la base de datos de producción de formato anterior .....	40
Paso 10 - Finalización de la base de migración de formato 9.40 .....	41
Finalizaciones que afectan a todas las versiones de la base de datos de producción de formato anterior .....	41
Verificación del desarrollo satisfactorio de la conversión .....	41
Modificaciones del procedimiento almacenado up_GetCounterVal .....	41
Desencadenadores, índices, procedimientos almacenados y vistas .....	42
Ayuda sobre los campos .....	42
Derechos de usuario, restricciones de acceso y derechos funcionales .....	45
Transferir ciertas características hacia los campos .....	45
Vistas .....	46
SAP Crystal Reports .....	46

Paso 11: Actualización de los componentes de los programas externos que acceden a la base de datos de Asset Manager .....	48
<b>Migración paso a paso - Paso final .....</b>	<b>50</b>
Paso 12: Actualización de los programas de Asset Manager .....	50
Instalación de Asset Manager Automated Process Manager en equipos de administración .....	50
Eliminación de las cachés de Asset Manager en la base de datos de migración de formato 9.40 .....	51
Actualización de los programas de Asset Manager .....	51
Comprobación de que Asset Manager se puede iniciar sin problemas .....	51
Suprimir las antiguas conexiones y cree las nuevas conexiones .....	51
Modificación de la personalización de Asset Manager en equipos cliente, si es necesario .....	52
Paso 13: Utilización de la base de datos de migración de formato 9.40 .....	52
Paso 14: Desinstalación de los programas que ya no son necesarios .....	52
<b>Glosario .....</b>	<b>54</b>
Migración .....	54
Actualización de los programas de Asset Manager .....	54
Conversión de la base de datos de producción de formato anterior .....	54
Archivo de conversión .....	55
Estación de conversión .....	55
Base de datos de producción .....	55
Desencadenador .....	55
Datos .....	55
Datos de aplicación .....	55
Estructura de la base de datos .....	56
<b>Referencias .....</b>	<b>57</b>
Adaptación del archivo de conversión migration.xml .....	57
Advertencia .....	57
Recordatorio .....	57
Para qué sirve el archivo de conversión .....	58
Reglas de conversión .....	58
Sintaxis del archivo de conversión .....	58

Uso de los caracteres especiales .....	66
Distribución de los campos de una antigua tabla en varias tablas .....	68
Transferencia de una característica a un campo .....	68
Conversión de un campo que contiene un dato de aplicación a convertir manualmente .....	70
Uso de las uniones .....	70
Especificación de las claves externas .....	71
Distribución de tablas de origen en varias tablas de destino .....	71
Conversión de un campo numérico en una cadena de texto .....	71
Conversión manual de un dato de aplicación .....	72
Órdenes SQL generadas a partir del archivo de conversión .....	72
Control del archivo de conversión antes de su utilización .....	72
Transferencia de activos para los que no existe tabla específica .....	73
Modificaciones estructurales de la base de datos estándar con relación a las versiones anteriores .....	73
Parámetros estructurales de la base de datos de producción de formato anterior propagados .....	76
Otros recursos documentales .....	77
<b>Agradecemos sus comentarios .....</b>	<b>80</b>

# Capítulo 1

## Introducción

El procedimiento para pasar de una versión anterior de Asset Manager a la versión 9.40 depende del número de la versión anterior.

Los casos sencillos se denominan **actualizaciones sencillas** y quedan descritas en el manual titulado **Instalación y actualización**, capítulo **Actualizar una versión anterior**.

**Precaución:** Si va a realizar una **actualización sencilla**, el manual **Migración** no le concierne.

Los casos más complejos se denominan **migraciones** (completas o simplificadas, dependiendo del número de la versión anterior) y se explican en este manual.

La tabla que aparece a continuación le permite determinar cuál es su caso.

### Operaciones que se deben llevar a cabo dependiendo del número de la versión anterior

Número de la versión para actualizar	Operaciones que se deben llevar a cabo	Documentación que se debe consultar
Versión 5.10 o posterior	Habitualmente, basta con una <b>actualización sencilla</b> .	Consulte la guía de <b>Instalación y actualización</b> , capítulo <b>Actualización de una versión anterior</b> , sección <b>Actualización de la versión 4.2.x, 4.3.x, 4.4.x o 5.0x de Asset Manager: información general</b> .
	Si la actualización sencilla falla, debe realizarse una <b>migración simplificada</b> .	Siga las instrucciones expuestas en esta guía.
Versiones anteriores a la 5.10	Las versiones anteriores a la 5.10 no pueden migrarse directamente a la versión 9.40 o posteriores. Primero debe migrar a la versión 5.10~9.31 y después a la última versión de Asset Manager.	Consulte la guía <b>Migración</b> suministrada con las versiones 5.10 a 9.31 de Asset Manager.

## Por qué migrar

La nueva versión de Asset Manager contiene modificaciones estructurales que la mejoran notablemente:

- Efectivamente, se han realizado grandes cambios en la estructura de la base de datos estándar (tablas, campos, vínculos e índices).
- Se han añadido nuevas funciones.
- Se han producido cambios de esquema con la introducción de paquetes de contenido como Cloud Billing o SAM.

Todos estos cambios hacen necesaria una migración metódica de su versión anterior de Asset Manager a la versión 9.40.

## En qué consiste la migración

La migración consiste en efectuar las siguientes tareas:

- Convertir la base de datos de producción de formato anterior al formato 9.40 (estructura y contenido).
- Actualización de los programas de Asset Manager a la versión 9.40.

## A quién está destinada la migración

Su puesta en marcha la realizan los ingenieros encargados:

- Administración de la base de datos de Asset Manager.
- Instalación de Asset Manager.
- Implementación de Asset Manager.

## Competencias necesarias

La migración es un proceso complejo que requiere:

- Un conocimiento exhaustivo de las versiones anteriores de Asset Manager y de la versión 9.40 (instalación, parámetros, estructura de la base de datos, funcionamiento, administración, interacción con aplicaciones externas).
- Preparación
- Conocimientos técnicos: SQL, administración de bases de datos.
- Método.
- Hora
- Materiales

## Capítulo 2

### Sistemas operativos y SGBD admitidos

La migración funciona con todos los sistemas operativos y SGBD admitidos por Asset Manager.

Para obtener información sobre los sistemas operativos y SGBD admitidos, consulte la Matriz de compatibilidades en el sitio Web. [www.hp.com/go/hpsupport](http://www.hp.com/go/hpsupport).

# Capítulo 3

## Requisito previo

Este capítulo proporciona la información necesaria para realizar una migración.

## Advertencia sobre la utilización de HP Connect-It

No utilice HP Connect-It para convertir la **base de datos de producción de formato anterior**.

## En qué consiste la migración

La migración es el conjunto de operaciones que se requieren para convertir una versión anterior de Asset Manager en la versión 9.40:

- Conversión de la **base de datos de producción de formato anterior** (estructura y contenido) para que sea compatible con la versión 9.40 de Asset Manager.
- Actualización de los programas de Asset Manager a la versión 9.40 en todos los equipos de usuarios y de administración.

La conversión de una base de datos es compleja, por lo que este capítulo le brinda los principios generales.

## En qué consiste la conversión

Convertir una base de datos consiste en:

- Hacer que la estructura de la base de datos esté en conformidad con la versión 9.32 de Asset Manager.
- Conservar, en la medida de lo posible, los datos originales.
- Modificar los datos que no se pueden conservar en su estado original debido al cambio en la estructura de la base de datos. Estas modificaciones se realizan automáticamente siempre que sea posible y, en caso contrario, manualmente.

## ¿Qué es lo que se convierte durante la migración?

- La totalidad de la estructura de la base de datos.
- La mayor parte de los datos.  
En cambio, los datos que hacen referencia a tablas, campos y vínculos de la base deben verificarse y, eventualmente, modificarse a mano.

## Cómo migrar una base de datos cuyo SGBD no está admitido por la versión 9.40

Si el SGBD de la base de datos de producción de formato anterior no está admitido por la versión 9.40:

1. Transfiera la base de datos de producción de formato anterior a un SGBD admitido por Asset Manager 9.40.  
Para saber cómo hacerlo, consulte el manual **Administración**, capítulo **Creación, modificación y eliminación de una base de datos de Asset Manager**, sección **Cambio de SGBD**.
2. Proceda a la migración tal como se describe en este manual.

## Límites del módulo Compras

Una vez efectuada la conversión de la base de datos de producción de formato anterior, ya no será posible:

- Terminar de recibir pedidos parcialmente recibidos antes de la conversión.
- Devolver activos recibidos antes de la conversión.

Por esta razón, le recomendamos que efectúe estas operaciones antes de convertir la base de datos de producción de formato anterior.

## Complejidad de la migración

La metodología propuesta en este manual permite anticipar y evitar numerosos problemas.

Sin embargo, debe adaptarse a su forma de usar Asset manager.

La complejidad de la conversión depende del grado de personalización de la base de datos de producción de formato anterior.

## Capítulo 4

# Migración paso a paso - etapa preparatoria (base de datos de producción)

Este capítulo explica, etapa por etapa, las operaciones que debe efectuar antes de empezar la conversión.

## Análisis previo

Antes de iniciar el proceso de migración, comience por analizar todas sus necesidades y limitaciones:

1. Asegúrese de conocer todos los aspectos de la migración descritos en este documento.
2. Conozca las novedades de Asset Manager 9.40.  
Para más información, consulte [Otros recursos documentales](#).
3. Determine el impacto de estas modificaciones (nuevas funciones, modificaciones de funcionamiento, etc.) en su utilización de Asset Manager.
4. Determine en qué momento incorporar las nuevas funciones (en el momento de la migración o después).
5. Actualice los pliegos de condiciones (organización del trabajo, organización de los datos, configuración, etc.) en función de estos impactos.
6. Planifique la actualización de la documentación destinada a los usuarios al igual que su formación.

## Inicio del proyecto de migración

Teniendo en cuenta la amplitud de las mejoras y cambios aportados por la versión 9.40 de Asset Manager, recomendamos que participen en la migración las personas encargadas de:

- La nomenclatura.
- La instalación de los módulos funcionales:
  - Compras
  - Contratos
  - Finanzas

- Soporte
- Los inventarios.
- La personalización de la base de datos.
- La creación de informes, consultas, esquemas de flujo de trabajo, acciones, etc.
- La integración de Asset Manager con aplicaciones externas.
- La formación de los usuarios.
- El soporte de Peregrine.

Es importante identificar e informar a estas personas desde el inicio del proyecto.

**Sugerencia:** Le recomendamos que busque los pliegos de condiciones que sirvieron para la implantación de las versiones anteriores.

Una reunión de inicialización del proyecto con el conjunto de las personas concernidas permite exponer el objetivo de la migración, repartir las tareas y definir el calendario de trabajo.

Si su utilización de Asset Manager es avanzada (numerosas reglas de integridad, automatismos, configuraciones personalizadas), puede constituir, bajo la coordinación del jefe de proyecto, varios equipos por campos funcionales o técnicos.

**Precaución:** La migración comprende numerosos aspectos técnicos. Por ello, cada equipo debe contar con un ingeniero cualificado. En particular, si piensa modificar el archivo de conversión **migration.xml** suministrado de manera predeterminada, se requerirán conocimientos de SQL.

Si desea aprovechar de inmediato las nuevas funcionalidades, deberá redactar nuevos pliegos de condiciones y definir varios parámetros.

**Sugerencia:** Algunas empresas consideran prudente llevar a cabo la migración en varias etapas bien diferenciadas:

1. Empezar por obtener el equivalente funcional de lo que existía con la versión anterior de Asset Manager y estabilizar la utilización de este equivalente.
2. Explorar las nuevas funciones de Asset Manager 9.40.

Esto garantiza la suavidad y el control de la transición.

**Sugerencia:** Recuerde que HP y sus socios ponen a su disposición consultores especializados y experimentados, que pueden intervenir en cualquier etapa del proyecto de migración.

## Formación de los usuarios e ingenieros de soporte

Paralelamente a la migración de los programas y a la conversión de la base de datos de producción de formato anterior, no olvide formar a todo el personal que utiliza Asset Manager.

Para ello:

1. Defina las necesidades de formación.
2. Defina un calendario de formación.
3. Prepare los soportes de formación.
4. Actualice los manuales de utilización.

**Precaución:** Los usuarios de Asset Manager deberán formarse antes de poner en servicio la **base de datos de producción de formato 9.40**.

**Sugerencia:** Recuerde que HP y sus socios ponen a su disposición consultores especializados y experimentados que pueden encargarse de las acciones de formación.

## Preparación de la estación de conversión

Antes de convertir su base de datos de producción de formato anterior, debe preparar una estación de trabajo adaptada a la conversión.

Este capítulo establece la lista de lo que debe instalar en la estación de conversión.

### **Instalación de la versión Asset Manager correspondiente a la base de datos de producción de formato anterior**

La necesita para poder acceder a las bases de datos de producción:

- **Base de datos de producción**
- **Base de datos de simulación**
- **Base de datos de migración**

Instale al menos el módulo de base.

### **Asegúrese de tener acceso a la base de datos de producción de formato anterior**

Lo necesita para:

- Preparar la base de datos de producción de formato anterior para la conversión.

- Efectuar copias de la base de datos de producción de formato anterior para simular y, después, llevar a cabo la conversión.

#### **Instalación de Asset Manager 9.40**

Instale al menos los siguientes componentes:

- Cliente de Asset Manager
- Asset Manager Application Designer
- Documentación
- Migración
- Kit de datos
- Herramienta de exportación de Asset Manager
- Herramienta de gestión de licencias de HP AutoPass  
Todas las claves de licencias que se aplican a la base de datos deben estar instaladas en esta instancia de la herramienta de gestión de licencias de HP AutoPass.  
Para más información, consulte el manual **Administración**, capítulo **Instalación de claves de licencias**.

**Sugerencia:** La herramienta de gestión de licencias de HP AutoPass se instala automáticamente con todos los componentes de Asset Manager 9.40.

Sin embargo, la instalación de las claves de licencia es un proceso manual.

**Nota:** Si su **base de datos de producción de formato anterior** es multilingüe (véase **Guía de administración**, capítulo **Creación, modificación y eliminación de una base de datos de Asset Manager**, sección **Modificación de idiomas de visualización de los clientes de Asset Manager**), y si ha personalizado algunos elementos multilingües y desea automatizar la conversión de los elementos multilingües (véase [Propagar los cambios estructurales](#)), Asset Manager 9.40 debe estar disponible en los idiomas adicionales y debe haber instalado Asset Manager en esos idiomas en el equipo de conversión.

Todos los elementos multilingües se propagarán, a excepción de la ayuda contextual sobre los campos y vínculos (véase [Ayuda sobre los campos](#)).

#### **Instale un editor de archivos XML.**

Esto es opcional (un editor de texto basta), pero resulta práctico para editar el archivo de conversión **migration.xml** y verificar si es válido (en sentido XML).

#### **Instalación de Java Runtime Environment (versión suministrada con Asset Manager 9.40)**

Lo necesitará para utilizar la herramienta que permite propagar la personalización efectuada en la estructura de la base de datos de producción de formato anterior

Aumentar el heap size de Java para evitar los problemas de memoria:

1. Identifique el archivo **amdba.ini**: Para más información, consulte la guía de **Instalación y actualización**, capítulo **Archivos .ini y .cfg**, sección **Archivos .ini y .cfg disponibles**.
2. Abra este archivo con un editor de textos.
3. En la sección **[Opción]**, añada o modifique el parámetro **/Advanced/SduJavaCmd** para que tenga como valor **java -Xmx500M: /Advanced/SduJavaCmd=java -Xmx500M**.
4. Guarde **amdba.ini**.

#### Factores que condicionan la velocidad de conversión

- Rendimiento del SGBD.
- Velocidad entre el equipo de Asset Manager Application Designer y el de las bases de datos de formato anterior.
- En menor medida, el rendimiento de los equipos en los que se han instalado Asset Manager Application Designer y las bases de datos de formato anterior.

**Sugerencia:** Si el volumen de datos de la base de datos de producción de formato anterior es importante, debe acercar los ordenadores en los que se encuentran Asset Manager Application Designer y las bases de producción de formato anterior tanto como sea posible (sin pasar por una red WAN, por ejemplo). Esto vale especialmente en el caso de las tablas que contienen campos muy largos y datos binarios (**amComment** y **amImage**, por ejemplo).

## Preparación del servidor de SGBD

#### Asigne espacio suficiente a las bases de datos de formato anterior

Durante la migración, tendrá que convertir la **base de datos de simulación de formato anterior** y la **base de datos de migración de formato anterior**.

Debe asegurarse de que ha asignado espacio suficiente para cada una de estas bases de datos. En caso contrario, puede fallar la conversión.

#### Rollback segments

**Nota:** **Rollback segments** es la terminología utilizada por Oracle.

Su equivalente en Microsoft SQL Server es **transaction logs**.

**Todos** los rollback segments deben definirse de modo que admitan la mayor transacción requerida durante la conversión.

Esta transacción consiste en efectuar un **INSERT** en una sola operación en la totalidad de la tabla que ocupa más espacio.

## Capítulo 5

# Migración paso a paso - simulación (base de datos de simulación)

Antes de convertir la base de datos de producción de formato anterior, debe hacer simulaciones de conversión.

Sin embargo, estas simulaciones no se pueden realizar en la **base de datos de producción**. Sólo se puede realizar en una **base de datos de simulación**.

Durante este tiempo, los usuarios seguirán trabajando normalmente en la base de datos de producción de formato anterior.

Una vez terminadas las simulaciones, podrá convertir otra copia de la base de datos de producción de formato anterior llamada **base de datos de migración**.

Es la base de datos de migración de formato 9.40 la que se utiliza.

Este capítulo explica, etapa por etapa, las operaciones que debe efectuar en la **base de datos de simulación**

## Paso 1: Comprobación de la integridad de la base de datos de producción de formato anterior

1. **Precaución:** Haga una copia de seguridad de la base de datos de producción de formato anterior (backup).
2. Realice una verificación inicial opcional con la versión anterior de Asset Manager Application Designer:  
**Precaución:** Esta verificación es opcional.  
  
Puede llevar más de un día verificar la opción **Comprobar la validez de los registros** para las tablas que tienen un archivo de comandos de **Validez** y contienen muchos registros.  
  
En este tipo de tablas, el archivo de comandos de validez se ejecuta por cada registro de la tabla.  
  
En ciertas ocasiones, la prueba podría no finalizar nunca.
  - a. Inicie la versión anterior de Asset Manager Application Designer.

- b. Conéctese a la **base de datos de producción de formato anterior** (menú **Archivo/Abrir**, opción **Abrir una base de datos existente**).
- c. Abra la ventana de diagnóstico de la base (menú **Acción/Diagnosticar/Reparar la base**).
- d. Seleccione (**Todas las tablas**) en la lista de tablas.
- e. Especifique el nombre y posición del archivo de registro.
- f. Seleccione únicamente la opción **Comprobar la validez de los registros**.
- g. Seleccione la opción **Reparar**.
- h. Pulse **Inicio**.
- i. Consulte los mensajes de la ventana de ejecución.
- j. Consulte el archivo de registro si procede.

**Precaución:** Si el SGBD de la **base de datos de producción de formato anterior** es DB2, deténgase aquí y no proceda a la segunda comprobación.

3. Realice una segunda verificación con el formato 9.40 de Manager Application Designer:
  - a. Inicie Asset Manager Application Designer 9.40.
  - b. Conéctese a la **base de datos de producción de formato anterior** (menú **Archivo/Abrir**, opción **Abrir una base de datos existente**).

**Nota:** Es posible conectarse a la base de datos de formato anterior usando Asset Manager Application Designer 9.40.

- c. Abra la ventana de diagnóstico de la base (menú **Acción/Diagnosticar/Reparar la base**).
- d. Seleccione (**Todas las tablas**) en la lista de tablas.
- e. Especifique el nombre y posición del archivo de registro.
- f. Seleccione todas las opciones disponibles, pero asegúrese de que la opción **Comprobar la validez de los registros** NO esté seleccionada.
- g. Seleccione la opción **Reparar**.
- h. Pulse **Inicio**.
- i. Consulte los mensajes de la ventana de ejecución.
- j. Consulte el archivo de registro si procede.

Para más información sobre el programa de análisis y reparación, consulte el manual **Administración**, capítulo **Diagnósticos y reparación de una base de datos**.

## Paso 2: Ajuste manual de la base de datos de producción de formato anterior

**Precaución:** Antes de realizar los ajustes descritos en esta sección, le recomendamos que haga una copia de seguridad de su **base de datos de producción de formato anterior**.

Para que la conversión de la **base de datos de producción de formato anterior** se desarrolle correctamente, ciertos datos deben modificarse antes de la conversión.

La mayoría de reglas que se deben respetar en la **base de datos de producción de formato anterior** proceden de los elementos `Mapping` de los archivos de conversión `migration.xml`.

Esta sección presenta la lista de reglas que proceden de los archivos de conversión estándar. Si modifica estos archivos, deberá identificar y controlar las restricciones que procedan de los cambios que haya efectuado.

## Ajustes para todas las versiones de la base de datos de producción de formato anterior

### *Actualización de la tabla `amCounter`*

Esta sección interesa a los usuarios que modificaron el procedimiento almacenado `up_GetCounterVal`, el cual administra la tabla `amCounter` según las directivas de las siguientes notas técnicas:

- Microsoft SQL Server: TN317171736
- Oracle Database Server: TN12516652
- DB2 UDB: TN1029175140 (para las versiones 3.x de Asset Manager)

Si realizó las modificaciones descritas en estas notas técnicas, algunos registros de la tabla `amCounter` ya no serán actualizados por el procedimiento almacenado `up_GetCounterVal`.

Así pues, antes de convertir la **base de datos de producción de formato anterior**, debe:

1. Hacer una copia del proceso almacenado `up_GetCounterVal`, si quiere modificarla del mismo modo tras la conversión.
2. Actualizar manualmente los contadores de la tabla `amCounter`, transferidos a otras tablas.
3. Restaurar el procedimiento almacenado `up_GetCounterVal` en su estado inicial.

## ***Obligatoriedad de los campos y vínculos***

Algunos campos y vínculos deben completarse para que pueda crearse un registro en una tabla determinada.

La obligatoriedad de los campos y los vínculos queda definida bien en una base de datos de Asset Manager, bien en los archivos de descripción de la base de datos **gbase\*.\***.

Este carácter obligatorio puede ser cierto en todos los casos o calculado mediante un archivo de comandos.

Los registros creados o modificados por el programa de conversión deben respetar la naturaleza obligatoria de los campos y vínculos. La naturaleza obligatoria se indica en los campos de descripción de la base de datos **customized 9.40 gbase\*.\***.

Los campos y los vínculos obligatorios deben ser objeto de una asociación explícita (descrita en el archivo de conversión **migration.xml**), o implícita (se deduce automáticamente cuando los campos o los vínculos tienen el mismo nombre SQL).

Está previsto que los archivos de conversión **migration.xml** instalados de forma predeterminada con Asset Manager 9.40 funcionen correctamente si no se ha modificado el formato de la **base de datos de producción de formato anterior** ni de los archivos de descripción de la base de datos **standard 9.40 gbase\*.\***.

Los archivos de conversión **migration.xml** estándar dejan de poder adaptarse si se encuentra en uno de los casos siguiente:

- Durante la utilización de la base de datos de producción de formato anterior, ha suprimido el carácter obligatorio de un campo o de un vínculo.
- Ha añadido el carácter obligatorio a ciertos campos o vínculos de los archivos descriptivos básicos **gbase\*.\*** **9.40 estándar**.

Es posible que para completar los campos y los vínculos obligatorios el programa de conversión utilice ciertos datos de la **base de datos de producción de formato anterior**.

Asegúrese de que los datos necesarios para los campos y los vínculos declarados como obligatorios en los archivos descriptivos básicos **gbase\*.\*** **9.40 personalizados** se encuentran en la base de datos de producción de formato anterior antes de la conversión.

Este es el caso, por ejemplo, con el campo **ICategId** de la tabla **amAsset**.

Si tiene alguna duda, verifique que esta clave externa esté especificada.

## ***Longitud del valor de los campos***

Algunos campos de la base de datos de producción de formato anterior sirven para completar otros campos de la base de datos de producción de formato 9.40.

Algunos de estos campos de origen son más largos que los campos de destino.

En caso de problema durante la conversión, verifique, por tanto, que la longitud de los valores almacenados en los campos de origen no exceda del tamaño de los campos de destino.

Si surge este problema, recurra a una de las siguientes soluciones:

- Acortar la longitud de los valores de origen.
- Aumentar el tamaño del campo de destino (en los archivos **gbase\*. \* 9.40 personalizados**).

Los valores demasiado largos se cortarán durante la conversión.

## Carácter ^

Este carácter no debería figurar en ningún valor de campo de la base de datos de producción de formato anterior, concretamente en los valores de campos siguientes (usted debe determinar cuáles de estos campos forman parte de su versión de la base de datos de producción de formato anterior):

### Lista de los campos que no deben contener el carácter ^

Nombre SQL de la tabla	Nombre SQL del campo
amProduct	Modelo
amProduct	CatalogRef
amSoftware	Nombre
amCatalog	Code
amCompany	Code
amCompany	Nombre
amProdSupp	PriceCur
amCatProduct	FullName
amAccessRestr	SQLName
amAssetRent	Code
amBrand	BarCode
amBudgClass	Code
amBudgClass	Nombre
amBudget	Code
amBudget	Nombre
amBudget	Tipo

**Lista de los campos que no deben contener el carácter ^,  
continuación**

<b>Nombre SQL de la tabla</b>	<b>Nombre SQL del campo</b>
amBudgetCategory	Code
amCategory	Nombre
amCategory	BarCode
amCategory	FullName
amCategory	sLvl
amCntrRent	Code
amDateAlarm	Code
amDeprScheme	Code
amEscSchLevel	Code
amFloorPlan	Code
amFuncDomain	SQLName
amFuncDomain	Nombre
amReservation	ItemNo
amLocation	BarCode
amLocation	FullName
amLocation	Nombre
amLossValRule	Code
amModel	BarCode
amModel	FullName
amModel	Nombre
amContract	Ref
amNature	Code
amNature	Nombre
amNews	Topic
amPeriod	Nombre
amPeriod	Code

**Lista de los campos que no deben contener el carácter ^,  
 continuación**

Nombre SQL de la tabla	Nombre SQL del campo
amEstimate	PONumber
amEstimate	EstimNumber
amPOrdLine	FullName
amPOrdLine	ItemNo
amEstimLine	FullName
amEstimLine	ItemNo
amPortfolio	Code
amPortfolio	FullName
amConsUse	ItemNo
amAsset	FullName
amAsset	AssetTag
amProdCompo	FullName
amProfile	SQLName
amProject	Code
amReceipt	ReceiptNumber
amRequest	ReqNumber
amSoftLicCounter	Code
amThirdParty	Code
amUserRight	SQLName
amPOrder	PONumber
amTaxFormula	Code

## ***Módulos Compras y Workflow***

Le recomendamos que deje el menor número posible de procesos en ejecución (pedidos parcialmente recibidos, elementos por devolver, flujos de trabajo, etc.), antes de efectuar la conversión.

**Precaución:** Así mismo le recomendamos que conserve cuidadosamente una copia de la

base de datos de producción de formato anterior para referirse a ella si se presentan problemas durante la conversión.

## Paso 3: Propagación de cambios estructurales realizados en la base de datos de producción de formato anterior

**Precaución:** Para realizar esta operación, los archivos de descripción de la base de datos **standard 9.40 gbbase\*.\*** que se usan aquí deben corresponder al archivo estándar instalado con Asset Manager 9.40. No puede utilizar estos archivos si se han realizado modificaciones.

Esta operación:

- Afecta a los usuarios que hayan modificado la estructura estándar de la base de datos de producción de formato anterior (añadiendo o modificando tablas, campos e índices) y deseen conservar esas modificaciones en la base de datos de producción de formato 9.40.
- Tiene por objeto propagar las modificaciones estructurales a los archivos **gbbase\*. \* 9.40 estándar**.

**Sugerencia:** Los archivos **gbbase\*. \* 9.40 estándar** obtenidos se utilizarán para estructurar la base de datos de formato 9.40 durante la conversión.

- Recurre a una herramienta específica para esta operación y accesible desde Asset Manager Application Designer.

**Precaución:** Sólo se tomarán en cuenta los cambios estructurales realizados en la base de datos de producción de formato anterior con Asset Manager Application Designer.


Anule manualmente en la base de datos de producción de formato anterior los cambios estructurales realizados con otros medios.

Lista de parámetros estructurales extendidos: Para más información, consulte [Parámetros estructurales de la base de datos de producción de formato anterior propagados](#).

## Funcionamiento general

El proceso de extensión de los cambios de estructura es el siguiente:

**Extensión de los cambios de estructura - Proceso**



1. La herramienta determina las diferencias entre la estructura de la base de datos de producción de formato anterior y los archivos **standard old-format gbase\*.\***.
2. La herramienta determina las diferencias entre los archivos **standard old-format gbase\*.\*** y los archivos **standard 9.40 gbase\*.\***.
3. La herramienta copia y modifica los archivos **standard 9.40 gbase \*.\*** en función de lo que ha identificado durante los pasos 1 y 2. Lo hace respetando las siguientes reglas:
  - Se pierden las modificaciones efectuadas en las tablas estándar que no figuren en la versión 9.40.
  - Si se detecta una modificación para una misma tabla, un mismo campo o un mismo vínculo en los pasos 1 y 2, se toma en cuenta la modificación detectada en el paso 2. Aparece un aviso.

**Nota:** Excepción: si se detecta una modificación de **Nombre** o **Descripción** para una misma tabla, campo o vínculo en los pasos 1 y 2, se tomará en cuenta la modificación detectada en el paso 1.

- En la **base de datos de producción de formato anterior**, antes de la extensión de los cambios estructurales, modifique el nombre SQL de las tablas, campos e índices que aparecen con el mismo nombre SQL en la versión 9.40. De no hacerlo, entrarán en conflicto con el campo estándar de la versión 9.40 que tiene el mismo nombre.

## Propagar los cambios estructurales.

1. Inicie Asset Manager Application Designer 9.40.
2. Conéctese a la base de datos de producción de formato anterior con el login **Admin** (**Archivo/Abrir/Abrir una base de datos existente**).
3. Seleccione el menú **Migración/Extender la estructura personalizada**.

**Nota:** Si la **base de datos de producción de formato anterior** es multilingüe (véase la guía de **Administración**, capítulo **Creación, modificación y eliminación de una base de datos de Asset Manager**, sección **Modificación de idiomas de los clientes de Asset Manager**), una de las páginas del asistente le propone propagar las personalizaciones realizadas en los idiomas adicionales de la **base de datos de producción de formato anterior**. Esto requiere que la versión 9.40 de Asset Manager esté disponible en todas las versiones de los idiomas adicionales y que instale Asset Manager en dichos idiomas en el equipo usado para la conversión.

Todos los elementos multilingües se propagarán, a excepción de la ayuda contextual sobre los campos y vínculos (véase [Ayuda sobre los campos](#)).

4. Siga las indicaciones del asistente.
5. Consulte en caso necesario el archivo de registro **newdbb.log** (localizado en la carpeta definida en el campo **Carpeta de generación**).
6. Si los mensajes así lo indican, modifique la estructura de la base de datos de producción de formato anterior. A continuación, efectúe la migración comenzando por la sección [Paso 4: Copia de la base de datos de producción de formato anterior](#). Repita la operación hasta que obtenga archivos **gbbase\*. \* 9.40 personalizados** correctos sin mensajes molestos.
7. Tal vez algunos archivos de comandos no puedan propagarse a archivos **gbbase\*. \* 9.40 estándar**. Cada archivo de comandos no propagado dará lugar a la creación de un mensaje en el archivo de registro **newdbb.log** y un archivo **.xml** creado en las carpetas **<carpeta de generación>\dbbscript** y **<carpeta de generación>\builddb\dbbscripts**. Estas personalizaciones deben propagarse manualmente a los archivos **gbbase\*. \* 9.40 personalizados**.

**Precaución:** Sin embargo, tendrá que volver a modificar los archivos **customized 9.40 gbbase\*. \*** al ejecutar la sección [Paso 5: Conversión de la base de datos de simulación de formato anterior](#).

## Posibles conflictos

Si la propagación de los cambios estructurales se interrumpe anormalmente, compruebe si existe un archivo **xerces.jar** en la carpeta de instalación de Java, subcarpeta **/jre/lib/ext**.

Si es así, traslade temporalmente este archivo e intente ejecutar de nuevo la extensión de los cambios estructurales.

## Paso 4: Copia de la base de datos de producción de formato anterior

### Problemas que surgen durante una copia tradicional

Si realiza una copia de seguridad de la base de datos de producción de formato anterior con las herramientas de su SGBD, la copia será idéntica al original en cuanto al añadir, modificar o eliminar los siguientes elementos con otras herramientas de Asset Manager Application Designer:

- Índice
- Desencadenadores
- Procedimientos almacenados
- Vistas

Ahora bien, el programa de conversión no puede administrar estas modificaciones de estructura.

Anule estas modificaciones estructurales antes de convertir la base de datos de producción de formato anterior.

Le proponemos dos métodos para efectuar una copia conforme a los requisitos de la conversión:

- Hacer una copia por medio de las herramientas del SGBD y anular las modificaciones de estructura mencionadas en esta sección.
- Hacer una copia de seguridad de la base de datos de producción de formato anterior en una base de datos vacía con Asset Manager Application Designer.

**Nota:** Debe poder acceder a la copia de la base de datos de producción de formato anterior desde el equipo de conversión.

Para saber cómo copiar bases de datos, consulte la documentación del SGBD.

### Solución 1: Copiar la base de datos de producción de formato anterior con las herramientas del SGBD

1. Copie la base de datos de producción de formato anterior con las herramientas del SGBD. La copia obtenida es idéntica a la base de datos de producción de formato anterior original.

2. Anule todas las modificaciones realizadas en los siguientes elementos:
  - Índices
  - Desencadenadores
  - Procedimientos almacenados
  - Vistas
3. Cree una conexión de Asset Manager a la **base de datos de simulación de formato anterior**.

#### **Solución 2: Copiar la base de datos de producción de formato anterior a una base de datos vacía con Asset Manager Application Designer**

1. Cree una base de datos vacía de Asset Manager de formato anterior.
2. Cree una conexión de Asset Manager a esta base de datos vacía.
3. Abra la **base de datos de producción de formato anterior** en Asset Manager Application Designer.
4. Copie la **base de datos de producción de formato anterior** en la base de datos vacía creada previamente (menú **Acción/Copiar la base de datos en una vacía**).

Este método presenta la ventaja de anular cualquier modificación realizada en los elementos mencionados.

Para saber cómo copiar la base de datos de producción de formato anterior en una vacía con Asset Manager Application Designer, consulte la guía de **Administración**, capítulo **Utilización de una base de datos de prueba**, sección **Copiar su base de datos de producción**.

## **Paso 5 - Conversión de la base de datos de simulación de formato anterior**

**Precaución:** Las herramientas de conversión no deben utilizarse para modificar la estructura de la **base de datos de producción de formato 9.40** (adición, eliminación o modificación de tablas, campos, índices, procedimientos almacenados, desencadenadores, pantallas, etc.).

Estas modificaciones deben planificarse después de la migración.

## **Adaptación del archivo de conversión migration.xml**

**Precaución:** Esta operación solo puede realizarla un ingeniero autorizado por HP para la migración.

Si no se cumpliera esta directiva, HP no asumirá ninguna responsabilidad.

Asset Manager 9.40 se instala con archivos de conversión de forma predeterminada (1 archivo por cada versión anterior de Asset Manager admitida por la migración).

Estos archivos describen los datos que se van a transformar durante la conversión de la **base de datos de simulación de formato anterior** y las transformaciones que se deben efectuar.

El nombre de los archivos de conversión tiene la forma **migration.xml**.

Por lo general, se encuentran en la carpeta **C:\Program Files\HP\Asset Manager9.40\migration\fromxxx**, donde **xxx** es el número de la versión anterior.

Si utiliza Asset Manager de forma estándar, probablemente pueda utilizar uno de los archivos de conversión instalados de forma predeterminada.

Si necesita funciones especiales (campos con funciones distintas a las predeterminadas, tablas y campos añadidos, etc.), deberá adaptar el archivo de conversión a sus necesidades.

**Precaución:** El archivo de conversión estándar o personalizado debe probarse en la copia **base de datos de simulación** antes de ejecutarse en la **base de datos de migración** en una etapa posterior.

Sintaxis de los archivos de conversión y personalización: Para más información, consulte [Adaptación del archivo de conversión migration.xml](#).

Limitaciones inducidas por la modificación de los archivos de conversión en cuanto a datos de la **base de datos de producción de formato anterior**: Para más información, consulte la sección [Paso 2: Ajuste manual de la base de datos de producción de formato anterior](#).

**Precaución:** Cuando personaliza el archivo de conversión **migration.xml**, no debe renombrarlo ni reemplazarlo. Esto es debido a que las herramientas que utilizan este archivo lo buscarán en la carpeta estándar.

Por ello, le aconsejamos que efectúe una copia de seguridad del archivo de conversión antes de introducir modificaciones.

## Requisito previo si la base de datos de producción de formato anterior es anterior a la versión 5.20 de Asset Manager y utiliza Oracle

A partir de la versión 5.20, la base de datos de Asset Manager basada en Oracle emplea tipos de datos **CLOB/BLOB** para campos que utilizaban anteriormente **LONG** y **LONGRAW** respectivamente. De este modo, es necesario identificar estos campos y cambiar sus tipos de datos antes de que la conversión de la base de datos pueda continuar.

Para cambiar los tipos de datos para la base de datos:

1. Inicie Asset Manager Application Designer 9.40.

2. Conéctese a la **base de datos de simulación de formato anterior** con el login **Admin** (**Archivo/Abrir/Abrir una base de datos existente**).

**Precaución:** En el detalle de la conexión de Asset Manager:

- El campo **Propietario** no debe completarse.
- El campo **Usuario** debe hacer referencia a un usuario que sea **propietario** de las tablas de la base (derechos de creación en todos los tipos de objetos de la base).

3. Seleccione **Acción/Plantillas/Seleccionar la carpeta** en la barra de menú.
4. Seleccione la **<carpeta de instalación de Asset Manager 9.40>\doc\infos** y haga clic en **Aceptar**.
5. Seleccione **Acción/Plantillas/Actualizar la lista** en la barra de menú.  
Esto agrega una nueva opción llamada **Lote de ORACLE para migración de BLOB** al menú **Plantillas**, basado en el archivo de plantillas **migratelob.tpl**.
6. Seleccione **Acción/Plantillas/Lote de ORACLE para migración de BLOB** en la barra de menú.  
Esto genera un archivo de lote Oracle SQL+ llamado **migratelob.sql** de manera predeterminada, que contiene instrucciones para convertir los campos **LONG** y **LONGRAW** en **CLOB** y **BLOB**, respectivamente.
7. Utilice una utilidad de base de datos como ORACLE SQL+ Prompt para ejecutar el archivo de lote **migratelob.sql**. Ejemplo:

```
SQL> @C:\Users\encornet\AppData\Local\Temp\migratelob.sql
```

Esto cambia los campos en los nuevos tipos de datos, después de lo cual la actualización de la base de datos estándar puede continuar.

**Precaución:** Si ha desarrollado soluciones que acceden directamente a la base de datos de Asset Manager (a través de una conexión ODBC), necesitará actualizar la integración donde su solución accedió a los tipos de datos **LONG** y **LONGRAW**, después de que la **copia de la base de datos de producción de formato anterior** se haya convertido a la versión 9.40.

## Convertir la base de datos de simulación de formato anterior

Para convertir la **base de datos de simulación de formato anterior**:

1. Inicie Asset Manager Application Designer 9.40.

2. Conéctese a la **base de datos de simulación de formato anterior** con el login **Admin** (**Archivo/Abrir/Abrir una base de datos existente**).

**Precaución:** En el detalle de la conexión de Asset Manager:

- El campo **Propietario** no debe completarse.
- El campo **Usuario** debe hacer referencia a un usuario que sea **propietario** de las tablas de la base (derechos de creación en todos los tipos de objetos de la base).
- Con Microsoft SQL Server, si el propietario de las tablas es **dbo**, el login de conexión debe crear las tablas predeterminadas con la forma **dbo.<tabla>** (típicamente el login: **sa**).

3. Seleccione **Migración/Convertir la base de datos**.

4. Siga las indicaciones del asistente.

**Sugerencia:** La conversión de los campos cuyo parámetro **Tipo de usuario** es **Comentario** toma mucho tiempo (varias horas para una base de datos muy grande).

Durante esta fase no aparece ningún mensaje y quizás se pregunte si la conversión se ha interrumpido.

Para comprobarlo, examine la actividad del equipo de conversión o del servidor de base de datos (CPU o E/S).

5. Consulte el archivo de informes **sdu.log**.

**Precaución:** Si se produce un error durante la conversión, deberá:

1. Corregir la causa del problema.
2. Reinicie la conversión a partir de la sección [Paso 4: Copia de la base de datos de producción de formato anterior](#).

## Información sobre la conversión

Estas son algunas reglas utilizadas durante la conversión.

**Sugerencia:** Si desea un comportamiento diferente, modifique las asociaciones correspondientes en el archivo de conversión **migration.xml**.

## **Reglas utilizadas para todas las versiones de origen de la base de datos de simulación de formato anterior**

### **Posiciones de planos**

Durante la conversión, se suprimen los registros de la tabla **amFloorPlanPos**.

### **Parámetros estructurales de la base de datos**

El programa de conversión aplica todos los parámetros de las tablas, campos, vínculos e índices definidos en los archivos de descripción básicos **gbbase\*. \* 9.40 personalizados** seleccionados.

Por ejemplo, es el caso del archivo de comandos de cálculo del valor predeterminado de los campos.

### **Campos obligatorios**

Si un campo de destino:

- Es obligatorio o forma parte de un índice que impone valores únicos.
- Y no forma parte de ninguna asociación explícita (descrita en el archivo de conversión **migration.xml**) o implícita (deducida automáticamente cuando existen campos de mismo nombre SQL),

Aparece un mensaje de advertencia durante la primera etapa de la conversión.

Se trata de la etapa de prueba previa a cualquier modificación de la base de datos.

La conversión solo se interrumpe si usted lo desea.

Si decide interrumpir la conversión, conviene hacerlo antes de introducir modificaciones en la base de datos. En caso contrario, restaure la **base de datos de simulación de formato anterior**.

Es posible que desee completar la información necesaria para que se completen los campos obligatorios. Esta información debería incluirse en la base de datos de producción de formato anterior.

### **Valores predeterminados de los campos**

Los valores predeterminados definidos en la estructura de la base de datos de producción no se aplican.

Si desea que se aplique un equivalente de valor predeterminado, defínalo en el archivo de conversión.

**Sugerencia:** Los archivos de conversión **migration.xml** estándar ya contienen atributos `value` que ejecutan esta tarea.

### **Índices con valores únicos**

El programa de conversión no verifica sistemáticamente el respeto de los índices con valores únicos.

En cambio, el SGBD provocará la interrupción de la conversión si una operación puede perjudicar a la integridad del índice.

### **Validez SQL de los atributos `value`**

El programa de conversión no verifica la validez SQL de los atributos `value`.

En cambio, el SGBD provocará la interrupción de la conversión si aparece un atributo `value` no válido desde el punto de vista SQL.

### Carácter en conjunto de la conversión

Las operaciones de conversión se realizan **en conjunto** para casi todos los datos y no registro por registro (una orden SQL global modifica los registros de toda una tabla).

### Tablas modificadas

Para una tabla modificada (tabla **A** en nuestro ejemplo), la herramienta de conversión actúa en el orden siguiente:

1. La tabla **A** se cambia de nombre (**AOld** en nuestro ejemplo).
2. Se crea una nueva tabla (**A** en nuestro ejemplo).
3. De manera predeterminada, los datos se transfieren de **AOld** a **A**.  
Un elemento `Mapping` puede definir otro comportamiento.
4. **AOld** se suprime.

Así pues, para una tabla **A** dada:

¿Existe la tabla <b>A</b> en la versión anterior?	¿Existe la tabla <b>A</b> en la versión 9.40?	¿Existen modificaciones de campos, vínculos o índices entre la versión anterior y la versión 9.40?	Entonces, el programa de conversión:
Sí	Sí	No	Trabaja directamente en la tabla <b>A</b> .
Sí	Sí	Sí	Cree la tabla <b>AOld</b> intermedia.
No	Sí	N/A	Cree la nueva tabla <b>A</b> .
Sí	No	N/A	Transfiere los datos de la tabla <b>A</b> a otras tablas y suprime la tabla <b>A</b> al final de la conversión.

**Sugerencia:** El atributo `From` no tiene que hacer referencia a la tabla **AOld** (basta con que haga referencia a **A**; el programa de conversión busca la información apropiada cuando se requiere en las **AOld**).

En cambio, en los archivos de comandos ejecutados fuera de los elementos `Mapping`, hay que hacer la distinción entre **A** y **AOld**.

**Nota:** Las tablas no modificadas y las tablas suprimidas no cambian de nombre durante la conversión.

**Campos que almacenan un dato de aplicación que se convierte manualmente**

Los campos que almacenan datos de aplicación de conversión manual se vacían mediante órdenes definidas en el archivo de conversión.

Los archivos de conversión **migration.xml** instalados de manera predeterminada se escriben de modo que los campos vaciados corresponden a los datos de aplicación exportados.

**Posibles fuentes de conflicto****Identificadores**

Durante la conversión se crean nuevos identificadores (claves primarias para cada registro creado en una tabla).

Así, el número de identificadores se limita a  $2^{31}$  en la base de datos, sea cual sea el SGBD utilizado.

Si se excede este número, la base de datos final se corrompe.

Ningún mensaje de error el advierte durante la conversión.

Así pues, debe comprobar antes de la conversión que no se excederá.

El número máximo de identificadores creados durante la conversión depende de la versión de la **base de datos de simulación de formato anterior**.

Para comprobar que ese número no se excederá:

1. Determine el valor aproximado del identificador mayor (**MaxId**) de la **base de datos de simulación de formato anterior**.

Para ello, cree un registro en cualquier tabla (por ejemplo, **amLocation**). Tenga en cuenta el valor de esta clave primaria del nuevo registro (**ILocalId** para la tabla **amLocation**).

**Sugerencia:** Para ver este valor, sólo hay que añadir este campo a la lista: Haga clic con el botón derecho en la lista y seleccione **Usuarios/Configurar la lista** en el menú contextual.

2. Compruebe que **MaxId** sea inferior a  $(2^{31})/8$ .

**Marca de las líneas de comando**

El valor del campo **Marca** (Brand) de las líneas de pedido vinculadas a un producto (vínculo **Producto**) se pierde durante la conversión. Esto es debido a que el mismo producto está vinculado a una marca.

El valor del campo **Marca** (Brand) de las otras líneas de comando se añade al campo **Descripción** (LineDesc).

**Marca de las líneas de petición**

El valor del campo **Marca** (Brand) de las líneas de petición vinculadas a un producto (vínculo **Producto**) se pierde durante la conversión. Esto es debido a que el mismo producto está vinculado a una marca.

El valor del campo **Marca** (Brand) de las otras líneas de pedido se añade al campo **Descripción** (LineDesc).

### Unicidad de los índices

Se han añadido índices únicos a ciertas tablas de la versión 4.3.0 de Asset Manager.

**Nota:** Gracias a estos nuevos índices únicos dispone de claves de reconciliaciones fiables, donde todavía no había.

Ejemplo interesante: exporta datos de Asset manager, después los modifica fuera de Asset Manager y para terminar los reimporta a Asset Manager. Gracias a la clave de reconciliación, los registros antiguos también se encuentran y se actualizan, con lo que no se crea ningún duplicado al importar.

Consecuencias: algunas restricciones de unicidad no pueden respetarse en la base de datos de formato anterior.

Cuando esto ocurre, la conversión de la base de datos queda interrumpida.

El programa de conversión le avisa y le ofrece la lista de conflictos.

Siga las indicaciones del programa de conversión.

#### **Productos cuya marca y modelo son los mismos pero cuya categoría es distinta.**

Estos productos no pueden convertirse.

Cuando esto ocurre, la conversión de la base de datos queda interrumpida.

El programa de conversión le avisa y le ofrece la lista de conflictos.

Siga las indicaciones del programa de conversión.

## Paso 6 - Comprobación de la integridad de la base de datos de simulación de formato 9.40

1. **Precaución:** Haga una copia de seguridad de la base de datos de producción de formato anterior (backup).
2. Inicie Asset Manager Application Designer 9.40.
3. Conéctese a la **base de datos de simulación de formato 9.40** (menú **Archivo/Abrir**, opción **Abrir una base de datos existente**).
4. Abra la ventana de diagnóstico de la base (menú **Acción/Diagnosticar/Reparar la base**).
5. Seleccione (**Todas las tablas**) en la lista de tablas.
6. Especifique el nombre y posición del archivo de registro.

7. Seleccione todas las opciones de comprobación, excepto la opción **Comprobar la validez de los registros**.
8. Seleccione la opción **Analizar solamente**.
9. Pulse **Inicio**.
10. Consulte los mensajes de la ventana de ejecución.
11. Consulte el archivo de registro si procede.

Si el programa señala problemas, siga los siguientes pasos:

1. Modifique los datos de la base de datos de producción de formato anterior.
2. Vuelva a empezar a partir de la sección [Paso 4: Copia de la base de datos de producción de formato anterior](#).

Para más información sobre el programa de análisis y reparación, consulte el manual **Administración**, capítulo **Diagnósticos y reparación de una base de datos**.

## Paso 7: Validación de la base de datos de simulación de formato 9.40.

Explore la base de datos de simulación de formato 9.40 para ver si la conversión se ha desarrollado correctamente.

Usted puede:

- Comparar el número de registros en las principales tablas (activos, productos, personas, pedidos, etc.) entre la **base de datos de simulación de formato 9.40** y la **base de datos de simulación de formato anterior**.  
Si la diferencia es demasiado importante, compruebe si es normal.  
Ejemplo de una diferencia demasiado importante, aunque normal: Los contratos de licencias se eliminan de la tabla Contratos durante la conversión. Por tanto es normal que el número de registros de la tabla Contratos se reduzca considerablemente.
- Examinar el detalle de un registro por tabla importante para ver si la información es coherente. En el caso de contratos, examinará un registro por tipo de contrato (crédito, mantenimiento, etc.).  
Sea especialmente cuidadoso con los vínculos delicados, como **Modelo** (Model) de activos.
- Compruebe que las características y sus valores se hayan convertido correctamente y que la conversión de las características a campo se haya llevado a cabo como estaba previsto (una prueba por característica).

Si observa alguna anomalía, efectúe una de las siguientes operaciones:

1. Modifique el archivo de conversión **migration.xml**.
2. Vuelva a empezar a partir de la sección [Paso 5: Conversión de la base de datos de simulación de formato anterior](#).

O:

1. Modifique los datos de la base de datos de producción de formato anterior.
2. Vuelva a empezar a partir de la sección [Paso 4: Copia de la base de datos de producción de formato anterior](#).

## Paso 8: Adaptación de la integración con aplicaciones externas

Si integró aplicaciones externas con la base de datos de producción de formato anterior, probablemente deberá adaptar el modo de integración de estas aplicaciones.

Aplicaciones posiblemente afectadas: Si desea obtener más información, consulte las secciones:

- [Asset Manager Web](#)
- [Escenarios de HP Connect-It](#)

Implantará el nuevo modo de integración a estas aplicaciones sólo después de la sección [Paso 10: Finalización de la base de datos de migración de formato 9.40](#).

Sin embargo, debe preparar este trabajo desde la etapa de la migración.

Ello le permitirá limitar el tiempo requerido para esta operación.

## Capítulo 6

# Migración paso a paso - Conversión final (base de datos de migración)

Ahora dispone de:

- Un juego de archivos **gbbase\*. \* 9.40 personalizados**.  
Para más información, consulte la sección [Paso 3: Propagación de cambios estructurales realizados en la base de datos de producción de formato anterior](#).
- Un archivo de conversión **migration.xml** probado en la **base de datos de simulación**.
- Datos de aplicación convertidos manualmente y probados en la base de datos de simulación de formato 9.40.

Este capítulo explica, etapa por etapa, las operaciones que debe efectuar para obtener una base de datos de producción de formato 9.40.

## Paso 9: Bloqueo y copia de la base de datos de producción de formato anterior

El bloqueo de la base de datos de producción de formato anterior consiste en prohibir su uso para que no se pueda realizar ninguna modificación durante la conversión (ya que podrían no tomarse en cuenta).

Efectúe las tareas siguientes:

1. Desconecte todos los usuarios de la base de datos de producción de formato anterior.
2. Detenga el funcionamiento de:
  - Asset Manager Automated Process Manager
  - API de Asset Manager
  - Los programas externos que acceden a la base de datos de producción de formato anterior.
3. Bloquee el acceso a la base de datos de producción de formato anterior.
4. Haga una copia de seguridad de la base de datos de producción de formato anterior, tal como se explica en la sección [Paso 4: Copia de la base de datos de producción de formato anterior](#). Esta copia de seguridad de la base de datos de producción de formato anterior se llama **base de datos de migración**.

El tiempo de bloqueo de la base de datos de producción de formato anterior debe ser lo más breve posible, con el fin de reducir las molestias ocasionadas a los usuarios.

Por ello las simulaciones anteriores a la conversión real deben realizarse cuidadosamente.

## **Paso 10 - Finalización de la base de migración de formato 9.40**

Debe modificar la base de datos de migración de formato 9.40 por varias razones:

- El programa de conversión no puede convertir ciertos datos.  
Debe comprobar y retocar manualmente ciertos datos de la base de datos de migración de formato 9.40.
- Ciertas funcionalidades se han añadido o mejorado.  
Para poder aprovecharlas plenamente, debe preparar su utilización en la base de datos de migración de formato 9.40.  
De hecho, esta es una oportunidad para mejorar la eficacia y el servicio prestado por Asset Manager.

## **Finalizaciones que afectan a todas las versiones de la base de datos de producción de formato anterior**

### ***Verificación del desarrollo satisfactorio de la conversión***

Le recomendamos que verifique si la conversión se ha desarrollado correctamente.

Por ejemplo, puede:

- Recorrer rápidamente la base de datos de migración de formato 9.40 en busca de anomalías obvias.
- Comparar el número de registro de algunas tablas antes y después de la conversión.  
Si existen diferencias, corresponden a especificaciones voluntarias del archivo de conversión **migration.xml** a anomalías.

### ***Modificaciones del procedimiento almacenado up\_GetCounterVal***

Esta sección interesa a los usuarios que modificaron el procedimiento almacenado **up\_GetCounterVal** en la base de datos de producción de formato anterior.

Antes de convertir la base de datos de producción de formato anterior efectuó las siguientes operaciones:

1. Actualización manual de los contadores de la tabla **amCounter**, transferidos a otras tablas.
2. Restauración del procedimiento almacenado **up\_GetCounterVal** en su estado inicial.

Puede adaptar de nuevo el procedimiento almacenado **up\_GetCounterVal** según las directivas de las siguientes notas técnicas:

- Microsoft SQL Server: TN317171736
- Oracle Database Server: TN12516652
- DB2 UDB: TN1029175140 (para las versiones 3.x de Asset Manager)

## ***Desencadenadores, índices, procedimientos almacenados y vistas***

Antes de la conversión, restableció la base de datos de producción de formato anterior en su estado inicial en lo que se refiere a las modificaciones aportadas a estos elementos.

Ahora debe volver a efectuar estas modificaciones manualmente si todavía se justifican.

## ***Ayuda sobre los campos***

La ayuda sobre los campos (y vínculos) se guarda en la tabla **Ayuda sobre los campos** (amHelp).

Durante la conversión de la **base de datos de migración de formato anterior**, el contenido de esta tabla no se ha modificado.

### **Salvaguarda de la personalización efectuada en la versión anterior de la ayuda sobre los campos**

1. Exporte la ayuda sobre los campos tal como la había dejado.
  - a. Inicie Asset Manager 9.40.
  - b. Conéctese a la base de datos de migración de formato 9.40 (menú **Archivo/Conexión a una base de datos**).
  - c. Abra la lista de los registros de la tabla **Ayuda sobre los campos** (menú **Administración/Lista de pantallas**).
  - d. Configure la lista de forma que se visualicen los campos y vínculos siguientes:
    - Tabla (TableName)
    - Campo (FieldName)
    - Descripción
    - Ejemplo
    - Precauciones
  - e. Exporte el contenido de la lista (menú contextual **Exportar la lista**).

2. Exporte la ayuda sobre los campos estándar de la versión anterior:
  - a. Cree una base vacía con el SGBD que elija.  
Para saber cómo crear una base de datos vacía, consulte la guía de **Administración**, capítulo **Creación, modificación y eliminación de una base de datos de Asset Manager**, sección **Creación de un shell vacío con el SGBD**.
  - b. Inicie la versión anterior de Asset Manager.
  - c. Conéctese a la base vacía (menú **Archivo/Conexión a una base**).
  - d. Abra la lista de los registros de la tabla **Ayuda sobre los campos** (menú **Administración/Lista de pantallas**).
  - e. Configure la lista de forma que se visualicen los campos y vínculos siguientes:
    - Tabla (TableName)
    - Campo (FieldName)
    - Descripción
    - Ejemplo
    - Precauciones
  - f. Exporte el contenido de la lista (menú contextual **Exportar la lista**).
3. Compare los dos archivos exportados.  
Las diferencias corresponden a las modificaciones que efectuó.  
Conserve un rastro de estas modificaciones.

**Actualice la ayuda sobre los campos en la versión 9.40.**

1. Inicie Asset Manager Application Designer.
2. Seleccione **Archivo/Abrir**.
3. Seleccione la opción **Abrir un archivo de descripción de base - crear una nueva base**.
4. Seleccione el archivo **standard 9.40 gbase.xml**, que se encuentra en la subcarpeta **config** de la carpeta de instalación de Asset Manager 9.40.
5. Inicie el asistente para crear bases de datos (menú **Acción/Crear base de datos**).

6. Complete las páginas del asistente de la forma siguiente (recorra las páginas con los botones **Anterior** y **Siguiente**):

Página **Generar un archivo de comandos SQL/Crear base de datos**:

Campos	Valor
Base de datos	Seleccione la conexión a la base de datos de migración de formato 9.40.
Creación	Importar datos empresariales
Utilizar las opciones avanzadas de creación	Seleccione esta opción.

Página **Parámetros de creación**:

Campos	Valor
Contraseña	<p>Contraseña del administrador.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Nota:</b> El administrador de bases de datos de Asset Manager es el registro de la tabla <b>Personas y departamentos</b> (amEmplDept) en el que en el campo <b>Nombre</b> (Name) se selecciona la opción <b>Admin</b>.</p> <p>El login de conexión a la base se almacena en el campo <b>Nombre de usuario</b> (UserLogin). El nombre del administrador tiene como valor <b>Admin</b>.</p> </div>

Página **Creación de datos del sistema**:

Campos	Valor
Utilizar husos horarios	No seleccione esta opción.
Utilizar la ayuda sobre los campos	Seleccione esta opción.

Página **Datos para importar**:

Campos	Valor
Datos disponibles	No seleccione ningún dato.
Interrumpir la importación en caso de error	No seleccione esta opción.
Archivo de registro	No complete este campo.

7. Ejecute las operaciones definidas con el asistente (botón **Terminar**).

8. Examine los mensajes de la página **Creación de la base de datos** y cierre después esta página (botón **OK**).

### **Reaplicación de la personalización de la ayuda sobre los campos**

Al actualizar la ayuda sobre los campos en la versión 9.40, se reemplazan las personalizaciones anteriores.

Por ello, puede volver a realizar esta personalización manualmente, gracias a la salvaguarda realizada en la versión anterior de la ayuda sobre los campos.

Por ejemplo, puede importar sus modificaciones usando los campos **Tabla** (TableName) y **Campo** (FieldName) como claves de reconciliación.

## ***Derechos de usuario, restricciones de acceso y derechos funcionales***

Ya que se han añadido nuevas tablas, nuevos campos y nuevos vínculos a la nueva estructura de base de datos, debe adaptar sus derechos de usuario, restricciones de acceso y derechos funcionales de sus perfiles de usuario.

Añada las nuevas tablas, los nuevos campos y los nuevos vínculos a los derechos y restricciones existentes y cree nuevos derechos y restricciones si procede.

## ***Transferir ciertas características hacia los campos***

Asset Manager 9.40 le permite acceder a nuevos campos, tanto si proceden de la estructura estándar de la base de datos de formato 9.40 como si lo hacen de una personalización llevada a cabo.

Es posible que desee utilizar uno de estos nuevos campos en lugar de una característica utilizada en la **base de datos de producción de formato anterior**.

Lo anterior sólo resulta ventajoso para las características usadas de forma extensiva.

### **Ventajas**

- Los campos pueden situarse más fácilmente que las características en una ventana de detalle.
- Las restricciones de acceso son mejores en los campos que en las características.

**Sugerencia:** Las restricciones de acceso son iguales en los vínculos y en las características.

### **Inconvenientes**

- El campo **Disponible** (seAvailable) de los parámetros de características no tiene equivalente al nivel de los campos.
- A diferencia de las características, los campos no se pueden clasificar en clases.

**Procedimiento**

Para saber cómo proceder, consulte el manual **Administración**.

## Vistas

Todas las vistas compartidas dan lugar a la creación de una pantalla.

Puede suprimir las vistas obsoletas.

## SAP Crystal Reports

Durante la conversión de la **base de datos de migración de formato anterior**, no se convierte ningún informe.

Por tanto, los cambios de estructura de la base de datos no se repercuten.

Es probable que numerosos nombres SQL de tablas, campos y vínculos ya no sean válidos.

### Reutilización de los antiguos informes

1. Inicie Asset Manager.
2. Abra la lista de informes (menú **Herramientas/Reporting/Informes**).
3. Suprima los informes que no desea conservar.
4. Pruebe cada informe restante, uno por uno.  
Para cada informe:
  - a. Sitúese en el contexto del informe (la lista o el detalle de un activo, por ejemplo).
  - b. Acceda a la pantalla de impresión de los informes (**Archivo/Impresión**).
  - c. Rellene el campo **Tipo** dependiendo del tipo de informe que se va a probar.
  - d. Seleccione el informe.
  - e. Pulse **Vista previa**.
  - f. Si aparece una advertencia, léala y corrija el informe en SAP Crystal Reports en función de su mensaje.
5. Si, además, desea importar los nuevos informes estándar suministrados con Asset Manager 9.40:  
Modifique el nombre SQL de los antiguos informes que se deben conservar antes de importar los nuevos informes.

**Precaución:** De lo contrario, los antiguos informes serán reemplazados por los nuevos informes que tengan el mismo nombre SQL.

**No reutilice los antiguos informes.**

1. Inicie Asset Manager.
2. Abra la lista de informes (menú **Herramientas/Reporting/Informes**).
3. Suprima todos los antiguos informes.

#### **Importación de los informes estándar suministrados con Asset Manager 9.40**

Para importar los informes de los **Datos de ejemplo** a la **base de datos de migración de formato 9.40**:

1. Inicie Asset Manager Application Designer.
2. Seleccione **Archivo/Abrir**.
3. Seleccione la opción **Abrir un archivo de descripción de base de datos: crear base de datos**.
4. Seleccione el archivo **standard 9.40 gbase.xml**, que se encuentra en la subcarpeta **config** de la carpeta de instalación de Asset Manager 9.40.
5. Inicie el asistente para crear bases de datos (**Acción/Crear base de datos**).
6. Complete las páginas del asistente de la forma siguiente (recorra las páginas con los botones **Anterior** y **Siguiente**):

Página **Generar un archivo de comandos SQL/Crear base de datos**:

<b>Campos</b>	<b>Valor</b>
Base de datos	Seleccione la conexión a la base de datos a la que va a importar los informes.
Creación	Importar los datos empresariales.
Utilizar las opciones avanzadas de creación	No seleccione esta opción.

Página **Parámetros de creación**:

Campos	Valor
Contraseña	<p>Introduzca la contraseña del administrador.</p> <p><b>Nota:</b> El administrador de bases de datos de Asset Manager es el registro de la tabla <b>Personas y departamentos</b> (amEmplDept) en el que en el campo <b>Nombre</b> (Name) se selecciona la opción <b>Admin</b>.</p> <p>El login de conexión a la base se almacena en el campo <b>Nombre de usuario</b> (UserLogin). El nombre del administrador tiene como valor <b>Admin</b>.</p> <p>La contraseña se almacena en el campo <b>Contraseña</b> (LoginPassword).</p>

Página **Datos para importar:**

Campos	Valor
Datos disponibles	Seleccione la opción <b>Rapport Crystal Reports</b> .
Interrumpir la importación en caso de error	Seleccione esta opción para que la importación de datos se detenga en caso de problema.
Archivo de registro	Nombre completo del archivo que registra todas las operaciones realizadas durante la importación, así como los errores y avisos.

7. Ejecute las operaciones definidas con el asistente (botón **Terminar**).

## Paso 11: Actualización de los componentes de los programas externos que acceden a la base de datos de Asset Manager

### Asset Manager Web

Debe desinstalar su antigua versión de Asset Manager Web e instalar la versión 9.40.

El diseño de Asset Manager Web ha sufrido una gran transformación desde 5.0.0. Las pantallas del cliente Web ahora son las mismas que las del cliente Windows (a excepción de algunas pantallas administrativas).

La personalización de las pantallas del cliente Web se realiza, igual que para el cliente Windows, con la ayuda de Asset Manager Application Designer.

Todas las personalizaciones realizadas con la versión anterior de Asset manager se perderán.

### Escenarios de HP Connect-It

Para acceder a la **base de datos de migración de formato 9.40** con HP Connect-It, utilice la versión de HP Connect-It compatible con Asset Manager9.40.

Si utilizaba los escenarios estándar de HP Connect-It, utilice de ahora en adelante los nuevos escenarios estándar.

Si creó sus propios escenarios:

1. Guarde los antiguos escenarios no estándar.
2. Actualice HP Connect-It.
3. Abra todos los escenarios de HP Connect-It de uno en uno.
4. Para cada escenario:
  - a. Examine los posibles mensajes de advertencia que muestra HP Connect-It cuando abra un escenario.
  - b. Corrija el escenario dependiendo del mensaje de advertencia.
  - c. Ejecute el escenario en datos de prueba.
  - d. Corrija los problemas potenciales que se presenten durante la prueba.

# Capítulo 7

## Migración paso a paso - Paso final

Este capítulo explica, etapa por etapa, las operaciones que debe efectuar para volver a poner en servicio la base de datos de migración de formato 9.40.

### Paso 12: Actualización de los programas de Asset Manager

Debe actualizar todos los programas de Asset Manager en todos los equipos de usuarios y de administración.

Igualmente debe asegurarse que las versiones de los programas que interactúan con Asset Manager siguen siendo compatibles con Asset Manager 9.40. En caso de que sea necesario, proceda a la actualización de estos programas.

Para conocer la lista de los programas de Asset Manager y de los que establecen una interfaz con Asset Manager, consulte la guía de **Instalación y actualización**, capítulo **Componentes de Asset Manager**.

Para conocer las versiones de los programas compatibles con Asset Manager 9.40, consulte la Matriz de compatibilidades en: [www.hp.com/go/hpssoftwaresupport](http://www.hp.com/go/hpssoftwaresupport).

### Instalación de Asset Manager Automated Process Manager en equipos de administración

Asset Manager Automated Process Manager efectúa algunas tareas automáticas en la base de datos de Asset Manager. Si no se ha iniciado, Asset Manager no puede funcionar correctamente.

Por tanto, usted debe:

1. Instalar Asset Manager Automated Process Manager en un equipo cliente.
2. Configurar Asset Manager Automated Process Manager correctamente.
3. Ejecutar Asset Manager Automated Process Manager permanentemente.

Para conocer mejor el funcionamiento de Asset Manager Automated Process Manager, consulte la guía de **Administración**, capítulo **Asset Manager Automated Process Manager**.

## Eliminación de las cachés de Asset Manager en la base de datos de migración de formato 9.40

Si utilizaba una caché con la conexión a la base de datos de migración de formato 9.40, le recomendamos que lo elimine.

Para conocer el funcionamiento de las cachés, consulte la guía **Interfaz de usuario**, capítulo **Información de referencia**, sección **Conexiones/Prestaciones de Asset Manager**.

## Actualización de los programas de Asset Manager

Para actualizar los programas:

1. Desinstale la versión anterior de Asset Manager.

**Sugerencia:** Si va a instalar Asset Manager 9.40 en el equipo de conversión, asegúrese de conservar la versión anterior de Asset Manager durante un tiempo.

Para conocer el procedimiento de desinstalación (precauciones que hay que tomar, pasos a seguir y métodos para eliminar Asset Manager), consulte la guía **Instalación y actualización** de la versión de Asset Manager que vaya a desinstalar.

2. Instale Asset Manager 9.40.

Para conocer el procedimiento de instalación (precauciones que hay que tomar, pasos a seguir y métodos para instalar Asset Manager), consulte la guía 9.40 **Instalación y actualización** de Asset Manager.

## Comprobación de que Asset Manager se puede iniciar sin problemas

Si tiene problemas para iniciar Asset Manager 9.40, póngase en contacto con el servicio de atención al usuario.

## Suprimir las antiguas conexiones y cree las nuevas conexiones

El objetivo es que los usuarios puedan conectarse a la base de datos de migración de formato 9.40.

Consulte el manual **Interfaz de usuario**, capítulo **Información de referencia**, sección **Conexiones**.

Si así lo prefiere, puede modificar las antiguas conexiones.

Cree una caché de Asset Manager para sus conexiones, si lo considera necesario.

## Modificación de la personalización de Asset Manager en equipos cliente, si es necesario

Consulte el manual **Tailoring**, parte 1 **Customizing client computers**, capítulo **Customizing a client workstation cliente**.

### Paso 13: Utilización de la base de datos de migración de formato 9.40

Esta etapa es la última del proceso de migración.

Usted efectuó las siguientes operaciones:

- Conversión y modificación total de la **base de datos de migración de formato anterior** y retoque de la **base de datos de migración de formato 9.40**
- Actualización de los programas de Asset Manager en todos los equipos de usuarios y de administración.

Ejecute ahora las tareas siguientes:

1. Ponga en funcionamiento Asset Manager Automated Process Manager en la **base de datos de migración de formato 9.40**.
2. Reinicie los programas externos que acceden a la base de datos de migración de formato 9.40.
3. Informe a los usuarios de la disponibilidad de la base de datos.

### Paso 14: Desinstalación de los programas que ya no son necesarios

Al principio de la migración, ha instalado algunos programas en el equipo de conversión (para más información, consulte [Preparación de la estación de conversión](#)).

Le recomendamos que conserve el software siguiente algún tiempo en la estación de conversión:

- La versión de Asset Manager correspondiente a la **base de datos de producción del formato antiguo**: le permitirá consultar la **base de datos de producción de formato anterior** si necesita comprobar cierta información como estaba antes de la conversión.

Puede desinstalar el siguiente software de la estación de conversión:

- HP Connect-It
- Editor de archivos XML

- Java Runtime

Por lo general, cuando termina la conversión, la estación de conversión y su software dejan de ser necesarios para el funcionamiento de Asset Manager 9.40 y de la base de datos de producción.

# Capítulo 8

## Glosario

En este capítulo se explican los términos utilizados en esta guía.

## Migración

La migración es el conjunto de operaciones que se requieren para convertir una versión anterior de Asset Manager en la versión 9.40:

La migración comprende:

- Conversión de la base de datos de producción de formato anterior (estructura y contenido) para que sea compatible con la versión 9.40 de Asset Manager.
- Actualización de los programas de Asset Manager a la versión 9.40 en todos los equipos de usuarios y de administración.

## Actualización de los programas de Asset Manager

Una de las operaciones que se requieren para la migración de Asset Manager.

Actualizar los programas consiste en reinstalar todos los programas de Asset Manager en los equipos de administración y de usuarios para que estén disponibles en la versión 9.40.

### No confundir con...

Para más información, consulte [Conversión de la base de datos de producción de formato anterior](#).

## Conversión de la base de datos de producción de formato anterior

Una de las operaciones que se requieren para la migración de Asset Manager.

La conversión de la base de datos de producción de formato anterior implica modificar su estructura y contenido para que sea compatible con la versión 9.40 de Asset Manager.

La conversión comprende varias operaciones. Algunas se efectúan manualmente, otras con la ayuda de herramientas.

### No confundir con...

Para más información, consulte [Actualización de los programas de Asset Manager](#).

## Archivo de conversión

Archivo que describe los datos que se deben transformar durante la conversión de la base de datos de producción de formato anterior y las transformaciones que se van a efectuar.

El nombre de los archivos de conversión tiene la forma **migration.xml**.

Por lo general, se encuentran en la carpeta **C:\Program Files\HP\Asset Manager9.40\migration\fromxxx**.

Asset Manager se instala con archivos de conversión de forma predeterminada (1 archivo por cada versión de Asset Manager admitida por la migración).

Puede personalizar estos archivos.

## Estación de conversión

Ordenador utilizado para convertir la base de datos de producción de formato anterior al formato 9.40.

Este ordenador requiere una configuración específica descrita en este manual.

## Base de datos de producción

La base de datos de producción es la base de datos de Asset Manager que utiliza para gestionar su parque.

**No confundir con...**  
Base de demostración

## Desencadenador

Acción desencadenada automáticamente por Asset Manager cuando un campo o un vínculo de la base de datos se modifica.

## Datos

**Dato** es una información de un registro almacenada en la base de datos gracias a un campo.

## Datos de aplicación

**Datos de aplicación** designa los datos almacenados en la base de datos de producción (y no en su estructura). Son estos datos los que debe comprobar durante la conversión.

**Sugerencia:** Estos datos deben verificarse ya que hacen referencia a tablas, campos o vínculos que tal vez han sido suprimidos o modificados en la versión 9.40.

Estos datos de aplicación forman parte de una de las siguientes categorías:

- Archivo de comandos Basic
- Consulta AQL
- Campo que contiene un nombre de tabla
- Campo que contiene un nombre de campo
- Asistente
- Cadena calculada (cadena de vínculos y campos en un contexto dado)

## Estructura de la base de datos

La estructura de la base de datos comprende el conjunto de:

- Tablas
- Campos
- Vínculos
- Índice

así como sus parámetros:

- Cadena de descripción
- Validez
- Pertinencia
- Historial
- Solo lectura
- Obligatorio
- Fuera de contexto
- Valor predeterminado

Estos parámetros poseen valores fijos o scripts definidos con Asset Manager Application Designer.

Se almacenan en los archivos de descripción básicos **gbase\*.\*** o en la misma base de datos.

# Capítulo 9

## Referencias

Esta sección ofrece información adicional que puede resultar útil cuando se efectúe la migración.

## Adaptación del archivo de conversión migration.xml

En esta sección se explica cómo adaptar el archivo de conversión migration.xml.

### Advertencia

Esta sección de referencia está destinada únicamente a los ingenieros autorizados.

**Precaución:** La adaptación del archivo de conversión requiere competencias técnicas consolidadas, así como un buen conocimiento de la versión de origen de Asset Manager y de la versión 9.40.

Es decir, la adaptación del archivo de conversión solo puede ser efectuada por un ingeniero autorizado por HP.

Si alguien modifica el archivo de conversión será bajo su propia responsabilidad y no compromete en modo alguno la responsabilidad de HP.

**Sugerencia:** Recuerde que HP pone a su disposición consultores especializados y experimentados, que pueden adaptar el archivo de conversión.

**Precaución:** Cuando personaliza el archivo de conversión **migration.xml**, no debe renombrarlo ni reemplazarlo. Esto es debido a que las herramientas que utilizan este archivo lo buscarán en la carpeta estándar.

Por ello, le aconsejamos que efectúe una copia de seguridad del archivo de conversión antes de introducir modificaciones.

### Recordatorio

Definición de un archivo de conversión: Para más información, consulte [Archivo de conversión](#).

Para saber en qué momento un archivo de conversión debe adaptarse: Para más información, consulte [Adaptación del archivo de conversión migration.xml](#).

## Para qué sirve el archivo de conversión

El archivo de conversión sirve para definir las reglas de conversión de los campos cuyo valor no puede conservarse en su estado actual por una de las razones siguientes:

- La tabla de la que forma parte el campo ha desaparecido o cambiado de nombre SQL.
- El campo ha desaparecido o su nombre SQL ha sido modificado.
- El campo forma parte de una característica transferida a un campo directo de una tabla de la base de datos de formato 9.40.

**Precaución:** Si desea convertir en campos cualquier otra característica que no está cubierta en las asignaciones estándares, no cree nuevas asignaciones. Consulte la sección [Transferir ciertas características hacia los campos](#).

**Nota:** Los vínculos se tratan mediante claves externas (campos).

El archivo de conversión se utiliza para generar las órdenes SQL de modificación de una **base de datos de formato anterior** (SQL propio del SGBD).

## Reglas de conversión

El programa de conversión determina automáticamente ciertas reglas de conversión.

- Si la estructura de una tabla es exactamente igual en la versión anterior y la versión de 9.40 de Asset Manager (los nombres SQL, los campos, vínculos e índices serán también los mismos): No necesita declarar los campos en el archivo de conversión: sus valores no varían.

**Sugerencia:** No obstante, si lo necesita, puede definir conversiones para los campos y vínculos de una tabla no modificada estructuralmente.

- Si los nombres SQL de campos son los mismos para las tablas de origen y de destino asociadas dentro de un elemento `Mapping` del archivo de conversión: Estos campos se asocian automáticamente. Es inútil mencionarlos en el archivo de conversión, a menos que desee modificar su valor.

## Sintaxis del archivo de conversión

### *Sintaxis global del archivo*

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>  
<!DOCTYPE MigrationFile SYSTEM "acmig.dtd">  
<MigrationFile continueonerror=[AA]>  
  <StartScript engine='[G] '>
```

```
[A]
</StartScript>
<Translate table="[R]" into "[S]"/>
<Mapping to="[C]" from="[B]" where="[K]" orderby="[O]" groupby="[P]" having="[Q]" autofill="[L]">
  <PreActions engine='[T]'\>
    [U]
  </PreActions>
  <Field sqlname="[E]" value="[F]" translate="[X]" feature="[Y]" featuretable="[Z]">
    <Exception engine='[M]' value="[N]"/>
  </Field>
  <PostActions engine='[V]'\>
    [W]
  </PostActions>
</Mapping>
<Script engine='[O]'\>
  [I]
</Script>
<!--[J]-->
<!--[P]-->
</MigrationFile>
```

***Línea <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>***

Esta línea es obligatoria.

Indica la versión de XML, al igual que el juego de caracteres utilizados en el archivo.

Puede modificar el juego de caracteres, siempre y cuando corresponda al juego de caracteres realmente utilizado en el archivo **.xml**.

***Línea <!DOCTYPE MigrationFile SYSTEM "acmig.dtd">***

Esta línea indica el archivo **.dtd** que debe asociarse al archivo **.xml**.

Asset Manager instala el archivo **acmig.dtd** al lado de los archivos de conversión **migration.xml**.

**acmig.dtd** no es obligatorio, pero es útil para validar la estructura y facilitar la lectura del archivo **.xml**.

**acmig.dtd** requiere el uso de un editor XML para poderse activar.

## ***Elemento MigrationFile***

Este elemento contiene los cuatro elementos que describen las operaciones a efectuar durante la conversión:

- StartScript
- Translate
- Asignación a los campos
- Archivo de comandos

## ***Atributo continueonerror***

Este atributo es opcional.

Cuando AA tiene el valor `no`, la conversión se interrumpe en cuanto aparece un error.

Cuando AA tiene el valor `yes`, la conversión continúa aunque aparezcan errores.

De manera predeterminada, este atributo tiene el valor `no`.

## ***Atributo engine***

Varios elementos utilizan este atributo opcional para definir el SGBD al que se aplica el elemento.

Valores posibles:

- MSSQL
- Oracle
- DB/2

Usted debe respetar las mayúsculas y minúsculas.

## ***Elemento StartScript***

Este elemento contiene un archivo de comandos SQL [A] que se debe ejecutar antes de convertir la **base de datos de formato anterior** (antes de cambiar de nombre a las antiguas tablas).

Siempre que sea posible, le recomendamos que utilice un elemento `PreActions`. Este elemento facilita el mantenimiento del archivo de conversión.

Ejemplos de caso en el que un elemento `StartScript` es útil:

- Cuando varios elementos `Mapping` necesitan ejecutar el mismo elemento `PreActions`.

- Retirar las personalizaciones realizadas en la estructura de la **base de datos de formato anterior**.
- Desactivar los desencadenadores.

El archivo de comandos debe escribirse en un lenguaje SQL conforme al del SGBD de la **base de datos de formato anterior**.

**Sugerencia:** Existe una excepción a esta restricción: para concatenar cadenas, puede utilizar el operador `||` con todos los motores (se transforma en `+` para `MSSQL`).

**Precaución:** No se reconoce el lenguaje AQL de Asset Manager.

Cada línea de comando SQL se ejecuta gracias a una línea `GO`.

Ejemplo:

```
UPDATE amPortfolio SET lParentId=0 WHERE lPortfolioItemId IN (SELECT
p.lPortfolioItemId FROM amAssetOld a, amPortfolio p WHERE a.lParentId=0 AND
p.lAstId=a.lAstId)
GO
DELETE FROM amItemListVal WHERE lItemId=(SELECT lItemId FROM
amItemizedList WHERE Identifier='amBrand')
GO
```

#### **Atributo engine**

El elemento `StartScript` con el atributo `engine` reemplaza el elemento `StartScript` sin atributo `engine` cuando el elemento `StartScript` se ejecuta en una base cuyo SGBD es `[G]`.

## ***Elemento Translate***

Este elemento se utiliza durante la conversión de los campos que almacenan nombres de tablas (contexto de una acción, por ejemplo).

Se debe definir un elemento `Translate` cuando una tabla de origen **[R]** está asociada a varias tablas de destino **[S]** dentro de varios elementos `Mapping`.

El elemento `Translate` sirve para indicar cual de estas tablas **[S]** es la tabla de destino para la conversión automática de los campos que almacenan los nombres de tabla.

La conversión de los campos que almacenan nombres de tablas se basa en una tabla de correspondencia creada automáticamente al ejecutar la conversión partiendo de los datos que figuran en el archivo de conversión **migration.xml**.

La tabla de correspondencia pone en relación:

- Las tablas asociadas dentro de un elemento `Mapping` por los atributos `to=" [C] "` y `from="`

[B] ", cuando las tablas [C] y [B] son distintas.

- Las tablas asociadas dentro de un elemento `Translate` por los atributos `table="[R]"` y `into "[S]"`.  
Las asociaciones efectuadas a partir de los elementos `Translate` son prioritarias con respecto a las efectuadas a partir de los elementos `Mapping`.

La tabla de relación puede ser utilizada por un archivo de comandos del archivo de conversión por medio del comando `UPDATE`.

Ello permite reemplazar el antiguo nombre de tabla por el nuevo.

Ejemplo:

```
UPDATE amDocument SET DocObjTable = ( SELECT newsqlname FROM sdustrans WHERE  
oldsqlname = amDocument.DocObjTable ) WHERE amDocument.DocObjTable IN( SELECT  
oldsqlname FROM sdustrans)
```

## Elemento *Mapping*

Este elemento permite transferir y convertir los campos de una tabla de la antigua estructura hacia una tabla de la estructura 9.40.

### Atributo `from`

El atributo `from` es obligatorio. Identifica la tabla [B] de la estructura anterior.

En el caso de una unión, se pueden utilizar varias tablas respetando la siguiente sintaxis:

```
from="[Nombre SQL de la tabla 1] alias1, [Nombre SQL de la tabla 2] alias2, ...,  
[Nombre SQL de la tabla n] aliasn"
```

### Atributo `to`

La estructura `to` es obligatorio. Identifica la tabla [C] de la nueva estructura.

### Atributo `where`

El atributo `where` es opcional. Especifica la condición SQL [K], que define los registros de la tabla [B] que deben procesarse por el elemento `Mapping`.

De manera predeterminada, la cláusula `where` excluye el registro de clave primaria nula de la tabla de origen [B] (unión interna -`where [nombre SQL de la clave primaria] <> 0`).

De manera predeterminada, la cláusula `where` incluye los registros de clave primaria nula de las tablas remotas vinculadas a la tabla [B] (unión externa).

Por ejemplo, en la siguiente asociación:

```
<Mapping to="amCatProduct" from="amProdSoftInfo s, amSoftware soft"  
where="s.lSoftId = soft.lSoftId">
```

Se consideran los registros para los que `s.lSoftId` y `soft.lSoftId` son iguales.

Para saber para qué sirven los registros de clave primaria nula, consulte el manual **Utilización avanzada**, capítulo **Consultas en AQL**, sección **Recomendaciones para escribir consultas AQL/Finalidad y ventajas de los registros de clave primaria 0**.

**Atributo `orderby`**

El atributo `orderby` es opcional. Especifica el orden de la ordenación SQL [O].

**Atributo `groupby`**

El atributo `groupby` es opcional. Especifica el subconjunto SQL [P].

**Atributo `having`**

El atributo `having` es opcional. Especifica las condiciones de búsqueda SQL [Q].

**Atributo `autofill`**

El atributo `autofill` es opcional. Puede aceptar `yes` o `no` como su valor. De manera predeterminada, su valor es `yes`.

Cuando su valor es `no`, solo se completan los campos de la tabla [C] tratados por un elemento `Field`.

Los campos asociados automáticamente por el programa de conversión no se completan. (Estos son los campos cuyo nombre SQL es el mismo de las tablas [B] y [C].)

## ***Elemento `PreActions`***

Este elemento contiene un archivo de comandos SQL [U] que se debe ejecutar antes que el elemento `Field` siguiente.

Ejemplos de caso en los que un elemento `PreActions` es útil:

- Crear naturalezas independientes del contenido de la base que se va a convertir.
- Crear una característica.

**Precaución:** Si desea convertir en campos cualquier otra característica que no está cubierta en las asignaciones estándares, no cree nuevas asignaciones. Consulte la sección [Transferir ciertas características hacia los campos](#).

La sintaxis de este elemento es la misma que para el elemento `StartScript`.

Los usuarios avanzados ejecutarán dicho archivo de comandos para efectuar operaciones que no se puedan realizar con el elemento `Mapping`.

En el momento en que se ejecuta el elemento `PreActions`, aún no se han suprimido las tablas anteriores.

Todavía puede utilizar los antiguos datos.

El elemento `PreActions` está destinado en particular a los usuarios que modificaron la estructura estándar de la base de datos de producción de formato anterior.

## ***Elemento `Field`***

Este elemento permite completar el nuevo campo de nombre SQL [E] con el valor calculado por la expresión SQL [F].

La expresión SQL [F] debe utilizar campos de la tabla [B] identificados por su nombre SQL.

Si la expresión SQL [F] no es válida para un SGBD dado, se debe completar un elemento `Exception` después de la línea del elemento `Field`.

#### **Atributo `feature`**

Este atributo se utiliza para convertir un valor de característica origen en campo de la base de datos 9.40.

**Precaución:** Si desea convertir en campos cualquier otra característica que no está cubierta en las asignaciones estándares, no cree nuevas asignaciones. Consulte la sección [Transferir ciertas características hacia los campos](#).

El valor [Y] de este atributo corresponde al nombre SQL de la característica cuyos valores se van a convertir.

#### **Atributo `featuretable`**

Este atributo se utiliza para convertir un valor de característica origen en campo de la base de datos 9.40.

**Precaución:** Si desea convertir en campos cualquier otra característica que no está cubierta en las asignaciones estándares, no cree nuevas asignaciones. Consulte la sección [Transferir ciertas características hacia los campos](#).

El valor [Z] de este atributo corresponde al nombre SQL de la tabla que almacena los valores de características que se van a convertir.

**Precaución:** La tabla que almacena los valores de características a los que está asociado en la tabla [Z] está declarada en el atributo `from` del elemento `Mapping`.

Ejemplo: La tabla `amFVAsset` almacena los valores de las características asociadas a sus registros de la tabla `amAsset`. Para convertir los valores de la característica [Y] en un campo, la tabla `amAsset` debe declararse a nivel del atributo `from`. Y la tabla `amFVAsset` se declara a nivel del atributo `featuretable`.

## ***Elemento `Exception`***

Este elemento permite crear una excepción propia de un SGBD dado para el elemento `Field` que le precede.

#### **Atributo `engine`**

El atributo `engine` permite definir el SGBD [O] al que se aplica la excepción.

El elemento `Exception` reemplaza el elemento `Field` para el SGBD [G].

#### **Atributo `value`**

El atributo `value` permite definir la expresión SQL válida para el SGBD [O].

En el caso de una unión, el alias debe utilizarse con la siguiente sintaxis:

```
value="[alias de la tabla].[nombre SQL del campo]"
```

### Variable `SDU_NEWID`

Esta variable es usada a veces por los atributos `value` que definen nuevos valores para las claves primarias.

`SDU_NEWID` es el valor del mayor identificador de clave primaria de la **base de datos de formato anterior** aumentada en 1.

El programa de conversión calcula automáticamente `SDU_NEWID`.

## Elemento *PostActions*

Este elemento contiene un archivo de comandos SQL [W] que se debe ejecutar después del elemento `Field` que le precede.

Ejemplos en los que un elemento `PostActions` es útil:

- Calcular el valor del campo **Nombre completo** (`FullName`).
- Suprimir características y valores de características cuando se transfieren a un campo.

**Precaución:** Si desea convertir en campos cualquier otra característica que no está cubierta en las asignaciones estándares, no cree nuevas asignaciones. Consulte la sección [Transferir ciertas características hacia los campos](#).

La sintaxis de este elemento es la misma que para el elemento `StartScript`.

Los usuarios avanzados ejecutarán dicho archivo de comandos para efectuar operaciones que no se puedan realizar con el elemento `Mapping`.

En el momento en que se ejecuta el elemento `PostActions`, aún no se han suprimido las tablas anteriores.

Todavía puede utilizar los antiguos datos.

El elemento `PostActions` está destinado en particular a los usuarios que han modificado la estructura estándar de la base de datos de producción de formato anterior.

## Elemento *Script*

Este elemento contiene un archivo de comandos SQL [I] que se debe ejecutar después de ejecutar los elementos `Mapping` y antes de suprimir las antiguas tablas obsoletas.

Siempre que sea posible, le recomendamos que utilice un elemento `PostActions`. Este elemento facilita el mantenimiento del archivo de conversión.

Ejemplos en los que un elemento `Archivo de comandos` es útil:

- Cuando varios elementos `Mapping` necesitan ejecutar el mismo elemento `PostActions`.

- Llevar a cabo operaciones de limpieza que sólo pueden realizarse con ayuda del elemento `Mapping`.
- Eliminar las enumeraciones obsoletas.

La sintaxis de este elemento es la misma que para el elemento `StartScript`.

En el momento en que se ejecuta el elemento `Archivo de comandos`, aún no se han suprimido las tablas anteriores.

Todavía puede utilizar los antiguos datos.

El elemento `Archivo de comandos` está destinado en particular a los usuarios que modificaron la estructura estándar de la base de datos de producción de formato anterior.

## ***Elemento !---***

Esta etiqueta permite insertar un comentario [J] en el código. El programa de conversión no toma en cuenta este comentario.

## ***Elemento !---***

Esta etiqueta permite insertar un comentario [J] destinado al usuario del archivo de conversión. El programa de conversión no toma en cuenta este comentario.

## **Uso de los caracteres especiales**

A continuación, presentamos una serie de instrucciones relativas a ciertos caracteres que se pueden interpretar de forma especial.

Estas instrucciones no son exhaustivas. Para más información, le aconsejamos que consulte los documentos relativos al SQL o al XML.

La estructura general del archivo de conversión debe respetar las restricciones del XML, y los valores de los atributos deben respetar las restricciones del SQL.

A continuación, presentamos algunos de los caracteres que se interpretan de forma especial:

Carácter especial	Interpretación	Ejemplo	Equivalente cuando el carácter se interpreta como un texto.	Ejemplo
"	Delimita el valor de un atributo XML.	value="lAssetRentId"	\"	value="\""
'	Delimita una cadena de texto SQL dentro de un valor de atributo.	value="soft.Publisher+'/'+'soft.Name"	'	value="''"
<	Abre una etiqueta XML.	</Mapping>	&lt;	value="&lt;"
>	Cierra una etiqueta XML.	</Mapping>	&gt;	value="&gt;"
&	Marca el inicio de una entidad.	&lt;	&amp;	value="&amp;"
;	Marca el fin de una entidad.	&lt;	; sin & antes	value=";"
\	Carácter de escape SQL.		\\	value="\\"
	Operador SQL de concatenación de cadenas (válido para todos los SGDB).	value="'A'    'B'"	' '    ' '	value="'A-  '    ' B'"

## Distribución de los campos de una antigua tabla en varias tablas

Por ejemplo, la versión anterior de Asset Manager utilizaba la tabla de activos. En esta versión, hay una tabla de artículos de parque y una tabla de activos. Por ello, los campos de la tabla de activos anterior se debe dividir entre estas dos nuevas tablas. Un registro en la tabla de activos anterior da lugar a la creación de dos nuevos registros (uno en cada una de las nuevas tablas).

Por este motivo, debe crear ahora ID primarios en la tabla Artículos de parque. Esto es debido a que estos registros deben ser únicos en toda la base de datos de Asset Manager y no sólo en una tabla.

Debe crear un elemento `Mapping` del tipo siguiente:

```
<Mapping to="amPortfolio" from="amAsset">  
  <Field sqlname="lPortfolioItemId" value="SDU_NEWID+lAstId"/>  
</Mapping>
```

## Transferencia de una característica a un campo

Asset Manager 9.40 contiene nuevos campos.

En algunos casos, estos nuevos campos se utilizan en lugar de una característica utilizada en la base de datos de producción de formato anterior.

**Precaución:** La información de esta sección le ayudará a entender la sintaxis de los mappings existentes.

En cambio, si no desea convertir otras características en campos, no cree asignaciones sino consulte la sección [Transferir ciertas características hacia los campos](#).

### Sintaxis

```
<Mapping to="[Nombre SQL de la tabla de destino]" from="[Nombre SQL de la tabla  
que almacena los valores de las características]">  
  <Field sqlname="[Nombre SQL del campo de destino]" value="[Nombre SQL del  
campo que almacena los valores de las características]" feature="[Nombre SQL de  
la característica de origen]" featuretable="[Nombre SQL de la tabla que almacena  
los valores de las características]" />  
</Mapping>
```

Los alias se utilizan para todas las tablas. Estos alias se utilizan a nivel del atributo, excepto en el caso del atributo `value`, que hace referencia al campo que almacena los valores de las características.

El atributo `value` puede tomar los siguientes valores:

- **ValString** si la característica contiene texto.

- **fVal** si la característica contiene una cifra.
- **dtVal** si la característica contiene una fecha.

### Ejemplo

```
<Mapping to="amComputer A" from="amAsset">  
  <Field sqlname="VideoCard" value="ValString" feature="Video Card"  
featuretable="amFVAsset"/>  
</Mapping>
```

### Límites

Este método de transferencia de características a varios campos presenta algunos inconvenientes.

- Requiere numerosas uniones.
- Puede frenar el proceso de conversión.
- No permite administrar la recuperación de características.
- No gestiona la supresión de los valores de las características transferidas ni la de las características en sí.  
Puede añadir un elemento `PostActions` tras el elemento `Field` para ejecutar esta tarea. Si no, la supresión se lleva a cabo manualmente, tras la conversión.

Si debe convertir numerosas características, le aconsejamos que utilice el elemento `<Script>`, como en el siguiente ejemplo:

```
UPDATE amComputer  
SET ComputerDesc = (SELECT F.ValString  
  FROM amFVAsset F, amFeature V, amAsset A  
  WHERE lComputerId = SDU_NEWID * 2 + A.lAstId AND F.lFeatId = V.lFeatId AND  
V.SQLName='fv_BiosMachine')  
GO  
DELETE FROM amFVAsset WHERE lFeatValId IN ( SELECT lFeatValId FROM amFVAsset F,  
amFeature V WHERE F.lFeatId = V.lFeatId AND V.SQLName='fv_BiosMachine' )  
GO
```

### Problema potencial con las características de tipo vínculo

Cuando se transfieren valores de característica de tipo vínculo hacia un vínculo de la base de datos 9.40, el vínculo no se indica cuando la tabla de destino del mismo es diferente antes y después de la conversión.

Ejemplo: Antes de la conversión, la característica apunta a la tabla Activos. Después de la conversión, el vínculo que reemplaza la característica apunta a la tabla Parques.

En este ejemplo, el identificador del activo desaparece y se crea uno para el nuevo artículo de parque.

Tras la conversión, debe ejecutarse una consulta para identificar los registros para los que el vínculo que sustituye a la característica no se ha indicado.

## Conversión de un campo que contiene un dato de aplicación a convertir manualmente

Los campos que almacenan los datos de aplicación que se va a convertir manualmente se vacían a propósito durante la conversión usando elemento `Mapping`. Por ejemplo:

```
<Mapping to="amAccessRestr" from="amAccessRestr">  
  <Field sqlname="ReadCond" value="'"'/>  
</Mapping>
```

Los registros que contienen datos de aplicación vaciados se conservan durante la migración.

Los datos de aplicación que se van a convertir manualmente no se pierden. Esto se debe a que Asset Manager Application Designer ya los exportó antes de la conversión y se restaurarán más tarde durante el proceso de conversión.

Los campos que almacenan un nombre de tabla que no sirve de contexto para un elemento que se deba convertir manualmente se convierten automáticamente.

El mecanismo de conversión puede configurarse gracias a un elemento `Translate`.

## Uso de las uniones

Las uniones deben respetar las reglas siguientes:

- Un alias debe definirse para cada una de las tablas de la unión.
- Las expresiones de los atributos `where`, `orderby`, `groupby`, `having` y `value` de los elementos `Field` deben identificar las tablas por su alias.

**Precaución:** No se admiten las uniones aplicables a campos de tipo **Entero (32 bits)** o **Campo binario de longitud variable**.

### Ejemplo

```
<Mapping from="amProdSoftInfo s, amSoftware soft" to="amCatProduct"  
where="s.lSoftId = soft.lSoftId">  
  <Field sqlname="lCatProductId" value="s.lProdSoftId"/>  
  <Field sqlname="InternalRef"  
value="soft.Publisher+'/' +soft.Name+'/' +soft.VersionLevel"/>  
  <Field sqlname="FullName"  
value="'"'/ +soft.Publisher+' ':' +soft.Name+' ':' +soft.VersionLevel+''"'/>  
  <Field sqlname="dtLastModif" value="s.dtLastModif"/>  
</Mapping>
```

**Nota:** La primera tabla especificada por el atributo `from` tiene un estatuto especial.

Los campos de esta tabla se asocian automáticamente a los campos de la tabla de destino que tienen el mismo nombre SQL si no figuran en el archivo de conversión.

## Especificación de las claves externas

Las claves externas se utilizan para crear vínculos entre registros de tablas diferentes.

### Ejemplo

```
<Mapping from="amAsset" to="amPortfolio">  
  <Field sqlname="lParentId" value="SDU_NEWID+lParentId"/>  
</Mapping>
```

## Distribución de tablas de origen en varias tablas de destino

Si debe repartir una tabla de origen en 2 o más tablas de destino, debe utilizar un truco para garantizar que los identificadores primarios creados en las tablas de destino sean únicos en la base de datos de Asset Manager.

El truco consiste en crear un elemento `Field` del tipo:

```
<Mapping to="amPortfolio" from="amAsset">  
  <Field sqlname="lPortfolioItemId" value="SDU_NEWID * 2 + lAstId"/>  
</Mapping>
```

## Conversión de un campo numérico en una cadena de texto

La conversión de los datos a veces requiere la conversión de una cadena numérica a cadena de texto.

Por ejemplo, es el caso cuando debe calcular el valor de un campo de tipo **Text** en referencia a un campo de tipo **Número**.

Esta conversión es compleja en lenguaje SQL y diferente para cada motor.

Hemos creado una macro `SDUSTR` que realiza fácilmente esta conversión, para todos los motores y para todo tipo de campos numéricos.

Ejemplo:

```
<Mapping to="amPortfolio" from="amSoftInstall">  
  <Field sqlname="Code" value="'^' || SDUSTR lInstId"/>  
</Mapping>
```

En este ejemplo:

- El campo `lInstId` es de tipo **Entero (32 bits)**.

- El campo `Código` es de tipo **Text**.
- El campo `lInstId` se transforma en cadena de texto gracias a la macro `SDUSTR`.
- La cadena convertida se concatena con el carácter `^`.
- La cadena concatenada se inserta en el campo `Código`.

## Conversión manual de un dato de aplicación

Algunos elementos `Mapping` sirven para vaciar los datos de aplicación a convertir manualmente.

Por ejemplo:

```
<Mapping to="amAccessRestr" from="amAccessRestr">  
  <Field sqlname="TableName" value="''"/>  
</Mapping>
```

Los campos vaciados se completan de nuevo al restaurar los datos de aplicación convertidos manualmente.

## Órdenes SQL generadas a partir del archivo de conversión

El archivo de conversión sirve para generar órdenes SQL que el SGBD utiliza para modificar la **base de datos de formato anterior** (estructura y datos).

### Ejemplo

El elemento `Mapping` siguiente:

```
<Mapping from=[F] to=[T] where=[W]>  
  <Field sqlname=[F1] value=[V1]/>  
  <Field sqlname=[F2] value=[V2]/>  
  ...  
  <Field sqlname=[Fn] value=[Vn]/>  
</Mapping>
```

Tiene como equivalente SQL:

```
Insert Into to T(F1; F2, ..., Fn)  
Select V1 as F1, V2 as F2, ..., Vn as Fn  
From A  
Where W
```

## Control del archivo de conversión antes de su utilización

**Precaución:** Usted debe validar la conformidad del archivo de conversión con relación al

archivo **acmig.dtd** antes de utilizarlo para una conversión.

Para validar su conformidad, puede utilizar Internet Explorer o un editor XML.

Le recomendamos que efectúe así mismo otras pruebas que describimos a continuación:

- El archivo de conversión debe contener una sola ocurrencia de las combinaciones (`from`, `to`, `where`, `groupby`).
- Los elementos `Mapping` están coordinados con el modo en que utiliza los datos de la base.
- Las claves primarias múltiples creadas a partir de una misma clave primaria de origen son diferentes (utilización apropiada de la variable `SDU_NEWID`).
- Las claves externas que almacenan claves primarias creadas durante la conversión corresponden a las claves primarias correctas.
- Los campos de origen y de destino son campos voluntariamente no asociados (ni manualmente en el archivo de conversión, ni automáticamente por la herramienta de conversión).  
Para efectuar esta verificación:
  - a. Abra el archivo **sdu.xml** (localizado en la carpeta de registro de la conversión).
  - b. Busque **NotMappedSrc** y **NotMappedDst**.
- Los subconjuntos de registros definidos por los atributos `where` no son equivalentes. Su reunión cubre la integridad de los registros.
- Las tablas asociadas varias veces no dan lugar a la creación de vínculos múltiples a un mismo registro cuando solo puede haber un vínculo (vínculos **IParentId** o **ICommentId** por ejemplo).

## Transferencia de activos para los que no existe tabla específica

En ciertos casos existen **tablas de desbordamiento** que permiten describir activos de un tipo determinado (ordenadores, por ejemplo).

En este caso, se han previsto elementos `Mapping` en los archivos de conversión.

Si no existe **tabla de desbordamiento** específica (vehículos, por ejemplo), se recomienda conservar el modo de organización de los datos como estaba en su base de datos de producción de formato anterior.

## Modificaciones estructurales de la base de datos estándar con relación a las versiones anteriores

Asset Manager 9.40 se instala con archivos (**diff\*.\***) que describen las diferencias de estructura de base de datos entre:

- La versión 9.40.
- Una versión anterior dada.

**Precaución:** Los archivos **diff\*.\*** no tienen en cuenta la personalización que pudo aportar a la **base de datos de producción de formato anterior**.

Los archivos **diff\*.\*** están disponibles en varios formatos:

- Texto (**diff\*.txt**).
- XML (**diff\*.xml**).
- HTML (**diff\*.htm**).

Por lo general, estos archivos se localizan en la carpeta **C:\Program Files\HP\Asset Manager9.40 xx\doc\infos**.

Se instalan si selecciona el componente **Documentación** durante la instalación.

El nombre de esos archivos tiene la forma:

**diff<versión anterior de Asset Manager>.\***

**Sugerencia:** Encontrará el número de versión iniciando la antigua versión de Asset Manager y abriendo el menú **Ayuda/Acerca de Asset Manager**.

#### **Uso de los archivos diff\*.txt**

Abra estos archivos en Excel u otra herramienta indicando que el archivo está en formato texto DOS (o ASCII).

**Sugerencia:** En Excel, le recomendamos que aplique un filtro automático en la primera línea para poder filtrar la información dependiendo de los cambios que desea conocer.

La línea de encabezado le explica a qué corresponde cada columna.

Cada línea que sigue el encabezado corresponde a una modificación estructural de la base de datos estándar.

A continuación, damos información sobre ciertas columnas disponibles:

- Nombre de la tabla que contiene el objeto
  - Creación de tabla:

<Nombre SQL en la base de datos estándar con formato 9.40>

- Supresión de tabla:  
<Nombre SQL o, si no existe, nombre técnico de la base de datos estándar de formato anterior>
- Creación, supresión o modificación de campo, índice o vínculo; Modificación de tabla:  
<Nombre SQL, o si no existe, nombre técnico de la base de datos estándar de formato anterior> (<Nombre SQL en la base de datos estándar de formato 9.40>)
- Nombre del objeto que se ha modificado:
  - Objeto eliminado:  
<Nombre SQL o, si no existe, nombre técnico de la base de datos estándar de formato anterior>
  - Objeto modificado:  
<Nombre SQL, o si no existe, nombre técnico de la base de datos estándar de formato anterior> (<Nombre SQL en la base de datos estándar de formato 9.40>)
  - Objeto añadido:  
<Nombre SQL en la base de datos estándar con formato 9.40>
- Descripción:
  - Objeto modificado o creado: nueva descripción del objeto.
  - Objeto eliminado: antigua descripción del objeto.

### Uso de los archivos diff\*.htm

Estos archivos pueden consultarse por medio de un explorador HTML.

Esta es la estructura. Puede buscar las expresiones inglesas en negritas que siguen para navegar en esos archivos.

#### 1. Información de la tabla eliminada

Este título señala el principio de cada sección que describe una tabla suprimida.

Encontrará sucesivamente para cada tabla:

- Información sobre la tabla suprimida
-  Campos de la tabla suprimida
-  Vínculos de la tabla suprimida
-  Índices de la tabla suprimida

#### 2. Información de la tabla insertada

Este título señala el principio de cada sección que describe una tabla añadida.

Encontrará sucesivamente para cada tabla:

- Información sobre la tabla añadida
-  Campos de la tabla añadida
-  Vínculos de la tabla añadida
-  Índices de la tabla añadida

### 3. Tabla modificada

- **Objetos eliminados**
- **Objetos insertados**
- **Objetos modificados**

#### Uso de los archivos diff\*.xml

Estos archivos le serán útiles si tiene experiencia con XML y un archivo XML puede responder a sus necesidades.

Examine estos archivos por usted mismo para saber cómo puede utilizarlos.

## Parámetros estructurales de la base de datos de producción de formato anterior propagados

Los parámetros de la estructura se definen con Asset Manager Application Designer.

Durante la conversión, los parámetros de la **base de trabajo de producción de formato anterior** se extienden hacia los archivos **gbase\*. \* 9.40 estándar** en la etapa de propagación de los cambios estructurales.

Para más información, consulte [Paso 3: Propagación de cambios estructurales realizados en la base de datos de producción de formato anterior](#).

#### Lista de parámetros estructurales de la base de datos de producción de formato anterior

Objeto de la base de datos	Parámetro	Disponible en versión ...		
		3.0.1, 3.0.2, 3.1.0, 3.5.1, 3.5.2 y 3.6.0	4.0.0	4.1.0 y posterior
Tabla	Nombre	Sí	Sí	Sí
Tabla	Descripción	Sí	Sí	Sí
Tabla	Jerarquía	No	No	Sí
Tabla	Puede contener características	No	Sí	Sí
Tabla	Cadena	Sí	Sí	Sí

**Lista de parámetros estructurales de la base de datos de producción de formato anterior, continuación**

Objeto de la base de datos	Parámetro	Disponible en versión ...		
		3.0.1, 3.0.2, 3.1.0, 3.5.1, 3.5.2 y 3.6.0	4.0.0	4.1.0 y posterior
Tabla	Validez	Sí	Sí	Sí
Tabla	Pertinencia	No	Sí	Sí
Campo o vínculo	Nombre	Sí	Sí	Sí
Campo o vínculo	Descripción	Sí	Sí	Sí
Campo	Tamaño	Sí	Sí	Sí
Campo	Actualizado	No	Sí	Sí
Campo o vínculo	Historial	Sí	Sí	Sí
Campo o vínculo	Solo lectura	Sí	Sí	Sí
Campo o vínculo	Obligatorio	Sí	Sí	Sí
Campo o vínculo	Fuera de contexto	No	Sí	Sí
Campo	Formato	Sí	Sí	Sí
Campo o vínculo	Valor predeterminado	Sí	Sí	Sí
Campo o vínculo	Volver a aplicar el valor predeterminado en caso de duplicación	Sí	Sí	Sí

## Otros recursos documentales

Este manual sólo aporta información directamente relacionada con la migración.

Para obtener información conexas, le recomendamos la lectura de los siguientes documentos:

**Otras fuentes documentales - lista**

<b>Documento</b>	<b>Información</b>	<b>Localización en la carpeta de instalación de Asset Manager</b>
Readme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Información de último minuto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Texto: <b>readme.txt</b></li> </ul>
Release Notes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de documentos suministrados con Asset Manager</li> <li>• Presentación de las nuevas funciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impreso: <b>\doc\pdf\ReleaseNotes*.pdf</b></li> <li>• En línea: <b>\doc\pdf\ReleaseNotes*.pdf</b></li> </ul>
Instalación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de los programas de Asset Manager</li> <li>• Sistemas operativos admitidos y configuración mínima</li> <li>• SGBD admitidos</li> <li>• Instalación de Asset Manager</li> <li>• Actualización sencilla de la versión 4.2.x, 4.3.x o 4.4.x de Asset Manager</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impreso: <b>\doc\pdf\Installation*.pdf</b></li> <li>• En línea: <b>\doc\chm\install*.chm</b></li> </ul>
Estructura de la base de datos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de tablas, campos, vínculos e índices de la base de datos</li> <li>• Agentes que Asset Manager desencadena automáticamente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Texto: <b>\doc\infos\database.txt</b> <b>\doc\infos\tables.txt</b></li> <li>• En línea: <b>\doc\chm\dbstruct*.chm</b></li> </ul>
Diferencias de estructura entre versiones de bases de datos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de las tablas, campos, vínculos e índices modificados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Html: <b>\doc\infos\diff*.html</b></li> </ul>
Administración de Asset Manager	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asset Manager Application Designer</li> <li>• Importación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impreso: <b>\doc\pdf\Administration*.pdf</b></li> <li>• En línea: <b>\doc\chm\admin*.chm</b></li> </ul>

**Otras fuentes documentales - lista, continuación**

Uso avanzado	<ul style="list-style-type: none"><li>• Exportación de datos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Impreso: <code>\doc\pdf\AdvancedUse*.pdf</code></li><li>• En línea: <code>\doc\chm\advanced*.chm</code></li></ul>
--------------	--	---

Para obtener más información sobre XML, consulte el sitio Web: <http://www.w3.org/XML/>.

# Agradecemos sus comentarios

Si desea hacer algún comentario sobre este documento, puede ponerse en [contacto con el equipo de documentación](#) por correo electrónico. Si en este sistema está configurado un cliente de correo electrónico, haga clic en el vínculo anterior para abrir una ventana de correo electrónico con la información siguiente en la línea del asunto:

## **Comentarios sobre Asset Manager, 9.40 Migración**

Solo añada sus comentarios al correo electrónico y haga clic en Enviar.

Si no hay disponible ningún cliente de correo electrónico, copie la información anterior en un nuevo mensaje de un cliente de correo web y envíe sus comentarios a [ovdoc-ITSM@hp.com](mailto:ovdoc-ITSM@hp.com).