

HP Asset Manager

소프트웨어 버전: 9.30

설치 및 업그레이드

문서 릴리스 날짜: 2011년 3월 31일
소프트웨어 릴리스 날짜: 2011년 3월



법적 고지

저작권 고지

(c) Copyright 1994-2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

제한된 권리 범례

기밀 컴퓨터 소프트웨어.

소유, 사용 또는 복사하기 위해서는 HP로부터 유효한 라이선스를 확보해야 합니다.

FAR 12.211 및 12.212에 의거하여 상용 컴퓨터 소프트웨어, 컴퓨터 소프트웨어 문서 및 상용 품목에 대한 기술 데이터는 공급업체의 표준 상용 라이선스 아래에서 미국 정부에 사용이 허가되었습니다.

보증

HP 제품 및 서비스에 대한 모든 보증 사항은 해당 제품 및 서비스와 함께 제공된 익스프레스 보증서에 규정되어 있습니다. 여기에 수록된 어떤 내용도 추가 보증을 구성하는 것으로 해석될 수 없습니다.

HP는 여기에 수록된 기술적 또는 편집상의 오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

본 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

타사 및/또는 개방형 소스 라이선스 계약에 대한 자세한 내용이나 개방형 소스 코드를 보려면 다음 방법 중 하나를 사용하십시오.

- 소프트웨어 설치 CD-ROM의 ThirdParty 디렉터리
- 타사의 이진 파일 및/또는 개방형 소스 도구
- **개방형 소스 및 타사 소프트웨어 라이선스 계약 가이드**에 나오는 구성 요소의 URL

상표 고지

- Adobe®, Adobe logo®, Acrobat® 및 Acrobat Logo®는 Adobe Systems Inc.의 상표입니다.
- Corel® 및 Corel logo®는 Corel Corporation 또는 Corel Corporation Ltd.의 상표 또는 등록 상표입니다.
- Java는 Oracle 및/또는 계열사의 등록 상표입니다.
- Microsoft®, Windows®, Windows NT®, Windows® XP, Windows Mobile® 및 Windows Vista®는 Microsoft Corporation의 미국 등록 상표입니다.
- Oracle®은 Oracle Corporation 및/또는 계열사의 등록 상표입니다.
- UNIX®는 Open Group의 등록 상표입니다.

알림

이 제품은 Apache Software Foundation(Copyright © The Apache Software Foundation, 웹 주소 <http://www.apache.org/> [<http://www.apache.org/>])에서 개발한 소프트웨어를 포함합니다. All rights reserved.

이 제품은 OpenLDAP Foundation(Copyright ©, The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, USA)에서 개발한 소프트웨어를 포함합니다. All Rights Reserved. OpenLDAP®는 OpenLDAP Foundation의 등록 상표입니다.

이 제품은 OpenSSL Project(Copyright © The OpenSSL Project, 웹 주소 <http://www.openssl.org/>)에서 OpenSSL 툴킷에 사용하기 위해 개발한 소프트웨어를 포함합니다. All rights reserved.

이 제품은 OpenSymphony Group(Copyright © The OpenSymphony Group, 웹 주소 <http://www.opensymphony.com/>)에서 개발한 소프트웨어를 포함합니다. All rights reserved.

이 제품은 RSA Data Security로부터 사용 허가를 받은 코드를 포함합니다.

이 제품은 JDOM Project (Copyright © Jason Hunter & Brett McLaughlin, 웹 주소 <http://www.jdom.org/>)에서 개발한 소프트웨어를 포함합니다. All rights reserved.

목차

소개	9
이 가이드의 대상 독자	9
이 가이드의 내용	9
Asset Manager 데이터 무결성 보존 시 주의 사항	10
1. Asset Manager의 구성 요소	11
Asset Manager 패키지	11
Asset Manager 모듈	12
주변 프로그램	12
2. 지원되는 환경	15
지원되는 운영 체제	15
지원되는 DBMS	17
3. 이전 버전 업그레이드	19
Asset Manager 4.2.x, 4.3.x, 4.4.x, 5.0x 또는 5.1x 업그레이드 - 개요	19
특정 업그레이드 운영에 대한 세부사항	22
4. Windows에서 설치 및 설치 제거(Asset Manager Web 제외)	37

Asset Manager 설치 전 준비 사항	37
수동 설치(그래픽)	40
수동 설치 제거(그래픽)	41
명령줄에서 자동 설치 및 설치 제거	43

5. Windows에서 구성(Asset Manager Web 제외) 49

Oracle DLL	49
메시징 시스템	50
Asset Manager Automated Process Manager	51
SAP Crystal Reports	53
HP Connect-It과 통합	53
데모 데이터베이스	54

6. Asset Manager Web 설치, 구성, 제거 및 업데이트 57

Asset Manager Web 아키텍처	57
Asset Manager Web 설치	58
Asset Manager Web 구성	92
Internet Explorer를 사용하여 Asset Manager에 액세스	92
Asset Manager Web 최적화	92
Asset Manager Web 설치 제거	94
문제	96
Asset Manager Web 업데이트	97

7. .ini 및 .cfg 파일 99

사용 가능한 .ini 및 .cfg 파일	99
.ini 파일 수정	101

8. 성능 고려 사항 107

색인	109
--------------	-----

그림 목록

3.1. 4.2.x, 4.3.x, 4.4.x 또는 5.0.x 데이터베이스 업그레이드 - 개요	22
6.1. Asset Manager Web 아키텍처	57

표 목 록

3.1. Asset Manager 버전에 따른 업그레이드 유형	19
6.1. 편집할 package.properties 파일 선택	70
7.1. .ini 및 .cfg 파일 - 기본 파일 목록	99
7.2. .ini 및 .cfg 파일 - 기본 파일 위치	100
7.3. [OPTION] 섹션	102
7.4. [SQL] 섹션	104
7.5. [OPTION] 섹션	104
7.6. [OPTION] 섹션	105
7.7. Amdb.ini 파일 항목	105

소개

이 가이드의 대상 독자

이 가이드는 **Asset Manager 9.30**을 사용하는 모든 조직을 대상으로 작성되었습니다.

특히 다음을 수행하려는 엔지니어를 위해 제공됩니다.

- **Asset Manager** 및 **Asset Manager Web**을 처음 설치
- 이전 버전의 **Asset Manager** 업그레이드

이 가이드의 내용

이 가이드는 다음에 대해 설명합니다.

- **Asset Manager**에 속한 프로그램
- **Asset Manager**가 작동하는 환경
- 이전 버전의 **Asset Manager**를 업그레이드하는 방법
- **Asset Manager** 및 **Asset Manager Web**을 처음 설치하는 방법
- **Asset Manager**를 구성하는 방법
- **Asset Manager**를 조정하는 방법

[중요]:

이 응용 프로그램을 올바르게 설치하려면 여기에 설명된 지침에 철저히 따라야 합니다.

Asset Manager 데이터 무결성 보존 시 주의 사항

Asset Manager는 매우 다양한 기능을 제공합니다. 이러한 다양한 기능은 복잡한 데이터베이스 구조에 의존합니다.

- 데이터베이스에는 많은 테이블, 필드, 링크 및 인덱스가 포함되어 있습니다.
- 특정 임시 테이블은 그래픽 인터페이스에 의해 표시되지 않습니다.
- 특정 링크, 필드 및 인덱스는 소프트웨어에 의해 자동으로 생성, 삭제 또는 수정됩니다.
- 추가 테이블, 필드, 링크 및 인덱스를 생성할 수 있습니다.

무결성과 관련하여 데이터베이스의 **내용**을 수정하려면 반드시 다음 응용 프로그램 중 하나를 사용해야 합니다.

- Windows 클라이언트
- Asset Manager API
- Asset Manager Import Tool
- 웹 클라이언트
- HP Software gateways
- HP Connect-It
- Asset Manager Automated Process Manager
- Asset Manager Web Service

무결성과 관련하여 데이터베이스의 **구조**를 수정하려면 반드시 Asset Manager Application Designer를 사용해야 합니다.

경고:

소프트웨어에 사용하기 위한 방법 이외의 방법으로 데이터베이스의 구조 또는 내용을 수정하지 않아야 합니다. 수정할 경우 다음과 같은 방법으로 데이터베이스가 손상될 수 있습니다.

- 데이터 또는 링크의 예기치 않은 손실 또는 수정
- "유령" 링크 또는 레코드 생성
- 심각한 오류 메시지 등.

1 Asset Manager의 구성 요소

Asset Manager 패키지

프로그램 이름	프로그램의 인터페이스	Windows 지원
Asset Manager 데이터베이스에 액세스하는 Windows 인터페이스(노트 참조)	그래픽	예
Asset Manager 데이터베이스에 액세스하는 웹 인터페이스(노트 참조)	그래픽	예
Asset Manager Export Tool	그래픽	예
	명령줄	예
Asset Manager Import Tool	명령줄	예
Asset Manager Automated Process Manager	그래픽	예
	명령줄	아니요
Asset Manager Application Designer	그래픽	예
	명령줄	예
Asset Manager API	비그래픽	예
Asset Manager Web Service	비그래픽	예
Asset Manager Script Analyzer	그래픽	예

프로그램 이름	프로그램의 인터페이스	Windows 지원
HP AutoPass License Management Tool	그래픽	예

Asset Manager 모듈

Asset Manager 데이터베이스에 대한 Windows 및 웹 인터페이스는 다음 모듈에 대한 액세스 권한을 제공합니다.

마케팅 이름	파일/모듈 관리... 메뉴에 표시되는 이름 (Windows 클라이언트)	작업/데이터베이스 할성화... 메뉴에 표시되는 이름 (Asset Manager Application Designer)	HP AutoPass에 표시되는 이름
AM 자산 포트폴리오	관리	Admin(관리)	
AM 자산 포트폴리오	자산 포트폴리오	ITAM(자산 포트폴리오)	자산 포트폴리오 ServiceCatalog
AM 자산 포트폴리오	바코드 인벤토리	BarCode(바코드 인벤토리)	BarCode
AM 자산 포트폴리오	클라이언트 자동화와 통합	OVCM(클라이언트 자동화와 통합)	OVCM
AM Contract Management	계약	Contract(계약)	계약
AM Contract Management	계약	Leasing(리스 관리 옵션)	리스
AM Software Asset Management	소프트웨어 자산 관리	SAM(소프트웨어 자산 관리 옵션)	SAM
AM Financial Management	재무	Finance(재무)	재무
AM Procurement	조달	Procurement(조달)	조달
AM 자산 포트폴리오	헬프데스크	헬프데스크	

이러한 모듈에 대한 액세스는 Asset Manager에서 제공되는 HP AutoPass 라이선스 키에 따라 다릅니다. **관리 가이드**, **라이선스 키 설치** 장을 참조하십시오.

주변 프로그램

다음 소프트웨어 응용 프로그램을 Asset Manager와 통합할 수 있습니다.

- HP Connect-It
- SAP Crystal Reports
- HP Discovery and Dependency Mapping Inventory

- HP Project and Portfolio Management
- HP Client Automation
- HP Universal CMDB
- HP Service Manager
- HP Data Center Infrastructure Management

2 지원되는 환경

지원되는 운영 체제

Asset Manager 클라이언트 프로그램

Asset Manager 클라이언트 프로그램은 다음을 지원합니다.

- Windows

지원되는 운영 체제 버전을 알아보려면 다음 URL에서 **Support Matrix**를 참조하십시오: www.hp.com/go/hpsupportsupport.

Asset Manager 데이터베이스 서버

서버는 **DBMS**에 의해 지원되는 모든 운영 체제 및 하드웨어 플랫폼에서 사용할 수 있습니다.

이러한 지원되는 항목 목록을 보려면 **DBMS** 설명서를 참조하십시오.

Windows에서의 최소 시스템 구성 및 권장 시스템 구성

최소 구성

Asset Manager Automated Process Manager, Asset Manager Web, Asset Manager Web Service를 제외한 모든 프로그램

환경	Windows XP 및 Server 2003	Windows Vista, Windows 7 및 Windows Server 2008
CPU	Intel Xeon 또는 동급	Intel Xeon 또는 동급
RAM	1 GB	2 GB
디스크 공간(*)	4 GB(모든 패키지 설치됨)	4 GB(모든 패키지 설치됨)

(*) Asset Manager와 함께 설치된 파일은 약 700MB의 디스크 공간이 필요합니다 (프로덕션 데이터베이스 및 클라이언트 데이터베이스 레이어 제외).

Asset Manager Automated Process Manager

환경	Windows Server 2003 및 Server 2008
CPU	Intel Xeon 듀얼 코어 또는 동급
RAM	Asset Manager Automated Process Manager에 1GB 예약
디스크 공간	4 GB

권장 구성

Asset Manager Automated Process Manager, Asset Manager Web, Asset Manager Web Service를 제외한 모든 프로그램

환경	Windows XP 및 Server 2003	Windows Vista, Windows 7 및 Windows Server 2008
CPU	Intel Xeon 듀얼 코어 또는 동급	Intel Xeon 또는 동급
RAM	2 GB	3 GB
디스크 공간(*)	4 GB(모든 패키지 설치됨)	4 GB(모든 패키지 설치됨)

(*) Asset Manager와 함께 설치된 파일(클라이언트만 해당)은 약 350MB의 디스크 공간이 필요합니다(프로덕션 데이터베이스 및 클라이언트 데이터베이스 레이어 제외).

Asset Manager Automated Process Manager

환경	Windows Server 2003 및 Server 2008
CPU	Intel Xeon 쿼드 코어 또는 동급
RAM	Asset Manager Automated Process Manager에 2GB 예약

환경	Windows Server 2003 및 Server 2008
디스크 공간	4 GB
네트워크	DBMS 서버에서 고속 링크. (예: 이더넷 100Mbps 또는 기가비트) 및 낮은 대기 시간(<5ms).

Asset Manager Web

Asset Manager Web을 지원하는 데 필요한 구성에 대한 자세한 내용은 **AM 5.20 Sizing Guide Using Oracle DB2 or MSSQL**을 참조하십시오. 이 백서는 **릴리스 노트, 관련 설명서 장, Asset Manager 참조 문서/백서** 섹션에서 설명된 위치에 제공됩니다.

지원되는 DBMS

Asset Manager 데이터베이스에 대해 다음 DBMS가 지원됩니다.

- Microsoft SQL Server
- Oracle Database Server
- IBM DB2 UDB

지원되는 DBMS 버전(서버, 클라이언트, 네트워크 프로토콜, 드라이버 등)을 알아보려면 www.hp.com/go/hpsoftwaresupport에서 **Support Matrix**를 참조하십시오.

경고:

Support Matrix에 설명된 것과 다른 버전의 Asset Manager(이후 버전도 마찬가지) 또는 서비스 팩은 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

경고:

해당 공급업체가 더 이상 지원하지 않는 버전의 Asset Manager 서비스 팩은 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

3 이전 버전 업그레이드

업그레이드 유형은 이전에 설치된 버전에 따라 다릅니다.

3.1. 표 Asset Manager 버전에 따른 업그레이드 유형

업그레이드할 버전 번호	수행할 운영 유형	참조할 설명서
버전 4.2.x, 4.3.x, 4.4.x, 5.0x 또는 5.1x	대부분의 경우 간단한 업그레이드 로 충분합니다.	이 장, Asset Manager 4.2.x, 4.3.x, 4.4.x, 5.0x 또는 5.1x 업그레이드 - 개요 [19 페이지] 섹션
	간단한 업그레이드가 실패할 경우 단순화된 마이그레이션 을 수행해야 합니다.	마이그레이션 가이드
버전 4.1.x 또는 이전 버전	전체 마이그레이션	마이그레이션 가이드

Asset Manager 4.2.x, 4.3.x, 4.4.x, 5.0x 또는 5.1x 업그레이드 - 개요

업그레이드를 해야 하는 이유

- 표준 데이터베이스의 구조(테이블, 필드, 링크 및 인덱스)가 수정되었습니다.
- 새 기능이 추가되었습니다.

업그레이드 프로세스 구성 항목

다음은 업그레이드해야 합니다.

- **이전 형식 프로덕션 데이터베이스**에서 9.30 형식(구조 및 내용)으로 업그레이드
- Asset Manager 프로그램을 버전 9.30으로 업그레이드

필수 역량

업그레이드 프로세스는 비교적 간단하며 다음이 필요합니다.

- Asset Manager(설치, 관리)의 이해
- 준비
- 기술 역량: 데이터베이스 관리
- 방법

업그레이드 프로세스

- 1 업그레이드 컴퓨터를 준비합니다.
 - ▶ 업그레이드 컴퓨터 준비 [22 페이지]
- 2 이전 형식 프로덕션 데이터베이스를 다음과 같이 준비합니다.
 - 1 **이전 형식 프로덕션 데이터베이스**의 무결성을 검증합니다(옵션).
 - ▶ 이전 형식 프로덕션 데이터베이스의 무결성 검증 [23 페이지]
 - 2 필요한 경우 **이전 형식 프로덕션 데이터베이스**를 직접 조정합니다.
 - ▶ 이전 형식 프로덕션 데이터베이스 직접 조정 [25 페이지]
- 3 **이전 형식 프로덕션 데이터베이스 복사**에 대한 업그레이드를 테스트합니다.
 - 1 **이전 형식 프로덕션 데이터베이스**를 복사합니다(1).
 - ▶ 이전 형식 프로덕션 데이터베이스 복사 [26 페이지]

이전 형식 프로덕션 데이터베이스 복사에 대한 업그레이드를 테스트하는 동안 사용자는 **이전 형식 프로덕션 데이터베이스**를 계속 사용할 수 있습니다.
 - 2 **이전 형식 프로덕션 데이터베이스 복사**를 업그레이드합니다(2).
 - ▶ 이전 형식 프로덕션 데이터베이스 복사 업그레이드 [27 페이지]

오류 메시지가 업그레이드 프로그램에 의해 표시되지 않는 경우 이 장에 설명된 대로 계속 업그레이드할 수 있습니다.

업그레이드 프로그램이 오류 메시지를 표시할 경우 **마이그레이션** 가이드에 설명된 대로 단순화된 마이그레이션 프로세스를 수행해야 합니다.


이 장에 설명된 업그레이드 프로세스는 이 경우에 적용되지 않습니다.
 - 3 **9.30 형식 프로덕션 데이터베이스 복사**의 무결성을 검증합니다(3).
 - ▶ 9.30 형식 프로덕션 데이터베이스 복사의 무결성 검증 [29 페이지]

프로그램에 문제가 발생할 경우 **이전 형식 프로덕션 데이터베이스**에 대해 필요한 수정을 수행하고 새로운 버전의 **이전 형식 프로덕션 데이터베이스 복사**에 대해 테스트를 다시 시작합니다.

오류 메시지가 없는 경우 다음 단계로 이동합니다.

- 4 새로운 **이전 형식 프로덕션 데이터베이스 복사**를 사용하여 마지막 업그레이드를 수행합니다.
 - 1 이전 형식 프로덕션 데이터베이스를 차단합니다.
 - ▶ 이전 형식 프로덕션 데이터베이스 블록 [30 페이지]
 - 2 **이전 형식 프로덕션 데이터베이스**의 새 복사본을 만듭니다(1).
 - ▶ 이전 형식 프로덕션 데이터베이스 복사 [26 페이지]
 - 3 **이전 형식 프로덕션 데이터베이스 복사**를 업그레이드합니다(2).
 - ▶ 이전 형식 프로덕션 데이터베이스 복사 업그레이드 [27 페이지]
 - 4 **9.30 형식 프로덕션 데이터베이스 복사**의 무결성을 검증합니다(3).
 - ▶ 9.30 형식 프로덕션 데이터베이스 복사의 무결성 검증 [29 페이지]
 - 5 **9.30 형식 프로덕션 데이터베이스 복사**를 완료하기 위해 필요한 변경 작업을 수행합니다.
 - ▶ 9.30 형식 프로덕션 데이터베이스 복사 완료 [30 페이지]
 - 5 **Asset Manager** 프로그램을 업데이트합니다.
 - ▶ **Asset Manager** 프로그램 업데이트 [32 페이지]
 - 6 필요한 경우 **Asset Manager** 데이터베이스에 액세스하는 외부 프로그램의 업그레이드를 수행합니다.
 - ▶ **Asset Manager** 데이터베이스에 액세스하는 외부 프로그램 업그레이드 [34 페이지]
 - 7 **9.30 형식 프로덕션 데이터베이스**에서 **Asset Manager Automated Process Manager**를 시작합니다.
 - 8 **9.30 형식 프로덕션 데이터베이스**에 액세스하는 외부 프로그램을 다시 시작합니다.
 - 9 사용자에게 데이터베이스를 사용할 수 있음을 알립니다.
- 다음은 4.2.x, 4.3.x, 4.4.x 또는 5.0.x 데이터베이스를 업그레이드하는 주요 단계입니다.

3.1. 그림 4.2.x, 4.3.x, 4.4.x 또는 5.0.x 데이터베이스 업그레이드 - 개요



특정 업그레이드 운영에 대한 세부사항

이 섹션에서는 앞의 개요에서 설명한 단계에 대해 자세하게 설명합니다.

경고:

기존 설치 및 대상 설치 간에 필요한 업그레이드에 해당하는 절차만 사용해야 합니다.

업그레이드 컴퓨터 준비

이전 형식 프로덕션 데이터베이스를 업그레이드하기 전에 적절한 업그레이드 컴퓨터를 준비해야 합니다.

이 장에서는 업그레이드 컴퓨터에 설치해야 하는 모든 항목에 대해 나열합니다.

이전 형식 프로덕션 데이터베이스에 해당하는 **Asset Manager** 버전 설치

프로덕션 데이터베이스에 액세스하려면 이 버전을 설치해야 합니다.

- **프로덕션 데이터베이스**
 - **프로덕션 데이터베이스 복사본**
- 최소한 기본 모듈을 설치해야 합니다.

이전 형식 프로덕션 데이터베이스에 대한 액세스 권한이 있는지 검증

이 작업을 수행하면 다음 작업이 가능합니다.

- 업그레이드를 위해 **이전 형식 프로덕션 데이터베이스**를 준비합니다.
- 시뮬레이션할 **이전 형식 프로덕션 데이터베이스**를 복사한 다음 업그레이드를 수행합니다.

Asset Manager 9.30 설치

최소한 다음 구성 요소를 설치해야 합니다.

- Asset Manager 클라이언트
- Asset Manager Application Designer
- 설명서
- 마이그레이션
- 데이터 키트
- Asset Manager Export Tool
- HP AutoPass License Management Tool

데이터베이스에 적용되는 모든 라이선스 키는 이 **HP AutoPass License Management Tool** 인스턴스에 설치되어야 합니다.

▶ **관리 가이드, 라이선스 키 설치 장.**



팁:

HP AutoPass License Management Tool는 설치하는 모든 Asset Manager 9.30 구성 요소와 함께 자동으로 설치됩니다.

그러나 라이선스 키는 수동으로 설치해야 합니다.

변환 속도에 영향을 주는 요소

- DBMS 성능
- Asset Manager Application Designer 시스템 및 이전 형식 데이터베이스 시스템 간의 처리량
- Asset Manager Application Designer 및 이전 형식 데이터베이스가 설치된 시스템의 성능(최소한으로만 설치)



팁:

이전 형식 프로덕션 데이터베이스에 많은 데이터가 저장되어 있는 경우 Asset Manager Application Designer가 설치된 컴퓨터를 데이터베이스 서버에 가능한 한 가까이(예: WAN을 거치지 않고) 두어야 합니다. 이는 길이가 아주 긴 필드와 이전 데이터를 포함하는 테이블인 경우 특히 그렇습니다(예: **amComment** 및 **amlmage**).

이전 형식 프로덕션 데이터베이스의 무결성 검증

1



[중요]:

이전 형식 프로덕션 데이터베이스를 백업합니다.

- 2 이전 버전 Asset Manager Application Designer에서 선택 사항인 초기 검증을 수행하는 경우

 **경고:**

이 확인 절차는 선택 사항입니다.

유효성 스크립트가 있고 많은 수의 레코드를 포함하는 테이블에서 **레코드의 유효성 확인** 옵션을 사용하면 하루 이상 걸릴 수도 있습니다.

이런 테이블의 경우 테이블의 각 레코드에 대해 유효성 스크립트가 수행됩니다.

경우에 따라 검사가 아예 수행되지 못할 수도 있습니다.

- 1 이전 버전의 Asset Manager Application Designer를 시작합니다.
- 2 **이전 형식 프로덕션 데이터베이스**에 연결합니다(**파일/열기** 메뉴, **기존 데이터베이스 열기** 옵션).
- 3 데이터베이스 진단 창을 표시합니다(**작업/진단/데이터베이스 복구** 메뉴).
- 4 테이블 목록에서 (**모든 테이블**)을 선택합니다.
- 5 로그 파일의 이름과 위치를 지정합니다.
- 6 **레코드의 유효성 확인** 옵션만 선택합니다.
- 7 **복구** 옵션을 선택합니다.
- 8 **시작**을 클릭합니다.
- 9 실행 창의 메시지를 참조하십시오.
- 10 필요한 경우 로그 파일을 참조하십시오.

3

 **경고:**

이전 형식 프로덕션 데이터베이스의 DBMS가 DB2인 경우 두 번째 검증을 수행하지 않고 여기서 정지합니다.

9.30 형식 Asset Manager Application Designer를 통해 두 번째 검증을 수행합니다.

- 1 Asset Manager Application Designer 버전 9.30을 시작합니다.
- 2 **이전 형식 프로덕션 데이터베이스**에 연결합니다(**파일/열기** 메뉴, **기존 데이터베이스 열기** 옵션).

 **참고:**

Asset Manager Application Designer 9.30은 이전 형식 데이터베이스와 호환됩니다.

- 3 데이터베이스 진단 창을 표시합니다(**작업/진단/데이터베이스 복구** 메뉴).
- 4 테이블 목록에서 (**모든 테이블**)을 선택합니다.
- 5 로그 파일의 이름과 위치를 지정합니다.

- 6 레코드의 유효성 확인 옵션을 제외한 모든 검증 옵션을 선택합니다.



경고:

레코드의 유효성 확인 옵션을 사용할 수 있지만, **유효성** 스크립트가 있고 많은 수의 레코드를 포함하는 테이블에서는 유효성을 확인하는 데 하루 이상 소요될 수 있습니다.

이런 테이블의 경우 테이블의 각 레코드에 대해 유효성 스크립트가 수행됩니다.

경우에 따라 검사가 아예 수행되지 못할 수도 있습니다.

- 7 복구 옵션을 선택합니다.
- 8 시작을 클릭합니다.
- 9 실행 창의 메시지를 참조하십시오.
- 10 필요한 경우 로그 파일을 참조하십시오.

분석 및 복구 프로그램에 대한 자세한 내용은 **관리 가이드의 데이터베이스의 진단 및 복구** 장을 참조하십시오.

이전 형식 프로덕션 데이터베이스 직접 조정

이전 형식 프로덕션 데이터베이스의 업그레이드를 제대로 수행하려면 특정 데이터 항목을 먼저 수정해야 합니다.

amCounter 테이블 업데이트

이 섹션은 저장된 프로시저 **up_GetCounterVal**을 수정한 사용자를 위한 것입니다. 이 프로시저는 다음 기술 노트의 지시문에 따라 **amCounter** 테이블을 관리합니다.

- Microsoft SQL Server: TN317171736
- Oracle Database Server: TN12516652

이러한 기술 노트에 설명된 수정 사항을 적용한 경우 **amCounter** 테이블의 특정 레코드는 저장된 프로시저 **up_GetCounterVal**에 의해 더 이상 업데이트되지 않습니다.

따라서 **이전 형식 프로덕션 데이터베이스**를 업그레이드하기 전에 먼저 다음을 수행해야 합니다.

- 1 업그레이드 후 동일한 방법으로 수정하려는 경우 **up_GetCounterVal** 저장된 프로시저를 복사합니다.
- 2 다른 테이블로 전환된 **amCounter** 테이블의 카운터를 수동으로 업데이트합니다.
- 3 저장된 프로시저 **up_GetCounterVal**을 원래 상태로 복원합니다.

조달 및 워크플로우 모듈

업그레이드하기 전에 프로세스 수를 최소화하는 것이 좋습니다(예: 부분적으로 수령한 구매 주문, 반환할 자산, 현재 워크플로우).

경고:

또한 업그레이드 후 문제가 발생하는 경우 참조하기 위해 **이전 형식 프로덕션 데이터베이스**의 백업 복사본을 생성하는 것이 좋습니다.

이전 형식 프로덕션 데이터베이스 복사

일반 백업 시 발생할 수 있는 문제

DBMS 도구를 사용하여 이전 형식 프로덕션 데이터베이스를 백업하는 경우 이전 형식 프로덕션 데이터베이스의 백업은 **Asset Manager Application Designer** 이외의 도구를 사용하는 다음 이벤트의 추가, 수정 또는 삭제와 관련된 모든 항목에서 원본과 동일합니다.

- 색인
- 트리거
- 저장된 프로시저
- 보기

그러나 업그레이드 프로그램은 이러한 구조적 변경을 처리할 수 없습니다.

이전 형식 프로덕션 데이터베이스를 변환하기 전에 이러한 구조적 수정을 삭제해야 합니다.

DBMS 도구를 사용하여 복사하고 이 섹션에 언급된 구조적 변경을 실행 취소하는 것이 좋습니다.

참고:

이전 형식 프로덕션 데이터베이스 복사는 업그레이드 컴퓨터에서 액세스할 수 있습니다.

데이터베이스를 백업하는 방법을 알아 보려면 **DBMS** 설명서를 참조하십시오.

DBMS 도구를 사용하여 이전 형식 프로덕션 데이터베이스 복사

- 1 DBMS 도구를 사용하여 이전 형식 프로덕션 데이터베이스를 복사합니다. 백업은 원래의 이전 형식 프로덕션 데이터베이스와 동일합니다.
- 2 다음에 대해 적용된 모든 수정 사항을 삭제합니다.
 - 색인
 - 트리거

- 저장된 프로시저
 - 보기
- 3 이전 형식 시뮬레이션 데이터베이스에 대한 Asset Manager 연결을 생성합니다.

이전 형식 프로덕션 데이터베이스 복사 업그레이드

이전 형식 프로덕션 데이터베이스가 Asset Manager 5.20 버전보다 하위 버전이고 Oracle을 사용하는 경우 필요 조건

버전 5.20부터, Oracle을 기반으로 하는 Asset Manager 데이터베이스는 이전에 각각 **LONG** 및 **LONGRAW**를 사용하던 필드에 대해 **CLOB/BLOB** 데이터 유형을 사용합니다. 따라서 데이터베이스 업그레이드를 진행하기 전에 이러한 필드를 식별하고 데이터 유형을 변환해야 합니다.

데이터베이스의 데이터 유형을 변환하려면 다음을 수행합니다.

- 1 Asset Manager Application Designer 버전 9.30을(를) 시작합니다.
- 2 **Admin** 로그인을 사용하여 **이전 형식 데이터베이스 복사**에 연결합니다(**파일/열기/기존 데이터베이스 열기**).

[중요]:

Asset Manager의 연결 세부사항:

- **소유자** 필드는 비워 두어야 합니다.
- **사용자** 필드는 데이터베이스 테이블의 **소유자**인 사용자를 참조해야 합니다 (모든 데이터베이스 개체에 대한 생성 권한).

- 3 메뉴 항목에서 **작업/템플릿/폴더 선택...**을 선택합니다.
- 4 <Asset Manager 9.30 설치 폴더>\doc\infos 폴더를 선택하고 **확인**을 클릭합니다.
- 5 메뉴 항목에서 **작업/템플릿/목록 새로 고침...**을 선택합니다.
이렇게 하면 migratelob.tpl 템플릿 파일을 기반으로 **ORACLE batch for BLOB migration**이라는 새 옵션이 **템플릿** 메뉴에 추가됩니다.
- 6 메뉴 항목에서 **작업/템플릿/ORACLE batch for BLOB migration...**을 선택합니다.
기본적으로 migratelob.sql이라는 Oracle SQL + 배치 파일이 생성됩니다. 이 파일은 **LONG** 및 **LONGRAW** 필드를 **CLOB** 및 **BLOB**로 각각 변환하는 지침을 포함합니다.
- 7 **ORACLE SQL** 같은 유틸리티와 프롬프트를 사용하여 migratelob.sql 배치 파일을 실행합니다. 예:

```
SQL> @C:\Users\encornet\AppData\Local\Temp\migratelob.sql
```

이 배치 파일은 표준 데이터베이스 업그레이드를 진행할 수 있도록 필드를 새 데이터 유형으로 변환합니다.

 [중요]:

(ODBC 연결을 통해) Asset Manager 데이터베이스에 직접 액세스하는 솔루션을 개발했다면 **이전 형식 프로덕션 데이터베이스 복사본**을 버전 9.30으로 업그레이드한 후에는 그 솔루션이 **LONG** 및 **LONGRAW** 데이터 유형에 액세스했던 통합을 업데이트해야 합니다.

이전 형식 프로덕션 데이터베이스 복사 업그레이드

이전 형식 프로덕션 데이터베이스 복사를 업그레이드하려면 다음을 수행합니다.

- 1 Asset Manager Application Designer 버전 9.30을(를) 시작합니다.
- 2 **Admin** 로그인을 사용하여 **이전 형식 데이터베이스 복사**에 연결합니다(**파일/열기/기존 데이터베이스 열기**).

 [중요]:

Asset Manager의 연결 세부사항:

- **소유자** 필드는 비워 두어야 합니다.
- **사용자** 필드는 데이터베이스 테이블의 **소유자**인 사용자를 참조해야 합니다 (모든 데이터베이스 개체에 대한 생성 권한).
- Microsoft SQL Server에서 테이블 소유자가 **dbo**인 경우 연결 로그인을 통해 **dbo.<table>** 형식으로 기본 테이블을 생성해야 합니다(일반적으로 로그인: **sa**).

- 3 **마이그레이션/데이터베이스 업데이트**를 선택합니다.



참고:

이전 형식 프로덕션 데이터베이스가 다중 언어(▶ 관리 가이드의 **Asset Manager 데이터베이스 생성, 수정 및 삭제** 장, **Asset Manager 클라이언트 언어 수정** 섹션)인 경우 마법사의 페이지 중 하나가 **이전 형식 프로덕션 데이터베이스**의 추가 언어에 적용된 사용자 지정을 전파하도록 제안합니다. 이렇게 하려면 각 추가 언어 버전에 사용할 수 있는 **Asset Manager** 버전 9.30이 필요하고 변환에 사용된 컴퓨터에서 이러한 언어로 **Asset Manager**를 설치해야 합니다.

필드 및 링크에 대한 컨텍스트 도움말을 제외하고 모든 다중 언어 요소가 전파됩니다.

자동으로 언어 X에 대한 사용자 지정을 전파하려면 이 언어로 **Asset Manager**를 사용할 수 있을 때까지 기다려야 합니다.

기다리는 대신 이미 사용 가능한 언어 버전에서 업그레이드를 수행할 수 있지만 그럴 경우 언어 X에 적용한 사용자 지정을 전파할 수 없게 됩니다.

Asset Manager 9.30을 해당 언어로 사용할 수 있게 되면 언어 X를 **9.30 형식 프로덕션 데이터베이스**에 삽입합니다. **수동으로 이전 형식 프로덕션 데이터베이스**에 적용된 사용자 지정을 전파해야 합니다.

- 4 마법사에서 지정한 지침을 따릅니다.



팁:

사용자 유형 매개 변수가 **Comment**인 링크를 업그레이드하는 경우 상당한 시간이 걸립니다(대용량 데이터베이스의 경우 몇 시간 소요).

이 단계 동안 메시지가 나타나지 않기 때문에 업그레이드 프로세스가 계속 실행 중인지 궁금할 수 있습니다.

이를 확인하려면 업그레이드 컴퓨터 또는 데이터베이스 서버의 시스템 활동을 확인합니다(CPU 또는 I/O 수준).

- 5 sdu.log 로그 파일의 메시지를 확인합니다.

9.30 형식 프로덕션 데이터베이스 복사의 무결성 검증

- 1 **Asset Manager Application Designer** 버전 9.30을 시작합니다.
- 2 **9.30 형식 프로덕션 데이터베이스 복사**에 연결합니다(파일/열기, 기존 데이터베이스 열기 옵션).
- 3 데이터베이스 진단 창을 표시합니다(작업/진단/데이터베이스 복구 메뉴).
- 4 테이블 목록에서 (모든 테이블)을 선택합니다.
- 5 로그 파일의 이름과 위치를 지정합니다.
- 6 레코드의 유효성 확인 옵션을 제외한 모든 검증 옵션을 선택합니다.
- 7 분석만 옵션을 선택합니다.
- 8 시작을 클릭합니다.

9 실행 창의 메시지를 참조하십시오.

10 필요한 경우 로그 파일을 참조하십시오.

분석 및 복구 프로그램에 대한 자세한 내용은 **관리 가이드의 데이터베이스의 진단 및 복구** 장을 참조하십시오.

이전 형식 프로덕션 데이터베이스 블록

이전 형식 프로덕션 데이터베이스를 블록할 경우 업그레이드 프로세스 동안 수정되지 않도록 **이전 형식 프로덕션 데이터베이스**를 사용하지 않습니다(일반적으로 이 경우를 고려하지 않음).

다음 작업을 수행합니다.

- 1 이전 형식 프로덕션 데이터베이스에서 모든 사용자의 연결을 해제합니다.
- 2 다음을 종료합니다.
 - Asset Manager Automated Process Manager
 - Asset Manager APIs
 - 이전 형식 프로덕션 데이터베이스에 액세스하는 외부 프로그램.
- 3 이전 형식 프로덕션 데이터베이스에 대한 액세스를 차단합니다.

9.30 형식 프로덕션 데이터베이스 복사 완료

업그레이드 성공 검증

업그레이드 프로세스가 제대로 수행되는지 확인하는 것이 좋습니다.

예를 들어, 다음을 수행할 수 있습니다.

- **9.30 형식 데이터베이스 복사**에 대한 검사를 수행하여 비정상적인 부분이 있는지 확인합니다.
- 특정 테이블의 업그레이드 이전 및 이후 레코드 수를 비교합니다.

저장된 프로시저 `up_GetCounterVal`에 적용된 수정 사항

이 섹션은 이전 형식 프로덕션 데이터베이스의 `up_GetCounterVal` 저장된 프로시저를 수정한 사용자를 위한 것입니다.

이전 형식 프로덕션 데이터베이스를 업그레이드하기 전에 먼저 다음을 수행해야 합니다.

- 1 다른 테이블에 전환된 **amCounter** 테이블의 카운터를 수동으로 업데이트합니다.
- 2 저장된 프로시저 `up_GetCounterVal`을 원래 상태로 복원합니다.

다음 기술 노트의 지시문에 따라 저장된 프로시저 `up_GetCounterVal`을 다시 적용할 수 있습니다.

- Microsoft SQL Server: TN317171736
- Oracle Database Server: TN12516652

필드 도움말(옵션)

필드(및 링크) 도움말은 **필드 도움말** 테이블(amHelp)에 저장됩니다.

업그레이드 프로세스는 이 테이블의 내용만 남겨둡니다.

필드 도움말을 업그레이드하려면 **마이그레이션** 가이드의 **단계별 마이그레이션 - 최종 변환(마이그레이션 데이터베이스)** 장, **단계 20 - 9.30 형식 마이그레이션 데이터베이스 완료/모든 버전의 이전 형식 프로덕션 데이터베이스 관련 완료/필드 도움말** 섹션을 참조하십시오.

Asset Manager 9.30에서 제공하는 표준 보고서 가져오기

샘플 데이터에 포함된 보고서를 **9.30 형식 프로덕션 데이터베이스 복사**로 가져오려면 다음을 수행합니다.

- 1 Asset Manager Application Designer를 시작합니다.
- 2 **파일/열기** 메뉴를 선택합니다.
- 3 **데이터베이스 설명 파일 열기 - 새 데이터베이스 생성** 옵션을 선택합니다.
- 4 Asset Manager 9.30 설치 폴더의 config 하위 폴더에 있는 표준 9.30gbbase.xml 파일을 선택합니다.
- 5 **작업/데이터베이스 생성** 메뉴를 선택합니다.
- 6 다음과 같이 마법사 페이지를 채웁니다(**다음** 및 **이전** 버튼을 사용하여 마법사 페이지 탐색).

SQL 스크립트 생성/데이터베이스 생성 페이지:

필드	값
데이터베이스	9.30 형식 프로덕션 데이터베이스 복사 를 선택합니다.
생성	비즈니스 라인 데이터를 가져옵니다.
고급 생성 옵션 사용	이 옵션은 선택하지 마십시오.

생성 매개 변수 페이지:

필드	값
암호	관리자 암호를 입력합니다.
참고:	
Asset Manager 데이터베이스 관리자는 이름(Name) 필드가 Admin 으로 설정된 직원 및 부서(amEmplDept) 테이블의 레코드입니다.	
사용자 이름(UserLogin) 필드에 저장된 데이터베이스 연결 로그인입니다. 관리 이름은 Admin 입니다.	
암호는 암호 필드(LoginPassword)에 저장됩니다.	

가져올 데이터 페이지:

필드	값
사용 가능한 데이터	Crystal Reports 옵션을 선택합니다.
오류가 발생하면 가져오기 중지	문제가 발생한 경우 가져오기를 중지하려면 이 옵션을 선택합니다.
로그 파일	오류 및 경고를 포함하여 모든 가져오기 운영이 기록되는 파일의 전체 이름입니다.

7 마법사를 사용하여 정의한 옵션을 실행합니다(**마침** 버튼).

사용자 권한, 액세스 제한 및 기능 권한

새 테이블, 필드 및 링크가 데이터베이스 구조에 추가되었으므로 사용자 프로필의 사용자 권한, 액세스 제한 및 기능 권한을 조정해야 합니다.

새 테이블, 필드 및 링크를 기존 권한과 제한에 추가하고, 필요한 경우 새 권한과 제한을 생성합니다.

Asset Manager 프로그램 업데이트

모든 관리자 및 사용자 시스템에서 모든 **Asset Manager** 프로그램을 업그레이드해야 합니다.

또한 **Asset Manager**와 상호 작용하는 프로그램 버전이 **Asset Manager 9.30**과 계속해서 호환 가능한지 확인해야 합니다. 필요한 경우 이러한 프로그램도 업그레이드합니다.

Asset Manager 프로그램 및 **Asset Manager**와 상호 작용하는 프로그램의 목록은 다음을 참조하십시오: ▶ **Asset Manager**의 구성 요소 [11 페이지].

Asset Manager 9.30과 호환 가능한 프로그램 버전에 대해서는 고객 지원 사이트를 참조하십시오.



팁:

호환성에 대한 자세한 내용은 ▶ **Windows**에서 구성(**Asset Manager Web** 제외) [49 페이지]장을 참조하십시오.

관리 시스템에 Asset Manager Automated Process Manager 설치

Asset Manager Automated Process Manager는 **Asset Manager** 데이터베이스에서 여러 자동 작업을 수행합니다. **Asset Manager Automated Process Manager**가 시작되지 않으면 **Asset Manager**가 제대로 작동하지 않습니다.

따라서 다음을 수행해야 합니다.

- 1 클라이언트 시스템에 **Asset Manager Automated Process Manager**를 설치합니다.
- 2 **Asset Manager Automated Process Manager**를 적절히 구성합니다.
- 3 **Asset Manager Automated Process Manager**를 영구적으로 실행합니다.

Asset Manager Automated Process Manager의 작동 방법에 대한 자세한 내용은 **관리** 가이드의 **Asset Manager Automated Process Manager** 장을 참조하십시오.

9.30 형식 프로덕션 데이터베이스 복사에서 Asset Manager 캐시 삭제

9.30 형식 프로덕션 데이터베이스 복사에 연결하기 위해 캐시를 사용하는 경우 삭제하는 것이 좋습니다.

캐시가 작동하는 방법에 대한 자세한 내용은 **사용자 인터페이스** 가이드의 **참조 정보 장, 연결** 섹션, **Asset Manager 성능** 하위 섹션을 참조하십시오.

Asset Manager 프로그램 업그레이드

프로그램을 업그레이드하려면 다음을 수행합니다.

- 1 이전 버전의 **Asset Manager**를 제거합니다.

 **팁:**

변환 시스템에 **Asset Manager 9.30**을 설치하는 경우 당분간은 이전 버전의 **Asset Manager**를 보존해야 합니다.

설치 제거 절차(보호 조치, 수행할 단계 및 **Asset Manager** 제거 방법)에 대한 자세한 내용은 제거할 **Asset Manager** 버전에 해당하는 **설치 및 업그레이드** 가이드를 참조하십시오.

- 2 **Asset Manager 9.30**을 설치합니다.

설치 절차(주의 사항, 방법 및 다양한 **Asset Manager** 설치 방법)에 대한 자세한 내용은 이 가이드의 다른 장을 참조하십시오.

 **참고:**

Asset Manager 9.30 설치 프로그램을 실행하려면 **Asset Manager 4.3.2** 또는 이전 버전이 설치되어 있으면 안 됩니다.

문제 없이 Asset Manager를 시작할 수 있는지 확인

Asset Manager 9.30을 시작할 때 문제가 발생하면 사용자 지원에 문의하십시오.

데이터베이스에 대한 이전 연결 제거 및 새 연결 생성

목표는 사용자가 **9.30 형식 프로덕션 데이터베이스 복사에** 연결되었는지 확인하는 것입니다.

사용자 인터페이스 가이드의 **참조 정보 장, 연결** 섹션을 참조하십시오.

원하는 경우 이전 연결을 수정할 수 있습니다.

유용하게 사용할 수 있다고 판단되는 경우 연결에 대한 **Asset Manager** 캐시를 생성합니다.

Asset Manager 데이터베이스에 액세스하는 외부 프로그램 업그레이드

Asset Manager Web

Asset Manager Web을 버전 9.30으로 업그레이드해야 합니다.

Asset Manager Web의 표준 페이지만 사용하고 있는 경우에는 이 작업만으로 Asset Manager Web의 새 표준 페이지를 사용할 수 있습니다.

추가 웹 페이지 또는 사용자 지정 표준 웹 페이지를 만든 경우:

- 1 이전의 추가 또는 사용자 지정 페이지를 저장합니다.
- 2 Asset Manager Web을 버전 9.30으로 업그레이드합니다.
- 3 각 웹 페이지를 테스트하고 적용합니다.

Get-It

Asset Manager 9.30 데이터베이스에 Get-It 기능을 사용하여 웹 응용 프로그램을 개발했는지 확인하려면 다음을 수행합니다.

- 1 해당 Get-It 버전이 Asset Manager 9.30 Support Matrix(HP 고객 지원 웹 사이트에서 사용 가능)에 있는지 확인합니다.
- 2 필요한 경우 Get-It을 업그레이드합니다.
- 3 각 사용자 지정 웹 페이지를 테스트하고 적용합니다.

Get-Resources

Asset Manager 9.30 데이터베이스에서 Get-Resources를 실행하려면 다음을 수행합니다.

- 1 해당 Get-Resources 버전이 Asset Manager 9.30 Support Matrix(HP 고객 지원 웹 사이트에서 사용 가능)에 있는지 확인합니다.
- 2 필요한 경우 Get-Resources를 업그레이드합니다.

Get-Resources의 표준 페이지만 사용하는 경우 이 운영으로 충분합니다.

Get-Resources의 새 표준 페이지를 사용할 수 있습니다.

추가 웹 페이지 또는 사용자 지정 표준 웹 페이지를 만든 경우:

- 1 이전의 추가 또는 사용자 지정 페이지를 저장합니다.
- 2 필요한 경우 Get-Resources를 업그레이드합니다.
- 3 각 사용자 지정 웹 페이지를 테스트하고 적용합니다.

HP Connect-It 시나리오

HP Connect-It을 사용하여 9.30 형식 프로덕션 데이터베이스 복사에 액세스하려면 Asset Manager 9.30과 함께 제공된 HP Connect-It 버전을 사용해야 합니다.

표준 HP Connect-It 시나리오를 사용하는 경우 이제 새 표준 시나리오를 사용해야 합니다.

자체 시나리오를 생성한 경우 다음을 수행합니다.

- 1 이전 비표준 시나리오를 저장합니다.
- 2 HP Connect-It을 업그레이드합니다.

- 3 HP Connect-It에서 각 시나리오를 하나씩 엽니다.
- 4 각 시나리오에 대해 다음을 수행합니다.
 - 1 시나리오를 열 때 HP Connect-It에 의해 표시될 수 있는 경고 메시지를 조사합니다.
 - 2 경고 메시지에 따라 시나리오를 수정합니다.
 - 3 테스트 데이터를 사용하여 시나리오를 실행합니다.
 - 4 이 테스트를 수행하는 동안 나타나는 문제를 수정합니다.

버전 9.30 시스템 데이터 가져오기

- 1 Asset Manager를 시작합니다.
- 2 **파일/데이터베이스에 연결** 메뉴를 통해 블록된 **이전 형식 프로덕션 데이터베이스**에 연결합니다.
- 3 **파일/가져오기** 메뉴에서 **스크립트 실행** 옵션을 선택합니다.
- 4 upgrade.lst 스크립트를 선택합니다(일반적으로 C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx\migration\fromxxx 폴더에 있으며, 여기서 **xxx**는 **이전 형식 프로덕션 데이터베이스**의 버전을 나타냄).
- 5 **가져오기**를 클릭합니다.
- 6 **닫기**를 클릭합니다.
- 7 이를 통해 가져오는 데이터베이스를 **9.30 형식 프로덕션 데이터베이스**라고 합니다.

4 Windows에서 설치 및 설치 제거 (Asset Manager Web 제외)

이 장에서는 **Asset Manager**를 최초로 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

Asset Manager 설치 전 준비 사항

바이러스 백신 비활성화

특정 바이러스 백신 프로그램이 실행될 경우 레지스트리에 대한 액세스를 차단하기 때문에 **Asset Manager** 설치 프로그램의 실행에 방해가 됩니다.

Asset Manager를 설치하는 동안 바이러스 프로그램을 일시 중단하는 것이 좋습니다.

Oracle 클라이언트 레이어 설치

Oracle 클라이언트 레이어(**SQL*Net**)를 잘못 설치하거나 구성할 경우 **Asset Manager**가 강조 문자를 처리하는 방법에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어 이러한 문제는 강조 문자를 포함하는 레코드가 삽입된 경우 나타납니다. 이 레코드를 다시 선택할 경우 텍스트가 제대로 표시되지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 **SQL*Net**의 구성을 검증합니다.

SAP Crystal Reports 설치 또는 설치 제거

Asset Manager를 설치하기 전에 **SAP Crystal Reports**의 런타임(제한된 버전) 설치 여부를 결정합니다.

정식 버전 8.5, 9, 10, 11 또는 12인 경우에는 **SAP Crystal Reports 12** 런타임을 설치하지 마십시오.

 참고:

SAP Crystal Reports 런타임 설치는 **Asset Manager** 설치 프로그램을 사용하여 수행할 수 있습니다.

Windows에 설치

컴퓨터에 이 소프트웨어를 설치하려면 **Windows** 관리 권한이 있어야 합니다. 이러한 권한 없이는 설치 프로그램이 레지스트리를 수정할 수 없습니다.

클라이언트-서버에 설치

- 1 서버 및 클라이언트 워크스테이션에 **DBMS**를 설치합니다.
- 2 클라이언트와 서버 간의 통신을 테스트합니다.
- 3 각 클라이언트 컴퓨터에 **Asset Manager**를 설치합니다.

 [중요]:

Asset Manager를 설치할 때 **SQL Server 2005 DBMS**를 사용할 경우 데이터베이스 연결 단계에서 **Windows** 인증 옵션을 선택합니다. 이것은 로그인 및 암호 인증 방법(예: "sa" 로그인)을 선택할 때 데이터베이스가 연결되지 않는 **SQL Server 2005** 문제에 대한 해결책입니다.

클라이언트 시스템 설치 시 시간 절약

amdb.ini 파일에는 **파일/연결 관리** 화면 수준에서 선언된 연결 목록이 포함되어 있습니다.

이 파일의 위치: ▶ **.ini** 및 **.cfg** 파일 [99 페이지].

각 클라이언트 시스템에서 사용자 인터페이스를 통해 이러한 옵션을 정의하는 대신 특정 시스템에서 정의하고 각 클라이언트 시스템에 **amdba.ini** 파일을 복사할 수 있습니다.



팁:

Asset Manager 전체 설치(설치 프로그램에서는 **표준 설치**라고 함)를 수행할 경우 상당한 시간이 소요될 수 있습니다. 이는 차후 설치 제거 및 업데이트에도 적용됩니다.

대부분의 경우 모든 프로그램 기능을 설치할 필요는 없습니다. 일반 Asset Manager 클라이언트를 설치할 때는 특히 그렇습니다.

이 경우 설치 화면의 첫 페이지에서 **사용자 지정**을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

다음 화면에서 일반적으로 생략할 수 있는 기능은 아래와 같습니다.

- Asset Manager Automated Process Manager
- 데이터베이스 관리(Asset Manager Application Designer 및 데이터베이스 마이그레이션 포함)
- 데모 데이터베이스
- 바코드 판독기
- 웹 서비스 및 웹 클라이언트

여러 언어로 Asset Manager 설치

동일한 컴퓨터에 Asset Manager Windows 클라이언트를 여러 언어로 설치할 수 있습니다.


여러 언어를 설치하는 경우 각 언어 버전을 개별 폴더에 설치해야 합니다.

기본적으로 설치 프로그램은 언어 버전에 관계없이 동일한 설치 폴더를 사용합니다.

64비트 Windows 시스템에 Asset Manager 설치

64비트 Windows 시스템에 Asset Manager Windows 클라이언트를 설치하는 경우:

- **제어판/시스템 및 보안/관리 도구/데이터 원본(ODBC)**을 통해 ODBC 데이터 원본을 생성하지 마십시오. 이 ODBC 인스턴스는 64비트이므로 Asset Manager에서 작동하지 않습니다.

Asset Manager를 사용하여 ODB 데이터 원본을 생성합니다. 이 작업은 **연결 관리** 창(**파일/연결 관리**)의 **데이터 원본** 필드 옆에 있는  버튼을 사용하여 수행할 수 있습니다.

- Asset Manager Windows 클라이언트에서 Microsoft SQL 데이터베이스에 연결할 때 **연결 관리** 창의 **시스템 연결** 상자가 선택되어 있지 않아야 합니다.

Microsoft SQL Server의 64비트 인스턴스에 Asset Manager 데모 데이터베이스를 설치하려면 다음 단계를 수행해야 합니다.

- 1 32비트 레지스트리 편집기를 엽니다. 경로:
C:\Windows\SysWOW64\regedit.exe.
- 2 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server
를 선택합니다.
- 3 메뉴 모음에서 **편집**을 클릭합니다.
- 4 드롭다운 메뉴에서 **새로 만들기/문자열 값**을 선택합니다.
- 5 이름으로 **InstalledInstances**를 입력하고 **Enter**를 누릅니다.
- 6 방금 만든 문자열 값을 두 번 클릭합니다.
- 7 **값 데이터** 필드에서 **Asset Manager** 데모 데이터베이스를 설치할 64비트 **SQL Server** 인스턴스의 이름을 입력합니다.

수동 설치(그래픽)

- 1 설치 CD-ROM을 삽입합니다.
- 2 CD-ROM을 삽입했을 때 그래픽 설치 프로그램 창이 자동으로 나타나지 않는 경우:
 - 1 Windows 탐색기를 엽니다.
 - 2 설치 CD-ROM을 선택합니다.
 - 3 CD-ROM의 루트를 선택합니다.
 - 4 Autorun.exe 프로그램을 시작합니다.
- 3 **Asset Manager 9.30 설치** 옵션을 선택합니다.
- 4 설치 프로그램의 지침을 따릅니다.

팁:

Asset Manager 전체 설치(설치 프로그램에서는 **표준 설치**라고 함)를 수행할 경우 상당한 시간이 소요될 수 있습니다. 이는 차후 설치 제거 및 업데이트에도 적용됩니다.

대부분의 경우 모든 프로그램 기능을 설치할 필요는 없습니다. 일반 Asset Manager 클라이언트를 설치할 때는 특히 그렇습니다.


이 경우 설치 화면의 첫 페이지에서 **사용자 지정**을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

다음 화면에서 일반적으로 생략할 수 있는 기능은 아래와 같습니다.

- Asset Manager Automated Process Manager
- 데이터베이스 관리(Asset Manager Application Designer 및 데이터베이스 마이그레이션 포함)
- 데모 데이터베이스
- 바코드 판독기
- 웹 서비스 및 웹 클라이언트

 **경고:**

설치하는 동안 다음 유형의 팝업 창이 반복적으로 표시됩니다.



이는 정상적인 상황입니다.

취소를 클릭하지 않아야 합니다.

키보드에서 간단히 **Enter** 키를 누르면 **취소** 버튼이 선택되기 때문에 설치를 수행하는 동안 다른 응용 프로그램에서 작업하지 않는 것이 좋습니다. 팝업 창이 방금 표시되었다는 것을 모르고 **Enter** 키를 누를 수 있습니다.

수동 설치 제거(그래픽)

Asset Manager 제거 전 준비 사항

데모 데이터베이스를 설치한 경우

설치 제거하는 동안 데모 데이터베이스가 삭제됩니다.

보관하려면 데모 데이터베이스를 복사해야 합니다.

▶ 데모 데이터베이스의 복사본을 만드는 방법을 알아보려면 데모 데이터베이스에 사용하는 **DBMS**와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

참고:

데이터베이스에 액세스하는 **SQL** 서버 등의 서비스를 일시적으로 중지해야 할 수 있습니다. 그래야만 파일이 잠겨 삭제되지 않습니다.

웹 클라이언트를 설치한 경우

Asset Manager를 제거하기 전에 제거할 파일의 잠금을 해제하기 위해 **Asset Manager Web Tier** 및 **Asset Manager Web Service**에서 사용 중인 응용 프로그램 서버를 중지해야 합니다.

또한 **Tomcat** 하위 디렉터리 같이 **Asset Manager Web** 배포의 일부로써 수동으로 복사된 **Asset Manager** 파일을 수동으로 삭제해야 합니다. 이렇게 해야 나중에


Asset Manager를 제거하거나 업그레이드할 때 파일 비호환을 방지할 수 있습니다. [Asset Manager Web 설치 제거 \[94 페이지\]](#)을 참조하십시오.

Asset Manager 제거

시스템에서 Asset Manager를 완전히 제거하려면 Windows 제어판에서 **프로그램 추가/제거** 아이콘을 사용합니다.

경고:

설치 제거하는 동안 다음과 비슷한 팝업 창이 반복적으로 표시됩니다.



이는 정상적인 상황입니다.

취소를 클릭하지 않아야 합니다.

키보드에서 간단히 **Enter** 키를 누르면 **취소** 버튼이 선택되기 때문에 설치 제거를 수행하는 동안 다른 응용 프로그램에서 작업하지 않는 것이 좋습니다. 팝업 창이 방금 표시되었다는 것을 모르고 **Enter** 키를 누를 수 있습니다.

일반적으로 제거 프로그램이 수행하는 작업은 다음과 같습니다.

- 설치된 모든 파일 및 프로그램 그룹을 제거합니다.
- 구성 파일을 수정하여 Asset Manager 설치 프로그램에 의해 수행된 일부 수정 사항을 제거합니다.
- 레지스트리를 업데이트합니다.

참고:

파일 잠금 등으로 인해 자동 제거 프로그램이 특정 파일이나 폴더를 삭제하지 못하는 경우가 있습니다. 제거 후 다음 폴더가 있는지 확인하고 필요하면 이를 수동으로 삭제합니다.

- C:\Program Files\HP\에 있는 Asset Manager의 인스턴스
- 시작 메뉴에 있는 Asset Manager 프로그램 그룹 및 바로 가기(예: C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\HP)

명령줄에서 자동 설치 및 설치 제거

이 섹션에서는 다음 사항에 대한 정보를 제공합니다.

- 개요 [43 페이지]
- 준비 [43 페이지]
- 실행 [45 페이지]
- 명령줄에서 설치 제거 실행 [47 페이지]

개요

명령줄 설치를 사용하여 여러 컴퓨터에 대해 **Asset Manager** 설치를 표준화 및 자동화할 수 있습니다.

명령줄 설치를 실행하기 전에 특정 매개 변수를 정의해야 합니다.

Asset Manager 설치 매개 변수는 **.msi** 파일에 정의됩니다.

기본적으로 **Asset Manager** 설치 **CD-ROM**에서 제공하는 파일은 **AssetManager.msi**입니다.

.msi 파일 수정은 **Orca**라고 하는 **Microsoft** 프로그램을 사용하여 수행됩니다.

구성을 수행하는 데 사용할 컴퓨터에 **Orca**를 설치해야 합니다.

준비

Orca 설치

Orca를 설치하려면 다음을 수행합니다.

- 1 **Microsoft Internet Explorer**를 시작합니다.
- 2 다음 URL로 이동:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/msi/setup/orca_exe.asp
- 3 지침을 따릅니다.

Orca 사용에 대한 도움말 얻기

Orca 설명서를 표시하려면 다음을 수행합니다.

- 1 인터넷 브라우저를 시작합니다.
- 2 다음 URL로 이동:

<http://support.microsoft.com/kb/255905/>

.msi 파일 및 **setup.exe** 및 **msiexec.exe** 매개 변수에 대한 도움말 얻기

이러한 파일 및 실행 파일에 대한 설명서를 표시하려면 **Microsoft Platform SDK** 온라인 도움말을 참조하십시오.

이 온라인 도움말은 Windows의 **시작/프로그램/Microsoft Platform SDK XXX/Platform SDK 설명서**를 사용하여 표시할 수 있습니다.

Asset Manager 설치 구성

Asset Manager 설치 구성에는 Orca를 사용한 AssetManager.msi 파일 수정 작업이 포함됩니다.

경고:

AssetManager.msi 파일을 수정할 수 있지만 이름은 바꿀 수 없습니다.

이 섹션에서는 .msi 파일의 특정 매개 변수에 대해 설명합니다.

다른 모든 매개 변수에 대해서는 .msi 파일의 도움말을 참조하십시오.

- 1 Windows 탐색기를 시작합니다.
- 2 Asset Manager 설치 폴더(설치 CD-ROM, am 폴더)의 내용을 하드 드라이브(예: C:\Temp\am\)에 복사합니다.
- 3 Orca를 시작합니다.
- 4 AssetManager.msi 파일을 엽니다(**파일/열기** 메뉴). 이 파일은 CD-ROM의 내용을 복사한 폴더에 있습니다.
- 5 설치할 구성 요소를 다음과 같이 구성합니다.
 - a **테이블** 열에서 **Feature**를 선택합니다.
Orca에 설치할 구성 요소 목록이 표시됩니다.
제목 열을 사용하여 구성 요소를 식별할 수 있습니다.
수준 열을 사용하여 구성 요소가 설치되는 방법을 통제할 수 있습니다.
 - b 각 구성 요소에 대해 다음과 같이 **수준** 열을 채웁니다.

수준 열의 값	명령줄에서의 설치 동작	일반 그래픽 설치의 동작	사용자 지정 그래픽 설치의 동작
0	설치되지 않음	설치되지 않음	사용할 수 없음
1	설치됨	설치됨	사용 가능하고 기본적으로 선택됨
200	설치되지 않음	설치되지 않음	사용 가능하고 기본적으로 선택되지 않음

- 6 Windows **시작** 메뉴의 프로그램 그룹이 생성되도록 구성합니다.

예를 들면, 기본적으로 Asset Manager는 **Start/ Programs/ HP/ Asset Manager 9.30 <언어>/ Client** 그룹에 설치됩니다.

경로를 수정하려면 다음을 수행합니다.

- a **테이블** 열에서 **바로 가기**를 선택합니다.
Orca에 프로그램 그룹 항목별 라인이 표시됩니다.

이름 열을 사용하여 항목을 식별할 수 있습니다.

디렉터리 열은 항목이 생성된 프로그램 그룹을 나타냅니다.

이것은 프로그램 그룹의 경로를 저장하는 **디렉터리** 테이블에 있는 레코드의 식별자입니다.

b 수정할 프로그램 그룹 식별자를 기록해 둡니다.

예: Asset Manager 클라이언트는 **이름** 열의 **HP | HP Software Asset Manager** 값으로 식별됩니다. **Directory** 열의 값은 **newfolder2**입니다. 이 값을 기록해 두십시오.

c **디렉터리** 테이블에서 이러한 식별자 중 하나를 검색합니다.

d **테이블** 열에서 **디렉터리**를 선택합니다.

e 정렬할 **디렉터리** 열의 헤더를 클릭합니다.

f 수정할 각 프로그램 그룹에 대해 **디렉터리** 열에서 해당 식별자를 선택하고 **DefaultDir** 열의 값을 수정합니다.

이 예에서는 **newfolder2**를 검색합니다.



경고:

정렬은 대/소문자를 구분합니다. 따라서 **newfolder2**는 목록 끝 부분에 있습니다.

7 설정을 저장합니다(**파일/저장** 메뉴).

8 종료합니다(**파일/닫기** 메뉴).

실행

개요

설치를 시작하려면 Asset Manager CD-ROM에서 **setup.exe**를 실행합니다.

setup.exe에 대해 사용 가능한 매개 변수는 다음 명령을 사용하여 표시할 수 있습니다.

```
setup.exe /?
```

초기화 대화 상자를 숨기기 위해 매개 변수를 사용하여 실행하는 예:

```
setup.exe /S
```

1 **setup.exe**는 기본적으로 Windows에 의해 설치된 **MsiExec.exe** 프로그램을 설치하거나 업데이트합니다.

2 **setup.exe**는 Orca를 통해 사용자 지정한 **AssetManager.msi** 파일의 설정을 사용하여 설치를 수행한 **MsiExec.exe** 프로그램을 트리거합니다.

MsiExec.exe에 대해 사용 가능한 매개 변수는 다음 명령을 사용하여 표시할 수 있습니다.

MsiExec.exe /?



경고:

이 옵션은 **MsiExec** 버전 3 이상에서만 사용할 수 있습니다.
이전 버전의 경우 **MsiExec.exe** 버전에 해당하는 설명서를 참조하십시오.

그래픽 인터페이스 없이 무인 설치를 사용할 수 있는 매개 변수를 통해 실행하는 예:

MsiExec.exe /qn

매개 변수를 **setup.exe**에서 **MsiExec.exe**로 전송하려면 매개 변수 앞에는 다음과 같은 접두사가 붙어야 합니다.

/V

무인 설치를 사용할 수 있는 매개 변수를 통해 실행하는 예:

setup.exe /V/qn



경고:

/V 다음에 오는 항목은 공백 없이 **/V** 다음에 오도록 해야 합니다.

명령줄에서 설치 실행

명령줄에서 **Asset Manager**를 설치하는 방법은 여러 가지가 있습니다.

이 섹션에서는 다음 특성을 가진 설치 예에 대해 설명합니다.

- **setup.exe**는 대화 상자 없이 실행됩니다.
- 사용자 입력 또는 **GUI** 없이 **msiexec.exe**가 실행됩니다.
- 설치 프로그램의 메시지는 **C:\Temp\log.txt** 파일에 저장됩니다.
- **Asset Manager**는 **C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx** 폴더에 설치됩니다.

1 DOS 명령 프롬프트를 엽니다.

2 **AssetManager.msi** 파일 및 **setup.exe** 프로그램 파일이 있는 **Asset Manager** 설치 폴더로 이동합니다. 이 파일은 사용자 지정이 가능할 수도 있고 가능하지 않을 수도 있습니다.

3 다음 명령을 실행합니다.

```
setup.exe /S /V"/qn /I* C:\Temp\log.txt INSTALLDIR="C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx"
```

주석:

- **setup.exe**: 설치하는 로컬 버전의 **msiexec.exe**를 테스트하고 필요한 경우 업데이트하기 위해 **setup.exe**에 의해 트리거됩니다.



참고:

Asset Manager를 설치하려면 버전 2 이상이 필요합니다.

- **/S:** setup.exe는 초기화 대화 상자 없이 실행됩니다.
- **/V:** 다음 매개 변수가 **msiexec.exe**로 전송됩니다.
/V 다음에 오는 모든 항목을 묶는 이중 따옴표에 유의하십시오.
- **/qn:** 사용자 입력 또는 GUI 없이 **msiexec.exe**가 실행됩니다.
- **/I* C:\Temp\log.txt:** 설치 프로그램의 대부분의 메시지를 C:\Temp\log.txt 파일에 저장합니다.
- **INSTALLDIR="C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx\":** Asset Manager를 C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx 폴더에 설치합니다.
프로그램 및 **파일** 간의 경로에 공백이 포함되게 하는 \" 사용에 유의하십시오.

4



참고:

위의 명령줄을 실행하면 명령 프롬프트가 즉시 표시됩니다. 설치 종료에 대한 알림을 받지 않습니다.

설치가 종료되었는지 확인하려면 로그 파일(이 예에서는 **C:\Temp\log.txt**)의 마지막 라인에서 텍스트 **설치 완료**를 찾아봅니다.

명령줄에서 설치 제거 실행

명령줄에서 Asset Manager를 제거하는 방법은 여러 가지가 있습니다.

다음 예를 권장합니다.

- 1 Asset Manager 제거에 해당하는 레지스트리 키 번호를 식별합니다.
 - a 레지스트리 편집기 **regedit.exe**(Windows의 **시작/실행** 메뉴)를 시작합니다.
 - b 분기
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall을 확장합니다.
 - c Asset Manager에 해당하는 키를 찾습니다. 종괄호로 묶인 키의 세부사항을 표시하고(왼쪽 창), **DisplayName** 필드의 값을 확인합니다(오른쪽 창). 이 필드에는 이름 Asset Manager 및 버전이 포함되어야 합니다.
 - d 이 키를 선택합니다.
 - e 키 이름을 복사합니다(**키 이름 복사** 바로 가기 메뉴).
확인해야 할 부분은 종괄호 안에 있는 내용입니다. 예:

{A79E51C8-4E8E-40CE-A56E-143395D011C1}
 - f 레지스트리 편집기를 종료합니다.

- 2 DOS 명령 프롬프트를 엽니다.
- 3 다음 형식으로 명령을 실행합니다.

- `msiexec.exe /x <Registry key> /qn /!*` <로그 파일의 전체 경로>

예:

```
msiexec.exe /x {A79E51C8-4E8E-40CE-A56E-143395D011C1} /qn /!* C:\Temp\log.txt
```

주석:

- ▶ 명령줄에서 설치 실행 [46 페이지]
- **/x:** msiexec.exe가 설치 제거를 실행합니다.



참고:

명령줄에서 부분 제거를 수행할 수 없습니다.

4



참고:

위의 명령줄을 실행하면 명령 프롬프트가 즉시 표시됩니다. 설치 제거 종료에 대한 알림을 받지 않습니다.

설치 제거가 종료되었는지 확인하려면 로그 파일(이 예에서는 **C:\Temp\log.txt**)의 마지막 라인에서 **설치 제거 성공적으로 완료** 텍스트를 찾아봅니다.

5 Windows에서 구성(Asset Manager Web 제외)

Asset Manager 프로그램이 설치된 후 설치 프로세스를 완료하려면 몇 가지 단계를 추가로 수행해야 합니다. 이러한 추가 단계는 **Asset Manager**와 통합하거나 사용하려는 구성 요소 및 응용 프로그램에 따라 달라집니다. 이 장에서는 이러한 추가 운영에 대해 설명합니다.

Oracle DLL

Oracle에 액세스하는 데 사용할 수 있는 **DLL** 버전은 몇 가지가 있습니다. **Asset Manager**는 최근 버전부터 시작하여 가장 이전 버전으로 가면서 지원되는 버전을 동적으로 로드하려고 시도합니다.

- 1 oraclient10.dll
- 2 oraclient9.dll
- 3 oraclient8.dll

그러나 **am.ini**에 다음 항목을 추가하여 특정 **DLL**를 로드하기 위해 이 순서를 무시할 수 있습니다.

```
[DLL] orcl = <xxx>.dll
```

이 파일의 위치: ▶ **.ini** 및 **.cfg** 파일 [99 페이지].

메시징 시스템

Windows에서 지원되는 메시징 표준

- VIM
- 확장 MAPI
- SMTP



참고:
Simple MAPI는 지원되지 않습니다.

외부 메시징 시스템 설치

외부 메시징 시스템이 Asset Manager에서 제대로 작동하도록 하려면 다음 조건을 충족해야 합니다.

메시징 시스템 표준	필요한 조건
VIM	시스템의 PATH 환경 변수가 vim32.dll 파일이 포함된 폴더를 가리켜야 합니다. 예: 일반적으로 Lotus Notes DLL은 Notes와 동일한 폴더에서 Notes에 의해 설치되고 PATH에 포함되지 않습니다.
SMTP	TCP/IP 레이어를 설치해야 합니다. 이 경우는 SMTP 메시징 시스템이 제대로 설치된 경우에만 해당합니다.

Asset Manager가 메시지를 외부 메시징 시스템에 전송하도록 구성

모든 메시징 시스템의 기능을 사용하려면 다음 작업을 수행해야 합니다.

수행 작업	참조할 설명서
관리자 및 기타 사용자의 메시징 주소를 채웁니다.	관리 가이드, 메시징 장, Asset Manager가 메시징 시스템을 사용하도록 구성 섹션
조달, 기술 지원, 알람 등에 사용할 메시징 유형 작업을 생성합니다.	고급 사용 가이드, 작업 장, 작업 생성 섹션, 메시징 탭 채우기 하위 섹션
Asset Manager Automated Process Manager가 조달, 기술 지원, 알람 등에 연결된 메시지를 보내도록 구성합니다.	관리 가이드, Asset Manager Automated Process Manager 장
Asset Manager Automated Process Manager를 실행합니다.	관리 가이드, Asset Manager Automated Process Manager 장
문제 해결	관리 가이드, 메시징 장, 공통적인 연결 문제 섹션

메시징 시스템 사용은 관리 가이드의 메시징 장에서 자세하게 다룹니다.

Asset Manager Automated Process Manager

Asset Manager Automated Process Manager는 Asset Manager 클라이언트와 별개의 프로그램입니다. 이 프로그램은 조달, 재고, 이력, 리스 도메인 내에서 트리거할 알람, 메시지 및 작업을 모니터링하고 특정 필드의 값을 계산합니다.

이러한 기능이 제대로 작동하려면 적어도 한 시스템에서 Asset Manager Automated Process Manager를 영구적으로 실행하고 사용 중인 프로덕션 데이터베이스에 연결해야 합니다.

다음은 Windows 또는 웹 클라이언트가 데이터베이스에 액세스하기 전에 필요합니다.

- Asset Manager Automated Process Manager가 실행 중이어야 하며 데이터베이스에 연결되어 있어야 합니다.
- Asset Manager Automated Process Manager **데이터베이스 서버가 있다는 시그널 보내기(UpdateToken)** 모듈이 활성화되어 있고 일주일에 한 번 이상 실행하도록 예정되어 있어야 합니다.

Asset Manager Automated Process Manager에 대한 자세한 내용은 Asset Manager **관리** 가이드, **Asset Manager Automated Process Manager** 장을 참조하십시오.

Asset Manager Automated Process Manager 모듈은 다음 예제에서처럼 데이터를 자동으로 모두 가져오는 작업에 HP Connect-It 및 해당 커넥터를 사용합니다.

- HP Discovery and Dependency Mapping Inventory 인벤토리 응용 프로그램에 의해 수행된 인벤토리
- 외부 응용 프로그램에서 데이터 가져오기

이러한 모듈을 사용하는 경우 HP Connect-It을 설치해야 합니다.

HP Connect-It에서 지원하는 환경 및 HP Connect-It 설치 방법에 대해 알아보려면 해당 설명서를 참조하십시오.

HP Connect-It과 Asset Manager Automated Process Manager의 통합 방법에 대해 알아보려면 Asset Manager **관리** 가이드, **Asset Manager Automated Process Manager** 장, **Asset Manager Automated Process Manager에 의해 모니터링되는 모듈 구성** 섹션을 참조하십시오.

Windows에서 Asset Manager Automated Process Manager 구현

이 프로그램을 사용할 수 있으려면 한 대 이상의 컴퓨터에 지원되는 Windows 버전을 설치해야 합니다.

Asset Manager Automated Process Manager는 다음 모드 중 하나로 실행되도록 설치됩니다.

- 수동으로 Windows **시작** 메뉴에서 바로 가기 실행
- 서비스로 자동 실행



팁:

Asset Manager Automated Process Manager를 서비스로 시작하는 것이 좋습니다.



참고:

Asset Manager Automated Process Manager 서비스를 올바르게 설치하려면 다음을 수행하는 것이 좋습니다.

1 Windows에 사용자 계정을 생성합니다(이 서비스를 설치할 컴퓨터에서 생성).

이 계정에는 Asset Manager Automated Process Manager 서비스를 시작하는데 필요한 권한이 있어야 합니다.

이 계정에 연결된 환경에서 Asset Manager Automated Process Manager 서비스를 설치한 컴퓨터에 설치된 DBMS의 클라이언트 레이어를 사용할 수 있어야 합니다.

기본적으로 로컬 시스템 계정만 시스템 환경 변수에 액세스합니다.

2 이 계정에 Asset Manager Automated Process Manager 서비스를 설치합니다.

기본적으로 서비스는 자동으로 시작되도록 구성되어 있습니다. 이 값을 수정할 수 있습니다.

제어판에서 **서비스** 애플릿을 통해 시스템에서 사용 가능한 서비스를 다음과 같이 시작, 중지 및 구성할 수 있습니다.

■ Windows 버전에 따라 다음 버튼이 표시됩니다.

- : 중지된 서비스를 시작합니다.
- : 서비스를 중지합니다.
- : 서비스를 다시 부팅합니다.
- : 서비스를 중단합니다.

Windows에서 Asset Manager Automated Process Manager 서비스를 자동 모드로 시작하려면 다음을 수행합니다.

1 서비스 창에서 Asset Manager Automated Process Manager 서비스를 선택합니다.

2 바로 가기 메뉴에서 **등록 정보**를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 선택합니다.

3 **시작 유형** 열에서 **자동**을 선택합니다.



참고:

실제로는, Asset Manager Automated Process Manager가 작동 준비를 마치면 시작 모드를 **자동**으로 설정하여 Windows가 시작될 때마다 시작되도록 하는 것이 좋습니다.

 참고:

기본적으로 서비스는 시스템 계정을 사용합니다. **Asset Manager Automated Process Manager**를 데이터베이스에 연결할 수 없는 경우 **시작**을 클릭하여 데이터베이스에 액세스할 수 있는 계정을 사용하도록 서비스를 구성합니다.

SAP Crystal Reports

SAP Crystal Reports 설치, 구성 및 사용에 대해서는 **고급 사용** 가이드의 **SAP Crystal Reports** 장을 참조하십시오.

HP Connect-It과 통합

Asset Manager는 전체 **HP Connect-It** 소프트웨어 응용 프로그램 및 해당 설명서와 함께 제공됩니다.

필요한 HP Connect-It 버전

HP Connect-It을 **Asset Manager**와 통합하려면 **Asset Manager** 설치 CD-ROM에서 제공하는 **HP Connect-It**의 버전(또는 그 이상 버전)을 사용해야 합니다.

HP Connect-It의 유틸리티

다음과 같이 **Asset Manager Automated Process Manager**에서 트리거되는 특정 자동화 작업을 수행하려면 **HP Connect-It**을 사용해야 합니다.

- **Asset Manager** 데이터베이스 연결 시 **NT** 보안을 사용하기 위해 데이터베이스에 **NT** 사용자 추가

 경고:

Asset Manager Automated Process Manager의 **Windows** 버전이 필요합니다.

- 데이터베이스의 **NT** 도메인에서 선언된 컴퓨터 복구.

 경고:

Asset Manager Automated Process Manager의 **Windows** 버전이 필요합니다.

- 예를 들어, **HP Discovery and Dependency Mapping Inventory**에서 인벤토리 데이터를 가져오려면 다음을 수행합니다.

HP Connect-It에서 지원하는 환경 및 HP Connect-It 설치 방법에 대해 알아보려면 해당 설명서를 참조하십시오.

HP Connect-It과 Asset Manager Automated Process Manager의 통합 방법에 대해 알아보려면 Asset Manager **관리** 가이드, **Asset Manager Automated Process Manager** 장, **Asset Manager Automated Process Manager에 의해 모니터링되는 모듈 구성** 섹션을 참조하십시오.

데모 데이터베이스

Asset Manager는 데모 데이터베이스와 함께 설치됩니다.

이 데이터베이스는 다음과 같은 특징을 갖습니다.

- HP AutoPass 라이선스 키가 설치된 후 Asset Manager Application Designer를 사용하여 활성화할 수 있습니다. 이러한 라이선스 키는 소프트웨어의 모두 또는 일부에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
 - ▶ **관리 가이드, 라이선스 키 설치** 장을 참조하십시오.
- Asset Manager Automated Process Manager 및 Asset Manager Application Designer에서도 액세스할 수 있습니다.

데모 데이터베이스가 Asset Manager 설치 폴더의 demo 하위 폴더에 복사되었습니다.

해당 파일은 AMDemo93.mdf라고 합니다.

참고:

설치하는 동안 데모 데이터베이스는 사용자가 **itam**이고 암호가 **password**인 인스턴스를 사용하여 Microsoft SQL Server에 선언됩니다.

데이터베이스에 연결

- 1 SQL Server 인스턴스가 설치되었으며 해당 Windows 서비스가 시작되었는지 확인합니다.
- 2 Asset Manager를 시작합니다.
- 3 Asset Manager에 **데이터베이스에 연결** 창이 표시됩니다.
이 창을 다음과 같이 채웁니다.

필드	값
연결	AMDemo93ko
로그인	Admin




다른 로그인도 사용할 수 있습니다.

6 Asset Manager Web 설치, 구성, 제거 및 업데이트

Asset Manager Web 아키텍처

6.1. 그림 Asset Manager Web 아키텍처



- 사용자는 브라우저를 통해 **Asset Manager** 웹 클라이언트에 액세스합니다.
- 브라우저와 **Asset Manager Web Tier**는 **HTTP/HTTPS** 프로토콜을 사용하여 통신합니다.
- **Asset Manager Web Tier**는 브라우저에서 요청을 받아 **Asset Manager Web Service**로 보냅니다.
- **Asset Manager Web Service**는 **API**를 사용하여 **Asset Manager** 데이터베이스를 참조하거나 수정합니다.
- **Asset Manager Web Service**는 데이터베이스에서 **Asset Manager Web Tier**로 데이터를 보냅니다.
- **Asset Manager Web Tier**는 표시할 페이지를 브라우저에 보냅니다.



팁:

최적화된 성능 및 확장성을 위한 배포 권장 사항:

- **Asset Manager Web Tier** 및 **Asset Manager Web Service**는 서로 다른 응용 프로그램 서버에서 호스팅되어야 합니다.
- 시스템 성능을 향상시키기 위해, **Asset Manager Web Tier**와의 연결 수가 증가하면 **Asset Manager Web Tier** 및 **Asset Manager Web Service** 인스턴스 수를 증가시킬 수 있습니다.

Asset Manager Web 설치



[중요]:

Asset Manager Web은 **Asset Manager Web**을 실행하는 데 사용될 웹 및 응용 프로그램 서버를 적절하게 구성할 수 있는 숙련된 사람만 설치하는 것이 좋습니다.

이 가이드는 이러한 응용 프로그램 및 웹 서버의 설치나 구성 방법을 설명하기 위한 자료가 아니므로 해당 내용을 다루지 않습니다.

응용 프로그램 및 웹 서버의 사용에 대한 자세한 내용이 필요한 경우 그에 해당하는 가이드를 참조하십시오.

실제 사례



경고:

이 섹션에서는 다음 구성을 사용하여 로컬 테스트 컴퓨터에 설치된 Asset Manager Web의 예를 제공합니다.

- 운영 체제: Windows Server 2003
- 응용 프로그램 서버: Tomcat 5.5.27
- DBMS: SQL Server 2005
- 데이터베이스: Asset Manager를 사용하여 설치된 데모 데이터베이스

이 실제 사례에서는 Asset Manager Web의 성능 최적화를 시도하지 않습니다.

Tomcat 5.5.27 및 J2SE v 5.0 JDK는 현재 사용 가능하거나, 프로덕션 모드에서 사용 또는 지원되어야 할 소프트웨어 응용 프로그램일 필요는 없습니다.

지원되는 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 www.hp.com/go/hpsupport를 참조하십시오.

프로덕션 환경에서의 설치에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오: ▶ 이 장의 나머지 섹션.

- 1 테스트 컴퓨터에 Microsoft SQL Server 2005를 설치합니다.
- 2 Asset Manager를 C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx 폴더에 설치합니다. 여기서 xx는 Asset Manager 설치(▶ Asset Manager 설치 전 준비 사항 [37 페이지] 및 수동 설치(그래픽) [40 페이지])의 두 자리 언어 코드로 대체됩니다.

사용자 정의 설치 모드를 선택합니다.

다음 구성 요소를 선택합니다.

- Asset Manager Automated Process Manager
 - Asset Manager Application Designer
 - 데이터베이스 관리
 - Asset Manager API
 - 데모 데이터베이스
 - 웹 서비스 및 웹 클라이언트
- 3 다음 사이트에서 J2SE v 5.0 JDK(JRE, 오프라인 설치 파일을 포함한 JDK 5.0 업데이트 17)를 C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_17 폴더에 설치합니다:
 - 4 J2SE v 5.0 JDK 설치 폴더를 가리키도록 JAVA_HOME 시스템 변수를 추가하거나 수정합니다. (Windows에서 **시작/설정/제어판**을 클릭합니다. **시스템** 도구를 두 번 클릭하고 **고급** 탭에서 **환경 변수** 버튼을 클릭하여 **시스템 변수** 프레임에서 편집합니다.)

사용할 값:

C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_17

- 5 데모 데이터베이스를 사용할 수 있도록 Asset Manager과 함께 받은 HP AutoPass 라이선스 키를 설치하고 나서 Asset Manager Application Designer를 사용하여 데모 데이터베이스를 활성화합니다.
 - ▶ Asset Manager 관리 가이드, 라이선스 키 설치 장.
- 6 C:\Tomcat55 폴더에 Tomcat 5.5.27에 설치합니다.

다음은 제외하고 설치 프로그램에 의해 기본적으로 제공되는 옵션을 허용합니다.

 - 설치 폴더는 다음과 같습니다: C:\Tomcat55
 - 설치 완료 시 Tomcat을 시작하는 옵션을 선택 취소합니다.
- 7 Tomcat 구성 콘솔을 시작합니다(Windows에서 시작/프로그램/Apache Tomcat 5.5/Configure Tomcat 클릭).
- 8 Java 탭을 클릭합니다.
- 9 다음 필드를 채웁니다.

필드	값
Java Virtual Machine	C:\Program Files\Java\jre1.5.0_17\bin\client\jvm.dll
Java Classpath	C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_17\lib\tools.jar;C:\Tomcat55\bin\bootstrap.jar
Java Options	다음 라인을 추가합니다. -Djava.library.path=C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx\bin 여기서 xx는 두 글자로 된 Asset Manager 설치 언어 코드로 바꿉니다.
Initial memory pool	512(또는 사용자 컴퓨터에 맞는 다른 값)
Maximum memory pool	1024(또는 사용자 컴퓨터에 맞는 다른 값)
스레드 스택 크기	1000(또는 사용자 컴퓨터에 맞는 다른 값. 컴퓨터의 총 RAM보다 250MB 이상 적어야 함)

- 10 Tomcat 구성 콘솔을 닫습니다.
- 11 DOS 명령 프롬프트를 엽니다.
- 12 C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx\deploy 폴더로 변경합니다.
- 13 다음 명령줄을 개별적으로 실행합니다.

```
deploy.bat ..\websvc\package.properties
```

```
deploy.bat ..\webtier\package.properties
```

- 14 C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx\websvc\AssetManagerWebService.war 및 C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx\webtier\AssetManager.war를 복사합니다. 여기서 xx는 Asset Manager 설치의 두 글자 언어 코드로 대체됩니다.
C:\Tomcat55\webapps 안에 붙여넣습니다.
- 15 Tomcat을 시작합니다.

- a Tomcat 모니터링 콘솔을 시작합니다(Windows에서 **시작/프로그램/Apache Tomcat 5.5/Monitor Tomcat** 클릭).
- b Windows 작업 표시줄의 오른쪽 아래 모서리에 있는 Tomcat 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- c **Start service** 메뉴 항목을 선택합니다.
- d 빨간색 사각형이 오른쪽을 가리키는 녹색 삼각형으로 바뀔 때까지 기다립니다.

16 Internet Explorer를 시작합니다.

17 다음 옵션을 선택하여 Internet Explorer를 구성합니다.


- JavaScript 실행: (도구/인터넷 옵션 메뉴에서 **보안** 탭을 선택하고 **사용자 지정 수준**을 클릭한 다음 목록에서 **스크립팅** 섹션으로 스크롤하여 **Active 스크립팅** 옵션에 대해 **사용**을 선택합니다.
- 도구/인터넷 옵션 메뉴에서 **개인 정보** 탭을 선택하고 **고급**을 클릭한 다음 **자동으로 쿠키 처리 안 함**을 선택하고 **허용**을 선택하여 쿠키를 허용합니다.
- 팝업 창 표시: (도구/팝업 차단 메뉴가 켜져 있으면 **팝업 차단 사용 안 함**을 선택합니다.

Internet Explorer를 닫고 다시 시작합니다.

18 Asset Manager Web Service 배포가 성공적으로 이루어졌는지 테스트합니다.

- 1 Internet Explorer를 시작합니다.
- 2 다음 URL로 이동:

<http://localhost:8080/AssetManagerWebService>

 **경고:**
텍스트는 대/소문자를 구분합니다.

- 3 Asset Manager Web Service가 시작될 때까지 페이지를 다시 로드하거나 새로 고치지 마십시오. 이 작업에는 몇 분 정도의 시간이 소요됩니다.
- 4 성공적으로 배포되면 URL에 있는 페이지에 다음과 비슷한 헤더가 표시됩니다.

```
Database Base: Name      AMDemo93en Engine      MSSQL User
sa Owner      itam AmApiDll 'C:\Program Files\HP\Asset Manage
r 9.30 en\bin\aaapi93.dll' User: Admin Version: 9.30 - build xxxx D
ll path: C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 en\bin\aaapi93.d
ll
```



팁:

이 헤더 뒤에 오류가 표시되는 경우 응용 프로그램 서버의 메모리 설정을 다시 정의해 보십시오.

Tomcat 5.0에 대한 예: **Initial memory pool** 및 **Maximum memory pool** 설정

19 다음 URL로 이동:

`http://localhost:8080/AssetManager`



경고:

텍스트는 대/소문자를 구분합니다.

연결 페이지를 표시합니다.

20 다음 필드를 채웁니다.

필드	값
로그인	Admin
암호	암호를 비워 둡니다.

설치 개요

Asset Manager Web Tier 및 Asset Manager Web Service는 동일한 설치에 따라 설치됩니다.

- 모든 준비 작업을 완료합니다.
 - ▶ Asset Manager Web 설치 준비 [63 페이지].
- Asset Manager Web Tier 및 Asset Manager Web Service 배포에 대한 아카이브 파일을 업데이트합니다.
 - ▶ 아카이브 파일 업데이트 [69 페이지].
- 아카이브 파일을 응용 프로그램 서버에 배포합니다.
 - ▶ 아카이브 파일을 응용 프로그램 서버에 배포 [78 페이지].
- 성공적으로 배포되었는지 테스트합니다.
 - ▶ 성공적으로 배포되었는지 테스트 [91 페이지].

참고:

Asset Manager Web Service 및 Asset Manager Web Tier를 설치할 수 있습니다.

- 별도로(테스트 또는 프로덕션 모드): ▶ WebSphere Application Server를 응용 프로그램 서버로 사용하는 경우 [80 페이지] 및 WebLogic을 응용 프로그램 서버로 사용하는 경우 [84 페이지].
- 동시에(테스트 모드 전용): ▶ Asset Manager Web Tier 및 Asset Manager Web Service를 동시에 설치 [87 페이지].

Asset Manager Web 설치 준비

설치할 구성 요소

[중요]:

다음 구성 요소의 지원되는 버전을 알아보려면 www.hp.com/go/hpsupportmatrix에서 Support Matrix를 참조하십시오.

- 응용 프로그램 서버
- 웹 서버

Asset Manager Web을 설치하기 전에 아래 나열된 구성 요소를 설치, 구성 및 시작해야 하며 각 구성 요소의 편집기에 의해 제공되는 권장 사항을 준수하여 수행해야 합니다.

- 데이터베이스 서버에 Asset Manager 데이터베이스
- Asset Manager Automated Process Manager가 Asset Manager 데이터베이스에 액세스할 수 있는 서버에 Asset Manager Automated Process Manager 다음 작업은 웹 클라이언트가 데이터베이스에 액세스하기 전에 필요합니다.
 - Asset Manager Automated Process Manager가 실행 중이어야 하며 데이터베이스에 연결되어 있어야 합니다.
 - Asset Manager Automated Process Manager 데이터베이스 서버가 있다는 **시그널 보내기(UpdateToken)** 모듈이 활성화되어 있고 일주일에 한 번 이상 실행하도록 예정되어 있어야 합니다.
 - ▶ **관리 가이드, Asset Manager Automated Process Manager 장, Asset Manager Automated Process Manager에 의해 모니터링되는 모듈 구성** 섹션
- 동일한 컴퓨터에 다음 응용 프로그램을 설치합니다.

참고:

예를 들어 Asset Manager Web의 성능을 향상시키려면 몇 대의 컴퓨터에 동일한 여러 응용 프로그램을 배포해야 할 수도 있습니다.

- 응용 프로그램 서버
응용 프로그램 서버는 네트워크 인프라(방화벽, 프록시 등)에 의해 보호되어야 하지만 인터넷 브라우저에서 연결할 수 있습니다.

Asset Manager Web에서 최대 성능을 구현하려면 응용 프로그램 서버를 제대로 구성해야 합니다.

▶ **응용 프로그램 서버 구성 - 특수한 경우와 샘플 [65 페이지]**에서 응용 프로그램 서버 구성과 관련된 팁과 예를 참조할 수 있습니다.

구성에 대한 자세한 내용은 응용 프로그램 서버와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

- **JDK(Java 개발 키트)**

 **참고:**

최신 Oracle JDK 버전에서 제공하는 향상된 성능과 안정성을 활용하려면 Tomcat 응용 프로그램 서버에 Oracle Java SE 6 Update 23 JDK 이상을 함께 사용하는 것이 좋습니다.

응용 프로그램 서버가 올바르게 작동하려면 선택하는 응용 프로그램 서버와 호환되는 JDK 버전이 응용 프로그램 서버와 함께 설치되어야 합니다.

다음에서 **Support Matrix**를 참조하십시오:

www.hp.com/go/hpsoftwaresupport.

JAVA_HOME 시스템 변수를 추가하거나 수정하여 JDK 설치 폴더를 가리키도록 해야 합니다.

 **참고:**

WebLogic의 경우 WebLogic 설치 패키지와 함께 제공된 Oracle JRockit 또는 Sun JDK를 사용해야 합니다.

개발 모드에서는 WebLogic 도메인에 Sun JDK를 사용하고, **프로덕션 모드**에서는 WebLogic 도메인에 JRockit를 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 WebLogic 서버 설명서를 참조하십시오.

- 데이터베이스 액세스 API(DBMS에 따라 달라짐, 예를 들어 SQL Server의 경우 ODBC)

응용 프로그램 서버를 호스팅하는 컴퓨터는 Asset Manager 데이터베이스에 액세스할 수 있어야 합니다.

그러기 위해서는 Asset Manager 데이터베이스에 사용되는 DBMS에 대한 데이터베이스 액세스 API가 이러한 컴퓨터에 설치되어야 합니다.

- 다음 Asset Manager 구성 요소는 Asset Manager 설치 프로그램을 통해 설치할 수 있습니다.
 - 웹 서비스 및 웹 클라이언트
 - Asset Manager API
 - 이 기능을 구현할 계획인 경우 LDAP 인증

[중요]:

웹 클라이언트에 의해 표시될 언어 버전의 **Asset Manager**을 설치합니다. 다중 언어 사용이 가능한 **Asset Manager** 데이터베이스가 이 언어를 포함해야 합니다.

웹 클라이언트의 여러 언어 버전을 설치한 경우 동일한 수의 **Asset Manager Web** 인스턴스(**Asset Manager Web Service** 및 **Asset Manager Web Tier**)를 설치해야 합니다.

데이터베이스에 사용 중인 언어가 포함된 경우 이러한 인스턴스는 모두 동일한 데이터베이스를 가리킬 수 있습니다.

다양한 URL을 사용하여 사용자가 웹 클라이언트에 의해 사용되는 표시 언어를 선택할 수 있습니다.

▶ **관리 가이드, Asset Manager 데이터베이스 생성, 수정 및 삭제 장, Asset Manager 클라이언트 언어 수정** 섹션

참고:

필수 라이브러리를 **Asset Manager Web**에서 찾을 수 있도록 하려면 <**Asset Manager** 설치 폴더>\bin(36비트) 또는 <**Asset Manager** 설치 폴더>\x64(36비트)가 시스템 라이브러리 검색 경로에 포함되어야 합니다.

- Windows: 환경 변수 Path
- Solaris 또는 Linux: 환경 변수 LD_LIBRARY_PATH.
- Linux: ld.so의 구성 파일에도.
- AIX: 환경 변수 LIBPATH.

두 bin과 x64가 모두 해당 경로 안에 있는 경우 원하는 파일이 다른 파일보다 우선되는지 확인합니다.

응용 프로그램 서버 구성 - 특수한 경우와 샘플

이 섹션은 응용 프로그램 서버를 세부적으로 구성하는 방법을 설명하기 위해 제공된 것이 아닙니다. 자세한 구성 절차 및 권장 사항은 응용 프로그램 서버의 설명서를 참조하십시오.

그보다는, 특정 하드웨어 및/또는 소프트웨어 구성에서 추가 응용 프로그램 서버 구성을 설명하기 위해 제공되었습니다. 이러한 구성은 응용 프로그램 서버에 필요한 일반 구성과 함께 수행해야 합니다.

또한 고유의 환경에 맞게 적용하고 참조할 수 있도록 특정 하드웨어 및 소프트웨어 구성에서의 샘플 구성도 제공합니다.

JVM 구성

- **Asset Manager Web Tier**를 UNIX 서버에 설치한 경우 UNIX 그래픽 리소스를 사용하지 않도록 **Java Virtual Machine(JVM)**을 구성해야 합니다.

이렇게 하려면 다음 매개 변수를 응용 프로그램 서버의 JVM 설정에 추가합니다.

```
-Djava.awt.headless=true
```

- Asset Manager Web Tier에 의해 사용되는 샘플 JVM 구성:

Asset Manager Web이 Asset Manager Web 전용의 8GB RAM을 가진 32비트 OS에 배포되는 경우:

```
-Xms1500m -Xmx1500M -XX:+UseParNewGC -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+UseTLAB -XX:SurvivorRatio=2 -XX:+UseBiasedLocking -XX:NewSize=256m -XX:MaxNewSize=256m -server
```

Asset Manager Web이 Asset Manager Web 전용의 24GB RAM을 가진 64비트 OS에 배포되는 경우:

```
-Xmx4000m -Xms4000m -XX:+UseParNewGC -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+UseTLAB -XX:SurvivorRatio=8 -XX:NewSize=512m -XX:MaxNewSize=512m -XX:+UseBiasedLocking -Dsun.lang.ClassLoader.allowArraySyntax=true -server
```

- Asset Manager Web Service에 의해 사용되는 샘플 JVM 구성:

 참고:

Asset Manager Web Service 프로세스에서 사용되는 메모리는 JVM **-Xmx** 매개 변수 + Asset Manager API 및 DBMS 액세스 API와 같은 타사 도구에서 사용되는 RAM의 합입니다.

32비트 OS에서 Asset Manager Web Service 프로세스에 사용되는 메모리는 2GB를 넘을 수 없습니다.

64비트 OS에서 Asset Manager Web Service에 사용되는 메모리는 그 서버의 물리적 RAM 용량에 의해서만 제한됩니다.

Asset Manager Web이 Asset Manager Web 전용의 8GB RAM을 가진 32비트 OS에 배포되는 경우:

```
-Xmx600M -Xms600M -XX:+UseTLAB -XX:+UseParNewGC -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:SurvivorRatio=2 -XX:NewSize=128m -XX:MaxNewSize=128m -XX:+UseBiasedLocking -XX:CMSIncrementalDutyCycleMin=0 -XX:CMSIncrementalDutyCycle=10 -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=70 -XX:+UseCMSCompactAtFullCollection -server
```

Asset Manager Web이 Asset Manager Web 전용의 24GB RAM을 가진 64비트 OS에 배포되는 경우:

```
-Xmx2000M -Xms2000M -XX:+UseTLAB -XX:+UseParNewGC -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:SurvivorRatio=2 -XX:NewSize=256m -XX:MaxNewSize=256m -XX:+UseBiasedLocking -server
```

Tomcat 관련 구성

- Java 6에서 Tomcat과 함께 Asset Manager를 실행하는 경우 추가 라인 하나를 Tomcat의 JVM 설정에 추가해야 합니다.

```
-Dsun.lang.ClassLoader.allowArraySyntax=true
```

- 사용하는 Tomcat 버전이 HP UX에 의해 제공되는 것인 경우 setclasspath.sh(<Tomcat 설치 폴더>/bin/)에 정의된 **JAVA_ENDORSED_DIRS** 변수의 값을 변경해야 합니다.
다음 라인을:

```
JAVA_ENDORSED_DIRS="$BASEDIR"/common/endorsed
```

각 항목은 다음과 같습니다.

```
if [ -z "$JAVA_ENDORSED_DIRS" ]; then JAVA_ENDORSED_DIRS="$BASEDIR"/common/endorsed fi
```

java 1.5를 사용하는 경우 **JAVA_ENDORSED_DIRS**의 값을 <Tomcat 설치 폴더>/common/endorsed 이외의 폴더에 설정해야 합니다. <Tomcat 설치 폴더>/common/endorsed_java5 같은 전용 디렉토리를 생성하여 사용할 수 있습니다.

- 샘플 구성

다음은 Intel 쿼드 코어 3GHz 프로세서 두 개와 8GB RAM이 장착되어 있고 별도의 Tomcat 인스턴스에서 Asset Manager Web Tier 및 Asset Manager Web Service가 실행 중인 컴퓨터에서 Windows Server 2003을 사용하여 테스트에 성공한 샘플 Tomcat 구성입니다.

- Asset Manager Web Tier에 의해 사용되는 Tomcat 구성:
Asset Manager Web이 32비트 OS에 배포되는 경우:

```
<Connector acceptCount="575" connectionTimeout="900000" disableUploadTimeout="true" port="8080" redirectPort="8443" maxThreads="550" minSpareThreads="200" maxSpareThreads="200" maxKeepAliveRequests="1000" keepAliveTimeout="180000" />
```

Asset Manager Web이 64비트 OS에 배포되는 경우:

```
<Connector port="8081" maxHttpHeaderSize="8192" maxThreads="300" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="300" enableLookups="false" redirectPort="8443" acceptCount="700" connectionTimeout="60000" disableUploadTimeout="true" maxKeepAliveRequests="1000" keepAliveTimeout="3000" compressionMinSize="2048" noCompressionUserAgents="gozilla, traviata" compressableMimeType="text/html,text/xml"/>
```

- Asset Manager Web Service에 의해 사용되는 Tomcat 구성:
Asset Manager Web이 32비트 OS에 배포되는 경우:

```
<Connector port="8081" maxThreads="250" minSpareThreads="49" maxSpareThreads="100" enableLookups="false" redirectPort="8443" acceptCount="745" debug="0" connectionTimeout="1000" disableUploadTimeout="true" maxKeepAliveRequests="15" keepAliveTimeout="100" />
```

Asset Manager Web이 64비트 OS에 배포되는 경우:

```
<Connector port="8080" maxHttpHeaderSize="8192" maxThreads="900" minSpareThreads="100" maxSpareThreads="300" enableLookups="false" redirectPort="8443" acceptCount="1200" connectionTimeout="60000" disableUploadTimeout="true" maxKeepAliveRequests="1000" keepAliveTimeout="5000" compression="on" compressionMinSize="2048" noCompressionUserAgents="gozilla, traviata" compressableMimeType="text/html,text/xml,text/css,text/javascript"/>
```

획득할 라이선스

Asset Manager Web을 통해(Asset Manager Web Tier + Asset Manager Web Service) Asset Manager 데이터베이스에 액세스하기 위해 특정 라이선스가 필요하지는 않습니다.

Asset Manager Web은 Windows 클라이언트와 동일한 방식으로 처리됩니다.

Windows 클라이언트 또는 Asset Manager Web Tier를 통해 Asset Manager 데이터베이스에 연결하는 데 사용되는 Named, 게스트 또는 floating 액세스 수는 Asset Manager 라이선스에 의해 설정됩니다.

그러나 Asset Manager Windows 클라이언트 및 Asset Manager Web 외에 다른 방법으로 Asset Manager 데이터베이스에 액세스하려는 경우 이 방법이 Asset Manager Web Service를 사용하려면 특정 Asset Manager Web Service 라이선스를 요청해야 합니다.

암호화된 필수 암호 가져오기

설치하는 동안 `package.properties` 파일에 특정 암호를 입력해야 합니다.

- Asset Manager 데이터베이스에 연결된 사용자의 로그인과 연관된 암호
- MSSQL 사용자, DB2 사용자 또는 Asset Manager 데이터베이스의 Oracle 계정과 연관된 암호

`package.properties` 파일(아래 참조)의 암호를 암호화된 형식으로 지정하려면 이러한 암호에 대해 암호화된 버전을 생성해야 합니다.

- 1 DOS 명령 프롬프트를 엽니다.
- 2 C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx\websvc\password 폴더로 이동합니다. 여기서 **xx**는 두 글자로 된 Asset Manager 설치 언어 코드로 바뀝니다.
- 3 명령을 실행합니다.

```
<J2SE SDK 설치 폴더>\bin\java.exe -jar am-pwd-crypt-93.jar <해독된 암호>
```

4 이러한 암호의 암호화된 값을 기록해 둡니다.

웹 서비스 태그 지정

Asset Manager Web이 성공적으로 배포되었는지 확인하려면 Asset Manager Web Service를 배포하기 전에 웹 서비스에 태그를 지정해야 합니다.

▶ **조정(Tailoring)** 가이드, **데이터베이스 사용자 지정** 장, **개발 모범 사례/웹 서비스 태그 지정** 섹션

웹 서비스와 연관된 기능 도메인의 일관성 확인

기능 도메인에서 일부 데이터를 수정한 경우 웹 서비스가 영향을 받지 않았는지 확인합니다.

▶ **조정(Tailoring)** 가이드, **데이터베이스 사용자 지정** 장, **개발 모범 사례/웹 서비스와 연관된 기능 도메인 확인** 섹션

웹 서비스가 영향을 받은 경우 다음과 유사한 오류 메시지가 표시됩니다: **No such operation 'XXX'**.

영향이 미친 경우에는 웹 서비스에 다시 태그를 지정해야 합니다.

▶ **조정(Tailoring)** 가이드, **데이터베이스 사용자 지정** 장, **개발 모범 사례/웹 서비스 태그 지정** 섹션

아카이브 파일 업데이트

Asset Manager Web 응용 프로그램은 아카이브 파일(.war 또는 .ear 파일)로 제공됩니다. 이 파일은 표준 형식을 따르며 응용 프로그램 서버 및 Asset Manager Web에 대한 구성 데이터가 포함된 web.xml 파일을 포함합니다.

모범 사례: Asset Manager Web web.xml을 직접 편집하지 마십시오. 대신에 package.properties 파일을 통해 Asset Manager Web에서 구성 가능한 모든 매개 변수를 편집한 다음 배포 스크립트(deploy.bat or deploy.sh)를 사용하여 아카이브 파일에 포함된 web.xml을 사용자 지정 구성으로 업데이트합니다.

package.properties 파일 편집

참고:

등록 정보 파일을 편집하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

- 먼저 파일의 백업 복사본을 만듭니다.
- 응용 프로그램을 시작한 경우 중지합니다.

편집해야 하는 package.properties 파일은 설치하려는 응용 프로그램에 따라 달라집니다.

6.1. 표 편집할 package.properties 파일 선택

이 웹 응용 프로그램을 설치하려는 경우...	이 디렉터리에서 package.properties 파일 편집...
Asset Manager Web Service	<Asset Manager 설치 폴더 >\websvc\package.properties
Asset Manager Web Tier	<Asset Manager 설치 폴더 >\webtier\package.properties
Asset Manager Web Tier 및 Asset Manager Web Service(동시에 설치)	<Asset Manager 설치 폴더 >\websvc\package.properties <Asset Manager 설치 폴더 >\webtier\package.properties

다음 섹션에서는 package.properties 파일에 포함된 매개 변수를 설명합니다.

Asset Manager Web Service에 대한 package.properties 매개 변수

파일 경로:

<Asset Manager 설치 폴더>\websvc\package.properties

필수 또는 자주 수정하는 매개 변수

매개 변수	설명	값
DB.engine	이 Asset Manager 설치에 사용되는 데이터베이스 엔진	예: MSSQL
DB.datasource	데이터베이스 이름	예: AMDemo93en
DB.login	데이터베이스 엔진 로그인 ID	예: sa
DB.cache.enabled	데이터베이스 캐시 활성화 여부	예: true
DB.cache.dir	캐시 디렉터리	예: /tmp
DB.cache.size	KB 단위의 캐시 크기(1048576 = 1GB)	예: 1048576
DB.owner	데이터베이스 소유자	예: itam

매개 변수	설명	값
DB.library.path	<p>aamapi93 라이브러리의 경로.</p> <ul style="list-style-type: none"> 32비트 OS에 배포한 경우 <Asset Manager 설치 폴더>\bin에 저장된 aamapi93 라이브러리를 사용해야 합니다. 64비트 OS에 배포한 경우 <Asset Manager 설치 폴더>\x64에 저장된 aamapi93 라이브러리를 사용해야 합니다. 	<p>예:</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows: C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx\bin\aamapi93.dll Unix: /opt/lib/aamapi93.so
AssetManager.UserLogin	WebService에 사용될 Asset Manager 사용자 로그인	예: Demo
war	이 매개 변수를 사용하면 변환된 .war에 대한 기준으로 <Asset Manager 설치 폴더>\websvc 폴더에 있는 파일과는 다른 .war 파일을 사용할 수 있습니다.	예: Asset Manager Web Service: ../websvc/AssetManagerWebService.war Asset Manager Web Tier: ../webtier/AssetManager.war
war.deployment	.war 파일 배포 여부. War 배포는 war 매개 변수를 통해 지정된 war 를 변경합니다.	<ul style="list-style-type: none"> 응용 프로그램 서버가 Tomcat인 경우 이 매개 변수의 값을 true로 설정합니다. 응용 프로그램 서버가 WebSphere 또는 WebLogic인 경우 이 매개 변수의 값을 false로 설정합니다.
ear.deployment	.ear 파일 배포 여부. 각 배포는 수정을 위해 .war 파일의 복사본을 생성하고 ear 매개 변수에 지정된 .ear 파일 안에 포함합니다.	<ul style="list-style-type: none"> 응용 프로그램 서버가 WebSphere 또는 WebLogic인 경우 이 매개 변수의 값을 true로 설정합니다. 응용 프로그램 서버가 Tomcat인 경우 이 매개 변수의 값을 false로 설정합니다.

매개 변수	설명	값
ear	<p>참고:</p> <p>이 매개 변수는 응용 프로그램이 WebSphere 또는 WebLogic 인 배포에만 적합합니다.</p> <p>ear 배포 시 배포 스크립트를 통해 생성될 .ear의 절대 또는 상대 경로</p>	../weblogic/AssetManager-webservice.ear

선택 또는 자주 수정하지 않는 매개 변수:

매개 변수	설명	값
DB.password	<p>MSSQL, DB2 또는 Oracle 데이터베이스의 암호입니다.</p> <p>배포 스크립트의 실행 시 입력할 필요가 없도록 package.properties 파일 안에 이 암호를 입력할 수 있습니다.</p>	<p>이 매개 변수 값은 encrypt 매개 변수에 제공한 값에 따라 다릅니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ encrypt=false인 경우(암호화 필요 없음) encrypted 암호 형식을 입력합니다. ■ encrypt=true인 경우(암호화 필요) unencrypted 암호 형식을 입력합니다. <p>배포 스크립트는 Asset Manager Web Service web.xml에서 사용 되도록 암호를 암호화합니다.</p>
AssetManager.UserPwd	<p>Asset Manager 데이터베이스 사용자 로그인 암호.</p> <p>배포 스크립트의 실행 시 입력할 필요가 없도록 package.properties 파일 안에 이 암호를 입력할 수 있습니다.</p>	<p>이 매개 변수 값은 encrypt 매개 변수에 제공한 값에 따라 다릅니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ encrypt=false인 경우(암호화 필요 없음) encrypted 암호 형식을 입력합니다. ■ encrypt=true인 경우(암호화 필요) unencrypted 암호 형식을 입력합니다. <p>배포 스크립트는 Asset Manager Web Service web.xml에서 사용 되도록 암호를 암호화합니다.</p>

매개 변수	설명	값
promptForPwd	이 매개 변수를 true 로 설정하면 배포 스크립트 실행 시 모든 필수 암호를 입력하라는 메시지가 사용자에게 표시됩니다. 이 경우 사용자는 package.properties 파일에 암호를 저장할 필요가 없습니다.	예: true
encrypt	이 매개 변수를 true 로 설정하면 사용자가 암호화되지 않은 형식으로 암호를 입력해야 합니다. 이 설정은 package.properties 파일에 입력된 암호에 적용되거나 promptForPwd 의 값에 따라 배포 스크립트에서 메시지를 표시할 때 적용됩니다.	예: true
ant.tasks.dir	배포 스크립트에 필요한 .jar 파일의 위치 기본적으로 이 스크립트는 <Asset Manager 설치 폴더>\deploy\lib에 있는 파일을 사용합니다.	예: lib
combination.ear	참고: 이 매개 변수는 응용 프로그램이 WebSphere 또는 WebLogic인 배포에만 적합합니다. 생성된 .ear 파일에 웹 계층 및 웹 서비스를 모두 포함할지 여부(모두 포함할 경우 true , 그렇지 않을 경우 false)	예: true
manifest.classpath	참고: 이 매개 변수는 응용 프로그램이 WebSphere 또는 WebLogic인 배포에만 적합합니다. 추가 파일이 Java classpath 를 참조합니다. 이러한 파일은 addl.files 매개 변수를 통해 .ear 파일에 추가되어야 합니다.	/am-jni-93.jar/am-constants-93.jar 참고: Asset Manager Web이 작동하려면 이러한 기본 파일 참조가 유지되어야 합니다.
addl.files.root	참고: 이 매개 변수는 응용 프로그램이 WebSphere 또는 WebLogic인 배포에만 적합합니다. addl.files 에서 참조하는 모든 파일이 있는 기본 디렉터리	예: ..

매개 변수	설명	값
addl.files	<p>참고:</p> <p>이 매개 변수는 응용 프로그램이 WebSphere 또는 WebLogic인 배포에만 적합합니다.</p> <p>수정된 Asset Manager Web .war 외에도 .ear 파일에 추가할 파일 목록(war 매개 변수 참조)</p>	

다른 Asset Manager Web Service 매개 변수에 대한 자세한 내용은 ▶ **조정 (Tailoring)** 가이드의 **웹 클라이언트 사용자 지정** 장에 있는 **웹 클라이언트의 기본 동작 수정** 섹션을 참조하십시오.

Asset Manager Web Tier에 대한 package.properties 매개 변수

파일 경로:

<Asset Manager 설치 폴더>\webtier\package.properties

필수 또는 자주 수정하는 매개 변수

매개 변수	설명	값
WebService.EndPoint.SOAP	SOAP Asset Manager Web Service URL	예: http://localhost:8080/AssetManagerWebService/services
WebService.EndPoint.REST	REST Asset Manager Web Service URL	예: http://localhost:8080/AssetManagerWebService/rest
WebService.Version	사용할 Asset Manager Web Service 태그	예: Head
war.deployment	.war 파일 배포 여부. War 배포는 war 매개 변수를 통해 지정된 war 를 변경합니다.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 응용 프로그램 서버가 Tomcat인 경우 이 매개 변수의 값을 true로 설정합니다. ■ 응용 프로그램 서버가 WebSphere 또는 WebLogic인 경우 이 매개 변수의 값을 false로 설정합니다.
ear.deployment	.ear 파일 배포 여부. 각 배포는 수정을 위해 .war 파일의 복사본을 생성하고 ear 매개 변수에 지정된 .ear 파일 안에 포함합니다.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 응용 프로그램 서버가 WebSphere 또는 WebLogic인 경우 이 매개 변수의 값을 true로 설정합니다. ■ 응용 프로그램 서버가 Tomcat인 경우 이 매개 변수의 값을 false로 설정합니다.

매개 변수	설명	값
ear	<p>참고:</p> <p>이 매개 변수는 응용 프로그램이 WebSphere 또는 WebLogic 인 배포에만 적당합니다.</p> <p>ear 배포 시 배포 스크립트를 통해 생성될 .ear의 절대 또는 상대 경로</p>	../weblogic/AssetManager-webservice.ear
combination.ear	<p>참고:</p> <p>이 매개 변수는 응용 프로그램이 WebSphere 또는 WebLogic 인 배포에만 적당합니다.</p> <p>생성된 .ear 파일에 웹 계층 및 웹 서비스를 모두 포함할지 여부 (모두 포함할 경우 true, 그렇지 않을 경우 false)</p>	<p>예:</p> <p>true</p>

자주 수정하지 않는 매개 변수:

매개 변수	설명	값
war	<p>이 매개 변수를 사용하면 변환된 .war에 대한 기준으로 <Asset Manager 설치 폴더>\websvc 폴더에 있는 파일과는 다른 .war 파일을 사용할 수 있습니다.</p>	<p>예:</p> <p>../websvc/AssetManager.war</p>
ant.tasks.dir	<p>배포 스크립트에 필요한 .jar 파일의 위치</p> <p>기본적으로 이 스크립트는 <Asset Manager 설치 폴더>\deploy\lib에 있는 파일을 사용합니다.</p>	<p>예:</p> <p>lib</p>

배포 스크립트를 사용하여 아카이브 파일 업데이트

배포 스크립트의 경로 및 파일 이름:

Windows <Asset Manager 설치 폴더>\deploy\deploy.bat
예:
C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx\deploy\deploy.bat

Unix <Asset Manager 설치 폴더>/deploy/deploy.sh
예:
`/home/<user>/AssetManager/deploy/deploy.sh`

Windows

아카이브 파일을 업데이트하려면 다음을 수행합니다.

- 1 배포 스크립트를 실행하기 전에 배포하려는 웹 응용 프로그램의 `package.properties`에 대한 올바른 매개 변수 값이 설정되어 있는지 확인합니다. 매개 변수 설명을 참조하십시오.
 - Asset Manager Web Service를 배포하려는 경우 - ▶ [Asset Manager Web Service에 대한 package.properties 매개 변수 \[70 페이지\]](#)
 - Asset Manager Web Tier를 배포하려는 경우 - ▶ [Asset Manager Web Tier에 대한 package.properties 매개 변수 \[74 페이지\]](#)
- 2 **조정(Tailoring)** 가이드의 **웹 클라이언트 사용자 지정** 장에 있는 **웹 클라이언트 기본 동작 수정** 섹션에서 설명한 대로 변경하려는 Asset Manager Web Service 매개 변수를 변경합니다.
- 3 DOS 명령 프롬프트를 엽니다.
- 4 `C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx\deploy` 폴더로 변경합니다.

5



경고:

`deploy` 디렉터리의 `.war` 파일이 수정될 예정이므로 미리 백업해야 합니다.

다음 명령줄을 실행합니다.

```
deploy.bat [/64] [/ws7] <package.properties의 상대 경로>
```

/64 또는 **/x64**: 64비트 버전의 Windows에 Asset Manager Web Service를 배포하는 경우 이 매개 변수를 사용합니다.

/ws7: WebSphere Application Server의 버전 7을 배포하는 경우 이 매개 변수를 사용합니다(이전 버전의 WebSphere Application Server에는 매개 변수가 필요하지 않음).

예:

```
deploy.bat /64 C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx\websvc\package.properties
```

Unix:

- 1 배포 스크립트를 실행하기 전에 배포하려는 웹 응용 프로그램의 `package.properties`에 대한 올바른 매개 변수 값이 설정되어 있는지 확인합니다. 매개 변수 설명을 참조하십시오.
 - Asset Manager Web Service를 배포하려는 경우 - ▶ [Asset Manager Web Service에 대한 package.properties 매개 변수 \[70 페이지\]](#)

- Asset Manager Web Tier를 배포하려는 경우 - ▶ Asset Manager Web Tier에 대한 package.properties 매개 변수 [74 페이지]
- 2 **조정(Tailoring)** 가이드의 **웹 클라이언트 사용자 지정** 장에 있는 **웹 클라이언트 기본 동작 수정** 섹션에서 설명한 대로 변경하려는 Asset Manager Web Service 매개 변수를 변경합니다.
 - 3 다음 환경 변수가 설정되어야 합니다.

변수	값
JAVA_HOME(Tomcat을 사용하는 경우)	JDK 설치 디렉터리의 경로
TMPDIR	컴파일 시 사용될 임시 디렉터리의 경로. 기본적으로 deploy.sh는 /tmp 디렉터를 사용합니다.

- 4 명령 셸을 엽니다.

 참고:

HP-UX 및 AIX 플랫폼의 Bash 명령 셸에서 deploy.sh 스크립트를 실행해야 합니다.

- 5 <Asset Manager 설치 폴더>/deploy 폴더로 변경합니다.

6  경고:

deploy 디렉터리의 .war 파일이 수정될 예정이므로 미리 백업해야 합니다.

다음 명령줄을 실행합니다.

```
deploy.sh [/ws7] <package.properties의 상대 경로>
```

/ws7 : WebSphere Application Server의 버전 7을 배포하는 경우 이 매개 변수를 사용합니다(이전 버전의 WebSphere Application Server에는 매개 변수가 필요하지 않음).

예:

```
deploy.sh /ws7 ../websvc/package.properties
```



참고:

Unix 시스템에서 명령을 실행하면 아래와 같은 경고 메시지가 표시될 수 있습니다.

```
expr: warning: unportable BRE: `^\\(-D\\)..*=.*': using `^' as the first character of the basic regular expression is not portable; it is being ignored
expr: warning: unportable BRE: `^\\(-\\)..*=.*': using `^' as the first character of the basic regular expression is not portable; it is being ignored
```

이 경고는 무시해도 좋습니다.

아카이브 파일을 응용 프로그램 서버에 배포



참고:

프로덕션 모드에서는 성능상의 이유로 **Asset Manager Web Service**와 **Asset Manager Web Tier**를 각각 별도의 응용 프로그램 서버에 설치해야 합니다.

이러한 인스턴스는 동일한 컴퓨터에 있을 수 있습니다.

예를 들어, Tomcat을 사용하는 경우에는 Tomcat을 두 개의 서로 다른 폴더에 설치해야 합니다. 하나는 **Asset Manager Web Service**이고 다른 하나는 **Asset Manager Web Tier**입니다.

Tomcat을 응용 프로그램 서버로 사용하는 경우

다음 단계를 수행하여 아카이브 파일(.war 파일)을 Tomcat 응용 프로그램 서버에 배포합니다.

Asset Manager Web Service 설치

- 1 배포될 아카이브 파일(**AssetManagerWebService.war**)이 사용자 지정 구성으로 업데이트되었는지 확인합니다.
 - ▶ [아카이브 파일 업데이트 \[69 페이지\]](#).
- 2 <Asset Manager 설치 폴더>\websvc**AssetManagerWebService.war**를 Tomcat 설치 폴더의 **webapps** 하위 폴더로 복사합니다.



참고:

이전에 .war 파일을 배포한 경우 .war 파일을 **webapps** 폴더로 복사하기 전에 기존 .war 파일과 동일한 이름의 하위 폴더를 삭제해야 합니다.

- 3 Tomcat에 대한 Java 등록 정보를 입력합니다.

등록 정보	값
Java Classpath	기본적으로 J2SE SDK 설치 폴더의 lib 하위 폴더에 위치한 J2SE SDK의 tools.jar에 대한 전체 경로를 추가합니다. 각 경로는 같은 라인에 있으며 세미콜론 ;에 의해 구분됩니다.
Java Options	amjni93.dll 파일이 있는 폴더(기본적으로 C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx\bin(32비트) 또는 C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx\x64(64비트) 폴더. 여기서 xx는 Asset Manager 설치의 두 글자 언어 코드로 바뀔)에 대한 전체 경로를 추가합니다. 매개 변수 예: -Djava.library.path=C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx\bin 참고: 64비트 OS에서 -Djava.library.path에 Asset Manager 설치 폴더의 x64와 bin 하위 폴더에 대한 경로가 모두 포함된 경우 x64에 대한 경로가 bin에 대한 경로보다 앞에 있어야 합니다. 참고: Java 6에서 Tomcat과 함께 Asset Manager를 실행하는 경우 다음 라인을 추가해야 합니다. <code>-Dsun.lang.ClassLoader.allowArraySyntax=true</code>

- 4 Tomcat을 시작합니다.
- 5 Asset Manager Web Service가 성공적으로 배포되었는지 테스트 [91 페이지] 섹션으로 이동합니다.

Asset Manager Web Tier 설치

- 1 배포될 아카이브 파일(AssetManager.war)이 사용자 지정 구성으로 업데이트 되었는지 확인합니다.
 - ▶ 아카이브 파일 업데이트 [69 페이지].

2

 참고:

Tomcat 6.0.x에서 **Asset Manager Web Tier**를 배포하려는 경우 **war** 파일을 배포하기 전에 다음 파일을 **AssetManager.war**에서 삭제해야 합니다. 그렇지 않으면 **Asset Manager Web**이 올바르게 로드되지 않을 수도 있습니다.

`AssetManager.war\webapps\AssetManager\WEB-INF\lib\el-api.jar`

단계:

- 1 <Asset Manager 설치 폴더>\webtier에서 이 파일을 찾아서 임시 디렉터리로 압축을 풉니다.
- 2 el-api.jar를 찾아서 \webapps\AssetManager\WEB-INF\lib\에서 삭제합니다.
- 3 배포에 사용할 수 있도록 나머지 모든 파일을 새 AssetManager.war 파일로 다시 압축합니다.
- 4 새 AssetManager.war를 <Asset Manager 설치 폴더>\webtier로 복사합니다.

<Asset Manager 설치 폴더>\webtier\AssetManager.war를 Tomcat 설치 폴더의 webapps 하위 폴더로 복사합니다.

 참고:

이전에 .war 파일을 배포한 경우 .war 파일을 webapps 폴더로 복사하기 전에 기존 .war 파일과 동일한 이름의 하위 폴더를 삭제해야 합니다.

- 3 Tomcat에 대한 Java 등록 정보를 입력합니다.

등록 정보	값
Java Classpath	기본적으로 J2SE SDK 설치 폴더의 lib 하위 폴더에 위치한 J2SE SDK의 tools.jar에 대한 전체 경로를 추가합니다. 각 경로는 같은 라인에 있으며 세미콜론 ;에 의해 구분됩니다.

- 4 Tomcat을 시작합니다.
- 5 **Asset Manager Web Tier**가 성공적으로 배포되었는지 테스트 [91 페이지] 섹션으로 이동합니다.

WebSphere Application Server를 응용 프로그램 서버로 사용하는 경우

 참고:

아래 배포 절차는 WebSphere Application Server 7.0의 인터페이스를 기반으로 합니다. WebSphere Application Server 6.x에서는 절차가 조금 다를 수 있습니다.

Asset Manager Web Service 설치

이 섹션에서는 Asset Manager Web Tier와 별도로 Asset Manager Web Service를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

Asset Manager Web Service와 Asset Manager Web Tier를 동시에 설치하려면 다음을 수행합니다. ▶ [Asset Manager Web Tier 및 Asset Manager Web Service를 동시에 설치 \[87 페이지\]](#).

- 1 배포될 아카이브 파일(AssetManager-webservice.ear)이 사용자 지정 구성으로 업데이트되었는지 확인합니다.

▶ [아카이브 파일 업데이트 \[69 페이지\]](#).



참고:

업데이트된 아카이브 파일은 기본적으로 <Asset Manager 설치 폴더>\weblogic폴더에 있습니다.

- 2 WebSphere Application Server를 시작합니다.
- 3 WebSphere Application Server 관리 콘솔을 엽니다.
- 4 탐색 모음에서 **환경/공유 라이브러리**를 클릭합니다.
- 5 **새로 만들기** 버튼을 클릭합니다.
- 6 다음 필드를 채웁니다.

매개 변수	값
이름	am-native-lib
설명	Asset Manager 원시 라이브러리
Classpath	.
원시 라이브러리 경로	Asset Manager의 바이너리 디렉터리 경로. 예: <ul style="list-style-type: none">■ Asset Manager Web이 32비트 OS에 배포되는 경우: C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx\bin, 여기서 xx는 두 글자로 된 Asset Manager 설치 언어 코드로 바꿉니다.■ Asset Manager Web이 64비트 OS에 배포되는 경우: C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx\x64, 여기서 xx는 두 글자로 된 Asset Manager 설치 언어 코드로 바꿉니다.

- 7 **확인**을 클릭합니다.
- 8 **메시지** 프레임에서 **저장** 링크를 클릭합니다.
- 9 탐색 모음에서 **응용 프로그램/새 응용 프로그램**을 선택합니다.
- 10 **새 응용 프로그램** 페이지에서 **새 엔터프라이즈 응용 프로그램**을 클릭합니다.
- 11 다음 필드를 채웁니다.

- 12 다음 버튼을 클릭합니다.
- 13 **세부사항: 모든 설치 옵션 및 매개 변수 표시** 옵션을 선택하고 다음 버튼을 클릭합니다.
웹 응용 프로그램을 설치하기 위해 수행할 일련의 단계가 표시됩니다.
- 14 4단계(Map shared libraries)의 테이블에서 **AssetManagerWebService**(URI: META-INF/application.xml)를 선택합니다.
- 15 **공유 라이브러리 참조** 버튼을 클릭합니다.
- 16 새 라이브러리 **am-native-lib**를 선택합니다.
- 17 설치 마법사의 나머지 단계를 완료합니다.
- 18 **마침** 버튼을 클릭하여 설치를 시작합니다.
- 19 모든 기능이 제대로 작동하면 추적 창에 AssetManagerWebService 설치가 성공적으로 수행되었다는 메시지가 표시되어야 합니다.
- 20 적절한 링크를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
- 21 탐색 모음에서 **서버/서버 유형/WebSphere Application Server**를 선택합니다.
- 22 오른쪽 창에서 서버를 클릭합니다.
- 23 **응용 프로그램** 섹션에서 **설치된 응용 프로그램**을 클릭합니다.
- 24 응용 프로그램 목록에서 **AssetManagerWebService**를 클릭합니다.
- 25 **등록 정보 세부사항**에서 **응용 프로그램 바이너리**를 클릭합니다.
- 26 **위치(전체 경로)** 필드의 값을 확인합니다.
이 값은 다음 형식을 사용합니다: **\$(APP_INSTALL_ROOT)/<셀 이름>**.
다음 단계에서 **JVM Classpath** 필드를 채우려면 이 값이 필요합니다.
- 27 탐색 모음에서 **서버/서버 유형/WebSphere Application Server**를 선택합니다.
- 28 오른쪽 패널에서 서버를 선택합니다.
- 29 가운데 페이지의 **서버 인프라** 섹션에서 **Java 및 프로세스 관리** 아래에 있는 **프로세스 정의** 옵션을 클릭합니다.
- 30 다음 페이지의 **추가 등록 정보** 섹션에서 **Java Virtual Machine**을 클릭합니다.
- 31 다음 페이지에서 **Classpath** 필드를 다음과 같이 채웁니다.

값

```
-Djava.library.path=$(APP_INSTALL_ROOT)/<셀 이름>/AssetManager-webservice.ear
```

참고:

$\$(APP_INSTALL_ROOT)/<셀 이름>$ 은 이전 단계에서 기록한 **응용 프로그램 바이너리** 필드의 값입니다.

예

```
-Djava.library.path=$(APP_INSTALL_ROOT)/PC1Node01Cell/AssetManager-webservice.ear
```

32 변경 사항 저장:

1 **적용**을 클릭합니다.

그러면 페이지가 다시 로드됩니다.

2 페이지 위에 나타나는 **메시지** 프레임에서 **저장**을 클릭합니다.

33 WebSphere Application Server를 중지합니다.

34 WebSphere Application Server를 시작합니다.

35 **Asset Manager Web Service**가 성공적으로 배포되었는지 테스트 [91 페이지] 섹션으로 이동합니다.

Asset Manager Web Tier 설치

이 섹션에서는 Asset Manager Web Tier와 별도로 Asset Manager Web Service를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

Asset Manager Web Service와 Asset Manager Web Tier를 동시에 설치하려면 다음을 수행합니다. ▶ [Asset Manager Web Tier 및 Asset Manager Web Service를 동시에 설치](#) [87 페이지].

1 배포될 아카이브 파일(AssetManager.ear)이 사용자 지정 구성으로 업데이트되었는지 확인합니다.

▶ [아카이브 파일 업데이트](#) [69 페이지].

 참고:

업데이트된 아카이브 파일은 기본적으로 <Asset Manager 설치 폴더>\weblogic 폴더에 있습니다.

2 WebSphere Application Server를 시작합니다.

3 WebSphere Application Server 관리 콘솔을 엽니다.

4 탐색 모음에서 **응용 프로그램/새 응용 프로그램**을 선택합니다.

5 **새 응용 프로그램** 페이지에서 **새 엔터프라이즈 응용 프로그램**을 클릭합니다.

6 다음 필드를 채웁니다.

매개 변수	값
로컬 파일 시스템/전체 경로	AssetManager.ear 파일에 대한 경로

- 7 설치 화면을 수행합니다.
- 8 **마침** 버튼을 클릭하여 설치를 시작합니다.
- 9 모든 기능이 제대로 작동하면 추적 창에 AssetManager 설치가 성공적으로 수행되었다는 메시지가 표시되어야 합니다.
- 10 적절한 링크를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
- 11 탐색 모음에서 **응용 프로그램/응용 프로그램 유형/WebSphere 엔터프라이즈 응용 프로그램**을 선택합니다.
- 12 **Asset Manager**를 클릭합니다.
- 13 **Detail Properties** 섹션에서 **클래스 로드 및 업데이트 감지**를 클릭합니다.
- 14 **General Properties** 섹션에서 다음 옵션을 선택합니다.
 - **Override class reloading settings for Web and EJB modules**를 선택합니다.
 - **Polling interval for updated files**를 1초로 설정합니다.
 - **Classes loaded with local class loader first (parent last)**를 선택합니다.
 - **Single class loader for application**을 선택합니다.
- 15 **Apply, OK**를 차례로 클릭하여 변경 내용을 저장합니다.
- 16 페이지 위에 나타나는 **메시지 프레임**에서 **저장**을 클릭합니다.
- 17 WebSphere Application Server를 중지합니다.
- 18 WebSphere Application Server를 시작합니다.
- 19 **Asset Manager Web Tier**가 성공적으로 배포되었는지 테스트 [91 페이지] 섹션으로 이동합니다.

WebLogic을 응용 프로그램 서버로 사용하는 경우

이 섹션에서는 Asset Manager Web Tier와 별도로 Asset Manager Web Service를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

Asset Manager Web Service와 Asset Manager Web Tier를 동시에 설치하려면 다음을 수행합니다. ▶ [Asset Manager Web Tier 및 Asset Manager Web Service를 동시에 설치](#) [87 페이지].

Asset Manager Web Service 설치

- 1 C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx\bin 폴더에 있는 aamapi93.dll 및 amjni93.dll 파일을 복사합니다.
- 2 이 파일을 <jdk_weblogic>\jre\bin 폴더에 붙여 넣습니다. 여기서 **<jdk_weblogic>**은 Asset Manager Web Service를 설치할 WebLogic 도메인과 연관된 JDK 폴더 경로에 해당합니다.

예: C:\Oracle\Middleware\jrockit90_150_06\jre\bin.

- 3 Asset Manager Web Service를 설치할 WebLogic 도메인의 config 폴더로 이동합니다(예:
C:\Oracle\Middleware\user_projects\domains\<<domain_name>\config).
- 4 config.xml 파일을 편집합니다.
- 5 다음 하위 항목을 추가합니다.

```
<enforce-valid-basic-auth-credentials>>false</enforce-valid-basic-auth-credentials>
```

추가할 위치는 **<security-configuration>** 항목의 끝입니다.

- 6 config.xml 파일의 변경 사항을 저장합니다.
- 7 배포될 아카이브 파일(AssetManager-webservice.ear)이 사용자 지정 구성으로 업데이트되었는지 확인합니다.
▶ 아카이브 파일 업데이트 [69 페이지].

 참고:

업데이트된 아카이브 파일은 기본적으로 <Asset Manager 설치 폴더>\weblogic 폴더에 있습니다.

- 8 Asset Manager Web Service를 설치할 WebLogic 도메인에 대해 **Admin Server for WebLogic Server Domain**을 시작합니다.
- 9 Internet Explorer를 시작합니다.
- 10 다음 URL을 엽니다.

```
http://<Asset Manager Web Service 서버의 이름 또는 IP 주소>:<WebLogic 도메인 포트>/console
```

예: http://localhost:7001/console

WebLogic 관리 콘솔이 표시됩니다.

- 11 자신을 확인합니다.
- 12 왼쪽에 있는 메뉴에서 다음을 수행합니다.
 - 1 **잠금 및 편집**을 클릭합니다(**변경 센터** 프레임).
 - 2 **배포** 링크를 클릭합니다(**도메인 구조** 프레임).
- 13 기본 창의 **제어** 탭에서 **설치** 버튼을 클릭합니다.
해당 설치 마법사가 시작됩니다.
- 14 AssetManager-webservice.ear를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
- 15 **이 배포를 응용 프로그램으로 설치** 옵션을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
- 16 기타 마법사 페이지를 채운 다음 **마침**을 클릭하여 확인합니다.
- 17 왼쪽에 있는 메뉴에서 다음을 수행합니다.
 - 1 **변경 내용 활성화**를 클릭합니다(**변경 센터** 프레임).

- 2 배포 링크를 클릭합니다(도메인 구조 프레임).
- 18 기본 창의 **Control** 탭에서 Asset Manager Web Service 배포에 해당하는 확인란을 선택합니다.
설치가 제대로 완료되면 응용 프로그램의 상태는 **준비됨**이 됩니다.
- 19 **시작/모든 요청 서비스** 메뉴 항목을 선택합니다.
응용 프로그램 활성화 마법사가 시작됩니다.
- 20 활성화를 확인하려면 **예**를 클릭합니다.
응용 프로그램의 상태가 **활성**으로 변경됩니다.
- 21 Asset Manager Web Service가 성공적으로 배포되었는지 테스트 [91 페이지] 섹션으로 이동합니다.

Asset Manager Web Tier 설치

- 1 배포될 아카이브 파일(AssetManager.ear)이 사용자 지정 구성으로 업데이트되었는지 확인합니다.
▶ 아카이브 파일 업데이트 [69 페이지].



참고:

업데이트된 아카이브 파일은 기본적으로 <Asset Manager 설치 폴더>\weblogic 폴더에 있습니다.

- 2 Asset Manager Web Tier를 설치할 WebLogic 도메인에 대해 **Admin Server for WebLogic Server Domain**을 시작합니다.
- 3 Internet Explorer를 시작합니다.
- 4 다음 URL을 엽니다.

`http://<Asset Manager Web Tier 서버의 이름 또는 IP 주소>:<WebLogic 도메인 포트>/console`

예: `http://localhost:7001/console`
WebLogic 관리 콘솔이 표시됩니다.

- 5 자신을 확인합니다.
- 6 왼쪽에 있는 메뉴에서 다음을 수행합니다.
 - 1 **잠금 및 편집**을 클릭합니다(변경 센터 프레임).
 - 2 **배포** 링크를 클릭합니다(도메인 구조 프레임).
- 7 기본 창의 **제어** 탭에서 **Install** 버튼을 클릭합니다.
해당 설치 마법사가 시작됩니다.
- 8 AssetManager.ear를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
- 9 **이 배포를 응용 프로그램으로 설치** 옵션을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
- 10 기타 마법사 페이지를 채운 다음 **마침**을 클릭하여 확인합니다.

- 11 왼쪽에 있는 메뉴에서 다음을 수행합니다.
 - 1 **변경 내용 활성화**를 클릭합니다(**변경 센터** 프레임).
 - 2 **배포** 링크를 클릭합니다(**도메인 구조** 프레임).
- 12 기본 창의 **Control** 탭에서 **Asset Manager Web Tier** 배포에 해당하는 확인란을 선택합니다.
설치가 제대로 완료되면 응용 프로그램의 상태는 **준비됨**이 됩니다.
- 13 **시작/모든 요청 서비스** 메뉴 항목을 선택합니다.
응용 프로그램 활성화 마법사가 시작됩니다.
- 14 활성화를 확인하려면 **예**를 클릭합니다.
응용 프로그램의 상태가 **활성**으로 변경됩니다.
- 15 **Asset Manager Web Tier**가 성공적으로 배포되었는지 테스트 [91 페이지] 섹션으로 이동합니다.

Asset Manager Web Tier 및 Asset Manager Web Service를 동시에 설치

[중요]:

이 설치 방법은 테스트 모드에서만 사용할 수 있으며, 프로덕션 모드에서는 사용할 수 없습니다. 프로덕션 모드에서는 성능상의 이유로 **Asset Manager Web Service**와 **Asset Manager Web Tier**를 각각 별도의 응용 프로그램 서버에 설치해야 합니다.

이는 WebSphere Application Server 또는 WebLogic을 사용하는 경우에만 가능하고, Tomcat을 사용하는 경우에는 불가능합니다.

앞 섹션에서는 **Asset Manager Web Service**와 **Asset Manager Web Tier**를 별도로 설치하는 방법에 대해 설명했습니다.

단일 .ear을 만들면 **Asset Manager Web Tier**와 **Asset Manager Web Service**를 동시에 같은 서버에 설치할 수 있습니다.

이렇게 하려면 다음을 수행합니다.

- 1 다음 섹션에 표시된 대로 **Asset Manager Web Tier** 및 **Asset Manager Web Service package.properties** 파일에서 매개 변수를 수정합니다.
 - **Asset Manager Web Service**에 대한 **package.properties** 매개 변수 [70 페이지]
 - **Asset Manager Web Tier**에 대한 **package.properties** 매개 변수 [74 페이지]
- 2 **Asset Manager Web Tier package.properties** 파일에서 **combination.ear** 매개 변수가 **true**로 설정되어 있는지 확인합니다.
- 3 <Asset Manager 설치 폴더>\webtier\package.properties를 사용하여 **AssetManager.ear**를 업데이트합니다.
 - ▶ 배포 스크립트를 사용하여 아카이브 파일 업데이트 [75 페이지]
- 4 다음 장에 설명된 **Asset Manager Web** 배포 프로세스를 계속 진행합니다.

WebSphere Application Server를 응용 프로그램 서버로 사용하는 경우

- 1 WebSphere Application Server를 시작합니다.
- 2 WebSphere Application Server 관리 콘솔을 엽니다.
- 3 탐색 모음에서 **환경/공유 라이브러리**를 클릭합니다.
- 4 **새로 만들기** 버튼을 클릭합니다.
- 5 다음 필드를 채웁니다.

매개 변수	값
이름	am-native-lib
설명	Asset Manager 원시 라이브러리
Classpath	.
원시 라이브러리 경로	Asset Manager의 바이너리 디렉터리 경로. 예: <ul style="list-style-type: none"> ■ Asset Manager Web이 32비트 OS에 배포되는 경우: C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx\bin, 여기서 xx는 두 글자로 된 Asset Manager 설치 언어 코드로 바꿉니다. ■ Asset Manager Web이 64비트 OS에 배포되는 경우: C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx\x64, 여기서 xx는 두 글자로 된 Asset Manager 설치 언어 코드로 바꿉니다.

- 6 **확인**을 클릭합니다.
- 7 **메시지** 프레임에서 **저장** 링크를 클릭합니다.
- 8 탐색 모음에서 **응용 프로그램/새 응용 프로그램**을 선택합니다.
- 9 **새 응용 프로그램** 페이지에서 **새 엔터프라이즈 응용 프로그램**을 클릭합니다.
- 10 다음 필드를 채웁니다.

매개 변수	값
로컬 파일 시스템/전체 경로	AssetManager.ear 파일에 대한 경로

- 11 **다음** 버튼을 클릭합니다.
- 12 **세부사항: 모든 설치 옵션 및 매개 변수 표시** 옵션을 선택하고 **다음** 버튼을 클릭합니다.
 웹 응용 프로그램을 설치하기 위해 수행할 일련의 단계가 표시됩니다.
- 13 4단계(Map shared libraries)의 테이블에서 **AssetManagerWebService**(URI: AssetManagerWebService.war, WEB-INF/web.xml)를 선택합니다.
- 14 **공유 라이브러리 참조** 버튼을 클릭합니다.
- 15 새 라이브러리 **am-native-lib**를 선택합니다.
- 16 설치 마법사의 나머지 단계를 완료합니다.
- 17 **마침** 버튼을 클릭하여 설치를 시작합니다.

- 18 모든 기능이 제대로 작동하면 추적 창에 AssetManager 설치가 성공적으로 수행되었다는 메시지가 표시되어야 합니다.
- 19 적절한 링크를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
- 20 탐색 모음에서 **서버/서버 유형/WebSphere Application Server**를 선택합니다.
- 21 오른쪽 창에서 서버를 클릭합니다.
- 22 **응용 프로그램** 섹션에서 **설치된 응용 프로그램**을 클릭합니다.
- 23 응용 프로그램 목록에서 **AssetManager**를 클릭합니다.
- 24 **등록 정보 세부사항**에서 **응용 프로그램 바이너리**를 클릭합니다.
- 25 **위치(전체 경로)** 필드의 값을 확인합니다.
이 값은 다음 형식을 사용합니다: **\$(APP_INSTALL_ROOT)/<셀 이름>**.
다음 단계에서 **JVM Classpath** 필드를 채우려면 이 값이 필요합니다.
- 26 탐색 모음에서 **서버/서버 유형/WebSphere Application Server**를 선택합니다.
- 27 오른쪽 패널에서 서버를 선택합니다.
- 28 가운데 페이지의 **서버 인프라** 섹션에서 **Java 및 프로세스 관리** 아래에 있는 **프로세스 정의** 옵션을 클릭합니다.
- 29 다음 페이지의 **추가 등록 정보** 섹션에서 **Java Virtual Machine**을 클릭합니다.
- 30 다음 페이지에서 **Classpath** 필드를 다음과 같이 채웁니다.

값	<pre>-Djava.library.path=\$(APP_INSTALL_ROOT)/<셀 이름>/AssetManager.ear</pre> <p>참고:</p> <p>\$(APP_INSTALL_ROOT)/<셀 이름>은 이전 단계에서 기록한 응용 프로그램 바이너리 필드의 값입니다.</p>
예	<pre>-Djava.library.path=\$(APP_INSTALL_ROOT)/PC1Node01Cell/AssetManager.ear</pre>

- 31 **Generic JVM arguments** 필드를 다음과 같이 채웁니다.

값	<pre>-Djava.library.path=<Asset Manager 설치 폴더>\bin</pre> <p>참고:</p> <p>Windows에서는 경로의 짧은 파일 이름을 사용해야 합니다. 다음 예를 참조하십시오.</p>
예	<pre>-Djava.library.path=C:/PROGRA~1/HP/ASSETM~2.30E/bin</pre>

- 32 변경 사항 저장:

- 1 적용을 클릭합니다.
그러면 페이지가 다시 로드됩니다.
- 2 페이지 위에 나타나는 **메시지** 프레임에서 **저장**을 클릭합니다.
- 33 탐색 모음에서 **응용 프로그램/응용 프로그램 유형/WebSphere 엔터프라이즈 응용 프로그램**을 선택합니다.
- 34 **AssetManager**를 클릭합니다.
- 35 **모듈** 섹션에서 **모듈 관리**를 클릭합니다.
- 36 **AssetManagerWeb**을 클릭합니다.
- 37 **클래스 로더 순서** 필드의 값을 **Classes loaded with local class loader first (parent last)**로 설정합니다.
- 38 **확인**을 클릭합니다.
- 39 적절한 링크를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
- 40 WebSphere Application Server를 중지합니다.
- 41 WebSphere Application Server를 시작합니다.
- 42 성공적으로 배포되었는지 테스트 [91 페이지] 섹션으로 이동합니다.

WebLogic을 응용 프로그램 서버로 사용하는 경우

- 1 C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx\bin 폴더에 있는 aamapi93.dll 및 amjni93.dll 파일을 복사합니다.
- 2 이 파일을 <jdk_weblogic>\jre\bin 폴더에 붙여 넣습니다. 여기서 **<jdk_weblogic>**은 Asset Manager Web Service를 설치할 WebLogic 도메인과 연관된 JDK 폴더 경로에 해당합니다.
예: C:\Oracle\Middleware\jrockit90_150_06\jre\bin.
- 3 Asset Manager Web Service를 설치할 WebLogic 도메인의 config 폴더로 이동합니다(예:
C:\Oracle\Middleware\user_projects\domains\\config).
- 4 config.xml 파일을 편집합니다.
- 5 다음 하위 항목을 추가합니다.

```
<enforce-valid-basic-auth-credentials>false</enforce-valid-basic-auth-credentials>
```

추가할 위치는 **<security-configuration>** 항목의 끝입니다.

- 6 config.xml 파일의 변경 사항을 저장합니다.
- 7 **Asset Manager Web Tier 설치** [86 페이지] 섹션의 단계를 계속 진행합니다.

성공적으로 배포되었는지 테스트

Asset Manager Web Service가 성공적으로 배포되었는지 테스트

- 1 응용 프로그램 서버를 시작합니다.
- 2 Internet Explorer를 시작합니다.
- 3 다음 URL로 이동:

```
http://<Asset Manager Web Service 서버의 이름 또는 IP 주소>:<Asset Manager Web Service 포트>/AssetManagerWebService
```

예: `http://localhost:8080/AssetManagerWebService`



경고:

텍스트는 대/소문자를 구분합니다.



참고:

다른 응용 프로그램 서버에 대한 기본 웹 서비스 포트는 다릅니다.

- 4 Asset Manager Web Service가 시작될 때까지 페이지를 다시 로드하거나 새로 고치지 마십시오. 이 작업에는 몇 분 정도의 시간이 소요됩니다.
- 5 성공적으로 배포되면 URL에 있는 페이지에 다음과 비슷한 헤더가 표시됩니다.

```
Database Base: AMDemo93en User: Admin Version: 9.30 - build xxxx DLL path: C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 en\bin\aaapi93.dll
```



팁:

이 헤더가 표시되지만 오류가 발생하거나, 헤더가 전혀 표시되지 않는다면 응용 프로그램 서버의 메모리 설정이 잘못된 것이므로 다시 구성해야 합니다.

Tomcat 5.5에 대한 예: **Initial memory pool** 및 **Maximum memory pool** 설정

Asset Manager Web Tier가 성공적으로 배포되었는지 테스트

- 1 응용 프로그램 서버를 시작합니다.
- 2 Internet Explorer를 시작합니다.
- 3 다음 URL로 이동:

```
http://<Asset Manager Web Tier 서버 이름>:<Asset Manager Web Tier 포트>/AssetManager
```

예: `http://localhost:8080/AssetManager`



경고:

텍스트는 대/소문자를 구분합니다.



참고:

다른 응용 프로그램 서버에 대한 기본 웹 계층 포트는 다릅니다.

- 4 성공적으로 배포되면 위의 URL이 연결 페이지를 표시합니다.

Asset Manager Web 구성

- ▶ **조정(Tailoring)** 가이드, **웹 클라이언트의 기본 동작 수정** 장, **웹 클라이언트 사용자 지정** 섹션
- ▶ **관리** 가이드, **데이터베이스에 대한 액세스 통제** 장, **Asset Manager 데이터베이스에 대한 사용자 인증 관리** 섹션

Internet Explorer를 사용하여 Asset Manager에 액세스

- ▶ **사용자 인터페이스** 가이드, **Asset Manager의 첫 번째 단계** 장, **Asset Manager 시작/웹 클라이언트** 섹션

Asset Manager Web 최적화



경고:

이 섹션은 사용할 응용 프로그램 및 웹 서버 가이드와 바꿀 수 없습니다.

사용자 지식 및 경험과 결합한 이러한 가이드를 사용해야만 응용 프로그램 및 웹 서버의 설치 및 구성을 최적화할 수 있습니다.

이 섹션에서는 일부 팁을 제공하며 전체를 설명하는 목록으로 간주해서는 안 됩니다.

Asset Manager Web 최적화에 대한 자세한 내용은 **Asset Manager Web Implementation** 가이드의 **Performance Hints and Problem Diagnosis** 장을 참조하십시오.

Tomcat 로그 파일

매우 세부적인 로그 파일을 작성하도록 Tomcat을 구성하는 경우 불필요한 수천 개의 라인이 기록될 수 있습니다.

이 경우 Asset Manager Web의 성능만 저하됩니다.

이 불편을 방지하기 위해 Tomcat을 구성하는 방법을 보여 주는 예:

- 1 Tomcat의 webapps 폴더로 이동합니다.
- 2 AssetManager 폴더가 있을 경우 삭제합니다.
- 3 webapps\AssetManager.war_build 폴더에서 webapps\AssetManager.war_build 파일의 압축을 풉니다.
- 4 log4j.properties(AssetManager.war_build\WEB_INF\classes 폴더에 있음)를 바꿀 새 구성 파일을 만듭니다.

예: log4jnew.properties.

- 5 새 log4jnew.properties 파일을 참조하도록 web.xml(AssetManager.war_build\WEB_INF에 있음)의 **log.properties** 항목을 수정합니다.
- 6 새 파일 log4jnew.properties를 엽니다.
- 7 치명적 오류만 기록되도록 설정을 입력합니다.

예:

```
log4j.rootLogger=FATAL, A1 log4j.appender.A1=org.apache.log4j.ConsoleAppender log4j.appender.A1.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=%d{ABSOLUTE} %-5p %c{1} : %m%n log4j.logger.org.apache=FATAL
```

▶ Apache log4j 설명서.

- 8 webapps\AssetManager.war_build 폴더를 찾습니다.
- 9 모든 파일 및 폴더를 선택합니다.
- 10 이러한 파일과 폴더를 webapps\AssetManager.war_build\AssetManager.war 파일에 압축합니다.
- 11 파일을 복사합니다.
- 12 복사한 파일을 webapps 폴더에 붙여 넣습니다(이전 파일 덮어쓰기).
- 13 webapps\AssetManager.war_build 폴더를 삭제합니다.

Tomcat에 의해 작성된 페이지를 표시하는 데 필요한 시간

처음으로 페이지에 액세스하는 경우 Internet Explorer에 웹 클라이언트 페이지를 표시하는 데 다소 시간이 걸립니다.

원인은 다음과 같습니다.

사용자가 Tomcat의 work 폴더에 정의되지 않은 페이지(예: 위치 목록)를 요청하는 경우 Asset Manager Web Tier는 .jsp 파일에서 컴파일되는 .jsp 파일 및 .class 파일을 생성합니다. These files describe the page to display.

이 운영은 다소 시간이 걸립니다.

사용자가 Tomcat의 work 폴더에 이미 설명된 페이지를 요청할 때 Asset Manager Web Tier는 페이지 설명이 Asset Manager 데이터베이스의 구조에서 변경된 경우에만 해당 .jsp 및 .class 파일을 다시 생성합니다.

페이지를 변경하지 않은 경우 Internet Explorer에 더 신속하게 표시됩니다.

[중요]:

페이지를 신속하게 표시하도록 하려면 종료할 때 .jsp 및 .class 파일을 work 폴더에 유지하도록 Tomcat을 구성하는 것이 좋습니다.

이렇게 하는 방법을 알아 보려면 Tomcat 설명서를 참조하십시오.

네트워크 성능

웹 클라이언트는 핑 400ms(네트워크 대기 200ms)의 256kbit/s 네트워크에서 성공적으로 테스트되었습니다.

다음은 다양한 로드 시간 목록입니다.

작업	로드
목록 표시	40 KB
세부사항 표시	복잡성에 따라 50에서 100KB 사이(예: 직원 또는 부서 = 50KB, 포트폴리오 항목 = 90KB)
목록에서 선택	1.2MB
예: 포트폴리오 항목 세부사항의 다음 필드 및 링크 수정:	
■ 할당(seAssignment)	
■ 사용자(User)	
■ 위치(Location)	
■ 감독자(Supervisor)	
구매 요청 작성	530KB(클라이언트에서 서버로 6KB, 서버에서 클라이언트로 나머지)
포트폴리오 항목을 복제한 다음 목록을 찾아 위치, 사용자 및 감독자 선택	1.8MB(클라이언트에서 서버로 10KB 및 왕복 이동 23회)

Asset Manager Web 설치 제거

Apache Tomcat을 응용 프로그램 서버로 사용하는 경우

Asset Manager Web Service 또는 Asset Manager Web Tier가 배포된 각 Tomcat 인스턴스에 대해:

- 1 Tomcat을 중지합니다.



경고:

Tomcat을 중지하지 않으면 일부 Asset Manager Web Service 및 Asset Manager Web Tier 파일을 삭제할 수 없습니다.

이 오류는 Tomcat의 알려진 오류입니다.

▶ <http://tomcat.apache.org/faq/windows.html#lock>

- 2 Asset Manager Web Service 또는 Asset Manager Web Tier 배포를 제거합니다(C:\Tomcat55\shared\lib 폴더에서 Asset Manager.jar 파일 삭제, C:\Tomcat55\conf\Catalina\localhost 폴더에서 Asset Manager.xml 파일 삭제).
- 3 Tomcat의 work 및 webapps 폴더에서 AssetManager 및 AssetManagerWebService 폴더를 수동으로 삭제합니다.

WebSphere를 응용 프로그램 서버로 사용하는 경우

Asset Manager Web Service 또는 Asset Manager Web Tier를 제거하려면 다음을 수행합니다.

- 1 WebSphere Application Server를 시작합니다.
- 2 WebSphere Application Server 관리 콘솔을 엽니다.
- 3 탐색 모음에서 **응용 프로그램/응용 프로그램 유형/WebSphere 엔터프라이즈 응용 프로그램**을 클릭합니다.
- 4 **AssetManager** 또는 **AssetManagerWebService** 앞에 있는 확인란을 선택합니다.
- 5 **중지**를 클릭합니다.
- 6 **AssetManager** 또는 **AssetManagerWebService** 앞에 있는 확인란을 선택합니다.
- 7 **제거**를 클릭합니다.
- 8 확인하려면 **확인**을 클릭합니다.
- 9 페이지 위에 나타나는 **메시지** 프레임에서 **저장** 링크를 클릭합니다.
- 10 탐색 모음에서 **환경/공유 라이브러리**를 클릭합니다.
- 11 **am-native-lib** 앞에 있는 확인란을 선택합니다.
- 12 **삭제**를 클릭합니다.
- 13 **메시지** 프레임에서 **저장** 링크를 클릭합니다.
- 14 WebSphere Application Server를 다시 시작하여 변경 내용을 적용합니다.

WebLogic을 응용 프로그램 서버로 사용하는 경우

WebLogic 도메인에서 기존 Asset Manager Web Service를 삭제하고 나면 WebLogic 도메인을 다시 시작해야 차후에 Asset Manager Web Service를 다시 설치할 때 문제가 없습니다.

문제

Asset Manager Web

문제

새 버전의 Asset Manager로 업그레이드한 후 Asset Manager Web 클라이언트가 로드되지 않습니다.

솔루션

- 1 Asset Manager Web 배포를 제거합니다.
 - ▶ Asset Manager Web 설치 제거 [94 페이지].
- 2 Asset Manager Web 9.30을 설치합니다.
 - ▶ Asset Manager Web 설치 [58 페이지].

Tomcat에서 Asset Manager Web Tier 실행

문제

Tomcat이 제대로 중지되지 않았습니다.
Tomcat에서 웹 클라이언트를 시작할 수 없습니다.

솔루션

- 1 Tomcat 중지
 - 2 Tomcat의 설치 폴더에 있는 하위 폴더 work\Catalina\localhost\AssetManager를 삭제합니다.
 - 3 Tomcat 시작
- 시작되지 않을 경우 Asset Manager Web Tier를 다시 배포합니다.



팁:

Tomcat 로그(예: C:\Tomcat55\logs)에서 오류 세부사항을 확인합니다.

Asset Manager Web 업데이트

태그가 지정된 버전의 Asset Manager Web 웹 서비스(**HEAD** 버전 아님)를 사용하는 경우에는 Asset Manager Web 5.00을 업데이트하지 않고 Asset Manager 9.30 데이터베이스와 함께 사용할 수 있습니다.

그러나 Asset Manager Web 9.30이 제공하는 향상된 기능을 활용할 수 없습니다.

Asset Manager Web을 업데이트하려면 다음을 수행합니다.

- 1 Asset Manager Web을 제거합니다.
 - ▶ Asset Manager Web 설치 제거 [94 페이지].
- 2 Asset Manager Web 9.30을 설치합니다.
 - ▶ Asset Manager Web 설치 [58 페이지].

참고:

Asset Manager Web 버전 5.20에서는 web.xml 파일의 형식이 변경되었고, 사용하는 매개 변수도 크게 달라졌습니다.

- 이전 버전의 Asset Manager Web을 구성하는 데 사용되던 기존 매개 변수는 더 이상 인식할 수 없습니다.
- 기존 매개 변수에 새로운 변화가 있으면 값의 극성이나 의미가 바뀝니다. 따라서 매개 변수 이름에 대한 검색 및 바꾸기는 구성 데이터를 마이그레이션하는 적절한 방법이 아닙니다. 대신, package.parameters 파일에 저장된 모든 설정을 다시 점검해야 합니다.

새 매개 변수에 대한 자세한 내용은 **조정(Tailoring) 가이드**, **웹 클라이언트 사용자 지정 파트**, **웹 클라이언트의 기본 동작 수정 장**, **사용자 지정/package.properties 파일 편집** 섹션을 참조하십시오.)

7 .ini 및 .cfg 파일

Asset Manager 제품군에 속한 프로그램은 구성 파일(.ini 및 .cfg 확장자)과 연관되어 있습니다.

사용 가능한 .ini 및 .cfg 파일

다음은 사용 가능한 기본 .ini 및 .cfg 파일 목록입니다.

7.1. 표 .ini 및 .cfg 파일 - 기본 파일 목록

프로그램(Windows에서 .exe 또는 .dll을 추가하거나 Unix에서 .so 추가)	.ini 또는 .cfg 파일	설명
Asset Manager am	aamdsk93.ini	사용자 표시 옵션입니다. 모든 창의 표시 옵션을 기본 옵션으로 되돌리려면 이 파일을 삭제합니다.
	am.ini	Asset Manager 사용자 옵션.
Asset Manager Application Designer amdba amdbal	amdba.ini amdbal.ini	Asset Manager Application Designer 사용자 옵션. 사용자 표시 옵션입니다.

프로그램(Windows에서 .exe 또는 .dll을 추가하거나 Unix에서 .so 추가)	.ini 또는 .cfg 파일	설명
Asset Manager Export Tool amexp amexpl	amexp.ini amexpl.ini	Asset Manager Export Tool 사용자 옵션. 사용자 표시 옵션입니다.
Asset Manager Import Tool amimpl	amimpl.ini	Asset Manager Import Tool 사용자 옵션. 사용자 표시 옵션입니다.
Asset Manager Script Analyzer amsg	amsg.ini	Asset Manager Script Analyzer 사용자 옵션. 사용자 표시 옵션입니다.
Asset Manager Automated Process Manager amsrv amsrvl	amsrv.ini amsrv.cfg amsrvl.ini amsrvcf.ini	Asset Manager Automated Process Manager 사용자 옵션. 사용자 표시 옵션입니다. 웹 서버로 실행 중인 Asset Manager Automated Process Manager의 매개 변수입니다.
Asset Manager API aamapi93	aamapi93.ini	프로그램 사용자 옵션
다음의 모든 프로그램	amdb.ini mail.ini	데이터베이스 연결 목록 Asset Manager 메시징 시스템 구성입니다.

7.2. 표 .ini 및 .cfg 파일 - 기본 파일 위치

.ini 또는 .cfg 파일	위치
aamdisk93.ini	Windows(NT 제품군): \Documents and Settings \<Windows User> \Application Data \HP \AssetManager \conf 폴더
am.ini	Windows Vista 이상(Windows 7, Windows Server 2008 포함): \Users \<Windows User> \AppData \Roaming \HP \AssetManager \conf 폴더
amdb.ini	Unix: ~/HP/AssetManager/conf 폴더
amdbal.ini	
amexp.ini	
amexpl.ini	
amimpl.ini	
amsg.ini	
amsrv.ini	
amsrvl.ini	
aamapi93.ini	

.ini 또는 .cfg 파일	위치
amsrv.cfg amsrvcf.ini	amsrv 실행 파일과 동일한 폴더 참고: 이전 버전의 Asset Manager에서 업그레이드한 경우 amsrv.cfg가 amsrv 실행 파일의 상위 폴더에 그대로 있을 수 있습니다. 이 경우에도 작동됩니다.
amdb.ini	Windows(NT 제품군): \<Documents and Settings>\All Users\Application Data\HP\AssetManager\conf 폴더 Windows Vista 이상(Windows 7, Windows Server 2008 포함): \ProgramData\HP\AssetManager\conf 폴더 Unix: <ul style="list-style-type: none"> ■ 시스템 연결: /var/opt/HP/AssetManager/conf 폴더 ■ 사용자 연결: ~/HP/AssetManager/conf 폴더
mail.ini	Windows(NT 제품군): \<Documents and Settings>\All Users\Application Data\HP\AssetManager\conf Windows Vista 이상(Windows 7, Windows Server 2008 포함): \ProgramData\HP\AssetManager\conf Unix: ~ 폴더

또한 Asset Manager Windows 클라이언트를 사용하여 이러한 파일 중 일부가 있는 폴더를 찾으려면 다음을 수행합니다.

- 1 Windows 클라이언트를 시작합니다.
- 2 **Asset Manager 정보...** 창을 표시합니다(**도움말/Asset Manager 정보...** 메뉴).
- 3 **추가** 버튼을 클릭합니다.
- 4 표시된 창의 **소프트웨어** 분기에 .ini 파일의 설치 폴더가 표시됩니다.
 - **Asset Manager 연결에 대한 정의 파일(시스템)**은 amdb.ini 설치 폴더(**시스템** 연결)에 해당합니다.
 - **Asset Manager 연결에 대한 정의 파일(사용자)**은 amdb.ini 설치 폴더(**사용자** 연결)에 해당합니다.
 - **INI**는 응용 프로그램에 사용된 .ini 파일의 설치 폴더에 해당합니다.

.ini 파일 수정

.ini 파일 항목을 수정할 수 있습니다.

- 소프트웨어에서 이러한 파일 조작: 수정 사항을 확인할 때 또는 소프트웨어를 종료할 때 저장됩니다. 후자의 경우 **파일/종료** 메뉴 항목을 사용하여 종료할 때만 수정 사항이 저장됩니다.
- 및/또는 직접 수정

가능한 경우 **Asset Manager** 및 연관된 프로그램을 사용하여 **.ini** 파일 항목을 수정하는 것이 좋습니다.

하지만 특정 **.ini** 파일 항목은 수동으로만 생성 및 수정할 수 있습니다.

 **참고:**

.ini 파일을 수동으로 수정하는 작업은 사소한 것이 아니며 지식을 갖춘 사용자만 수행해야 합니다.

다음 표에서는 수정할 **.ini** 파일 항목을 설명합니다. 이러한 항목은 수동으로만 수정할 수 있습니다.

 **참고:**

이러한 테이블은 **.ini** 파일 항목의 선택에 대해서만 설명하므로 일부 내용이 생략되어 있습니다. 이 문서에서 설명하지 않은 섹션 및 항목은 수동으로 수정할 수 없습니다.

부울 항목은 "1" 또는 "0"으로 설명됩니다. 또는 "True"나 "False"를 사용할 수도 있습니다.

Am.ini 파일 항목

[OPTION] 섹션

7.3. 표 [OPTION] 섹션

항목	설명
bSaveOptionOnExit	Asset Manager 를 종료할 때 수정된 항목을 [Option] 섹션에 저장하지 않으려면 이 항목을 "0"으로 설정합니다. 기본적으로 수정 사항은 저장됩니다.
CallDelayMax	콜 응답 화면의 타이머에 포함되는 총 시간입니다. 단위: 초 기본값: 60초
CallDelayOrange	콜 응답 화면의 타이머가 주황색으로 변경되는 시간입니다. 단위: 초 기본값: 20초

항목	설명
CallDelayRed	콜 응답 화면의 타이머가 빨간색으로 변경된 이후의 시간입니다. 단위: 초 기본값: 40초
CallerDefaultTicket	콜 응답 화면 맨 위에 있는 티켓 링크에 호출자가 마지막으로 연 티켓(티켓을 연 날짜 기준)을 채울 수 있습니다. 이 항목을 다음 두 값 중 하나로 설정할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: "티켓" 필드를 채웁니다. ■ 0: "티켓" 필드를 채우지 않습니다. 기본값: "0".
CmdComboLines	도구 모음을 통해 액세스할 수 있는 보기 및 작업 목록에 표시되는 라인 수를 제한합니다.
CNtbkTabCfg.bShowFlyby	세부사항 화면의 탭에 대해 톨팁을 표시합니다. <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: 아니요 ■ 1: 예
g_IHelpDeskUpdateTimeout	커서를 텍스트 영역의 특정 필드에서 다른 필드로 이동하거나 도움말 영역에서 정보를 선택할 경우 콜 응답 화면의 정보를 새로 고치는 데 소요되는 시간입니다. 단위: 밀리초 기본값: 1,000밀리초(=1초).
KeyIniFileName	aamdsk93.ini 파일의 경로를 지정합니다. 예: KeyIniFileName=aamdsk93.ini Asset Manager는 네트워크 드라이브에 있는 aamdsk93.ini 파일을 사용합니다. 이 경우 이 파일을 읽기 전용으로 구성할 수 있으며 사용자가 해당 구성을 수정할 수 없습니다.
NewMailLastCheck	Asset Manager 메시지를 마지막으로 읽은 시간입니다. 단위: 1970년 1월 1일 00:00부터 경과된 시간(초)
opt_bAskForConcurrentModifications	이 항목은 한 사용자가 수정 버튼을 클릭할 때 다른 사용자가 동시에 같은 레코드를 수정하고 있으면 Asset Manager에서 이를 확인하게 할지 여부를 결정합니다. <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: 확인 창을 표시합니다. ■ 0: 확인 창을 표시하지 않고 즉시 수정을 저장합니다.
opt_bCommitDeletesOneByOne	이 옵션은 레코드 집합을 삭제할 때 유용합니다. 이 옵션이 활성화되어 있으면 Asset Manager가 레코드를 하나씩 지웁니다(레코드당 한 트랜잭션). 그렇지 않으면 Asset Manager는 단일 트랜잭션으로 레코드를 삭제합니다. 기본값: 0.

항목	설명
opt_ImportCacheSize	정합성 유지 키를 사용하여 데이터를 가져오면 가져오기 성능을 향상시키는 데 사용되는 캐시 메모리의 값이 설정됩니다. 단위: 찾은 레코드 수 기본값: 100.
StartSunday	한 주의 시작을 월요일(StartSunday=0) 또는 일요일(StartSunday=1)로 설정합니다. 이 옵션은 달력에 사용됩니다.

[SQL] 섹션

7.4. 표 [SQL] 섹션

항목	설명
OracleDLL	Oracle과 대화하도록 로드할 Oracle DLL의 이름을 설정합니다.

Amsrv.ini 파일 항목

[OPTION] 섹션

7.5. 표 [OPTION] 섹션

항목	설명
MaxRentPerTrans	이 항목은 임대 지불을 생성하는 데 사용됩니다. 트랜잭션당 최대 임대 계산 수를 설정합니다. 기본값: 200.
MaxMsgInList	Asset Manager Automated Process Manager의 기본 창 목록에 표시된 라인 수를 설정합니다. 기본값: 5000.
<모듈>LastCheck	"LastCheck" 접미사가 붙은 라인은 마지막으로 모듈을 실행한 날짜에 해당됩니다.
<모듈>을 다음 값 중 하나로 설정할 수 있는 경우: Alarms, CostCenter, HDAlarms, History, LostVal, Rent, Stats, Stock, TimeZone, UpdateToken, WkGroup, WkGroup <xxx>, WorkflowFinder	이러한 라인을 통해 Asset Manager Automated Process Manager가 다시 시작될 때 다음 모듈 실행을 계산할 수 있습니다. 실행 그룹 <xxx>가 더 이상 존재하지 않는 경우 (또는 실행 그룹이 있어야만 워크플로우 스키마가 존재하는 경우) "WkGroup <xxx> LastCheck" 라인(또는 "WkGroupLastCheck" 라인)을 삭제하는 것이 유용합니다. 프로그램에서는 이러한 라인을 자동으로 삭제하지 않습니다.

Amsrvcf.ini 파일 항목

amsrvcf.ini 파일 항목은 설치 시 생성된 파일에 자체적으로 설명되어 있습니다.

Amexp.ini 파일 항목

[OPTION] 섹션

7.6. 표 [OPTION] 섹션

항목	설명
MaxOldDoc	파일 메뉴에 표시되는 이전 문서의 최대 수입니다.

Amdb.ini 파일 항목

Asset Manager 연결을 설명하는 각 섹션별로 다음 항목을 수정해야 할 수도 있습니다.

7.7. 표 Amdb.ini 파일 항목

항목	설명
AmApiDll	Asset Manager용 aamapi93 API DLL에 대한 경로를 설정합니다. 이 항목은 HP Connect-It에 사용됩니다.
FetchingArraySize	SQL 문을 실행할 때 반입할 라인 수입니다. 기본값: 30.
OdbcLockingTime	Microsoft SQL Server 데이터베이스의 경우 다른 사용자에게 의해 레코드가 잠긴 것으로 간주할 경과 시간을 설정합니다. 단위: 초 기본값: 60. 경고: 값이 너무 낮으면 오버로드된 서버에서 실행할 때 가져오기 프로세스가 중단될 수 있습니다.
OldStyleCatalog	Oracle 데이터베이스를 사용하는 경우 이 항목을 사용하면 기본 "All_Catalog" 보기 대신에 "탭" 보기를 강제로 사용할 수 있습니다. 이 항목을 다음 두 값 중 하나로 설정할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none">■ 1: "탭"을 사용합니다.■ 0: "All_Catalog"를 사용합니다.

.ini 파일 수정 통제

옵션이 변경되면 해당 응용 프로그램에서 .ini 파일을 자동으로 수정합니다.

여러 실행 파일 또는 한 개의 실행 파일의 인스턴스가 동일한 .ini 파일과 연관되어 있으면 수정 사항을 저장할 마지막 실행 파일이 사용됩니다.

이러한 수정 사항을 계속 통제하려면 .ini를 읽기 전용으로 설정하는 것이 좋습니다.

이는 **aamapi93.ini** 파일의 경우에 특히 그렇습니다.

8 성능 고려 사항

개요

Asset Manager의 성능은 다음과 같은 여러 요소에 따라 달라집니다.

- **DBMS:**
 - 하드웨어
 - 구성
 - 이 작업은 중요하지만 매우 어렵기 때문에 데이터베이스 관리자의 기술이 필요합니다. **DBMS**의 적절한 조정(**Tuning**)을 통해 **Asset Manager** 성능을 두 배로 향상시키는 것이 일반적입니다. 데이터베이스 서버에 할당된 **RAM**의 양에 주목하는 것이 중요합니다.
 - **DBMS**의 기능(**Asset Manager**가 **DBMS**와 상호 작용하는 방법 고려) 및 미들웨어(단일 네트워크 패킷에서 라인 그룹 검색과 같은 고급 기능 지원)
- 서버의 하드웨어 성능: 프로세서 속도, **RAM**, 디스크 하위 시스템(디스크, 컨트롤러 보드, 시스템 관리, 프로세서 수 등), 테이블 및 인덱스를 위한 개별 저장 장치 사용
- 클라이언트의 하드웨어 성능: 프로세서 속도, **RAM**, 그래픽 성능
- 대역폭 및 네트워크 대기
- 데이터베이스에 저장된 레코드 수

Asset Manager 성능을 최적화하는 방법에 대한 자세한 내용은 **조정(Tuning)** 가이드를 참조하십시오.

저속 네트워크, 사용량이 많은 고속 네트워크 또는 광역 네트워크(WAN)에 대한 조정(Tuning)

이 주제에 대한 자세한 내용은 **관리 가이드의 WAN 환경에서 사용하기 위한 Asset Manager 최적화** 장을 참조하십시오.

외부 응용 프로그램에 의한 Asset Manager 데이터베이스의 레코드 잠금

특정 외부 도구는 레코드를 참조하는 경우에도 레코드를 잠급니다.

이 경우 Asset Manager 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 레코드 잠금을 방지하는 것이 좋습니다.

예를 들어, Microsoft SQL Server를 사용하는 경우 **더티 읽기** 액세스를 사용하는 것이 좋습니다.

색인

- .msi(파일), 43
- 구성
 - Windows
 - 구성 데이터, 62
 - 기능 권한, 32
 - 기존 데이터베이스 열기(메뉴), 28 , 27
 - 네트워크 - 성능, 108
 - 더티 읽기, 108
 - 데모 데이터베이스
 - 로그인, 54
 - 설치 - Windows, 54
 - 암호, 54
 - 데이터베이스
 - 내용 수정, 10
 - 무결성, 10
 - 무결성 - 검증, 29 , 23
 - 복사, 26
 - DBMS 도구, 26
 - 일반 백업 - 문제, 26
 - 수동 조정, 25
 - 연결할 수 없음, 53
 - 완료, 30
 - 데이터베이스 구조 - 수정, 10
 - 데이터베이스 무결성, 10
 - 데이터베이스 복구(메뉴), 24 , 24
 - 데이터베이스 업데이트(메뉴), 28
 - 디스크 공간
 - 권장 구성 - Windows, 16
 - 최소 구성 - Windows, 16
 - 라이선스 키, 54
 - 레코드의 유효성 확인(옵션), 29 , 25 , 24
 - 레코드 - 잠금, 108
 - 로그인 - 데모 데이터베이스, 54
 - 메모리
 - 권장 구성 - Windows, 16
 - 최소 구성 - Windows, 16
 - 메시징, 50
 - 메시징 시스템 (참조 메시징)
 - 무결성 - 검증, 29
 - 바이러스 백신 - 충돌, 37
 - 배포 스크립트, 75 , 62
 - 변환 속도, 23
 - 보고서 (참조 SAP Crystal Reports)
 - 복구(옵션), 25 , 24
 - 분석만, 29
 - 사용자(필드), 28 , 27
 - 사용자 권한, 32
 - 설치
 - Windows, 37-41
 - 수동 설치, 40

- 예비 단계, 37
- 자동 - Windows, 43
- 설치 제거
 - Asset Manager 클라이언트
 - 자동 설치 제거, 47
 - 수동 설치 제거 - Windows, 41
- 설치 제거 - Windows에서 자동, 43
- 성능, 107
- 소유자(필드), 28, 27
- 아카이브 파일
 - 업데이트, 75
- 암호
 - 암호화, 68
- 암호 - 데모 데이터베이스, 54
- 액세스 제한, 32
- 업그레이드
 - Asset Manager Web, 97
 - 버전 4.2.x, 4.3.x, 4.4.x, 5.0x 또는 5.1x
 - 업그레이드 컴퓨터, 22
 - 프로세스, 27
- 업그레이드 컴퓨터
 - 준비, 22
- 연결, 33
- 열기(메뉴), 24, 24
- 워크플로우(모듈), 26
- 웹 서비스
 - 라이선스, 60
- 웹 서비스 태그 지정, 69
- 조달(모듈), 26
- 주변 프로그램과 통합, 12
- 지원되는 DBMS, 17
- 지원되는 운영 체제
 - 데이터베이스 서버, 15
 - 클라이언트, 15
- 지원되는 환경, 15
- 최소 구성 - Windows, 16
- 카운터, 25
- 캐시, 33
- 클라이언트-서버 - Windows 설치, 38
- 필드 도움말, 31

A

- am.ini, 49
- am93.db, 54

- amdb.ini, 38
- Asset Manager
 - 구성 요소 (참조 Asset Manager 패키지)
 - 모듈 (참조 Asset Manager 모듈)
- AssetManager.msi, 43
- Asset Manager Application Designer
 - 데이터베이스 무결성 - 검증, 29, 23
- Asset Manager Automated Process Manager, 32
- HP Connect-It - 통합, 51
 - 구성
 - Windows, 51
 - 구현
 - Windows, 51
 - 데이터베이스에 연결
 - Windows, 53
 - 서비스로 실행, 51
 - 표시, 51
- Asset Manager Web, 34
 - 구성, 92
 - 매개 변수, 69
 - 문제 해결, 96
 - 설치, 58
 - 설치 제거, 94
 - 아키텍처, 57
 - 암호, 68
 - 업데이트, 97
 - 최적화, 92
- Asset Manager 구성 요소, 11
- Asset Manager 모듈, 12
- Asset Manager의 주변 프로그램, 12
- Asset Manager 클라이언트
 - 빠른 설치 - Windows, 38
 - 언어, 39
 - 자동 설치 제거 - Windows, 47
- Asset Manager 프로그램 - 업데이트
 - 프로세스, 33
- autorun.exe, 40

C

- cfg(파일)
 - 목록, 99
- config(폴더), 31
- CPU

권장 구성 - Windows, 16
최소 구성 - Windows, 16

D

deploy.bat 파일, 62

G

gbbase.xml, 31
Get-It, 34
Get-Resources, 34

H

HP Connect-It, 34
 Asset Manager Automated Process
 Manager - 통합, 51
 Asset Manager - 통합, 53
HP Connect-It 시나리오, 34

I

ini(파일)
 목록, 99
 수정, 101

L

ld.so, 65

M

MAPI (참조 메시징)

N

NT 사용자, 53

O

Oracle, 37
Oracle DLL - 버전, 49
Oracle 클라이언트 레이어 - Windows 설치,
37
Orca, 43

P

package.properties 파일, 69

S

SAP Crystal Reports
 Asset Manager과 통합, 53
 Windows 설치, 38
SAP Crystal Reports 런타임 - Windows 설치,
38
sdu.log, 29
SMTP (참조 메시징)

U

up_GetCounterVal(저장된 프로시저), 30,
25
upgrade.lst, 35

V

VIM (참조 메시징)

W

web.xml 파일, 62

