

Peregrine

AssetCenter

Modèles physiques de
données



© Copyright 2002 Peregrine Systems, Inc.

Tous droits réservés.

Les informations contenues dans ce document sont la propriété de Peregrine Systems, Incorporated, et ne peuvent être utilisées ou communiquées qu'avec l'autorisation écrite préalable de Peregrine Systems, Inc. La reproduction de tout ou partie de ce manuel est soumise à l'accord écrit préalable de Peregrine Systems, Inc. Cette documentation désigne de nombreux produits par leur marque. La plupart de ces citations sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Peregrine Systems® et AssetCenter® sont des marques déposées de Peregrine Systems, Inc.

Les logiciels décrits dans ce manuel sont fournis avec un contrat de licence entre Peregrine Systems, Inc., et l'utilisateur final ; ils doivent être utilisés suivant les termes de ce contrat. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sont fournies sans engagement aucun de la part de Peregrine Systems, Inc. Contactez le support client de Peregrine Systems, Inc. pour contrôler la date de la dernière version de ce document.

Les noms de personnes et de sociétés cités dans le manuel, dans la base d'exemple ou dans les visites guidées sont fictifs et sont destinés à illustrer l'utilisation des logiciels. Toute ressemblance avec des sociétés ou personnes existantes ou ayant existé n'est qu'une pure coïncidence.

Pour toute information technique sur ce produit ou pour faire la demande d'une documentation sur un produit dont vous possédez la licence, veuillez contacter le support client Peregrine Systems, Inc. en envoyant un e-mail à l'adresse suivante : support@peregrine.com.

Pour tout commentaire ou suggestion à propos du présent document, veuillez contacter le département des publications techniques de Peregrine Systems, Inc. en envoyant un e-mail à l'adresse suivante : doc_comments@peregrine.com.

Cette édition s'applique à la version 4.2.0 du programme sous contrat de licence
AssetCenter

Peregrine Systems, Inc.
Worldwide Corporate Campus and Executive Briefing Center
3611 Valley Centre Drive San Diego, CA 92130
Tel 800.638.5231 or 858.481.5000
Fax 858.481.1751
www.peregrine.com



Table des matières

Préface	5
Tables	5
Liens	6
Les liens de type 1-1	7
Les liens de type 1-n et n-1	7
Les liens de type n-n	8
Chapitre 1. Portfolio	9
Modèles	10
Éléments de parc	11
Biens	12
Biens liés avec le cycle d'achat	13
Ordinateurs	14
Téléphones	15
Ports et connexions	16
Chapitre 2. Cycle d'achat	17
Cycle d'achat	18
Demandes d'achat	19
Commandes	20
Réceptions	21

Factures	22
Biens à retourner	23
Chapitre 3. Contrats	25
Contrats	26
Chapitre 4. Helpdesk	27
Helpdesk	28
Chapitre 5. Finances	29
Budget et dépenses	30
Refacturation	31
Taxes	32
Chapitre 6. Câblage	33
Câbles et dispositif de câblage	34
Codes couleurs	35
Règles d'étiquetage	36
Types de paire ou de conducteur	37
Fonctions de câblage	38
Emplacements	39
Topologies	40
Groupes de topologies	41
Configurations de répartiteur	42
Liaisons	43
Chapitre 7. Administration	45
Accès à la base de données	46

Préface

PREFACE

Ce manuel propose des schémas correspondant aux modèles physiques de données d'AssetCenter.

Chacun de ces schémas met en avant une ou plusieurs des tables utilisées par les modules d'AssetCenter.

Tables

Chacune des tables représentées dans ce manuel est identifiée par son nom SQL.

Exemples :

- la table des éléments de parc porte le nom **amPortfolio**
- la table des biens porte le nom **amAsset**
- la table des localisations porte le nom **amLocation**
- la table des personnes porte le nom **amEmplDept**

Les tables mises en avant dans un schéma ont une taille plus importante.

Exemples :

- La table des biens (**amAsset**) dans le schéma **Biens**

- La table du câble (**amCable**) dans le schéma **Câbles et dispositif de câblage**
- La table des juridictions fiscales (**amTaxJuris**) dans le schéma **Taxes**

Liens

Il existe trois types de lien entre les tables :

- Les liens de type 1-1
- Les liens de type 1-n et n-1
- Les liens de type n-n

Type de lien	Représentation graphique du lien
1-1	
1-n (lien inverse de n-1)	
n-n	

Chacun des liens représentés dans ce manuel est identifié par son nom SQL.

Exemples :

- le lien allant de la table des éléments de parc (**amPortfolio**) vers la celle des personnes (**amEmplDept**) a pour nom SQL **User**.
- le lien allant de la table personnes (**amEmplDept**) vers celle des éléments de parc (**amPortfolio**) a pour nom SQL **ItemsUsed**.

Note :

Le nom SQL d'un lien suppose qu'une des tables liées est la table source et l'autre la table destination. Ainsi le lien **User** entre la table source des éléments de parc (**amPortfolio**) indique que le lien pointe vers l'enregistrement de l'utilisateur d'un élément de parc (**User**) dans la table destination des personnes (**amEmplDept**). En revanche, son lien inverse a pour nom SQL **ItemsUsed**. Ce lien pointe vers les enregistrements des biens utilisés par un utilisateur donné. Dans ce cas la table source est la table des personnes et la table destination, celle des éléments de parc.

Pour des raisons de lisibilité, les liens inverses ne sont pas représentés dans les schémas de ce manuel. Le choix d'un lien et non de son lien inverse est arbitraire. Pour prendre connaissance du nom SQL d'un lien inverse :

- 1 Lancez AssetCenter Database Administrator.

- 2 Ouvrez le descriptif de votre base de données.
- 3 Sélectionnez la table de votre choix.
- 4 Cliquez sur .
- 5 Sélectionnez un lien.
- 6 Le nom SQL de son lien inverse est indiqué dans le champ **Lien inverse**.

Les liens de type 1-1

Ces liens indiquent que :

- Un et un seul enregistrement de la table source est lié à un et un seul enregistrement de la table destination.

Exemple : le lien **Asset** entre la table des ordinateurs (**amComputer**) et celles des biens (**amAsset**) dans le schéma **Ordinateurs**. Ce lien indique qu'un et un seul enregistrement d'ordinateur ne peut être lié qu'à un et un seul enregistrement de bien.

Les liens de type 1-n et n-1

Un lien de type 1-n indique :

- Un et un seul enregistrement de la table source peut être lié à plusieurs enregistrements de la table destination.
- Plusieurs enregistrements de la table destination peuvent être liés à un et un seul enregistrement de la table source.

Exemples : le lien **Rents** entre la table des contrats (**amContracts**) et celle des loyers de contrat (**amCntrRent**) dans le schéma **Contrats**. Ce lien indique qu'un et un seul enregistrement de contrat peut être lié à plusieurs enregistrements de loyer de contrat.

Un lien de type n-1 indique :

- Plusieurs enregistrements de la table source peuvent être liés à un et un seul enregistrement de la table destination.
- Un et un seul enregistrement de la table destination peut être lié à plusieurs enregistrements de la table source.

Exemple : le lien **Model** entre la table des biens (**amAsset**) et celle des modèles (**amModel**) dans le schéma **Modèles**. Ce lien indique que plusieurs enregistrements de biens peuvent correspondre au même enregistrement de modèle.

Les liens de type n-n

Ces liens indiquent que :

- Plusieurs enregistrements de la table source peuvent être liés à plusieurs enregistrements de la table destination.

Exemple : le lien **FuncRights** entre la table des profils d'utilisation (**amProfile**) et la table des droits fonctionnels (**amFuncRight**) dans le schéma [Accès à la base de données](#). Ce lien indique qu'un enregistrement de bien peut être lié à plusieurs enregistrements de droits fonctionnels et qu'un droit fonctionnel peut être lié à plusieurs enregistrements de profil.


1 | Portfolio

CHAPITRE


Ce chapitre présente les schémas des modèles physiques de données suivants :

- **Modèles**
- **Éléments de parc**
- **Biens**
- **Biens liés avec le cycle d'achat**
- **Ordinateurs**
- **Téléphones**
- **Ports et connexions**


Modèles




Biens




Biens liés avec le cycle d'achat




Ordinateurs



Téléphones



Ports et connexions




2 Cycle d'achat

CHAPITRE


Ce chapitre présente les schémas des modèles physiques de données suivants :

- Cycle d'achat
- Demandes d'achat
- Commandes
- Réceptions
- Factures
- Biens à retourner


Demandes d'achat




Réceptions



Factures



Biens à retourner





3 Contrats

CHAPITRE

Ce chapitre présente le schéma de modèle physique de données suivant :

- **Contrats**



4 | Helpdesk

CHAPITRE

Ce chapitre présente le schéma de modèle physique de données suivant :

- **Helpdesk**


5 | Finances

CHAPITRE


Ce chapitre présente les schémas des modèles physiques de données suivants :

- **Budget et dépenses**
- **Refacturation**
- **Taxes**

Budget et dépenses



Taxes




6 Câblage

CHAPITRE


Ce chapitre présente les schémas des modèles physiques de données suivants :

- Câbles et dispositif de câblage
- Codes couleurs
- Règles d'étiquetage
- Types de paire ou de conducteur
- Fonctions de câblage
- Emplacements
- Topologies
- Groupes de topologies
- Configurations de répartiteur
- Câbles et dispositif de câblage


Câbles et dispositif de câblage




Codes couleurs




Types de paire ou de conducteur




Emplacements




Topologies



Groupes de topologies



Configurations de répartiteur



7 Administration

CHAPITRE

Ce chapitre présente le schéma de modèle physique de données suivant :

- **Accès à la base de données**

Accès à la base de données

