

Peregrine

Get-Resources 4.1

Manuel de l'administrateur

Pour Windows, AIX, Linux et Solaris

Copyright © 2003 Peregrine Systems, Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés.

Les informations contenues dans ce document sont la propriété de Peregrine Systems, Incorporated et ne peuvent être utilisées ou divulguées qu'avec la permission écrite de Peregrine Systems, Inc. Ce manuel, en tout ou partie, ne peut pas être reproduit sans la permission préalable écrite de Peregrine Systems, Inc. Ce document fait référence à de nombreux produits par leur nom commercial. Dans la plupart des cas, si ce n'est dans la totalité, leurs désignations sont des marques commerciales ou des marques déposées de leur société respective.

Peregrine Systems®, AssetCenter®, et ServiceCenter® sont des marques déposées de Peregrine Systems, Inc. ou de ses filiales. Get-Resources™ est une marque commerciale de Peregrine Systems, Inc. ou de ses filiales.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 et autres noms de produit Microsoft référencés ici sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation.

Ce produit inclut des logiciels développés par Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).
Ce produit inclut également des logiciels développés par : Sun Microsystems, Inc., Netscape Communications Corporation, et InstallShield Software Corporation.

Ce document et le logiciel décrit dans ce manuel font l'objet d'un accord de licence ou de non-divulgateion et ne peuvent être utilisés ou copiés que dans le cadre des termes de l'accord. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis et ne tiennent pas lieu d'engagement de la part de Peregrine Systems, Inc. Contactez l'assistance clientèle de Peregrine Systems, Inc., pour vérifier la date de la version la plus récente de ce document. Les noms de sociétés et de personnes utilisés dans la base de données de référence et dans les exemples des manuels sont fictifs et visent à illustrer l'utilisation du logiciel. Toute ressemblance avec une société ou une personne réelle, existant ou ayant existé, ne serait que pure coïncidence. Si vous avez besoin d'assistance technique concernant ce produit ou si vous souhaitez obtenir de la documentation sur un produit dont vous détenez une licence, veuillez contacter le service d'assistance clientèle de Peregrine Systems, Inc., par courrier électronique à l'adresse suivante : support@peregrine.com. Si vous souhaitez formuler des commentaires ou des suggestions concernant cette documentation, contactez le service des publications techniques de Peregrine Systems, Inc., par courrier électronique à l'adresse doc_comments@peregrine.com. Cette édition s'applique à la version 4.1 du programme sous licence.

Peregrine Systems, Inc.
3611 Valley Centre Drive San Diego, CA 92130
Tél +1 (0) 800.638.5231 ou 858.481.5000
Fax +1 (0) 858.481.1751
www.peregrine.com



Table des matières

	À propos de ce manuel	9
	Public visé	10
	Documentation connexe	10
	Applications associées.	10
	Terminologie	11
	Conventions typographiques.	11
	Indications particulières.	12
	Structure du manuel	12
	Comment contacter Peregrine Systems	13
	Assistance clientèle	13
	Site Web de documentation	14
	Site Web des services de formation (Education Services)	14
Chapitre 1	Présentation générale de l'architecture	15
	Plate-forme Peregrine OAA: architecture	18
	Architecture interne d'Archway.	21
	Demandes Archway	22
	Gestionnaire de documents	25
Chapitre 2	Get-Resources : présentation générale	27
	Get-Resources : caractéristiques	28
	Demandes	28
	Achats	34
	Workflows de AssetCenter.	36
	Workflow de commande de configuration	36

	Workflow de routage de la demande	37
	Workflow d'approbation de la demande	37
	Workflow de génération automatique de commande	38
	Workflow d'état de la demande	39
Chapitre 3	Personnalisation du portail Peregrine	41
	Déploiement des variantes du thème Classic	42
	Modification du thème par défaut	43
	Modification du graphique de l'en-tête de tous les thèmes	43
	Création d'un thème personnalisé.	45
	Propriétés des calques.	49
	Modification des cadres	50
	Traduction des modules personnalisés.	52
	Modification des fichiers de chaînes de traduction existants	53
	Création de fichiers de chaînes de traduction	55
Chapitre 4	Utilisation du portail Peregrine	57
	Connexion au portail Peregrine	58
	Utilisation du menu d'activités	59
	Personnalisation du portail Peregrine	60
	Ajout de composants	61
	Modification de la présentation	63
	Modification des thèmes	65
	Affichage des informations concernant les formulaires	67
Chapitre 5	Utilisation de l'interface de personnalisation	69
	Personnalisation : présentation générale	70
	Formulaires et fonctions	70
	Interface de personnalisation	71
	Icônes de personnalisation	73
	Prise en charge de la personnalisation	74
	Activation de la personnalisation	75
	Tâches de personnalisation	78
	Ajout de champs à un formulaire.	78
	Configuration des attributs de champs	80
	Modification du libellé d'un champ	81

	Conversion d'un champ en lecture seule	82
	Définition d'un champ comme obligatoire	82
	Modification de la taille et de l'étendue d'un champ	83
	Suppression de champs d'un formulaire	83
	Affichage d'un schéma pour les composants du portail BVA	84
	Déplacement des personnalisations entre environnements de développement et de production	85
Chapitre 6	Définition des schémas de documents	87
	Définitions des schémas de documents : présentation	88
	Exemple de schéma	89
	Utilisation des schémas	90
	Extensions de schémas	91
	Quand utiliser les extensions de schémas ?	91
	Création d'extensions de schémas	92
	Identification du schéma à étendre	92
	Localisation du schéma sur le serveur	93
	Création des dossiers et fichiers cibles pour les extensions de schémas	93
	Modification des fichiers d'extensions de schémas	95
	Ajout de nouveaux champs à la liste des champs disponibles	95
	Masquage de champs existants dans la liste des champs disponibles	98
	Modification du libellé d'un champ dans la liste des champs disponibles	99
	Modification de la liste des formulaires dans lesquels un champ spécifique est disponible ou visible	100
	Modification du mappage physique d'un champ	102
	Modification du type de composant de formulaire utilisé par un champ	104
	Ajout de sous-documents à la liste des champs disponibles	105
	Sous-classes de schémas	109
	Modification des fichiers de sous-classe de schéma	111
	Modification du fichier de script de chargement	113
	Filtrage d'une liste de documents dans un composant de portail	113
	Filtrage d'une liste de documents dans un champ de recherche	115
	Ajout de la validation des données pour la mise à jour ou l'insertion de documents	117
	Ajout de valeurs par défaut à un formulaire détaillé	119

	Modification des données d'un document lorsqu'une condition donnée est remplie	121
	Éléments et attributs de schémas	123
	<?xml>.	123
	<schema>	123
	<documents>	123
	<document>	125
	<attribute>	131
	<collection>	136
	Documents	139
	Sous-documents	140
Chapitre 7	Modification des menus de sélection du type de demande et du type d'article	145
	Configuration du composant de menu hiérarchique	146
	Présentation du composant de menu	146
	Syntaxe d'un fichier de configuration de menu	147
	Configuration du menu de sélection de type de demande.	154
	Configuration du menu de sélection du type d'article	156
Chapitre 8	Get-Resources : administration	159
	Accès au module d'administration du portail Peregrine	160
	Utilisation du Panneau de configuration	162
	Affichage des versions déployées	163
	Affichage du journal du serveur	164
	Utilisation de la page Paramètres de l'administrateur.	165
	Définition de paramètres dans le module d'administration	166
	Vérification de l'état des scripts.	167
	Affichage des files d'attente de messages	167
	Affichage de l'état de la file d'attente.	168
	Importation et exportation des personnalisations	169
	Affichage des transactions du connecteur	169
	Utilisation de IBM Websphere Portal	170
	Affichage des informations concernant les formulaires	170
	Affichage de détails sur les formulaires	172
	Enregistrement de comptes par l'utilisateur.	173
	Modification de mots de passe	174

	Journalisation et surveillance des sessions utilisateur	175
	Présentation du fichier usage.log	175
Chapitre 9	Administration du système principal	177
	Configuration du workflow de génération de commande	178
	Configuration du catalogue de produits	179
	Certification	179
	Champ calculé : cf_Description	180
	Installation et configuration de ACAdapter sous UNIX.	180
Chapitre 10	Sécurité	183
	Méthodes de codage de mot de passe	184
	Sécurité du système principal	185
	Authentification via ServiceCenter ou AssetCenter	185
	Termes de capacité de ServiceCenter et mots clés de droits d'utilisateur de AssetCenter	186
	Paramètres de sécurité AssetCenter prédéfinis	188
	Sécurisation des mots de passe dans ServiceCenter	190
	Get-Resources : droits d'accès globaux.	190
	Enregistrement utilisateur	191
	Activation du connecteur de messagerie	193
	Dépannage de la liaison associée au connecteur de messagerie.	193
	Authentification des utilisateurs	194
	Configuration de sécurité par défaut	195
	Configuration JAAS personnalisée	196
	Indicateurs de contrôle du module de connexion JAAS	199
	Options de configuration JAAS	201
	Exemple : définition d'une configuration LDAP personnalisée	206
	Configuration JAAS standard de Sun Microsystems	206
	Options de la ligne de commande	207
	Authentification intégrée de Windows.	207
	Configuration de l'Authentification intégrée de Windows	209
	Test de la configuration	217
	Intégration avec des outils à signature unique.	218
	Test de l'accès à Get-Resources depuis un outil à signature unique.	220
	Authentification par contact	221

	Création d'une autre page de connexion	227
	Création d'une page Web de connexion	228
	Spécification d'une autre méthode d'authentification	230
Chapitre 11	Dépannage	233
	Problèmes liés au navigateur	233
	Problème	233
	Problèmes liés à Tomcat.	234
	Problèmes liés au serveur WebSphere Portal	235
	Index.	237

À propos de ce manuel

Get-Ressources est un composant de la suite Get-It qui regroupe les produits en libre service à destination des employés développés par Peregrine Systems. Ce module permet aux entreprises de fournir des ressources à leurs employés par le biais de leur intranet.

Get-Ressources s'intègre aux Achats de AssetCenter, AssetCenter 4.x Portfolio ou à la Gestion des demandes de ServiceCenter, pour permettre aux employés de créer des demandes de ressources, et pour simplifier le workflow d'approbation de ces demandes au sein de l'entreprise.

Ce manuel aborde les sujets suivants :

- Tâches d'administration dans Get-Ressources
- Configuration de Get-Ressources pour ServiceCenter ou AssetCenter
- Fonctionnement de l'identification des utilisateurs dans Get-Ressources
- Utilisation du portail Peregrine
- Personnalisation des formulaires

Public visé

Ce manuel s'adresse aux administrateurs chargés de configurer Get-Resources et d'en assurer la maintenance. Pour utiliser efficacement ce manuel, vous devez consulter les ouvrages et posséder de bonnes connaissances dans les domaines suivants :

- Guides d'utilisation, manuels de référence et toute documentation relative à votre matériel et système d'exploitation
- Administration et fonctionnement de ServiceCenter ou AssetCenter
- Connaissance XML

Documentation connexe

Reportez-vous à la documentation suivante pour plus d'informations :

Ce manuel	présente des informations sur...
<i>Get-Resources : Manuel d'installation</i>	Installation et configuration de la plate-forme Peregrine OAA, Get-Resources, Java SDK et des serveurs d'applications et Web.
<i>Get-Resources - Notes de mise à jour</i>	Informations de dernière minute ou problèmes détectés dans Get-Resources. Ces documents, régulièrement actualisés, sont disponibles sur le site Web d'assistance clientèle. Reportez-vous à la section <i>Comment contacter Peregrine Systems</i> page 13 pour plus de détails sur l'accès au site Web d'assistance clientèle.

Applications associées

Ce manuel ne contient pas d'informations sur les produits que vous pouvez utiliser avec Get-Resources, tels que ServiceCenter ou AssetCenter. Reportez-vous à la documentation relative à ces produits pour obtenir des informations sur leur installation, configuration et utilisation.

Remarque : Vous devez impérativement installer et configurer ServiceCenter ou AssetCenter avant de procéder à l'installation et la configuration de Get-Resources. Reportez-vous au *Get-Resources Installation Guide* pour obtenir des instructions.

Terminologie

Le présent manuel et l'interface de Get-Resources reprennent la terminologie utilisée dans ServiceCenter versions 4.x et 5.x, et AssetCenter versions 3.6 et 4.x.

Conventions typographiques

Ce manuel comprend différentes conventions typographiques pour indiquer des actions ou des termes particuliers. Signification de ces conventions :

Convention	Signification
Gras	Les informations que vous devez taper exactement telles qu'elles apparaissent sont indiquées en gras . Les noms de boutons, de menus et d'options de menu apparaissent également en gras .
<i>Italique</i>	Les variables et les valeurs que vous devez fournir sont indiquées en <i>italique</i> . Les nouveaux termes apparaissent également en <i>italique</i> .
Police à pas fixe	<p>Les exemples de code ou de script, les sorties et les messages système sont indiqués dans une police à pas fixe.</p> <pre>var msgTicket = nouveau message("Problème"); ... msgTicket.set("_event", "epmc");</pre> <p>Des points de suspension (...) indiquent qu'une portion de script a été omise, car elle ne s'applique pas au sujet traité. Les exemples de code ne sont pas des fichiers entiers, mais viennent illustrer une information traitée dans une section donnée.</p>
Sans Serif	Les noms de fichiers, tels que login.asp , sont indiqués dans une police sans serif.

Indications particulières

Ce manuel propose des indications particulières pour vous aider à localiser les informations. Le tableau suivant répertorie ces indications et leur utilisation :

Élément	Utilisation
Important :	Informations requises pour effectuer une tâche
Remarque :	Informations d'intérêt général
Conseil :	Informations permettant de faciliter ou d'accélérer une tâche
Avertissement :	Informations nécessaires en cas de risque de perte de données

Structure du manuel

Le tableau suivant présente les chapitres dans lesquels vous trouverez les informations dont vous avez besoin.

Pour trouver ceci...	Reportez-vous aux sections...
Présentation générale de l'architecture Peregrine OAA	<i>Chapitre 1, Présentation générale de l'architecture</i>
Présentation générale des fonctions et de l'architecture Get-Resources	<i>Chapitre 2, Get-Resources : présentation générale</i>
Personnalisation de l'interface Get-Resources	<i>Chapitre 3, Personnalisation du portail Peregrine</i>
Configuration et utilisation du portail Peregrine	<i>Chapitre 4, Utilisation du portail Peregrine</i>
Activation et utilisation de l'interface de personnalisation par l'utilisateur final	<i>Chapitre 5, Utilisation de l'interface de personnalisation</i>
Utilisation des définitions de documents et extensions de schémas	<i>Chapitre 6, Définition des schémas de documents</i>

Pour trouver ceci...	Reportez-vous aux sections...
Personnalisation des formulaires Note: Ce chapitre vous sera utile si vous souhaitez modifier la présentation du menu réservé au type de demande ou celui réservé au type d'article, ou si vous voulez ajouter un menu applicable à un type de commande ou à un type de ligne de demande.	<i>Chapitre 7, Modification des menus de sélection du type de demande et du type d'article</i>
Administration de Get-Resources à l'aide du module d'administration	<i>Chapitre 8, Get-Resources : administration</i>
Configuration de Get-Resources pour une utilisation conjointe avec ServiceCenter	<i>Chapitre 9, Administration du système principal</i>
Fonctionnalités de sécurité	<i>Chapitre 10, Sécurité</i>

Comment contacter Peregrine Systems

Pour obtenir davantage d'informations et d'aide sur cette version, vous pouvez télécharger la documentation ou prévoir une formation.

Assistance clientèle

Pour obtenir davantage d'informations et d'aide, contactez l'Assistance clientèle de Peregrine Systems en accédant au site Web CenterPoint de Peregrine.

Pour contacter l'assistance clientèle :

- 1 Dans un navigateur, accédez à l'adresse <http://support.peregrine.com>
- 2 Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 3 Pour trouver la réponse recherchée, suivez les indications fournies sur le site. Commencez par effectuer vos recherches dans la Base de connaissances. Elle contient des informations sur toutes les catégories de produits Peregrine.
- 4 Si vous n'y trouvez aucun article traitant le sujet qui vous intéresse, vous pouvez rechercher les informations par produit, rechercher les forums de discussion et enfin rechercher les téléchargements de produit.

Site Web de documentation

Pour obtenir la liste complète de la documentation actuelle sur Get-Resources, consultez les pages Documentation du site Web d'assistance clientèle de Peregrine Systems.

Pour afficher la liste des documents :

- 1 Dans un navigateur, accédez à l'adresse <http://support.peregrine.com>.
- 2 Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 3 Cliquez sur **Documentation** ou sur **Release Notes** (Notes de mises à jour) en haut de la page.
- 4 Cliquez sur le lien Get-Resources.
- 5 Cliquez sur le lien correspondant à une version du produit pour afficher la liste des documents disponibles pour cette version de Get-Resources.
- 6 Les documents peuvent exister en plusieurs langues. Cliquez sur le bouton de téléchargement pour télécharger le fichier PDF dans la langue de votre choix.

Vous pouvez afficher les fichiers PDF à l'aide d'Acrobat Reader, logiciel disponible sur le site Web de l'assistance clientèle et sur le site d'Adobe à l'adresse <http://www.adobe.com>.

Important : Les Notes de mise à jour de ce produit sont constamment actualisées après la date de commercialisation du produit. Vérifiez que la version dont vous disposez est la plus récente.

Site Web des services de formation (Education Services)

Peregrine Systems propose des cours de formation partout dans le monde ainsi qu'une formation « à votre bureau » via Internet. Pour obtenir la liste complète des services de formation proposés par Peregrine, visitez le site Web suivant :

<http://www.peregrine.com/education>

Vous pouvez également joindre les services de formation Peregrine par téléphone au numéro suivant : +1 858.794.5009.

1

Présentation générale de l'architecture

CHAPITRE

La plate-forme Peregrine OAA (Open Application Architecture, architecture d'application ouverte) est une plate-forme logicielle qui permet d'héberger une grande variété d'applications Web sur un intranet d'entreprise. Cette plate-forme repose sur la technologie Java la plus récente, notamment les servlets Java, l'authentification de connexion JAAS et les pages JSP qui permettent l'affichage dynamique de données dans les pages Web.

La plate-forme Peregrine OAA constitue l'architecture sur laquelle reposent de nombreux produits Peregrine, notamment les composants de la suite Get-It regroupant des produits en libre service à destination des employés, qui sont présentés ci-dessous.

Produit Get-It	Description
Get-Answers	Solution Web de gestion des connaissances qui vous permet de rechercher les connaissances. Grâce à Get-Answers, vous pouvez améliorer la qualité et l'exactitude des connaissances utilisées par les différentes personnes de votre société dans le cadre de leur travail, et éviter ainsi les appels destinés au Help Desk.

Produit Get-It	Description
Get-Resources™	Solution Web qui s'intègre aux Achats de AssetCenter, AssetCenter 4.x Portfolio ou à la Gestion des demandes de ServiceCenter pour permettre aux employés de créer des demandes de ressources, et pour simplifier le workflow d'approbation de ces demandes au sein de l'entreprise.
Get-Services™	Extension Web de ServiceCenter qui permet aux utilisateurs de signaler des problèmes rencontrés dans leur environnement de travail en ouvrant des fiches d'incident dans Get-Services, puis en les triant dans le système principal ServiceCenter. Les utilisateurs peuvent donc consulter les fiches à partir de Get-Services et de ServiceCenter. L'extension inclut les modules Administration, Service Desk et Gestion des changements (avec ServiceCenter 5.0 et 5.1).

La plate-forme Peregrine OAA propose un portail Web, le portail Peregrine, à partir duquel les utilisateurs peuvent accéder à leurs applications Web. Le portail Peregrine permet également d'accéder au module d'administration, à partir duquel tous les aspects de la plate-forme Peregrine OAA sont gérés et contrôlés.

Les éléments sur lesquels repose la plate-forme Peregrine OAA sont les suivants :

- Archway — servlet Java qui traite les demandes HTTP provenant d'un navigateur, les envoie par le biais d'un connecteur à un système principal et retourne des données XML qui s'afficheront dans le navigateur.
- Fichiers de base — la plate-forme Peregrine OAA contient des fichiers jsp et XML. Les fichiers de base regroupent essentiellement des classes d'utilitaire Java de niveau bas utilisées par les applications Web du portail reposant sur l'infrastructure OAA.
- Portail Peregrine — incluant une page de connexion et permettant d'accéder à vos applications Web Peregrine ainsi qu'au module d'administration pour configurer votre application.
- Habillages et feuilles de style — permettant de choisir l'apparence des pages Web.

La plate-forme Peregrine OAA comprend un grand nombre de composants en option, configurés pour une utilisation conjointe avec les applications Web, le cas échéant, à savoir :

- Connecteurs — permettant la connexion à la base de données du système principal. Le connecteur requis par votre application Web est déployé au cours de l'installation.
- Persistance de OAA (Get-Answers uniquement) — fournissant une base de données standard utilisée par certaines applications Web Peregrine. La persistance de OAA garantit la conservation des données d'origine dans une base de données.
- Workflow OAA (Get-Answers uniquement) — offrant des capacités de gestion du workflow utilisées par certaines applications Web de la plate-forme Peregrine OAA.
- Services de notification (Get-Answers uniquement) — service centralisé pour gérer l'envoi et la réception des notifications par le biais de différents périphériques de communication et pour effectuer le suivi de l'état de ces notifications.

Une documentation distincte consacrée aux Services de notification est fournie avec les applications Web qui utilisent cette fonction.


Plate-forme Peregrine OAA: architecture

Les applications et les interfaces de la plate-forme Peregrine OAA utilisent des blocs fonctionnels Web incluant :

HTTP	Protocole simple et largement pris en charge permettant l'envoi de demandes du client vers un serveur. Des variantes telles que le protocole HTTPS offrent également une plus grande sécurité.
XML	Extensible Markup Language, langage de balisage extensible. Métalangage de documentation qui vous permet de mettre en forme les données, afin de les afficher ensuite dans un navigateur Web. Contrairement à HTML, vous créez vos propres balises XML et les définissez comme vous le souhaitez.
Serveurs Web commerciaux	Les services fournis par l'architecture Archway peuvent être gérés par tout type de serveur Web commercial, notamment IIS et Apache.
Serveurs d'applications	La plate-forme Peregrine OAA fournit Apache Tomcat en tant que serveur d'applications lors de l'installation. Les serveurs JRun, WebSphere et WebLogic sont également supportés.
Clients communs	Il est possible de déployer des applications via des navigateurs Web (IE, Netscape), des assistants PDA (Palm Pilot) ou des téléphones portables (par le biais de HDML).

Le serveur d'applications traite les données (pages JSP, XML, etc.) qu'il reçoit de la base de données ou du client, qui sont spécifiquement liés aux applications Web de Peregrine Systems. Le serveur Web convertit les données en formulaire (HTML) pouvant être affiché dans un navigateur Web.

Le schéma suivant présente l'architecture :



Le composant Archway reçoit les demandes HTTP des clients, les route vers le serveur approprié, puis retourne des données ou des documents. Les demandes prises en charge par Archway peuvent varier mais se composent essentiellement d'interrogations, de mises à jour de données ou d'événements système.

Un client peut par exemple contacter Archway pour effectuer une interrogation sur une base de données afin d'obtenir la liste des fiches d'incident. Un autre client peut contacter Archway pour soumettre une nouvelle demande d'achat à entrer dans la base de données.

Toutes les demandes et les réponses sont au format XML. Par exemple, une fiche d'incident exprimée en langage XML peut se présenter comme suit :

```

<problem>
  <number> PM5670 </number>
  <contact> Joe Smith </contact>
  <description> Plus de papier dans l'imprimante </description>
</problem>
  
```

Les clients qui entrent en interaction avec Archway peuvent manipuler comme ils le souhaitent les données XML retournées en tant que réponse. Très souvent, le client qui initie la demande est une interface utilisateur telle qu'un navigateur Web. Un client de ce type pourrait facilement afficher les documents XML retournés par Archway. Mais pour une utilisation optimale, les documents XML sont généralement affichés dans une page HTML. C'est là qu'interviennent les pages JSP (Java Server Pages).

JSP fournit une syntaxe permettant de créer des pages HTML, qui est prétraitée par le serveur Web avant d'être envoyée au navigateur. Lors de ce traitement, les données XML obtenues par Archway sont fusionnées dans la page HTML.

L'architecture d'Archway prend également en charge la génération automatique des pages HTML et JSP qui constituent une application Web.

Architecture interne d'Archway

Archway est implémenté en tant que servlet Java. Ce servlet Java est une application exécutée par un serveur Web qui traite les demandes HTTP en provenance des navigateurs Web clients et les envoie, par le biais d'un connecteur, vers une base de données. Il extrait ensuite les informations demandées de la base de données et les retourne au client. Archway nécessite un environnement Java et un serveur Web.

Chaque demande est interprétée pour déterminer sa destination. Archway est capable de communiquer avec une grande variété de systèmes principaux, notamment les produits AssetCenter ou ServiceCenter développés par Peregrine.

Les demandes peuvent être gérées de trois façons :

- Une demande peut être envoyée directement à un connecteur qui communique avec un serveur principal. Par exemple, une interrogation portant sur les dossiers ouverts peut être transférée vers un connecteur capable de communiquer avec ServiceCenter.
- Une demande peut être envoyée à un interpréteur de script hébergé par Archway. Cela vous permet de définir des services spécifiques de votre application. Dans le cadre d'un script, il est possible de définir de nouveaux appels vers Archway pour accéder au système principal afin de procéder à des opérations de bases de données et des événements.
- Enfin, une demande peut être envoyée à un composant appelé Gestionnaire de documents. Ce composant offre des services automatisés pour associer des documents logiques.

Archway communique avec les systèmes principaux par le biais de connecteurs spécifiques qui prennent en charge un ensemble prédéfini d'interfaces permettant d'établir des connexions, d'effectuer des opérations de base de données, de définir des événements et de procéder à l'authentification. Tous les connecteurs utilisent des DLL pour communiquer avec chaque application.

Les messages peuvent être routés vers un interpréteur de script hébergé par Archway. L'interpréteur prend en charge ECMAScript, norme européenne reposant sur le langage JavaScript de base utilisé par Netscape (JavaScript) et Microsoft Internet Explorer (JScript).

Les messages peuvent être routés vers le composant Gestionnaire de documents. Ce composant lit les définitions de schémas spéciales décrivant les documents de l'application pour les entités logiques telles qu'une demande d'achat, une fiche d'incident ou un catalogue de produits. L'interpréteur de script utilise ces schémas pour générer automatiquement des opérations de base de données qui procèdent à une interrogation, une insertion ou une mise à jour dans ces documents.

Demandes Archway

Archway prend en charge une grande variété de demandes, qui reposent toutes sur deux technologies de base : HTTP et XML. Grâce au protocole HTTP, les clients peuvent facilement demander des données à partir d'un serveur. Les demandes sont sans état et la connexion client/serveur est maintenue uniquement pendant la durée de la demande. Archway présente ainsi bien des avantages, notamment la prise en charge d'un grand nombre de demandes effectuées à l'aide de n'importe quel serveur Web commercial.

Autre avantage important : tout système capable d'effectuer des demandes HTTP peut contacter Archway. Cela concerne bien entendu les navigateurs Web. Mais tous les environnements de programmation modernes prennent également en charge HTTP. Cela facilite grandement l'écriture de nouveaux connecteurs qui communiquent avec les serveurs Peregrine sans API spéciale.

Vous pouvez tester la sortie générée par vos scripts de téléchargement et schémas côté serveur à l'aide de demandes d'URL vers le servlet Archway.

Archway fera appel au script ou au schéma du serveur en tant qu'administrateur et renverra la sortie sous forme de document XML. Votre navigateur doit être doté d'un convertisseur XML afin d'afficher le message XML.

Remarque : Votre navigateur peut vous inviter à enregistrer la sortie XML de la demande d'URL dans un fichier externe.

Demande de scripts d'URL

Les demandes de scripts d'URL d'Archway utilisent le format suivant :

```
http://nom_serveur/aaa/servlet/archway?nom_script.nom_fonction
```

- Pour *nom_serveur*, entrez le nom du serveur Web compatible Java. Si vous testez le script à partir de l'ordinateur hébergeant le serveur Web, vous pouvez utiliser la variable `localhost` comme nom de serveur.

Le mappage `/aaa/servlet` suppose que vous utilisez le mappage URL par défaut que Get-Resources définit automatiquement pour le servlet Archway. Si vous avez défini un mappage URL différent, remplacez le mappage du servlet par le nom de mappage approprié.

- Pour *nom_script*, entrez le nom du script que vous souhaitez exécuter.
- Pour *nom_fonction*, entrez le nom de la fonction utilisée par le script.

Remarque : La fonction des demandes d'URL peut être supprimée en configurant le fichier `WEB.xml`. Ce paramètre de sécurité est recommandé.

Demandes de schémas d'URL

Les demandes de schémas d'URL d'Archway utilisent le format suivant :

```
http://nom_serveur/aaa/servlet/archway?nom_connecteur.Querydoc
&_document=nom_schéma
```

- Pour *nom_connecteur*, entrez le nom du connecteur de la base de données principale utilisé par le schéma. Le connecteur mentionné ici utilisera la connexion ODBC définie dans la page Paramètres du module Administration.
- Pour *nom_schéma*, entrez le nom défini dans l'élément `<document name="nom_schéma">` du fichier `schema`.

Le mappage `/aaa/servlet` suppose l'utilisation du mappage URL par défaut défini automatiquement par Get-Resources pour le servlet Archway. Si vous avez défini un mappage URL différent, remplacez le mappage du servlet par le nom de mappage approprié.

Demandes SQL d'URL

Les demandes SQL d'URL d'Archway utilisent le format suivant :

```
http://nom_serveur/oa/servlet/archway?nom_connecteur.query&_table=nom_table&nom_champ=valeur&[_facultatif]=valeur
```


- Pour *nom_connecteur*, entrez le nom du connecteur de la base de données principale utilisé par le schéma. Le connecteur mentionné ici utilisera la connexion ODBC définie dans la page Paramètres du module Administration.
- Pour *nom_table*, entrez le nom SQL de la table que vous souhaitez consulter depuis la base de données principale.
- Pour *nom_champ*, entrez le nom SQL du champ que vous souhaitez consulter depuis la base de données principale.
- Pour *valeur*, entrez la valeur que vous souhaitez attribuer au champ ou au paramètre facultatif.
- Pour *[_facultatif]*, entrez les paramètres facultatifs destinés à restreindre votre demande. Par exemple :
 - *_return*. Renvoie uniquement les valeurs des champs répertoriés.
 - *_count*. Indique le nombre d'enregistrements renvoyés lors de la demande.

Le mappage */oa/servlet* suppose l'utilisation du mappage URL par défaut défini automatiquement par Get-Resources pour le servlet Archway. Si vous avez défini un mappage URL différent, remplacez le mappage du servlet par le nom de mappage approprié.

Vous trouverez ci-dessous des exemples de demandes SQL d'URL :

- `nom_hôte/oa/servlet/archway?sc.query&_table=probsummary&priority.code=1`
Envoie une demande d'interrogation à ServiceCenter pour obtenir tous les enregistrements de la table `probsummary` qui ont un code de priorité 1.
- `nom_hôte/oa/servlet/archway?ac.query&_table=amAsset&_return=Brand;mPrice;Model&_count=2`
Envoie une demande d'interrogation à AssetCenter pour obtenir les deux premiers enregistrements de la table `amProduct`. Seuls les champs `Brand`, `mPrice`, et `Model` sont retournés pour chaque enregistrement.

L'écran ci-dessous présente les résultats XML d'une interrogation portant sur des produits dans AssetCenter.



Gestionnaire de documents

Archway utilise XML pour échanger des données et des documents entre les clients et les systèmes principaux pris en charge. Les données XML retournées par Archway sont essentiellement obtenues par l'exécution d'interrogations sur un ou plusieurs systèmes. Les interrogations peuvent être exécutées par une demande d'URL directe ou indirectement dans une fonction ECMAScript.

Les interrogations simples sont seulement capables de retourner des ensembles d'enregistrements de données. Mais les clients sont plus souvent intéressés par l'échange de documents. Un document est une entité logique composée de plusieurs données provenant de plusieurs bases de données sources physiques.

Le Gestionnaire de documents utilise des schémas pour déterminer quels éléments XML utiliser et quelles données incorporer à ces éléments. Les données utilisées par le Gestionnaire de documents dépendent du système principal utilisé.

2

CHAPITRE

Get-Resources : présentation générale

Get-Resources, composant de la suite Get-It qui regroupe les produits en libre service développés par Peregrine Systems à destination des employés, permet aux employés de créer des demandes de ressources et de services, et simplifie le workflow d'approbation de ces demandes dans toute l'entreprise.

Get-Resources s'intègre à AssetCenter ou ServiceCenter pour :

- Proposer une interface Web aux employés afin de créer et contrôler l'état des demandes de ressources et de services.
- Simplifier le processus de demande en présentant aux employés des biens et des services approuvés par l'entreprise.
- Gérer le workflow d'approbation des demandes au sein de l'entreprise.

AssetCenter propose des fonctions supplémentaires pour :

- Remplir des demandes en fonction des stocks disponibles avant de lancer un achat.
- Créer des commandes pour les articles demandés non disponibles dans le stock existant.
- Mettre à jour et effectuer le suivi du processus d'acquisition depuis la date de commande jusqu'à la date de réception.
- Autoriser les employés à accepter ou rejeter une demande une fois qu'elle a été remplie.

Get-Resources : caractéristiques

Cette section décrit les fonctionnalités de base proposées dans Get-Resources.

Demandes

Le module Demande de Get-Resources offre une interface Web qui permet aux utilisateurs de créer et d'afficher l'état des demandes de ressources et de services. Les utilisateurs disposant de droits d'accès appropriés peuvent utiliser ce module pour approuver les demandes soumises.

Le module Demande présente un choix de types de demande. Pour créer une demande, les utilisateurs commencent par sélectionner un type de demande, fonction qui détermine les options et les écrans qui s'afficheront au cours du processus de création. L'écran ci-dessous illustre un exemple du formulaire **Sélection d'un type de demande** tiré du module Demande et qui utilise ServiceCenter comme système principal.



Pour plus d'informations sur la façon de changer la configuration du menu, reportez-vous au *Chapitre 7, Modification des menus réservés aux types de demande et de ligne d'article*.

Création d'une nouvelle demande

Lorsqu'un utilisateur sélectionne un article dans le catalogue, l'écran détaillant la demande s'affiche, ce qui permet d'entrer des informations complémentaires sur la demande. Les utilisateurs peuvent mettre à jour les valeurs représentant la quantité ou la date demandée pour l'article ainsi que des informations financières telles que le centre de coût concerné.

[Début du catalogue](#)

Objet et date de livraison		Informations concernant le règlement et la validation	
Objet :	<input type="text"/>	Carte d'achat :	<input type="text"/>
Date :	27 févr. 2003	Montant max. :	Dollar US
Heure :	<input type="text"/>	Centre de coût :	<input type="text"/>
Bénéficiaire		Projet :	<input type="text"/>
Utilisateur final :	Hartke	Signature obligatoire :	<input type="checkbox"/>
Prénom :	Richard	Autres informations	
Téléphone :	(650) 572-9000	Commentaire :	<input type="text"/>
Livraison		Pièces jointes :	<input type="text"/>
Destination :	<input type="text"/>		
Adresse 1 :	<input type="text"/>		
Ville :	<input type="text"/>		
Quantité		Produit/Description	
1	<input type="text"/> Fractionner	Compaq	\$2 311,00
		Compaq Deskpro EN - DT - PIII 933	
Montant total : \$2 311,00			
<input type="button" value="Ajouter d'autres articles"/>		<input type="button" value="Soumettre"/>	
<input type="button" value="Enregistrer pour traitement ultérieur"/>		<input type="button" value="Ignorer les modifications"/>	

Lorsque AssetCenter sert de système principal, Get-Resources fournit une fonctionnalité supplémentaire qui permet d'ajouter des informations sur la carte d'achat (PCard) en précisant son montant maximum limite. L'utilisateur peut en outre enregistrer la demande et la compléter ultérieurement.

[Début du catalogue](#)

Objet et date de livraison		Informations concernant le règlement et la validation	
Objet :	<input type="text"/>	Carte d'achat :	<input type="text"/>
Date :	26 févr. 2003	Montant max. :	Dollar US <input type="text"/>
Heure :	<input type="text"/>	Centre de coût :	<input type="text"/>
Bénéficiaire		Projet :	
Utilisateur final :	Hartke	Signature obligatoire : <input type="checkbox"/>	
Prénom :	Richard	Autres informations	
Téléphone :	(650) 572-9000	Commentaire : <input type="text"/>	
Livraison		Pièces jointes : <input type="text"/>	
Destination :	001- Office		
Adresse 1 :	5569 Turner Dr.		
Ville :	Santa Clara		
Quantité	Produit/Description	Prix	
1	Compaq	\$2 049,00	
	Compaq Compaq E500		
Montant total :		\$2 049,00	
Ajouter d'autres articles		Soumettre	
Enregistrer pour traitement ultérieur		Ignorer les modifications	

Mes demandes soumises

Dès qu'une demande est soumise, l'utilisateur peut afficher son état en accédant à **Mes demandes soumises** dans le volet gauche.

Lorsque ServiceCenter est utilisé en tant que système principal, les utilisateurs peuvent afficher les approbations en attente et accéder au journal des approbations à partir de l'écran d'état des demandes.

État de la demande		Validations en attente	Journal de validation
Objet et date de livraison		Informations concernant le règlement et la validation	
Objet :	PC pour tests de développement	Carte d'achat :	
Date :	20/02/03	Montant max. :	
Heure :	0:00	Centre de coût :	
Bénéficiaire		Projet :	
Utilisateur final :	Hartke	Signature obligatoire :	<input type="checkbox"/>
Prénom :	Richard	Autres informations	
Téléphone :	(800) 525-5328	Commentaire :	
Livraison			
Destination :			
Adresse 1 :			
Ville :			
Quantité	Produit/Description	Prix	
1	Compaq	\$1 100,00	
	Desktop computer w/ PIII500;124MB;13GIG		

Lorsque AssetCenter est utilisé en tant que système principal, les utilisateurs peuvent accéder au workflow d'approbation et à l'état de livraison à partir de l'écran d'état des demandes.

Remarque : Seuls les utilisateurs disposant du terme de capacité `getit.view.shipment` voient l'onglet État de livraison.

Consultez la section *Workflows de AssetCenter* page 36 pour plus d'informations sur les workflows graphiques proposés avec AssetCenter.

État de la demande		
Validations en attente Journal de validation		
Objet et date de livraison		Informations concernant le règlement et la validation
Objet :	PC pour tests de développement	Carte d'achat :
Date :	20/02/03	Montant max. :
Heure :	0:00	Centre de coût :
Bénéficiaire		Projet :
Utilisateur final :	Hartke	Signature obligatoire : <input type="checkbox"/>
Prénom :	Richard	Autres informations
Téléphone :	(800) 525-5328	Commentaire :
Livraison		
Destination :		
Adresse 1 :		
Ville :		
Quantité	Produit/Description	Prix
1	Compaq Desktop computer w/ PIII500;124MB;136IG	\$1 100,00
Montant total : \$1 100,00		
Retour à la liste		

Get-Resources offre également la possibilité d'ajouter au portail Peregrine l'utilitaire État des demandes qui dresse la liste des demandes actives de l'utilisateur.

Consultez la section *Personnalisation du portail Peregrine* page 60 pour obtenir des instructions détaillées sur cette fonction.

Approbation des demandes

Les utilisateurs disposant de droits d'accès appropriés peuvent accéder à une vue détaillée des demandes soumises pour approbation dans le module Demande.

Lorsque AssetCenter est utilisé en tant que système principal, les utilisateurs ont la possibilité de modifier des détails, de vérifier les stocks afin de réserver un article en stock avant l'approbation de la demande, ou de déléguer l'approbation de la demande à un autre utilisateur.

En attente de validation
[Workflow d'approbation](#)
[Début du catalogue](#)

Objet et date de livraison	Informations concernant le règlement et la validation
Objet : <input type="text" value="essai"/>	Carte d'achat :
Date : <input type="text" value="26"/> févr. 2003	Montant max. : <input type="text" value="Dollar US"/> <input type="text" value="0,00"/>
Heure : <input type="text" value="00:00"/>	Centre de coût : <input type="text" value="Common Line"/>
Bénéficiaire	Projet :
Utilisateur final : Hartka	Signature obligatoire : <input checked="" type="checkbox"/>
First Name : Richard	Autres informations
Phone : (650) 572-9000	Commentaire : <input type="text"/>
Livraison	Pièces jointes :
Destination : 001- Office	
Address 1 : 5569 Turner Dr.	
City : Santa Clara	

Quantité	Produit/Description	Prix
<input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Fractionner"/>	Compaq Compaq Compaq E500	\$2 049,00

Montant total : \$2 049,00

Action et commentaires du validant

Commentaires du validant :

Action de validation :

Les utilisateurs peuvent également déléguer l'approbation de toutes les demandes à partir du menu principal du module Demande.

Get-Resources permet d'ajouter la liste des demandes en attente d'approbation. Consultez la section *Personnalisation du portail Peregrine* page 60 pour obtenir des instructions détaillées sur cette fonction.

Achats

Dans le module Achats, les utilisateurs disposant de droits d'accès appropriés ont la possibilité de créer des commandes pour les articles demandés et de suivre l'état de ces commandes jusqu'à la fin du processus de réception. Reportez-vous au chapitre *Configuration de Get-Resources du Manuel d'installation* pour plus de détails sur l'accès au module Achats.

Cette fonction est disponible uniquement lorsque AssetCenter est utilisé en tant que système principal pour Get-Resources.

Création d'une commande

Lorsqu'une demande est approuvée, si aucune réservation n'a été effectuée pour les articles demandés dans le stock existant, Get-Resources affiche les articles dans une liste lors de l'accès au module Achats. Les utilisateurs peuvent sélectionner les articles de cette liste pour créer une commande.

Ajout d'un article au panier

Commandes

- Nouvelle commande
 - Mes commandes enregistrées en préparation
 - Mes commandes d'achat soumises
 - Commandes à vérifier
- Réceptions
 - Recherche de commandes

Remarque : En cliquant sur les flèches de suite affichées, vous annulez la sélection actuelle des articles.

Recherche Recherche avancée Récapitulatif de la demande

Sélectionner	Quantité	Produit/Description	Prix	Action
<input type="checkbox"/>	2	Symantec Norton AntiVirus Corporate Edition 7.6	\$43,00	Ajouter

Ajouter sélection Récapitulatif de la demande

L'écran détaillant la commande reprend toutes les informations entrées lors de la création de la demande. Les utilisateurs ont la possibilité d'apporter des modifications à la commande, de l'enregistrer pour un traitement ultérieur ou de la soumettre pour la phase suivante, à savoir le processus de réception.

Général		
Fournisseur :	Interleasing	Objet : New employee
Informations d'expédition		
Contact :	Hartke, Richard	Location : /San Mateo site/Building 02/2nd Floor/001- Office/
Informations de livraison		
Date needed for :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Time : <input type="text"/>
Signature obligatoire :	<input type="checkbox"/>	
Contact :	Hartke, Richard	Location : /San Mateo site/Building 02/2nd Floor/001- Office/
Nom carte d'achat :	<input type="text"/>	Montant max. carte d'achat : Dollar US
Cost Center :	<input type="text"/>	
Pièce jointe :	<input type="text"/>	Comments : <input type="text"/>
Quantité	Produit/Description	Prix
1	3COM Palm III Organizer	\$326,00

Le volet gauche du module Achats permet aux utilisateurs d'accéder aux commande enregistrées, soumises ou automatiquement approuvées par un workflow dans AssetCenter.

Réception

Les informations relatives aux articles demandés qui ont été réceptionnés sont entrées dans le module Réceptions de Get-Resources. Les utilisateurs peuvent ainsi entrer des détails tels que la quantité reçue, les codes internes et les numéros de série correspondant aux articles avant de passer à la phase finale d'acceptation par les employés.

Acceptation par l'utilisateur final

Lorsque des articles sont reçus, l'utilisateur final peut accéder à **Mes demandes soumises** pour vérifier l'exactitude des détails relatifs aux articles et accepter ou rejeter l'article.

Workflows de AssetCenter

AssetCenter propose des workflows pour vous aider à automatiser et formaliser vos procédures métiers. Les workflows de AssetCenter suivants sont proposés avec Get-Resources et sont utilisés par le système dans cet ordre :

- Commande de configuration (AssetCenter 3.x uniquement)
- Routage de la demande
- Approbation de la demande
- Génération automatique de commande
- État de la demande

Chacun de ces workflows suit un déroulement par défaut établi dans AssetCenter pour Get-Resources dans sa configuration d'origine. Vous pouvez modifier ces workflows selon vos besoins.

Remarque : Il est important de laisser la première et la dernière cases d'un workflow intactes, car ces cases sont liées aux flux qui précèdent et suivent chaque workflow. Si ces cases sont modifiées, les liens entre les workflows sont rompus, ce qui les rend inutilisables. Consultez la documentation relative à AssetCenter pour obtenir des informations sur la création et la modification des workflows.


Workflow de commande de configuration

Lorsqu'une demande est soumise, le workflow de commande de configuration vérifie si une demande de configuration a été soumise. Si c'est le cas, le workflow supprime alors la configuration de la commande incluse dans le processus de demande. Le but est de traiter individuellement dans la commande les articles constituant la configuration, et non pas la configuration elle-même.



Workflow de routage de la demande

Le workflow de routage de la demande est activé lorsque l'état d'une demande est défini sur *soumettre*. Par défaut, toutes les demandes étant traitées en tant que demande sur catalogue, la case Qualify Request (Qualifier la demande) n'est pas utilisée. La dernière case de ce workflow débute le cycle d'approbation.




Workflow d'approbation de la demande

Le workflow d'approbation de la demande indique les étapes d'approbation d'une demande soumise. À la fin du processus d'approbation, deux résultats sont possibles pour ce workflow.

- Si la demande a été approuvée, l'état d'approbation et l'état de la demande sont réglés sur *approuvé*. L'état de la demande détermine ce qui s'affiche à l'écran lorsque l'état d'une demande est visualisé.
- Si la demande n'a pas été approuvée, l'état d'approbation et l'état de la demande sont réglés sur *refusé*.

Si vous créez votre propre workflow dans AssetCenter et souhaitez l'afficher dans Get-Resources, veillez à ce que son champ Référence commence par REQAPPR. Assurez-vous de n'avoir qu'un workflow activé par demande.



Workflow de génération automatique de commande

Lorsque l'état d'approbation d'une demande devient *approuvé*, le workflow de génération automatique de commande est activé. Une commande d'achat par demande est créée automatiquement. Vous pouvez modifier le processus pour créer plusieurs commandes par fournisseur ou pour que le système regroupe plusieurs demandes dans une seule commande d'achat. Si vous ne souhaitez pas générer automatiquement des commandes, consultez la section [Configuration du workflow de génération de commande](#) page 178 afin d'obtenir des instructions pour désactiver ce workflow.



Workflow d'état de la demande

Après la réception des articles commandés, le workflow d'état de la demande définit l'état de la demande sur *reçu*. Lorsque l'état d'une demande est affiché, l'état est affiché comme *reçu*.



3

CHAPITRE

Personnalisation du portail Peregrine

Peregrine OAA permet de personnaliser, de plusieurs manières, l'interface d'une version d'une application basée sur la plate-forme. Vous pouvez apporter une modification rapide (remplacement du logo par le logo de votre société, par exemple) ou plus complexe (réécriture du code définissant la position des calques ou la taille des cadres).

Ce chapitre décrit les procédures avancées permettant de modifier l'interface du portail Peregrine. Pour tirer le meilleur parti de ces informations, vous devez bien connaître le langage XML, ainsi que les spécifications CSS2 établies par le W3C, telles qu'elles sont présentées sur le site Web www.w3.org.

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- *Déploiement des variantes du thème Classic* page 42
- *Modification du thème par défaut* page 43
- *Modification du graphique de l'en-tête de tous les thèmes* page 43
- *Création d'un thème personnalisé* page 45
- *Propriétés des calques* page 49
- *Modification des cadres* page 50
- *Traduction des modules personnalisés* page 52

Déploiement des variantes du thème Classic

Le thème Classic est le thème par défaut utilisé par les applications de la suite Peregrine OAA. Ce thème, à dominante bleu-vert et gris, est celui utilisé dans tous les écrans qui illustrent ce manuel. C'est à partir de ce thème que vous créez un thème personnalisé pour votre entreprise.

Il existe quatre variantes du thème Classic :

- *Accessible* : rend l'écran accessible aux utilisateurs nécessitant des couleurs à fort contraste ou un meilleur support des options d'accessibilité.
- *Baja* : donne un petit air du sud en habillant de tons vert et beige le design Classic.
- *Quicksilver* : ajoute des tons bleu et argent au design Classic.
- *Sierra* : ajoute des teintes bleu vert (canard) au design Classic.

Ces thèmes, ainsi qu'un certain nombre de thèmes facultatifs, sont déployés lors de l'installation de l'application. Une fois que vous avez créé votre thème personnalisé, Peregrine Systems vous recommande de supprimer tous les autres thèmes afin d'éviter qu'un utilisateur en sélectionne un autre et écrase le vôtre. Si, par la suite, vous décidez de déployer manuellement un thème qui a été supprimé, ou si vous n'avez pas déployé tous les thèmes lors de l'installation, suivez la procédure ci-dessous pour déployer les thèmes de votre choix. Les thèmes supplémentaires sont contenus dans des fichiers zip situés dans le répertoire C:\Program Files\Peregrine\oaa\packages. Vous pouvez identifier le nom des thèmes par le nom des fichiers zip.

Pour déployer un autre thème Classic :

- 1 Dans une fenêtre d'invite de commande, accédez au répertoire oaa\packages. Le chemin par défaut est :
C:\Program Files\Peregrine\oaa\packages

- 2 Tapez :

```
java -jar OAADeploy.jar <nom du thème>
```

Remarque : Indiquez tous les thèmes que vous souhaitez déployer en les séparant par un espace. Par exemple, java -jar OAADeploy.jar bluestheme hightechtheme bajatheme.

- 3 Appuyez sur Entrée.
- 4 Arrêtez et redémarrez votre serveur d'applications.

Les thèmes déployés apparaîtront sous forme d'options au prochain démarrage de Get-Resources.

Modification du thème par défaut

Vous pouvez modifier le thème par défaut que tous les utilisateurs voient lorsqu'ils se connectent à Get-Resources. Le thème Classic est le thème par défaut.

Pour modifier le thème par défaut :

- 1 Ouvrez votre navigateur Web et connectez-vous au module Administration (`localhost/oa/admin.jsp`).
- 2 Cliquez sur **Paramètres > Thèmes**. Modifiez les paramètres suivants :
 - a Dans le champ **Habillage ou thème par défaut**, entrez le nom du thème que vous souhaitez utiliser (par exemple, *Baja*).
 - b Dans le champ **Feuille de style par défaut**, entrez le nom du fichier CSS correspondant (par exemple, *baja.css*).
 - c Dans le champ **Modèles XSL par défaut**, modifiez le paramètre que vous souhaitez utiliser (par exemple, *Baja*).
- 3 Accédez au bas de la page et cliquez sur **Enregistrer**.
- 4 Lorsque le Panneau de configuration s'ouvre, cliquez sur **Réinitialiser le serveur**.
- 5 Actualisez votre navigateur pour afficher le nouveau thème par défaut.

Modification du graphique de l'en-tête de tous les thèmes

Vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise à tous les thèmes du portail Peregrine à partir de la page Paramètres de l'administrateur.

Avertissement : Le réglage décrit ci-dessous permet de remplacer l'image utilisée par tous les thèmes. Si vous modifiez ce réglage, vous verrez le même logo dans tous les thèmes. Si vous souhaitez utiliser un logo différent pour chaque thème, reportez-vous à la section *Création d'un thème personnalisé* page 45.

Pour modifier le graphique de l'en-tête de tous les thèmes :

- 1 Création d'un graphique d'en-tête personnalisé.

Remarque : Pour qu'il puisse rentrer dans le cadre d'en-tête par défaut, le graphique ne doit pas dépasser 514 pixels en largeur et 59 pixels en hauteur. Si vous souhaitez modifier la taille du cadre d'en-tête, reportez-vous à la section *Modification des cadres* page 50.



- 2 Enregistrez vos modifications dans le fichier suivant :

C:\Program Files\Peregrine\Common\Tomcat4\\webapps\oaa\images\skins\classic

Remarque : Le thème Classic est le thème par défaut.

- 3 Connectez-vous à la page d'administration de Get-Resources (admin.jsp).
- 4 Cliquez sur Paramètres > Thèmes.
- 5 Dans le champ Logo par défaut du portail Peregrine, entrez le nom du logo devant s'afficher dans l'en-tête.

Entrez le nom de la nouvelle image.

Portail	AssetCenter	Commun	Service Desk	Base de données du portail	Thèmes	Application web	Journal
ServiceCenter	Get-Resources	XSL	E-mail				
Répertoire des feuilles de style Internet Explorer.:				Répertoire des feuilles de style CSS pour le navigateur Internet Explorer.			
css/							
Répertoire des images:				Emplacement du répertoire des images. Le nom du répertoire doit être lié au répertoire 'presentation'. Vous pouvez ainsi changer l'emplacement du répertoire des images. Le répertoire par défaut est "images/". Le slash final est obligatoire.			
images/							
Habillages et thèmes:				Emplacement du répertoire des habillages. Le nom du répertoire doit être lié au répertoire 'presentation'. Vous pouvez ainsi changer l'emplacement du répertoire des habillages. Le répertoire par défaut est "skins/". Le slash final est obligatoire.			
skins/							
Habillage ou thème par défaut:				Habillage par défaut pour les sessions d'utilisateurs. Saisissez uniquement le nom de l'habillage. L'habillage par défaut est "classic".			
classic							
Feuille de style par défaut:				Nom de la feuille de style CSS pour les sessions d'utilisateurs. Pour afficher tous les styles utilisés dans le portail Peregrine, cliquez sur Feuille de style du portail Peregrine . Ce fichier est utile pour personnaliser les feuilles de style. La feuille de style par défaut est "classic.css".			
classic.css							
Modèles XSL par défaut:				Modèle XSL par défaut, utilisé lorsque l'utilisateur n'a pas défini de thème. Il est identique à l'habillage par défaut si vous indiquez un thème fourni par le portail Peregrine.			
classic							
Logo par défaut du portail Peregrine:				Logo à utiliser dans l'application. Le logo fait partie des habillages et se situe à la racine du répertoire de chaque habillage. Pour ajouter un logo personnalisé, reportez-vous au guide de personnalisation (Tailoring guide) à la section traitant de l'ajout d'images et ajoutez le logo au modèle d'habillage. Enfin, attribuez un nom à ce nouveau logo. Le logo par défaut est "getit_header_logo.gif".			
getit_header_logo.gif							
Ordre des onglets d'application:				Liste un module de chacun des groupe d'onglets dans l'ordre dans lequel ces onglets doivent apparaître. Les onglets qui ne sont pas définis apparaissent à la fin de la liste dans un ordre aléatoire.			
portal							

- 6 Accédez au bas de la page et cliquez sur Enregistrer.
- 7 Lorsque le Panneau de configuration s'ouvre, cliquez sur Réinitialiser le serveur.
- 8 Actualisez le navigateur pour faire apparaître vos modifications.

Création d'un thème personnalisé

Vous pouvez créer des thèmes personnalisés en copiant et en modifiant le thème Classic fourni dans Get-Resources.

Pour créer un thème personnalisé :

- 1 Copiez les images, les feuilles de style et les modèles XLS du thème Classic. Ces fichiers se trouvent à l'emplacement suivant :
 - Images. `<serveur d'applications>\oaa\images\skins\classic`
 - Feuilles de style. `<serveur d'applications>\oaa\css\classic`
 - Modèles XSL. `<serveur d'applications>\oaa\WEB-INF\templates\classic.`
- 2 Copiez puis renommez les dossiers du thème Classic. Exemple :
 - Images. `<serveur d'applications>\oaa\images\skins\MonThème`
 - Feuilles de style. `<serveur d'applications>\oaa\css\MonThème`
 - Modèles XSL. `<serveur d'applications>\oaa\WEB-INF\templates\MonThème.`
- 3 Ouvrez et modifiez chacune des images que vous souhaitez voir apparaître dans votre nouveau thème. Utilisez les conventions suivantes pour les images.
 - Le nom des fichiers image ne doit pas changer. Get-Resources les utilisera pour afficher les éléments de thème.
 - La hauteur et la largeur de l'image doivent rester identiques sauf si vous modifiez aussi la taille des cadres pour qu'ils s'ajustent à la nouvelle image.
- 4 Ouvrez et modifiez le fichier `classic.css` dans votre nouveau thème. Le tableau suivant répertorie quelques-uns des styles les plus couramment modifiés.

Nom du style	Description du style
.ActionButton	Style utilisé pour les boutons du portail.
.ActiveMenuItem	Utilisé lorsque le curseur est placé sur un lien de menu.
.ActiveModuleMenu	Désigne la page actuellement sélectionnée dans le sous-ensemble de navigation.

Nom du style	Description du style
.CurrentModuleMenu	Désigne le sous-ensemble de navigation actuellement sélectionné.
.FormTitle	Utilisé pour le titre des formulaires. Généralement utilisé pour intituler le contenu de la fenêtre DocExplorer.
.ListboxEvenRow	Équivalent gras de TableEvenRow.
.ListboxHeading	Équivalent gras de TableHeading.
.ListboxOddRow	Équivalent gras de TableOddRow.
.MenuLink	Utilisé avec les menus de tous les modules.
.ModuleMenu	Utilisé pour le menu gauche de navigation.
.ModuleMenuTitle	Désigne le titre du sous-ensemble de navigation.
.PageTitle	Utilisé pour le titre de la page situé directement en dessous du logo et des onglets.
.TableEvenRow	Utilisé dans le titre des tables avec des couleurs d'arrière-plan différentes pour une meilleure lisibilité. La couleur d'arrière-plan est le blanc.
.TableHeading	Utilisé pour les titres des applications dans le cadre des fonctions de recherche et des résultats.
.TableOddRow	Utilisé dans le titre des tables avec des couleurs d'arrière-plan différentes pour une meilleure lisibilité. La couleur d'arrière-plan est gris clair.
a.ListBoxEvenRow	Désigne le style associé à un attribut de lien.
a.ListBoxOddRow	Désigne le style associé à un attribut de lien.
a.TableEvenRow	Désigne le style associé à un attribut de lien.
a.TableOddRow	Désigne le style associé à un attribut de lien.

Conseil : Ne modifiez les feuilles de style qu'une fois le graphisme global défini. Utilisez le sélecteur de couleurs de l'éditeur d'images afin que les couleurs de la feuille de style correspondent aux couleurs de votre image.

Remarque : Vous pouvez également consulter tous les styles utilisés à partir de l'onglet **Thèmes** du module d'administration du portail. Pour accéder aux différentes entrées des feuilles de style, localisez le champ **Feuille de style par défaut** dans l'onglet **Thèmes** de la page **Paramètres de l'administrateur**, puis cliquez sur le lien **Feuilles de style du portail Peregrine**.

Portail	AssetCenter	Commun	Service Desk	Base de données du portail	Thèmes	Application web	Journal
ServiceCenter	Get-Resources	XSL	Email				
Répertoire des feuilles de style Internet Explorer:		Répertoire des feuilles de style CSS pour le navigateur Internet Explorer.					
css/							
Répertoire des images:		Emplacement du répertoire des images. Le nom du répertoire doit être lié au répertoire 'presentation'. Vous pouvez ainsi changer l'emplacement du répertoire des images. Le répertoire par défaut est "images/". Le slash final est obligatoire.					
images/							
Habillages et thèmes:		Emplacement du répertoire des habillages. Le nom du répertoire doit être lié au répertoire 'presentation'. Vous pouvez ainsi changer l'emplacement du répertoire des habillages. Le répertoire par défaut est "skins/". Le slash final est obligatoire.					
skins/							
Habillage ou thème par défaut:		Habillage par défaut pour les sessions d'utilisateurs. Saisissez uniquement le nom de l'habillage. L'habillage par défaut est "classic".					
classic							
Feuille de style par défaut:		Nom de la feuille de style CSS pour les sessions d'utilisateurs. Pour afficher tous les styles utilisés dans le portail Peregrine, cliquez sur Feuilles de style du portail Peregrine . Ce fichier est utile pour personnaliser les feuilles de style. La feuille de style par défaut est "dclassic.css".					
dclassic.css							
Modèles XSL par défaut:		Modèle XSL par défaut, utilisé lorsque l'utilisateur n'a pas défini de thème. Il est identique à l'habillage par défaut si vous indiquez une thème fourni par le portail Peregrine.					
classic							
Logo par défaut du portail Peregrine:		Logo à utiliser dans l'application. Le logo fait partie des habillages et se situe à la racine du répertoire de chaque habillage. Pour ajouter un logo personnalisé, reportez-vous au guide de personnalisation (Tailoring guide) à la section traitant de l'ajout d'images et ajoutez le logo au modèle d'habillage. Enfin, attribuez un nom à ce nouveau logo. Le logo par défaut est "getit_header_logo.gif".					
getit_header_logo.gif							
Ordre des onglets d'application:		Liste un module de chacun des groupes d'onglets dans l'ordre dans lequel ces onglets doivent apparaître. Les onglets qui ne sont pas définis apparaissent à la fin de la liste dans un ordre aléatoire.					
portal							

- Enregistrez votre feuille de style sous le même nom que votre nouveau thème. Par exemple, `<serveur d'applications>\oaa\css\MonThème\MonThème.css`.
- Ouvrez et modifiez le fichier `layers_<xx>.jsp` pour modifier les descriptions de calques.
Pour modifier les calques pour Internet Explorer, ouvrez `layers_ie.jsp`.
Pour modifier les calques pour Netscape, ouvrez `layers_gecko.jsp`.
Pour plus d'informations sur la modification des calques, reportez-vous à la section *Propriétés des calques* page 49.
- Ouvrez et modifiez les feuilles de style XSL que vous souhaitez.

Avertissement : Ne modifiez ces fichiers que si vous êtes à l'aise dans l'édition des formats XSL et HTML.

Les feuilles de style XLS déterminent de quelle manière Get-Resources affiche les composants de formulaire dans le cadre principal du portail.

Le tableau suivant répertorie les feuilles de style XSL que vous pouvez modifier.

Pour modifier	Modifiez cette feuille de style XSL
Sélection de pièce jointe	attachments.xsl
Génération de formulaires HTML	basic.form.xsl
Propriétés de Actions (bouton)	button.xsl
Composants du modèle	components.xsl
Propriétés du message de débogage	copy_nodes.xsl
Propriétés du sélecteur de date-heure	datetime.xsl
Propriétés du champ d'édition de texte	edit_fields.xsl
Composant de formulaire de table de saisie (reportez-vous à la page d'administration pour des exemples)	entrytable.xsl
Propriétés de section des champs	fieldsection.xsl
Propriétés de table des champs	fieldtable.xsl
Génération de pages HTML	form.xsl
Propriétés des cadres	frames.xsl
Propriétés des images	image_fields.xsl
Propriétés de libellés	labels.xsl
Propriétés de liens	link.xsl
Création de listes DocExplorer	list-builder.xsl
Propriétés des champs de recherche	lookup_fields.xsl
Propriétés des champs monétaires	money_fields.xsl
Propriétés du portail	portal.xsl
Propriétés des boutons radio	radio_checkbox_fields.xsl
Propriétés des champs en lecture seule	readonly_fields.xsl
Propriétés des champs textuels	select_fields.xsl
Propriétés des flèches	spinner_fields.xsl
Propriétés des images SVG	svg_cad.xsl
Propriétés des tables	table.xsl
Propriétés des onglets de navigation	tabs.xsl

8 Arrêtez et redémarrez votre serveur d'applications.

Vous pouvez visualiser votre nouveau thème en le sélectionnant dans la page *Modifier le thème*, disponible sur la page d'accueil du portail Peregrine.

The screenshot shows the Peregrine Portal administration interface. The main content area is titled "Modification des images, des couleurs et des styles". It features a "Thème :" dropdown menu with options: classic, accessible, basic, classic, quicksilver, and sierra. Below the theme selector, there are tabs for "Home", "Tab", "Sample", "Topics", and "Many Samples". The "Sample" tab is active, displaying a table with the following data:

Number	Purpose	Approval Status	Total Cost
REC001001	Sample 1	Pending approval	\$6,306.00
REC001002	Sample 2	Pending approval	\$3,999.00
REC001003	Sample 3	Pending approval	\$2,311.00
REC001004	Sample 4	Pending approval	\$2,311.00
REC001005	Sample 5	Pending approval	\$9,969.00

Below the table is a "Button" and a "Retour" link.

Propriétés des calques

Les sections suivantes décrivent les fichiers `layers_ie.jsp` et `layers_gecko.jsp`. Chaque calque est défini par une entrée de code `<div>` distincte et inclut un attribut `id` qui donne un nom au calque. Vous pouvez modifier les propriétés du calque si nécessaire ; toutefois, les calques suivants sont obligatoires et ne peuvent pas être supprimés :

■ Logo

```
<div id="logo" style="position:absolute; left: 0px; top: 0px; width: 100%; height: 40px; z-index: 3;">

</div>
```

■ Heure

```
<div id="time" style="position:absolute; right: 4px; top: 84px; width: 100%; z-index: 13;" onmouseover="_pauseAlert()" onmouseout="_startAlert()" class="userBarText">
</div>
```

■ Barre d'outils

```
<div id="toolbar" style="position:absolute; width: 50px; top: 59px; right: 0px; z-index: 12;"></div>
```

■ Utilisateurs

```
<div id="user" style="position:absolute; top: -4px; right: 0px;
z-index: 14;">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
align="right">
<tr>
<td width="50%">&nbsp;  </td>
<td nowrap width="3" align="right" valign="top">
">
</td>
<td nowrap align="right" valign="top" width="100%" background="<%=
Archway.getSkinImagePath("backgrounds/rt_tile.gif", user ) %>">
">
</td>
<td nowrap><font class="userBarText" size="1" face="Arial, Helvetica,
sans-serif"><%=userTitle%></font>&nbsp;  &nbsp; </td>
</tr>
</table>
</div>
```

■ Onglets

```
<div id="tabs" style="position:absolute; left: 0px; top: 60px; width:
100%; z-index: 11;" >
</div>
```

■ Titres de formulaire

```
<div id="formTitles" style="position:absolute; left: 10px; top: 81px;
width: 200px; z-index: 16;">&nbsp;  &nbsp; 
</div>
```

Modification des cadres

Important : Pour modifier ces fichiers, vous devez parfaitement connaître les langages HTML et JSP, ainsi que le concept de cadre. Conservez la totalité des cadres et ne changez aucun de leurs noms. Cela provoquerait des erreurs JavaScript.

Il y a deux cadres à modifier pour chaque navigateur. Ces fichiers sont situés dans le dossier

C:\Program Files\Peregrine\Common\Tomcat4\webapps\oaa\images
 \skins\<<votre thème>.

Les fichiers `frames_xx.jsp` concernent les pages auxquelles vous accédez lorsque vous vous connectez en tant qu'utilisateur final (`login.jsp`). Les fichiers `admin_frames_xx.jsp` contiennent la configuration du module Administration auquel vous accédez lorsque vous vous connectez en tant qu'administrateur (`admin.jsp`).

Pour modifier les cadres :

- 1 Arrêtez votre serveur d'applications.
- 2 Ouvrez le fichier des cadres propre au navigateur `frames_<xx>.jsp` dans un éditeur de texte (où `<xx>` est soit `ie` pour Internet Explorer, soit `gecko` pour Netscape).
- 3 Modifiez les propriétés des cadres
- 4 Enregistrez le fichier.
- 5 Redémarrez votre serveur d'applications.

Vous pouvez désormais tester vos modifications dans le navigateur Web.

Les sections suivantes présentent l'ensemble des fichiers `-ie.jsp` comme exemples de fichiers de cadres.

`frames_ie.jsp`

```
<%@ include file="../../../jspheader_2.jsp" %>
<%@ include file="../../../message_special.jsp" %>

<frameset onload="setTopFrames()" onunload="closeChildWindows()"
border="0" framespacing="0" frameborder="NO" cols="*" rows="102,*">
  <frame scrolling="NO" marginwidth="0" marginheight="0"
src="oaa_header.jsp" name="getit_main_head">
    <frameset cols="185,10,*" rows="*" frameborder="no" border="0"
framespacing="0">
      <frame scrolling="AUTO" marginwidth="0" marginheight="0"
src="apphead.jsp" name="getit_header">
        <frame name="framesep" scrolling="no" marginheight="0"
marginwidth="0" src="framesep.jsp">
          <frameset rows="*,0">
            <frame scrolling="AUTO" marginwidth="6" marginheight="6"
src="e_login_main_start.jsp?<%= user.getADW(msg,"Params" ) %>"
name="getit_main">
              <frame noresize scrolling="NO" marginwidth="0"
marginheight="0" src="backchannel.htm" name="backchannel">
            </frameset>
          </frameset>
        </frameset>
      </frameset>
    </frameset>
```

admin_frames_ie.jsp

```
<%@ include file="../../../../jspheader_2.jsp" %>
<%@ include file="../../../../message_special.jsp" %>

<frameset onload="setTopFrames()" onunload="closeChildWindows()"
border="0" framespacing="0" frameborder="NO" cols="*" rows="102,*">
  <frame scrolling="NO" marginwidth="0" marginheight="0"
src="oaa_header.jsp" name="getit_main_head">
    <frameset cols="185,10,*" rows="*" frameborder="no" border="0"
framespacing="0">
      <frame scrolling="AUTO" marginwidth="0" marginheight="0"
src="apthead.jsp" name="getit_header">
        <frame name="framesep" scrolling="no" marginheight="0"
marginwidth="0" src="framesep.jsp">
          <frameset rows="*,0">
            <frame scrolling="AUTO" marginwidth="6" marginheight="6"
src="e_adminlogin_login_start.jsp?<%= user.getADW(msg, "Params") %>"
name="getit_main">
              <frame noresize scrolling="NO" marginwidth="0"
marginheight="0" src="backchannel.htm" name="backchannel">
            </frameset>
          </frameset>
        </frameset>
      </frameset>
```

Traduction des modules personnalisés

Toutes les applications Web Peregrine OAA sont fournies en langue anglaise. Vous pouvez vous procurer des versions traduites des applications Web Peregrine OAA de base en commandant les modules linguistiques correspondants. En septembre 2003, les packages Peregrine OAA 4.1 seront disponibles pour les langues suivantes :

- Français
- Italien
- Allemand

Remarque : Toutes les applications Web Peregrine OAA ne s'accompagnent pas d'un module linguistique. Visitez le site Web d'assistance de Peregrine pour vérifier la disponibilité des modules linguistiques des applications Web Peregrine OAA.

Si vous personnalisez les applications Web traduites, il vous faudra traduire les chaînes que vous avez ajoutées. Les sections suivantes vous expliquent comment procéder.

Si vous disposez d'une version du module linguistique d'une application Web Peregrine OAA, vous devrez modifier les fichiers de chaînes existant pour ces applications et ajouter toute nouvelle chaîne résultant de la personnalisation. Pour plus d'informations sur cette procédure, reportez-vous à la section *Modification des fichiers de chaînes de traduction existants* page 53.

Si vous ne disposez pas de module linguistique pour les applications Web Peregrine OAA et que vous vouliez créer une traduction, reportez-vous aux instructions de la section *Création de fichiers de chaînes de traduction* page 55.

Pour configurer la plate-forme Peregrine OAA afin qu'elle utilise votre nouvelle traduction, reportez-vous à la section *Pour configurer la plate-forme Peregrine OAA afin qu'elle utilise les nouveaux fichiers de chaînes* : page 56.

Modification des fichiers de chaînes de traduction existants

À l'aide d'un éditeur de texte ou d'un logiciel de traduction standard, vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer des chaînes en dehors de Peregrine Studio.

Pour modifier un fichier de chaînes de traduction existant :

- 1 Ouvrez le fichier de chaînes anglais correspondant à votre projet Studio, dans un éditeur de texte ou un programme de traduction.

Tous les fichiers de chaînes de traduction se trouvent dans le répertoire d'installation de votre serveur d'applications, à savoir :

```
<serveur d'applications>\oaa\WEB-INF\apps\<groupe de noms de modules>
```

Remarque : Dans le nom du fichier de chaînes anglais figurera EN (pour English), l'abréviation ISO-639 à deux lettres correspondant à la langue utilisée.

- 2 Recherchez le texte que vous avez ajouté à votre application Web Get-It personnalisée.

Le fichier de chaînes respecte le format présenté ci-dessous :

```
étiquette_chaine, "chaîne à traduire"
```

où *étiquette_chaine* est le nom Peregrine Studio attribué à la chaîne et

où *chaîne à traduire* est la valeur réelle de la chaîne à traduire.

Supposons par exemple que vous ayez ajouté un bouton.

Vous recherchez alors :

```
EMPLOOKUP_EMPLOYEELOOKUP_SEARCH_LABEL, "Search"
```

- 3 Copiez toute la ligne contenant la chaîne anglaise.
- 4 Ouvrez le fichier de chaînes de la langue cible où vous souhaitez ajouter une traduction.

Remarque : L'abréviation ISO-639 à deux lettres identifiant la langue utilisée doit figurer dans le nom du fichier de chaînes.

- 5 Collez la chaîne anglaise copiée dans le fichier de chaînes cible. Vous pouvez la coller à la fin du fichier.
- 6 Modifiez la partie « *chaîne à traduire* » de la nouvelle chaîne dans la langue cible choisie pour votre traduction. Par exemple, pour traduire la chaîne présentée ci-dessous en français, vous pourriez entrer :

```
EMPLOOKUP_EMPLOYEELOOKUP_SEARCH_LABEL, "Recherche"
```

- 7 Enregistrez le nouveau fichier de chaînes.
Les nouvelles chaînes de traduction seront disponibles dès que vous arrêterez et redémarrerez le serveur d'applications.

Création de fichiers de chaînes de traduction

Vous pouvez ajouter de nouveaux fichiers de chaînes à la plate-forme Peregrine OAA afin d'assurer un nouveau support linguistique à vos applications Web Get-It. La traduction peut se faire à l'aide d'un simple éditeur de texte ou d'un logiciel de traduction standard.

Important : Peregrine ne prend pas en charge les applications Web Get-It traduites dans une langue non répertoriée dans la section *Traduction des modules personnalisés* page 52.

Pour ajouter un fichier de chaînes de traduction :

- 1 Ouvrez le fichier de chaînes anglais correspondant à votre projet Studio, dans un éditeur de texte ou un programme de traduction.

Tous les fichiers de chaînes de traduction se trouvent dans le répertoire d'installation de votre serveur d'applications, à savoir :

```
<serveur d'applications>\oaa\WEB-INF\strings
```

Remarque : Dans le nom du fichier de chaînes anglais figurera EN, l'abréviation ISO-639 à deux lettres identifiant la langue utilisée.

- 2 Copiez toute la ligne contenant la chaîne anglaise.
- 3 Créez un fichier de chaînes pour la langue cible où vous ajouterez les traductions.

Remarque : L'abréviation ISO-639 à deux lettres correspondant à la langue utilisée doit figurer dans le nom du fichier de chaînes.

- 4 Collez la chaîne anglaise copiée dans le nouveau fichier.
- 5 Modifiez la partie « *chaîne à traduire* » de chaque chaîne dans la langue cible choisie pour votre traduction.
- 6 Enregistrez le nouveau fichier de chaînes.

Les nouvelles chaînes de traduction seront disponibles dès que vous arrêterez et redémarrerez le serveur d'applications.

Pour configurer la plate-forme Peregrine OAA afin qu'elle utilise les nouveaux fichiers de chaînes :

- 1 Connectez-vous en tant qu'administrateur (la page de connexion de l'administrateur est admin.jsp).
- 2 Cliquez sur **Paramètres**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Commun**.
- 4 Dans le champ **Paramètres régionaux**, entrez les deux lettres des codes ISO-639 correspondant aux langues que vous voulez prendre en charge. Le premier code saisi identifiera la langue par défaut. Les autres langues définies seront disponibles dans une liste déroulante.
- 5 Dans le champ **Codage des documents**, entrez la page de codes à utiliser pour la langue d'affichage. Le tableau suivant répertorie quelques-uns des codages de caractères les plus courants.

Codage de caractères	Jeu de caractères
IS O-8859-1	Jeux de caractères utilisés en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Il s'agit du jeu de caractères par défaut utilisé par Studio.
Shift_JIS	Jeu de caractères utilisé au Japon.
ISO-8859-2	Jeux de caractères utilisés en Europe centrale.

- 6 Cliquez sur le bouton **Enregistrer**, situé au bas de la page Paramètres, pour enregistrer vos modifications.
- 7 Dans le Panneau de configuration, cliquez sur **Réinitialiser le serveur** pour que vos modifications soient prises en compte.
Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner la langue d'affichage à utiliser pendant leur session lorsqu'ils se connectent à la plate-forme Peregrine OAA.

4 Utilisation du portail Peregrine

CHAPITRE

Le portail Peregrine se compose d'un menu de navigation, d'un menu d'activités et de boutons qui vous permettent de personnaliser votre portail et de mettre fin à votre session.

Les applications Web installées déterminent le contenu du menu de navigation. Toutefois, si vous vous connectez en tant qu'administrateur, tous les menus de navigation disposent d'un onglet Administration donnant accès au module Administration.

Les captures d'écran de ce chapitre utilisent la feuille de style Classic et sont des exemples d'une interface générique. De plus, le module Administration n'affiche que les fonctionnalités qu'utilise Get-Resources. Si vous souhaitez apporter des modifications beaucoup plus importantes au portail, reportez-vous au chapitre *Personnalisation du portail Peregrine Systems*.

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- *Connexion au portail Peregrine* page 58
- *Utilisation du menu d'activités* page 59
- *Personnalisation du portail Peregrine* page 60

Connexion au portail Peregrine


Deux écrans de connexion vous permettent d'accéder au portail Peregrine :

- Un écran de connexion réservé aux utilisateurs —
`http://<serveur>/oaa/login.jsp`
- Un écran de connexion réservé aux administrateurs —
`http://<serveur>/oaa/admin.jsp`

Remarque : Une autre méthode de connexion consiste à utiliser l'Authentification intégrée de Windows. Reportez-vous au chapitre *Sécurité* de ce manuel.

Ce chapitre décrit les fonctionnalités disponibles à partir d'une connexion utilisateur. Pour plus d'informations sur la connexion administrateur, reportez-vous au chapitre *Administration de Get-Resources* de ce manuel.

L'écran suivant est un exemple de l'interface de connexion utilisateur.



Peregrine Portal

Powered by Peregrine

Connexion

Bienvenue

Connexion

[Nouvel utilisateur](#)

Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder au portail Peregrine.

Nom d'utilisateur :


Mot de passe :

Langue : Français

Mémoriser : Activer la connexion automatique

Connexion [Nouvel utilisateur](#)

L'écran suivant présente un portail où n'est installée aucune application. Le menu de navigation répertorie les modules de votre application particulière. Toutes les applications disposent du module d'administration.



Utilisation du menu d'activités

Le menu d'activités donne accès à un certain nombre de tâches qui varient au fur et à mesure que vous naviguez dans votre application Web. Le menu reste visible lorsque vous passez d'un écran à un autre.

Par défaut, le menu d'activités offre les options suivantes :

Utilisez cette option	Lorsque vous voulez
Ma page d'accueil	Revenir à la page d'accueil du portail Peregrine.
Ajout/suppression de composants	Accéder à la page où vous mène aussi le bouton Personnaliser cette page , afin de personnaliser votre page d'accueil.
Modifier la présentation	Modifier la position d'un composant ou le supprimer du portail Peregrine.
Modifier le thème	Choisir le thème le mieux adapté parmi plusieurs options. Les modifications entrent en vigueur dès que vous sélectionnez une valeur dans l'un de ces champs. Remarque : Sélectionnez le thème accessible pour accéder à l'autre interface texte.
Modifier le fuseau horaire	Sélectionner le fuseau horaire de votre choix.

Personnalisation du portail Peregrine

Par défaut, le menu de navigation s'affiche sur le portail Peregrine. Vous êtes libre de personnaliser le portail Peregrine en fonction de vos besoins. Vous pouvez, par exemple, ajouter des utilitaires Get-Resources ou des outils personnels, tels que calendrier, calculatrice ou date et heure. Vous pouvez également modifier la présentation de ces composants ou réduire un composant pour en masquer les détails.

Pour plus d'informations sur la personnalisation, reportez-vous au chapitre *Utilisation de l'interface de personnalisation* de ce manuel.

Ajout de composants

Les composants suivants sont disponibles :

Utilitaires Get-Resources

Composant	Description
Demandes à approuver	Affiche la liste des demandes à approuver.
État des demandes	Affiche la liste de vos demandes actives afin de visualiser leur état.

Outils personnels

Composant	Description
Calculatrice	Machine à calculer offrant les fonctions arithmétiques classiques.
Calendrier	Calendrier mensuel.
Sélecteur de thème	Liste déroulante permettant de changer de thème.
Date et heure	Fenêtre affichant la date et l'heure en fonction du fuseau horaire en vigueur.

Composants des applications Web du portail Peregrine

Composant	Description
Menu de navigation	Liens vers les différents modules de cette application.
Liste de documents	Affiche les résultats d'une recherche, une liste ou les détails de documents particuliers. Configurez ce composant en choisissant le type de document à exposer et le type d'écran souhaité.
Mon menu	Présente un menu de liens pouvant être configurés de manière dynamique. Les liens peuvent pointer vers des sites Web, d'autres menus ou des écrans de l'explorateur de document.

Remarque : Le calendrier et la calculatrice ne fonctionnent qu'avec Microsoft Internet Explorer 5.0+ et Netscape 6.1+.

Composants d'administration

Seuls les utilisateurs dotés des droits d'administrateur appropriés peuvent accéder aux composants d'administration.

Composant	Description
État de connexion	Affiche la liste des connecteurs actuellement enregistrés sur le serveur ainsi que l'état de leur connexion.
Panneau de configuration	Affiche un bouton permettant de réinitialiser le serveur et toutes ses connexions.
Accès page/mn	Affiche le nombre total de pages ayant fait l'objet d'un accès par minute.
Connecteur : Transactions/minute	Affiche le nombre de transactions réalisées sur les connecteurs.
Sessions utilisateur actives	Affiche le nombre de sessions utilisateur actives.

Pour ajouter des composants du portail Peregrine :

- 1 Cliquez sur l'icône **Personnaliser cette page** (clé).

Remarque : Vous pouvez également sélectionner le lien **Ajout/suppression de composants** dans le menu d'activités.

La page **Personnalisation de ma page d'accueil** s'affiche et répertorie tous les composants disponibles.

Personnalisation de ma page d'accueil

Aucun enregistrement n'a été trouvé
Type de composant que vous pouvez inclure dans la page d'accueil. Sélectionnez le composant qui vous intéresse. Une fois les sélections sauvegardées, vous pourrez les personnaliser selon vos besoins.

Utilitaires Get-Resources

- Demandes à approuver** Liste des demandes à approuver.
- État des demandes** Affiche la liste de vos demandes actives afin de visualiser leur état.

Outils personnels

- Calculatrice** Calculatrice. Ce composant peut être affiché dans Netscape 6.1, Mozilla .092 et MS Internet Explorer 4.0 (ou versions ultérieures).
- Calendrier** Calendrier mensuel. Ce composant peut être affiché dans Netscape 6.1, Mozilla .092 et MS Internet Explorer 4.0 (ou versions ultérieures).
- Sélecteur de thème** Modifier les images, les couleurs, les styles et la présentation.
- Date et heure** Affiche la date et l'heure locales, au format UTC (Temps universel coordonné) ou GMT (Heure du méridien de Greenwich). Ce composant peut être affiché dans Netscape 6.1, Mozilla .092 et MS Internet Explorer 4.0 (ou versions ultérieures).

Composants des applications Web du portail Peregrine

- Menu de navigation** Liens vers les différents modules de cette application.
- Liste de documents** Permet d'afficher un écran de détail, de liste ou de recherche de document. Il suffit de configurer le composant en déterminant le type de document à exposer et le type d'écran souhaité.
- Mon menu** Présente un menu de liens pouvant être configurés de manière dynamique. Les liens peuvent pointer vers des sites Web, d'autres menus ou des écrans d'explorateur de document.

Composants d'administration

- 2 Sélectionnez les composants que vous souhaitez ajouter au portail Peregrine.
- 3 Une fois votre sélection terminée, accédez au bas de la page et cliquez sur **Enregistrer**. Pour revenir au portail Peregrine sans valider les modifications, cliquez sur **Retour**.

Dès que vous revenez au portail Peregrine, les nouveaux composants s'affichent. L'exemple suivant illustre les utilitaires Demandes à approuver et État des demandes de Get-Resources.

Demandes à approuver (1 Demande)					
Action	No de demande	Total demande	Demandeur	Objet	Domaine d'approbation
	REQ001042	200 000,00 €	Hartke	stress	Financial approval
<input type="button" value="Soumettre"/>					


État des demandes (10 Demandes)			
No de demande	Objet	Approbation	État
REQ001005	test1	Approuvée	Réceptionnée
REQ001006	test2	Approuvée	Réceptionnée
REQ001009	sdqffq	Approuvée	Réceptionnée
REQ001014	I don't have one	Approuvée	Soumise
REQ001016	lavoro	Approuvée	Soumise
REQ001023	essai	Approuvée	Réceptionnée
REQ001025	Præfen	Rejetée	Rejetée
REQ001027	test	Approuvée	Soumise
REQ001030	smoke test create	Rejetée	Rejetée
REQ001036	New Palm	Approuvée	Soumise

Modification de la présentation

Les sections suivantes expliquent comment modifier la position des composants ou les supprimer du portail Peregrine. La procédure à suivre dépend du navigateur Web que vous utilisez :

Microsoft Internet Explorer

Si Microsoft Internet Explorer est votre navigateur Web, utilisez les boutons situés dans le coin supérieur droit de chaque composant pour déplacer le composant vers le haut ou le bas, ou pour l'agrandir/le réduire (c'est-à-dire en afficher/masquer les détails).



Dans l'écran suivant, le calendrier est réduit.

Cliquez sur le bouton Afficher/Masquer les détails pour faire réapparaître les composants masqués.




Netscape Navigator

Si Netscape Navigator est votre navigateur Web, suivez la procédure ci-dessous pour modifier l'état des composants du portail Peregrine. Vous pouvez déplacer un composant vers le haut ou vers le bas, ou bien le supprimer.

- 1 Dans le menu d'activités, sélectionnez **Modifier la présentation**.

La page **Modification de la présentation** s'affiche. Vous pouvez alors sélectionner les composants à modifier.



Les composants, dits étroits (calendrier ou calculatrice, par exemple), s'affichent dans la partie gauche du portail Peregrine. Les autres composants, dits larges (le menu de navigation, par exemple), s'affichent dans la partie droite du portail Peregrine.

- 2 Sélectionnez le composant à modifier, puis cliquez sur le bouton correspondant à la modification à apporter.
 - La flèche vers le haut permet de déplacer le composant vers le haut.
 - La flèche vers le bas permet de déplacer le composant vers le bas.
 - L'icône X (Supprimer) permet d'effacer le composant du portail Peregrine.
- 3 Cliquez sur Enregistrer.

Modification des thèmes

Donnez à vos pages Web l'aspect qui vous convient le mieux en choisissant un thème parmi les diverses options possibles. À la livraison, Get-Resources possède cinq thèmes que vous pouvez sélectionner. Si vous voulez déployer des thèmes supplémentaires, reportez-vous à la section *Personnalisation du portail Peregrine*.

Pour modifier le thème :

- 1 Dans le menu d'activités de la page d'accueil du portail, sélectionnez **Modifier le thème**.

La page suivante s'affiche.

Utilisateur : Hartke

Accueil | Gestion des changements | Administration | Get-Answers | Workflows | Service Desk | Demande | Achats

Modification des images, des couleurs et des styles

Vous pouvez choisir un des nombreux habillages et styles pour ce site Web. Combinez et coordonnez les styles et les habillages, ou sélectionnez un thème prédéfini. Les modifications prennent effet dès que vous sélectionnez une valeur dans un de ces champs.

Thème : classic

Thème : classic accessible baja classic quicksilver sierra

Home Tab Samples styles Many Samples

Home

My Home Page

Add or remove content

Change layout

Change theme

Change time zone

My Business Website

Main Menu

Button

Retour

Number	Purpose	Approval Status	Total Cost
REC001001	Sample 1	Pending approval	\$6,306.00
REC001002	Sample 2	Pending approval	\$3,999.00
REC001003	Sample 3	Pending approval	\$2,311.00
REC001004	Sample 4	Pending approval	\$2,311.00
REC001005	Sample 5	Pending approval	\$9,969.00

Project:portal.portal.skins.start1

2 Sélectionnez l'option voulue dans la liste déroulante.

Dès que vous avez choisi une valeur, la page se met à jour pour prendre votre sélection en compte. L'écran suivant présente le thème Sierra.

The screenshot shows the 'Peregrine Portal' administration interface. The main heading is 'Modification des images, des couleurs et des styles'. On the left, there is a navigation menu with options like 'Accueil', 'Ma page d'accueil', 'Ajout/suppression de composants', 'Modifier la présentation', 'Modifier le thème', 'Modifier le mot de passe', 'Modifier le bureau horaire', 'Services de notification', 'Consulter la boîte de réception', 'Consulter la boîte d'envoi', 'Envoyer une notification', 'Préférences', 'Mon site de commerce', and 'Menu principal'. The main content area is titled 'Thème :' and shows a dropdown menu set to 'sierra'. Below this, there is a section for 'Title Sample Text Instructions' with a table of samples. The table has columns for 'Number', 'Purpose', 'Approval Status', and 'Total Cost'. A 'Button' is visible below the table. At the bottom left, there is a 'Retour' button.

Number	Purpose	Approval Status	Total Cost
REQ001001	Sample 1	Pending approval	\$6,306.00
REQ001002	Sample 2	Pending approval	\$9,999.00
REQ001003	Sample 3	Pending approval	\$2,311.00
REQ001004	Sample 4	Pending approval	\$2,311.00
REQ001005	Sample 5	Pending approval	\$9,969.00


Cette nouvelle configuration reste en vigueur tout au long des sessions suivantes tant que vous ne la modifiez pas.

Affichage des informations concernant les formulaires

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le formulaire que vous utilisez. Configurez ce paramètre dans l'onglet Journalisation de la page Paramètres de l'administrateur du module Administration. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au chapitre Administration de Get-Resources de ce manuel.

Lorsque le paramètre **Informations du formulaire** a la valeur Oui, un bouton **Afficher les informations du formulaire** apparaît dans le coin supérieur droit des formulaires.

Ce bouton vous permet d'obtenir des informations complémentaires sur le formulaire que vous utilisez.



Personnalisation de ma page d'accueil Project.portal.portal.select.start

Ma page d'accueil

Ajouter/suppression de composants

Modifier la présentation

Modifier le thème

Modifier le mot de passe

Modifier le fuseau horaire

Services de notification

Consulter la boîte de réception

Consulter la boîte d'envoi

Envoyer une notification

Préférences

Mon site de commerce

Menu principal

Type de composant que vous pouvez inclure dans la page d'accueil. Sélectionnez le composant qui vous intéresse. Une fois les sélections sauvegardées, vous pourrez les personnaliser selon vos besoins.

Utilitaires Get-Resources

Demandes à approuver Liste des demandes à approuver.

État des demandes Affiche la liste de vos demandes actives afin de visualiser leur état.

Composants du Workflow

Mes messages Affiche une liste des tâches de workflow nécessitant mon intervention...

Outils personnels

Calculatrice Calculatrice. Ce composant peut être affiché dans Netscape 6.1, Mozilla .092 et MS Internet Explorer 4.0 (ou versions ultérieures).

Calendrier Calendrier mensuel. Ce composant peut être affiché dans Netscape 6.1, Mozilla .092 et MS Internet Explorer 4.0 (ou versions ultérieures).

Sélecteur de thème Modifier les images, les couleurs, les styles et la présentation.

Date et heure Affiche la date et l'heure locales, au format UTC (Temps universel coordonné) ou GMT (Heure du méridien de Greenwich). Ce composant peut être affiché dans Netscape 6.1, Mozilla .092 et MS Internet Explorer 4.0 (ou versions ultérieures).

Composants des applications Web du portail Peregrine

Menu de navigation Liens vers les différents modules de cette application.

5 Utilisation de l'interface de personnalisation

CHAPITRE

Les administrateurs comme les utilisateurs sont en mesure de personnaliser les applications Web de Peregrine Systems conçues à l'aide d'explorateurs de documents (Doc Explorers). Les utilisateurs autorisés peuvent modifier l'apparence et les fonctions de certaines applications Web directement à partir de l'interface de l'application.

Grâce à une interface de personnalisation, les utilisateurs peuvent ajouter ou supprimer des champs, réorganiser leur ordre d'affichage ou encore ajouter, modifier ou supprimer des enregistrements dans une base de données principale.

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- *Personnalisation : présentation générale* page 70
- *Prise en charge de la personnalisation* page 74
- *Tâches de personnalisation* page 78
- *Déplacement des personnalisations entre environnements de développement et de production* page 85

Personnalisation : présentation générale

La personnalisation permet à l'utilisateur de créer et de personnaliser ses recherches de données dans Get-Resources. Du point de vue de l'utilisateur final, la personnalisation est un ensemble de formulaires standard lui permettant de modifier en partie l'interface, afin de répondre à ses besoins. L'administrateur détermine les formulaires et fonctions de personnalisation mis à disposition de chaque utilisateur, en définissant des droits de personnalisation globaux et en octroyant à chaque utilisateur des termes de capacité pour une personnalisation accrue.

Du point de vue de l'administrateur, la personnalisation est une option qui permet aux utilisateurs de modifier l'interface de Get-Resources sans devoir recréer un projet Peregrine Studio pour chaque modification effectuée. La personnalisation permet aux utilisateurs d'ajouter ou de supprimer des champs, de modifier la présentation d'un formulaire et de changer certains éléments de l'interface, tels que les en-têtes et boutons et ce, en temps réel à l'aide de l'interface du navigateur.

Formulaires et fonctions

La personnalisation repose sur un ensemble de formulaires regroupés sous le nom de DocExplorer. Les formulaires DocExplorer offrent les fonctionnalités suivantes :

- Un formulaire de recherche pour la définition des critères de recherche.
- Un formulaire de liste pour l'affichage des résultats de la recherche.
- Un formulaire de détails pour l'affichage d'informations détaillées sur les résultats de la recherche.

Si vous octroyez des droits d'administrateur à un utilisateur, celui-ci peut également utiliser la personnalisation pour les actions suivantes :

- Ajout d'un nouvel enregistrement dans la base de données à partir d'un formulaire de création.
- Mise à jour des enregistrements de la base de données à partir du formulaire de détails.
- Suppression des enregistrements de la base de données à partir du formulaire de détails.

Interface de personnalisation



Vous pouvez personnaliser l'interface de toute application Web signalée par une icône de clé, placée dans la partie supérieure droite du cadre. L'icône de clé à molette n'apparaît que dans les activités pour lesquelles un formulaire de personnalisation a été défini. Le formulaire de personnalisation détermine les options apparaissant dans la fenêtre contextuelle de personnalisation.

Lorsque vous cliquez sur l'icône de personnalisation, une fenêtre contextuelle affiche les paramètres associés au formulaire que vous visualisez.

La colonne Champs disponibles contient l'ensemble des champs qui peuvent être ajoutés à un formulaire.

La colonne Configuration actuelle répertorie les champs qui figurent actuellement dans le formulaire.

Sélectionnez les champs que vous voulez afficher dans la table pour les documents de type **Tâche**. Double-cliquez sur un champ dans la colonne de droite pour modifier ses attributs.

Champs du document	
Champs disponibles	Configuration actuelle
Stade d'alerte	No. de tâche
État de l'approbation	Priorité
Description de l'approbation	Catégorie
Code interne	Nom du responsable
Nom du responsable	Catégorie
Méthode de retour en arrière	Raison du changement
Brève description	
Catégorie	
Raison du changement	
Commentaires de clôture	
Code de terminaison	

Options du formulaire

Titre :

Instructions :

Options d'explorateur

Ignorer la recherche : Ignorer la page de recherche et exécuter une requête par défaut

Récapitulatif : Afficher une page de sommaire pour le document

Nombre de lignes max. :

Créer : Aller directement à l'écran de création par défaut

Détail unique : Aller directement au détail lorsqu'une recherche aboutit à un article unique

Restreindre les opérations aux rôles suivants :

Création de document :

Suppression de document :

Mise à jour de document :

Les administrateurs déterminent les champs de données disponibles qui apparaissent dans chaque formulaire. L'icône de clé n'apparaît que dans les activités pour lesquelles un formulaire de personnalisation a été défini. Le formulaire de personnalisation détermine les options qui s'affichent dans la fenêtre contextuelle de personnalisation.







Lorsque vous cliquez sur l'icône de personnalisation, une fenêtre contextuelle affiche les paramètres associés au formulaire que vous visualisez. Toutes les fenêtres contextuelles de personnalisation se présentent de la manière suivante.

Champ	Description
Champs disponibles	Répertorie tous les champs du document et les collections de documents annexes qu'il est possible d'ajouter au formulaire courant. Peregrine OAA génère la liste des champs disponibles en lisant de façon dynamique le schéma utilisé par le formulaire. Les tirets identifient les composants du formulaire que vous pouvez utiliser pour modifier l'ordre et la disposition des champs dans le formulaire.
Configuration actuelle	Répertorie tous les champs du document et les collections de documents annexes, ainsi que les composants qui figurent effectivement dans le formulaire courant.
Options du formulaire Titre Instructions	Indique le nom du formulaire et des instructions spécifiques à respecter pour utiliser le formulaire.
Options d'explorateur Créer Ignorer la recherche Détail unique Récapitulatif	Définit comment Peregrine OAA affiche les résultats. Seuls les utilisateurs disposant de droits d'administrateur pour la personnalisation ont accès à la section Options.
Restreindre les opérations aux rôles suivants Création de document Suppression de document Mise à jour de document	Détermine si les utilisateurs sont autorisés à mettre à jour, créer ou supprimer des enregistrements dans la base de données du système principal. Seuls les utilisateurs disposant de droits d'administrateur pour la personnalisation ont accès à la section Restreindre.

Champ	Description
Retour à la configuration par défaut	Supprime toutes les actions de personnalisation effectuées par l'utilisateur final et redonne au formulaire son état par défaut, tel que défini par l'administrateur Get-Resources ou par le schéma du formulaire.
Enregistrer	Ce bouton permet d'enregistrer et d'appliquer les modifications apportées au formulaire courant.

Icônes de personnalisation

Vous personnalisez les pages de Get-Resources en ajoutant, déplaçant et supprimant des champs. Sélectionnez la page que vous souhaitez personnaliser, puis les champs à afficher à l'écran.

Icône	Description
	L'icône Personnaliser (clé) vous permet de modifier les attributs d'un champ. Les composants ne contiennent pas tous cette option d'édition. Cliquez sur Enregistrer au bas de la page pour enregistrer les modifications apportées.
 	Les icônes Déplacer (flèches verticales) permettent de déplacer un composant vers le haut ou le bas de la page. Utilisez toujours ces flèches pour déplacer des composants.
	L'icône Plus (+) permet d'ajouter un composant à la configuration actuelle.
	L'icône Insérer permet d'insérer un composant à l'emplacement spécifié à l'écran.
	L'icône Supprimer (X) permet d'effacer le composant de la page. Cette opération masque le composant mais ne le supprime pas.

Prise en charge de la personnalisation

Pour prendre en charge la personnalisation, vous devez impérativement disposer de ces composants :

- Une base de données principale AssetCenter ou ServiceCenter. Vous devez stocker les droits de connexion des utilisateurs et les éléments personnalisés dans une de ces bases de données.
- Des alias de connecteur définis pour les onglets suivants sur la page Paramètres de l'administrateur de Get-Resources :
 - Portail
 - Base de données du portail
 - Application Web

Activation de la personnalisation

La personnalisation a été conçue comme un outil d'administration. Les administrateurs peuvent ajouter ou supprimer les champs à afficher dans l'interface, puis désactiver la personnalisation afin d'éviter l'ajout ou la suppression de champs par l'utilisateur final.

Si un utilisateur final dispose des droits d'accès en personnalisation, vous ne pourrez en aucun cas l'empêcher de modifier les champs disponibles via la personnalisation.

Pour octroyer aux utilisateurs l'accès aux fonctions de personnalisation, procédez de l'une des deux manières suivantes :

- Attribuez des droits de personnalisation à l'ensemble des utilisateurs via le paramètre administratif de personnalisation par l'utilisateur final.
- Attribuez les droits de personnalisation à certains utilisateurs spécifiques en ajoutant un terme de capacité à leur profil.


Octroi de droits de personnalisation globaux

Vous pouvez définir, de manière globale, un accès des utilisateurs aux fonctions de personnalisation en sélectionnant l'une des trois options de personnalisation par l'utilisateur final.

Pour octroyer des droits de personnalisation à l'ensemble des utilisateurs :

- 1 Connectez-vous à la page d'administration de Get-Resources.
- 2 Cliquez sur **Administration > Paramètres**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Commun** et recherchez le paramètre **Personnalisation par l'utilisateur final**.

- 4 Sélectionnez le niveau de personnalisation que vous souhaitez octroyer à l'ensemble des utilisateurs dans la liste déroulante **Personnalisation par l'utilisateur final**.



- **Activé(e)**. Ce paramètre octroie à l'ensemble des utilisateurs le terme de capacité `getit.personalization.default`, lequel leur permet d'ajouter ou de supprimer certains champs répertoriés dans le schéma utilisé par un DocExplorer. Cependant, seuls les utilisateurs disposant également du terme de capacité `getit.personalization.admin` (ou équivalent) pourront utiliser les options avancées de l'Explorateur.
- **Désactivé(e)**. Ce paramètre désactive, de manière globale, la personnalisation, sauf pour les utilisateurs à qui l'administrateur aura octroyé des droits de personnalisation en ajoutant un terme de capacité dans leur profil de la base de données Get-Resources principale. L'icône de personnalisation (clé) sera masquée de l'interface Get-Resources et les utilisateurs disposant des droits de personnalisation verront uniquement les champs configurés comme visibles par un administrateur.
- **Limité(e)**. Ce paramètre octroie à l'ensemble des utilisateurs le terme de capacité `getit.personalization.limited`, lequel leur permet d'ajouter ou de supprimer uniquement les champs qui apparaissent sur un formulaire par défaut ou qu'un administrateur a rendus visibles. Les utilisateurs peuvent uniquement ajouter ou supprimer les champs configurés comme visibles par un administrateur, sauf si ces mêmes utilisateurs disposent d'un terme de capacité présentant des droits étendus. Ce paramètre empêche également toute conversion, par l'utilisateur final, de champs en lecture seule en champs modifiables.

Conseil : Peregrine Systems recommande de restreindre la personnalisation aux administrateurs évoluant dans l'environnement de production. En d'autres termes, définissez le paramètre global de personnalisation sur **Désactivé(e)** puis ajoutez le terme de capacité `getit.personalization.admin` pour l'utilisateur administrateur.

Octroi de droits de personnalisation individuels

Vous pouvez octroyer des droits de personnalisation à certains utilisateurs, en ajoutant un terme de capacité à leur profil situé dans la base de données principale de Get-Resources. Les termes de capacité de personnalisation suivants sont disponibles :

- `getit.personalization.limited` — Les utilisateurs peuvent uniquement personnaliser les fonctions exposées par un utilisateur bénéficiant de droits de personnalisation supérieurs.
- `getit.personalization.default` — Les utilisateurs peuvent modifier la présentation mais aussi ajouter ou supprimer certains champs de l'interface Get-Resources.
- `getit.personalization.admin` — Les utilisateurs peuvent effectuer toutes les tâches autorisées par le terme de capacité par défaut mais aussi définir les options de personnalisation et sauvegarder les modifications de personnalisation comme présentation par défaut. Le terme de capacité `admin` octroie également les droits suivants :
 - Création de document. Les utilisateurs peuvent spécifier les termes de capacité requis pour créer de nouveaux enregistrements dans la base de données principale.
 - Mise à jour de document. Les utilisateurs peuvent spécifier les termes de capacité requis pour soumettre des enregistrements dans la base de données principale.
 - Suppression de document. Les utilisateurs peuvent spécifier les termes de capacité requis pour supprimer des enregistrements de la base de données principale.
 - Sauvegarder. Les modifications de personnalisation sauvegardées par l'utilisateur administrateur déterminent les éléments visibles par les autres utilisateurs. Si l'utilisateur administrateur ajoute un champ, celui-ci devient visible dans la liste des champs disponibles pour les autres utilisateurs. Si l'utilisateur administrateur supprime un champ, celui-ci est masqué pour les autres utilisateurs.

Par défaut, les utilisateurs ne disposent d'aucun terme de capacité de personnalisation. Pour ajouter un terme de capacité, vous devez ajouter celui-ci dans la base de données Get-Resources principale ou définir des droits globaux de personnalisation.

Tâches de personnalisation

Grâce à DocExplorer, vous pouvez personnaliser l'interface de toute application Web signalée par une icône de clé, placée dans la partie supérieure droite du cadre Peregrine OAA. DocExplorer permet à l'utilisateur final de créer et de personnaliser ses recherches de données. Du point de vue de l'utilisateur final, un DocExplorer est une activité spécifique permettant la personnalisation d'une partie de l'interface. Le profil de l'utilisateur détermine les droits de personnalisation dont celui-ci dispose.

Ajout de champs à un formulaire

Grâce aux droits de personnalisation, vous pouvez ajouter des champs dans un formulaire, à partir de la liste des champs disponibles. Vous pouvez ensuite, le cas échéant, en modifier la présentation. Vos droits de personnalisation déterminent la liste des champs visibles.

Vous pouvez ajouter un champ non disponible dans le schéma de DocExplorer, en créant une extension de schéma. Pour plus d'informations sur l'ajout d'un nouveau champ, reportez-vous au chapitre *Définitions de schéma d'un document* de ce manuel.

Remarque : Aucune donnée n'est affichée dans les champs nouvellement créés de DocExplorer. Avant que des données ne puissent être affichées dans un nouveau champ de DocExplorer, l'utilisateur doit fermer et soumettre à nouveau la recherche ou la demande de détail.

Pour ajouter un champ à un formulaire :

- 1 Procédez comme suit :
 - Dans un formulaire actif, cliquez sur l'icône **Personnaliser** placée dans l'angle supérieur droit de la page.
 - Dans une page de recherche, cliquez sur **Personnaliser cette page**.
- 2 Sélectionnez un champ dans la liste **Champs disponibles**.
- 3 Cliquez sur l'icône **Plus (+)**.
Le champ apparaît alors dans la liste Configuration actuelle.

- 4 Cliquez sur l'icône Insérer pour insérer un composant, le cas échéant.
- 5 Cliquez sur **Enregistrer**.

Conseil : Le navigateur vous avertit que les données doivent être présentes lors de l'ajout de champs dans DocExplorer. Cliquez sur Réessayer pour retransmettre les données vers le navigateur. Ce comportement de DocExplorer est tout à fait normal.

Pour modifier l'ordre des champs :

- 1 Sélectionnez un champ dans la liste Configuration actuelle.
- 2 Cliquez sur la flèche pointant vers le haut ou vers le bas pour repositionner le champ dans la liste Configuration actuelle.
- 3 Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour modifier la disposition des champs :

- 1 Dans la liste **Champs disponibles**, sélectionnez **Division verticale**.
- 2 Cliquez sur l'icône **Plus (+)**.

Pour ajouter une nouvelle section :

- 1 Dans la liste **Champs disponibles**, sélectionnez **Titre de section**.
- 2 Cliquez sur l'icône **Plus (+)**.

Remarque : Voir *Modification du libellé d'un champ* page 81 pour plus d'informations sur la modification du composant **Titre de section**.

- 3 Dans la colonne **Configuration actuelle**, modifiez l'ordre des sections à l'aide des icônes **Flèche vers le haut**, **Flèche vers le bas** et **Supprimer**.

Remarque : Ces icônes permettent de déplacer ou de supprimer un champ. La suppression d'un champ permet de masquer l'élément correspondant dans le formulaire.

- 4 Cliquez sur **Enregistrer** pour appliquer les modifications apportées et revenir au formulaire.

Configuration des attributs de champs

Chaque champ d'un formulaire de personnalisation dispose de son propre lot d'attributs, que vous pouvez modifier. En fonction de vos droits de personnalisation, vous pouvez renommer le libellé du champ (voir page 81), convertir le champ en lecture seule (voir page 82), exiger des utilisateurs la saisie d'une valeur (voir page 82) et modifier la taille et l'étendue d'un champ (voir page 83).

Personnalisation du champ Attachments - Microsoft Intern...

Modifiez un des attributs suivants afin que sa présentation soit parfaitement conforme à vos besoins.

Ajouter : Oui Non

Types de fichier autorisés :

Par défaut :

ID :

Libellé :

ID Libellé :

Pièces jointes multiples : Oui Non

Lecture seule : Oui Non

Supprimer : Oui Non

Obligatoire : Oui Non

Enregistrer sous : Oui Non

Télécharger le chemin de stockage :

Affichage : Oui Non

Pour configurer les attributs d'un champ :

- 1 Double-cliquez sur un champ dans la liste **Configuration actuelle** pour ouvrir une fenêtre d'édition.
- 2 Entrez les nouveaux attributs du champ.

Remarque : Chaque champ dispose de son propre lot d'attributs. Le tableau suivant répertorie uniquement les attributs de champs les plus courants :

Champ	Description
Largeur de colonne	Nombre de cellules de données figurant dans une colonne.
Libellé	Nom à utiliser en tant que libellé du champ. Ce nom apparaît en regard du champ dans l'interface Get-Resources.
Lecture seule	L'option Oui permet d'empêcher les utilisateurs de modifier les informations affichées dans le champ.
Obligatoire	Si vous sélectionnez l'option Oui , il faut impérativement renseigner le champ pour pouvoir soumettre le formulaire.
Largeur de ligne	Nombre de cellules de données figurant dans une ligne.
Taille	Dimension d'un composant dans une cellule.

- 1 Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications apportées et revenir à la page précédente.

Le bouton **Annuler** vous permet de revenir à la page précédente sans enregistrer les modifications.

Modification du libellé d'un champ

Pour modifier le libellé d'un champ, vous devez disposer des droits de personnalisation.

Pour modifier le libellé d'un champ :

- 1 Sélectionnez le libellé que vous souhaitez modifier dans la colonne **Configuration actuelle**.
- 2 Cliquez sur l'icône **Personnaliser** (clé).
La fenêtre de personnalisation s'ouvre.
- 3 Entrez le nouveau nom dans la zone de texte **Libellé**, puis cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications et revenir à la page précédente.
Le bouton **Annuler** vous permet de revenir à la page précédente sans enregistrer les modifications.

Conversion d'un champ en lecture seule

Vous pouvez convertir un champ en lecture seule si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs puissent modifier les informations du champ affiché.

Pour convertir un champ en lecture seule :

- 1 Sélectionnez le champ que vous souhaitez convertir en lecture seule dans la colonne **Configuration actuelle**.
- 2 Cliquez sur l'icône **Personnaliser** (clé).
La fenêtre de personnalisation s'ouvre.
- 3 Attribuez la valeur **Oui** au champ **Lecture seule**.
- 4 Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications apportées et revenir à la page précédente.

Le bouton **Annuler** vous permet de revenir à la page précédente sans enregistrer les modifications.

Définition d'un champ comme obligatoire

Vous pouvez exiger de la part des utilisateurs la saisie d'une valeur dans un champ avant l'envoi de leur formulaire.

Pour définir un champ comme obligatoire :

- 1 Sélectionnez le champ que vous souhaitez définir comme obligatoire dans la colonne **Configuration actuelle**.
- 2 Cliquez sur l'icône **Personnaliser** (clé).
La fenêtre de personnalisation s'ouvre.
- 3 Attribuez la valeur **Oui** au champ **Obligatoire**.
- 4 Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications apportées et revenir à la page précédente.

Le bouton **Annuler** vous permet de revenir à la page précédente sans enregistrer les modifications.

Modification de la taille et de l'étendue d'un champ

Vous pouvez modifier les dimensions du champ en affectant certaines valeurs à l'étendue et à la taille des lignes.

Pour modifier la taille et l'étendue d'un champ :

- 1 Sélectionnez le champ que vous souhaitez modifier dans la colonne **Configuration actuelle**.
- 2 Cliquez sur l'icône **Personnaliser** (clé).
La fenêtre de personnalisation s'ouvre.
- 3 Entrez les valeurs de **largeur de ligne** et de **taille**.
- 4 Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications apportées et revenir à la page précédente.

Le bouton **Annuler** vous permet de revenir à la page précédente sans enregistrer les modifications.

Suppression de champs d'un formulaire

Pour supprimer un champ d'un formulaire :

- 1 Sélectionnez un champ dans la liste **Configuration actuelle**.
- 2 Cliquez sur l'icône **X** pour supprimer le champ.
- 3 Cliquez sur **Enregistrer**.

Affichage d'un schéma pour les composants du portail BVA

Les outils BVA (Business View Authoring), Liste de documents et Mon menu, s'appuient sur des schémas publics pour déterminer les champs et tables de la base de données principale visibles pour les utilisateurs. Les outils BVA verront uniquement les champs et tables définis dans les schémas publics.

Pour rendre un schéma visible pour les composants du portail :

- 1 Connectez-vous au serveur sur lequel vous avez installé Get-Resources.
- 2 Ouvrez l'Explorateur Windows et accédez à votre dossier d'applications Get-Resources. Exemple :

```
C:\Program Files\Peregrine\Common\Tomcat4\webapps\oaa\WEB-INF
\apps
```

Chaque module de votre projet Peregrine Studio dispose de son propre dossier de schémas.

- 3 Recherchez le nom de dossier correspondant au module pour lequel vous souhaitez activer les schémas publics. Exemple :

```
requestincidentmgt
```

- 4 Dans ce dossier, créez un fichier texte intitulé `publicSchemas.xml`.
- 5 Ajoutez les entrées suivantes dans `publicSchemas.xml`:

```
<Schémas>
  <document name="nom_schéma" label="libellé affiché dans BVA"/>
  ...
</Schémas>
```

Ajoutez un élément `<document>` pour chaque schéma que vous souhaitez mettre à disposition des outils BVA (Business View Authoring).

Pour l'attribut `nom`, entrez le nom de fichier du schéma, tel que mentionné dans Peregrine Studio.

Pour l'attribut `libellé`, entrez le texte qui décrira le schéma. Ce texte apparaîtra comme description dans les interfaces BVA.

- 6 Enregistrez le fichier texte.
- 7 Répétez la procédure de l'étape 3 à l'étape 6 pour chaque module de votre projet Peregrine Studio.

Déplacement des personnalisations entre environnements de développement et de production

Vous pouvez aisément exporter les personnalisations créées dans un environnement de développement et les importer dans un environnement de production. Le déplacement des fichiers implique deux étapes :

- Étape 1** Exportez les fichiers de personnalisation de votre environnement de développement.
- Étape 2** Importez les fichiers de personnalisation dans votre environnement de production.

Pour exporter vos fichiers de personnalisation :

- 1 Connectez-vous à la page Administration du serveur d'applications de développement.
- 2 Cliquez sur **Admin > Importer/Exporter**.
- 3 Entrez le chemin d'accès à un dossier existant sur le serveur, avec un nom de fichier, afin de rendre ce fichier disponible sur le serveur de production.
- 4 Cliquez sur **Exporter**.
- 5 Copiez manuellement le fichier de votre serveur de développement sur votre serveur d'applications de production.

Pour importer vos fichiers de personnalisation :

- 1 Connectez-vous à la page Administration du serveur d'applications de production.
- 2 Cliquez sur **Admin > Importer/Exporter**.
- 3 Remplacez le chemin et le nom de fichier par le chemin et le nom du fichier que vous souhaitez importer.
- 4 Cliquez sur **Importer**.

6 Définition des schémas de documents

CHAPITRE

Ce document décrit les définitions des schémas de documents et explique comment celles-ci mappent les données entre Get-Resources et la base de données principale. Ce document détaille également l'utilisation des extensions de schémas pour ajouter de nouveaux mappages logiques et physiques dans des schémas existants.

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- *Définitions des schémas de documents : présentation* page 88
- *Utilisation des schémas* page 90
- *Extensions de schémas* page 91
- *Modification des fichiers d'extensions de schémas* page 95
- *Sous-classes de schémas* page 109
- *Modification des fichiers de sous-classe de schéma* page 111
- *Éléments et attributs de schémas* page 123

Définitions des schémas de documents : présentation

Une définition de schéma de document (également appelée un schéma) est un fichier XML indiquant au Gestionnaire de documents Archway d'interroger les bases de données principales et de générer des documents XML contenant les résultats de l'interrogation. Les schémas sont des outils de mappage qui déterminent la correspondance entre les codes XML (utilisés dans les documents créés de manière dynamique) et les noms de champs et tables d'une base de données principale spécifique. Ces documents XML générés fournissent les données affichées et traitées par Get-Resources.

Tous les schémas se composent de deux types de définitions :

- Définitions de base — Les entrées de schémas qui assurent un mappage logique entre les codes XML générés lors d'une interrogation de document et l'interface de Get-Resources sont regroupées sous le nom de définitions de base du schéma. Le Gestionnaire de documents Archway utilise les définitions de base pour générer des codes XML à partir des éléments répertoriés dans le schéma. Le Gestionnaire de documents Archway convertit la valeur name indiquée dans un élément <attribute> en un code XML du même nom.
- Définitions dérivées — Les entrées de schémas qui assurent un mappage physique entre les codes XML générés lors d'une interrogation de document et les noms de champs et tables de la base de données principale sont regroupées sous le nom de définitions dérivées du schéma. Le Gestionnaire de documents Archway interroge les tables et noms de champs répertoriés dans le schéma et crée un document XML reprenant les résultats de l'interrogation. Le Gestionnaire de documents Archway convertit en une requête SQL les valeurs table et field mentionnées dans les éléments <document> et <attribute>.

Remarque : Les définitions de schémas de document utilisées par Peregrine Studio diffèrent des schémas proposés et élaborés par le W3C.

Les définitions de base et définitions dérivées disposent toutes deux de leur propre liste d'éléments et d'attributs valides. Pour plus d'informations sur les éléments et attributs de schémas et sur leur utilisation, reportez-vous à la section *Éléments et attributs de schémas* page 123.

Exemple de schéma

Vous trouverez ci-dessous deux exemples de schémas que vous pouvez utiliser comme modèles pour vos mappages physiques et logiques d'extension de schéma.

Mappages logiques :

Le fichier `\schema\extensions\sample.xml` répertorie les mappages logiques d'extension de schéma.

```

Espace de nommage XML -----<?xml version="1.0"?>
                                <schema>

Les mappages logiques utilisent toujours
name="base" -----<!--=====
                                Schema extension for logical mappings
                                =====>
                                <documents name="base">
Le nom du document -----<document name="sample">
détermine le nom du -----<attribute name="Id" type="number">
schéma. Ce schéma -----<attribute name="contact" type="string" label="Contact" />
est sample.xml -----</document>
                                </documents>
                                </schema>
  
```

Mappages physiques

Le fichier `\schema\extensions\ac\sample.xml` répertorie les mappages physiques d'extension de schéma.

```

Espace de nommage XML -----<?xml version="1.0"?>
                                <schema>

Le mappage physique -----<!--=====
mentionne le nom du -----Mappages physiques des extensions de schémas.
connecteur ----->
                                <documents name="ac">
Le mappage physique -----<document name="sample" table="amRequest">
utilise les mêmes -----<attribute name="Id" field="lReqId" />
éléments d'attributs -----<attribute name="contact" field="lEmplDeptId" />
                                </document/>
                                </documents>

                                </schema>
  
```

Utilisation des schémas

Dans la majorité des cas, vous accédez à un schéma via la personnalisation, où la liste des champs disponibles pour la personnalisation est déterminée par le schéma. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la personnalisation, reportez-vous au chapitre *Utilisation de l'interface de personnalisation* de ce manuel. Si vous souhaitez modifier les champs disponibles via la personnalisation, vous pouvez créer une extension de schéma.

Une extension de schéma est un fichier distinct reprenant uniquement les modifications apportées aux mappages logiques ou physiques d'un schéma existant. Vous pouvez, par exemple, créer une extension de schéma fournissant les mappages physiques actualisés lors de la mise à niveau de votre base de données principale. La création d'extensions de schémas constitue la meilleure méthode de personnalisation des schémas. En effet, vos modifications sont stockées dans des fichiers distincts qui peuvent être aisément manipulés en cas de mise à niveau.

Si vous devez modifier un schéma hors du cadre de la personnalisation, vous devrez acquérir le kit de personnalisation de Get-Resources.

Extensions de schémas

Vous pouvez créer des extensions de schémas pour ajouter de nouveaux mappages *logiques* et *physiques* à vos schémas existants. Les extensions de schémas vous permettent de sauvegarder vos mappages supplémentaires au sein de fichiers distincts. Ceux-ci préservent les fichiers de schémas originaux fournis par Peregrine Systems. Ce système de fichiers distincts vous permet de conserver vos modifications de personnalisation en cas de mises à niveau.

Quand utiliser les extensions de schémas ?

Les extensions de schémas offrent généralement un avantage optimal lorsqu'elles sont utilisées pour étendre les schémas DocExplorer existants. L'extension d'un schéma vous permet d'effectuer les personnalisations suivantes, sans nécessité de recréer un projet dans Peregrine Studio :

- Ajout de nouveaux champs à la liste des champs disponibles.
- Masquage de champs existants dans la liste des champs disponibles.
- Modification du libellé d'un champ dans la liste des champs disponibles.
- Modification de la liste des formulaires dans lesquels un champ spécifique apparaît.
- Modification du mappage physique d'un champ.
- Modification du type de données stockées par un champ.
- Ajout de sous-documents à la liste des champs disponibles pour la personnalisation.

Pour plus d'informations sur ces tâches liées aux extensions de schémas, reportez-vous à la section *Création d'extensions de schémas* page 92.

Certaines tâches de personnalisation des applications impliquent l'utilisation de Peregrine Studio. Ces tâches sont notamment les suivantes :

- Appel de scripts personnalisés depuis un schéma.
- Modification du champ de document (nom du schéma) utilisé par un composant de formulaire.
- Modification du champ de document en un champ ou une colonne personnalisé(e) dans un formulaire hors DocExplorer.
- Modification du schéma utilisé par un DocExplorer.
- Ajout d'un nouveau schéma à votre projet.

Création d'extensions de schémas

Vous pouvez créer des extensions de schémas hors Peregrine Studio à l'aide de l'éditeur de texte de votre choix. Les procédures suivantes décrivent les étapes de création d'une extension de schéma.

Pour créer des extensions de schémas :

- Étape 1** Identifiez le schéma pour lequel vous souhaitez créer une extension. Reportez-vous à la section *Identification du schéma à étendre* page 92.
- Étape 2** Localisez le fichier du schéma sur le serveur Get-Resources. Reportez-vous à la section *Localisation du schéma sur le serveur* page 93.
- Étape 3** Créez les dossiers cibles pour vos extensions de fichiers et copiez-y vos fichiers XML. Reportez-vous à la section *Création des dossiers et fichiers cibles pour les extensions de schémas* page 93.
- Étape 4** Modifiez les fichiers d'extensions de schémas afin qu'ils prennent en charge les fonctions de votre choix. Reportez-vous à la section *Modification des fichiers d'extensions de schémas* page 95.

Identification du schéma à étendre

Vous pouvez identifier le schéma utilisé par un formulaire spécifique directement depuis l'interface de Get-Resources. De manière générale, chaque formulaire utilise un seul schéma. Toutefois, dans certains cas, un formulaire utilisera un sous-document qui fera référence à un autre schéma. Les procédures suivantes vous permettront de déterminer le schéma utilisé par un formulaire spécifique.

Pour identifier le schéma utilisé par un formulaire spécifique :

- 1** Activez l'affichage des informations sur les formulaires dans la page **Administration > Paramètres > Journalisation**.
Le bouton d'affichage des informations sur les formulaires apparaît dans la bannière de l'interface Get-Resources.
- 2** Localisez le formulaire que vous souhaitez personnaliser.
- 3** Cliquez sur le bouton **Afficher les informations du formulaire**.
La fenêtre d'informations s'ouvre.

Localisation du schéma sur le serveur

Après avoir déterminé le nom du schéma pour lequel vous souhaitez créer une extension, localisez celui-ci à l'aide de la fonction de recherche de fichiers de votre système d'exploitation. Les indications ci-dessous vous aideront à affiner votre recherche :

- Tous les fichiers de schémas sont dotés d'une extension .XML.
Tous les fichiers de schéma se trouvent dans le dossier `\apps\<module>\schema` du répertoire de déploiement de votre serveur d'applications. Par exemple :
`C:\Program Files\Peregrine\Common\Tomcat4\webapps\oaa\WEB-INF\apps\resources\schema`

Création des dossiers et fichiers cibles pour les extensions de schémas

Les extensions de schémas nécessitent deux fichiers distincts placés dans les sous-répertoires du même répertoire où se trouvait le schéma source.
Exemple :

`C:\Program Files\Peregrine\Common\Tomcat4\webapps\oaa\WEB-INF\apps\resources\schema`

- Mappages logiques des extensions de schémas. Ce fichier contient les définitions de base du schéma. Ces définitions déterminent les noms et libellés logiques utilisés pour chaque champ. Vous devez créer ce fichier dans un sous-dossier de `schema` intitulé `extensions` et ce fichier doit porter le même nom que le schéma dont il est l'extension. Par exemple : `schemas\extensions\request.xml`.
- Mappages physiques des extensions de schémas. Ce fichier contient les définitions dérivées du schéma. Ces définitions déterminent les tables et champs de la base de données principale auxquels correspond physiquement chaque nom logique. Vous devez créer ce fichier dans un sous-dossier de `extensions` correspondant au nom du connecteur à votre base de données principale. Le fichier doit porter le même nom que le schéma dont il est l'extension. Par exemple : `Schemas\extensions\ac\Request.xml`.

Pour créer les dossiers et fichiers cibles pour les extensions de schémas :

- 1 Copiez le fichier XML source du schéma. Par exemple : Request.xml.
- 2 Créez deux nouveaux dossiers, comme suit :
 - Créez un dossier `extensions` dans le répertoire où se trouvait le schéma source. Exemple :
C:\Program Files\Peregrine\Common\Tomcat4\webapps\oaa\WEB-INF\apps\resources\schemas\extensions
 - Créez un dossier `<nom_connecteur>` dans le dossier `extensions`.
Pour `<nom_connecteur>`, entrez l'abréviation du connecteur utilisé pour la connexion à votre base de données principale, comme : `ac`. Exemple :
C:\Program Files\Peregrine\Common\Tomcat4\webapps\oaa\WEB-INF\apps\resources\schemas\extensions\ac
- 3 Collez une copie du fichier de schéma source dans chacun des deux dossiers créés.

Modification des fichiers d'extensions de schémas

Les modifications que vous devrez apporter aux fichiers d'extensions de schémas dépendront des fonctions que vous souhaitez inclure. Les sections suivantes décrivent les modifications à apporter pour chaque fonction.

- *Ajout de nouveaux champs à la liste des champs disponibles* page 95.
- *Masquage de champs existants dans la liste des champs disponibles* page 98.
- *Modification du libellé d'un champ dans la liste des champs disponibles* page 99.
- *Modification de la liste des formulaires dans lesquels un champ spécifique est disponible ou visible* page 100.
- *Modification du mappage physique d'un champ* page 102.
- *Modification du type de composant de formulaire utilisé par un champ* page 104.
- *Ajout de sous-documents à la liste des champs disponibles* page 105.

Ajout de nouveaux champs à la liste des champs disponibles

Vous pouvez ajouter un champ à un formulaire, si celui-ci utilise la personnalisation. Les nouveaux champs apparaissent comme des options dans la liste des champs disponibles pour la personnalisation.

Pour ajouter un nouveau champ à la liste des champs disponibles :

- 1 Ouvrez le fichier d'extension de schéma dans le dossier `extension`.
Ce fichier est destiné à vos mappages logiques d'extension de schéma.
- 2 Supprimez l'ensemble des définitions dérivées mentionnées dans la partie inférieure du schéma original.

La section des définitions dérivées débute après le premier élément `</documents>` et inclut généralement une section de commentaires décrivant les bases de données principales auxquelles celles-ci s'appliquent, ainsi que leurs versions.

- 3 Dans la section <document> restante, ajoutez un élément <attribute> de mappage logique pour chaque champ que vous souhaitez ajouter à la liste des champs disponibles.

Vous devez ajouter chaque élément <attribute> entre les codes <document> :

```

Ajoutez ici vos nouveaux mappages logiques ———— <documents name="base">
                                     <document name="schema">
                                     <attribute name="Contact" type="string" />
                                     </document>
                                     </documents>

```

- a Ajoutez les attributs name et type requis pour chaque élément <attribute>.
- b Ajoutez d'éventuels attributs supplémentaires que vous souhaitez utiliser pour chaque élément <attribute>.

Reportez-vous à la section <attribute> page 131 pour plus d'informations sur l'élément <attribute>.

- 4 Supprimez les mappages logiques que vous ne souhaitez pas mettre à jour dans le fichier d'extension de schéma des mappages physiques.

Conseil : Dans vos fichiers d'extensions de schémas, répertoriez uniquement les nouveaux mappages logiques. Les entrées d'extension de schéma apparaissant, en doublons, également dans le schéma source risquent d'amoindrir les performances de votre système.

- 5 Enregistrez le fichier d'extension de schéma des mappages logiques.
- 6 Ouvrez le fichier d'extension de schéma dans le dossier <nom_connecteur>. Ce fichier est destiné à vos mappages physiques d'extension de schéma.
- 7 Supprimez l'ensemble des définitions de base mentionnées dans la partie supérieure du schéma original.

La section des définitions de base débute par le premier élément <documents name="base"...> et inclut toutes les entrées jusqu'à l'élément de clôture </documents>.

- 8 Recherchez l'élément <documents> dont les valeurs d'attributs name et version correspondent au connecteur que vous souhaitez utiliser. Par exemple, <documents name="ac" version="4">.

Si aucun élément <documents> ne correspond à votre connecteur, vous devez en créer un. Reportez-vous à la section <documents> page 123 pour plus d'informations sur les exigences liées à un mappage physique de <documents>.

- 9 Assurez-vous que l'élément `<document>` sous votre connecteur répertorie les attributs corrects de table et de connexion requis pour vos nouveaux champs. Si les attributs ne correspondent pas aux exigences de vos nouveaux champs, vous devez modifier ces attributs. Reportez-vous à la section [<document>](#) page 125 pour plus d'informations sur les exigences liées à un mappage physique de `<document>`.
- 10 Sous l'élément `<document>`, ajoutez un élément `<attribute>` de mappage physique pour chaque entrée ajoutée dans le mappage logique.

Vous devez ajouter chaque élément `<attribute>` entre les codes `<document>` :

Ajoutez ici vos nouveaux mappages physiques

```

<documents name="ac" version="4.0">
  <document name="schema" table="table1">
    <attribute name="Contact" field="contact_name" />
  </document>
</documents>

```

- a Ajoutez les attributs `name` et `field` requis pour chaque entrée définie dans le mappage logique.
- b Ajoutez d'éventuels attributs supplémentaires que vous souhaitez utiliser pour le mappage physique.
- Reportez-vous à la section [<attribute>](#) page 131 pour plus d'informations sur les attributs facultatifs de l'élément `<attribute>`.
- 11 Supprimez les mappages physiques que vous ne souhaitez pas mettre à jour dans ce fichier d'extension de schéma.

Conseil : Dans vos fichiers d'extensions de schémas, répertoriez uniquement les nouveaux mappages physiques. Les entrées d'extension de schéma apparaissant, en doublons, également dans le schéma source risquent d'amoinrir les performances de votre système.

- 12 Enregistrez le fichier d'extension de schéma des mappages physiques.

Masquage de champs existants dans la liste des champs disponibles

Vous pouvez masquer un champ de la liste des champs disponibles dans les formulaires personnalisés. Les champs masqués ne seront accessibles par aucun utilisateur, quels que soient ses droits.

Pour masquer un champ existant dans la liste des champs disponibles :

- 1 Ouvrez le fichier d'extension de schéma dans le dossier `extension`.
Ce fichier est destiné à vos mappages logiques d'extension de schéma.
- 2 Supprimez l'ensemble des définitions dérivées mentionnées dans la partie inférieure du schéma original.

La section des définitions dérivées débute après le premier élément `</documents>` et inclut généralement une section de commentaires décrivant les bases de données principales auxquelles celles-ci s'appliquent, ainsi que leurs versions.

- 3 Localisez le mappage logique du champ que vous souhaitez supprimer.
Utilisez l'attribut `label` pour identifier le champ correct. Par exemple, si le champ DocExplorer disponible que vous souhaitez supprimer s'appelle `Contact`, recherchez l'élément `<attribute>` dont la valeur est `label="Contact"`.
- 4 Ajoutez les quatre attributs suivants à l'élément `<attribute>` que vous souhaitez supprimer de la liste DocExplorer des champs disponibles :

- `search="false"`
- `list="false"`
- `detail="false"`
- `create="false"`

Ajoutez les attributs
search, list, detail
et create

```
<documents name="base">
  <document name="schema">
    <attribute name="contact" label="Contact" search="false"
      list="false" detail="false" create="false" />
  </document>
</documents>
```

Ces paramètres indiquent à DocExplorer de masquer ce champ dans les formulaires de recherche, de liste, de détails et de création.

- 5 Supprimez les mappages logiques que vous ne souhaitez pas mettre à jour dans le fichier d'extension de schéma des mappages physiques.

Conseil : Dans vos fichiers d'extensions de schémas, répertoriez uniquement les nouveaux mappages logiques. Les entrées d'extension de schéma apparaissant, en doublons, également dans le schéma source risquent d'amoinrir les performances de votre système.

- 6 Enregistrez le fichier d'extension de schéma des mappages logiques.
- 7 Si vous ne souhaitez modifier aucun mappage physique de ce schéma, vous pouvez supprimer le fichier d'extension de schéma dans le dossier `<nom_connecteur>`.

Modifiez ce fichier uniquement si vous souhaitez définir de nouveaux mappages physiques pour vos champs DocExplorer.

Modification du libellé d'un champ dans la liste des champs disponibles

Vous pouvez modifier le libellé apparaissant dans la liste des champs disponibles des formulaires personnalisés. De manière générale, vous devrez ajouter des libellés uniquement pour les nouveaux champs ajoutés à un schéma.

Pour modifier le libellé d'un champ dans la liste des champs disponibles :

- 1 Ouvrez le fichier d'extension de schéma dans le dossier `extensions`.
Vous définirez les mappages logiques dans ce fichier.
- 2 Supprimez l'ensemble des définitions dérivées mentionnées dans la partie inférieure du schéma original.
La section des définitions dérivées débute après le premier élément `</documents>` et inclut généralement une section de commentaires décrivant les bases de données principales auxquelles celles-ci s'appliquent, ainsi que leurs versions.
- 3 Localisez le mappage logique du champ que vous souhaitez modifier.
Utilisez l'attribut `label` pour identifier le champ correct. Par exemple, si le champ DocExplorer disponible que vous souhaitez modifier s'appelle `Contact`, recherchez l'élément `<attribute>` dont la valeur est `label="Contact"`.

- 4 Modifiez l'attribut label pour lui associer la valeur de votre choix.

Mettez à jour
l'attribut label

```
<documents name="base">
  <document name="schema">
    <attribute name="contact" type="string" label="Representative" />
  </document>
</documents>
```

- 5 Supprimez les mappages logiques que vous ne souhaitez pas mettre à jour dans le fichier d'extension de schéma des mappages physiques.

Conseil : Dans vos fichiers d'extensions de schémas, répertoriez uniquement les nouveaux mappages logiques. Les entrées d'extension de schéma apparaissant, en doublons, également dans le schéma source risquent d'amoinrir les performances de votre système.

- 6 Enregistrez le fichier d'extension de schéma des mappages logiques.
- 7 Si vous ne souhaitez modifier aucun mappage physique de ce schéma, vous pouvez supprimer le fichier d'extension de schéma dans le dossier `<nom_connecteur>`.

Modifiez ce fichier uniquement si vous souhaitez définir de nouveaux mappages physiques pour vos champs DocExplorer.

Modification de la liste des formulaires dans lesquels un champ spécifique est disponible ou visible

Vous pouvez déterminer la liste des formulaires DocExplorer dans lesquels un champ sera disponible ou visible. Par défaut, un nouveau champ est disponible dans tous les formulaires DocExplorer, mais il n'est pas visible.

Pour modifier la liste des formulaires dans lesquels un champ spécifique est disponible ou visible :

- 1 Ouvrez le fichier d'extension de schéma dans le dossier `extensions`. Vous définirez les mappages logiques dans ce fichier.
- 2 Supprimez l'ensemble des définitions dérivées mentionnées dans la partie inférieure du schéma original.

La section des définitions dérivées débute après le premier élément `</documents>` et inclut généralement une section de commentaires décrivant les bases de données principales auxquelles celles-ci s'appliquent, ainsi que leurs versions.

- 3 Localisez le mappage logique du champ que vous souhaitez supprimer. Utilisez l'attribut label pour identifier le champ correct. Par exemple, si le champ DocExplorer disponible que vous souhaitez supprimer s'appelle Contact, recherchez l'élément <attribute> dont la valeur est label="Contact".
- 4 Ajouter une des valeurs suivantes afin de rendre disponible un champ ou le faire apparaître.

Pour rendre ce formulaire	Disponible	Visible	Ni disponible ni visible
search	<ul style="list-style-type: none"> ■ search= ■ search=true 	search=true	search=false
list	<ul style="list-style-type: none"> ■ list= ■ list=true 	list=true	list=false
detail	<ul style="list-style-type: none"> ■ detail= ■ detail=true 	detail=true	detail=false
create	<ul style="list-style-type: none"> ■ create= ■ create=true 	create=true	create=false

Par exemple, les paramètres suivants permettront de faire apparaître le champ contact dans l'ensemble des formulaires DocExplorer :

Définissez les attributs search, list, detail et create

```
<documents name="base">
  <document name="schema">
    <attribute name="contact" type="string" label="Contact"
      search="true" list="true" detail="true" create="true" />
  </document>
</documents>
```

- 5 Supprimez les mappages logiques que vous ne souhaitez pas mettre à jour dans le fichier d'extension de schéma des mappages physiques.

Conseil : Dans vos fichiers d'extensions de schémas, répertoriez uniquement les nouveaux mappages logiques. Les entrées d'extension de schéma apparaissant, en doublons, également dans le schéma source risquent d'amoinrir les performances de votre système.
- 6 Enregistrez le fichier d'extension de schéma des mappages logiques.
- 7 Si vous ne souhaitez modifier aucun mappage physique de ce schéma, vous pouvez supprimer le fichier d'extension de schéma dans le dossier <nom_connecteur>.

Modifiez ce fichier uniquement si vous souhaitez définir de nouveaux mappages physiques pour vos champs DocExplorer.

Modification du mappage physique d'un champ

Vous pouvez modifier le mappage physique utilisé par un champ pour pointer sur une autre base de données principale, table ou autre champ physique.

Pour modifier le mappage physique d'un champ :

- 1 Ouvrez le fichier d'extension de schéma dans le dossier `extensions`.
Vous définirez les mappages logiques dans ce fichier.
- 2 Supprimez l'ensemble des définitions dérivées mentionnées dans la partie inférieure du schéma original.
La section des définitions dérivées débute après le premier élément `</documents>` et inclut généralement une section de commentaires décrivant les bases de données principales auxquelles celles-ci s'appliquent, ainsi que leurs versions.
- 3 Localisez le mappage logique du champ dont vous souhaitez modifier le mappage physique.
Utilisez l'attribut `label` pour identifier le champ correct. Par exemple, si le champ DocExplorer disponible que vous souhaitez modifier s'appelle `Contact`, recherchez l'élément `<attribute>` dont la valeur est `label="Contact"`.
- 4 Supprimez les mappages logiques que vous ne souhaitez pas mettre à jour dans le fichier d'extension de schéma des mappages physiques.
Conseil : Dans vos fichiers d'extensions de schémas, répertoriez uniquement les nouveaux mappages logiques. Les entrées d'extension de schéma apparaissant, en doublons, également dans le schéma source risquent d'amoindrir les performances de votre système.
- 5 Enregistrez le fichier d'extension de schéma des mappages logiques.
- 6 Ouvrez le fichier d'extension de schéma dans le dossier `<nom_connecteur>`.
Ce fichier est destiné à vos mappages physiques d'extension de schéma.
- 7 Supprimez l'ensemble des définitions de base mentionnées dans la partie supérieure du schéma original.
La section des définitions de base débute par le premier élément `<documents name="base"...>` et inclut toutes les entrées jusqu'au premier élément `</documents>`.

- 8 Recherchez l'élément `<documents>` dont les valeurs d'attributs `name` et `version` correspondent au connecteur que vous souhaitez utiliser. Par exemple, `<documents name="ac" version="4">`.

Si aucun élément `<documents>` ne correspond à votre connecteur, vous devez en créer un. Reportez-vous à la section [<documents>](#) page 123 pour plus d'informations sur les exigences liées à un mappage physique de `<documents>`.

- 9 Assurez-vous que l'élément `<document>` sous votre connecteur répertorie les attributs corrects de table et de connexion requis pour vos nouveaux champs. Si les attributs ne correspondent pas aux exigences de vos nouveaux champs, vous devez modifier ces attributs. Reportez-vous à la section [<document>](#) page 125 pour plus d'informations sur les exigences liées à un mappage physique de `<document>`.
- 10 Dans la section `<document>` sélectionnée, modifiez l'élément `<attribute>` du mappage physique afin qu'il corresponde au nouveau mappage physique souhaité.

Les éléments `<attribute>` du mappage physique apparaissent entre les codes `<document>` :

Modifiez ici vos
mappages physiques

```
<documents name="ac" version="4.0">
  <document name="schema" table="table1">
    <attribute name="Contact" field="contact_name" />
  </document>
</documents>
```

- a Modifiez l'attribut `field` pour lui associer le nouveau mappage physique.
- b Ajoutez d'éventuels attributs supplémentaires que vous souhaitez utiliser pour le mappage physique.

Reportez-vous à la section [<attribute>](#) page 131 pour plus d'informations sur les attributs facultatifs de l'élément `<attribute>`.

- 11 Supprimez les mappages physiques que vous ne souhaitez pas mettre à jour dans ce fichier d'extension de schéma.
- Conseil :** Dans vos fichiers d'extensions de schémas, répertoriez uniquement les nouveaux mappages physiques. Les entrées d'extension de schéma apparaissant, en doublons, également dans le schéma source risquent d'amoinrir les performances de votre système.
- 12 Enregistrez le fichier d'extension de schéma des mappages physiques.

Modification du type de composant de formulaire utilisé par un champ

Vous pouvez modifier le type de composant de formulaire utilisé par un champ en changeant la valeur d'attribut `type` dans une extension de schéma. Pour obtenir une liste de tous les types possibles et des composants de formulaires que ceux-ci utilisent, reportez-vous à la section `<attribute>` page 131.

Pour modifier le type de composant de formulaire utilisé par un champ :

- 1 Ouvrez le fichier d'extension de schéma dans le dossier `extensions`. Vous définirez les mappages logiques dans ce fichier.
- 2 Supprimez l'ensemble des définitions dérivées mentionnées dans la partie inférieure du schéma original.

La section des définitions dérivées débute après le premier élément `</documents>` et inclut généralement une section de commentaires décrivant les bases de données principales auxquelles celles-ci s'appliquent, ainsi que leurs versions.

- 3 Localisez le mappage logique du champ que vous souhaitez modifier. Utilisez l'attribut `label` pour identifier le champ correct. Par exemple, si le champ `DocExplorer` disponible que vous souhaitez modifier s'appelle `Contact`, recherchez l'élément `<attribute>` dont la valeur est `label="Contact"`.
- 4 Modifiez l'attribut `type` pour lui associer la valeur de votre choix.

Mettez à jour
l'attribut `type` —————

```
<documents name="base">
  <document name="schema">
    <attribute name="contact" type="string" label="Contact" />
  </document>
</documents>
```

- 5 Supprimez les mappages logiques que vous ne souhaitez pas mettre à jour dans le fichier d'extension de schéma des mappages physiques.

Conseil : Dans vos fichiers d'extensions de schémas, répertoriez uniquement les nouveaux mappages logiques. Les entrées d'extension de schéma apparaissant, en doublons, également dans le schéma source risquent d'amoinrir les performances de votre système.

- 6 Enregistrez le fichier d'extension de schéma des mappages logiques.
- 7 Si vous ne souhaitez modifier aucun mappage physique de ce schéma, vous pouvez supprimer le fichier d'extension de schéma dans le dossier `<nom_connecteur>`.

Modifiez ce fichier uniquement si vous souhaitez définir de nouveaux mappages physiques pour vos champs DocExplorer.

Ajout de sous-documents à la liste des champs disponibles

Vous pouvez ajouter un sous-document, afin d'ajouter un composant de formulaire de recherche qui fait référence aux informations d'un autre schéma. Les sous-documents se présentent sous deux formats différents, selon les résultats de l'interrogation du schéma. Pour plus d'informations sur les éléments de schémas et formats utilisés avec les sous-documents, reportez-vous à la section *Sous-documents* page 140.

Pour ajouter les sous-documents à la liste des champs disponibles :

- 1 Ouvrez le fichier d'extension de schéma dans le dossier `extensions`.
Ce fichier est destiné à vos mappages logiques d'extension de schéma.
- 2 Supprimez l'ensemble des définitions dérivées mentionnées dans la partie inférieure du schéma original.

La section des définitions dérivées débute après le premier élément `</documents>` et inclut généralement une section de commentaires décrivant les bases de données principales auxquelles celles-ci s'appliquent, ainsi que leurs versions.

- 3 Dans la section <document> restante, ajoutez l'un des groupes d'éléments suivants pour chaque sous-document que vous souhaitez ajouter à la liste des champs disponibles :

Indication	Condition d'utilisation	Exigences liées au sous-document
<document>	Utiliser si l'interrogation du sous-document renvoie toujours <i>un et un seul</i> résultat pour chaque élément requis dans le sous-document. Par exemple, un contact ne doit inclure qu'un seul nom.	Attributs obligatoires ■ name Attributs facultatifs ■ docname
<Collection>	Utiliser si l'interrogation du sous-document peut renvoyer <i>plusieurs</i> résultats pour chaque élément requis dans le sous-document. Par exemple, un contact peut avoir plusieurs demandes ouvertes en son nom.	Attributs obligatoires ■ name Éléments obligatoires ■ <document>

```

<documents name="base">
  <document name="schema">
    <attribute name="contact" type="string" label="Contact" />
    ...
    <document name="address" docname="external_schema" />
    ...
  </document>
  <collection name="telephone_numbers">
    <document name="telephone_number" />
  </collection>
  ...
</documents>

```

Sous-document avec un seul résultat - adresse

Sous-document avec plusieurs résultats - numéros de téléphone

- 4 Supprimez les mappages logiques que vous ne souhaitez pas mettre à jour dans le fichier d'extension de schéma des mappages physiques.

Conseil : Dans vos fichiers d'extensions de schémas, répertoriez uniquement les nouveaux mappages logiques. Les entrées d'extension de schéma apparaissant, en doublons, également dans le schéma source risquent d'amoinrir les performances de votre système.

- 5 Enregistrez le fichier d'extension de schéma des mappages logiques.
- 6 Ouvrez le fichier d'extension de schéma dans le dossier <nom_connecteur>. Ce fichier est destiné à vos mappages physiques d'extension de schéma.

- 7 Supprimez l'ensemble des définitions de base mentionnées dans la partie supérieure du schéma original.

La section des définitions de base débute par le premier élément `<documents name="base"...>` et inclut toutes les entrées jusqu'au premier élément `</documents>`.

- 8 Recherchez l'élément `<documents>` dont les valeurs d'attributs `name` et `version` correspondent au connecteur que vous souhaitez utiliser. Par exemple, `<documents name="ac" version="4">`.

Si aucun élément `<documents>` ne correspond à votre connecteur, vous devez en créer un. Reportez-vous à la section `<documents>` page 123 pour plus d'informations sur les exigences liées à un mappage physique de `<documents>`.

- 9 Assurez-vous que l'élément `<document>` sous votre connecteur répertorie les attributs corrects de table et de connexion requis pour vos nouveaux champs. Si les attributs ne correspondent pas aux exigences de vos champs, vous devez modifier ces attributs. Reportez-vous à la section `<document>` page 125 pour plus d'informations sur les exigences liées à un mappage physique de `<document>`.

- 10 Sous l'élément <document>, ajoutez l'un des groupes d'éléments suivants pour chaque sous-document logique ajouté :

Indication	Condition d'utilisation	Exigences liées au sous-document
<document>	Utiliser si l'interrogation du sous-document renvoie toujours <i>un et un seul</i> résultat pour chaque élément requis dans le sous-document. Par exemple, un contact ne doit inclure qu'un seul nom.	Attributs obligatoires <ul style="list-style-type: none"> ■ table ■ field ■ joinfield ■ joinvalue Attributs facultatifs <ul style="list-style-type: none"> ■ docname
<Collection>	Utiliser si l'interrogation du sous-document peut renvoyer <i>plusieurs</i> résultats pour chaque élément requis dans le sous-document. Par exemple, un contact peut avoir plusieurs demandes ouvertes en son nom.	Attributs obligatoires <ul style="list-style-type: none"> ■ name Éléments obligatoires <ul style="list-style-type: none"> ■ <document>

Le sous-document
correspond à une table
externe - table2

```
<documents name="ac" version="4.0">
  <document name="schema" table="table1">
    <attribute name="contact" field="contact_name"/>
    ...
    <document name="address" table="table2" joinfield="adressee"
      joinvalue="id" />
```

Le sous-document
correspond à une table
externe - table3

```
    ...
    <collection name="telephone_numbers">
      <document name="telephone_number" table="table3"
        joinfield="contact" joinvalue="id" />
    </collection>
    ...
  </document>
</documents>
```

- 11 Supprimez les mappages physiques que vous ne souhaitez pas mettre à jour dans ce fichier d'extension de schéma.

Conseil : Dans vos fichiers d'extensions de schémas, répertoriez uniquement les nouveaux mappages physiques. Les entrées d'extension de schéma apparaissant, en doublons, également dans le schéma source risquent d'amoindrir les performances de votre système.

- 12 Enregistrez le fichier d'extension de schéma des mappages physiques.

Sous-classes de schémas

Une sous-classe de schéma est similaire à une extension de schéma car elle modifie le comportement par défaut d'un schéma en ajoutant ou en retirant des éléments du schéma. Toutefois, contrairement à une extension de schéma, une sous-classe ne modifie le comportement par défaut que lorsqu'elle est spécifiquement appelée dans le contexte d'un composant de portail ou de formulaire qui l'utilise. Vous pouvez utiliser une sous-classe de schéma pour remplacer le comportement normal du schéma dans une instance donnée tout en préservant le comportement normal dans tous les autres contextes.

Le processus suivant décrit la façon de créer une sous-classe de schéma :

- Étape 1** Créez les dossiers nécessaires pour stocker vos fichiers de script et de sous-classe. Reportez-vous à la section *Création des dossiers nécessaires pour une sous-classe de schéma* page 110.
- Étape 2** Créez un fichier `package.xml` pour ajouter vos fichiers personnalisés à votre installation Get-Resources. Reportez-vous à la section *Génération d'un fichier `package.xml`* page 110.
- Étape 3** Créez un fichier `publicSchemas.xml` pour rendre votre sous-classe visible aux composants du portail Liste de documents et Mon menu. Reportez-vous à la section *Génération d'un fichier `publicSchemas.xml`* page 111.
- Étape 4** Modifiez les fichiers de sous-classe de schémas afin qu'ils prennent en charge les fonctions de votre choix. Une sous-classe appelle généralement un script de chargement personnalisé. Reportez-vous à la section *Modification des fichiers de sous-classe de schéma* page 111.
- Étape 5** Créez le script de chargement personnalisé utilisé par la sous-classe. Reportez-vous à la section *Modification du fichier de script de chargement* page 113.

Création des dossiers nécessaires pour une sous-classe de schéma

Toutes les personnalisations de sous-classe de schéma doivent être enregistrées dans un dossier distinct. Vous devrez créer au minimum trois nouveaux dossiers :

- Un dossier dans lequel stocker toutes vos personnalisations
 - Un dossier dans lequel enregistrer les personnalisations de schéma
 - Un dossier dans lequel enregistrer les personnalisations de script

Pour créer les dossiers nécessaires pour une sous-classe de schéma :

- 1 Dans l'Explorateur Windows, ouvrez le dossier Get-Resources WEB-INF/apps de votre serveur d'applications. Exemple :
C:\Program Files\Peregrine\Common\Tomcat4\webapps\oaa\WEB-INF\apps
- 2 Créez le dossier dans lequel enregistrer toutes vos personnalisations. Exemple :
\custom
- 3 Ouvrez le dossier que vous avez créé à l'étape 2 et créez deux nouveaux dossiers :
 - \schema
 - \script

Génération d'un fichier package.xml

Le fichier package.xml répertorie toutes les modifications personnalisées que vous avez effectuées.

Génération d'un fichier package.xml

- 1 Ouvrez un éditeur de texte tel que le Bloc-notes.
- 2 Entrez la commande suivante :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package>
</Package>
```
- 3 Enregistrer le fichier sous le nom package.xml dans le dossier custom que vous avez créé. Exemple :
\custom\package.xml

Génération d'un fichier publicSchemas.xml

Créez un fichier publicSchemas.xml pour rendre vos personnalisations visibles aux composants du portail Liste de documents et Mon menu.

Génération d'un fichier publicSchemas.xml

- 1 Ouvrez un éditeur de texte tel que le Bloc-notes.
- 2 Entrez la commande suivante :

```
<Schemas>
  <schema>
    <document name="<Schema_subclass>" label="<Label_name>"/>
  </schema>
</Schemas>
```

Pour *<Schema_subclass>*, entrez le nom que vous voulez donner à votre sous-classe de schéma. Ce nom doit être unique parmi tous les autres noms de schémas.

Pour *<label_name>*, entrez le nom que vous voulez donner à la sous-classe de schéma lorsqu'elle s'affiche dans l'interface de personnalisation de Get-Resources.

- 3 Enregistrez le fichier sous le nom publicSchemas.xml dans le dossier custom que vous avez créé. Exemple :

```
\custom\publicSchemas.xml
```

Modification des fichiers de sous-classe de schéma

Pour tous les fichiers de sous-classe de schéma, vous devez avoir un nouveau fichier de schéma dans le dossier custom. Les procédures générales suivantes illustrent de quelle manière créer un fichier de sous-classe de schéma qui appelle un fichier de script de chargement. La plupart des personnalisations réelles se font dans le fichier de script de chargement appelé par votre sous-classe de schéma.

Pour créer un fichier de sous-classe de schéma :

- 1 Ouvrez un éditeur de texte tel que le Bloc-notes.
- 2 Créez une nouvelle sous-classe de schéma à partir d'un fichier de schéma qui possède les champs que vous voulez utiliser. Par exemple, pour créer une liste de fiches filtrées par le contact actuellement connecté, entrez les informations suivantes :

```
<?xml version="1.0"?>
<schema>
  <documents name="base">
    < document name=tickets_by_contact" label="Tickets by contact"
      extends="Problem" loadscript="tickets_by_contact.loadscript">
    </document>
  </documents>
</schema>
```

Entrez le nom d'un schéma existant pour l'attribut extends

L'attribut `extends` du `<document>` répertorie le nom du schéma d'origine pour lequel vous créez une sous-classe. Votre sous-classe de schéma utilise toutes les propriétés de ce schéma à l'exception des entrées répertoriées dans le fichier de sous-classe de schéma.

L'attribut `loadscript` du `<document>` répertorie le nom du script que vous voulez exécuter avec cette sous-classe de schéma. Une sous-classe de schéma s'exécute généralement avec un script de chargement différent de celui du schéma d'origine.

- 3 Enregistrez la sous-classe de schéma dans un document XML de votre sous-dossier `custom`. Exemple :

```
\custom\schema\tickets_by_contact.xml
```

Important : Le nom de ce fichier doit correspondre à la valeur de l'attribut `name` du `<document>`.

- 4 Créez un fichier de script de chargement personnalisé pour votre sous-classe de schéma.

Modification du fichier de script de chargement

Les modifications que vous devez apporter au fichier de script de chargement dépendent des fonctionnalités que vous voulez inclure. Les sections suivantes décrivent les modifications à apporter pour chaque fonctionnalité :

- *Filtrage d'une liste de documents dans un composant de portail* page 113
- *Filtrage d'une liste de documents dans un champ de recherche* page 115
- *Ajout de la validation des données pour la mise à jour ou l'insertion de documents* page 117
- *Ajout de valeurs par défaut à un formulaire détaillé* page 119
- *Modification des données d'un document lorsqu'une condition donnée est remplie* page 121

Filtrage d'une liste de documents dans un composant de portail

Vous pouvez créer une liste automatiquement filtrée de documents dans le composant Liste de documents du portail, en créant une sous-classe de schéma qui définit des critères de filtrage. Par exemple, vous pouvez avoir une Liste de documents qui n'affiche que les fiches dans lesquelles l'utilisateur en cours est répertorié en tant que contact. La Liste de documents affiche la liste filtrée à chaque fois que vous accédez à la recherche enregistrée dans le composant du portail.

Pour filtrer une liste de documents dans un composant de portail :

- 1 Ouvrez un éditeur de texte tel que le Bloc-notes.
- 2 Créez un nouveau script de chargement. Par exemple, pour créer une liste de fiches filtrées par le contact actuellement connecté, entrez le script de chargement suivant :

```

importer docExplorer;
import personalize;

function loadscript(msg)
{
  var explorer = personalize._getExplorer(
msg.get(DOCEXPLORER_CONTEXT), msg.get(DOCEXPLORER_INSTANCE) );
  var strAction = msg.get( DocExplorer.ACTION );

  // Example 1: Adding record list filtering criteria
  if ( strAction == PERSONALIZE_LIST )
  {
    msg.add( "tickets_by_contact/ContactName", user.get("_name" ) );
  }

  // Call default the onload script
  var script=msg.get(DocExplorer.LOADSCRIPT);
  if ( script != "" )
    msg = env.execute(script, msg);

  return msg;
}

```

Cette ligne appelle le champ ContactName de la sous-classe de schéma et le définit à la valeur du nom de l'utilisateur en cours.

- 3 Enregistrez le script de chargement en tant que fichier JS dans votre sous-dossier custom. Exemple :

```
\custom\jscripts\tickets_by_contact.js
```

Important : Le nom de ce fichier doit correspondre à la valeur de l'attribut loadscript du <document> de votre sous-classe.

- 4 Arrêtez puis redémarrez votre serveur d'applications pour appliquer vos modifications.
- 5 Connectez-vous à Get-Resources et ajoutez une nouvelle recherche Liste de documents à la page de votre portail à l'aide de la sous-classe de schéma que vous avez créée.

Filtrage d'une liste de documents dans un champ de recherche

Vous pouvez créer une liste filtrée dans un champ de recherche en exécutant un script de chargement personnalisé depuis une sous-classe de schéma. Le script filtrera les documents que vous spécifiez à chaque fois que quelqu'un chargera un formulaire à l'aide de vos sous-classes personnalisées.

Filtrage d'une liste de documents dans un champ de recherche

- 1 Ouvrez un éditeur de texte tel que le Bloc-notes.

- 2 Créez un nouveau fichier de script de chargement pour spécifier quel champ de recherche vous voulez filtrer, ainsi que les critères de filtrage. Par exemple, pour filtrer la liste des catégories de fiches correspondant à la société par défaut, entrez le script de chargement suivant :

```
function loadscript(msg)
{
    var explorer = personalize._getExplorer(
        msg.get(DOCEXPLORER_CONTEXT), msg.get(DOCEXPLORER_INSTANCE) );
    var strAction = msg.get( DocExplorer.ACTION );

    ... // Examples 1 through 4

    // Example 5: Filtering field lookups
    if ( strAction == DocExplorer.ACTIONVALUE.LOOKUP )
    {
        var sRec = msg.get( "_lookuprecord" );
        if ( sRec == "category" )
        {
            // Filter category search by adding "Company" field
            var strQuery = msg.get( "query" );
            if ( strQuery.indexOf( "WHERE", 0 ) == -1 )
                strQuery += " WHERE ";
            else
                strQuery += " AND ";
            // Just a sample: change to filter by b. unit
            strQuery += " company=\"DEFAULT\"";

            msg.set( "query", strQuery );

            var msgCategories = archway.send( "sc", "query", msg );

            var msgResponse = new Message( "fieldlookup" );
            msgResponse.add( msgCategories );
            return msgResponse;
        }
    }
    ...

    // Call default the onload script
    var script=msg.get(DocExplorer.LOADSCRIPT);
    if ( script != "" )
        msg = env.execute(script, msg);

    return msg;
}
```

Ces lignes déterminent si un champ de recherche effectuée une requête sur la catégorie Fiche.

Ces lignes changent la requête par défaut pour ajouter un critère supplémentaire. La catégorie doit avoir une valeur de société PAR DÉFAUT.

Ces lignes renvoient le message filtré dans un document appelé fieldlookup.

Le code s'exécute lorsque le contexte de l'action est d'effectuer une recherche sur les champs. C'est en particulier le cas lorsque l'utilisateur clique sur une icône de recherche dans DocExplorer.

- 3 Enregistrez le script de chargement en tant que fichier JS dans votre sous-dossier custom. Exemple :

```
\custom\jscripts\tickets_by_contact.js
```

Important : Le nom de ce fichier doit correspondre à la valeur de l'attribut loadscript du <document> de votre sous-classe.

- 4 Arrêtez puis redémarrez votre serveur d'applications pour appliquer vos modifications.

Votre nouveau script de chargement s'exécute à chaque fois que quelqu'un accède à un formulaire à l'aide de votre sous-classe de schéma.

Ajout de la validation des données pour la mise à jour ou l'insertion de documents

Vous pouvez créer un script côté serveur pour vérifier la validité des données avant leur mise à jour ou leur insertion dans votre base de données principale. Si les données ne sont pas valides, il est possible que Get-Resources affiche un message d'erreur et revienne au formulaire détaillé pour que l'utilisateur saisisse à nouveau les informations. Le script de chargement valide les données du formulaire à chaque fois que quelqu'un soumet le formulaire.

Pour ajouter la validation des données pour la mise à jour ou l'insertion de documents

- 1 Ouvrez un éditeur de texte tel que le Bloc-notes.
- 2 Créez un nouveau fichier de chargement de fichier pour valider les entrées du formulaire. Par exemple, pour que l'utilisateur ne saisisse pas le mot « password » dans le champ Nouvelle mise à jour d'une fiche, entrez le script de chargement suivant :

```
function loadscript(msg)
{
    var explorer = personalize._getExplorer(
        msg.get(DOCEXPLORER_CONTEXT), msg.get(DOCEXPLORER_INSTANCE) );
    var strAction = msg.get( DocExplorer.ACTION );

    ... //Example 1

    // Example 2: Validate data before allowing an update
    if ( strAction == DocExplorer.ACTIONVALUE.UPDATE )
    {
        var s = msg.get( "NewUpdates" );
        var i = s.indexOf( "password", 0 );
        if ( i != -1 )
        {
            user.addMessage ( "The word 'password' may not appear in an
update description. Please enter a different description." );
            msg.set( DocExplorer.REDIRECT, explorer.getFormNamePrefix() +
                "_detail.jsp" );
            return msg ;
        }
    }

    ...
}
```

Ces lignes lisent la valeur du champ NewUpdates et recherchent le mot « password ».

Un message d'erreur s'affiche et l'utilisateur est renvoyé au formulaire détaillé.

Cette fonction de validation s'exécute dès que le contexte d'action est de type mise à jour. C'est le cas lorsqu'un utilisateur appuie sur le bouton Mettre à jour pour enregistrer les modifications apportées à un document.

- 3 Enregistrez le script de chargement en tant que fichier JS dans votre sous-dossier custom. Exemple :

```
\custom\jscripts\tickets_by_contact.js
```

Important : Le nom de ce fichier doit correspondre à la valeur de l'attribut loadscript du <document> de votre sous-classe.

- 4 Arrêtez puis redémarrez votre serveur d'applications pour appliquer vos modifications.

Votre nouveau script de chargement s'exécute à chaque fois que quelqu'un accède à un formulaire à l'aide de votre sous-classe de schéma.

Ajout de valeurs par défaut à un formulaire détaillé

Vous pouvez créer un script de chargement pour ajouter des valeurs par défaut à un formulaire basé sur l'utilisateur actuellement connecté ou sur d'autres critères. Ce script vérifie les valeurs par défaut à chaque fois que quelqu'un charge un formulaire à l'aide de vos sous-classes de schéma personnalisées.

Pour ajouter des valeurs par défaut à un formulaire détaillé :

- 1 Ouvrez un éditeur de texte tel que le Bloc-notes.

- 2 Créez un nouveau fichier de script de chargement pour ajouter les valeurs par défaut à votre formulaire. Par exemple, pour ajouter des informations de contact pour l'utilisateur connecté au formulaire détaillé, saisissez le script de chargement suivant :

```
function loadscript(msg)
{
  var explorer = personalize._getExplorer
    msg.get(DOCEXPLORER_CONTEXT), msg.get(DOCEXPLORER_INSTANCE) ) ;
  var strAction = msg.get( DocExplorer.ACTION ) ;

  ... //Examples 1 and 2

  // Call default the onload script
  var script=msg.get(DocExplorer.LOADSCRIPT) ;
  if ( script != "" )
    msg = env.execute(script, msg) ;

  // Example 3: Adding default values to creation screen
  if ( strAction == PERSONALIZE_CREATE )
  {
    // Query for contact information
    var msgContact = this.getContact( user.get("_name") ) ;

    // Augment initial document description
    var msgTicketByContact = msg.getMessage( "tickets_by_contact" ) ;
    if ( msgTicketByContact != null )
    {
      msgTicketByContact.set( "ContactName", user.get("_name" ) ) ;
      msgTicketByContact.remove( "Contact" ) ;
      msgTicketByContact.add( msgContact ) ;
    }
  }

  return msg;
}

function getContact( sName )
{
  var msgContact = archway.sendDocQuery( "sc", "SELECT * FROM Contact
    WHERE Id='" + sName + "'", 0, 1 ) ;
  msgContact = msgContact.getMessage( "Contact" ) ;
  return msgContact;
}
```

Cette ligne obtient l'enregistrement de contact pour l'utilisateur connecté

Cette ligne demande toutes les valeurs de la sous-classe de schéma tickets_by_contacts.

Ce code s'exécute lorsque le contexte d'action est de type création. C'est le cas à chaque fois que l'utilisateur accède à une page de création de document.

- 3 Enregistrez le script de chargement en tant que fichier JS dans votre sous-dossier custom. Exemple :

```
\custom\jscripts\tickets_by_contact.js
```

Important : Le nom de ce fichier doit correspondre à la valeur de l'attribut loadscript du <document> de votre sous-classe.

- 4 Arrêtez puis redémarrez votre serveur d'applications pour appliquer vos modifications.

Votre nouveau script de chargement s'exécute à chaque fois que quelqu'un accède à un formulaire à l'aide de votre sous-classe de schéma.

Modification des données d'un document lorsqu'une condition donnée est remplie

Vous pouvez créer un script de chargement qui recherche une condition spécifique et qui modifie les données d'un formulaire avant de le soumettre à la base de données principale de Get-Resources. Ce script vérifie la condition spécifiée à chaque fois que quelqu'un charge un formulaire à l'aide de vos sous-classes de schéma personnalisées.

Pour modifier les données d'un document lorsqu'une condition donnée est remplie :

- 1 Ouvrez un éditeur de texte tel que le Bloc-notes.

- 2 Créez un nouveau fichier de script de chargement dans lequel spécifier quelles conditions entraînent la modification de documents. Par exemple, pour modifier la priorité de fiche à 1 lorsque le service de l'utilisateur est défini sur Encadrement, entrez le script de chargement suivant :

```
function loadscript(msg)
{
    var explorer = personalize._getExplorer
        msg.get(DOCEXPLORER_CONTEXT), msg.get(DOCEXPLORER_INSTANCE) ) ;
    var strAction = msg.get( DocExplorer.ACTION ) ;

    ... //Examples 1 through 3

    // Example 4: Modify data before ticket creation
    if ( strForm.indexOf( "_new" ) != -1 )
    {
        // Set ticket priority for some users
        var msgContact = this.getContact( msg.get("ContactName") );
        var sDept = msgContact.get( "Department" );
        var sPrio = "3";

        Ces lignes définissent le champ Priorité sur 1
        (à l'aide de la variable sPrio) lorsque le champ
        Service a pour valeur Encadrement.
        if ( sDept == "Executive" )
            sPrio = "1";
        msg.set( "tickets_by_contact/Priority", sPrio );
    }

    // Call default the onload script from the problem schema
    var script=msg.get(DocExplorer.LOADSCRIPT) ;
    if ( script != "" )
        msg = env.execute(script, msg) ;

    return msg ;
}
```

Cette ligne obtient l'enregistrement de contact pour l'utilisateur connecté.

Ces lignes définissent le champ Priorité sur 1 (à l'aide de la variable sPrio) lorsque le champ Service a pour valeur Encadrement.

Ce code s'exécute lorsque le contexte d'action est de type création. C'est le cas à chaque fois que l'utilisateur accède à une page de création de document.

- 3 Enregistrez le script de chargement en tant que fichier JS dans votre sous-dossier custom. Exemple :

```
\custom\jscripts\tickets_by_contact.js
```

Important : Le nom de ce fichier doit correspondre à la valeur de l'attribut loadscript du <document> de votre sous-classe.

- 4 Arrêtez puis redémarrez votre serveur d'applications pour appliquer vos modifications.

Votre nouveau script de chargement s'exécute à chaque fois que quelqu'un accède à un formulaire à l'aide de votre sous-classe de schéma.

Éléments et attributs de schémas

Tous les schémas utilisent un ensemble standard d'éléments et attributs XML reconnus par le Gestionnaire de documents Archway. Les sections suivantes décrivent les éléments XML et attributs associés que vous pouvez utiliser pour créer des schémas valides.

<?xml>

L'élément <?xml> est l'identificateur standard d'espace de nommage XML. Cet élément doit toujours inclure l'attribut version. Cet élément doit être le premier élément répertorié pour tous les schémas.

<schema>

L'élément <schema> est un élément obligatoire dans tous les schémas. L'élément <schema> fonctionne comme un conteneur pour les mappages logiques et physiques. L'élément <schema> ne comporte aucun attribut.

<documents>

Deux groupes d'éléments <documents> sont requis pour chaque schéma. Un groupe d'éléments <documents> correspond au conteneur des mappages logiques, l'autre groupe d'éléments <documents> étant le conteneur des mappages physiques.

Utilisation dans le mappage logique

Tous les schémas nécessitent un élément <documents> dont l'attribut name présente la valeur name="base". Lorsque cet élément présente cette valeur pour name, il devient le conteneur des mappages logiques.

Attributs obligatoires

- name. Cet attribut identifie le conteneur d'élément <documents> utilisé par les mappages logiques. Cet attribut doit présenter la valeur name="base".

Attributs facultatifs

- *None*. Il n'existe aucun attribut facultatif pour la partie du schéma liée aux mappages logiques.

Les mappages logiques utilisent toujours `name="base"`

```
<?xml version="1.0"?>
<schema>
  <documents name="base">
    ...
  </documents>

  ...
```

Utilisation dans le mappage physique

Tous les schémas nécessitent au minimum un élément `<documents>` où l'attribut `name` a la valeur d'un nom de connecteur tel que `name="ac"`. Vous pouvez ajouter un élément `<documents>` pour chaque connecteur pour lequel vous souhaitez fournir des mappages physiques. Vous pouvez également prendre en charge plusieurs versions d'un même connecteur si vous utilisez l'attribut `version`.

Attributs obligatoires

- `name`. Cet attribut détermine le connecteur utilisé par le schéma pour assurer les connexions avec la base de données principale. La valeur de cet attribut peut être un nom de connecteur tel que `name="ac"`.

Attributs facultatifs

- `version`. Cet attribut détermine la version de la base de données principale requise pour utiliser les mappages physiques définis dans ce conteneur. La valeur de cet attribut doit correspondre à un nombre reconnu par le connecteur.

```
<?xml version="1.0"?>
<schema>

  ...

  <documents name="acsc" version="34">
    ...
  </documents>

  <documents name="acsc" version="45">
    ...
  </documents>

  ...
```

Vous pouvez ajouter un élément `<documents>` pour chaque connecteur

Chaque élément `<documents>` peut décrire une version différente

Le Gestionnaire de documents Archway observe les règles suivantes pour assurer la correspondance entre la base de données principale et la version mentionnée dans cet attribut :

- Si l'élément <documents> ne comporte *aucun attribut* version, le Gestionnaire de documents Archway accepte les mappages physiques de cet élément, à condition qu'il ne trouve aucune autre valeur correspondante.
- Si l'élément <documents> comporte un attribut version dont la valeur est *supérieure* au numéro de version de la base de données principale, le Gestionnaire de documents Archway ignore les mappages physiques de cet élément.
- Si l'élément <documents> comporte un attribut version dont la valeur est *inférieure* au numéro de version de la base de données principale, le Gestionnaire de documents Archway accepte les mappages physiques de cet élément, à condition qu'il ne trouve aucune valeur correspondante supérieure.
- Si l'élément <documents> comporte un attribut version dont la valeur est *égale* au numéro de version de la base de données principale, le Gestionnaire de documents Archway accepte les mappages physiques de cet élément.

<document>

Vous devez ajouter au moins deux groupes d'éléments <document> pour créer un schéma valide : un pour les mappages logiques et un autre pour les mappages physiques. Vous pouvez également ajouter des éléments <document> supplémentaires dans la section des mappages physiques, si vous souhaitez prendre en charge plusieurs connecteurs ou plusieurs versions de la même base de données principale.

Utilisation dans le mappage logique

La section des mappages logiques utilise les éléments <document> comme un conteneur pour le document XML généré par le Gestionnaire de documents Archway. Tous les éléments XML générés par ce schéma deviendront des éléments enfants de l'élément <document>.

Attributs obligatoires

- **name.** Cet attribut détermine l'élément XML produit par le Gestionnaire de documents Archway en tant qu'élément générique dans tout document créé à partir de ce schéma. La valeur de cet attribut doit correspondre au nom de fichier du schéma (*sans* l'extension *.xml*).

Attributs facultatifs

- **ACLcreate.** Cet attribut détermine la liste de contrôle d'accès par défaut pour les formulaires DocExplorer qui utilisent ce schéma. La valeur de cet attribut doit correspondre à un terme de capacité. Les utilisateurs qui disposent d'un terme de capacité égal ou supérieur à celui mentionné dans cet attribut verront apparaître un bouton **Nouveau** dans les formulaires DocExplorer utilisant ce schéma.
- **ACLdelete.** Cet attribut détermine la liste de contrôle d'accès par défaut pour les formulaires DocExplorer qui utilisent ce schéma. La valeur de cet attribut doit correspondre à un terme de capacité. Les utilisateurs qui disposent d'un terme de capacité égal ou supérieur à celui mentionné dans cet attribut verront apparaître un bouton **Supprimer** dans les formulaires DocExplorer utilisant ce schéma.
- **ACLupdate.** Cet attribut détermine la liste de contrôle d'accès par défaut pour les formulaires DocExplorer qui utilisent ce schéma. La valeur de cet attribut doit correspondre à un terme de capacité. Les utilisateurs qui disposent d'un terme de capacité égal ou supérieur à celui mentionné dans cet attribut seront en mesure de modifier les champs des formulaires de détails DocExplorer utilisant ce schéma.
- **create.** Cet attribut détermine si un sous-document utilisant cet élément sera visible dans les formulaires *create* de DocExplorer. La valeur de cet attribut doit correspondre à *true* (vrai) ou *false* (faux). Définissez sa valeur sur *create="true"* si vous souhaitez que ce sous-document soit disponible dans les formulaires de création de DocExplorer. Définissez sa valeur sur *create="false"* si vous souhaitez que ce sous-document ne soit pas disponible dans les formulaires de création de DocExplorer.
- **detail.** Cet attribut détermine si un sous-document utilisant cet élément sera visible dans les formulaires *detail* de DocExplorer. La valeur de cet attribut doit correspondre à *true* (vrai) ou *false* (faux). Définissez sa valeur sur *detail="true"* si vous souhaitez que ce sous-document soit disponible dans les formulaires de détails de DocExplorer. Définissez sa valeur sur *detail="false"* si vous souhaitez que ce sous-document ne soit pas disponible dans les formulaires de détails de DocExplorer.

- **docname.** Cet attribut détermine le schéma externe qui sera utilisé par le Gestionnaire de documents Archway pour créer un sous-document. La valeur de cet attribut doit correspondre au nom de fichier du schéma (*sans* l'extension .xml) que vous souhaitez utiliser pour le sous-document. Cet attribut est nécessaire uniquement si vous souhaitez créer un sous-document à partir d'un autre schéma.
- **label.** Cet attribut détermine le nom du schéma dans les formulaires DocExplorer utilisant ce schéma. La valeur de cet attribut doit correspondre à une chaîne de texte. Celle-ci reprendra généralement un nom convivial décrivant le contenu du schéma.
- **list.** Cet attribut détermine si un sous-document utilisant cet élément sera visible dans les formulaires *list* de DocExplorer. La valeur de cet attribut doit correspondre à *true* (vrai) ou *false* (faux). Définissez sa valeur sur *list="true"* si vous souhaitez que ce sous-document soit disponible dans les formulaires de liste de DocExplorer. Définissez sa valeur sur *list="false"* si vous souhaitez que ce champ ne soit pas disponible dans les formulaires de liste de DocExplorer.
- **loadscript.** Cet attribut détermine la fonction ECMAScript exécutée lorsque ce schéma est utilisé dans un formulaire DocExplorer. La valeur de cet attribut doit correspondre au nom Peregrine Studio de la fonction ECMAScript que vous souhaitez exécuter. Vous pouvez utiliser ce script pour charger des données supplémentaires, qui seront ensuite utilisées par les formulaires DocExplorer. Ce script reprend la même entrée de message XML que le script de déchargement de formulaire.
- **preexplorer.** Cet attribut détermine l'ECMAScript exécuté lorsque ce schéma est utilisé dans un formulaire DocExplorer. La valeur de cet attribut doit correspondre au nom Peregrine Studio de l'ECMAScript que vous souhaitez exécuter. Ce script vous permet de modifier le format du message XML généré par les formulaires DocExplorer.

- **search.** Cet attribut détermine si un sous-document utilisant cet élément sera visible dans les formulaires *search* de DocExplorer. La valeur de cet attribut doit correspondre à *true* (vrai) ou *false* (faux). Définissez sa valeur sur `search="true"` si vous souhaitez que ce sous-document soit disponible dans les formulaires de recherche de DocExplorer. Définissez sa valeur sur `search="false"` si vous souhaitez que ce sous-document ne soit pas disponible dans les formulaires de recherche de DocExplorer.
- **subtypeprop.** Cet attribut détermine si cet élément hérite des propriétés d'attributs de l'élément `<collection>` parent. La valeur de cet attribut doit correspondre à *inherit* si vous utilisez l'attribut d'une manière ou d'une autre. Si vous souhaitez que cet élément hérite des propriétés d'attributs, définissez sa valeur sur `subtypeprop="inherit"`. Si vous souhaitez définir les propriétés d'attributs de cet élément, n'incluez aucun attribut `subtypeprop`.

Utilisation dans le mappage physique

La section des mappages physiques utilise les éléments `<document>` pour définir le nom SQL de la table de base de données principale.

Attributs obligatoires

- **name.** Cet attribut détermine l'élément XML mis en correspondance avec une table de base de données principale par le Gestionnaire de documents Archway. La valeur de cet attribut doit correspondre au nom de fichier du schéma (*sans* l'extension *.xml*).
- **table.** Cet attribut identifie la table de la base de données principale utilisée par le schéma. La valeur de cet attribut doit correspondre au nom SQL de la table que vous souhaitez utiliser pour vos données source. Chaque élément `<document>` ne peut comporter qu'un seul attribut `table`. Si vous souhaitez utiliser des données provenant d'autres tables, vous pouvez créer des sous-documents au sein de votre schéma.

Attributs facultatifs

- **attachable.** Cet attribut identifie la table ServiceCenter regroupant les références aux pièces jointes. La valeur de cet attribut doit correspondre au nom SQL de la table ServiceCenter que vous souhaitez utiliser.

Remarque : Vous pouvez utiliser cet attribut uniquement lorsque vous exploitez ServiceCenter comme base de données principale.

- **field.** Cet attribut identifie le champ de la base de données principale que le schéma utilisera pour les interrogations de documents. La valeur de cet attribut doit correspondre au nom SQL du champ que vous souhaitez utiliser pour vos données source. Cet attribut est nécessaire uniquement si vous souhaitez créer un sous-document au sein de votre schéma.
- **insert.** Cet attribut identifie le nom d'événement envoyé à ServiceCenter lorsque Get-Services insère (créé) un nouvel enregistrement. La valeur de cet attribut doit correspondre au nom SQL de l'événement ServiceCenter.

Remarque : Vous pouvez utiliser cet attribut uniquement lorsque vous exploitez ServiceCenter comme base de données principale.

- **joinfield.** Cet attribut identifie le champ de la base de données principale qui sera utilisé par le schéma pour demander des informations complémentaires dans un autre schéma ou une autre table. La valeur de cet attribut doit correspondre au nom SQL du champ que vous souhaitez utiliser pour vos données source. Cet attribut est nécessaire uniquement si vous souhaitez créer un sous-document au sein de votre schéma. L'attribut joinfield détermine le champ qui sera considéré comme critère de sélection dans une clause WHERE SQL. L'équivalent SQL de l'attribut joinfield est :

```
SELECT <field> FROM <table externe> WHERE <joinfield>=<joinvalue>
```

Si vous ne précisez aucune valeur pour l'attribut joinfield, le Gestionnaire de documents Archway utilisera le champ indiqué pour l'élément <attribute name="Id"> comme valeur d'attribut joinfield.

- **joinvalue.** Cet attribut identifie l'élément <attribute> qui comporte la valeur que vous souhaitez utiliser pour demander des informations complémentaires dans un autre schéma ou une autre table. La valeur de cet attribut doit correspondre au nom d'un élément <attribute> du schéma en cours. Cet attribut est nécessaire uniquement si vous souhaitez créer un sous-document au sein de votre schéma. L'attribut `joinvalue` définit la valeur qu'un champ doit contenir dans une clause `WHERE SQL`. L'équivalent SQL de l'attribut `joinvalue` est :

```
SELECT <field> FROM <table externe> WHERE <joinfield>=<joinvalue>
```

Si vous ne précisez aucune valeur pour l'attribut `joinvalue`, le Gestionnaire de documents Archway utilisera la valeur de l'élément <attribute name="id"> comme valeur d'attribut `joinvalue`.

- **link.** Cet attribut identifie le champ de la base de données principale qui sera utilisé par le schéma pour demander des informations complémentaires dans une table comportant des champs de recherche ou de lien. La valeur de cet attribut doit correspondre au nom SQL du champ que vous souhaitez utiliser pour vos données source. Cet attribut est nécessaire uniquement si vous souhaitez créer un sous-document au sein de votre schéma. La plupart du temps, l'attribut `link` est identique à l'attribut `joinfield`. Cette valeur diffère uniquement si le nom SQL du champ de lien dans la table source est différente du nom SQL apparaissant dans le champ cible de la table cible.
- **preprocess.** Cet attribut détermine la fonction ECMAScript exécutée *avant* la connexion du Gestionnaire de documents Archway à la base de données principale. La valeur de cet attribut doit correspondre au nom Peregrine Studio de la fonction ECMAScript que vous souhaitez exécuter. Ce script vous permet de définir le format de la requête envoyée à la base de données principale. Par exemple, vous pouvez ajouter des commandes SQL supplémentaires ou valider l'affichage de tous les champs obligatoires dans la requête.

- `postprocess`. Cet attribut détermine l'ECMAScript exécuté *après* la réception, par le Gestionnaire de documents Archway, d'une réponse de la base de données principale. La valeur de cet attribut doit correspondre au nom Peregrine Studio de l'ECMAScript que vous souhaitez exécuter. Ce script vous permet de définir le format de la réponse envoyée par la base de données principale. Par exemple, vous pouvez trier les données en fonction d'un critère spécifique ou renvoyer un message d'erreur si aucun enregistrement n'a été trouvé.
- `update`. Cet attribut identifie le nom d'événement envoyé à ServiceCenter lorsque Get-Services met à jour un enregistrement existant. La valeur de cet attribut doit correspondre au nom SQL de l'événement ServiceCenter.

Remarque : Vous pouvez utiliser cet attribut uniquement lorsque vous exploitez ServiceCenter comme base de données principale.

<attribute>

Vous devez ajouter au moins deux groupes d'éléments <attribute> pour créer un schéma valide : un groupe pour les mappages logiques et un autre groupe pour les mappages physiques.

Utilisation dans le mappage logique

Les sections de mappages logiques utilisent les éléments <attribute> pour créer un élément XML dans tout message de document généré à partir de ce schéma.

Attributs obligatoires

- `name`. Cet attribut détermine le code XML généré par le Gestionnaire de documents Archway lors de l'utilisation du schéma. La valeur de cet attribut peut correspondre à n'importe quelle chaîne. Par exemple, si vous définissez sa valeur sur `name="contact"`, le Gestionnaire de documents Archway crée un code XML <contact>. Vous devez définir au moins un élément <attribute> dont l'attribut `name` présente la valeur `name="Id"`. Cet élément <attribute> est obligatoire. En effet, il identifie de manière univoque chaque enregistrement renvoyé par une interrogation de schéma.

- **type**. Cet attribut détermine le format de données utilisé par les éléments ainsi que le rendu, par Get-Resources, des données de l'interface utilisateur. La valeur de cet attribut doit correspondre à l'une des chaînes suivantes :
 - **attachment** — Cet élément est un chemin d'accès et un nom de fichier pour une pièce jointe. Get-Resources rend cet élément sous forme d'un ensemble de commandes liées aux pièces jointes.
 - **boolean** — Cet élément est une chaîne vraie ou fausse. Get-Resources rend cet élément sous forme de case à cocher.
 - **date** — Cet élément est une liste de dates. Get-Resources rend cet élément sous forme de commande d'édition des dates, avec un calendrier contextuel.
 - **datetime** — Cet élément est une liste combinée de dates et d'heures. Get-Resources rend cet élément sous forme de commande d'édition des heures.
 - **id** — Cet élément est un nombre décrivant de manière univoque un enregistrement de la base de données. Get-Resources rend cet élément sous forme de champ d'édition à une seule ligne.
 - **image** — Cet élément est une image. Get-Resources rend cet élément sous forme de champ d'image.
 - **link** — Cet élément est un sous-document décrit ailleurs dans le schéma. Get-Resources rend cet élément sous forme de champ de recherche.
 - **memo** — Cet élément est une chaîne de texte. Get-Resources rend cet élément sous forme de zone d'édition à plusieurs lignes.
 - **money** — Cet élément est un montant monétaire. Get-Resources rend cet élément sous forme de champ monétaire avec un outil de sélection des monnaies.
 - **number** — Cet élément est un nombre entier. Get-Resources rend cet élément sous forme d'un champ d'édition avec des boutons fléchés.
 - **preload** — Cet élément est un script exécutable. Get-Resources exécute le script mentionné dans cet élément.
 - **string** — Cet élément est une chaîne textuelle. Get-Resources rend cet élément sous forme de champ d'édition.

- `time` — Cet élément est une liste d'heures. Get-Resources rend cet élément sous forme de commande d'édition des heures.
- `url` — Cet élément est une adresse de site Web. Get-Resources rend cet élément sous forme d'icône de lien HREF.

Remarque : Le Gestionnaire de documents Archway ne valide pas la correspondance du contenu d'un élément avec l'attribut `type` indiqué pour cet élément.

Attributs facultatifs

- `access`. Cet attribut détermine si l'élément est en lecture seule ou s'il est modifiable dans les formulaires DocExplorer. La valeur de cet attribut doit correspondre à `r` ou être nulle. Définissez sa valeur sur `access="r"` si vous souhaitez que cet élément apparaisse en lecture seule. Supprimez la valeur ou l'attribut lui-même si vous souhaitez rendre l'élément modifiable.
- `ACLcreate`. Cet attribut détermine la liste de contrôle d'accès par défaut pour les formulaires DocExplorer qui utilisent cet élément. La valeur de cet attribut doit correspondre à un terme de capacité. Les utilisateurs qui disposent d'un terme de capacité égal ou supérieur à celui mentionné dans cet attribut verront apparaître cet élément dans les formulaires *create* de DocExplorer utilisant ce schéma.
- `ACLdetail`. Cet attribut détermine la liste de contrôle d'accès par défaut pour les formulaires DocExplorer qui utilisent cet élément. La valeur de cet attribut doit correspondre à un terme de capacité. Les utilisateurs qui disposent d'un terme de capacité égal ou supérieur à celui mentionné dans cet attribut verront apparaître cet élément dans les formulaires *detail* de DocExplorer utilisant ce schéma.
- `ACLlist`. Cet attribut détermine la liste de contrôle d'accès par défaut pour les formulaires DocExplorer qui utilisent cet élément. La valeur de cet attribut doit correspondre à un terme de capacité. Les utilisateurs qui disposent d'un terme de capacité égal ou supérieur à celui mentionné dans cet attribut verront apparaître cet élément dans les formulaires *list* de DocExplorer utilisant ce schéma.
- `ACLsearch`. Cet attribut détermine la liste de contrôle d'accès par défaut pour les formulaires DocExplorer qui utilisent cet élément. La valeur de cet attribut doit correspondre à un terme de capacité. Les utilisateurs qui disposent d'un terme de capacité égal ou supérieur à celui mentionné dans cet attribut verront apparaître cet élément dans les formulaires *search* de DocExplorer utilisant ce schéma.

- **create.** Cet attribut détermine si l'élément sera visible dans les formulaires *create* de DocExplorer. La valeur de cet attribut doit correspondre à `true` (vrai) ou `false` (faux). Définissez sa valeur sur `create="true"` si vous souhaitez que ce champ soit disponible dans les formulaires de création de DocExplorer. Définissez sa valeur sur `create="false"` si vous souhaitez que ce champ ne soit pas disponible dans les formulaires de création de DocExplorer.
- **detail.** Cet attribut détermine si l'élément sera visible dans les formulaires *detail* de DocExplorer. La valeur de cet attribut doit correspondre à `true` (vrai) ou `false` (faux). Définissez sa valeur sur `detail="true"` si vous souhaitez que ce champ soit disponible dans les formulaires de détails de DocExplorer. Définissez sa valeur sur `detail="false"` si vous souhaitez que ce champ ne soit pas disponible dans les formulaires de détails de DocExplorer.
- **label.** Cet attribut détermine le nom de l'élément dans la liste des champs disponibles de DocExplorer. La valeur de cet attribut doit correspondre à une chaîne de texte. Celle-ci reprendra généralement un nom convivial décrivant le contenu du champ.
- **list.** Cet attribut détermine si l'élément sera visible dans les formulaires de liste de DocExplorer. La valeur de cet attribut doit correspondre à `true` (vrai) ou `false` (faux). Définissez sa valeur sur `list="true"` si vous souhaitez que ce champ soit disponible dans les formulaires de liste de DocExplorer. Définissez sa valeur sur `list="false"` si vous souhaitez que ce champ ne soit pas disponible dans les formulaires de liste de DocExplorer.
- **required.** Cet attribut détermine si cet élément requiert une valeur pour l'insertion ou la mise à jour d'un enregistrement dans la base de données principale. La valeur de cet attribut doit correspondre à `true` (vrai) ou `false` (faux). Définissez sa valeur sur `required="true"` si vous souhaitez que cet élément corresponde à un champ obligatoire lors de son ajout dans les formulaires DocExplorer.
- **search.** Cet attribut détermine si l'élément sera visible dans les formulaires *search* de DocExplorer. La valeur de cet attribut doit correspondre à `true` (vrai) ou `false` (faux). Définissez sa valeur sur `search="true"` si vous souhaitez que ce champ soit disponible dans les formulaires de recherche de DocExplorer. Définissez sa valeur sur `search="false"` si vous souhaitez que ce champ ne soit pas disponible dans les formulaires de recherche de DocExplorer.

Utilisation dans le mappage physique

Les sections de mappages physiques utilisent les éléments <attribute> pour définir les champs de la base de données principale correspondant à chaque mappage logique.

Attributs obligatoires

- **name.** Cet attribut détermine le code XML dans lequel le Gestionnaire de documents Archway place les résultats de l'interrogation. La valeur de cet attribut doit correspondre à un élément défini dans la section des mappages logiques.
- **field.** Cet attribut identifie le champ de la base de données principale que le schéma utilisera pour les interrogations de documents. La valeur de cet attribut doit correspondre au nom SQL du champ que vous souhaitez utiliser pour vos données source.

Attributs facultatifs

- **link.** Cet attribut identifie une valeur de recherche ou de lien vers une autre table. La valeur de cet attribut doit correspondre au nom SQL du lien. Cet attribut est nécessaire uniquement si vous souhaitez demander des informations depuis un champ d'une table, lié à un autre champ dans une table liée. L'attribut link détermine le champ qui sera considéré comme critère de sélection dans une clause WHERE SQL. L'équivalent SQL de l'attribut link est :

```
SELECT <linkfield> FROM <linktable> WHERE <link>=<field>
```

- **linkfield.** Cet attribut identifie le champ cible appelé par une valeur de recherche ou de lien vers une autre table. La valeur de cet attribut doit correspondre au nom SQL du champ cible. Cet attribut est nécessaire uniquement si vous souhaitez demander des informations depuis un champ d'une table, lié à un autre champ dans une table liée. L'attribut linkfield définit le champ sélectionné. L'équivalent SQL de l'attribut link est :

```
SELECT <linkfield> FROM <linktable> WHERE <link>=<field>
```

- **linkkey.** Cet attribut identifie le champ, la recherche ou le lien qui connecte deux champs dans des tables liées. La valeur de cet attribut doit correspondre au nom SQL du champ de liaison. Cet attribut est nécessaire uniquement si vous souhaitez demander des informations depuis un champ d'une table, lié à un autre champ dans une table liée. L'attribut linkkey définit le champ sélectionné. L'équivalent SQL de l'attribut link est :

```
SELECT <linkfield> FROM <linktable> WHERE <linkkey>=<field>
```

Si vous ne définissez aucune valeur linkkey, le Gestionnaire de documents Archway utilise l'attribut link comme valeur de l'attribut linkkey.

- **linktable.** Cet attribut identifie la table cible appelée par une valeur de recherche ou de lien. La valeur de cet attribut doit correspondre au nom SQL de la table cible. Cet attribut est nécessaire uniquement si vous souhaitez demander des informations depuis un champ d'une table, lié à un autre champ dans une table liée. L'attribut `linktable` détermine la table nommée dans une clause `FROM SQL`. L'équivalent SQL de l'attribut `linktable` est :

```
SELECT <linkfield> FROM <linktable> WHERE <link>=<field>
```

- **linktype.** Cet attribut détermine la méthode d'insertion et de mise à jour des documents par le Gestionnaire de documents Archway. La valeur de cet attribut doit correspondre à `soft` ou `hard` :
 - **soft** — Le Gestionnaire de documents Archway interroge la base de données principale à l'aide des emplacements répertoriés dans les attributs `linktable` et `linkfield` et octroie à l'attribut `link` la valeur du résultat de l'interrogation.
 - **hard** — Le Gestionnaire de documents Archway crée un nouvel enregistrement dans la base de données principale, à l'emplacement indiqué dans les attributs `linktable` et `linkfield`. Le Gestionnaire de documents Archway extrait la valeur `linkkey` du nouvel enregistrement et la sauvegarde dans le champ indiqué dans l'attribut `link`.

Si vous ne précisez aucune valeur `linktype`, celle-ci est définie par défaut sur `soft`. Cet attribut est nécessaire uniquement si vous souhaitez demander des informations depuis un champ d'une table, lié à un autre champ dans une table liée.

<collection>

Cet élément facultatif vous permet de créer des sous-documents dans lesquels plusieurs articles peuvent être retournés pour le document interrogé. Par exemple, vous pouvez créer un groupe d'éléments `<collection>` pour consulter l'ensemble des demandes ouvertes par un utilisateur spécifique. Dans la terminologie liée aux bases de données, un élément `<collection>` renvoie les enregistrements d'une table d'intersection. Vous devez ajouter un groupe d'éléments `<collection>` pour chaque sous-document à articles multiples que vous souhaitez créer.

Utilisation dans le mappage logique

La section des mappages logiques utilise les éléments <collection> pour créer les éléments XML utilisés par les sous-documents.

Attributs obligatoires

- **name.** Cet attribut détermine l'élément XML produit par le Gestionnaire de documents Archway en tant qu'élément générique dans tout document créé à partir de ce schéma. La valeur de cet attribut doit correspondre au nom de fichier du schéma (*sans* l'extension .xml) utilisé par le sous-document.

Attributs facultatifs

- **ACLcreate.** Cet attribut détermine la liste de contrôle d'accès par défaut pour les formulaires DocExplorer qui utilisent ce sous-document. La valeur de cet attribut doit correspondre à un terme de capacité. Les utilisateurs qui disposent d'un terme de capacité égal ou supérieur à celui mentionné dans cet attribut verront apparaître un bouton **Créer** dans les formulaires DocExplorer utilisant ce schéma.
- **ACLdelete.** Cet attribut détermine la liste de contrôle d'accès par défaut pour les formulaires DocExplorer qui utilisent ce sous-document. La valeur de cet attribut doit correspondre à un terme de capacité. Les utilisateurs qui disposent d'un terme de capacité égal ou supérieur à celui mentionné dans cet attribut verront apparaître un bouton **Supprimer** dans les formulaires DocExplorer utilisant ce schéma.
- **ACLupdate.** Cet attribut détermine la liste de contrôle d'accès par défaut pour les formulaires DocExplorer qui utilisent ce sous-document. La valeur de cet attribut doit correspondre à un terme de capacité. Les utilisateurs qui disposent d'un terme de capacité égal ou supérieur à celui mentionné dans cet attribut seront en mesure de modifier les champs des formulaires de détails DocExplorer utilisant ce schéma.
- **create.** Cet attribut détermine si un sous-document utilisant cet élément sera visible dans les formulaires *create* de DocExplorer. La valeur de cet attribut doit correspondre à true (vrai) ou false (faux). Définissez sa valeur sur create="true" si vous souhaitez que ce sous-document soit disponible dans les formulaires de création de DocExplorer. Définissez sa valeur sur create="false" si vous souhaitez que ce sous-document ne soit pas disponible dans les formulaires de création de DocExplorer.

- **detail.** Cet attribut détermine si un sous-document utilisant cet élément sera visible dans les formulaires *detail* de DocExplorer. La valeur de cet attribut doit correspondre à *true* (vrai) ou *false* (faux). Définissez sa valeur sur *detail="true"* si vous souhaitez que ce sous-document soit disponible dans les formulaires de détails de DocExplorer. Définissez sa valeur sur *detail="false"* si vous souhaitez que ce sous-document ne soit pas disponible dans les formulaires de détails de DocExplorer.
- **label.** Cet attribut détermine le nom du sous-document dans les formulaires DocExplorer utilisant ce schéma. La valeur de cet attribut doit correspondre à une chaîne de texte. Celle-ci reprendra généralement un nom convivial décrivant le contenu du schéma.
- **list.** Cet attribut détermine si un sous-document utilisant cet élément sera visible dans les listes de formulaires de DocExplorer. La valeur de cet attribut doit correspondre à *true* (vrai) ou *false* (faux). Définissez sa valeur sur *list="true"* si vous souhaitez que ce sous-document soit disponible dans les formulaires de liste de DocExplorer. Définissez sa valeur sur *list="false"* si vous souhaitez que ce champ ne soit pas disponible dans les formulaires de liste de DocExplorer.
- **search.** Cet attribut détermine si un sous-document utilisant cet élément sera visible dans les formulaires *search* de DocExplorer. La valeur de cet attribut doit correspondre à *true* (vrai) ou *false* (faux). Définissez sa valeur sur *search="true"* si vous souhaitez que ce sous-document soit disponible dans les formulaires de recherche de DocExplorer. Définissez sa valeur sur *search="false"* si vous souhaitez que ce sous-document ne soit pas disponible dans les formulaires de recherche de DocExplorer.

Utilisation dans le mappage physique

La section des mappages physiques utilise les éléments `<collection>` pour définir le nom SQL de la table de base de données principale.

Attributs obligatoires

- **name.** Cet attribut détermine l'élément XML mis en correspondance avec une table de base de données principale par le Gestionnaire de documents Archway. La valeur de cet attribut doit correspondre au nom de fichier du schéma (*sans* l'extension *.xml*).

Attributs facultatifs

- **None.** Il n'existe aucun attribut facultatif pour la partie de l'élément `<collection>` liée aux mappages physiques.

Documents

Le Gestionnaire de documents Archway utilise des schémas pour créer des documents, lesquels sont des messages XML générés à partir des composants suivants :

- Définitions logiques des schémas. Les définitions logiques des schémas déterminent les éléments XML qui constituent le document généré.
- Les valeurs retournées lors des interrogations de la base de données. Le Gestionnaire de documents Archway utilise les mappages physiques de schémas pour créer des interrogations de base de données. Les valeurs retournées lors de ces interrogations déterminent le contenu des éléments et attributs du document généré.
- Format ECMAScript. Les fonctions ECMAScript peuvent modifier un document avant et après une interrogation de la base de données principale.

Ces trois processus débouchent tous sur la génération d'un document XML, lequel est rendu au format HTML dans l'interface par le Gestionnaire de documents Archway.

Vous pouvez afficher les documents XML bruts de Get-Resources en activant l'option **Informations du formulaire** dans les paramètres de l'administrateur. La fenêtre d'informations sur le formulaire affiche notamment les informations suivantes sur le document :

- **Script Input (Entrée du script)**. Cet onglet affiche le document transmis au formulaire en cours à partir de la sortie d'un formulaire précédent. Par exemple, un formulaire de liste affiche la sortie d'un formulaire de recherche précédent. Ce document est ensuite transmis au script de téléchargement de formulaire en tant que paramètre d'entrée.
- **Script Output (Sortie du script)**. Cet onglet affiche le document généré par la sortie du script de téléchargement du formulaire en cours. Chaque script de téléchargement appelle généralement un schéma, lequel interroge la base de données principale pour obtenir des informations pertinentes. Par exemple, un formulaire service appellera une interrogation de la base de données via le schéma incident.
- **PreXSL**. Cet onglet affiche le document après le traitement du document par le servlet Archway et sa préparation de rendu par le navigateur côté client.

Sous-documents

Chaque formulaire Get-Resources correspond généralement à un schéma, lequel correspond à son tour à une table de la base de données principale. Si vous souhaitez regrouper et représenter les données provenant de différents schémas et bases de données, vous devez créer des sous-documents.

Les sous-documents sont des messages XML ajoutés au document en cours, lesquels interrogent des schémas et tables supplémentaires. Vous pouvez créer des sous-documents de l'une des deux manières suivantes :

- Vous pouvez ajouter un nouvel élément `<document>` à l'intérieur d'un élément `<document>` existant, si le résultat de l'interrogation doit être *un et un seul* sous-document.
- Vous pouvez ajouter un élément `<collection>` à l'intérieur d'un élément `<document>` existant, si le résultat de l'interrogation doit être un ensemble *d'un ou plusieurs* sous-documents.

Les sections suivantes illustrent chacune de ces méthodes.

Création de sous-documents à l'aide de l'élément `<document>`

Chaque élément `<document>` doit retourner un sous-document, à savoir un ensemble d'enregistrements. Par exemple, vous pouvez créer un sous-document pour rechercher le nom de contact d'une demande spécifique. Toutefois, chaque demande ne doit inclure qu'un seul nom de contact.

Schéma

Le segment de schéma suivant décrit l'ajout d'un sous-document à l'aide de l'élément `<document>`.

Mappage logique du sous-document – EndUser	<pre> <documents name="base"> <document name="Request" label="Request"...> <attribute name="Id" type="id".../> <attribute name="Number" type="string" label="Number".../> <attribute name="Purpose" type="string" label="Purpose".../> ... <document name="EndUser" docname="Employee" label="End User"/> ... </documents> <documents name="ac" version="4"> <document name="Request" table="amRequest"...> <attribute name="Id" field="lReqId"/> <attribute name="Number" field="ReqNumber"/> <attribute name="Purpose" field="ReqPurpose"/> ... <document name="EndUser" docname="Employee" table="amEmplDept" field="lUserId" link="lUserId" joinfield="lEmplDeptId" joinvalue="EndUserId"/> ... </documents> </pre>
Mappage physique du sous-document – EndUser	<pre> ... <document name="EndUser" docname="Employee" table="amEmplDept" field="lUserId" link="lUserId" joinfield="lEmplDeptId" joinvalue="EndUserId"/> ... </documents> </pre>

Sortie XML

Le Gestionnaire de documents Archway génère un document XML avec la structure suivante. Vous pouvez consulter les documents de ce type à partir des onglets Script Input (Entrée du script) et Script Output (Sortie du script) de la fenêtre d'informations sur le formulaire. Les valeurs stockées dans les éléments XML varient en fonction de l'enregistrement utilisateur sélectionné.

Éléments du mappage de schéma - Id, Number	<pre> <Request> <Id>32097</Id> <Number>REQ000042</Number> <Purpose>Purpose 1</Purpose> ... </pre>
Joinvalue – EndUserId	<pre> <EndUserId>15630</EndUserId> ... </Request> </pre>

Création de sous-documents à l'aide de l'élément `<collection>`

Chaque élément `<collection>` doit retourner plusieurs sous-documents ou ensembles d'enregistrements. Par exemple, vous pouvez créer une requête qui retournera toutes les demandes appartenant à un contact spécifique.

Schéma

Le segment de schéma suivant décrit l'ajout d'un sous-document à l'aide de l'élément `<collection>`.

```

<documents name="base">
  <document name="Request" label="Request"...>
    <attribute name="Id" type="id".../>
    <attribute name="Number" type="string" label="Number".../>
    <attribute name="Purpose" type="string" label="Purpose".../>
    ...
  <collection name="RequestLines" label="Composition">
    <document name="RequestLine"/>
  </collection>
  ...
</document>
</documents>

```

Mappage logique des sous-documents – RequestLine

```

<documents name="ac" version="4">
  <document name="Request" table="amRequest"...>
    <attribute name="Id" field="lReqId"/>
    <attribute name="Number" field="ReqNumber"/>
    <attribute name="Purpose" field="ReqPurpose"/>
    ...
  <!-- No physical mapping for the RequestLines collection. -->
  ...
</document>
</documents>

```

Pas de mappage physique des sous-documents – RequestLine. Par conséquent, le mappage physique est par défaut celui mentionné dans le schéma RequestLine.

```

<documents name="base">
  <document name="RequestLine" label="Request Line"...>
    <attribute name="Id" type="id" search="false" list="false"
      detail="false" create="false" />
    ...
  <collection name="RequestLines" label="Composition" detail="true"
    create="true">
    <document name="RequestLine" table="_null"/>
  </collection>
  ...
</document>
</documents>

```

Mappage logique du schéma RequestLine

Mappage logique des sous-documents – RequestLine

```

<documents name="ac" version="4.0">
  <document name="RequestLine" table="amReqLine"...>
    <attribute name="Id" field="lReqLineId" />
    ...
  <collection name="RequestLines" label="Composition">
    <document name="RequestLine" table="_null"
      joinfield="lParentId" />
  </collection>
  ...
</document>
</documents>

```

Mappage physique des sous-documents – RequestLines

Sortie XML

Le Gestionnaire de documents Archway génère un document XML avec la structure suivante. Vous pouvez consulter les documents de ce type à partir des onglets Script Input (Entrée du script) et Script Output (Sortie du script) de la fenêtre d'informations sur le formulaire. Les valeurs stockées dans les éléments XML varient en fonction de l'enregistrement utilisateur sélectionné.

Éléments du mappage de schéma - Id, Number	<pre> <Request> <Id>32098</Id> <Number>REQ000043</Number> <Purpose>Purpose 2</Purpose> ... <RequestLines _count="-1" _countFound="3" _more="0" _start="0"> <RequestLine> <Id>32100</Id> <RequestId>32098</RequestId> <RequestNumber>REQ000043</RequestNumber> ... </RequestLine> <RequestLine> <Id>32101</Id> <RequestId>32098</RequestId> <RequestNumber>REQ000043</RequestNumber> ... </RequestLine> <RequestLine> <Id>32102</Id> <RequestId>32098</RequestId> <RequestNumber>REQ000043</RequestNumber> ... </RequestLine> </RequestLines> </Request> </pre>
Sous-documents - RequestLine	

7 Modification des menus de sélection du type de demande et du type d'article

CHAPITRE

Cette section indique comment personnaliser les formulaires utilisés dans Get-Resources qui ne peuvent être personnalisés depuis le navigateur (l'icône de clé n'apparaît pas pour ces pages) mais uniquement configurés à l'aide de fichiers XML.

Cette section aborde les thèmes suivants :


- *Configuration du composant de menu hiérarchique* page 146
- *Configuration du menu de sélection de type de demande* page 154
- *Configuration du menu de sélection du type d'article* page 156

Configuration du composant de menu hiérarchique

Vous pouvez configurer les formulaires de menus utilisés dans Get-Resources pour sélectionner les types de demande et de lignes d'articles via des fichiers XML.

Présentation du composant de menu

Le graphique suivant montre les parties du menu que vous pouvez configurer :



Le fichier de configuration permet de configurer :

- le **titre** du formulaire ;
- les **instructions** qui apparaissent en haut de l'écran ;
- les **entrées de menu** disponibles sur le formulaire, chacune étant représentée par une icône et un libellé.


Chaque entrée de menu :

- Peut être une sélection finale. Lorsque l'utilisateur clique dessus, l'option sélectionnée est transmise à l'application.

Remarque : Vous pouvez également configurer une sélection finale pour renvoyer un formulaire spécifique dans Get-Resources vers une URL donnée, une autre application Web ou un site Web externe.

- Peut conduire à un sous-menu, un nouveau formulaire avec son propre titre, ses instructions et ses options.

Dans le sous-menu suivant, du texte apparaît en dessous des instructions, qui indique d'où provient le formulaire.



Tout ou partie du menu peut être généré dynamiquement depuis les données de la base de données.

Syntaxe d'un fichier de configuration de menu

Un fichier de configuration de menu est au format XML. Sa syntaxe est décrite dans le schéma W3C (schéma XML) :

WEB-INF\etc\treemenu\treemenu.xsd.

Les fichiers de configuration Get-Resources se trouvent dans WEB-INF\etc\gstrees.

L'élément racine : WizardMenu

Un élément WizardMenu se trouve toujours à la racine du fichier XML. Il possède généralement deux attributs qui indiquent quel schéma W3C décrit la syntaxe du fichier :

```
<WizardMenu xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="menu.xsd">
```

Directement sous l'élément WizardMenu, ses sous-éléments décrivent le formulaire de menu.

- **Id** : Facultatif ; contient une valeur qui identifie cet élément. Il s'agit de la valeur transmise à l'application lorsque le menu ne comporte aucun élément Answers ou lorsque cet élément est vide.
- **Title** : Facultatif ; contient le texte affiché pour le titre du formulaire.
- **Title_ids** : Facultatif ; contient l'ID de chaîne de caractères associé au texte affiché comme titre de formulaire. Cette valeur est exprimée sous la forme module,nom_chaîne où module correspond au nom du fichier contenant la chaîne de caractères, et nom_chaîne, à l'ID de la chaîne dans ce fichier.

Remarque : Lorsque **Title** est spécifié, ce paramètre est prioritaire par rapport à **Title_ids**, et tous les utilisateurs, quels que soient les paramètres régionaux choisis, obtiennent exactement le même texte.

- **Instructions** : Facultatif ; contient le texte affiché pour les instructions en haut du formulaire.
- **Instructions_ids** : Facultatif ; contient l'ID de chaîne de caractères associé au texte affiché pour les instructions en haut du formulaire.

Remarque : Lorsque **Title** est spécifié, ce paramètre est prioritaire par rapport à **Title_ids**, et tous les utilisateurs, quels que soient les paramètres régionaux choisis, obtiennent exactement le même texte.

- **Access** : Facultatif ; contient un terme de capacité, par exemple getit.requester ou getit.service. Seuls les utilisateurs disposant du terme de capacité approprié voient cette entrée de menu.
- **ColumnCount** : Facultatif ; spécifie le nombre de colonnes de l'entrée de menu à l'écran. La valeur par défaut est définie par l'application à l'aide de l'arborescence de menus.
- **Answers** : Facultatif ; décrit les options (entrées de menu) disponibles sur le formulaire. Si l'élément Answers n'est pas fourni, ou s'il ne répertorie aucune option, le formulaire renvoie l'ID WizardMenu, s'il est fourni.

Liste des entrées de menu : élément Answers

L'élément Answers décrit les options disponibles dans un menu. Chaque sous-élément de l'élément Answers correspond à une ou à plusieurs options. Chaque type d'élément peut être utilisé plusieurs fois dans un élément Answers donné. Les types de sous-éléments suivants sont pris en charge :

- **WizardTarget** : Facultatif ; décrit une option disponible dans le menu. Cet élément ne conduit pas à un sous-menu. Lorsque l'utilisateur sélectionne cette option, l'élément d'ID WizardTarget sélectionné est transmis à l'application.
- **WizardMenu** : Facultatif ; décrit une option qui, lorsqu'elle est sélectionnée, conduit à un sous-menu qui propose davantage d'options à l'utilisateur final.
- **DynamicAnswers** : Facultatif ; décrit un ensemble d'options pouvant être extraites dynamiquement depuis une base de données.

Option de sélection simple : élément WizardTarget

- **Id** : Élément obligatoire qui doit être unique parmi les éléments enfants de Answers.
- **Title** : Facultatif ; contient le texte affiché pour l'entrée de menu.
- **Title_ids** : Facultatif ; contient l'ID de chaîne de caractères associé au texte affiché comme entrée de menu. Cette valeur est exprimée sous la forme module,nom_chaine où module correspond au nom du fichier contenant la chaîne de caractères, et nom_chaine, à l'ID de la chaîne dans ce fichier.

Remarque : Le paramètre **Title** ou **Title_ids** doit être spécifié. Lorsque **Title** est spécifié, ce paramètre est prioritaire par rapport à **Title_ids**, et tous les utilisateurs, quels que soient les paramètres régionaux choisis, obtiennent exactement le même texte.

- **Instructions** : Facultatif ; contient le texte qui s'affiche dans une infobulle lorsque l'utilisateur fait passer le curseur de la souris sur l'entrée.
- **Instructions_ids** : Facultatif ; contient l'ID de chaîne de caractères associé au texte qui s'affiche dans une infobulle lorsque l'utilisateur fait passer le curseur de la souris sur l'entrée. Cette valeur est exprimée sous la forme module,nom_chaine où module correspond au nom du fichier contenant la chaîne de caractères, et nom_chaine, à l'ID de la chaîne dans ce fichier.

Remarque : Lorsque **Title** est spécifié, ce paramètre est prioritaire par rapport à **Title_ids**, et tous les utilisateurs, quels que soient les paramètres régionaux choisis, obtiennent exactement le même texte.

- **Image** : Facultatif ; correspond au chemin d'accès à l'image qui est affichée à l'écran devant le texte associé à cette entrée de menu. La valeur de cet élément est le chemin d'accès à l'icône, par rapport au répertoire des habillages (par exemple, `icons/ooa_assets.gif`).
- **Access** : Facultatif ; contient un terme de capacité, par exemple `getit.requester` ou `getit.service`. Seuls les utilisateurs disposant du terme de capacité approprié voient cette entrée de menu.
- **TargetForm** : Facultatif ; nom du formulaire vers lequel l'application est redirigée lorsque l'utilisateur clique sur l'entrée de menu. La valeur est exprimée sous la forme `modulename.activityname.formname`, où `modulename` est le nom du module dans lequel se trouve le formulaire cible, `activityname` le nom de l'activité dans laquelle se trouve le fichier et `formname` le nom du formulaire lui-même. Cette valeur peut également s'exprimer sous la forme `activityname.formname`, auquel cas le module est implicitement le module actif, voire sous la forme `formname`, auquel cas le formulaire se trouve dans le module et l'activité en cours.
- **TargetURL** : Facultatif ; contient l'URL du formulaire à atteindre lorsque l'utilisateur clique sur l'entrée de menu. N'oubliez pas que cette URL doit commencer par `http://` si vous souhaitez atteindre un autre serveur Web que le serveur actif. Cette entrée de menu peut être utilisée pour récupérer des documents sur un serveur, plutôt que pour renvoyer vers une page. Tous les protocoles habituels peuvent être utilisés (`http`, `https`, `ftp`).

Remarque : Un seul **TargetForm** et un seul **TargetURL** au maximum peuvent se trouver dans un élément **WizardTarget**.

- **TargetAddNoParams** : Facultatif ; cet élément booléen, lorsqu'il est défini sur `true`, empêche automatiquement la transmission de paramètres vers **TargetURL** ou vers **TargetForm** lorsque l'entrée de menu est sélectionnée.
- **TargetParams** : Facultatif ; liste des paramètres (séparés par le signe et commercial (&)) à ajouter à **TargetURL** ou à transmettre à **TargetForm**. Si **TargetAddNoParams** n'est pas défini, ou s'il est défini sur `false`, ces paramètres sont également transmis à ceux déjà ajoutés automatiquement.
- **ContextFilter** : Facultatif ; représente un filtre dans les données de contexte. Cette entrée de menu ne s'affiche que si les données de contexte correspondent aux exigences du filtre. Les données de contexte dépendent de l'application, mais contiennent au moins le nom de connexion de l'utilisateur.

Option de sous-menu : élément WizardMenu

Ne confondez pas cet élément avec l'élément WizardMenu racine. Sa structure est similaire mais il possède davantage d'options. Il est représenté dans le menu par une seule entrée. Cliquez dessus pour accéder à un sous-menu.

- **Id** : Élément obligatoire qui doit être unique parmi les éléments enfants de Answers.
- **Title** : Facultatif ; contient le texte affiché pour l'entrée de menu. Ce texte devient le titre du formulaire de sous-menu.
- **Title_ids** : Facultatif ; contient l'ID de chaîne de caractères associé au texte affiché comme entrée de menu. Ce texte devient le titre du formulaire de sous-menu. Cette valeur est exprimée sous la forme `module,nom_chaine` où `module` correspond au nom du fichier contenant la chaîne de caractères, et `nom_chaine`, à l'ID de la chaîne dans ce fichier.

Remarque : Le paramètre **Title** ou **Title_ids** doit être spécifié. Lorsque **Title** est spécifié, ce paramètre est prioritaire par rapport à **Title_ids**, et tous les utilisateurs, quels que soient les paramètres régionaux choisis, obtiennent exactement le même texte.

- **Instructions** : Facultatif ; contient le texte qui s'affiche dans une infobulle lorsque l'utilisateur fait passer le curseur de la souris sur l'entrée. Ce texte devient les instructions du formulaire de sous-menu.
- **Instructions_ids** : Facultatif ; contient l'ID de chaîne de caractères associé au texte qui s'affiche dans une infobulle lorsque l'utilisateur fait passer le curseur de la souris sur l'entrée. Ce texte devient les instructions du formulaire de sous-menu. Cette valeur est exprimée sous la forme `module,nom_chaine` où `module` correspond au nom du fichier contenant la chaîne de caractères, et `nom_chaine`, à l'ID de la chaîne dans ce fichier.

Remarque : Lorsque **Title** est spécifié, ce paramètre est prioritaire par rapport à **Title_ids**, et tous les utilisateurs, quels que soient les paramètres régionaux choisis, obtiennent exactement le même texte.

- **Image** : Facultatif ; correspond au chemin d'accès à l'image qui est affichée à l'écran devant le texte associé à cette entrée de menu. La valeur de cet élément est le chemin d'accès à l'icône, par rapport au répertoire des habillages (par exemple, `icons/oaas_assets.gif`).

- **Access** : Facultatif ; contient un terme de capacité, par exemple `getit.requester` ou `getit.service`. Seuls les utilisateurs disposant du terme de capacité approprié voient cette entrée de menu.
- **TargetForm** : Facultatif ; nom du formulaire vers lequel l'application est redirigée lorsque l'utilisateur clique sur l'entrée de menu et s'il n'y a pas d'entrée de sous-menu. La valeur est exprimée sous la forme `modulename.activityname.formname`, où `modulename` est le nom du module dans lequel se trouve le formulaire cible, `activityname` le nom de l'activité dans laquelle se trouve le fichier et `formname` le nom du formulaire lui-même. Cette valeur peut également s'exprimer sous la forme `activityname.formname`, auquel cas le module est implicitement le module actif, voire sous la forme `formname`, auquel cas le formulaire se trouve dans le module et l'activité en cours.
- **TargetURL** : Facultatif ; contient l'URL du formulaire à atteindre lorsque l'utilisateur clique sur l'entrée de menu et s'il n'y a aucune entrée de sous-menu. N'oubliez pas que cette URL doit commencer par `http://` si vous souhaitez atteindre un autre serveur Web que le serveur actif. Cette entrée de menu peut être utilisée pour récupérer des documents sur un serveur, plutôt que pour renvoyer vers une page. Tous les protocoles habituels peuvent être utilisés (`http`, `https`, `ftp`).

Remarque : Un seul **TargetForm** et un seul **TargetURL** au maximum peuvent se trouver dans un élément **WizardTarget**.

- **TargetAddNoParams** : Facultatif ; cet élément booléen, lorsqu'il est défini sur `true`, empêche automatiquement la transmission de paramètres vers **TargetURL** ou vers **TargetForm** lorsque l'entrée de menu est sélectionnée et s'il n'y a aucune entrée de sous-menu.
- **TargetParams** : Facultatif ; liste des paramètres (séparés par le signe et commercial (&)) à ajouter à **TargetURL** ou à transmettre à **TargetForm**. Si **TargetAddNoParams** n'est pas défini, ou s'il est défini sur `false`, ces paramètres sont également transmis à ceux déjà ajoutés automatiquement.

- **ContextFilter** : Facultatif ; représente un filtre dans les données de contexte. Cette entrée de menu ne s'affiche que si les données de contexte correspondent aux exigences du filtre. Les données de contexte dépendent de l'application, mais contiennent au moins le nom de connexion de l'utilisateur.
- **ColumnCount** : Facultatif ; spécifie le nombre de colonnes de l'entrée de menu à l'écran. La valeur par défaut est définie par l'application à l'aide de l'arborescence de menus.
- **Answers** : Facultatif ; décrit les options (entrées de menu) disponibles sur le formulaire de sous-menu. Si l'élément Answers n'est pas fourni, ou s'il ne comporte aucune option, les informations de ce formulaire sont utilisées.

Entrées de menu dynamiques : élément **DynamicAnswers**

- **Target** : Obligatoire ; nom du système principal (par exemple, ac ou sc) dans lequel les données de menu sont stockées.
- **Document** : Obligatoire ; nom du schéma qui récupère les données de menu. Le schéma doit mapper au minimum un ID et un titre, mais il faut également mapper tout élément disponible dans WizardTarget ou WizardMenu.
- **Image** : Facultatif ; correspond au chemin d'accès à l'image qui est affichée à l'écran devant le texte associé à cette entrée de menu quand aucune image n'est récupérée de la base de données. La valeur de cet élément est le chemin relatif d'accès à l'icône, par rapport au répertoire des habillages (par exemple, icons/catbundle.gif).
- **Access** : Facultatif ; contient un terme de capacité, par exemple getit.requester ou getit.service. Cet élément DynamicAnswers est visible uniquement par les utilisateurs qui disposent du terme de capacité approprié.
- **HasSubMenu** : Facultatif ; lorsque la valeur false lui est attribuée, toutes les entrées renvoyées sont considérées comme des entrées de sélection finales. S'il n'est pas défini ou s'il est défini à true, et si un utilisateur sélectionne une de ces entrées, le programme tente de créer un menu avec le contenu de l'élément Answers ; s'il n'y a pas d'élément Answers, il définit un paramètre **ParentId** sur l'ID du menu sélectionné et exécute à nouveau la recherche sur la base de données à l'aide de l'élément DynamicAnswers en cours.

- **QueryParam** : Facultatif ; correspond aux paramètres de recherche servant à filtrer la liste d'entrées de menu. Les critères de recherche réellement utilisables dépendent du schéma défini dans l'élément Document. Cet élément contient un ou plusieurs sous-éléments. Le nom d'un de ces sous-éléments est un nom d'attribut (qui figure dans le schéma). Par ailleurs, la valeur définie est utilisée dans la requête servant à extraire les articles du catalogue.
- **Answers** : Facultatif ; décrit les options (entrées de menu) disponibles sur le formulaire de sous-menu. Utilisez la même syntaxe que pour un élément Answers, telle que décrite ci-dessus.

Remarque : Pour fournir un élément Target et Document, il est également possible de fournir un élément Script qui représente un nom de fonction de script ECMA. Les éléments Target et Document peuvent être spécifiés, si la fonction en a besoin. Le script est transmis à la définition de nœud en cours, ainsi qu'à l'élément ParentId correspondant à la dernière entrée de menu sur laquelle vous avez cliqué.

Configuration du menu de sélection de type de demande

Get-Resources comprend des fichiers de configuration de type de demande par défaut montrant certaines des options disponibles.

- `WEB-INF\etc\grtrees\acrequestcategory.xml` est un menu de sélection de type de demande pour AssetCenter.
- `WEB-INF\etc\grtrees\acrequestcategory.xml` est un menu de sélection de type de demande pour ServiceCenter.
- `WEB-INF\etc\grtrees\acporequestcategory.xml` est un menu de sélection de type de commande pour AssetCenter se trouvant dans le module Achat. La configuration d'origine n'est pas définie.

Le menu qui se trouve dans le fichier de définition de menu `acrequestcategory_nocategory.xml` du répertoire `WEB-INF\etc\grtrees\usersamples` ne comporte aucun élément. Pour utiliser cette définition de menu, copiez-la dans un dossier `WEB-INF\etc\grtrees\user` et attribuez-lui le nom `acrequestcategory.xml`.

Pour utiliser votre propre définition de menu pour ce formulaire, fournissez toujours votre version et enregistrez-la sous `WEB-INF\etc\grtrees\user\acrequestcategory.xml` pour AssetCenter et sous `WEB-INF\etc\grtrees\user\screquestcategory.xml` pour ServiceCenter.

Les fichiers du dossier `WEB-INF\etc\grtrees\user` sont toujours utilisés à la place des fichiers d'origine dans `WEB-INF\etc\grtrees`.

Avertissement : Ne modifiez jamais directement les fichiers livrés avec le logiciel.

La syntaxe dérive de celle décrite dans la section *Configuration du composant de menu hiérarchique* page 146. On peut trouver une description de cette syntaxe dans le W3Cschema (schéma XML) : `WEB-INF\etc\grtees\menurequesttype.xsd`.

Pour ce fichier de configuration, l'élément `Answers` comporte un sous-élément supplémentaire : `WizardGRTree`.

Une nouvelle entrée de menu : élément `WizardGRTree`

Cet élément comporte les mêmes sous-éléments que `WizardTarget`, mais permet également de spécifier certains sous-éléments indispensables au bon fonctionnement de l'interface Get-Resources.

- **SubType** : Cet élément facultatif contient une chaîne de caractères alphanumériques. Lorsque ce paramètre est défini, la personnalisation effectuée sur l'écran récapitulatif de la demande pour ce type de demande est enregistrée séparément. Deux types de demande ayant la même valeur de paramètre `SubType` se partageront la même personnalisation de l'écran récapitulatif de la demande.
- **GoToSummary** : Cet élément booléen facultatif, lorsqu'il est défini sur `true`, oblige Get-Resources, une fois le type de demande en cours sélectionné, à afficher automatiquement l'écran récapitulatif de la demande. Absent, cet élément est considéré comme `false` et l'écran suivant permet de sélectionner la catégorie des lignes d'articles.

- **CanAddMoreItem** : Cet élément booléen facultatif, lorsqu'il est défini sur `true`, change le comportement de l'écran récapitulatif de la demande et ne permet plus d'ajouter d'article ou de revenir au début du catalogue. Absent, ce paramètre est considéré comme `true`.
- **CanShowItems** : Cet élément booléen facultatif, lorsqu'il est défini sur `false`, masque la liste des lignes d'articles ainsi que le prix total sur l'écran récapitulatif de la demande.

Configuration du menu de sélection du type d'article

Get-Resources comprend des fichiers de configuration de type d'article par défaut montrant certaines des options disponibles.

- `WEB-INF\etc\grtrees\ac3reqlineitemcategory.xml` est le menu de sélection de type d'article pour AssetCenter 3.x. Notez qu'il tire une partie de ses définitions de `ac3lineitemcategory.xml`.
- `WEB-INF\etc\grtrees\ac4reqlineitemcategory.xml` est le menu de sélection de type d'article pour AssetCenter 4.x, utilisé lorsque l'option **Achats disponibles** est définie sur `Oui`. Notez qu'il tire une partie de ses définitions de `ac4lineitemcategory.xml`.
- `WEB-INF\etc\grtrees\ac4prreqlineitemcategory.xml` est un menu de sélection de type d'article pour AssetCenter 4.x, utilisé lorsque l'option **Achats disponibles** est définie sur `Non`.
- `WEB-INF\etc\grtrees\screqlineitemcategory.xml` est le menu de sélection de type d'article pour ServiceCenter. Notez que ce menu est défini dynamiquement par certains scripts de Get-Resources.
- `WEB-INF\etc\grtrees\acpolineitemcategory.xml` est le menu de sélection de type d'article pour AssetCenter se trouvant dans le module **Achats** de Get-Resources. Notez que ce menu ne comprend qu'une entrée par défaut, qui se trouve automatiquement sélectionnée. Cliquer sur le lien **Créer une nouvelle commande** affichera donc un écran présentant une liste de lignes de demande.

Il existe deux fichiers de configuration de type d'article dans le répertoire WEB-INF\etc\grtrees\usersamples.

- `ac3lineitemcategory_standard.xml` définit l'ancien menu de sélection de type d'article de Get-Resources en fonction du champ Certification. Notez que vous pouvez utiliser n'importe quel autre champ disponible dans le schéma Produit pour déterminer vos différents types d'articles.
- `ac4lineitemcategory_standard.xml` définit le menu de sélection de type d'article disponible dans Get-Resources 4.0.

Pour utiliser une de ces définitions de menu, copiez le fichier désiré dans le dossier WEB-INF\etc\gstrees\user et renommez-le `ac3lineitemcategory.xml` ou `ac4lineitemcategory.xml`.

Pour utiliser votre propre définition de menu pour ce formulaire, fournissez toujours votre version et enregistrez-la toujours sous le nom :

- WEB-INF\etc\grtrees\user\ac3reqlineitemcategory.xml pour AssetCenter 3.x.
- WEB-INF\etc\grtrees\user\ac4reqlineitemcategory.xml pour AssetCenter 4.x lorsque l'option Achats disponibles est définie sur Oui.
- WEB-INF\etc\grtrees\user\ac4prreqlineitemcategory.xml pour AssetCenter 4.x lorsque l'option Achats disponibles est définie sur Non.
- WEB-INF\etc\grtrees\user\screqlineitemcategory.xml pour Get-Resources pour ServiceCenter.
- WEB-INF\etc\grtrees\user\acpolineitemcategory.xml pour les catégories d'article de ligne de commande d'achat.

Avvertissement : Ne modifiez jamais directement les fichiers livrés avec le logiciel.

La syntaxe dérive de celle décrite dans la section *Configuration du composant de menu hiérarchique* page 146. Sa syntaxe est décrite dans le schéma W3C (schéma XML) : WEB-INF\etc\grtees\menulineitemtype.xsd.

Pour ce fichier de configuration, l'élément Answers comporte un sous-élément supplémentaire : WizardGRTree.

Une nouvelle entrée de menu : élément WizardGRTree

Cet élément comporte les mêmes sous-éléments que l'élément WizardTarget, mais permet également de spécifier le sous-élément suivant.

- **DestType** : Cet élément facultatif peut être configuré à l'aide de deux valeurs :
 - **list** : Le fait de cliquer sur cette entrée de menu affiche la liste des articles de catalogue que vous pouvez ajouter à votre demande. Le schéma de base de données, et donc la table utilisée pour extraire les données, dépend de la valeur du paramètre CatalogId.
 - **search** : Le fait de cliquer sur cette entrée de menu a pour effet d'afficher une page de recherche.
- **CatalogId** : Cette valeur facultative correspond au nom du script de catalogue utilisé pour extraire les données de catalogue de la base de données. Il y a trois catalogues :
 - **catalogbase** : Valeur par défaut (utilisée lorsque **CatalogId** n'est pas spécifié). `WEB-INF/apps/resources/schema/Product.xml` est le schéma de base de données utilisé pour ce catalogue. Dans AssetCenter 3.6, le schéma est mappé à la table `amProduct`. Le schéma est mappé à la table `amCatRef` dans AssetCenter 4 et au fichier de modèles dans ServiceCenter.
 - **ac4modelcatalog** : Disponible uniquement avec AssetCenter 4.x. `WEB-INF/apps/resources/schema/ac4bundle.xml` est le schéma de base de données servant à récupérer les valeurs. Il est mappé à la table `amRequest`.
 - **ac4bundlecatalog** : Disponible uniquement avec AssetCenter 4.x. `WEB-INF/apps/resources/schema/ac4bundle.xml` est le schéma de base de données servant à récupérer les valeurs. Il est mappé à la table `amRequest`.
 - **offcatalog** : Le fait de cliquer sur une icône dont le paramètre **CatalogId** possède cette valeur a pour effet d'afficher une fenêtre dans laquelle l'utilisateur peut demander un article sous forme de texte en format libre.
- **QueryParam** : Cet élément facultatif correspond aux paramètres de recherche servant à filtrer la liste d'articles de catalogue. Les critères de recherche réellement utilisables dépendent du schéma de base de données utilisé par le paramètre **CatalogId**. Cet élément contient un ou plusieurs sous-éléments. Le nom de chacun de ces sous-éléments est un nom d'attribut (qui figure dans le schéma). Par ailleurs, la valeur définie est utilisée dans la requête servant à extraire les articles du catalogue.

8 Get-Resources : administration

CHAPITRE

Ce chapitre comprend des instructions pour administrer votre système Get-Resources.

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- *Accès au module d'administration du portail Peregrine* page 160
- *Utilisation du Panneau de configuration* page 162
- *Affichage des versions déployées* page 163
- *Affichage du journal du serveur* page 164
- *Utilisation de la page Paramètres de l'administrateur* page 165
- *Vérification de l'état des scripts* page 167
- *Affichage des files d'attente de messages* page 167
- *Affichage de l'état de la file d'attente* page 168
- *Importation et exportation des personnalisations* page 169
- *Affichage des transactions du connecteur* page 169
- *Utilisation de IBM Websphere Portal* page 170
- *Affichage des informations concernant les formulaires* page 170
- *Enregistrement de comptes par l'utilisateur* page 173
- *Modification de mots de passe* page 174
- *Journalisation et surveillance des sessions utilisateur* page 175

Accès au module d'administration du portail Peregrine

La page de connexion de l'administrateur au portail Peregrine permet d'accéder au module d'administration de ce portail. Vous utilisez ce module d'administration pour définir les paramètres de votre système Peregrine.

Remarque : Après avoir installé et configuré Get-Resources, vous devez impérativement vous connecter en tant qu'utilisateur de ServiceCenter ou AssetCenter avec les droits d'accès `getit.admin` qui vous permettent d'accéder au module d'administration, afin de procéder à l'intégration de Get-Resources avec ServiceCenter ou AssetCenter. Pour obtenir la liste des termes de capacité d'accès et des instructions sur la configuration des connecteurs, reportez-vous à la section Sécurité de Get-Resources dans ce manuel.

Le nom d'administrateur par défaut, System, vous donne accès au module Administration sans être connecté à un système principal. Après avoir configuré votre nom d'utilisateur dans l'onglet Commun, vous pouvez également accéder au module d'administration à partir du menu de navigation.

Important : Lorsque vous modifiez des paramètres dans le module d'administration, un fichier `local.xml` est créé dans le répertoire `\<appsrvr>\WEB-INF` (où `appsrvr` indique le chemin d'accès à votre serveur d'applications) pour stocker ces paramètres. Si vous réinstallez Get-Resources, enregistrez une copie de ce fichier dans un autre emplacement que le dossier d'installation de Get-Resources. Si vous ne le faites pas, tous vos paramètres seront perdus lors de la nouvelle installation.

Pour accéder à la page de connexion de l'administrateur au portail Peregrine :

- 1 Vérifiez que votre serveur d'applications (Tomcat, par exemple) est actif.
- 2 Dans le champ Adresse de votre navigateur Web, tapez :
`<nom_hôte>/oaa/admin.jsp`

- Appuyez sur Entrée pour ouvrir la page de connexion de l'administrateur au portail.

Tapez votre nom d'hôte pour vous connecter au serveur local.

System est le nom d'administrateur par défaut.

- Dans le champ Nom, tapez System.
Aucun mot de passe n'est requis lors de la première connexion.
- Cliquez sur **Connexion Administrateur** pour ouvrir la page **Panneau de configuration**.

Les administrateurs utilisent le module d'administration pour définir les paramètres du système.

État de connexion		
Gible	Connecteur	État
weblication	com.peregrine.oaa.adapter.ac.ACAdapter	Connecté
portalDB	com.peregrine.oaa.adapter.ac.ACAdapter	Connecté
GRRequestDB	com.peregrine.oaa.adapter.ac.ACAdapter	Connecté
ac	com.peregrine.oaa.adapter.ac.ACAdapter	Connecté
sc	com.peregrine.oaa.adapter.sc.SCAdapter	Connecté

Sessions utilisateur actives				
Nom du serveur	Dernière min.	5 min. moy.	20 min. moy.	Pic
localhost	1	1	0	1

Accès pages/mn				
Nom du serveur	Dernière min.	5 min. moy.	20 min. moy.	Pic
localhost	0	0	1	7

Les activités disponibles dans le module d'administration sont les suivantes :

Option à sélectionner	Pour effectuer les opérations suivantes
Panneau de configuration	Afficher l'état des connexions aux systèmes principaux.
Versions déployées	Afficher la liste des applications déployées sur ce serveur, avec leur numéro de version.
Journal du serveur	Afficher l'activité enregistrée sur le serveur Get-Resources.
Paramètres	Afficher les paramètres du portail Peregrine et les modifier.
Afficher l'état des scripts	Afficher et vérifier les scripts en cours d'exécution. Vous pouvez également démarrer ou interrompre l'exécution de scripts à partir de cette fenêtre.
Afficher les files d'attente de messages	Afficher la liste de toutes les files d'attente de messages.
Afficher l'état de la file d'attente	Afficher l'état actuel des files d'attente : opérationnelles et déverrouillées, ou suspendues.
Importer/Exporter	Déplacer des personnalisations d'un environnement de développement vers un environnement de production.
Connecteur : Transactions/minute	Afficher le nombre de transactions par minute enregistrées pour le connecteur au système principal.
Intégration IBM Websphere Portal	Afficher les composants du portail OAA installés dans l'environnement IBM WPS.

Utilisation du Panneau de configuration

Utilisez la page Panneau de configuration pour vérifier l'état des connexions aux bases de données auxquelles vous accédez par le biais de Get-Resources et vos applications Web. Vous pouvez également réinitialiser la connexion entre le servlet Archway et les connecteurs aux systèmes principaux.

Pour réinitialiser la connexion entre le servlet Archway et le système principal :

- ▶ Cliquez sur Réinitialiser le serveur.

Un message apparaît en haut de la page pour indiquer que les connexions sont réinitialisées.

Les messages d'information, d'avertissement et d'erreur s'affichent en haut de la page.

Voici la liste des connecteurs actuellement enregistrés sur le serveur. Si nécessaire, vous pouvez réinitialiser le serveur et toutes ses connexions.

Cible	Connecteur	État
mail	com.peregrine.oaa.adapter.mail.MailAdapter	Déconnecté
GRRequestDB	com.peregrine.oaa.adapter.ac.ACAdapter	Connecté
oaaworkflowDB	com.peregrine.oaa.adapter.bizdoc.BizDocAdapter	Connecté
sc	com.peregrine.oaa.adapter.sc.SCADapter	Connecté
dashboardDB	com.peregrine.oaa.adapter.sc.SCADapter	Connecté
notificationDB	com.peregrine.oaa.adapter.bizdoc.BizDocAdapter	Connecté
publication	com.peregrine.oaa.adapter.ac.ACAdapter	Connecté
orme	com.peregrine.oaa.adapter.bizdoc.BizDocAdapter	Connecté
oaa km	com.peregrine.oaa.adapter.km.KMGAAdapter	Connecté
portalDB	com.peregrine.oaa.adapter.ac.ACAdapter	Connecté
ac	com.peregrine.oaa.adapter.ac.ACAdapter	Connecté

Nom du serveur	Dernière min.	5 min. moy.	20 min. moy.	Pic
localhost	2	2	1	3

Nom du serveur	Dernière min.	5 min. moy.	20 min. moy.	Pic
localhost	0	2	1	10

Réinitialiser le serveur

Affichage des versions déployées

L'écran Versions déployées répertorie tous les packages déployés au cours de l'installation et indique le numéro de version de chaque application.

Pour afficher la liste des versions déployées :

- 1 Dans le menu d'activités, sélectionnez Versions déployées.

La liste de tous les packages installés s'affiche.

Pour obtenir la liste des applications courantes et leur version, sélectionnez l'option Versions déployées.

Liste des applications déployées sur le serveur avec leurs numéros de version.

Applications	Versions
AssetCenter Adapter	acadapter.4.1.0.11
Peregrine Enterprise Portal Accessibility Theme	accessibletheme.4.1.0.5
Asset Center Workflow Display Applet 4.1 Language Pack (de)	acworkflow-de.4.1.0.2
Asset Center Workflow Display Applet 4.1 Language Pack (fr)	acworkflow-fr.4.1.0.2
Asset Center Workflow Display Applet 4.1 Language Pack (it)	acworkflow-it.4.1.0.2
AssetCenter Workflow Display Applet	acworkflow.4.1.0.12
OAA Adapters Language Pack (de)	adapters-de.4.1.0.5
OAA Adapters Language Pack (fr)	adapters-fr.4.1.0.5
OAA Adapters Language Pack (it)	adapters-it.4.1.0.5
OAA Archway Servlet	archway.4.1.0.44
Peregrine Enterprise Portal Baja Theme	bajatheme.4.1.0.4
OAA Persistence	bizdoc.4.1.0.21
OAA Persistence Adapter	bizdocadapter.4.1.0.7
Peregrine Enterprise Portal Classic Theme	classictheme.4.1.0.4
OAA Common Business Objects	commonobjects.4.1.0.20
OAA Studio Configuration	config.4.1.0.13
OAA Core Application	core.4.1.0.32
Peregrine Dashboard	dashboard.4.1.0.9
Get-Services 4.1 Language Pack (de)	get-services-change-de.4.1.0.4
Get-Services 4.1 Language Pack (fr)	get-services-change-fr.4.1.0.4
Get-Services 4.1 Language Pack (it)	get-services-change-it.4.1.0.4
Get-Services 4.1 Language Pack (de)	get-services-change-request-de.4.1.0.3
Get-Services 4.1 Language Pack (fr)	get-services-change-request-fr.4.1.0.3
Get-Services 4.1 Language Pack (it)	get-services-change-request-it.4.1.0.3

- 2 Cliquez sur Imprimer pour imprimer cette liste.

Affichage du journal du serveur


Le journal du serveur présente l'historique des événements serveur. Le nom de fichier par défaut est archway.log.

Pour afficher le journal du serveur :

- 1 Dans le menu d'activités, sélectionnez **Journal du serveur**.

Le formulaire qui s'ouvre contient une liste déroulante dans laquelle vous pouvez sélectionner le fichier journal à afficher.

Vous avez la possibilité d'afficher le fichier journal dans votre navigateur Web ou de le télécharger dans le répertoire de votre choix.



- 2 Cliquez sur la flèche et sélectionnez le fichier journal que vous souhaitez consulter.
- 3 Indiquez le nombre de lignes à afficher.
- 4 Procédez comme suit :
 - Pour visualiser le fichier journal dans votre navigateur Web, cliquez sur **Afficher**.
 - Cliquez sur **Télécharger** pour lancer l'assistant de téléchargement de fichier afin d'enregistrer le fichier archway.log à l'emplacement de votre choix.

Utilisation de la page Paramètres de l'administrateur

Dans le menu d'activités, cliquez sur **Paramètres** pour afficher les paramètres actuels. La page Paramètres de l'administrateur comprend plusieurs onglets. Les onglets auxquels vous pouvez accéder varient en fonction des applications Web installées et des connecteurs utilisés. L'onglet Commun est disponible quelle que soit l'installation.

Les paramètres indiqués sous les onglets Portail, Base de données du portail, Application Web, GRBaseDemandes, AssetCenter (ACadapter) et ServiceCenter (SCadapter) sont définis au cours de l'installation (consultez le *Manuel d'installation de Get-Resources*). Vous pouvez accéder à tout moment à la page Paramètres de l'administrateur pour modifier les paramètres d'installation. Définissez l'onglet E-mail uniquement si les utilisateurs sont autorisés à enregistrer de nouveaux comptes (reportez-vous à la section *Enregistrement de comptes par l'utilisateur* page 173).

Pour afficher les paramètres :

- Dans le menu d'activités, cliquez sur **Paramètres**.

Chaque paramètre indiqué sur un onglet est accompagné d'une description vous permettant de mieux en comprendre l'utilité.

Les onglets figurant dans la page Paramètres de l'administrateur dépendent des applications Web que vous avez installées.

The screenshot shows the 'Paramètres de l'administrateur' window. The left sidebar contains a list of tabs: Administration, Versions déployées, Journal du serveur, **Paramètres** (highlighted with a red circle), Afficher l'état des scripts, Afficher les files d'attente de messages, Afficher l'état de la file d'attente, Importer/Exporter, Connecteur, Transactions/minute, Intégration IBM WebSphere, and Portail. The main content area is divided into two columns. The left column contains configuration fields with labels and values, and the right column contains descriptive text for each field. The fields include: 'Taille maximale des pièces jointes (Ko)' with value '0'; 'Système principal commun' with value 'portalDB'; 'Liste des alias cibles' with value 'jweblocation'; 'Nom d'utilisateur de la maintenance du système' with value 'System'; 'Mot de passe de la maintenance du système' with an empty field; 'Chemin d'accès aux applications' with value 'WEB-INF/apps/'; and 'File d'attente des événements' with value 'rome'. The right column provides detailed descriptions for each field, such as 'Taille limite des fichiers qui peuvent être joints. La valeur 0 indique qu'il n'y a aucune limite. Il s'agit de la valeur appliquée par défaut. Elle peut être redéfinie individuellement dans chaque champ Pièces jointes.' and 'Nom de la cible du connecteur prenant en charge les opérations utilisateur les plus courantes.'

Définition de paramètres dans le module d'administration

Lorsque vous apportez des modifications dans la page Paramètres de l'administrateur, un fichier `local.xml` est créé dans le répertoire `C:\<appsrvr>\WEB-INF`. Toutes les modifications apportées aux paramètres de propriétés sont enregistrées dans ce fichier. Redémarrez Tomcat après avoir appliqué les modifications enregistrées dans le fichier `local.xml`.

Important : Si, après avoir modifié des paramètres dans la page Paramètres de l'administrateur, vous devez réinstaller Get-Resources, il est important de copier le fichier `local.xml` dans un autre emplacement que le dossier d'installation de Get-Resources, sans quoi tous vos paramètres seront perdus lors du redéploiement de Get-Resources. Après la nouvelle installation, replacez la copie du fichier dans le répertoire `WEB-INF`.

Pour définir un paramètre :

- 1 Localisez le paramètre à modifier et saisissez le nouveau paramètre.

Remarque : Pour restaurer un paramètre d'origine après avoir modifié sa valeur, cliquez sur le lien **Cliquez ici pour rétablir les valeurs par défaut** qui apparaît dans la zone de description du paramètre à rétablir. Ce lien s'affiche uniquement lorsque le paramètre défini n'est pas le paramètre par défaut.

- 2 Accédez au bas de la page et cliquez sur **Enregistrer**.

Remarque : Cliquez sur le bouton **Enregistrer**, situé au bas de la page Paramètres, pour enregistrer vos modifications.

Le Panneau de configuration s'ouvre.

- 3 Cliquez sur **Réinitialiser le serveur**.


Un message d'information apparaît en haut du Panneau de configuration pour indiquer que le serveur a été réinitialisé.

Vérification de l'état des scripts

La page État des scripts répertorie le nom et le statut de tout script en cours d'exécution.

Pour vérifier l'état des scripts :

- 1 Dans le menu d'activités Administration, cliquez sur Afficher l'état des scripts pour ouvrir la page État des scripts, qui indique le nom de chaque script.




- 2 Cliquez sur un script pour le suspendre.

Affichage des files d'attente de messages

Les files d'attente de messages sont affichées lorsqu'une file contient des données en attente de transfert.

Pour afficher les files d'attente de messages :

- 1 Dans le menu d'activités Administration, cliquez sur Afficher les files d'attente de messages pour ouvrir la page Files d'attente actives.



- 2 Cliquez sur le nom d'une file d'attente dans la liste pour afficher son contenu.

Affichage de l'état de la file d'attente

Utilisez l'option Afficher l'état de la file d'attente pour vérifier ou modifier l'état des files d'attente de messages.

Pour afficher l'état de la file d'attente :

- 1 Dans le menu d'activités, cliquez sur **Afficher l'état de la file d'attente** pour ouvrir la page État de la file d'attente.



- 2 Cliquez sur **Opérations file d'attente** pour définir l'état suspendues.


Un message d'avertissement indique que les files d'attente sont suspendues.



- 3 Cliquez à nouveau sur **Opérations file d'attente** pour rendre les files d'attente opérationnelles.

Importation et exportation des personnalisations

Vous pouvez déplacer vers un environnement de production les personnalisations créées dans un environnement de développement. Pour plus d'informations sur l'importation et l'exportation des personnalisations, reportez-vous au chapitre *Utilisation de l'interface de personnalisation* de ce manuel. Sélectionnez l'option **Importer/Exporter** dans le menu d'activités du module d'administration pour accéder à cette page.




Affichage des transactions du connecteur

Pour effectuer le suivi des transactions du connecteur, ouvrez la page État de sc/État de ac.

Pour afficher les transactions du connecteur par minute :

- Dans le menu d'activités, cliquez sur **Connecteur : Transactions/minute** pour ouvrir la page État du connecteur sc ou ac.




Utilisation de IBM Websphere Portal

Vous pouvez générer un fichier war (Web archive) IBM Websphere Portal Server configuré avec les références aux composants du portail OAA installés.

Pour générer un fichier war :

- 1 Dans le menu d'activités, cliquez sur **Intégration IBM Websphere Portal** pour ouvrir la page **Intégration IBM Websphere Portal**.



- 2 Entrez les informations suivantes :
 - Chemin source
 - Chemin de destination
 - URL de base
- 3 Cliquez sur **Générer fichier WAR**.

Affichage des informations concernant les formulaires


Vous pouvez utiliser le module d'administration pour configurer les formulaires des applications Web de manière à afficher l'emplacement et le nom de fichier du formulaire actif.

Pour afficher des informations concernant les formulaires :

- 1 Dans le module d'administration, cliquez sur **Paramètres**, puis sur **Journalisation**.

- Faites défiler la page pour accéder à la section **Informations du formulaire**, puis cliquez sur **Oui** si nécessaire.

Sélectionnez Oui pour afficher les Informations du formulaire.



- Cliquez sur **Enregistrer**.


Le Panneau de configuration s'ouvre.

- Cliquez sur **Réinitialiser le serveur**.

Le nom du formulaire apparaît en haut de chaque page.

Le nom du formulaire apparaît en haut de la page.

Cliquez sur le bouton **Afficher les informations du formulaire** pour consulter la composition du formulaire.



Affichage de détails sur les formulaires

Vous avez la possibilité d'afficher des informations détaillées sur le formulaire actif. Cliquez sur le bouton **Afficher les informations du formulaire** placé dans l'angle supérieur droit du formulaire. Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

Visualisez le contenu de chaque onglet pour obtenir davantage d'informations sur le formulaire.

Le formulaire comprend les onglets suivants :

Onglet	Contenu
Script Input (Entrée du script)	Script qui envoie une demande au système principal.
Script Output (Sortie du script)	Informations retournées par la demande de script au système principal.
User Session (Session utilisateur)	Détails concernant la session utilisateur en cours, notamment le type de navigateur, la version du système principal et les droits d'accès attribués à l'utilisateur.
Log (Journal)	Liste des actions effectuées par le script pour exécuter le formulaire.
PreXSL	Sortie XSL avant rendu dans le navigateur.
Browser Source (Source du navigateur)	Code source HTML de la page active.

Onglet	Contenu
BackChannel Source (Source du canal en amont)	Code source HTML des cadres dans lesquels sont stockées les données.
Application Channel Source (Source du canal de l'application)	Code source HTML des applications partagées.
Tab Source (Source de l'onglet)	Code source HTML des onglets.
Menu Source (Source du menu)	Code source HTML des menus.
Sync/Update Window (Fenêtre Sync/Mise à jour)	Code source HTML pour procéder à la synchronisation avec la page et au nouveau chargement.
Help (Aide)	Aide pour déboguer la fenêtre.

Enregistrement de comptes par l'utilisateur

Dans le module d'administration, les administrateurs peuvent autoriser les utilisateurs à enregistrer de nouveaux comptes à partir de l'écran de connexion si ceux-ci ne sont pas encore enregistrés dans la base de données ServiceCenter. Lorsqu'un utilisateur s'enregistre, ServiceCenter crée un enregistrement d'opérateur ainsi qu'un enregistrement de contact associés au nouvel utilisateur disposant de droits de connexion de base. Consultez le chapitre de ce manuel concernant la *Sécurité* pour plus d'informations sur le processus d'enregistrement.

Pour autoriser les utilisateurs à s'enregistrer à partir de l'écran de connexion :

- 1 Dans la page Paramètres de l'administrateur du module d'administration, cliquez sur **Commun**.
- 2 Faites défiler la page pour accéder à la section **Autoriser l'enregistrement d'utilisateur**.

Autoriser l'enregistrement d'utilisateur :

Oui Non

Cliquez sur Oui pour permettre aux utilisateurs d'enregistrer de nouveaux comptes.

3 Cliquez sur **Oui**.

Conseil : Lors de l'utilisation d'une application avec ServiceCenter 5.0 en tant que système principal, le prénom et le nom de famille sont inversés dans l'enregistrement de contact de ServiceCenter par rapport au format utilisé dans une application de la plate-forme OAA.


ServiceCenter 5.0 stocke les noms au format nom de famille/prénom. La plate-forme OAA stocke les noms au format prénom/nom de famille. Comme solution temporaire, vous pouvez modifier la façon dont les noms d'opérateurs sont traités dans ServiceCenter à l'aide de l'option **Utiliser le nom complet de l'opérateur ?** dans les enregistrements d'environnement de Gestion des incidents et Gestion des appels. Pour plus d'instructions, reportez-vous au *Manuel d'administration des applications de ServiceCenter 5.0*.

Modification de mots de passe

Dans le module d'administration, les administrateurs peuvent autoriser les utilisateurs à changer de mot de passe à partir de la page d'accueil.

Pour autoriser les utilisateurs à changer de mot de passe :

- 1 Dans la page Paramètres de l'administrateur du module d'administration, cliquez sur **Commun**.
- 2 Faites défiler la page pour accéder à la section **Autoriser la modification de mot de passe**.



Cliquez sur **Oui** pour permettre aux utilisateurs de changer de mot de passe.

3 Cliquez sur **Oui**.


Journalisation et surveillance des sessions utilisateur

Le fichier `usage.log` contient un enregistrement des connexions utilisateur stocké dans le répertoire `bin` du dossier d'installation de votre serveur d'applications. Grâce à ce fichier, vous pouvez déterminer quelle application est en cours d'utilisation, ainsi que le nombre d'utilisateurs ayant accédé à une application au cours d'une journée.

Présentation du fichier `usage.log`

La ligne suivante est extraite d'un fichier `usage.log` :

```
10.2.3.239 - roxy [12/Nov/2002:09:07:18 -0800] "GET
portal/portal/home/e_portal_home_start.jsp HTTP/1.0" 200 0
```



```
Sans titre - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage ?
| - roxy [12/Nov/2002:08:46:00 -0800] "GET common/logout/main/e_logout_main_auto.jsp HTTP/1.0" 200 0
| - aroxy [12/Nov/2002:08:46:12 -0800] "GET common/login/main/e_login_main_process.jsp HTTP/1.0" 200 0
| - roxy [12/Nov/2002:08:46:12 -0800] "GET portal/portal/home/e_portal_home_start.jsp HTTP/1.0" 200 0
| - roxy [12/Nov/2002:08:46:28 -0800] "GET incidentmgt/helpdesk/create/e_helpdesk_create_setup.jsp HTTP/1.0" 200 0
| - roxy [12/Nov/2002:08:46:30 -0800] "GET studio/docExplorer/default/e_docExplorer_default_start.jsp HTTP/1.0" 200 0
| - belle [12/Nov/2002:08:48:43 -0800] "GET portal/portal/home/e_portal_home_start.jsp HTTP/1.0" 200 0
| - belle [12/Nov/2002:08:48:46 -0800] "GET incidentmgt/helpdesk/create/e_helpdesk_create_setup.jsp HTTP/1.0" 200 0
| - belle [12/Nov/2002:08:48:46 -0800] "GET studio/docExplorer/default/e_docExplorer_default_start.jsp HTTP/1.0" 200 0
| - belle [12/Nov/2002:08:53:50 -0800] "GET common/logout/main/e_logout_main_auto.jsp HTTP/1.0" 200 0
| - roxy [12/Nov/2002:08:53:52 -0800] "GET portal/portal/home/e_portal_home_start.jsp HTTP/1.0" 200 0
| - roxy [12/Nov/2002:09:03:02 -0800] "GET changemgt/changeMgmt/MyTasks/e_changeMgmt_MyTasks_setup.jsp HTTP/1.0" 200 0
| - roxy [12/Nov/2002:09:03:02 -0800] "GET studio/docExplorer/default/e_docExplorer_default_start.jsp HTTP/1.0" 200 0
| 10.2.3.239 - roxy [12/Nov/2002:09:07:18 -0800] "GET portal/portal/home/e_portal_home_start.jsp HTTP/1.0" 200 0
| 10.2.3.239 - roxy [12/Nov/2002:09:07:24 -0800] "GET changemgt/changeMgmt/MyTasks/e_changeMgmt_MyTasks_setup.jsp HTTP/1.0" 200 0
| 10.2.3.239 - roxy [12/Nov/2002:09:08:13 -0800] "GET studio/docExplorer/default/e_docExplorer_default_start.jsp HTTP/1.0" 200 0
| 10.2.3.239 - scooter [12/Nov/2002:09:08:20 -0800] "GET portal/portal/home/e_portal_home_start.jsp HTTP/1.0" 200 0
| 10.2.3.239 - scooter [12/Nov/2002:09:08:23 -0800] "GET changemgt/changeMgmt/MyTasks/e_changeMgmt_MyTasks_setup.jsp HTTP/1.0" 200 0
| 10.2.3.239 - scooter [12/Nov/2002:09:08:23 -0800] "GET studio/docExplorer/default/e_docExplorer_default_start.jsp HTTP/1.0" 200 0
| - roxy [12/Nov/2002:09:54:03 -0800] "GET incidentmgt/helpdesk/create/e_helpdesk_create_setup.jsp HTTP/1.0" 200 0
| 10.2.3.239 - scooter [12/Nov/2002:10:32:37 -0800] "GET changemgt/changeMgmt/MyTasks/e_changeMgmt_MyTasks_setup.jsp HTTP/1.0" 200 0
| 10.2.3.239 - scooter [12/Nov/2002:10:32:38 -0800] "GET studio/docExplorer/default/e_docExplorer_default_start.jsp HTTP/1.0" 200 0
| 10.2.3.239 - roxy [12/Nov/2002:11:16:41 -0800] "GET portal/portal/home/e_portal_home_start.jsp HTTP/1.0" 200 0
```

Chaque connexion apparaît sur une ligne. Au cours d'une même session utilisateur, chaque module enregistre une seule ligne dans le journal.

Le tableau suivant indique la signification de chacun des éléments de l'entrée de journal :

Hôte distant	Rfc931	Connexion de l'utilisateur	Date	Demande	État	Octets
10.2.3.239	-	roxy	[12/Nov/ 2002:09:07:18 -0800]	"GET portal/portal/home/ e_portal_home_start.jsp HTTP/1.0"	200	0

Élément	Contenu
Hôte distant	Nom de l'hôte distant ou adresse IP si le nom DNS n'est pas disponible ou n'a pas été fourni.
Rfc931	Nom de connexion distante de l'utilisateur. Cette information n'étant pas requise, elle est toujours remplacée par un tiret.
Connexion de l'utilisateur	Nom de l'utilisateur authentifié pour se connecter au portail Peregrine.
Date	Date et heure de la demande.
Demande	Module auquel accède l'utilisateur. Le nom du module constitue la première partie du paramètre GET. Dans l'exemple ci-dessus, le module est <i>notificationsservices</i> , l'emplacement du script de connexion.
État	Code de réponse HTTP retourné au client. Cette valeur est toujours égale à 200 pour spécifier qu'il s'agit d'une demande valide.
Octets	Nombre d'octets transférés. Ce nombre est toujours 0 car cette information n'est pas requise.

9 Administration du système principal

CHAPITRE

Les sections suivantes décrivent les fonctions d'administration qui doivent être exécutées en dehors de Get-Resources afin de prendre en charge certaines fonctions disponibles dans ServiceCenter ou AssetCenter :


- *Configuration du workflow de génération de commande* page 178
- *Configuration du catalogue de produits* page 179
- *Installation et configuration de ACAdapter sous UNIX* page 180

Configuration du workflow de génération de commande

Dans AssetCenter, le workflow Génération automatique de commande provoque la création automatique d'une commande à chaque envoi d'une demande dans Get-Resources. Il se peut que vous souhaitiez désactiver ce workflow dans AssetCenter.

Pour désactiver le workflow Génération automatique de commande :

- 1 Dans AssetCenter, sélectionnez Outils>Workflow>Schémas de workflow.
- 2 Dans la liste de workflows qui s'affiche, sélectionnez Génération automatique de commande.
- 3 Sélectionnez l'onglet Général.
- 4 Dans la zone Fin de la section Validité, indiquez une date passée.



- 5 Cliquez sur Modifier.
- 6 Redémarrez votre serveur d'applications.

Configuration du catalogue de produits


Cette section s'applique uniquement à AssetCenter 3.6.

Get-Resources utilise le catalogue de produits AssetCenter contenu dans la table amProduct. Deux zones du catalogue nécessitent une configuration spéciale :

- Champ Certification
- Champ calculé

Certification

Get-Resources utilise le champ Certification pour déterminer la disponibilité des articles dans le catalogue AssetCenter.



Ces boutons du menu de Get-Resources génèrent une requête de base de données visant à interroger le contenu de la table amProduct. Lorsqu'il s'agit d'ordinateurs de bureau, les requêtes exécutées sont similaires à celle-ci :

```
SELECT IProdId,Brand,Model,mPrice FROM amProduct WHERE (Certification LIKE 'Ordinateur%')
```

À l'exception de la certification Bundle (Configuration), vous pouvez facilement adapter chaque élément aux besoins de votre entreprise.

La certification Bundle est un élément spécial de la publication Web. Une configuration est un groupe d'articles liés entre eux dans un but précis. Par exemple, une configuration de type ordinateur portable s'adressant aux professionnels de la vente peut être constituée d'un ordinateur portable, d'une carte réseau PCMCIA, d'un système d'exploitation et de quelques applications. Cette relation est établie dans la table amProdCompo, via l'association de plusieurs enregistrements de la table amProduct.

Champ calculé : cf_Description

Un champ calculé sert de nom descriptif aux enregistrements présents dans le catalogue. Le champ Description, tel qu'identifié dans le schéma Product (Produit), est mis en correspondance avec le champ calculé cf_Description.

L'écran ci-dessous illustre la manière dont les champs calculés de AssetCenter peuvent être utilisés dans Get-Resources pour faciliter la présentation des données. Reportez-vous à la documentation AssetCenter pour obtenir des informations sur les champs calculés.

Installation et configuration de ACAdapter sous UNIX

Si vous installez Get-Resources sous UNIX et que vous utilisez AssetCenter comme système principal, vous avez besoin de ACAdapter pour vous connecter à AssetCenter. Pour installer et configurer le connecteur ACAdapter sous UNIX, suivez la procédure décrite ci-après.

Remarque : AssetCenter est une condition préalable à l'utilisation de ACWeb.

Pour installer et configurer le connecteur ACAdapter sous UNIX :

- 1 Consultez si nécessaire la documentation relative à AssetCenter pour installer AssetCenter sur le système AIX, Linux ou Solaris sur lequel sera exécuté OAA.

Remarque : Pour installer AssetCenter 4.2 sur un système AIX, vous avez besoin du package OpenSSL disponible sur <http://www-1.ibm.com/servers/aix/products/aixos/linux/download.html>. Cliquez sur le lien **AIX Toolbox Cryptographic Content**.

- 2 Copiez le fichier `amdb.ini` à partir d'une installation de AssetCenter sous Windows configurée pour utiliser la même base de données AssetCenter.

Remarque : Peregrine vous recommande de le copier dans le répertoire d'installation de AssetCenter. Vous pouvez copier ce fichier dans l'emplacement de votre choix, à partir duquel l'utilisateur du serveur d'applications peut le lire.

Selon les versions de AssetCenter et de Windows utilisées, ce fichier peut se situer dans le répertoire `WINDOWS` ou `WINNT` ou dans votre répertoire d'utilisateur sous `Documents and Settings`.

- 3 Définissez la variable d'environnement `LD_LIBRARY_PATH` (`LIBPATH` sous AIX) pour l'utilisateur exécutant votre serveur d'applications de manière à inclure le répertoire `AssetCenter/bin` ainsi que le répertoire contenant les bibliothèques partagées pour le client de base de données qu'utilise `AssetCenter`.

Par exemple :

```
/usr/local/ac421/bin:/usr/local/oracle/product/8.1.6/lib
```

- 4 Définissez la variable d'environnement `WPPCFGDIR` pour l'utilisateur exécutant votre serveur d'applications dans le répertoire dans lequel vous avez copié le fichier `amdb.ini` au cours de l'étape 2.

Important : Définissez la variable `WPPCFGDIR` dans le répertoire où se situe le fichier et non dans le fichier lui-même.

Remarque : Pour WebSphere Application Server 4.0.x sous Linux et Solaris, vous pouvez définir ces variables d'environnement dans l'onglet Général pour la machine virtuelle Java (JVM) exécutant OAA.

Pour WebSphere Application Server 4.0.x sous AIX, vous devez impérativement définir la variable d'environnement `LIBPATH` pour l'utilisateur exécutant le serveur d'administration WAS avant de démarrer le serveur. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier une copie du fichier `startupServer.sh` du répertoire `WebSphere/AppServer/bin` pour définir ces variables.

- 5 Connectez-vous à `admin.jsp`, et cliquez sur **Paramètres**, puis sur l'onglet **AssetCenter**.
- 6 Indiquez le nom de la base de données `AssetCenter` défini dans le fichier `amdb.ini`.
- 7 Définissez la bibliothèque `AssetCenter` afin qu'elle corresponde à la version de votre répertoire `AssetCenter/bin`.
Par exemple, "aamapi42" pour `libaamapi42.so`
Java rajoutera le préfixe et le suffixe lors de la recherche du fichier.
- 8 Vous pouvez définir le chemin d'accès à la bibliothèque `AssetCenter` vers le répertoire `AssetCenter/bin`, en incluant une barre oblique finale.
- 9 Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

10 Sécurité

CHAPITRE

Ce chapitre décrit les différentes options de configuration de sécurité disponibles dans Get-Resources. Il traite des sujets suivants :

- *Méthodes de codage de mot de passe* page 184
- *Sécurité du système principal* page 185
- *Get-Resources : droits d'accès globaux* page 190
- *Enregistrement utilisateur* page 191
- *Authentification des utilisateurs* page 194
- *Configuration de sécurité par défaut* page 195
- *Configuration JAAS personnalisée* page 196
- *Configuration JAAS standard de Sun Microsystems* page 206
- *Authentification intégrée de Windows* page 207
- *Intégration avec des outils à signature unique* page 218
- *Authentification par contact* page 221
- *Création d'une autre page de connexion* page 227

Méthodes de codage de mot de passe

Par défaut, Get-Resources ne code pas les mots de passe envoyés sur le réseau. Il les transmet en clair aux bases de données principales d'authentification et les stocke tels quels dans un cookie de navigateur lorsque l'utilisateur choisit d'**activer la connexion automatique**. Pour sécuriser vos mots de passe Get-Resources, vous disposez des trois options suivantes :

- Activez la couche SSL (Secure Sockets Layer) sur votre serveur Web
- Configurez Get-Resources afin qu'il utilise un service d'annuaire, tel que LDAP.
- Configurez votre serveur Web afin qu'il utilise l'identification par stimulation/réponse de Windows NT.

Pour utiliser SSL, il vous faut obtenir un certificat numérique. Si votre serveur Web dispose d'un certificat, votre URL de connexion à Get-Resources doit comporter l'indicateur de protocole `https`. Lorsque le navigateur de l'utilisateur a établi une connexion sécurisée avec le serveur Web, toutes les données transférées sont chiffrées. Reportez-vous à la documentation de votre serveur Web pour obtenir des informations sur la configuration de la couche SSL.

Get-Resources prend également l'authentification en charge via un service d'annuaire tel que LDAP. Lorsque vous effectuez l'authentification auprès d'un service d'annuaire, Get-Resources transmet à celui-ci des mots de passe codés à l'aide de la fonction de hachage SHA (Secure Hash Algorithm). Pour plus d'informations sur la configuration d'un service d'annuaire, reportez-vous à la section *Configuration JAAS personnalisée* page 196.

Get-Resources prend également en charge l'Authentification intégrée de Windows. Lorsque cette méthode d'authentification est utilisée, les mots de passe ne sont pas réellement échangés entre le navigateur et le serveur Web, et le processus d'authentification est sécurisé. Toutefois, l'Authentification intégrée de Windows est prise en charge uniquement par les navigateurs Internet Explorer s'exécutant sous Windows. Pour plus d'informations sur la configuration de l'Authentification intégrée de Windows, reportez-vous à la section *Authentification intégrée de Windows* page 207.

Sécurité du système principal

Cette section décrit comment Get-Resources authentifie les utilisateurs et stocke les modifications de personnalisation au niveau du système principal ServiceCenter ou AssetCenter.

Authentification via ServiceCenter ou AssetCenter

Lorsqu'un utilisateur ouvre une session dans Get-Resources, son identifiant et son mot de passe sont validés via la mise en correspondance d'un **enregistrement d'opérateur** dans ServiceCenter ou d'un enregistrement de la table Employee dans AssetCenter. Chaque enregistrement d'opérateur ou profil d'employé doit contenir les **termes de capacité** ou les **mots clés de droits d'utilisateur** appropriés pour que l'utilisateur puisse accéder aux différentes fonctions de Get-Resources et les utiliser.

Reportez-vous au *Manuel d'administration de ServiceCenter* pour obtenir des informations sur les enregistrements d'opérateur ou au *Manuel d'administration de AssetCenter* pour plus d'informations sur les profils.

Termes de capacité de ServiceCenter et mots clés de droits d'utilisateur de AssetCenter

Le tableau suivant dresse la liste des termes de capacité et des mots clés de droits d'utilisateur correspondant aux fonctionnalités de Get-Resources qui peuvent être attribuées à un enregistrement d'opérateur dans ServiceCenter ou à un profil dans AssetCenter :

Terme de capacité de ServiceCenter ou mot clé de droits d'utilisateur de AssetCenter	Description
getit.admin	Autorise l'accès au module d'administration de la plate-forme OAA
getit.advancedrequester	Autorise l'accès aux fonctions avancées de formulaire de demande dans Get-Resources, y compris le droit de fractionner les lignes de demande et d'attribuer les articles d'une ligne de demande à différents utilisateurs finals. Cela convient particulièrement aux demandeurs qui ont l'habitude de demander des articles pour un groupe de personnes.
getit.approver	Autorise l'accès aux fonctions de validation des demandes.
getit.buyer	Permet à l'utilisateur de créer des commandes et de modifier leur état. Uniquement disponible avec les achats de AssetCenter.
getit.pcardmanager	Permet à l'utilisateur de créer des cartes d'achat et de gérer les droits associés à celles-ci. Uniquement disponible avec les achats de AssetCenter.
getit.pcarduser	Permet à l'utilisateur d'accéder aux cartes d'achat sur les écrans de demande et de commande. Les champs correspondants ne sont pas affichés lorsque l'utilisateur ne dispose pas de ce droit d'accès. Uniquement disponible avec les achats de AssetCenter.
getit.personalization.admin	Permet de définir les options de personnalisation et d'enregistrer les modifications de personnalisation comme présentation par défaut.

Terme de capacité de ServiceCenter ou mot clé de droits d'utilisateur de AssetCenter	Description
getit.personalization.default	Permet de modifier la présentation et d'ajouter ou de supprimer des champs de l'interface Get-Ressources.
getit.personalization.limited	Permet uniquement de personnaliser les fonctions exposées par un utilisateur disposant de droits de personnalisation supérieurs.
getit.portal	L'utilisateur peut visualiser les composants du portail et de la page d'accueil OAA.
getit.receiver	Autorise l'accès aux fonctions de réception des articles associés à une demande. Uniquement disponible avec les achats de AssetCenter.
getit.requester	Autorise l'accès aux fonctions de création de demandes dans Get-Ressources.
getit.reserve	Permet à l'approbateur de réserver des ressources au niveau d'un stock existant. L'utilisateur doit également posséder les droits d'accès getit.approver.
getit.view.shipment	Donne à l'utilisateur les droits d'accès appropriés pour accéder à l'onglet de suivi de livraison dans la vue détaillée d'une demande soumise. Uniquement disponible avec les achats de AssetCenter.
oaa.forbidden	Terme de capacité réservé pour empêcher l'accès à l'ensemble des utilisateurs OAA (ne peut être octroyé à un utilisateur).

Remarque : Par défaut, ServiceCenter 5.1 attribue les termes de capacité suivants à Hartke et MAX.MANAGER pour leur permettre d'approuver les demandes :

getit.requester
 getit.advancedrequester
 getit.approver

Reportez-vous au *Manuel d'administration de ServiceCenter* pour obtenir des instructions détaillées concernant l'attribution de termes de capacité aux enregistrements d'opérateur ou au *Manuel d'administration de AssetCenter* pour des instructions détaillées concernant l'ajout de droits d'utilisateur aux profils.

Paramètres de sécurité AssetCenter prédéfinis

Profils prédéfinis

Get-Resources fournit plusieurs profils prédéfinis dans AssetCenter, lesquels associent différents droits d'utilisateur qui donnent accès à divers modules. Vous pouvez créer des profils dans AssetCenter en attribuant à chaque utilisateur n'importe quelle combinaison de droits.

Get-Resources comporte les profils prédéfinis suivants :

Profil	Privilèges
getit.admin	Création de demande Approbation Achats Réceptions Administration du système Administration des cartes d'achat
getit.default	Création de demande
getit.full	Création de demande
Remarque : Pour les achats de AssetCenter uniquement	Approbation Achats Réceptions Administration des cartes d'achat
getit.buyer	Création de demande
Remarque : Pour les achats de AssetCenter uniquement	Achats
getit.requester	Création de demande

Lorsque des utilisateurs enregistrent de nouveaux comptes, ils disposent initialement du droit d'accès `getit.default`. Vous pouvez mettre à jour, dans la table `Employee` de `AssetCenter`, les enregistrements des utilisateurs ayant besoin d'un accès total ou d'un accès administrateur.

Utilisateurs prédéfinis

La base de données de démonstration de `AssetCenter` est fournie avec trois profils d'utilisateur prédéfinis, afin d'illustrer les divers droits d'accès à `Get-Resources` :

Nom complet	Nom de l'utilisateur	Privilèges
Michaela Tossi	Tossi	■ Création de demande
Richard Hartke	Hartke	■ Création de demande ■ Approbation ■ Réceptions
Michael Valentine	Valentine	■ Création de demande ■ Approbation ■ Réceptions ■ Achats ■ Administration

Dans `AssetCenter`, à partir de l'onglet de profil de chaque utilisateur, vous pouvez également visualiser les tables accessibles par cet utilisateur. Reportez-vous au *Manuel d'administration de AssetCenter* pour obtenir des instructions détaillées concernant la visualisation des droits d'utilisateur.

Sécurisation des mots de passe dans ServiceCenter

Vous pouvez activer le paramètre ServiceCenter `securepassword` dans le fichier `sc.ini` de l'application pour empêcher les utilisateurs avancés d'exécuter une requête Get-Resources retournant une liste de mots de passe d'utilisateur.

Pour activer le paramètre de sécurisation des mots de passe dans ServiceCenter :

- 1 Ouvrez le fichier `sc.ini` dans un éditeur de texte.
- 2 Ajoutez le paramètre `securepassword` au fichier et enregistrez ce dernier.
Toute requête visant à récupérer une liste de mots de passe dans Get-Resources retournera des mots de passe masqués.

Get-Resources : droits d'accès globaux

Bien que l'accès initial d'un utilisateur à Get-Resources soit validé en fonction de l'enregistrement d'opérateur associé dans ServiceCenter ou du profil correspondant dans AssetCenter, il est possible d'octroyer des droits d'accès globaux à tous les utilisateurs, quels que soient les paramètres de sécurité définis de manière individuelle. Par exemple, si vous définissez `getit.requester` en tant que droit d'accès global, tous les utilisateurs auront la possibilité de créer des demandes dans Get-Resources, même si ce droit n'a pas été attribué à l'origine, pour chaque utilisateur, à l'enregistrement d'opérateur associé dans ServiceCenter ou au profil correspondant dans AssetCenter.

Vous pouvez définir des droits d'accès globaux sur la page des paramètres ServiceCenter ou AssetCenter du module Administration du portail Peregrine.

Pour définir des droits d'accès globaux dans Get-Resources :

- 1 Ouvrez le module Administration du portail Peregrine dans Get-Resources.
- 2 Dans le volet de gauche, cliquez sur **Paramètres**.
- 3 Sur la page **Paramètres** :
 - Cliquez sur l'onglet **ServiceCenter** si ServiceCenter est votre système principal.
 - Cliquez sur l'onglet **AssetCenter** si AssetCenter est votre système principal.

- 4 Sur la page des paramètres ServiceCenter ou AssetCenter, modifiez le champ approprié en spécifiant le ou les droits d'accès globaux que vous souhaitez octroyer à l'ensemble des utilisateurs. Pour ce faire, utilisez le format suivant :

<base de données principale>(terme de capacité)

où *<base de données principale>* prend la valeur **ac** pour AssetCenter ou **sc** pour ServiceCenter.

Il est possible d'octroyer plusieurs droits d'accès par défaut en séparant les valeurs des paramètres de capacité par des points-virgules (;). Par exemple :
`sc(getit.requester);sc(getit.approver)`

Voici un exemple de mise à jour du champ approprié sur la page de paramètres associée à ServiceCenter ou à AssetCenter, dans le but d'octroyer par défaut à tous les utilisateurs le droit de créer des demandes dans Get-Resources :

Page de paramètres	Nom du champ	Exemple de valeur de champ
AssetCenter	Termes de capacité par défaut:	<code>ac(getit.requester)</code>
ServiceCenter	Droits d'accès par défaut:	<code>sc(getit.requester)</code>

- 5 Accédez au bas du formulaire et cliquez sur **Enregistrer**.
- 6 Lorsque le Panneau de configuration s'ouvre, cliquez sur **Réinitialiser le serveur** pour appliquer vos modifications de configuration.

Enregistrement utilisateur

Tous les utilisateurs de Get-Resources doivent disposer d'un compte de connexion dans la base de données principale d'authentification. Par exemple, si vous utilisez ServiceCenter en tant que base de données principale, les termes de capacité appropriés doivent être définis dans l'enregistrement d'opérateur de l'utilisateur. Dans AssetCenter, les droits d'utilisateur appropriés sont définis dans le profil de l'utilisateur. Vous pouvez définir des droits d'accès similaires dans le système principal utilisé, quel que soit celui-ci. Les informations de connexion de l'utilisateur sont automatiquement authentifiées sur le système principal.

Si un utilisateur tente d'ouvrir une session pour la première fois sans être authentifié par le système principal, un message l'invite à saisir certaines informations par défaut, comme indiqué à la page suivante. Les quatre premiers champs sont obligatoires, comme le signalent les flèches situées à droite de chaque champ.

The screenshot shows a web browser window displaying the 'Peregrine Portal' login page. The main heading is 'Peregrine Portal' with a logo on the right. Below the heading, there is a 'Connexion' section with a sub-section 'Informations utilisateur'. Under 'Informations utilisateur', there is a link for 'Nouvel utilisateur'. A text block explains that a new user account can be created online, and a password will be emailed once created. Below this, there are five input fields: 'Prénom', 'Nom', 'Nom d'utilisateur', 'E-mail', and 'Numéro de téléphone'. Each of the first four fields has a small blue arrow icon to its right, indicating they are required. A 'Nouvel utilisateur' button is located below the input fields. The browser's address bar shows 'Internet'.

Lorsque l'utilisateur clique sur **Nouvel utilisateur**, les informations saisies sont stockées dans la base de données appropriée. Dans AssetCenter, Get-Resources transforme ces données en un enregistrement de profil qui est alors communiqué à votre système AssetCenter. Un enregistrement amEmplDept est créé à partir des données saisies par l'utilisateur, et le profil par défaut `getit.default` est attribué. Dans ServiceCenter, Get-Resources crée un enregistrement d'opérateur et de contact correspondant au nouvel utilisateur.

Remarque : Le connecteur de système principal approprié doit être défini pour que les termes de capacité puissent être reconnus. Par exemple, si aucun connecteur n'est associé à ServiceCenter, les termes de capacité de ServiceCenter ne seront pas utilisés.

Les informations d'enregistrement de base et les scripts de connexion sont stockés dans le répertoire `.../oaa/apps/common/jscrip/`. Les scripts de connexion se trouvent dans le fichier `login.js`. Si vous souhaitez modifier le processus d'enregistrement (par exemple, en changeant le mode de définition des mots de passe utilisateur), vous pouvez modifier les scripts contenus dans ce répertoire.

Activation du connecteur de messagerie

Si les utilisateurs ont la possibilité d'enregistrer de nouveaux comptes, vous devez vous assurer que l'onglet E-mail de la page Paramètres du module d'administration de Get-Resources contient le nom du connecteur de messagerie.

Le connecteur de messagerie est une implémentation de JavaMail API 1.2 et prend en charge les protocoles de messagerie suivants :

- POP3 pour le courrier entrant
- IMAP pour le courrier entrant
- SMTP pour le courrier sortant

Le connecteur de messagerie prend également en charge les pièces jointes de type MIME associées au courrier sortant.

Configurez les paramètres suivants, selon vos besoins, sous l'onglet E-mail de la page Paramètres du module Administration :

Serveur de courrier entrant:	Nom complet ou adresse IP de la machine hébergeant le serveur de courrier entrant. Si ce champ est vide, l'état du connecteur mail indique l'état de la connexion au serveur de courrier sortant.
mailhost	
Protocole de courrier entrant:	Protocole utilisé par le serveur de courrier entrant (IMAP ou POP3).
imap	
Login courrier entrant :	Login de l'utilisateur utilisé pour le serveur de courrier entrant.
Mot de passe (courrier entrant):	Mot de passe de l'utilisateur accédant au serveur de courrier entrant.
Adresse e-mail de l'expéditeur:	Cette adresse est utilisée comme adresse d'expéditeur par défaut pour les messages sortants.
Domaines de messagerie:	Liste des domaines de messagerie (séparés par des points-virgules) valides. Seuls les utilisateurs possédant une adresse e-mail dans ces domaines pourront s'enregistrer en ligne.
peregrine.com; apsydev.com; getmarketaccess.com	
Utilisateur anonyme:	Nom d'utilisateur anonyme employé lorsqu'un utilisateur tente de communiquer avec le connecteur mail.
falcon	
Mot de passe anonyme:	Mot de passe de l'utilisateur anonyme pour le connecteur mail.
Serveur de courrier sortant:	Nom complet ou adresse IP de la machine hébergeant le serveur de courrier sortant SMTP.
mailhost	
Login courrier sortant:	Login de l'utilisateur utilisé pour le serveur de courrier sortant.
Mot de passe (courrier sortant):	Mot de passe de l'utilisateur accédant au serveur de courrier sortant.
Connecteur:	Chemin de classe complet (classpath) du connecteur associé à cette cible.
com.peregrine.oaa.adapter.mail.MailAdapter	

Enregistrer

Entrez le nom de votre connecteur de messagerie dans le champ Connecteur.

Dépannage de la liaison associée au connecteur de messagerie

Vous pouvez contrôler l'état de la liaison associée au connecteur de messagerie dans le Panneau de configuration. Si le connecteur apparaît comme *déconnecté*, vérifiez les paramètres figurant sous l'onglet E-mail de la page Paramètres. Si vous ne parvenez toujours pas à établir une connexion, contactez votre administrateur système afin qu'il vérifie les valeurs des paramètres.

Authentification des utilisateurs

Vous pouvez configurer la plate-forme OAA pour qu'elle utilise l'une des cinq options d'authentification sécurisée suivantes :

- Application de la configuration par défaut pour authentifier les utilisateurs par rapport aux connecteurs Peregrine. Reportez-vous à la section *Configuration de sécurité par défaut* page 195.
- Application d'une configuration personnalisée pour authentifier les utilisateurs par rapport à des connecteurs définis par l'utilisateur, tels que des bases de données compatibles LDAP ou JDBC. Reportez-vous à la section *Configuration JAAS personnalisée* page 196.
- Application d'une configuration JAAS standard pour authentifier les utilisateurs à l'aide du service JAAS (Java Authentication and Authorization Service) de Sun Microsystem. Reportez-vous à la section *Configuration JAAS standard de Sun Microsystems* page 206.
- Utilisez l'Authentification intégrée de Windows pour authentifier les utilisateurs et transmettre les informations correspondantes à l'application Web. Reportez-vous à la section *Authentification intégrée de Windows* page 207.
- Mise en œuvre d'une autre page d'ouverture de session pour authentifier les utilisateurs à l'aide de l'une des autres options de connexion disponibles. Reportez-vous à la section *Création d'une autre page de connexion* page 227.

Une fois l'utilisateur authentifié, les modules auxquels il a accès sont définis par le système principal. Par exemple, si vous utilisez AssetCenter et qu'un utilisateur ne dispose pas des droits d'accès à une table particulière de AssetCenter, il ne pourra pas accéder au module correspondant dans l'application Web. Si vous utilisez ServiceCenter en tant que système principal, l'utilisateur doit disposer des termes de capacité appropriés dans son enregistrement d'opérateur au niveau de ServiceCenter pour pouvoir accéder au module correspondant dans l'application Web.

Configuration de sécurité par défaut

La configuration par défaut authentifie les utilisateurs par rapport à un ensemble de modules de connexion JAAS préconfigurés. Par défaut, un module de connexion JAAS est configuré pour chaque connecteur Peregrine enregistré. Par exemple, si vous utilisez à la fois AssetCenter et ServiceCenter, Get-Resources crée des modules de connexion pour les connecteurs ACAdapter *et* SCAdapter.

Ces modules de connexion servent *uniquement* à authentifier les utilisateurs. Les droits d'accès des utilisateurs sont déduits des enregistrements de profil utilisateur stockés au niveau des systèmes principaux (par exemple, ServiceCenter ou AssetCenter). Les droits d'accès d'un utilisateur déterminent les modules auxquels il peut accéder et les tâches qu'il peut effectuer dans ces modules. Par exemple, un utilisateur peut être habilité uniquement à ouvrir des dossiers, tandis qu'un autre disposera des droits permettant également de les valider.

Pour utiliser la configuration de sécurité par défaut, il n'est pas nécessaire de définir des paramètres supplémentaires. Get-Resources génère automatiquement des modules de connexion pour chaque connecteur Peregrine installé sur le système.

Les paramètres par défaut du module de connexion sont les suivants :

- loginModule=com.peregrine.OAA.security.OAALoginModule
- control flag=OPTIONAL
- options=<none>

Configuration JAAS personnalisée

Une configuration JAAS personnalisée authentifie les utilisateurs en faisant appel à un ensemble de modules de connexion JAAS définis dans un fichier `local.xml`. Ce fichier contient les paramètres à utiliser pour chaque module de connexion JAAS. Une entrée `<jaas_config>` dans le fichier `local.xml` a le format suivant :

```
<jaas_config>

  <jaasConfiguration>CustomConfig</jaasConfiguration>
  <CustomConfig>adapter1;adapter2</CustomConfig>

  <connecteur1>
    <loginModule>Classe Java du module de connexion</loginModule>
    <controlFlag>comportement lié à l'authentification</controlFlag>
    <options>liste d'options séparées par des
points-virgules</options>
  </connecteur1>

  <connecteur2>
    <loginModule>Classe Java du module de connexion</loginModule>
    <controlFlag>comportement lié à l'authentification</controlFlag>
    <options>liste d'options séparées par des
points-virgules</options>
  </connecteur2>

</jaas_config>
```

Le tableau suivant indique comment utiliser les balises XML et attribuer les valeurs adéquates :

Important : XML fait la distinction entre majuscules et minuscules.

Utilisez ces balises XML	Pour
<code><jaas_config> </jaas_config></code>	Définir une configuration JAAS personnalisée. Tous les paramètres de la configuration JAAS doivent se trouver entre ces deux balises.
<code><jaasConfiguration> </jaasConfiguration></code>	Définir le nom de votre module de connexion JAAS personnalisé. La valeur de cette balise détermine le nom à utiliser pour la balise suivante. Par exemple, si vous créez une configuration personnalisée à l'aide de la valeur <code>ConfigPerso</code> , vous devez utiliser les balises <code><ConfigPerso></code> et <code></ConfigPerso></code> pour définir la liste des connecteurs correspondants.
<code><ConfigPerso> </ConfigPerso></code> <i>Il s'agit d'une balise définissable par l'utilisateur.</i>	Définir la liste de <i>tous</i> les connecteurs que vous souhaitez utiliser pour l'authentification. Séparez les entrées par des points-virgules pour spécifier plusieurs connecteurs. Si le nom de connecteur indiqué ne figure pas dans un pool de connecteurs enregistré, Get-Resources suppose qu'il s'agit d'un nom logique d'un module de connexion non OAA. Get-Resources tente d'authentifier les utilisateurs par rapport à chaque connecteur spécifié. Les valeurs indiquées entre ces balises déterminent les noms de balise à utiliser pour chaque connecteur. Par exemple, si vous créez les connecteurs <code>connecteur1</code> et <code>connecteur2</code> , vous devez utiliser les balises <code><connecteur1></code> , <code></connecteur1></code> , <code><connecteur2></code> , et <code></connecteur2></code> pour définir vos connecteurs.

Utilisez ces balises XML

Pour

<pre><connecteur1> </connecteur1></pre> <pre><connecteur2> </connecteur2></pre> <p><i>Il s'agit de balises définissables par l'utilisateur.</i></p>	<p>Définir les paramètres de module de connexion JAAS associés à chaque connecteur. Les balises <code><loginModule></code> et <code><controlFlag></code> <i>doivent</i> être définies pour chaque connecteur.</p>
<pre><loginModule> </loginModule></pre>	<p>Définir le nom de classe complet du module de connexion JAAS.</p> <p>Cela n'est <i>obligatoire</i> que lors de l'authentification par rapport à des modules de connexion non OAA LoginModules (connecteurs). La valeur par défaut est <code>com.peregrine.oaa.archway.security.OAALoginModule</code>.</p> <p>Cela n'est <i>facultatif</i> que lors de l'authentification par rapport à des systèmes principaux de Peregrine.</p>
<pre><controlFlag> </controlFlag></pre> <p>Cet onglet est <i>facultatif</i>.</p>	<p>Définit le comportement d'authentification de ce module de connexion. La valeur par défaut est REQUIRED (OBLIGATOIRE).</p> <p>Reportez-vous à la section <i>Indicateurs de contrôle du module de connexion JAAS</i> page 199 pour obtenir une description des options disponibles.</p>
<pre><options> </options></pre>	<p>Définir la liste des options d'authentification. Séparez les entrées par des points-virgules pour spécifier plusieurs options. Ce paramètre est <i>facultatif</i> pour chaque module de connexion JAAS utilisé. Reportez-vous à la section <i>Options de configuration JAAS</i> page 201 pour obtenir une description des options disponibles.</p>

Indicateurs de contrôle du module de connexion JAAS

Le tableau ci-dessous dresse la liste des paramètres pouvant être associés à la balise <controlFlag>. Un module de connexion JAAS peut avoir l'un des quatre comportements suivants :

Indicateur de contrôle	Comportement lié à l'authentification
REQUIRED	Si l'utilisateur ne peut pas être authentifié par rapport au connecteur, la connexion échoue. Quel que soit le résultat de l'authentification, celle-ci se poursuit à l'aide du module de connexion suivant dans la liste. Il s'agit du comportement par défaut.
REQUISITE	Si l'utilisateur ne peut pas être authentifié par rapport au connecteur, la connexion échoue. Si l'authentification réussit, elle se poursuit à l'aide du module de connexion suivant dans la liste.
SUFFICIENT	L'authentification peut se poursuivre, même si le module de connexion échoue. Si l'authentification réussit, elle ne se poursuit pas à l'aide du module de connexion suivant dans la liste. Si l'authentification échoue, elle se poursuit à l'aide du module de connexion suivant dans la liste.
OPTIONAL	L'authentification peut se poursuivre, même si le module de connexion échoue. Quel que soit le résultat de l'authentification, celle-ci se poursuit à l'aide du module de connexion suivant dans la liste.

Remarque : Les paramètres de l'indicateur de contrôle ne tiennent pas compte de la casse.

L'authentification globale réussit uniquement si tous les modules de connexion de type REQUIRED et REQUISITE réussissent. Si un module de connexion de type SUFFICIENT est configuré et réussit, seuls les modules de connexion de type REQUIRED et REQUISITE figurant avant ce module dans la liste doivent réussir pour que l'authentification globale aboutisse. Si aucun module de connexion de type REQUIRED ou REQUISITE n'a été configuré pour une application, au moins un module de type SUFFICIENT ou OPTIONAL doit réussir.

Par défaut, le paramètre controlFlag de toutes les applications Web Get-Resources a pour valeur OPTIONAL. Cette configuration est adaptée à la plupart des entreprises.

Le tableau suivant présente quelques exemples de scénario et décrit le fonctionnement du processus de connexion :

Nom du module	Statut	Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3
ModuleConnexion1	REQUIRED	Succès	Succès	Échec
ModuleConnexion2	SUFFICIENT	Échec	Échec	Échec
ModuleConnexion3	REQUISITE	Succès	Succès	Succès
ModuleConnexion4	OPTIONAL	Succès	Échec	Échec
Authentification finale		Succès	Succès	Échec

Dans le scénario 1, l'authentification réussit, bien que ModuleConnexion2 ait échoué. Cela s'explique par le fait que le module de connexion de type REQUIRED soit prioritaire par rapport au module de type SUFFICIENT.

Dans le scénario 2, l'authentification réussit, car les modules de connexion ayant échoué sont uniquement de type SUFFICIENT et OPTIONAL.

L'authentification du scénario 3 échoue, car un module de connexion de type REQUIRED a échoué.

Options de configuration JAAS

Le tableau ci-dessous dresse la liste des paramètres pouvant être associés à la balise <options>.

Options JAAS standard

Liste des options JAAS standard disponibles pour l'ensemble des connecteurs :

Option	Utilisation	Description
debug=true	facultative	Indique au module de connexion de générer des informations de débogage en sortie. Le module de connexion de la plate-forme OAA envoie des informations de débogage vers la sortie standard stdout au lieu de les consigner dans le fichier archway.log .
tryFirstPass=true	facultative	Le premier module de connexion de la liste enregistre le mot de passe saisi, et ce dernier est réutilisé par les modules de connexion suivants. Si l'authentification échoue, les modules de connexion demandent à l'utilisateur de saisir un nouveau mot de passe, puis répètent le processus d'authentification.
useFirstPass=true	facultative	Le premier module de connexion de la liste enregistre le mot de passe saisi, et ce dernier est réutilisé par les modules de connexion suivants. Si l'authentification échoue, les modules de connexion n'invitent pas l'utilisateur à saisir un nouveau mot de passe.
storePass=true	facultative	Enregistre le mot de passe de l'utilisateur en cours d'authentification.
clearPass=true	facultative	Efface le mot de passe de l'utilisateur en cours d'authentification.

Options du module Peregrine JndiLoginModule

Le tableau ci-dessous dresse la liste des options disponibles pour les modules de connexion JAAS personnalisés faisant appel au module Peregrine JndiLoginModule.

Option	Utilisation	Description
user.provider.url	obligatoire	<p>Utilisez cette option pour indiquer l'URL associée au point de départ dans votre service d'annuaire à partir duquel vous souhaitez rechercher des utilisateurs.</p> <p>Par exemple, <code>ldap://server/dc=peregrine,dc=com</code></p> <p>Remarque : cette option correspond à la constante Java <code>Context.PROVIDER_URL</code>.</p>
security.principal	facultative	<p>Utilisez cette option pour indiquer l'utilisateur de service d'annuaire auquel vous souhaitez faire appel pour authentifier les requêtes non anonymes de votre service d'annuaire. Indiquez le nom de domaine de l'utilisateur du service d'annuaire. Par exemple, <code>uid=user,dc=peregrine,dc=com</code></p> <p>Astuce : Pour empêcher que les mots de passe soient visibles par les utilisateurs, activez cette option uniquement si vous utilisez un serveur d'annuaire tel que IPlanet, sur lequel les mots de passe des utilisateurs sont codés par défaut à l'aide de la fonction de hachage SHA.</p> <p>Remarque : cette option correspond à la constante Java <code>Context.SECURITY_PRINCIPAL</code>.</p>

Option	Utilisation	Description
<code>security.credentials</code>	facultative	<p>Utilisez cette option pour définir le mot de passe de l'utilisateur <code>security.principal</code>. Cette option doit être employée uniquement en association avec l'option <code>security.principal</code>.</p> <hr/> <p>Important : Si vous utilisez un protocole simple d'authentification sécurisée, il se peut que ce mot de passe soit transféré en clair.</p> <hr/> <p>Astuce : Pour protéger ce mot de passe, activez la fonction SSL (en activant l'option <code>security.protocol=ssl</code>) ou utilisez une option <code>security.authentication</code> protégeant les mots de passe.</p> <p>Remarque : cette option correspond à la constante Java <code>Context.SECURITY_CREDENTIALS</code>.</p>
<code>security.protocol</code>	facultative	<p>Utilisez cette option pour activer ou désactiver une connexion SSL entre le module <code>JndiLoginModule</code> et votre serveur d'annuaire. Cette option peut prendre les deux valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>simple</code> (paramètre par défaut) ■ <code>ssl</code> <p>Remarque : cette option correspond à la constante Java <code>Context.SECURITY_PROTOCOL</code>.</p>

Option	Utilisation	Description
security.authentication	facultative	<p>Utilisez cette option pour activer ou désactiver la liaison anonyme avec votre service d'annuaire. Cette option peut prendre les deux valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ none (paramètre par défaut) ■ simple <p>Remarque : Si vous n'attribuez aucune valeur à l'option <code>security.principal</code>, l'option <code>security.authentication</code> prendra par défaut la valeur <code>none</code>. De même, si vous attribuez à l'option <code>security.authentication</code> la valeur <code>simple</code>, mais que la valeur de l'option <code>security.credentials</code> est omise ou de longueur nulle, l'option <code>security.authentication</code> reprendra la valeur <code>none</code>.</p> <p>Remarque : cette option correspond à la constante Java <code>Context.SECURITY_AUTHENTICATION</code>.</p>
user.search.scope	facultative	<p>Utilisez cette option pour spécifier le nombre de niveaux à descendre lors de la recherche d'un utilisateur en cours d'authentification par l'option <code>user.provider.url</code>. Cette valeur doit être un entier. La valeur par défaut est 1.</p> <p>Remarque : cette option correspond à la constante Java <code>SearchControls.ONELEVEL_SCOPE</code>.</p>
group.provider.url	facultative	<p>Utilisez cette option pour indiquer l'URL associée au point de départ dans votre service d'annuaire à partir duquel vous souhaitez rechercher des groupes.</p> <p>Par exemple, <code>ldap://server/dc=peregrine,dc=com</code></p> <p>Remarque : cette option correspond à la constante Java <code>Context.PROVIDER_URL</code>.</p>

Option	Utilisation	Description
group.search.scope	facultative	<p>Utilisez cette option pour spécifier le nombre de niveaux à descendre lors de la recherche d'un groupe. Cette option doit être utilisée uniquement en association avec l'option <code>group.provider.url</code>. Cette valeur doit être un entier. La valeur par défaut est 1.</p> <p>Remarque : cette option correspond à la constante Java <code>SearchControls.ONELEVEL_SCOPE</code>.</p>
group.search.object Class	facultative	<p>Utilisez cette option pour spécifier le nom de la classe d'objet du groupe LDAP. Les valeurs autorisées sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>groupOfNames</code> (valeur par défaut) ■ <code>groupOfUniqueNames</code> ■ <code>groupOfUrls</code> <p>Remarque : L'option <code>groupOfNames</code> ou <code>groupOfUniqueNames</code> peut être utilisée pour définir des groupes statiques dans LDAP, mais il est impossible d'utiliser ces deux options simultanément.</p> <p>Si vous choisissez l'option <code>groupOfUrls</code>, les groupes configurés sont dynamiques. Aucun paramétrage supplémentaire n'est nécessaire pour la reconnaissance des groupes dynamiques.</p>
storeIdentity=true	facultative	Utilisez cette option pour mémoriser une référence à l'utilisateur en cours d'authentification.
clearIdentity=true	facultative	Utilisez cette option pour effacer toute référence à l'utilisateur en cours d'authentification.

Exemple : définition d'une configuration LDAP personnalisée

Le code XML suivant illustre la définition d'un module de connexion permettant d'authentifier les utilisateurs par rapport à un service d'annuaire LDAP.

Remarque : LDAP n'est pas un connecteur et n'implique aucune autre fonctionnalité.

```
<jaasConfiguration>myConfig</jaasConfiguration>
  <myConfig>ldap</myConfig>

  <ldap>
    <loginModule>
      com.sun.security.auth.module.JndiLoginModule
    </loginModule>
    <controlFlag>REQUIRED</controlFlag>
    <Options>
      user.provider.url="ldap://server/dc=peregrine,dc=com";
      group.provider.url="ldap://server/dc=peregrine,dc=com"
    </options>
  </ldap>

</jaas_config>
```

Configuration JAAS standard de Sun Microsystems

L'option de configuration JAAS standard authentifie les utilisateurs par rapport à la configuration JAAS de Sun Microsystems. Pour activer la configuration JAAS standard, vous devez modifier le fichier local.xml en ajoutant les lignes suivantes :

```
<jaas_config>
  <useStandardJAASConfiguration>true</useStandardJAASConfiguration>
</jaas_config>
```

Si vous choisissez la configuration JAAS standard, vous devez également effectuer l'une des deux opérations suivantes :

- Spécifiez les options de ligne de commande JAAS appropriées une fois le conteneur démarré
- ou -
- Configurez pour JAAS le fichier java.security qui se trouve dans le répertoire \$JAVA_HOME/jre/lib/security.

Options de la ligne de commande

Les propriétés de ligne de commande requises pour l'utilisation de la configuration standard basée sur un fichier sont les suivantes :

```
java -classpath <liste d'archives Java> \  
-Djava.security.manager \  
-Djava.security.policy==java2.policy \  
-Djava.security.auth.policy==jaas.policy \  
-Djava.security.auth.login.config==jaas.config \  
<MaClassePrincipale>
```

Remplacez <liste d'archives Java> par la liste des archives Java utilisées par votre application Java compatible JAAS.

Remplacez <MaClassePrincipale> par le nom complet de la classe du programme principal Java.

Authentification intégrée de Windows

L'Authentification intégrée de Windows (appelée identification par stimulation/réponse NT dans les versions antérieures de Windows) est une méthode simplifiant l'authentification des utilisateurs sur un serveur Web. Le processus consiste à établir une liaison sécurisée entre Internet Explorer (IE) et le serveur Web Internet Information Server (IIS). Grâce à cette liaison, le serveur Web connaît l'identité exacte de l'utilisateur, d'après la manière dont il s'est connecté depuis son poste de travail. Cela permet au serveur Web de limiter les accès aux fichiers ou aux applications en fonction de l'identité de l'utilisateur. Les applications s'exécutant sur un serveur Web peuvent tirer parti de ces informations pour identifier les utilisateurs sans les obliger à ouvrir une session.

Get-Resources utilise l'Authentification intégrée de Windows comme suit :

- L'utilisateur ouvre une session sur un poste de travail Windows XP/2000/NT.
- Il lance le navigateur IE et accède à la page `login.asp`.
- IE envoie automatiquement les informations d'authentification utilisateur à IIS. Le mot de passe de l'utilisateur n'est pas transmis, mais la liaison établie entre IE et IIS via l'Authentification intégrée de Windows est suffisante pour permettre au serveur de reconnaître l'utilisateur.
- Le module de connexion de l'application Web reconnaît automatiquement l'utilisateur à l'aide des données issues de l'Authentification intégrée de Windows et du serveur IIS.
- L'utilisateur est connecté sans que la saisie d'un nom et d'un mot de passe soit nécessaire.

Durant ce processus, la base de données principale authentifie l'utilisateur Windows et se fait passer pour lui à l'aide de chacun de ses connecteurs.

Les circonstances suivantes sont des exceptions au processus normal de connexion via l'Authentification intégrée de Windows :

- L'utilisateur Windows a déjà été inscrit à l'aide d'un connecteur de la base de données principale. Dans ce cas, Get-Resources invite l'utilisateur à s'enregistrer et à saisir les informations de son profil. Get-Resources permet ensuite à l'utilisateur de se connecter et stocke ces informations pour les connexions ultérieures.
- Le nom de l'utilisateur Windows n'est pas encore enregistré en tant qu'administrateur sur le système principal. Lorsque cela se produit, l'application Web n'effectue pas de connexion automatique. Un autre écran d'ouverture de session est présenté à l'utilisateur et ce dernier est invité à vérifier son mot de passe. Cette étape est une mesure de sécurité supplémentaire visant à empêcher un utilisateur de se connecter par mégarde avec des droits d'administrateur.

Configuration de l'Authentification intégrée de Windows

Cette section décrit comment configurer Get-Resources afin d'utiliser IIS pour l'Authentification intégrée de Windows, avec Apache comme serveur Web principal. Si vous utilisez ISS comme serveur Web principal, vous pouvez également procéder comme suit.

Le processus se compose de sept étapes :

- Étape 1** Vérifiez que tous les utilisateurs ont un enregistrement Opérateur dans la base de données principale adéquate. Reportez-vous à la section *Création d'un enregistrement d'opérateur* page 210.
- Étape 2** Installez et configurez Get-Resources avec Apache et Tomcat. Reportez-vous à la section *Préparation de la configuration de l'Authentification intégrée de Windows* page 210.

Remarque : Tomcat/Apache est la configuration recommandée pour Get-Resources.
- Étape 3** Configurez les propriétés du serveur Web associées au fichier `login.asp`. Reportez-vous à la section *Configuration des propriétés du serveur Web associées au fichier login.asp* page 210.
- Étape 4** Configurez les propriétés du serveur Web associées au fichier `e_login_main_start.asp`. Reportez-vous à la section *Configuration des propriétés du serveur Web associées au fichier e_login_main_start.asp* page 212.
- Étape 5** Configurez les propriétés du serveur Web associées au fichier `loginverify.asp`. Reportez-vous à la section *Configuration des propriétés du serveur Web associées au fichier loginverify.asp* page 215.
- Étape 6** Activez le paramètre **Identification par stimulation/réponse Windows NT**, et, facultativement, les paramètres **Nom de connexion par défaut** et **Mot de passe de connexion par défaut** dans la page Administration de Get-Resources. Reportez-vous à la section *Définition des paramètres d'administration* page 216.
- Étape 7** Vous pouvez également définir le paramètre **URL de déconnexion** sur la page d'administration de Get-Resources. Cette étape s'avère nécessaire si Get-Resources et IIS résident sur des serveurs différents. Reportez-vous à la section *Configuration de l'URL de déconnexion* page 217.

Les procédures suivantes illustrent la configuration de l'Authentification intégrée de Windows. L'exemple ci-dessous utilise Windows 2000. Si vous utilisez Windows XP, la procédure est globalement la même. La console de gestion ISS est appelée Services Internet (ISS).

Création d'un enregistrement d'opérateur

Tous les utilisateurs doivent avoir un enregistrement opérateur dans la base de données principale. Contactez votre administrateur AssetCenter ou ServiceCenter pour vérifier que les utilisateurs ont des enregistrements opérateur. Créez un enregistrement opérateur si nécessaire.

Préparation de la configuration de l'Authentification intégrée de Windows

Remarque : Si vous n'optez pas pour la configuration Tomcat/Apache recommandée, passez à la section suivante.

- 1 Installez et configurez Get-Resources avec Apache et Tomcat, puis assurez-vous que vous pouvez vous connecter via `login.jsp`.
- 2 Sur un serveur exécutant IIS, créez un répertoire virtuel nommé `oaa`. Ce répertoire virtuel doit bénéficier d'un accès en lecture et de droits d'exécution de scripts.
- 3 Depuis le répertoire de déploiement de Get-Resources, copiez les fichiers suivants vers le répertoire virtuel `oaa` sur le serveur IIS :
 - `login.asp`
 - `loginverify.asp`
 - `e_login_main_start.asp`

Le chemin par défaut du répertoire de déploiement de Get-Resources est :
C:\Program Files\Peregrine\Common\Tomcat4\webapps\oaa

Configuration des propriétés du serveur Web associées au fichier `login.asp`

Remarque : Si vous utilisez ISS pour votre serveur Web, passez directement à l'étape 3.

- 1 Sur le serveur IIS, modifiez `login.asp` à l'aide d'un éditeur de texte. Modifiez `<FORM... action...>` de `login.jsp` vers l'URL absolue de `login.jsp` sur le serveur Apache.

Par exemple, remplacez :

```
<FORM name="f" action="login.jsp" method="post">
```


par :

```
<FORM name="f" action="http://<apacheserver.mycompany.com>/oaa/login.jsp" method="post">
```

- 2 Ouvrez la console de gestion Microsoft Management Console (**Démarrer > Programmes > Outils d'administration > Services Internet**).
- 3 Cliquez sur le répertoire virtuel oaa.
- 4 Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur login.asp et sélectionnez **Propriétés**.
- 5 Sélectionnez l'onglet **Sécurité de fichier**.
- 6 Cliquez sur **Modifier** dans la section **Connexions anonymes et contrôle d'authentification** et définissez les droits d'accès comme suit :
 - a Désactivez **Accès anonyme**.
 - b Exigez l'**Authentification intégrée de Windows**.


Désactivez la case à cocher de l'option Accès anonyme.

Activez la case à cocher Authentification intégrée de Windows.



- 7 Cliquez sur **OK** dans toutes les fenêtres affichées pour revenir dans la console MMC.

- 8 Dans l'Explorateur Windows, mettez à jour les propriétés suivantes dans `login.asp`.
 - a Ajoutez le groupe **Utilisateurs authentifiés** à la liste des utilisateurs autorisés.
 - b Octroyez les **droits d'accès** suivants au groupe **Utilisateurs authentifiés** :
 - Lecture et exécution – Autoriser
 - Lecture – Autoriser



Configuration des propriétés du serveur Web associées au fichier `e_login_main_start.asp`

Remarque : Si vous utilisez ISS pour votre serveur Web, passez directement à l'étape 3.

- 1 Sur le serveur IIS, modifiez `e_login_main_start.asp` à l'aide d'un éditeur de texte.

Modifiez `<FORM... action...>` de `e_login_main_start.do` vers l'URL absolue de `e_login_main_start.do` sur le serveur Apache.

Par exemple, remplacez :

```
<FORM name="f" action="e_login_main_start.do" method="post">
```


par :

```
<FORM name="f" action="http://<apacheserver.mycompany.com>/  
/oaa/e_login_main_start.do" method="post">
```

- 2 Ouvrez la console de gestion Microsoft Management Console (Démarrer > Programmes > Outils d'administration > Services Internet).
- 3 Cliquez sur le répertoire virtuel oaa.
- 4 Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur e_login_main_start.asp et sélectionnez **Propriétés**.
- 5 Sélectionnez l'onglet **Sécurité de fichier**.
- 6 Cliquez sur **Modifier** dans la section **Connexions anonymes et contrôle d'authentification** et définissez les droits d'accès comme suit :
 - a Désactivez **Accès anonyme**.
 - b Exigez l'**Authentification intégrée de Windows**.


Désactivez la case à cocher de l'option Accès anonyme.

Activez la case à cocher Authentification intégrée de Windows.



- 7 Cliquez sur **OK** dans toutes les fenêtres affichées pour revenir dans la console MMC.

- 8 Dans l'Explorateur Windows, mettez à jour les propriétés suivantes dans `e_login_main_start.asp`.
 - a Ajoutez le groupe **Utilisateurs authentifiés** à la liste des utilisateurs autorisés.
 - b Octroyez les **droits d'accès** suivants au groupe **Utilisateurs authentifiés** :
 - Lecture et exécution – Autoriser
 - Lecture – Autoriser




Configuration des propriétés du serveur Web associées au fichier loginverify.asp

- 1 Ouvrez la console de gestion Microsoft Management Console (Démarrer > Programmes > Outils d'administration > Services Internet).
- 2 Cliquez sur le répertoire virtuel oaa.
- 3 Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur loginverify.asp et sélectionnez **Propriétés**.
- 4 Sélectionnez l'onglet **Sécurité de fichier**.
- 5 Cliquez sur **Modifier** dans la section **Connexions anonymes et contrôle d'authentification**.

Activez la case à cocher de l'option Accès anonyme.

Activez la case à cocher Authentification intégrée de Windows.



- 6 Assurez-vous que les cases à cocher **Accès anonyme** et **Authentification intégrée de Windows** sont activées.
- 7 Cliquez sur **OK** dans toutes les fenêtres affichées pour revenir dans la console MMC.
- 8 Refermez la console.

Définition des paramètres d'administration

Vous devez activer le paramètre **Identification par stimulation/réponse Windows NT** pour que seuls les utilisateurs ayant un compte Windows puissent se connecter. Les utilisateurs sans authentification Windows peuvent quand même se connecter en utilisant un nom d'utilisateur de connexion par défaut.

Avertissement : L'utilisateur de connexion par défaut a toutes les capacités que vous affectez dans le système ServiceCenter ou AssetCenter principal. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, n'importe qui peut se connecter. Affectez des droits minimum à cet utilisateur.

Pour activer l'identification par stimulation/réponse de Windows NT :

- 1 Ouvrez un navigateur Web.
- 2 Entrez l'URL suivante : `http://<serveur_Web>/<ooa>/admin.jsp` dans la zone d'adresse du navigateur (où `<serveur_Web>` est le nom de votre serveur Web et `<ooa>`, le nom du répertoire virtuel créé lors de l'installation).
- 3 Connectez-vous à l'aide du nom et du mot de passe de l'administrateur.
- 4 Dans la page Paramètres de l'administrateur du module d'administration, cliquez sur **Paramètres**.

Sélectionnez **Oui** pour l'identification par stimulation/réponse Windows NT pour que seuls les utilisateurs de Windows puissent se connecter.

The screenshot shows the 'Paramètres de l'administrateur' (Administrator Settings) page. The 'Identification par stimulation/réponse Windows NT' parameter is highlighted with a red circle, and the 'Oui' radio button is selected. The page contains various configuration fields and their descriptions:

- URL de déconnexion :** URL de destination affichée lorsque l'utilisateur se déconnecte.
- URL du serveur :** Lien de retour vers le serveur. Remplacez 'localhost' par le nom du serveur. Les applications peuvent ajouter ce nom dynamiquement aux pages jsp cibles. http://localhost/ooa/login.jsp?_bookmark=
- Préfixe d'URL de message :** Domaine http utilisé pour créer les références URL avec des messages codés.
- Préfixe d'URL d'aide :** Préfixe d'URL utilisé pour accéder aux formulaires d'aide. Lorsque ce paramètre est défini, une URL d'aide est générée selon la formule suivante : {PréfixeURLAide}/form={_module}_{activité}_{formulaire}@langage={locale utilisateur}_{PréfixeURLAide} est une propriété de configuration. Si non défini, une URL est générée sous la forme help/{variable locale utilisateur}_{e}_{module}_{activité}_{formulaire}.html.
- Préfixe URL loginverify.asp :** Entrez le préfixe URL pour loginverify.asp si IIS n'est pas installé sur le même serveur que OAA. Par exemple : <http://lisserv.massociée.com/ooa/>
- Identification par stimulation/réponse Windows NT :** Sélectionnez 'Oui' pour autoriser uniquement la connexion des utilisateurs pré-identifiés par Windows. Vous devez configurer l'identification par stimulation/réponse NT, comme indiqué dans le manuel d'installation, avant d'activer cette option. Cette option est définie conjointement avec l'option URL de déconnexion.
- Nom de connexion par défaut :** Nom d'utilisateur par défaut en option, possédant des privilèges élémentaires, à utiliser pour se connecter aux systèmes principaux lorsque la tentative de connexion par stimulation/réponse NT initiale échoue. Remarque : l'activation de ce paramètre peut présenter un risque en termes de sécurité ; attribuez des droits d'accès très limités aux systèmes principaux à un utilisateur par défaut.
- Mot de passe de connexion par défaut :** Mot de passe associé au nom de connexion par défaut. Il n'est pas nécessaire d'indiquer un mot de passe avec le nom de connexion par défaut, sauf si un mot de passe permettant d'accéder aux systèmes principaux a été attribué à ce nom d'utilisateur.

- 5 Dans l'onglet **Commun**, attribuez la valeur **Oui** au paramètre **Identification par stimulation/réponse Windows NT**.
- 6 Pour que les utilisateurs sans authentification Windows puissent se connecter, affectez un Nom de connexion par défaut ainsi que, facultativement, un mot de passe.
- 7 Cliquez sur **Enregistrer**, puis sur **Réinitialiser le serveur**.

Configuration de l'URL de déconnexion

Remarque : Cette étape s'avère nécessaire si Get-Resources et IIS résident sur des serveurs différents.

- 1 Dans la page Paramètres de l'administrateur du module d'administration (reportez-vous à la section *Pour activer l'identification par stimulation/réponse de Windows NT* : page 216), cliquez sur **Paramètres**.
- 2 Sous l'onglet **Commun**, attribuez au paramètre **URL de déconnexion** l'URL vers laquelle vous souhaitez renvoyer les utilisateurs lorsque l'Authentification intégrée de Windows échoue ou lorsque celle-ci est impossible à cause du navigateur de l'utilisateur.
- 3 Cliquez sur **Enregistrer**, puis sur **Réinitialiser le serveur**.

Test de la configuration

Connectez-vous à votre application Web Peregrine pour vous assurer que les droits d'accès ont été correctement définis. Les paramètres de l'Authentification intégrée de Windows sont activés lorsque vous ouvrez une session via une page spéciale de connexion appelée `login.asp`. Lorsque l'accès à vos applications se fait par le biais de la page standard `login.jsp`, les utilisateurs doivent se connecter de la manière habituelle.

Pour tester les paramètres :

- 1 Ouvrez un navigateur Web.
- 2 Entrez l'URL suivante : `http://<serveur_Web>/<oaa>/login.asp` dans la zone d'adresse du navigateur (où `<serveur_Web>` est le nom de votre serveur Web et `<oaa>`, le nom du répertoire virtuel créé lors de l'installation).
- 3 Vérifiez que l'accès à Get-Resources répond à vos attentes, d'après les paramètres choisis pour les fichiers `login.asp` et `loginverify.asp`.

Intégration avec des outils à signature unique

Vous pouvez intégrer Get-Resources à un outil à signature unique tel que SiteMinder pour éliminer l'affichage de l'écran de connexion de Get-Resources. Lorsque vous intégrez avec un outil à signature unique, les utilisateurs Get-Resources naviguent vers une URL spéciale qui obtient les informations de l'outil à signature puis qui les connecte automatiquement si cet outil les valide. Les étapes suivantes permettent d'intégrer Get-Resources avec un outil à signature unique tiers. Pour utiliser l'authentification Windows intégrée pour l'outil à signature unique, reportez-vous à la section *Authentification intégrée de Windows* page 207.

Pour intégrer avec des outils à signature unique :

- 1 Choisissez ou créez un enregistrement utilisateur pour chaque utilisateur à signature unique qui pourra accéder à Get-Resources. Chaque enregistrement d'utilisateur doit être associé à un mot de passe et à une liste de termes de capacité ou de droits d'utilisateur.

Important : L'enregistrement utilisateur de la base de données principale est obligatoire pour déterminer à quelles parties de l'interface Get-Resources l'utilisateur peut accéder.

- 2 Ouvrez un éditeur de texte tel que le Bloc-notes.

3 Créez un nouveau fichier JSP qui sera la cible de votre URL de connexion automatique.

Vous pouvez utiliser le code suivant comme modèle :

Ajoutez du code JSP ici pour obtenir le nom d'utilisateur de la personne que l'outil à signature unique a authentifié.

```
<%@ include file="jspheader.jsp" %>
<%
    // Add JSP code that obtains proper user name from
    // the third party single-sign on tool
    // ...

    // Replace "user" with the user name obtained above
    String sUser = "user";

    // Turn on OAA pre-authentication
    user.setPreAuthenticated(true);
%>
```

Remplacez la valeur « user » par le nom d'utilisateur obtenu depuis votre outil à signature unique.

```
<HTML>
<BODY>

    <FORM name="f" action="login.jsp" method="post">
        <INPUT type="hidden" name="loginuser" value="<%=sUser%>" />
    </FORM>

</BODY>
</HTML>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    self.document.forms[0].submit()
</SCRIPT>
```

4 Ajoutez le code JSP nécessaire pour rechercher dans votre outil à signature unique le nom de l'utilisateur pré-authentifié.

Ces outils utilisent généralement des en-têtes http pour soumettre les informations. Reportez-vous à la documentation API de votre outil à signature unique pour plus de détails.

5 Enregistrez le fichier sous le nom `autologin.jsp` dans le dossier de présentation de votre serveur d'applications. Par exemple :

`C:\Program Files\Peregrine\Common\Tomcat4\webapps\oaa\autologin.jsp`

Remarque : Le nom choisi pour le fichier JSP sera le nom de fichier requis pour l'URL.

Test de l'accès à Get-Resources depuis un outil à signature unique

Suivez les étapes ci-dessous pour tester l'accès à Get-Resources depuis votre outil à signature unique.

Pour tester vos réglages de signature unique :

- 1 Connectez-vous à votre outil à signature unique.
- 2 Ouvrez un navigateur et accédez à l'URL suivante :

http://<nom du serveur>/oaa/autologin.jsp

Si vous avez configuré les réglages de connexion correctement, vous serez authentifié et redirigé automatiquement vers la page d'accueil de Get-Resources.

Remarque : Si vous avez enregistré la page de connexion automatique avec un autre nom de fichier, utilisez ce nom plutôt que `autologin.jsp`.

Authentification par contact

La méthode suivante décrit une autre option d'authentification. Celle-ci vérifie automatiquement si les utilisateurs de Windows sont des contacts de ServiceCenter.

Vous pouvez configurer Get-Resources afin de connecter automatiquement certains groupes spécifiques d'utilisateurs Windows authentifiés comme un ou plusieurs opérateurs prédéfinis dans ServiceCenter. Chaque groupe d'utilisateurs Windows dispose de sa propre page de connexion.

- Étape 1** Choisissez ou créez un enregistrement d'opérateur dans ServiceCenter pour chaque groupe d'utilisateurs Windows que vous souhaitez authentifier. Reportez-vous à la section *Création d'un enregistrement d'opérateur dans ServiceCenter* page 221.
- Étape 2** Depuis le serveur de domaines Windows, ajoutez un groupe Windows pour chaque opérateur défini à l'étape 1. Reportez-vous à votre documentation Windows pour plus d'informations sur l'ajout de groupes. Reportez-vous à la section *Ajout de groupes* page 222.
- Étape 3** Créez un fichier ASP de connexion pour chaque opérateur défini à l'étape 1. Reportez-vous à la section *Configuration du fichier ASP de connexion* page 223.
- Étape 4** Configurez chaque fichier ASP de connexion afin de le rendre exclusif à chaque groupe Windows défini à l'étape 2. Reportez-vous à la section *Définition des propriétés du fichier ASP de connexion* page 224.
- Étape 5** Modifiez local.xml en <serveur d'applications>\oaa\WEB-INF afin de définir les mots de passe pour chaque opérateur défini à l'étape 2. Reportez-vous à la section *Modification du fichier local.xml* page 227.

Création d'un enregistrement d'opérateur dans ServiceCenter

Choisissez ou créez un enregistrement d'opérateur pour chaque groupe d'utilisateurs ou rôle qui pourra accéder à Get-Resources. Chaque opérateur doit être associé à un mot de passe et à une liste de termes de capacité. Par exemple, vous pouvez définir un opérateur avec un accès par défaut (scdefault) et un opérateur avec un accès de gestion (scmgr). Reportez-vous à votre documentation ServiceCenter pour plus d'informations sur l'ajout d'enregistrements d'opérateur.

Les procédures suivantes décrivent comment utiliser scdefault et scmgr comme opérateurs.

Utilisation des enregistrements d'opérateurs dans ServiceCenter :

- 1 Créez deux enregistrements d'opérateur : `scdefault` et `scmgr`.
Reportez-vous à votre documentation ServiceCenter pour plus d'informations sur l'ajout d'enregistrements d'opérateur.
- 2 Ajoutez les termes de capacité Get-Resources que vous souhaitez attribuer aux utilisateurs associés à cet opérateur. Par exemple :

Opérateur	Termes de capacité
<code>scdefault</code>	<code>getit.service</code> <code>getit.personalization.default</code>
<code>scmgr</code>	<code>getit.service</code> <code>getit.employee</code> <code>getit.itmanager</code> <code>getit.personalization.default</code>

Remarque : Chaque opérateur utilisera sa propre page de connexion.

Dans cet exemple, les utilisateurs qui se connectent à `logindefault.asp` bénéficient des capacités de l'opérateur `scdefault` dans ServiceCenter. Les utilisateurs qui se connectent à `loginmgr.asp` bénéficient des capacités de l'opérateur `scmgr` dans ServiceCenter.

- 3 Attribuez un mot de passe à chaque opérateur.

Remarque : Le mot de passe doit correspondre au mot de passe défini dans la section *Modification du fichier local.xml* page 227.

Ajout de groupes

Chaque opérateur que vous souhaitez authentifier doit correspondre à un groupe Windows équivalent. Par exemple :

Opérateur	Groupe suggéré
<code>scdefault</code>	Utilisateurs authentifiés (groupe Windows par défaut)
<code>scmgr</code>	Gestionnaires (créé sur le serveur de domaines)

Reportez-vous à votre documentation Windows pour plus d'informations sur l'ajout de groupes dans Windows.

Configuration du fichier ASP de connexion

Vous devez configurer ou créer un fichier ASP de connexion distinct pour chaque opérateur défini (voir la section *Création d'un enregistrement d'opérateur dans ServiceCenter* page 221). Un nom unique doit être attribué à chaque fichier.

Le répertoire de déploiement de Get-Resources inclut deux exemples de fichiers ASP de connexion, `logindefault.asp` et `loginmgr.asp` :

```
<serveur d'applications>\oaa
```

Pour configurer le fichier ASP de connexion :

- 1 Créez un fichier de connexion unique pour chaque opérateur.
Par exemple, créez `logindefault.asp` pour `scdefault` et créez `loginmgr.asp` pour `scmgr`.

- a Copiez `logindefault.asp` du répertoire de déploiement :
`<serveur d'applications>\oaa`

- b Collez le fichier dans le même répertoire et renommez le fichier copié.

Remarque : Quel que soit le nom de fichier que vous choisirez, celui-ci sera intégré à l'URL saisie par les utilisateurs pour accéder à Get-Resources. Par exemple, si le nom du fichier est `maconnexion.asp`, l'URL sera :
`http://nom_d'hôte/oaa/maconnexion.asp`.

- 2 Modifiez la valeur de l'entrée de formulaire `OPERATOR`, afin qu'elle corresponde à l'opérateur défini à la section *Création d'un enregistrement d'opérateur dans ServiceCenter* page 221.

```
...
<FORM name="f" action="login.jsp" method="post">
  <INPUT type="hidden" name="AUTH_TYPE" value="<%=sType%>" />
  <INPUT type="hidden" name="AUTH_USER" value="<%=sUser%>" />
  <INPUT type="hidden" name="AUTH_KEY" value="<%=sKey%>" />
  <INPUT type="hidden" name="OPERATOR" value="scdefault" />
</FORM>
...
```

La valeur `OPERATOR` doit correspondre au nom de l'opérateur.

- 3 Enregistrez et fermez le fichier.

Définition des propriétés du fichier ASP de connexion

Configurez chaque fichier ASP de connexion afin de le rendre exclusif à chaque groupe Windows. Pour cela, vous devrez changer la méthode d'authentification dans IIS et définir les propriétés de sécurité des fichiers dans Windows.


Pour changer la méthode d'authentification dans IIS :

- 1 Ouvrez la console de gestion Microsoft Management Console (Démarrer > Programmes > Outils d'administration > Services Internet).
- 2 Accédez au répertoire virtuel oaa.
- 3 Pour chaque opérateur, accédez au fichier ASP créé à la section *Configuration du fichier ASP de connexion* page 223.
Par exemple, recherchez `logindefault.asp` pour `scdefault` et recherchez `loginmgr.asp` pour `scmgr`.
- 4 Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez **Propriétés**.
- 5 Sélectionnez l'onglet **Sécurité de fichier**.

- 6 Cliquez sur **Modifier** dans la section **Connexions anonymes et contrôle d'authentification** et définissez les droits d'accès comme suit :
 - a Désactivez **Accès anonyme**.
 - b Exigez l'**Authentification intégrée de Windows**.

Désactivez la case à cocher de l'option Accès anonyme.


Activez la case à cocher Authentification intégrée de Windows.



- 7 Cliquez sur **OK** dans toutes les fenêtres affichées pour revenir dans la console MMC.

Pour définir les propriétés de sécurité des fichiers dans Windows :

- 1 Ouvrez l'Explorateur Windows.
- 2 Recherchez votre répertoire de déploiement : <serveur d'applications>\oaa
- 3 Mettez à jour les propriétés ASP de connexion suivantes.
 - a Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur votre fichier ASP de connexion, par exemple `scdefault.asp`, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - b Ajoutez le groupe d'utilisateurs associés à cet opérateur, par exemple, **Utilisateurs authentifiés**.



Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection des utilisateurs, ordinateurs ou groupes, puis sélectionnez le groupe Windows associé à cet opérateur.

Définissez, pour les droits d'accès, l'autorisation en Lecture et exécution, ainsi que l'autorisation en Lecture.

- c Octroyez les **droits d'accès** suivants au groupe **Utilisateurs authentifiés** :
 - Lecture et exécution – Autoriser
 - Lecture – Autoriser
 - d Cliquez sur **OK**.
- 4 Répétez l'étape 3 pour chaque fichier ASP de connexion.

Modification du fichier local.xml

Vous devez identifier le mot de passe pour chaque opérateur défini dans le fichier local.xml. Ce fichier se trouve dans le dossier :
<serveur d'applications>\oaa\WEB-INF\local.xml.

Pour modifier le fichier local.xml :

- 1 À l'aide d'un éditeur de texte, modifiez local.xml.
L'emplacement par défaut est :
C:\Program Files\Peregrine\Common\Tomcat4\webapps\oaa\WEB-INF.
- 2 Ajoutez une entrée XML pour chaque opérateur.
Le format du code apparaît comme suit : <[nom d'opérateur]mot de passe>
Par exemple, pour scmgr et scdefault, ajoutez les mentions suivantes dans les <paramètres> ... codes </settings> :

```
<scmgrPassword>motdepasse1</scmgrPassword>
<scdefaultPassword>motdepasse2</scdefaultPassword>
```

Important : Le mot de passe doit correspondre au mot de passe de l'opérateur défini dans ServiceCenter.

- 3 Redémarrez votre serveur d'applications afin que vos modifications soient prises en compte.

Création d'une autre page de connexion

Si vous ne souhaitez pas utiliser la page de connexion par défaut de Peregrine OAA, vous pouvez créer votre propre page de connexion, laquelle authentifiera les utilisateurs et les redirigera vers la page d'accueil adéquate. La création d'une autre page de connexion se déroule en deux étapes principales :

- Étape 1** Création d'une page Web de connexion à l'aide des paramètres d'authentification requis. Reportez-vous à la section suivante, *Création d'une page Web de connexion*.
- Étape 2** Modification du fichier archway.xml en spécifiant la méthode d'authentification HTTP que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous à la section *Spécification d'une autre méthode d'authentification* page 230.

Création d'une page Web de connexion

Votre page Web de connexion personnalisée peut être n'importe quel formulaire HTML invitant l'utilisateur à entrer les paramètres obligatoires suivants :

- Nom de l'utilisateur
- Mot de passe

En outre, vous pouvez inclure des paramètres de connexion facultatifs, tels que :

- Langue d'affichage et paramètres régionaux
- Format de l'heure
- Thème

Un exemple de formulaire HTML de connexion, `login_sample.html`, se trouve dans le répertoire de déploiement OAA de votre serveur d'applications :

```
<serveur_applications>\WEB-INF\oaa\
```

Personnalisez cet exemple de formulaire HTML en suivant les directives ci-dessous.

- Quel que soit le fichier de connexion personnalisée créé, celui-ci devient partie intégrante de votre URL de connexion. Par exemple, si vous créez une page personnalisée sous le nom `ma_connexion.htm`, l'URL de connexion sera `http://<serveur>:<port>/oaa/ma_connexion.htm`.
- Vous devez spécifier le servlet `basicauth` dans l'action de formulaire. Exemple : `action="http://<serveur>:<port>/oaa/servlet/basicauth"`
- Les utilisateurs disposant du terme de capacité `getit.portal` voient s'afficher la page d'accueil `e_portal_home_start.do` lorsqu'ils sont authentifiés avec succès.
- Les utilisateurs ne disposant *pas* du terme de capacité `getit.portal` voient s'afficher la page d'accueil `e_home_main_start.do` lorsqu'ils sont authentifiés avec succès.
- Les utilisateurs qui ne sont pas authentifiés voient s'afficher la page spécifiée en tant que valeur du paramètre `_failURL`.
- Le servlet `basicauth` ne code pas les noms d'utilisateur et les mots de passe pendant la connexion. Vous devez activer HTTPS si vous souhaitez mettre en œuvre la sécurisation des mots de passe au niveau de votre intranet.

- Lorsque aucune URL n'est spécifiée dans l'action de formulaire, les utilisateurs authentifiés sont redirigés vers `http://<serveur>:<port>/oaa/login.jsp`, où ils voient s'afficher la page `e_portal_home_start.do` ou `e_home_main_start.do`, selon leurs termes de connexion.
- Aucun paramétrage spécifique n'est requis sur la page d'administration pour configurer une page de connexion personnalisée. Vous devez spécifier tous les paramètres de connexion au niveau de votre page de connexion personnalisée.
- Si vous souhaitez afficher une page OAA spécifique à la connexion, vous pouvez spécifier cette page dans l'URL associée à l'action de formulaire. Par exemple, le paramétrage `action="http://<serveur>:<port>/oaa/servlet/basicauth/e_home_main_start.do"` affiche la version sans portail de la page d'accueil de Peregrine OAA.
- Les paramètres de connexion suivants sont disponibles :

Paramètre de connexion	Description
<code>loginuser</code>	Ce paramètre de connexion obligatoire spécifie le nom de l'utilisateur. Vous devez spécifier une entrée de formulaire pour ce paramètre.
<code>loginpass</code>	Ce paramètre de connexion obligatoire spécifie le mot de passe de connexion. Vous devez spécifier une entrée de formulaire pour ce paramètre.
<code>_locale</code>	Ce paramètre de connexion facultatif spécifie les paramètres d'affichage régionaux de l'utilisateur.
<code>_timezone</code>	Ce paramètre de connexion facultatif spécifie le fuseau horaire de l'utilisateur.
<code>_theme</code>	Ce paramètre de connexion facultatif spécifie le thème à afficher sur le portail Peregrine OAA.

Spécification d'une autre méthode d'authentification

Par défaut, Peregrine OAA utilise l'authentification HTTP de base fournie par la classe `HttpBasicAuthenticationManager`. Si vous créez une page de connexion personnalisée, vous devez spécifier l'autre méthode d'authentification utilisée dans le fichier `archway.xml`.

Pour spécifier une autre méthode d'authentification HTTP :

- 1 Arrêtez votre serveur d'applications.
- 2 À l'aide d'un éditeur de texte, ouvrez le fichier `archway.xml` qui se trouve dans le dossier :
`<serveur d'applications>\webapps\oaa\WEB-INF\default.`
- 3 Modifiez la ligne contenant :
`<httpauthclass ...>HttpBasicAuthenticationManager</httpauthclass>`
- 4 Remplacez la valeur `HttpBasicAuthenticationManager` par `HttpAlternateAuthenticationManager`.
- 5 Enregistrez le fichier.

6 Modifiez le fichier `web.xml`.

Vous devrez activer le servlet `AuthController` pour définir un proxy associé à l'authentification HTTP de base.

- a** À l'aide d'un éditeur de texte, ouvrez le fichier `web.xml` qui se trouve dans le dossier :

```
<serveur d'applications>\webapps\oaa\WEB-INF.
```

- b** Ajoutez les lignes suivantes après la dernière définition de `<servlet>` :

```
<Servlet>
  <servlet-name>AuthController</servlet-name>
  <display-name>AuthController</display-name>
  <description>Servlet contrôleur (décorateur) utilisé pour activer la
  protection configurable de l'authentification de n'importe quelle
  ressource.</description>

  <servlet-class>com.peregrine.oaa.archway.AuthControllerServlet
  </servlet-class>
  <load-on-startup>2</load-on-startup>
</servlet>

<servlet-mapping>
  <servlet-name>AuthController</servlet-name>
  <url-pattern>/servlet/basicauth/*</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
  <servlet-name>AuthController</servlet-name>
  <url-pattern>/servlet/auth/*</url-pattern>
</servlet-mapping>
```

- c** Enregistrez le fichier.

7 Redémarrez votre serveur d'applications.

Avertissement : L'attribution de la classe

`HttpAlternateAuthenticationManager` au paramètre d'authentification HTTP fait apparaître les requêtes (y compris les noms d'utilisateur et les mots de passe) dans l'URL. Pour protéger les requêtes figurant dans les URL, vous devez limiter l'accès à ces informations par le biais de votre serveur Web.

11 Dépannage

CHAPITRE

Cette section propose des solutions aux problèmes liés à l'administration.

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- *Problèmes liés au navigateur* page 233
- *Problèmes liés à Tomcat* page 234
- *Problèmes liés au serveur WebSphere Portal* page 235

Problèmes liés au navigateur

Les problèmes suivants peuvent être dus au navigateur Web utilisé pour accéder à Get-Resources.

Problème

Dans le cadre d'une session Get-Resources, l'utilisation des boutons de navigation Précédente et Suivante ou du bouton Actualiser peut créer un comportement inattendu des formulaires de Get-Resources.

Solution N'utilisez pas les boutons de navigation ou d'actualisation du navigateur lorsque les formulaires de Get-Resources sont affichés.

- Problème** L'utilisation du navigateur Microsoft Internet Explorer 5.5 peut entraîner les problèmes suivants :
- Les icônes ne s'affichent pas dans les jeux de données de résultats.
 - Vous ne pouvez pas personnaliser les collections et les sous-documents.
 - Des erreurs JavaScript apparaissent durant la connexion (visibles uniquement si l'option d'affichage des erreurs JavaScript est activée dans le navigateur).
- Solution** Passez à la version 6 d'Internet Explorer.
- Problème** Après avoir changé un thème à l'aide de la page de changement des thèmes, le fait de cliquer sur le bouton de retour ne vous renvoie pas à la page d'accueil.
- Solution** Dans le menu d'activités du volet gauche, cliquez sur Ma page d'accueil.
- Problème** L'utilisation répétitive du bouton Précédente produit un message d'erreur de page ayant expiré. Cette erreur survient le plus souvent lorsque vous tentez de revenir à un écran de liste à partir d'un écran de détail.
- Solution** Créez une nouvelle recherche afin de régénérer votre liste. Get-Resources ne place pas en mémoire cache les éléments apparaissant à l'écran.

Problèmes liés à Tomcat

Les problèmes suivants peuvent survenir lorsque Tomcat est utilisé comme serveur d'applications.

- Problème** Le démarrage de Tomcat échoue après l'installation d'une nouvelle version de JDK.
- Solution** Lors de l'installation d'une nouvelle version de JDK, vous devez copier les fichiers JAR du répertoire `C:\Program Files\Peregrine\oaa\external` (ou l'emplacement d'installation spécifié) vers le nouveau répertoire `JDK\jre\lib\ext`.
- Problème** Tomcat et Apache ne démarrent pas automatiquement après une mise à niveau d'UNIX.
- Solution** Redémarrez OAA en exécutant la commande suivante :
- ```
/usr/local/peregrine/bin/oaactl restart
```

## Problèmes liés au serveur WebSphere Portal

Les problèmes suivants peuvent survenir lors de l'utilisation du serveur WebSphere Portal.

- Problème** Le navigateur Web affiche des erreurs d'exécution (runtime) lorsque vous consultez Get-Resources à partir d'une page du serveur WebSphere Portal. Ce problème apparaît lors de l'utilisation d'Internet Explorer version 5.50.4807.2300 SP2, mais il peut également survenir lors de l'utilisation de navigateurs plus anciens.
- Solution** Installez la dernière version de votre navigateur Web.
- Problème** Le serveur WebSphere Portal n'affiche pas les résultats du formulaire de Get-Resources dans une nouvelle fenêtre agrandie.
- Solution** Pour afficher les résultats du formulaire dans une fenêtre agrandie, agrandissez d'abord le portlet WebSphere, puis présentez le formulaire. Les résultats sont affichés dans le même portlet.
- Problème** Lorsqu'un utilisateur dépasse le temps imparti dans un portlet du serveur WebSphere Portal, toute sélection d'un lien renvoie cet utilisateur à l'adresse `http://<nom_serveur>/oaa/login.jsp` plutôt qu'à l'interface du serveur WebSphere Portal.
- Solution** Modifiez le paramètre par défaut pour le temps imparti.
- Problème** Plusieurs erreurs de rendu sont constatées lors de l'affichage des portlets de Get-Resources sous le serveur WebSphere Portal lors de l'utilisation de Netscape 7.0 ou Mozilla 1.0+. Ces erreurs sont dues à un bogue identifié de Mozilla. Pour plus de détails, consultez l'article Bugzilla Bug 67903.
- Solution** Utilisez une version d'Internet Explorer prise en charge pour consulter les portlets du serveur WebSphere Portal.



# Index

## A

- Architecture Archway
  - Bloc fonctionnel 18
  - Client 19
  - Demande 22
  - Exécution d'interrogations sur un système 25
  - Gestionnaire de documents 25
  - Schéma 19
  - XML 19
- AssetCenter 74
  - Catalogue 36
  - Champ calculé 180
  - Champ Certification 179
  - Workflow 36
- AssetCenter, Catalogue 36
- Assistance clientèle 13
- Assistance clientèle de Peregrine Systems 13
- Assistance clientèle, Assistance, Aide 13
- Authentification
  - Contournement du script de connexion 227
  - Utilisateur 195
- Authentification à la connexion 195
- Authentification intégrée de Windows
  - Configuration 207
  - Sécurité 184

## C

- Cadre, Modification 50
- Calque, Modification 47
- Certification, Champ dans AssetCenter 179
- Champ calculé 180

- Champ en lecture seule 82
- Champ obligatoire 82
- Composant
  - Ajout sur le portail 61
  - Création 59
- Composant du portail, Création 59
- Composants du portail
  - Affichage des schémas 84
  - BVA (Business View Authoring) 84
- Connexe, Documentation 10
- Contournement du script de connexion 227
- Conventions typographiques 11

## D

- Définition des schémas de documents Voir Schéma
- Déplacement de page personnalisée 85
- Déplacement de pages personnalisées 169
- Déploiement des thèmes 42
- Détail du formulaire 172
- Détail du formulaire, Affichage 172
- Documentation connexe 10
- Droit d'utilisateur, Personnalisation 75
- Droits d'utilisateur getit.admin 160

## E

- Élément de schéma 136
- Enregistrement de compte 173
- Enregistrement utilisateur 173
- Entrée du script, Détail du formulaire 172
- État de la file d'attente, Affichage 168
- État des scripts 167

État des scripts, Vérification 167  
 Étendue des champs 83  
 Exportation de page personnalisée 85  
 Exportation de pages personnalisées 169

## F

Fichier CSS, Modification 45  
 Fichier de chaînes  
     Traduction 53, 55  
 File d'attente de messages 167  
 Files d'attente de messages, Affichage 167

## G

Génération de commande, Désactivation du workflow 178  
 Gestionnaire de documents 25  
 getit.admin 188  
     Droits d'utilisateur 160  
 Get-Services  
     Présentation générale 9  
 Graphique de l'en-tête, Modification 43

## I

IBM Websphere Portal 170  
 Icône, Personnalisation 73  
 Importation de page personnalisée 85  
 Importation de pages personnalisées 169  
 Information du formulaire, Affichage 170  
 Information sur les formulaires, Affichage 67  
 Infos, Bouton 172  
 ISO, Codage de caractères. Voir Codage de caractères

## J

JAAS (Java Authentication and Authorization Service)  
     Authentification 195  
     Module de connexion 196  
 Journal du serveur 164  
 Journal, Détail du formulaire 172  
 Journalisation des sessions utilisateur 175

## L

LDAP 184  
 Libellé, Personnalisation 81

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 184  
 local.xml, Fichier 166  
 local.xml, Fichier 160  
 login.asp 217

## M

Manuel  
     Lecteurs 10  
     Structure 12  
 Menu d'activités 59  
 Modification de la présentation du portail  
     Peregrine 63  
 Modification de mots de passe 174  
 Modification des thèmes 65  
 Module d'administration  
     Affichage de l'état de la file d'attente 168  
     Affichage des files d'attente de messages 167  
     Affichage des transactions du connecteur 169  
     État des scripts 167  
     File d'attente de messages 167  
     Génération de fichiers war 170  
     Importation et exportation des personnalisations 169  
     Journal du serveur 164  
     Modification de paramètres 166  
     Panneau de configuration 162  
     Paramètres de l'administrateur 165  
     Vérification de l'état des scripts 167  
 Module de connexion, JAAS 196  
 Mot de passe  
     Protection 184  
 Mot de passe, Modification 174

## P

package.xml 110  
 Page personnalisée  
     Déplacement 85, 169  
 Panneau de configuration 162  
 Paramètre  
     Paramètre securepassword de ServiceCenter 190  
 Paramètre, Définition 166  
 Paramètres de l'administrateur 166  
 Personnalisation

- Ajout d'une nouvelle section à la disposition des champs 79
  - Ajout de champs 78
  - Champ en lecture seule 82
  - Champ obligatoire 82
  - Configuration requise 74
  - Description de l'interface 72
  - Étendue des champs 83
  - Formulaire 72–83
  - getit.admin 77
  - Icône 73
  - Interface, Description 71
  - Libellé 81
  - Liste de formulaires standard 70
  - Modification de l'ordre des champs 79
  - Modification de la disposition des champs 79
  - Paramètre 76
  - Portail 60–66
  - Taille des champs 83
  - Personnalisation des thèmes 41
    - Déploiement des thèmes 42
    - Modification de feuilles de style 45
    - Modification des cadres 50
    - Modification des calques 47
    - Modification du graphique de l'en-tête 43
  - Personnalisation du portail Peregrine 60
  - Portail Peregrine
    - Ajout de composants 61
    - Personnalisation 60
  - Portail Peregrine, Personnalisation 41
  - Présentation, Modification
    - MS Internet Explorer 63
    - Netscape Navigator 64
  - PreXSL, Détails du formulaire 172
- R**
- Réinitialisation du serveur 162
- S**
- Schéma
    - Définition 88
    - Dossier d'extension 93
    - Élément 123–143
    - Exemple 89
    - Extension 91–108
    - Identification du schéma utilisé 92
    - Localisation 93
    - Modification des extensions 95
    - Sous-classe 109
    - Test à l'aide d'une URL 23
  - Schéma public
    - Affichage des sous-classes de schémas 111
  - Script
    - Test à l'aide d'une URL 22
  - Script de chargement
    - Modification dans les sous-classes de schéma 111
  - Script de connexion, Contournement 227
  - Secure Sockets Layer (SSL) 184
  - securepassword, Paramètre 190
  - Sécurisation des mots de passe 190
  - Sécurité
    - Authentification de l'utilisateur 195
    - Authentification intégrée de Windows 207
    - Autre méthode d'authentification à la connexion 227
  - ServiceCenter 74
  - Session utilisateur 172
  - Sessions utilisateur, Journalisation 175
  - Sortie du script, Détail du formulaire 172
  - SSL 184
  - Support technique 13
  - Surveillance des sessions utilisateur 175
- T**
- Taille des champs 83
  - Terme de capacité 186
  - Terminologie 11
  - Thème
    - Déploiement 42
    - Personnalisation 41
  - Thème, Création 45
  - Thème, Modification 65
  - Traduction des modules personnalisés 52
  - Transaction du connecteur, Affichage 169
  - Typographique, Convention 11
- U**
- URL
    - Demande de scripts et de schémas 22

user.log, Fichier 175

## W

war (Web archive), Fichier 170

Websphere Portal 170

Workflow

    Approbation de la demande 37

    Commande de configuration 36

    État de la demande 39

    Génération automatique de commande 38

    Routage de la demande 37

Workflow Génération automatique de commande,

    Désactivation 178

Workflow, Désactivation 178







October 15, 2003