

HPE Operations Bridge Reporter

Softwareversion: 10.00 Windows®- und Linux-Betriebssysteme

Konfigurationshandbuch

Dokument-Releasedatum: Dezember 2015 Software-Releasedatum: Dezember 2015

Rechtliche Hinweise

Garantie

Die Garantiebedingungen für Produkte und Services von Hewlett-Packard Development Company, L.P. sind in der Garantieerklärung festgelegt, die diesen Produkten und Services beiliegt. Keine der folgenden Aussagen kann als zusätzliche Garantie interpretiert werden. HPE haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Die hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Eingeschränkte Rechte

Vertrauliche Computersoftware. Gültige Lizenz von HPE für den Besitz, Gebrauch oder die Anfertigung von Kopien erforderlich. Entspricht FAR 12.211 und 12.212. Kommerzielle Computersoftware, Computersoftwaredokumentation und technische Daten für kommerzielle Komponenten werden an die US-Regierung per Standardlizenz lizenziert.

Copyright-Hinweis

© Copyright 2015 Hewlett Packard Enterprise Development LP

Marken

Adobe® ist eine Marke von Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® und Windows® sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

UNIX® ist eine eingetragene Marke von The Open Group.

Dokumentationsaktualisierungen

Die Titelseite dieses Dokuments enthält die folgenden Informationen:

- Versionsnummer zur Angabe der Softwareversion.
- Dokument-Releasedatum, das sich mit jeder Aktualisierung des Dokuments ändert.
- Software-Releasedatum zur Angabe des Releasedatums der Software-Version.

Um nach Aktualisierungen zu suchen oder um zu überprüfen, ob Sie die aktuellste Version eines Dokuments verwenden, wechseln Sie zu: https://softwaresupport.hp.com

Für die Anmeldung an dieser Website benötigen Sie einen HP Passport. Um sich für eine HP Passport-ID zu registrieren, wechseln Sie zu: https://hpp12.passport.hp.com/hppcf/createuser.do

Oder klicken Sie auf den Link Register (Registrieren) am oberen Rand der HP Software Support-Seite.

Wenn Sie sich beim Support-Service eines bestimmten Produkts registrieren, erhalten Sie ebenfalls aktualisierte Softwareversionen und überarbeitete Ausgaben der zugehörigen Dokumente. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem HP-Händler.

Support

Besuchen Sie die HP Software Support Online-Website von HP unter: https://softwaresupport.hp.com

Auf dieser Website finden Sie Kontaktinformationen und Details zu Produkten, Services und Supportleistungen von HP Software.

HP Software-Unterstützung stellt Kunden online verschiedene Tools zur eigenständigen Problemlösung zur Verfügung. Dieser Service ermöglicht den schnellen und effizienten Zugriff auf interaktive technische Support-Tools. Als Valued Support Customer können Sie die Support-Website für folgende Aufgaben nutzen:

- Suchen nach interessanten Wissensdokumenten
- Absenden und Verfolgen von Support-Fällen und Erweiterungsanforderungen
- Herunterladen von Software-Patches
- Verwalten von Support-Verträgen
- Nachschlagen von HP-Supportkontakten
- Einsehen von Informationen über verfügbare Services
- Führen von Diskussionen mit anderen Softwarekunden
- Suchen und Registrieren für Softwareschulungen

Für die meisten Support-Bereiche müssen Sie sich als Benutzer mit einem HP Passport registrieren und anmelden. In vielen Fällen ist zudem ein Support-Vertrag erforderlich. Hier können Sie sich für eine HP Passport-ID registrieren:

https://hpp12.passport.hp.com/hppcf/createuser.do

Weitere Informationen zu Zugriffsebenen finden Sie unter:

https://softwaresupport.hp.com/web/softwaresupport/access-levels

HP Software Solutions Now greift auf die Website von HPSW Solution and Integration Portal zu. Auf dieser Website finden Sie Informationen zu den HP Product Solutions, die Ihnen Lösungen zum Erreichen Ihrer Geschäftsziele bieten, eine vollständige Liste mit Integrationen für Ihre HP-Produkte sowie eine Auflistung der ITIL Processes. Der URL dieser Website lautet http://h20230.www2.hp.com/sc/solutions/index.jsp.

Info über diese PDF-Version der Onlinehilfe

Dieses Dokument ist eine PDF-Version der Onlinehilfe. Diese PDF-Datei wird bereitgestellt, damit Sie mehrere Themen aus den Hilfeinformationen ausdrucken oder die Onlinehilfe im PDF-Format lesen können. Da dieser Inhalt ursprünglich für die Anzeige als Onlinehilfe in einem Webbrowser erstellt wurde, sind einige Themen möglicherweise nicht richtig formatiert. Einige interaktive Themen sind in dieser PDF-Version möglicherweise nicht vorhanden. Diese Themen können auch aus der Onlinehilfe selbst ausgedruckt werden.

Inhalt

Teil I: HPE OBR – Übersicht und Planung	8
Verwenden von SSL-Zertifikaten (Secure Sockets Layer)	10
Kapitel 1: Konfigurationsplanung	11
Informationen zu den Bereitstellungsszenarien	11
Business Service Management/Operations Manager i	11
HP Operations Manager	14
VMware vCenter	15
Andere Bereitstellungen	16
Informationen zu Datenquellen	17
Bestimmen der Eignung	18
Bestimmen der Größe	20
Lizenzanforderungen für HPE OBR	20
Zu verwendende Lizenzen (Licenses to Use, LTUs)	21
Erwerben eines permanenten Lizenzschlüssels	23
Installieren des permanenten Lizenzschlüssels	25
SAP BusinessObjects-Lizenzreaktivierung	26
Teil II: Konfigurieren von HPE OBR	28
Kapitel 2: Geführte Konfiguration oder Konfiguration nach der Installation	29
Aufgabe 1: Starten der Verwaltungskonsole	31
Aufgabe 2: Erstellen des Vertica-Datenbankschemas	33
Erstellen des Datenbankschemas für eine ebenfalls installierte Vertica-Datenbank	33
Erstellen des Datenbankschemas für eine Vertica-Remote-Installation	35
Neustarten der Vertica-Datenbank	36
Aufgabe 3: Erstellen des Benutzerkontos der Management-Datenbank	36
Aufgabe 4: Konfigurieren der Collectoren, die auf Remotesystemen installiert sind	39
Aufgabe 5: Auswahl der Datenquelle	41
Datenquellen für das HPOM-Bereitstellungsszenario	43
Datenquellen für das BSM- oder OMi-Bereitstellungsszenario	45
OMi10-Topologiequelle mit integriertem BSM	47
OMi10-Topologiequelle nach BSM-Upgrade	48
Datenquelle für das VMware vCenter-Bereitstellungsszenario	50
Datenquellen für Bereitstellungsszenarien mit anderen (generischen) Datenbanken	50
Aufgabe 6: Konfigurieren der Topologiequelle	51
Konfigurieren der RTSM-Servicedefinitionsquelle	53
Unterstützte Optionen für die Datenquellenauswahl	54
Konfigurieren der HPOM-Servicedefinitionsquelle	55
Unterstützte Optionen für die Datenquellenauswahl	57
Konfigurieren der vCenter-Servicedefinition	57
Unterstützte Optionen für die Datenquellenauswahl	59
Aufgabe 7: Übersicht	59

Kapitel 3: Konfigurieren von OBR für das BSM/OMi-Bereitstellungsszenario	61
Konfigurieren der RTSM-Topologiequelle für HPE OBR	61
Liste der bereitzustenenden Content Packs und Topologieansichten	68
HP OMi 10-Server	70
Aktivieren von CI-Attributen für ein Content Pack	72
Kapitel 4: Konfigurieren von OBR für das HPOM-Bereitstellungsszenario	79
Authentifizierung für die HPE OBR-Verbindung mit HPOM	79
HPE OBR-Verbindung mit HPOM mithilfe der NT-Authentifizierung	80
HPE OBR-Verbindung mit HPOM mithilfe der Datenbankauthentifizierung	81
Überprüfen der Portnummer des HPOM-Servers	89
Kapitel 5: Installieren und Deinstallieren der Content Packs	90
Vorbemerkungen	90
Überprüfen der Verfügbarkeit und Integrität von Datenquellen	90
Auswählen der Content Pack-Komponenten	90
Installieren der Content Pack-Komponenten	93
Deinstallieren der Content Pack-Komponenten	96
Kapitel 6: Konfiguration der Datenquelle	97
Topologiequelle	98
Konfigurieren der HP Operations Agent-Datenquelle	99
Konfigurieren der HP Operations Manager-Datenquelle	
Konfigurieren der Netzwerkdatenquelle (über Generische Datenbank)	100
Konfigurieren der VMware vCenter-Datenquelle	102
Konfigurieren der SiteScope-Datenquelle	103
Konfigurieren der HP Server Automation-Datenquelle	106
Verwalten der Datenquelle der Management- und der Profildatenbank	107
	113
Kapitel 7: Ausstehende Konfiguration	116
Teil III: Zusätzliche Konfigurationen	118
Kapitel 8: Konfigurieren von HP Operations Agent für die Datensammlung im sicheren Modus	119
Kapitel 9: Konfigurieren der Einstellungen für die Drill-Funktion für Reports	124
Kapitel 10: Konfigurieren des internen Warndiensts	127
	420
	130
Voraussetzungen für die Authentifizierung über ein Zertifikat	130
Konfigurieren der Methode zur Extraktion der Benutzernamen	134
Konfigurieren der HPE OBR-Verwaltungskonsole	134
Konfigurieren von SAP BusinessObjects BI Launch Pad	138
Kapitel 12: Konfigurieren von HPE OBR mit Network Node Manager i (NNMi)	145
Kapitel 13: Konfigurieren von DSN unter Windows für eine Vertica-Datenbankverbindung	148
Kapitel 14: Konfigurieren mehrerer Profildatenbanken	152
Kapitel 15: Ändern des Standardkennworts für den Administratorbenutzer	154

Kapitel 16: Ändern des Kennworts für den Administratorbenutzer	156
Teil IV: Datenbanksicherung und -wiederherstellung	159
Kapitel 17: Datenbanksicherung und -wiederherstellung	160
Sichern von HPE OBR-Komponenten	162
Erstellen einer vollständigen Sicherung von HPE OBR unter Windows	162
Erstellen einer vollständigen Sicherung von HPE OBR unter Linux	166
Wiederherstellen von HPE OBR-Komponenten	167
Wiederherstellen einer Sicherung von HPE OBR unter Windows	167
Für SAP BusinessObjects-Datenbank und -Dateispeicher	167
Für Management-Datenbanktabelle	179
Wiederherstellen einer Sicherung von HPE OBR unter Linux	180
Für SAP BusinessObjects-Datenbank und -Dateispeicher	180
Für die Management-Datenbanktabelle	191
Sichern und Wiederherstellen der Vertica-Datenbank	192
Teil V: Anhang	193
Anhang A: SiteScope-Monitore für HPE OBR	194
Anhang B: Installieren von SAP BusinessObjects Dashboards 4.1 SP6 (ehemals Xcelsius)	203
Hardware- und Softwareanforderungen	203
Installieren von SAP BusinessObjects Dashboards 4.1 SP6 (optional)	203
Anhang C: Liste von ETLs	204
Senden von Feedback zur Dokumentation	211

Teil I: HPE OBR – Übersicht und Planung

HPE Operations Bridge Reporter (HPE OBR) ist eine Lösung zur Erstellung domänenübergreifender Reports zur Leistung der IT-Infrastruktur. In dem Programm werden die Topologieinformationen dazu genutzt, darzustellen, wie sich der Zustand, die Leistung und die Verfügbarkeit der zugrunde liegenden IT Infrastruktur langfristig auf Ihre Geschäftsservices und Geschäftsapplikationen auswirken. HPE OBR verwaltet die Beziehung zwischen Infrastrukturelementen und Geschäftsservices zur Laufzeit mithilfe eben der Topologieservices, die von den Produkten verwendet werden, die die Leistungsdaten von den verwalteten Knoten sammeln.

HPE Operations Bridge Reporter sammelt Daten aus verschiedenen Datenquellen, verarbeitet die Daten und generiert Reports mit den verarbeiteten Daten. HPE Operations Bridge Reporter verwendet die Vertica-Datenbank zum Speichern der Leistungsdaten, SAP Business Objects zum Generieren der Reports und die PostgreSQL-Datenbank zum Speichern der Managementdaten. Die Collector-Komponente von HPE OBR sammelt Daten aus RTSM, HPOM, der BSM-Profildatenbank, der BSM-Management-Datenbank, Operations Manager i (OMi), HP SiteScope, HP Network Node Manager i (NNMi) sowie aus NNM iSPI Performance for Metrics, HP Operations Agent und HP Cloud Optimizer.

Alle Komponenten von HPE Operations Bridge Reporter können auf einem einzigen System installiert werden. Wenn ein einzelnes System nicht in der Lage ist, alle Komponenten von HPE Operations Bridge Reporter zu unterstützen, können der Daten-Collector, SAP BusinessObjects und die Vertica-Komponenten auf separaten Systemen installiert werden. Wenn die Datenquellen über ein großes Gebiet verteilt sind, besteht die Möglichkeit, einen HPE Operations Bridge Reporter-Collector auf verschiedenen Systemen zu implementieren. Dies reduziert die Netzwerkbelastung und gewährleistet die Konnektivität zu den Datenquellen.

HPE OBR unterstützt Windows und Linux. Sie können das typische HPE OBR-Szenario nur auf einem Linux-System installieren. Die Ursache ist, dass Vertica nur unter Linux installiert werden kann. Sie können das benutzerdefinierte HPE OBR-Szenario in einer Kombination aus Windows und Linux installieren. Weitere Informationen zur HPE OBR-Installation und den Einstellungen finden Sie im interaktiven Installationshandbuch von *HPE Operations Bridge Reporter*.

Ein Topologiemodell bzw. eine Topologieansicht ordnet die Geschäftsservices den IT-Elementen logisch zu und setzt diese zueinander in Beziehung. Sie können mit HPE OBR einen Toplogieservice definieren und die Infrastrukturdaten von den Knoten sammeln, die zur Topologie gehören. Auf diese Weise wird jede Änderung in den Topologieinformationen automatisch in den Reports zur Laufzeit reflektiert.

Referenzdokumente:

Die aktuelle SAP BusinessObjects-Dokumentation finden Sie unter http://help.sap.com/businessobject/product_guides/.

Weitere Informationen zu OMi Management-Packs und andere Inhalte finden Sie im HP Live Network Content Catalog.

Verwenden von SSL-Zertifikaten (Secure Sockets Layer)

Secure Sockets Layer (SSL) ist ein Netzwerkprotokoll, mit dem Serverauthentifizierung, Clientauthentifizierung und die verschlüsselte Kommunikation zwischen Servern und Clients verwaltet wird. SSL schützt die Kommunikation, indem Daten verschlüsselt werden und Authentifizierung ermöglicht wird. Ohne SSL-Verschlüsselung sind im Netzwerk übertragene Informationen durch Angriffe wie Man In The Middle (MITM) gefährdet. Richten Sie daher das SSL-Zertifikat so ein, dass eine sichere Verbindung zwischen zwei Systemen, die über das Netzwerk kommunizieren, ermöglicht wird.

Hinweis: HPE OBR empfiehlt die Verwendung eines SSL-Zertifikats (Secure Sockets Layer) für eine sichere Kommunikation über das Netzwerk. Wenn SSL nicht verwendet wird, kann die Kommunikation über das Netzwerk durch Angriffe wie MITM gefährdet sein.

Hinweis: HPE OBR empfiehlt dringend die Verwendung eines von einer Zertifizierungsstelle (CA) signierten Zertifikats. Informationen zum Konfigurieren von HPE OBR für die Verwendung eines von der CA signierten Zertifikats finden Sie im Abschnitt über das Generieren eines von einer Zertifizierungsstelle signierten Zertifikats im interaktiven Installationshandbuch von *HPE Operations Bridge Reporter*.

HPE OBR empfiehlt die Verwendung eines selbstsignierten Zertifikats bei der Einrichtung der SSL-Verbindung nicht.

Kapitel 1: Konfigurationsplanung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu Planungsaufgaben, die Sie erledigen müssen, bevor Sie mit der Konfiguration nach der Installation beginnen. Um die Konfiguration nach der Installation zu planen, sollten Sie folgende Abschnitte gelesen haben:

- 1. Informationen zu den Bereitstellungsszenarien im folgenden Abschnitt
- 2. "Informationen zu Datenquellen" auf Seite 17
- 3. "Bestimmen der Eignung" auf Seite 18
- 4. "Bestimmen der Größe" auf Seite 20
- 5. "Lizenzanforderungen für HPE OBR" auf Seite 20

Informationen zu den Bereitstellungsszenarien

Die folgenden Bereitstellungsszenarien werden von HPE OBR unterstützt:

- Bereitstellung mit BSM/OMi
- Bereitstellung mit HP Operations Manager
- Bereitstellung mit VMware vCenter
- Andere Bereitstellungen

Basierend auf dem Bereitstellungsszenario müssen Sie die Topologiequelle auswählen.

Hinweis: HPE OBR ist immer nur mit einer der Topologiequellen zurzeit verbunden.

In den folgenden Abschnitten werden die Bereitstellungsszenarien und deren Quelle für Topologieinformationen beschrieben:

Business Service Management/Operations Manager i

In dieser Bereitstellung fungiert Run-time Service Model (RTSM) als Quelle der Topologieinformationen. HPE OBR ermittelt und synchronisiert Topologieinformationen aus RTSM. In BSM mit OMi 9.2x empfängt diese Synchronisierungstechnik Daten von HP Operations Agent, NNMi, NNM iSPI Performance for Metrics sowie Topologieinformationen von RTSM in einer BSM-Umgebung und Ereignisinformationen von OMi. In einer BSM- und OMi 10-Umgebung empfängt diese Synchronisierungstechnik ermittelte Topologieinformationen, Metriken, KPIs und HIs von BSM, OMi 10 und HP Operations Agent. In einer Umgebung mit OMi 10 verwendet HPE OBR RTSM, um Topologieinformationen und Metriken von HP Operations Agentoder HP SiteScope-Systemen, die mit OMi konfiguriert wurden, abzurufen.

Zusätzlich können Sie HPE OBR so konfigurieren, dass Daten direkt von NNMi und NNM iSPI Performance for Metrics gesammelt werden. Sie können auf Reports zur Netzwerkleistung zugreifen, die auf den Komponenten und Schnittstellen in Ihrer IT-Umgebung basieren.

Das folgende Diagramm zeigt den Fluss der Daten von HP Operations Agent, NNMi, NNM iSPI Performance for Metrics und Topologieinformationen aus RTSM in einer BSM-Umgebung mit HPOM-Servern als Grundlage.



Das folgende Diagramm zeigt den Fluss der Daten von HP Operations Agent, OMi 10, NNM iSPI Performance for Metrics und Topologieinformationen aus RTSM in einer BSM- und OMi 10-Umgebung.



Das folgende Diagramm zeigt den Fluss der Daten von HP Operations Agent, NNM iSPI Performance for Metrics und Topologieinformationen aus RTSM in einer OMi 10-Umgebung.



Sie können BSM 2.5 (oder höher) und OMi 10 als eigenständige Topologie- und Datenquellen konfigurieren. Sie können außerdem BSM zum Synchronisieren von Topologiedaten mit dem OMi 10-System konfigurieren.

In dieser Konfiguration liefert das OMi 10-System Topologiedaten für alle Knoten und Faktdaten für Operationen-Ereignisse und KPIs. Das BSM-System liefert Faktdaten von RUM, BPM und SiteScope, die direkt von BSM überwacht werden.

HP Operations Manager

In dieser Bereitstellung handelt es sich bei den Topologieinformationen um eine Gruppe von in HPOM definierten verwalteten Knoten, die zum Zweck der Vorgangsüberwachung logisch verknüpft sind. Diese logischen Knotengruppen werden von HPOM-Benutzern erstellt, um die Knoten als bestimmte Organisationen oder Entitäten in ihrem Unternehmen zu klassifizieren. Beispielsweise kann eine Gruppe namens **Exchange Servers** in HPOM erstellt werden, um die spezifischen Exchange-Server und Active Directory-Knoten zu Reporting- oder Überwachungszwecken zu organisieren. HPE OBR verwendet die Knotengruppen aus HPOM für Reports zur Topologie. Sie können HPE OBR so konfigurieren, dass Daten direkt von NNMi und NNM iSPI Performance for Metrics gesammelt werden. Sie können auf Reports zur Netzwerkleistung zugreifen, die auf den Komponenten und Schnittstellen in Ihrer IT-Umgebung basieren.



VMware vCenter

VMware vCenter ist eine verteilte Server-Client-Softwarelösung, die eine zentrale und flexible Plattform zum Verwalten der virtuellen Infrastruktur in geschäftskritischen Unternehmenssystemen bereitstellt. VMware vCenter überwacht Leistung und Ereignisse zentral und bietet eine erhöhte Transparenz der virtuellen Umgebung, damit IT-Administratoren die Umgebung einfach steuern können.

Im VMware vCenter-HPOM-Bereitstellungsszenario fungiert der HPOM-Datenbankserver als Quelle der Topologieinformationen für HPE OBR.

Sie können HPE OBR so konfigurieren, dass Daten direkt von NNMi und NNM iSPI Performance for Metrics gesammelt werden. Sie können auf Reports zur Netzwerkleistung zugreifen, die auf den Komponenten und Schnittstellen in Ihrer IT-Umgebung basieren.

Hinweis: Es empfiehlt sich, die Protokollierungsebene für Statistiken in VMware auf 2 festzulegen. Wenn die Protokollierungsebene jedoch auf 1 festgelegt ist, sind einige Metriken der Protokollierungsebene 2 in HPE OBR-Reports möglicherweise nicht verfügbar. Informationen zu Protokollierungsebenen und deren entsprechenden Metriken finden Sie unter folgendem URL:

https://communities.vmware.com/docs/DOC-5600





Andere Bereitstellungen

Zusätzlich zu den Basisbereitstellungsszenarien können Sie Daten – unabhängig von der konfigurierten Topologiequelle – aus den folgenden Quellen sammeln:

• Bereitstellung mit NNMi

HPE OBR integriert und erfasst historische netzwerkbezogene Daten für die Netzwerkknoten aus HP Network Node Manager i (NNMi) und NNM iSPI Performance for Metrics. HPE OBR unterstützt die Sammlung von Netzwerkdaten durch die Erweiterung der Funktionalität des Datenbankcollectors. Die Content Packs zum Netzwerk und zum Zustand der Netzwerkkomponenten und Schnittstellen identifizieren die Liste der Metriken oder Faktdaten, die HPE OBR aus diesen Datenquellen jeweils sammeln muss. Die entsprechenden Dimensionsdaten werden je nach Bereitstellungsszenario von der RTSM- oder HPOM-Topologiequelle gesammelt. Wenn NNMi in BSM/OMi integriert ist, verwendet RTSM die Content Pack-Komponente **NetworkPerf_ETL_PerfiSPI_RTSM**. Verwenden Sie andernfalls die Content Pack-Komponente **NetworkPerf_ETL_PerfiSPI_NonRTSM**.

Bereitstellung mit einer generischen Datenbank

Zu HPE OBR gehören JDBC-Treiber (Java Database Connectivity), um Verbindungen mit Oracle-, Microsoft SQL- und Vertica-Datenbanken herzustellen. Sie können JDBC-Treiber oder andere Datenbanken in HPE OBR konfigurieren. Mit der Umgebung für die Inhaltsentwicklung (Content Development Environment, CDE) und dem Inhalts-Designer von HPE OBR können Sie Inhalt erstellen und Reports zu Daten aus anderen Datenbanken generieren.

Bereitstellung mit anderen Anwendungen über CSV

HPE OBR sammelt auch Daten aus einer Reihe von CSV-Dateien (Comma Separated Variables). Das Format der CSV-Datei sollte wie im Content Pack für Domänen definiert sein. Mit der Umgebung für die Inhaltsentwicklung (Content Development Environment, CDE) können Sie Inhalt erstellen und Reports zu Daten aus anderen Datenbanken generieren.



HPE Operations Bridge Reporter

Informationen zu Datenquellen

HPE OBR sammelt Daten aus anderen Überwachungsprodukten von HP wie HP SiteScope, HP Operations Agent (OA), HP Operations Manager (OM), Business Process Management (BPM), Real User Monitoring (RUM), Network Node Manager i (NNMi), VMware vCenter und Operations Management i (OMi).

Basierend auf dem Bereitstellungsszenario und den Topologiequellen können Sie HPE OBR so konfigurieren, dass Daten aus den Überwachungsprodukten von HP und aus Datenquellen von Drittanbietern gesammelt werden. HPE OBR kann dann Reports zu den Daten erstellen, die aus den konfigurierten Datenquellen gesammelt wurden.

HPE OBR unterstützt zudem das Erstellen neuer Inhalte mit der Umgebung für die Inhaltsentwicklung (Content Development Environment, CDE). Die Umgebung für die Inhaltsentwicklung besteht aus einer Reihe von Tools, die Sie während der Entwicklung neuer Inhalte verwenden können.

Sie müssen planen, aus welchen Datenquellen HPE OBR Daten sammeln soll, und die Content Packs auflisten, die Sie bereitstellen werden. Planen Sie darüber hinaus die neuen benutzerdefinierten Inhalte und Reports, die Sie basierend auf den Anforderungen generieren müssen.

Bestimmen der Eignung

In dieser Phase müssen Sie die Eignung der Überwachungsprodukte von HP bestimmen, die in Ihrer Umgebung bereitgestellt sind, bevor Sie sie in HPE OBR integrieren. Stellen Sie sicher, dass HPE OBR die Versionen der HP Produkte unterstützt, die in Ihrer Umgebung bereitgestellt sind.

Weitere Informationen zu den von HPE OBR unterstützten Versionen finden Sie in der HPE Operations Bridge Reporter-Kompatibilitätsmatrix.

HPE-Überwachungs- produkte	Prüfliste für die Eignung
BSM/OMi	Sie müssen sicherstellen, dass das Konfigurationselement (CI) Produkte ermittelt und die CIs in RTSM auffüllt. Sie müssen bestätigen, dass die Anzahl der CI-Instanzen in HPE OBR-Ansichten in RTSM wie erwartet ist und dass die CI-Attribute, von denen HPE OBR abhängt, die richtigen Werte enthalten.
	Abhängig vom Bereitstellungsszenario sammelt HPE OBR Daten aus der Management-Datenbank, der Profildatenbank, der Operationen-Datenbank und/oder der Ereignisdatenbank. Sie müssen sicherstellen, dass eine Verbindung zwischen diesen Datenbanken und dem

In der folgenden Tabelle sind die Eignungsprüfungen aufgeführt, die Sie vor einer Integration in HPE OBR ausführen müssen:

HPE-Überwachungs- produkte	Prüfliste für die Eignung
	HPE OBR-System besteht.
HP Operations Manager (OM)	Sie müssen sicherstellen, dass eine ordnungsgemäße Verbindung zwischen der HPOM-Datenbank und dem HPE OBR-System besteht.
HP Operations Agent (OA)	Sie müssen sicherstellen, dass alle erforderlichen SPI- und MP-Richtlinien bereitgestellt wurden und dass eine ordnungsgemäße Verbindung zwischen HP OA und dem HPE OBR-System vorhanden ist.
HP SiteScope	Sie müssen sicherstellen, dass alle erforderlichen Monitore in SiteScope bereitgestellt wurden. Eine Liste der SiteScope-Monitore finden Sie im Anhang unter "Anhang A: SiteScope-Monitore für HPE OBR " auf Seite 194.
	Sie müssen SiteScope in BSM integrieren, um Daten zur Systemleistung von HP SiteScope zu sammeln. Sie müssen SysPerf_ETL_SiS_DB für HPE OBR installieren, um in der BSM-Profildatenbank protokollierte Daten zu sammeln, oder Sie müssen SysPerf_ETL_SiS_API für HPE OBR installieren, um in API protokollierte Daten zu sammeln.
NNMi	HPE OBR sammelt Netzwerkdaten direkt von NNMi und iSPI Performance for Metrics. Sie müssen sicherstellen, dass NNMi und NPS in Ihrer Umgebung installiert und konfiguriert sind. Wenn BSM in Ihrer Umgebung bereitgestellt wurde, können Sie NNMi in BSM integrieren, um Reports in HPE OBR anzuzeigen.
	Wenn HPE OBR direkt in NNMi integriert ist, müssen Sie sicherstellen, dass der Dienst HPE_PMDB_Platform_NRT_ ETL ausgeführt wird. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Content Packs zum Netzwerk-Komponentenzustand und zur Netzwerkschnittstelle installiert sind.
VMware vCenter	Sie müssen sicherstellen, dass eine ordnungsgemäße Verbindung zwischen dem VMware vCenter-Server und dem HPE OBR-System besteht.

Bestimmen der Größe

Die Hardwarespezifikation für das HPE OBR-System hängt von den Datenquellen, zu denen Sie Reports erstellen möchten, und von der Größe der Umgebung ab. Wenn Sie die standardmäßige Aufbewahrungsdauer der Daten verlängern, müssen Sie die Speicherplatzanforderungen erhöhen. Mit dem Größenrechner für HPE OBR werden die Hardwarespezifikationen des HPE OBR-Systems bestimmt. Wenn Sie den Größenrechner verwenden, müssen Sie bei den Parameterwerten ein künftiges Wachstum berücksichtigen.

Bei einem Fehler unterstützt HPE OBR die Notfallwiederherstellung zur Wiederherstellung des Systems. Sie müssen die Sicherung der Daten im HPE OBR-System planen. Weitere Informationen finden Sie im HPE Operations Bridge Reporter Disaster Recovery Guide.

Sie können alle Komponenten von HPE OBR in einem System oder in unterschiedlichen Systemen installieren.

Hinweis: Installieren Sie für eine bessere Leistung HPE OBRund BO im selben System und Vertica in einem anderen System. Sie können die Collector-Komponente in einem anderen System installieren.

Informationen zur Hardware, Software und Datenbankgröße finden Sie im *HPE Operations Bridge Reporter-Leistungs- und Konfigurationshandbuch.*

Betriebssysteme und Browser

HPE OBR unterstützt Windows- und Linux-Betriebssysteme. HPE OBR unterstützt außerdem Internet Explorer-, Chrome- und Firefox-Browser. Sie müssen entscheiden, welches Betriebssystem und welchen Browser Sie in der HPE OBR-Bereitstellung verwenden möchten. Achten Sie außerdem darauf, alle erforderlichen Service Packs/RPM Package Manager (RPM) im System zu installieren.

Weitere Informationen finden Sie in der *HPE Operations Bridge Reporter-Kompatibilitätsmatrix*.

Lizenzanforderungen für HPE OBR

Dieser Abschnitt bietet Informationen zur Lizenzierung von HPE OBR. Er gibt die für HPE OBR zu verwendenden Lizenzen an. Zudem enthält er das Verfahren zum Abrufen und Installieren eines permanenten Lizenzschlüssels. Er bietet darüber hinaus das Verfahren zum Reaktivieren der Lizenz für SAP BusinessObjects. Standardmäßig beinhaltet OBR eine temporäre Instant-on-Lizenz, die für 60 Tage gültig ist. Wenn Sie OBR nach Ablauf der 60 Tage weiter nutzen möchten, müssen Sie eine permanente Lizenz installieren.

Für OBR gibt es folgende Lizenzen:

• HPE Operations Bridge Reporter (Basislizenz)

Diese Lizenz beinhaltet das Framework für die Datensammlung, SAP BusinessObjects Enterprise, eine Performance Management-Hochleistungsdatenbank zum Speichern und Verarbeiten der gesammelten Metriken sowie direkt einsetzbare Content Packs. Ebenfalls enthalten ist die Berechtigung zur Sammlung und Reporterstellung für Metriken von bis zu 50 Knoten.

• Zusätzliche Skalierbarkeitspacks für 50 Knoten (Knotenlizenz)

Ein Knoten ist ein reales oder virtuelles Computersystem oder ein Gerät (zum Beispiel ein Drucker, ein Router oder eine Brücke) in einem Netzwerk oder eine Entität, die in benutzerdefiniertem Inhalt definiert wurde (beispielsweise eine Softwareinstanz oder ein Port). Sie können weitere Berechtigungen für die Datensammlung und Reporterstellung hinzufügen, um die Lösung auf Ihre Umgebung abzustimmen.

Wenn Sie eine permanente Lizenz erwerben möchten, können Sie entweder den HP License Manager verwenden oder die Lizenz direkt über die HP Webware-Website beim HP Password Center abrufen.

Hinweis: Wenn Sie eine Knotenlizenz erworben haben, müssen Sie zusätzlich eine Basislizenz erwerben und installieren.

Zu verwendende Lizenzen (Licenses to Use, LTUs)

Tabelle 1 enthält alle LTUs, die für HPE OBR verfügbar sind.

LTU	SKU (Stock-Keeping Unit, Artikel)	Beschreibung
HP Service Health Reporter Standard Edition 50 Service	TD905AAE	Diese LTU enthält die folgenden Content Packs:
Health Nodes SW E- LTU		 Systems/Virtualization Management Content Pack
		 Enterprise Application Management Content Packs

Tabelle 1: Zu verwendende Lizenzen (Licenses to Use, LTUs)

LTU	SKU (Stock-Keeping Unit, Artikel)	Beschreibung
		Event Content Packs (OM, OMi) Die BSM EUM und Network Content Packs sind bei dieser LTU nicht verfügbar.
HP Service Health Reporter Advanced 50 Service Health Nodes SW E-LTU	TJ756AAE	Diese LTU berechtigt den Benutzer zur Verwendung von allen vorgefertigten Content Packs, die für HPE OBR verfügbar sind.
HP Service Health Reporter Upgrade from Standard to Advanced 50 Service Health Nodes SW E-LTU	TD906AAE	Diese Upgrade-LTU berechtigt den Benutzer zum Upgrade der Standard Edition auf die Advanced Edition von HPE OBR.
HP Service Health Reporter add 50 Nodes for Standard or Advanced Service Health Nodes SW E- LTU	TJ757AAE	Dies ist ein Add-on-Pack mit der Berechtigung zum Hinzufügen von 50 zusätzlichen Knoten für HPE OBR.
Performance Insight to Service Health Reporter Advanced Core for Migration Software E- LTU	TJ773AAE	Dies ist ein Migration Pack für Performance Insight-Benutzer zur Umstellung auf die HP Service Health Reporter Advanced Core-LTU (50 Knoten).
Performance Insight to Service Health Reporter Advanced Migration 250 Service Health Software	TJ774AAE	Dies ist ein Migration Pack für Performance Insight-Benutzer zur Umstellung auf die HP

Tabelle 1: Zu v	verwendende	Lizenzen	(Licenses t	o Use,	LTUs), Forts.
				,	

LTU	SKU (Stock-Keeping Unit, Artikel)	Beschreibung
E-LTU		Service Health Reporter Advanced-LTU für 250 Knoten.
Performance Insight to Service Health Reporter Advanced Migration 1000 Service Health Software E-LTU	TJ775AAE	Dies ist ein Migration Pack für Performance Insight-Benutzer zur Umstellung auf die HP Service Health Reporter Advanced-LTU für 1000 Knoten.
Performance Insight to Service Health Reporter Advanced Migration 5000 Service Health Software E-LTU	TJ776AAE	Dies ist ein Migration Pack für Performance Insight-Benutzer zur Umstellung auf die HP Service Health Reporter Advanced-LTU für 5000 Knoten.
Performance Insight to Service Health Reporter Advanced Migration Unlimited Service Health Software E-LTU	TJ777AAE	Dies ist ein Migration Pack für Performance Insight-Benutzer zur Umstellung auf die HP Service Health Reporter Advanced Core-LTU (unbegrenzt viele Knoten).

Tabelle 1. 7	ı verwendende	l izenzen	l icenses t	مالحه	I TIIc)	Forts
		LIZCHZCH	(LICENSES L	0 036,	LIU3/,	I UILS.

Hinweis: Ein Knoten ist ein reales oder virtuelles Computersystem oder ein Gerät (zum Beispiel ein Drucker, ein Router oder eine Brücke) in einem Netzwerk oder eine Entität, die in benutzerdefiniertem Inhalt definiert wurde (beispielsweise eine Softwareinstanz oder ein Port).

Informationen zur Lizenz für benutzerdefinierten Inhalt finden Sie im *HPE Operations Bridge Reporter Content Development Guide*.

Erwerben eines permanenten Lizenzschlüssels

Gehen Sie wie folgt vor, um einen permanenten Lizenzschlüssel zu erwerben:

1. Starten Sie die Verwaltungskonsole in einem Webbrowser mit der folgenden URL:

https://<OBR_Server_FQDN>:21412/

Dabei ist <*OBR_Server_FQDN>* der vollqualifizierte Domänenname des Systems, auf dem OBR installiert ist.

Hinweis: Standardmäßig ist HTTPs für HPE OBR aktiviert. Sie können die Verwaltungskonsole auch über http://<OBR_Server_FQDN>:21411/ starten, wenn Sie HTTPs deaktiviert haben.

- 2. Geben Sie den Benutzernamen in das Feld **Benutzername** und das Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.
- 3. Klicken Sie auf Anmelden.

Die **Startseite** wird angezeigt.

- 4. Klicken Sie auf **Verwaltung > Lizenzierung**. Die Seite **Lizenzierung** wird mit HP SH Reporter-Lizenzdetails angezeigt.
- 5. Klicken Sie auf **HP Password Center starten**. Die Seite **Welcome to HP Licensing** wird angezeigt.
- Geben Sie die EON (Entitlement Order Number) or Certificate ID (EON (Entitlement Order Number) oder Zertifikats-ID) ein und klicken Sie auf Submit, um eine neue Berechtigung zu aktivieren, oder geben Sie die E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Submit, um ein vorhandenes Asset zu verwalten.
- Melden Sie sich mit Ihrer Benutzer-ID und Ihrem Kennwort bei HP Passport an. Wenn Sie noch kein Konto besitzen, müssen Sie eins erstellen, um fortfahren zu können. Die Seite HP Software Licensing Portal wird angezeigt.
- Zum Aktivieren der neuen Berechtigung geben Sie die EON (Entitlement Order Number) or Certificate ID (EON (Entitlement Order Number) oder Zertifikats-ID) erneut ein, und klicken Sie auf GO. Die Seite Search Entitlements to Activate wird angezeigt.
- 9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie die Berechtigung aus, die Sie aktivieren möchten. Klicken Sie auf **Activate**. Die Seite **Activate Entitlement** wird angezeigt.
- Wählen Sie Registered Owner aus der Dropdownliste aus und klicken Sie auf Search Registered Owner. Das Popup-Fenster Search Registered Owner wird angezeigt.
- 11. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse in das Feld Email ein und klicken Sie auf Validate.

Hinweis: Wenn Ihre E-Mail-Adresse in der Liste der registrierten Besitzer nicht gefunden wird, klicken Sie auf **Create a New User**, geben Sie die Details im Fenster **Add New User** ein und klicken Sie auf **Save**.

- 12. Geben Sie auf der Seite Activate Entitlement für Target Information die MAC-Adresse ein und klicken Sie für Target Name auf Machine Options. Sie können einen neuen Namen für den Zielcomputer erstellen oder einen vorhandenen Computer auswählen. Sie können auch mehrere Computer auswählen.
- 13. Geben Sie in der Tabelle **Asset Management** die erforderliche Menge für **Qty** ein und klicken Sie auf **Finish**.

Der Schlüssel wird automatisch generiert und in der Tabelle angezeigt. Der Schlüssel und das Zertifikat werden an die E-Mail-Adresse des registrierten Besitzers gesendet. Die Berechtigung wird aktiviert.

Klicken Sie auf **View Summary**. Das Fenster **Target Summary** wird mit den Informationen zum aktivierten Produkt angezeigt: Name des Produkts, Menge und andere Angaben. Klicken Sie auf **Save**.

Sie können auf **Save to File** klicken, um den Schlüssel als Datei am gewünschten Speicherort zu speichern. Sie können aber auch auf **Email Certificate** klicken, um das Zertifikat per E-Mail zu senden.

Klicken Sie auf **View Certificate**. Die Zertifikatdetails zu Besitz, Schlüsseln und Transaktion werden angezeigt.

Installieren des permanenten Lizenzschlüssels

Gehen Sie wie folgt vor, um die permanente Lizenz zu installieren:

- 1. Melden Sie sich am HPE OBR-System als der Benutzer an, mit dem HPE OBR installiert wurde.
- 2. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung und führen Sie folgenden Befehl aus:

SHRLicenseManager -install <Lizenzdateipfad>

Dabei ist <Lizenzdateipfad> der Pfad zum Speichern der Lizenzdatei.

3. Führen Sie zum Auflisten der installierten Lizenzen folgenden Befehl über die Eingabeaufforderung aus:

SHRLicenseManager -list

Die folgende Übersicht ist ein Beispiel für die Liste installierter Lizenzen:

PID:1502

(1) License Feature :HPE Operations Bridge Reporter BO Pack

License Feature Id :1004

Active License Type :Instant On

Days to License Expiry :60

License Entitlement :50

(2) License Feature	:HPE	Operations	Bridge	Reporter	Server
License Feature Id	:1002				
Active License Type	:Instant	On			
Days to License Expiry	:60				
License Entitlement	:50				
(3) License Feature	:HPE	Operations	Bridge	Reporter	Collector
(3) License Feature License Feature Id	:HPE:	Operations	Bridge	Reporter	Collector
(3) License Feature License Feature Id Active License Type	:HPE :1006 :Instant	Operations On	Bridge	Reporter	Collector
(3) License FeatureLicense Feature IdActive License TypeDays to License Expiry	:HPE :1006 :Instant :60	Operations On	Bridge	Reporter	Collector

SAP BusinessObjects-Lizenzreaktivierung

Die SAP BusinessObjects-Lizenz ist abhängig von der Gültigkeit der OBR-Lizenz. Bei Ablauf der OBR-Lizenz werden die SAP BusinessObjects-Lizenz und alle SAP BusinessObjects-Server automatisch deaktiviert. Nach dem Erneuern der OBR-Lizenz und dem Zugriff auf die Verwaltungskonsole wird die SAP BusinessObjects-Lizenz durch OBR automatisch erneut aktiviert. Die SAP BusinessObjects-Server bleiben jedoch im deaktivierten Zustand. Um sicherzustellen, dass SAP BusinessObjects ausgeführt wird, müssen Sie die Server wie folgt manuell aktivieren:

Windows:

- 1. Melden Sie sich am HPE OBR-System als der Benutzer an, mit dem HPE OBR installiert wurde.
- Klicken Sie auf Start > Programme > BusinessObjects XI 4.x > SAP Business Intelligence > Central Configuration Manager. Das Fenster Central Configuration Manager wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie in der Spalte **Display Name** den Eintrag **Server Intelligence Agent** (**OBR**) aus.
- 4. Klicken Sie auf der Hauptsymbolleiste auf die Schaltfläche **Manage Servers**. Das Dialogfeld **Log On** wird angezeigt.
- 5. Wählen Sie in der Liste **System** das System aus, auf dem SAP BusinessObjects installiert ist.
- 6. Geben Sie in die Felder **User name** und **Password** die Anmeldeinformationen des Benutzers für den SAP BusinessObjects-Server ein.

Der Standardbenutzername ist Administrator.

- 7. Klicken Sie auf Connect. Das Fenster Manage Servers wird angezeigt.
- 8. Klicken Sie auf das Symbol Refresh, um die Serverliste zu aktualisieren.
- 9. Klicken Sie auf **Select All**, um alle aufgelisteten Server auszuwählen, und klicken Sie dann auf das Symbol **Enable**, um die Server neu zu starten.
- 10. Klicken Sie auf **Close**, um das Fenster zu schließen.
- 11. Schließen Sie alle geöffneten Fenster.

Linux:

1. Melden Sie sich bei der **Central Management Console** an, indem Sie die folgende URL aufrufen:

https://<System_FQDN>:8443/CMC

Dabei ist *<System_FQDN>* der vollqualifizierte Domänenname des Systems, auf dem SAP BusinessObjects installiert ist.

Hinweis: Standardmäßig ist HTTPs für HPE OBR aktiviert. Sie können CMC auch über http://<*System_FQDN>*:8080/CMC starten, wenn Sie HTTPs deaktiviert haben.

2. Melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

Der **System Configuration Wizard** wird angezeigt. Klicken Sie auf **Close**, um den Assistenten zu schließen. Die Seite **Central Management Console** wird angezeigt.

Hinweis: Wenn der **System Configuration Wizard** nicht jedes Mal angezeigt werden soll, wenn Sie sich bei der CMC anmelden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Don't show this wizard when cms is started**.

- 3. Klicken Sie auf ^{III} Server und wählen Sie im linken Menü die Liste Server aus.
- 4. Halten Sie die **Umschalt** oder **Strg**-Taste gedrückt und klicken Sie auf Server, um mehrere Server auszuwählen.
- 5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte Gruppe von Servern und klicken Sie dann auf **Enable Server**.

Hinweis: Wenn die Serverliste auf zwei Seiten angezeigt wird, rufen Sie die zweite Seite auf, um alle Server zu aktivieren.

Hinweis: Wenn die SAP BusinessObjects-Server noch immer nicht aktiviert sind, starten Sie den Service **HPE_PMDB_Platform_IM** neu.

Teil II: Konfigurieren von HPE OBR

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Konfiguration nach der Installation und zur Konfiguration weiterer Datenquellen, die für die Einrichtung von HPE OBR erforderlich sind.

Kapitel 2: Geführte Konfiguration oder Konfiguration nach der Installation

Dieser Abschnitt enthält Unterabschnitte, in denen die Aufgaben beschrieben werden, mit denen die geführte Konfiguration oder die Konfiguration nach der Installation von HPE OBR abgeschlossen wird.

Starten Sie nach der Installation von HPE OBR die Verwaltungskonsole für die Konfiguration nach der Installation. Über die Verwaltungskonsole können Sie das HPE OBR-System konfigurieren, um die erforderlichen Daten zu sammeln, die Plattform verwalten und die Content Packs installieren. Der Konfigurationsassistent wird angezeigt, wenn Sie sich zum ersten Mal bei der Verwaltungskonsole anmelden oder wenn die Konfiguration nach der Installation in der vorigen Sitzung nicht abgeschlossen wurde. Mit dem Konfigurationsassistenten können Sie die Konfiguration Ihres HPE OBR-Systems nach der Installation abschließen. Sie können dort außerdem HPE OBR-Datenbanken, Collectoren und die Topologiequelle konfigurieren. Nach Abschluss der Aufgaben im Konfigurations-Assistenten wird die Seite **Bereitstellungs-Manager** angezeigt.

Wenn Sie noch nicht alle Aufgaben der geführten Konfiguration oder der Konfiguration nach der Installation abgeschlossen haben, können Sie auf der Seite **Ausstehende Konfiguration** die verbleibenden Pakete konfigurieren oder installieren (siehe "Kapitel 7: Ausstehende Konfiguration" auf Seite 116. Wenn Sie weitere Content Packs installieren möchten oder die Datenquelle konfigurieren möchten, lesen Sie "Kapitel 5: Installieren und Deinstallieren der Content Packs" auf Seite 90 bzw. "Kapitel 6: Konfiguration der Datenquelle" auf Seite 97.

Sie können das Standardkennwort für den Administratorbenutzer ändern. Informationen zum Ändern des Kennworts, bevor Sie mit der Konfiguration nach der Installation beginnen, finden Sie unter "Kapitel 15: Ändern des Standardkennworts für den Administratorbenutzer" auf Seite 154. Sie können das Kennwort für den Administratorbenutzer auch in einer späteren Phase noch ändern. Informationen zum Ändern des Kennworts in einer späteren Phase finden Sie unter "Kapitel 16: Ändern des Kennworts für den Administratorbenutzer" auf Seite 156.

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, das Standardkennwort für den Administratorbenutzer zu ändern, bevor Sie mit der Konfiguration nach der Installation beginnen.

Hinweis: Alle in diesem Kapitel beschriebenen Konfigurationsaufgaben für die

geführte Konfiguration oder nach der Installation müssen direkt nach dem Installieren von HPE OBR und vor dem Installieren der Content Packs mithilfe des Bereitstellungs-Managers ausgeführt werden.

Das folgende Flussdiagramm bietet einen Überblick über die geführten Aufgaben oder die Aufgaben nach der Installation für HPE OBR, wobei HPE OBR und die Vertica-Datenbank auf demselben System installiert sind.

Hinweis: Wenn HPE OBR und die Vertica-Datenbank auf unterschiedlichen Systemen installiert sind, führen Sie die Schritte unter "Erstellen des Datenbankschemas für eine Vertica-Remote-Installation" auf Seite 35 aus, bevor Sie mit den geführten Aufgaben oder den Aufgaben nach der Installation beginnen.



Aufgabe 1: Starten der Verwaltungskonsole

1. Starten Sie die Verwaltungskonsole in einem Webbrowser mit der folgenden URL:

https://<OBR_Server_FQDN>:21412/

Hinweis: Standardmäßig ist HTTPs für HPE OBR aktiviert. Sie können die Verwaltungskonsole auch über http://<OBR_Server_FQDN>:21411/ starten, wenn Sie HTTPs deaktiviert haben.

Die HPE Operations Bridge Reporter Verwaltungskonsole-Anmeldeseite wird angezeigt.

Hewlett Packard Enterprise
OPERATIONS BRIDGE REPORTER
ADMINISTRATION CONSOLE 10.00
▲ م
Anmelden
© 2015 Hewlett Packard Enterprise Company, L.P.

2. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein und klicken Sie auf **Anmelden**, um fortzufahren. Das Standardkennwort lautet **1ShrAdmin**.

Hinweis: HPE OBR empfiehlt, das Standardkennwort zu ändern.

Informationen zum Ändern des Standardkennworts für das Administratorkonto, wenn Sie sich zum ersten Mal an der Verwaltungskonsole anmelden, finden Sie unter Ändern des Standardkennworts für den Administratorbenutzer.

Informationen zum Festlegen des Kennworts für das Administratorkonto in einer späteren Phase finden Sie unter Erstellen eines Kennworts für das Administratorkonto.

Die Verwaltungskonsole wird angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie mit einem anderen Benutzerkonto auf die Verwaltungskonsole zugreifen möchten, muss dieses Konto über Administratorrechte verfügen.

Der Assistent zum Konfigurieren von HPE OBR nach der Installation wird nur aufgerufen, wenn Sie die Konfigurationsaufgaben nach der Installation nicht abgeschlossen haben. Der Assistent unterstützt die Dauerhaftigkeit des Sitzungszustands, sodass eine zuvor unterbrochene Konfigurationssitzung fortgesetzt werden kann.

Configurations-Assistent	
▹Konfigurieren von Parametern	Schritt 1: Bei diesem Schritt können Sie Parameter konfigurieren.
	Zeitzone auswählen
/ertica-Datenbank erstellen	● GMT O Local
Management-Datenbank erstellen	
Collectoren konfigurieren	
Datenquelle auswählen	
Topologiequelle konfigurieren	
Ĵbersicht	

- 3. Wählen Sie auf der Seite **Konfigurieren von Parametern** die Zeitzone aus, also **GMT** oder **Lokal**, in der HPE OBR ausgeführt werden soll.
 - Wählen Sie GMT aus, wenn HPE OBR die Zeitzone GMT verwenden soll.
 - Wählen Sie **Lokal** aus, wenn HPE OBR die Zeitzone des lokalen Systems verwenden soll.

Hinweis: Die hier ausgewählte Zeitzone gilt für HPE OBR-System und -Reports. Die Laufzeitinformationen für Prozesse, z. B. Sammlungs- und Workflow-Streams, basieren jedoch unabhängig von der Auswahl stets auf der lokalen Zeitzone.

4. Klicken Sie auf Weiter. Die Seite Vertica-Datenbank erstellen wird angezeigt.

Aufgabe 2: Erstellen des Vertica-Datenbankschemas

Geben Sie auf der Seite**Vertica-Datenbank erstellen** die Anmeldeinformationen des Vertica-Datenbankbenutzers und den Speicherort für die Vertica-Datenbank- und Katalogdateien an.

Configurations Assistant				
oningurations-Assistent				
Konfigurieren von Parametern	ern Schritt 2: Planen Sie in diesem Schritt die Größe der Datenbank, indem Sie die entsprechende Bereif auswählen. Je nach Auswahl wird die entsprechende Konfiguration von Vertica angezeigt.			chende Bereitstellungsgröße igt.
	Empfohlene Vertica-Konfiguration	n		
Vertica-Datenbank erstellen	Remote-Datenbank		-	
	Hostname	iwfvm05302		
Landard Datastration	Port	5433]	
Management-Datenbank erstellen	Vertica-Benutzername]	
	Vertica-Datenbankkennwort			
ollectoren konfigurieren	Kennwort bestätigen			
	Speicherort der Datenbankdatei]	
)atenquelle auswählen	Speicherort der Katalogdatei]	
opologiequelle konfigurieren				
Übersicht				
			< <v0< td=""><td>rherige/r Weiter>></td></v0<>	rherige/r Weiter>>

Wenn die Vertica-Datenbank in HPE OBR integriert ist, führen Sie die Aufgabe unter "Erstellen des Datenbankschemas für eine ebenfalls installierte Vertica-Datenbank" unten aus.

Wenn die Vertica-Datenbank remote gespeichert ist, führen Sie die Aufgabe unter "Erstellen des Datenbankschemas für eine Vertica-Remote-Installation" auf Seite 35 aus.

Erstellen des Datenbankschemas für eine ebenfalls installierte Vertica-Datenbank

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Datenbankschema für eine Vertica-Datenbank zu erstellen, die auf dem HPE OBR-Server installiert ist: 1. Geben Sie auf der Seite **Vertica-Datenbank erstellen** wie folgt die Konfigurationsparameter für die Vertica-Datenbank ein:

Feld	Beschreibung
Remote-Datenbank	Wählen Sie diese Option aus, wenn HPE OBR mit einer Vertica-Remote-Datenbank installiert ist.
Hostname	Name des Hosts, auf dem der Vertica-Datenbankserver ausgeführt wird.
Port	Portnummer für die Abfrage des Datenbankservers. Der Standardport lautet 5433.
Vertica-Benutzername	Benutzername der Vertica-Datenbank für die Anmeldung an der Vertica-Datenbank.
Vertica- Datenbankkennwort	Kennwort der Vertica-Datenbank für die Anmeldung an der Vertica-Datenbank.
Kennwort bestätigen	Geben Sie das Kennwort erneut ein, um es zu bestätigen.
Speicherort der Datenbankdatei	Speicherort oder Pfad, wo Sie die Daten speichern möchten.
	Hinweis: Wenn eine Remote-Datenbank ausgewählt wurde, ist diese Option deaktiviert.
Speicherort der Katalogdatei	Speicherort oder Pfad, wo Sie den Katalog erstellen möchten.
	Hinweis: Wenn eine Remote-Datenbank ausgewählt wurde, ist diese Option deaktiviert.

Ein Bestätigungsdialogfeld wird angezeigt.

(i)	
Sie sind im Begriff, fortfahren?	das Datenbankschema zu erstellen. Möchten Sie
	Ja Nein

2. Klicken Sie auf Ja.

Die Seite Status der Schemaerstellung wird angezeigt.

Konfigurations-Assistent

Konfigurations-Assistent	
Konfigurieren von Parametern	Der Status der Datenbankschemaerstellung wird unten angezeigt.
[▶] Vertica-Datenbank erstellen	
Management-Datenbank erstellen	Status der Schemaerstellung
Collectoren konfigurieren	Create/update database config file.
Datenquelle auswählen	
Topologiequelle konfigurieren	
Übersicht	
	< <

3. Klicken Sie auf **Weiter**. Die Seite **Management-Datenbank erstellen** wird angezeigt.

Hinweis: Wenn die Seite **Management-Datenbank erstellen** nicht angezeigt wird, nachdem Sie auf **Weiter** geklickt haben, aktualisieren Sie den Browser und fahren Sie mit den Schritten nach der Installation fort.

Erstellen des Datenbankschemas für eine Vertica-Remote-Installation

Hinweis: Wenn HPE OBR und Vertica auf unterschiedlichen Systemen installiert sind, erstellen Sie die Vertica-Datenbank, bevor Sie mit der geführten Konfiguration oder der Konfiguration nach der Installation beginnen.

Um die Vertica-Datenbank auf einem Remote-System zu erstellen, führen Sie das folgende Skript an einer Befehlszeilenschnittstelle aus:

\$PMDB_HOME/bin/CreateVerticaDatabase.sh <Vertica-Benutzer> <Kennwort>
<Datendatei_Speicherort> <Katalogdatei_Speicherort>

Dabei ist <Vertica-Benutzer> der Benutzername für die Vertica-Datenbank.

<Kennwort> ist das Kennwort für die Vertica-Datenbank.

<Datendatei_Speicherort> ist der Pfad zum Erstellen der Vertica-Datenbank.

<Katalogdatei_Speicherort> ist der Pfad zum Erstellen des Vertica-Katalogs.

Hinweis: Wenn HPE OBR unter Windows installiert ist, müssen Sie DSN in Windows konfigurieren, um eine Verbindung mit der Vertica-Datenbank herzustellen. Informationen zum Konfigurieren von DSN in Windows finden Sie unter "Kapitel 13: Konfigurieren von DSN unter Windows für eine Vertica-Datenbankverbindung" auf Seite 148.

Neustarten der Vertica-Datenbank

Möglicherweise wird Vertica nicht automatisch neu gestartet, obwohl Sie die Neustartrichtlinie festgelegt haben. Auch nach einem unerwarteten Herunterfahren, einem Stromausfall oder einem erzwungenen Herunterfahren wird Vertica ggf. nicht neu gestartet.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Vertica-Datenbank neu zu starten:

- 1. Melden Sie sich als root-Benutzer an dem System an, auf dem Vertica installiert ist.
- 2. Führen Sie den folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung aus:

su - <Vertica-Benutzername>

- 3. Geben Sie admintools ein und drücken Sie die **Eingabetaste**. Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie **Start Database** aus und klicken Sie auf **OK**. Die Vertica-Datenbank wird gestartet.

Klicken Sie während der Initialisierung auf **Ja**, wenn Sie gefragt werden, ob Sie aus der letzten fehlerfreien Epoche starten möchten.

Tipp: Bei einem geplanten Neustarten oder Herunterfahren sollten Sie die Vertica-Datenbank beenden.

Aufgabe 3: Erstellen des Benutzerkontos der Management-Datenbank

Die Management-Datenbank verweist auf den von HPE OBR verwendeten OLTP-Speicher (Online Transaction Processing), um die Laufzeitdaten zu speichern, beispielsweise Status des Job-Streams der Datenverarbeitung, Status geänderter Tabellen und Informationen zur Datenquelle.

Geben Sie auf der Seite **Management-Datenbank erstellen** die Benutzerangaben für die Management-Datenbank an.
Konfigurations-Assistent

Konfigurations-Assistent	
Konfigurieren von Parametern	Schritt 3: In diesem Schritt können Sie ein neues Benutzerkonto für den Zugriff des Datenbankadministrators auf die Management-Datenbank erstellen. Bei dieser handelt es sich um den zum Speichern der Laufzeitdaten verwendeten OLTP-Speicher.
Vertica-Datenbank erstellen	
[∲] Management-Datenbank erstellen	
Collectoren konfigurieren	Management-Datenbank-Benutzer (DBA-Berechtigung) und Kennwort eingeben
Datenquelle auswählen	Benutzername postgres Neues DBA-Kennwort
Topologiequelle konfigurieren	Informationen des Management-Datenbank-Benutzers eingeben Benutzername:
Übersicht	Neues Kennwort:
	Weiter>>

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Benutzerkonto für die Management-Datenbank zu erstellen:

1. Geben Sie unter Management-Datenbank-Benutzer (DBA-Berechtigung) und Kennwort eingeben die folgenden Werte ein:

Feld	Beschreibung
Benutzername	Der Name des PostgreSQL-Datenbankadministrators.
Neues DBA-Kennwort	Geben Sie das neue Kennwort für den PostgresSQL- Datenbankadministrator ein.
Neues DBA-Kennwort bestätigen	Geben Sie das Kennwort erneut ein, um es zu bestätigen.

 Wenn Sie das Kennwort des Benutzers der Management-Datenbank ändern möchten, geben Sie unter Informationen des Management-Datenbank-Benutzers eingeben die folgenden Werte ein: Kapitel 2: Geführte Konfiguration oder Konfiguration nach der Installation

Feld	Beschreibung
Benutzername	Der Name des Benutzers der Management-Datenbank. Der Standardwert lautet pmdb_admin1.
Neues Kennwort	Geben Sie das neue Kennwort für den Management- Datenbank-Benutzer ein.
Neues Kennwort bestätigen	Geben Sie das Kennwort erneut ein, um es zu bestätigen.

- 3. Klicken Sie auf **Weiter**. Die Seite **Management-Datenbank-Erstellungsstatus** wird angezeigt.
- Prüfen Sie die Aufgaben, die für Angaben zur Datenbankverbindung und zur Management-Datenbank ausgeführt wurden, und klicken Sie auf Weiter. Die Seite Collectoren konfigurieren wird angezeigt.

Konfigurations-Assistent

Konfigurations-Assistent	
Konfigurieren von Parametern	Der Status der Datenbankschemaerstellung wird unten angezeigt.
Vertica-Datenbank erstellen	
	Management-Datenbank-Erstellungsstatus
^p Management-Datenbank erstellen	Management-Datenbank erfolgreich erstellt
Collectoren konfigurieren	Services neu starten
	Management-Datenbank wurde erfolgreich konfiguriert.
Datenquelle auswählen	Plattform-Streams wurden erfolgreich importiert.
Topologiequelle konfigurieren	
Übersicht	
	Weiter>>

Überprüfen des Status des Diensts HPE_PMDB_Platform_NRT_ETL

Hinweis: Führen Sie die folgenden Schritte nur aus, wenn die Management-Datenbank erfolgreich erstellt wurde und der Dienst **HPE_PMDB_Platform_NRT_ ETL** nicht automatisch gestartet wird. Wenn der Management-Datenbank-Erstellungsstatus angibt, dass die Datenbank erfolgreich erstellt wurde, wird der Dienst HPE_PMDB_Platform_NRT_ETL automatisch gestartet. Wurde der Dienst nicht automatisch gestartet, starten Sie ihn manuell.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Dienst **HPE_PMDB_Platform_NRT_ETL** manuell zu starten:

- 1. Melden Sie sich am HPE OBR-System an.
- 2. Starten Sie den Dienst manuell:

Windows:

• Öffnen Sie das Fenster **Dienste**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dienst **HPE_PMDB_Platform_NRT_ETL** und klicken Sie dann auf **Starten**.

Linux:

• Navigieren Sie zum Verzeichnis /etc/init.d und führen Sie dann den folgenden Befehl aus:

service HPE_PMDB_Platform_NRT_ETL start

Aufgabe 4: Konfigurieren der Collectoren, die auf Remotesystemen installiert sind

Vor dem Konfigurieren des Collectors müssen Sie den folgenden Befehl auf dem Remote-System ausführen:

Unter Windows:

```
"perl %PMDB_HOME%\bin\scripts\configurePoller.pl <Vollständig
qualifizierter Hostname des OBR-Systems>"
```

Unter Linux:

```
"perl $PMDB_HOME/bin/scripts/configurePoller.pl <Vollständig
qualifizierter Hostname des OBR-Systems>"
```

Hinweis: Der obige Befehl stellt sicher, dass zwischen dem HPE OBR-System und dem Collector-System ein Zertifikat ausgetauscht wird, wodurch der Kommunikationskanal zwischen HPE OBR und dem Collector eingerichtet wird. Sie können eine Collector-Instanz so konfigurieren, dass nur eine Instanz von HPE OBR verwendet wird. Das Konfigurieren eines Collectors mit mehreren Instanzen von HPE OBR wird nicht unterstützt.

Auf der Seite **Collektoren konfigurieren** können Sie einen neuen Collector erstellen, vorhandene Collectoren löschen oder die Applikation mit den vorhandenen Collectoren verbinden.

Konfigurations-Assistent

Konfigurations-Assistent								
Konfigurieren von Parametern	Schritt 4: Kolle	ktoren konfigurieren						
	Collector-Üb	ersicht						
Vertica-Datenbank erstellen		Namo	Akthularan	Verbindung	Installioran		Konfigurati	lon
		Name	AKUVIƏTƏTI	verbindung	meren	Richtlinie	Datenquelle	Collector
Management-Datenbank erstellen		local	V	Ŵ	Ŵ	Ŵ	Ŵ	Konfigurieren
[▶] Collectoren konfigurieren	Verbind	ung testen		Lös	chen	Neu ers	tellen	Speichern
Determusika eurovähilen								
Datenquelle auswamen								
Topologiequelle konfigurieren								
Übersicht								
								Weiter>>

Klicken Sie auf der Seite Collektoren konfigurieren auf Neu erstellen.
 Geben Sie im Abschnitt Konfigurationsparameter die folgenden Werte ein:

Feld	Beschreibung
Name	Anzeigename des Collectors, der auf einem Remote- System installiert ist. Der Name darf keine Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten.
Hostname	Hostname des Collectors

- 2. Klicken Sie auf **OK**, um die Erstellung des Collectors abzuschließen. Klicken Sie dann auf **Speichern**.
- Klicken Sie auf Verbindung testen, um den Status der Verbindung zu überprüfen.
 Wenn im Status-Report auf einen Fehler bei der Testverbindung hingewiesen wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - a. Melden Sie sich beim Collector-System an.
 - b. Überprüfen Sie, ob HPE_PMDB_Platform_Collection gestartet wurde.

Wurde der Service nicht gestartet, starten Sie ihn manuell.

c. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Dienst manuell zu starten:

Windows:

 Öffnen Sie das Fenster Dienste, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dienst HPE_PMDB_Platform_Collection und klicken Sie dann auf Starten.

Linux:

 Navigieren Sie zum Verzeichnis /etc/init.d und f
ühren Sie dann den folgenden Befehl aus:

```
service HPE_PMDB_Platform_Collection start
```

4. Klicken Sie auf Weiter. Die Seite Datenquelle auswählen wird angezeigt.

Aufgabe 5: Auswahl der Datenquelle

Geben Sie auf der Seite für die Datenquellenauswahl das Bereitstellungsszenario an, für das die Datenquellen und sonstigen Optionen ausgewählt werden.

Konfigurations-Assistent



Wählen Sie eines der Bereitstellungsszenarien aus: HP OM, BSM/OMi, Nur VMWare vCenter oder Andere.

In der folgenden Tabelle sind die Bereiche aufgeführt, die in jedem Bereitstellungsszenario überwacht werden können:

Bereitstellungsszenario	Bereiche der Überwachung
НР ОМ	SystemleistungHP Operations Agent
	 Leistung der virtuellen Umgebung HP Operations Agent
	VMware vCenter
	Netzwerkleistung
	 Operations-Ereignisse HPOM-Ereignisse
	 Enterprise-Applikationsleistung Microsoft SQL Server
	Microsoft Exchange Server
	Microsoft Active Directory
	Oracle
	Oracle WebLogic Server
	IBM Webshpere Application Server
BSM/OMi BSM 9.2x oder OMi 10	SystemleistungHP Operations Agent
	SiteScope
	 Leistung der virtuellen Umgebung HP Operations Agent
	SiteScope
	VMware vCenter
	NetzwerkleistungNNMi integriert in BSM/OMi

Bereitstellungsszenario	Bereiche der Überwachung
	 Operationen-Ereignisse und KPI HPOM-Ereignisse
	OMi-Ereignisse
	HP Service Health
	 HP End User Monitoring HP Real User Monitor
	HP Business Process Monitor
	 Enterprise-Applikationsleistung Microsoft SQL Server
	Microsoft Exchange Server
	Microsoft Active Directory
	Oracle
	Oracle WebLogic Server
	IBM Webshpere Application Server
Nur VMware vCenter	Leistung der virtuellen UmgebungNetzwerkleistung
Andere	Netzwerkleistung

Datenquellen für das HPOM-Bereitstellungsszenario

Gehen Sie wie folgt vor, um Daten für HPOM zu sammeln:

1. Klicken Sie im Bereitstellungsszenario auf HP OM.

Konfigurations-Assistent

Konfigurations-As	ssistent	
Konfigurieren von Parametern	Schritt 5: Datenquelle auswählen Deployment Scenari	0 -
/ertica- Datenbank erstellen	HP OM BSM/OMi VMware vCenter only Others	
lanagement- atenbank	Systemleistung	
rstellen	Datenquellen auswählen: IP Operations Agent	
ollectoren onfigurieren		
Datenquelle uswählen		
opologiequelle onfigurieren		
	O Leistung der virtuellen Umgebung	
persiont	O Netzwerkleistung	
	Operations-Ereignisse	
	O Leistung der Enterprise-Applikation	÷
	Weiter>>	

- 2. Wählen Sie unter Systemleistung die Option HP Operations Agent.
- 3. *(Optional)*. Wählen Sie unter **Leistung der virtuellen Umgebung** die Datenquelle für die virtuelle Umgebung aus.
- 4. (Optional). Wählen Sie unter **Netzwerkleistung** die Option **NNMi integriert in BSM/OMi** aus, wenn NNMi und NNMi SPI Performance in Ihrer Umgebung verfügbar sind.
- 5. Wählen Sie unter **Operationen-Ereignisse** für Ereignisse **HPOM-Ereignisse** aus.
- 6. Wählen Sie unter **Enterprise-Applikationsleistung** die Datenquelle für das von HPOM überwachte Smart Plug-In (SPI) aus.

Hinweis: Wenn Sie Microsoft Exchange Server auswählen, wird der Abschnitt **MS Exchange Server-Version auswählen** geöffnet. Sie müssen die Version von Exchange Server auswählen.

- 7. Klicken Sie auf **Speichern**. Eine Zusammenfassung der gesamten Auswahl wird angezeigt.
- 8. Klicken Sie auf Weiter. Die Seite Topologiequelle konfigurieren wird angezeigt.

Datenquellen für das BSM- oder OMi-Bereitstellungsszenario

Sie müssen die folgenden Datencollectoren in HPE OBR konfigurieren:

- Datenbankcollector Zum Sammeln historischer Synthetic Transaction Monitoring-(BPM) und Real User Monitoring-Daten (RUM) aus der BSM-Datenbank. Außerdem werden Ereignisse, Meldungen, Verfügbarkeitsdaten und Leistungskennzahlen (Key Performance Indicators, KPIs) aus den Datenbanken der Datenquellen gesammelt, z. B. aus der Profildatenbank sowie den HPOM- und HP OMi-Datenbanken.
- HP Operations Agent-Collector Zum Sammeln von Metriken der Systemleistung sowie von Daten im Zusammenhang mit Applikationen, Datenbanken und Systemressourcen. Die Daten werden von den HP Operations Agents gesammelt, die auf den verwalteten Knoten installiert wurden.

Gehen Sie wie folgt vor, um Daten für BSM oder OMi zu sammeln:

1. Klicken Sie im Bereitstellungsszenario auf BSM/OMi.

Konfigurations-Assistent

Konfigurations-As	ssistent	
Konfigurieren	Schritt 5: Datenquelle auswählen	
von Parametern	Deployment Scenario -	*
Vertica- Datenbank erstellen	C HP OM 🖲 BSM/OMi C VMware vCenter only C Others	
erstellerr	Version von BSMONin	
Management- Datenbank erstellen	Version von BSM/OMi: BSM 9.2x OMi 10.x	
Collectoren konfigurieren		=
	O Systemleistung	
[₿] Datenquelle auswählen	Datenquellen auswählen: 🔲 HP Operations Agent 📄 SiteScope	
Topologiequelle konfigurieren		
Übersicht		
	O Leistung der virtuellen Umgehung	
		_
	n Netzwarkleistung	*
	Weiter>>	

2. Wählen Sie unter **BSM-/OMi-Version** die Version der Applikation aus.

Sie können entweder **BSM 9.2x** oder **OMi 10.x** bzw. **BSM 9.2x** und **OMi 10.x** zusammen auswählen. Weitere Bereitstellungskonfigurationen mit BSM und OMi finden Sie unter:

- OMi10-Topologiequelle mit integriertem BSM
- OMi10-Topologiequelle nach BSM-Upgrade
- 3. Wählen Sie unter Systemleistung die Datenquelle für das System aus.
 - a. Wenn Sie für die Systemleistung **SiteScope** auswählen, wird der Abschnitt **SiteScope-Messdatenkanal** angezeigt.
 - b. Als Messdatenkanal für SiteScope müssen Sie entweder **Profil-DB** oder **Direkte API** auswählen.

Hinweis: Wenn SiteScope verwendet wird, um die Leistung des Systems oder der virtuellen Umgebung in OMi 10.x zu überwachen, ist der Metrikkanal für SiteScope die direkte API.

4. (*Optional*). Wählen Sie unter **Leistung der virtuellen Umgebung** die Datenquelle für die virtuelle Umgebung aus. Wählen Sie die Technologie für die Datenquelle aus.

Datenquelle	Technologie auswählen	
HP Operations Agent	VMware IBM LPAR Microsoft Hyper-V Solaris Zones	
SiteScope	VMware Hinweis: Für die Leistung der virtuellen Umgebung müssen Sie darüber hinaus den Metrikkanal auswählen. Für OMi 10.x können Sie Daten für SiteScope nur über die direkte API erfassen	
VMware vCenter	VMware	

- 5. (Optional). Wählen Sie unter Netzwerkleistung die Option NNMi integriert in BSM/OMi aus, wenn NNMi und NNMi SPI Performance in Ihrer Umgebung verfügbar sind.
- 6. Wählen Sie unter **Operationen-Ereignisse und KPI** die Datenquellen für die Ereignisse aus.
- 7. Wählen Sie unter HP End User Monitoring die Datenquelle für die von BSM

überwachten Komponenten aus.

Hinweis: Ist die Bereitstellung für OMi 10.x, ist dieser Parameter deaktiviert.

- 8. Wählen Sie unter **Enterprise-Applikationsleistung** die Datenquelle für die von OMi überwachten Management Packs aus.
- 9. Der Abschnitt **Technologie auswählen** wird nach der Auswahl des erforderlichen Management Packs angezeigt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Management-Pack**.

Hinweis: Wenn Sie **Microsoft Exchange Server Management-Pack** auswählen, wird der Abschnitt **MS Exchange Server-Version auswählen** geöffnet. Sie müssen die Version von Exchange Server auswählen.

- 10. Klicken Sie auf **Speichern**. Eine Zusammenfassung der gesamten Auswahl wird angezeigt.
- 11. Klicken Sie auf Weiter. Die Seite Topologiequelle konfigurieren wird angezeigt.

OMi10-Topologiequelle mit integriertem BSM

Während es möglich ist, BSM und OMi10 als eigenständige Topologie- und Datenquellen zu konfigurieren, kann außerdem BSM zum Synchronisieren von Topologiedaten mit dem OMi10-System eingerichtet werden.



In dieser Konfiguration liefert das OMi10-System Topologiedaten für alle Knoten und Faktdaten für Operationen-Ereignisse und KPIs. Das BSM-System liefert Faktdaten von RUM, BPM und SiteScope, die direkt von BSM überwacht werden. Zur Aktivierung der Topologiesynchronisierung zwischen BSM und OMi10 finden Sie weitere Informationen in der jeweiligen Dokumentation.

Hinweis: Verwenden Sie die Content Pack-Komponente NPS RTSM ETL (**NetworkPerf_ETL_PerfiSPI_RTSM**), wenn NNMi in OMi RTSM integriert ist. Verwenden Sie andernfalls die Nicht-NPS-RTSM-ETL-Content Pack-Komponente (**NetworkPerf_ETL_PerfiSPI_NonRTSM**).

Weitere Informationen zum Konfigurieren der Topologiequelle in OBR finden Sie unter "Konfigurieren der RTSM-Servicedefinitionsquelle" auf Seite 53

OMi10-Topologiequelle nach BSM-Upgrade

Während es möglich ist, BSM und OMi10 als eigenständige Topologie- und Datenquellen zu konfigurieren, kann außerdem das BSM-System in ein OMi10-System aktualisiert werden.



In dieser Konfiguration wird die zwischen dem BSM-System und dem HPE OBR-System synchronisierte Topologie entfernt und das OMi10-System stellt die Topologiedaten für alle Knoten und Faktdaten für Operationen-Ereignisse und KPIs bereit. Das BSM-System liefert Faktdaten von RUM, BPM und SiteScope, die direkt von BSM überwacht werden.

Hinweis: Falls Sie in diesem Szenario bereits NPS RTSM ETL (**NetworkPerf_ETL_PerfiSPI_RTSM**) verwendet haben, als HPE OBR mit BSM 9.2x verbunden wurde, stellen Sie sicher, dass NNMi in OMi 10 RTSM integriert ist, nachdem BSM auf OMi 10 und BSM 9.24 aktualisiert wurde.

In dieser Konfiguration werden nach dem Upgrade des BSM-Systems auf OMi alle Topologie- und Faktdaten daraus gesammelt. Gehen Sie wie folgt vor, um das Upgrade durchzuführen:

1. Beenden Sie die Datensammlung aus den BSM- und OMi-Systemen.

Warten Sie, bis alle Daten in die HPE OBR-Tabellen geladen wurden.

- 2. Schließen Sie das Upgrade von BSM auf OMi10 ab.
- 3. Auf der Seite Verwaltungskonsole > Verwaltung > Bereitstellungs-Manager:
 - a. Deinstallieren Sie die ältere ETL-Komponente von BPM (SynTrans_ETL_BPM) und installieren Sie die neuere ETL-Komponente (SynTrans_ETL_BPM_ OMi10).
 - b. Deinstallieren Sie die ältere ETL-Komponente von RUM (RealUsrTrans_ETL_ RUM) und installieren Sie die neuere ETL-Komponente (RealUsrTrans_ETL_ RUM_OMi10).
 - c. Optional können Sie die ETL-Komponente der SiteScope-Profildatenbank (SysPerf_ETL_SiS_DB ETL) deinstallieren und die ETL-Komponente für die direkte SiteScope-API (SysPerf_ETL_SiS_API) installieren.
- 4. Um die RTSM-Topologiequelle für OMi zu ändern, verwenden Sie die folgende Updateanweisung in der Postgres-DB:

update dict_cmdb_ds set hostname='<OMi10Hostname>';

Dabei ist <omi10hostname> der Hostname Ihrer OMi10-Instanz.

- 5. Melden Sie sich bei Verwaltungskonsole > Topologiequelle an und klicken Sie auf Konfigurieren, um den Benutzernamen, das Kennwort und den Port passend für OMi10 zu ändern.
- Fügen Sie auf der Seite Verwaltungskonsole > Datenquellenkonfiguration > BSM/OMi eine Verbindung mit der Operationen-Datenbank von OMi hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter "Verwalten der Datenquelle der Management- und der Profildatenbank" auf Seite 107.
- 7. Aktivieren Sie die HI/KPI-Datensammlung und optional SiteScope.
- 8. Starten Sie den Collection-Service.

Hinweis: Sie müssen kurz nach dem Upgrade und vor dem Start des Collection-Service die Topologiequelle in HPE OBR auf OMi10 festlegen. Andernfalls verweist HPE OBR auch nach dem Upgrade auf OMi10 weiterhin auf das BSM-System und sammelt Daten von dort. Wenn in diesem Zeitraum ein neues CI in BSM ermittelt wird und das neue CI von HPE OBR gesammelt wird, wird es in HPE OBR zu einem Duplikat, nachdem die Topologie auf OMi10 geändert wurde. Verwenden Sie in einer solchen Situation DLC, um die Duplikate zu löschen.

Datenquelle für das VMware vCenter-Bereitstellungsszenario

Gehen Sie wie folgt vor, um Daten für VMware vCenter zu sammeln:

1. Klicken Sie im Bereitstellungsszenario auf Nur VMware vCenter.

Konfigurations-Assistent

Konfigurations-As	ssistent
Konfigurieren von Parametern	Schritt 5: Datenquelle auswählen Deployment Scenario
Vertica- Datenbank erstellen	HP OM BSM/OMi VMware vCenter only Others
Management- Datenbank erstellen	Leistung der virtuellen Umgebung
Collectoren	□ VMware
konfigurieren	O Netzwerkleistung
[▶] Datenquelle auswählen	Speichern Löschen
Topologiequelle konfigurieren	
Übersicht	
	Weiter>>

- 2. Klicken Sie unter Leistung der virtuellen Umgebung auf VMware.
- 3. *(Optional)*. Wählen Sie unter **Netzwerkleistung** die Option **Netzwerkleistung** aus, wenn NNMi und NNMi SPI Performance in Ihrer Umgebung verfügbar sind.
- 4. Klicken Sie auf **Speichern**. Die Meldung Erfolgreich gespeichert wird angezeigt.
- 5. Klicken Sie auf Weiter. Die Seite Topologiequelle konfigurieren wird angezeigt.

Datenquellen für Bereitstellungsszenarien mit anderen (generischen) Datenbanken

Gehen Sie wie folgt vor, um Daten für andere Datenbanken zu sammeln:

1. Klicken Sie im Bereitstellungsszenario auf Andere.

Konfigurations-Assistent

Konfigurations-As	ssistent
Konfigurieren von Parametern	Schritt 5: Datenquelle auswählen
Vertica- Datenbank erstellen	HP OM BSM/OMi VMware vCenter only Others
Management- Datenbank	O Netzwerkleistung
erstellen	Netzwerkleistung
Collectoren konfigurieren	Speichern Löschen
[₿] Datenquelle auswählen	
Topologiequelle konfigurieren	
Übersicht	
	Weiter>>

- 2. Wählen Sie unter **Netzwerkleistung** die Einstellung **Netzwerkleistung**, um Metriken zu Ihrer Netzwerkumgebung zu sammeln.
- 3. Klicken Sie auf **Speichern**. Eine Zusammenfassung Ihrer gesamten Auswahl wird angezeigt.
- 4. Klicken Sie auf Weiter. Die Seite Topologiequelle konfigurieren wird angezeigt.

Aufgabe 6: Konfigurieren der Topologiequelle

Bevor Sie HPE OBR für die Datensammlung konfigurieren können, müssen Sie die Topologiequelle konfigurieren.

Konfigurations-Assistent

Konfigurations-Assistent			
Konfigurieren von Parametern	Schritt 6: Topologiequelle konfig sie ausgewählt wurde.)	urieren (Hinweis: Die Topologieq	uelle kann nicht mehr geändert werden, nachdem
		-	Topologiequelle –
Vertica-Datenbank erstellen	RTSM O HP ON	1 🔍 VMware vCenter	
	Hostname	Verbindung Status	Konfiguration
Management-Datenbank erstellen	Hoothanio	Topologiequelle wurde nic	ht konfiguriert.
Collectoren konfigurieren	Verbindung testen		Neu erstellen Speichern
Datenquelle auswählen			
[↓] Topologiequelle			
konfigurieren			
Übersicht			
			Weiter>>

Die Aufgaben zum Konfigurieren der Topologiequelle sind in folgende Kategorien unterteilt:

- Wurde HPE OBR in BSM oder Operations Manager i bereitgestellt, lesen Sie "Konfigurieren der RTSM-Servicedefinitionsquelle" auf der nächsten Seite.
- Wurde HPE OBR in der HPOM-Umgebung bereitgestellt, lesen Sie "Konfigurieren der HPOM-Servicedefinitionsquelle" auf Seite 55.
- Wurde HPE OBR in der VMware vCenter-Umgebung bereitgestellt, lesen Sie "Konfigurieren der vCenter-Servicedefinition" auf Seite 57.

Hinweis: HPE OBR verwendet die ID der Konfigurationselemente (CI) aus der Topologiequelle, um sie für Reports eindeutig zu bezeichnen. Das Ändern der Topologiequelle kann zu doppelten CIs führen, da unterschiedliche Topologiequellen nicht die gleiche ID für ein bestimmtes CI nutzen. Nachdem also eine bestimmte Topologiequelle (RTSM, HPOM oder VMware vCenter) konfiguriert wurde, kann sie nicht mehr geändert werden.

Wenn Sie die Topologiequelle nicht bei der Konfiguration nach der Installation konfigurieren, können Sie sie mit der Seite **Datenquellenkonfiguration > Topologiequelle** konfigurieren.

Konfigurieren der RTSM-Servicedefinitionsquelle

Führen Sie zum Konfigurieren der RTSM-Servicedefinitionsquelle die folgenden Schritte auf der Seite **Topologiequelle konfigurieren** aus:

- 1. Klicken Sie unter Servicedefinitionsquelle auf RTSM.
- 2. Klicken Sie auf Neu erstellen. Der Bereich Verbindungsparameter wird angezeigt.
- 3. Geben Sie unter Verbindungsparameter die folgenden Details ein:

Feld	Beschreibung		
Hostname	IP-Adresse oder FQDN des BSM- oder OMi-Servers. Wenn es sich um eine verteilte Installation von HP BSM handelt, dann geben Sie den Namen des Gateway-Servers in dieses Feld ein.		
	Hinweis: In einer verteilten BSM-Bereitstellung mit mehreren Gateway-Servern und einem Load Balancer geben Sie die virtuelle IP-Adresse des Load Balancer in dieses Feld ein.		
Port	Portnummer für die Abfrage des RTSM-Webservice. Der Standardwert lautet 80.		
	Wenn die Portnummer geändert wurde, fragen Sie Ihren BSM-Administrator.		
Benutzername	Name des Benutzers des RTSM-Webservice. Standardmäßig lautet der Benutzername admin .		
Kennwort	Kennwort des Benutzers des RTSM-Webservice.		
Sammlungsstation	Wenn Sie Collectoren auf Remotesystemen installiert haben, können Sie entweder den lokalen Collector oder einen Remote Collector auswählen.		
	Um einen Remote Collector mit dieser Servicedefinitionsquelle zu konfigurieren, wählen Sie eines der verfügbaren Remotesysteme in der Dropdown-Liste aus.		
	Um den Collector auszuwählen, der standardmäßig auf dem HPE OBR-System installiert wurde, wählen Sie den lokalen Collector aus.		

- 4. Klicken Sie auf OK.
- 5. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Informationen zu speichern.
- 6. Klicken Sie auf Verbindung testen.

7. Klicken Sie im Meldungsfeld auf **Ja**. Als Informationsmeldung wird Erfolgreich gespeichert angezeigt.

Sie können weitere RTSM-Datenquellen konfigurieren, indem Sie Schritt 2 bis Schritt 7 ausführen.

Weitere Informationen über das Konfigurieren von RTSM-Servicedefinitionsquellen finden Sie im Abschnitt Verwalten der Unternehmenstopologie in der HPE Operations Bridge Reporter-Onlinehilfe für Administratoren.

- 8. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. Die Seite Übersicht wird angezeigt:
- 9. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Konfigurationsaufgaben nach der Installation abzuschließen. Die Seite **Bereitstellungs-Manager** wird geöffnet.

Konfigurieren der Datensammlung, wenn HTTPS für RTSM aktiviert ist

Gehen Sie wie folgt vor, wenn HTTPS für RTSM aktiviert ist:

- 1. Legen Sie bei der Topologiequellenkonfiguration den Port auf 443 fest, wenn HTTPS für RTSM aktiviert ist.
- 2. Importieren Sie das CA-Stammzertifikat für BSM/OMi 10 in den cacerts-Truststore von HPE OBR. Gehen Sie wie folgt vor, um CA-Zertifikate zu importieren:
 - Windows

```
keytool -import -trustcacerts -keystore C:\HP-
SHR\JRE64\lib\security\cacerts -file "<Dateiname mit Pfad>"
```

Linux

```
keytool -import -trustcacerts -keystore
/opt/HP/BSM/JRE64/lib/security/cacerts -file "<Dateiname mit
Pfad>"
```

Dabei ist *<Dateiname mit Pfad>* der Speicherort und der Dateiname der BSM/OMi-CA-Zertifikate.

Hinweis: Das Kennwort lautet changeit.

3. Fügen Sie in config.prp das folgende Feld hinzu. Der Speicherort ist %PMDB_ HOME%\data (**Windows**) bzw. \$PMDB_HOME/data (**Linux**):

Feld	Wert
ucmdb.protocol	https

Unterstützte Optionen für die Datenquellenauswahl

In diesem Bereitstellungsszenario können Sie die folgenden Datenquellen konfigurieren, um Faktdaten zu sammeln:

Konfigurationshandbuch

Kapitel 2: Geführte Konfiguration oder Konfiguration nach der Installation

- "Verwalten der Datenquelle der Management- und der Profildatenbank" auf Seite 107
- "Konfigurieren der HP OMi-Datenquelle" auf Seite 113
- "Konfigurieren der HP Operations Manager-Datenquelle" auf Seite 99
- "Konfigurieren der HP Operations Agent-Datenquelle" auf Seite 99
- "Konfigurieren der Netzwerkdatenquelle (über Generische Datenbank)" auf Seite 100
- "Konfigurieren der VMware vCenter-Datenquelle" auf Seite 102
- "Konfigurieren der SiteScope-Datenquelle" auf Seite 103

Konfigurieren der HPOM-Servicedefinitionsquelle

Führen Sie zum Konfigurieren der HPOM-Servicedefinitionsquelle die folgenden Schritte auf der Seite **Topologiequelle konfigurieren** aus:

- 1. Klicken Sie unter Servicedefinitionsquelle auf HP OM.
- 2. Klicken Sie auf **Neu erstellen**. Der Abschnitt **Verbindungsparameter** wird angezeigt.
- 3. Geben Sie unter Verbindungsparameter die folgenden Details ein:

Achtung: Wenn Sie die Datenbankauthentifizierungsmethode verwenden, um eine Verbindung zum HPOM-Datenbankserver herzustellen, müssen Sie hier die Angaben des Benutzers eingeben, der für die Datenbank openview über die Berechtigungen Select und Connect verfügt.

Feld	Beschreibung	
Datenquelltyp	Wählen Sie den in Ihrer Umgebung konfigurierten HPOM-Typ aus. Folgende Optionen sind möglich: HPOM for Windows HPOM for Unix HPOM für Linux HPOM for Solaris	
Datenbanktyp	Je nach ausgewähltem Datenquelltyp wird der Datenbanktyp automatisch festgelegt. Für den Datenquelltyp HPOM for Windows ist der Datenbanktyp MSSQL . Für die Typen HPOM for Unix , HPOM for Linux oder HPOM for Solaris ist der Datenbanktyp Oracle .	
Hostname	IP-Adresse oder vollqualifizierter Domänenname (FQDN) des HPOM-Datenbankservers. Wenn die	

Kapitel 2: Geführte Konfiguration oder Konfiguration nach der Installation

Feld	Beschreibung		
	HPOM-Datenbank in einem Remotesystem konfiguriert wird, muss hier der Computername des Remotesystems angegeben werden. Der Hostname wird nicht angezeigt, wenn der Datenbanktyp Oracle ist und Management-DB in Oracle RAC ausgewählt ist.		
Datenbankinstanz	Systembezeichner (SID) der Datenbankinstanz in der Datenquelle. Die Standarddatenbankinstanz ist OVOPS . Wenn MSSQL Server so konfiguriert wurde, dass die (unbenannte) Standarddatenbankinstanz verwendet wird, dann lassen Sie dieses Feld leer.		
Port	Die Portnummer für die Abfrage des HPOM- Datenbankservers. Weitere Informationen zum Prüfen der Portnummer für die Datenbankinstanz, z. B. OVOPS, erhalten Sie unter "Überprüfen der Portnummer des HPOM-Servers" auf Seite 89.		
Windows- Authentifizierung	Option zum Aktivieren der Windows-Authentifizierung für einen Zugriff auf die HPOM-Datenbank. Die Anmeldeinformationen, mit denen der Benutzer auf HPOM zugreift, sind identisch mit denen des Windows- Systems, das die Datenbank hostet. Diese Option wird nur angezeigt, wenn HPOM for Windows als Datenquelltyp ausgewählt wurde.		
Benutzername	Der Name des HPOM-Datenbankbenutzers. Für den Datenquelltyp HPOM for Windows ist dieses Feld deaktiviert und leer, wenn die Option Windows- Authentifizierung ausgewählt wurde.		
Kennwort	Das Kennwort des HPOM-Datenbankbenutzers. Für den Datenquelltyp HPOM for Windows ist dieses Feld deaktiviert und leer, wenn die Option Windows- Authentifizierung ausgewählt wurde.		
Sammlungsstation	Wenn Sie Collectoren auf Remotesystemen installiert haben, können Sie entweder den lokalen Collector oder einen Remote Collector auswählen. Um einen Remote Collector mit dieser		

Kapitel 2: Geführte Konfiguration oder Konfiguration nach der Installation

Feld	Beschreibung
	Servicedefinitionsquelle zu konfigurieren, wählen Sie eines der verfügbaren Remotesysteme in der Dropdown-Liste aus.
	Um den Collector auszuwählen, der standardmäßig auf dem HPE OBR-System installiert wurde, wählen Sie den lokalen Collector aus.

- 4. Klicken Sie auf **OK**.
- 5. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Informationen zu speichern.
- 6. Klicken Sie auf Verbindung testen.
- 7. Klicken Sie im Meldungsfeld auf **Ja**. Als Informationsmeldung wird Erfolgreich gespeichert angezeigt.

Sie können weitere HPOM-Datenquellen konfigurieren, indem Sie Schritt 2 bis Schritt 7 ausführen.

Weitere Informationen über das Konfigurieren von HPOM-Servicedefinitionsquellen finden Sie im Abschnitt Verwalten der Unternehmenstopologie in der HPE Operations Bridge Reporter-Onlinehilfe für Administratoren.

Hinweis: Wenn Sie Daten von Hosts sammeln möchten, die keine Domänen sind, muss der HPOM-Administrator für diese Hosts DNS-Auflösungen vornehmen, damit der in der Domäne installierte HPE OBR sie erreichen kann.

- 8. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. Die Seite Übersicht wird angezeigt:
- 9. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Konfigurationsaufgaben nach der Installation abzuschließen. Die Seite **Bereitstellungs-Manager** wird geöffnet.

Unterstützte Optionen für die Datenquellenauswahl

In diesem Bereitstellungsszenario können Sie die folgenden Datenquellen konfigurieren, um Faktdaten zu sammeln:

- "Konfigurieren der HP Operations Manager-Datenquelle" auf Seite 99
- "Konfigurieren der HP Operations Agent-Datenquelle" auf Seite 99
- "Konfigurieren der Netzwerkdatenquelle (über Generische Datenbank)" auf Seite 100
- "Konfigurieren der VMware vCenter-Datenquelle" auf Seite 102

Konfigurieren der vCenter-Servicedefinition

Führen Sie zum Konfigurieren der vCenter-Servicedefinition die folgenden Schritte auf der Seite **Topologiequelle konfigurieren** aus:

- 1. Klicken Sie unter Servicedefinitionsquelle auf VMware vCenter.
- 2. Klicken Sie auf **Neu erstellen**. Der Abschnitt **Verbindungsparameter** wird angezeigt.
- 3. Geben Sie unter Verbindungsparameter die folgenden Details ein:

Feld	Beschreibung		
Hostname	IP-Adresse oder FQDN des vCenter-Servers.		
Benutzername	Name des Benutzers des vCenter-Webservice. administration@vsphere.local ist der standardmäßige Benutzername.		
Kennwort	Kennwort des Benutzers des vCenter-Webservice.		
Sammlungsstation	Wenn Sie Collectoren auf Remotesystemen installiert haben, können Sie entweder den lokalen Collector oder einen Remote Collector auswählen.		
	Um einen Remote Collector mit dieser Servicedefinitionsquelle zu konfigurieren, wählen Sie eines der verfügbaren Remotesysteme in der Dropdown-Liste aus.		
	Um den Collector auszuwählen, der standardmäßig auf dem HPE OBR-System installiert wurde, wählen Sie den lokalen Collector aus.		

- 4. Klicken Sie auf OK.
- 5. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Informationen zu speichern.
- 6. Klicken Sie auf Verbindung testen.
- 7. Klicken Sie im Meldungsfeld auf **Ja**. Als Informationsmeldung wird Erfolgreich gespeichert angezeigt.

Sie können weitere vCenter-Datenquellen konfigurieren, indem Sie Schritt 2 bis Schritt 7 ausführen.

- 8. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. Die Seite Übersicht wird angezeigt:
- 9. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Konfigurationsaufgaben nach der Installation abzuschließen. Die Seite **Bereitstellungs-Manager** wird geöffnet.

Neustarten des Collection-Service

Wenn Sie einen Remote Collector mit der Servicedefinition konfiguriert haben, muss der Collector-Service auf dem Collector-System neu gestartet werden, nachdem Content Packs installiert wurden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Dienst manuell neu zu starten:

Unter Windows:

 Öffnen Sie das Fenster Dienste, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dienst HPE_PMDB_Platform_Collection und klicken Sie dann auf Neu starten.

Unter Linux:

• Navigieren Sie zum Verzeichnis /etc/init.d und führen Sie dann den folgenden Befehl aus:

```
service HPE_PMDB_Platform_Collection -restart
```

Unterstützte Optionen für die Datenquellenauswahl

In diesem Bereitstellungsszenario können Sie die folgenden Datenquellen konfigurieren, um Faktdaten zu sammeln:

- "Konfigurieren der Netzwerkdatenquelle (über Generische Datenbank)" auf Seite 100
- "Konfigurieren der VMware vCenter-Datenquelle" auf Seite 102

Aufgabe 7: Übersicht

Auf der Seite **Übersicht** wird eine Zusammenfassung der gesamten Auswahl angezeigt. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Konfigurations-Assistent

Konfigurations-Assistent		
Konfigurieren von Parametern	Schritt 7: Übersichtsseite	
Vertica-Datenbank erstellen	Datenbankverbindung Hostname: IWFVM01264.hpswlabs.adapps.hp.com	
Management-Datenbank erstellen	Port: 5433	
Collectoren konfigurieren	Management-Datenbank	
Datenquelle auswählen	Hostname: IWFVM01264.hpswlabs.adapps.hp.com Port: 21425	
Topologiequelle konfigurieren	Topologiequelle –	
[₿] Übersicht	Keine Topologiequelle konfiguriert.	
		Fertia stellen

Die Seite **Bereitstellungs-Manager** wird mit den Content Packs angezeigt, die basierend auf der Auswahl bei der Datenquellenkonfiguration ausgewählt wurden.

- Administration Con	sole	Server License (50 Nodes Entitlement) will expire on 28.03.2016	3 23:59:59	Zeilzone : GMT	Benutzer: Administrator Abmelden
Verwaltungs-Dashboard 🔅	Startseite				0
	Sansudersiont Servicestatus HEP_PUGB_Platform_Collection HEP_PUGB_Platform_Collection HEP_PUGB_Platform_Totel HEP_PUGB_Platform_Totel HEP_PUGB_Platform_CollectionCollection HEP_PUGB_Platform_Other HEP_PUGB_Platform_IRT_EIL Verbindungsstatus SaP BOILTOrnetIService HEP_Verbindungsstatus SaP BOILTOrnetIService HEP_Verbindungsstatus	OBR. INFVM1264.hpsvlabs.adapps.hp.com Serversystem: 0 Specher: CPU: BO: Serversystem: BO: INFVM01264.hpsvlabs.adapps.hp.com BO: Serversystem: Specher: CPU:	Eaufzeit-Dateiverteilung	Transform_cach e-0.0MB oblighted_table_called_table_cal	HIPPL - Carlos HIPPL
	ETL-Statusübersicht Content Pack-Komponentenname ¢	Anzahl der Streams	Fehler	Sammlungsstatus	
	PMDB Platform*	2	0		Gesamt 🔇 🕕
	* PMDB_Platform stellt die Workflow-Stream	ms der Plattform dar und ist nicht Teil einer Content Pack-Komp	onente.		
Datenquellenkonfiguration 🤌	wanungen				
# Verwaltung 🤣				Orchest	ation-Warnungen Zustandswarnungen
🐺 Interne Überwachung 🛛 🤣	Stream-Name 🗧	Schrittname	Nachricht	Zeit	
? Hilfe 🚸			Keine Daten		

Kapitel 3: Konfigurieren von OBR für das BSM/OMi-Bereitstellungsszenario

Wenn Sie OBR für die Verwendung mit einer BSM- oder OMi-Installation konfigurieren möchten, müssen Sie Folgendes sicherstellen:

- BSM/OMi wurde erfolgreich installiert und konfiguriert.
- Wenn Sie Systeme und Applikationen mit der Komponenten für die Überwachungsautomatisierung von OMi und Management Packs überwachen, müssen die erforderlichen Management Pack-Richtlinien bereitgestellt werden.
- Wenn Sie Systeme und Applikationen mit HPOM-Servern und Smart Plug-ins (SPIs) überwachen, müssen die erforderlichen SPI-Richtlinien bereitgestellt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen OMi-Ansichten bereitgestellt werden.
 Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der RTSM-Topologiequelle f
 HPE OBR.

Konfigurieren der RTSM-Topologiequelle für HPE OBR

RTSM ist eine Quelle mit Topologieinformationen für OBR. Die Topologiedaten enthalten alle CIs, wie sie in RTSM als Modell dargestellt und ermittelt wurden. Knotenressourceninformationen werden direkt aus HP Operations Agent und HP SiteScope abgerufen.

Hinweis: Eine Knotenressource ist eine lokale Dimension in HP Operations Agent und HP SiteScope.

Voraussetzung für Management Packs

Zum Anzeigen von Reports für die folgenden HPE OBR Content Packs, die Daten aus der OMi10-Datenquelle sammeln, müssen folgende Management Packs installiert werden:

- Microsoft Active Directory
- Microsoft Exchange
- Microsoft SQL Server
- Oracle
- Oracle WebLogic
- IBM WebSphere

- Systeminfrastruktur
- Virtualisierungsinfrastruktur

Das Installieren dieser Management Packs ist auch erforderlich, um HPE OBR-Reports für Service Health und OMi anzuzeigen.

In der HP BSM-Umgebung wird RTSM zum Ermitteln der CIs und zum Generieren der Topologieansichten verwendet. Wenn Sie OBR zum Sammeln domänenspezifischer Daten konfigurieren möchten, müssen Sie zuerst für jedes Content Pack diese Topologieansichten bereitstellen.

Diese Topologieansichten enthalten die spezifischen CI-Attribute, die von Content Packs zum Sammeln der relevanten Daten verwendet werden. Sie können sich jedoch je nach Content Pack unterscheiden.

So ist z. B. für das Exchange Server-Content Pack möglicherweise eine Topologieansicht erforderlich, in der Exchange-Server, Postfachserver, Postfachspeicher und Informationsspeicher für Öffentliche Ordner usw. aufgeführt werden. Für ein Content Pack der Systemverwaltung hingegen ist möglicherweise eine Topologieansicht erforderlich, in der sämtliche Geschäftsapplikationen, Geschäftsservices und Systemressourcen wie CPU, Speicher, Festplatte usw. in der Infrastruktur aufgeführt werden. Je nach Ansicht unterscheiden sich die CI-Attribute für die einzelnen Content Packs.

Liste der bereitzustellenden Content Packs und Topologieansichten

Content Pack	Ansichtsname	Speicherort
BPM (Synthetic Transaction Monitoring)	EUM_BSMR.zip (nur BSM) EUM_OMi.zip (nur OMi10)	<pre>%PMDB_ HOME%\packages\EndUserManagement \ETL_BPM.ap\source\cmdb_views %PMDB_ HOME%\packages\EndUserManagement \ETL_BPM_OMi.ap\source\cmdb_ views</pre>
		Hinweis: Wenn das Bereitstellungsszenario BSM ist, stellen Sie nur die Ansicht EUM_ BSMR.zip auf dem BSM-Server bereit. Wenn das Bereitstellungsszenario

Windows:

Content Pack	Ansichtsname	Speicherort
		OMi 10 ist, stellen Sie nur die Ansicht EUM_OMi.zip auf dem OMi 10-Server bereit.
Real User- Transaktions- überwachung	EUM_BSMR.zip (nur BSM) EUM_OMi.zip (nur OMi10)	<pre>%PMDB_ HOME%\packages\EndUserManagement \ETL_RUM.ap\source\cmdb_views %PMDB_ HOME%\packages\EndUserManagement \ETL_RUM_OMi.ap\source\cmdb_ views</pre> Hinweis: Wenn das Bereitstellungsszenario BSM ist, stellen Sie nur die Ansicht EUM_ BSMR.zip auf dem BSM-Server bereit. Wenn das Bereitstellungsszenario OMi 10 ist, stellen Sie nur die Ansicht EUM_OMi.zip auf dem OMi 10-Server bereit.
Netzwerkleistung	SHR_Network_ Views.zip	%PMDB_ HOME%\packages\Network\ETL_ Network_NPS92_ RTSM.ap\source\cmdb_views
Network Component_ Health	Keine Ansichten	
Network Interface_Health:	Keine Ansichten	
Systemleistung	SM_BSM9_ Views.zip	<pre>%PMDB_ HOME%\packages\SystemManagement\ ETL_SystemManagement_ PA.ap\source\cmdb_views</pre>
Oracle	SHR_DBOracle_ Views.zip	%PMDB_ HOME%\packages\DatabaseOracle\ET

Content Pack	Ansichtsname	Speicherort
	SHR_DBOracle_ OM.zip	L_DBOracle_DBSPI.ap\source\cmdb_ views
Oracle WebLogic J2EEApplication. Server zip J2EEApplication_		<pre>Für OM/SPI:%PMDB_ HOME%\packages\ApplicationServer \ETL_AppSrvrWLS_ WLSSPI.ap\source\cmdb_views</pre>
	01.210	<pre>Für OMi/MP:%PMDB_ HOME%\packages\ApplicationServer \ETL_AppSrvrWLS_ WLSMP.ap\source\cmdb_views</pre>
IBM WebSphere Application Server	J2EEApplication. zip J2EEApplication_ OM.zip	<pre>Für OM/SPI:%PMDB_ HOME%\packages\ApplicationServer \ETL_AppSrvrWBS_ WBSSPI.ap\source\cmdb_views</pre>
	0.11210	<pre>Für OMi/MP:%PMDB_ HOME%\packages\ApplicationServer \ETL_AppSrvrWBS_ WBSMP.ap\source\cmdb_views</pre>
Microsoft SQL Server	SHR_DBMSSQL_ Views.zip SHR_DBMSSQL_ OM.zip	<pre>%PMDB_ HOME%\packages\DatabaseMSSQL\ET L_DBMSSQL_DBSPI.ap\source\cmdb_ views</pre>
Microsoft Exchange Server	SHR_Exchange_ Business_ View.zip SHR_Exchange_ OM.zip	Exchange Server 2007: %PMDB_ HOME%\packages\ExchangeServer\ET L_Exchange_ Server2007.ap\source\cmdb_views
		Exchange Server 2010:
		%PMDB_ HOME%\packages\ExchangeServer\ET L_Exchange_ Server2010.ap\source\cmdb_views
		Exchange Server 2013:
		%PMDB_

Content Pack	Ansichtsname	Speicherort
		HOME%\packages\ExchangeServer\ET L_Exchange_ Server2013.ap\source\cmdb_views
Microsoft Active Directory	SHR_AD_Business_ View.zip SHR_ ActiveDirectory_ OM.zip	%PMDB_ HOME%\packages\ActiveDirectory\E TL_AD_ADSPI.ap\source\cmdb_views
Leistung der virtuellen Umgebung	SM_BSM9_ Views.zip	<pre>%PMDB_ HOME%\packages\SystemManagement\ ETL_SystemManagement_ PA.ap\source\cmdb_views</pre>
Zustands- und Leistungsindikator en (Service- Zustand)	Alle Ansichten	
HPSA		<pre>%PMDB_HOME%\packages\HPSA\HPSA_ ETL.ap\source\cmdb_views</pre>
Domänen- übergreifende Operations- Ereignisse	Alle Ansichten	
Operations- Ereignisse	Keine Ansichten	

Linux:

Content Pack	Ansichtsname	Speicherort
BPM (Synthetic Transaction Monitoring)	EUM_BSMR.zip (nur BSM) EUM_OMi.zip (nur OMi10)	<pre>Geschäftsansicht - \$PMDB_ HOME/packages/EndUserManagement/ ETL_BPM.ap/source/cmdb_views OM-Ansicht - \$PMDB_ HOME/packages/EndUserManagement/ ETL_BPM_OMi.ap/source/cmdb_views</pre>

Content Pack	Ansichtsname	Speicherort
		 Hinweis: Wenn das Bereitstellungsszenario BSM ist, stellen Sie nur die Ansicht EUM_ BSMR.zip auf dem BSM-Server bereit. Wenn das Bereitstellungsszenario OMi 10 ist, stellen Sie nur die Ansicht EUM_OMi.zip auf dem OMi 10-Server bereit.
Real User- Transaktions- überwachung	EUM_BSMR.zip (nur BSM) EUM_OMi.zip (nur OMi10)	Geschäftsansicht - \$PMDB_ HOME/packages/EndUserManagement/ ETL_RUM_OMi.ap/source/cmdb_views OM-Ansicht - \$PMDB_ HOME/packages/EndUserManagement/ ETL_RUM_OMi.ap/source/cmdb_views Hinweis: Wenn das Bereitstellungsszenario BSM ist, stellen Sie nur die Ansicht EUM_ BSMR.zip auf dem BSM-Server bereit. Wenn das Bereitstellungsszenario OMi 10 ist, stellen Sie nur die Ansicht EUM_OMi.zip auf dem OMi 10- Server bereit.
Netzwerkleistung	SHR_Network_ Views.zip	<pre>\$PMDB_HOME/packages/Network/ETL_ Network_NPS92_ RTSM.ap/source/cmdb_views</pre>
Network Component_ Health	Keine Ansichten	
Network Interface_ Health:	Keine Ansichten	
Systemleistung	SM_BSM9_Views.zip	<pre>\$PMDB_ HOME/packages/SystemManagement/E</pre>

Content Pack	Ansichtsname	Speicherort
		TL_SystemManagement_ PA.ap/source/cmdb_views
Oracle	SHR_DBOracle_ Views.zip SHR_DBOracle_ OM.zip	<pre>\$PMDB_ HOME/packages/DatabaseOracle/ET L_DBOracle_DBSPI.ap/source/cmdb_ views</pre>
Oracle WebLogic Server	J2EEApplication.z ip J2EEApplication_ OM.zip	<pre>Für OM/SPI: \$PMDB_ HOME/packages/ApplicationServer/ ETL_AppSrvrWLS_ WLSSPI.ap/source/cmdb_views Für OMi/MP: \$PMDB_ HOME/packages/ApplicationServer/ ETL_AppSrvrWLS_ WLSMP.ap/source/cmdb_views</pre>
IBM WebSphere Application Server	J2EEApplication.z ip J2EEApplication_ OM.zip	<pre>Für OM/SPI: \$PMDB_HOME/ packages/ApplicationServer/ETL_ AppSrvrWBS_ WBSSPI.ap/source/cmdb_views Für OMi/MP:\$PMDB_ HOME/packages/ApplicationServer/ ETL_AppSrvrWBS_ WBSMP.ap/source/cmdb_views</pre>
Microsoft SQL Server	SHR_DBMSSQL_ Views.zip SHR_DBMSSQL_ OM.zip	<pre>\$PMDB_ HOME/packages/DatabaseMSSQL/ETL_ DBMSSQL_DBSPI.ap/source/cmdb_ views</pre>
Microsoft Exchange Server	SHR_Exchange_ Business_View.zip SHR_Exchange_ OM.zip	<pre>Exchange Server 2007: \$PMDB_ HOME/packages/ExchangeServer/ET L_Exchange_ Server2007.ap/source/cmdb_views Exchange Server 2010: \$PMDB_ HOME/packages/ExchangeServer/ET</pre>

Content Pack	Ansichtsname	Speicherort
		L_Exchange_ Server2010.ap/source/cmdb_views
		Exchange Server 2013:
		<pre>\$PMDB_ HOME/packages/ExchangeServer/ET L_Exchange_ Server2013.ap/source/cmdb_views</pre>
Microsoft Active Directory	SHR_AD_Business_ View.zip SHR_ ActiveDirectory_ OM.zip	<pre>\$PMDB_ HOME/packages/ActiveDirectory/ET L_AD_ADSPI.ap/source/cmdb_views</pre>
Leistung der virtuellen Umgebung	SM_BSM9_Views.zip	<pre>\$PMDB_ HOME/packages/SystemManagement/E TL_SystemManagement_ PA.ap/source/cmdb_views</pre>
Zustands- und Leistungsindikator en (Service- Zustand)	Alle Ansichten	
HPSA		<pre>\$PMDB_HOME/packages/HPSA/HPSA_ ETL.ap/source/cmdb_views</pre>
Domänen- übergreifende Operations- Ereignisse	Alle Ansichten	
Operations- Ereignisse	Keine Ansichten	

HP BSM-Server

Gehen Sie wie folgt vor, um die Topologiemodellansichten für die Content Packs auf dem HP BSM-Server bereitzustellen:

1. Geben Sie im Webbrowser die folgende URL ein:

http://<BSM_System_FQDN>/bsm

Dabei ist < BSM_System_FQDN > der FQDN des HP BSM-Servers.

Hinweis: Sie können den HP BSM-Server über ein System, auf dem HPE OBR installiert ist, oder über ein beliebiges anderes lokales System starten. Wenn Sie über ein lokales System starten, müssen Sie zu dem Speicherort navigieren, der in der Liste der bereitzustellenden Content Packs und Topologieansichten angegeben ist, und die erforderlichen Ansichten in Ihr lokales System kopieren.

Die Business Service Management-Anmeldeseite wird angezeigt.

- 2. Geben Sie den Anmeldenamen und das Kennwort ein und klicken Sie auf Anmelden. Die Business Service Management-Standortübersicht wird angezeigt.
- 3. Klicken Sie auf **Verwaltung > RTSM-Verwaltung**. Die Seite **RTSM-Verwaltung** wird angezeigt.



4. Klicken Sie auf Verwaltung > Package Manager. Die Seite Package Manager wird angezeigt.

🍈 Business Service Ma	nagement -	RTSM-V	erwalti	ung <u>Vollbildansicht</u> Benutzer: administrator	Abmelden		
MyBSM Applikationen 👻 Admin 👻 Hilfe 👻 Standortübersicht							
Verwaltung > Package Manager							
Modellieren Datenflussver	waltung	/erwaltung	-		000		
Ansicht - Werkzeuge -	Ansicht Verkzeuge						
* / × 🖪 € • ⊕ 🥠	Q Q		s III.				
	Kategorie	Readme	Versi	Beschreibung			
🚺 🛔 Aaljo	Aaljo		9.05		-		
Active_Directory	Applications	Readme	10.0	Active Directory topology discovery			
AlertsModel							
AlertsTqls	Alerts		8.0		=		

 Klicken Sie auf das Symbol Packages auf Server bereitstellen (von lokalem Datenträger). Das Dialogfeld Packages für Server bereitstellen wird angezeigt.

Konfigurationshandbuch

Kapitel 3: Konfigurieren von OBR für das BSM/OMi-Bereitstellungsszenario

Verwaltung > Package Manager							
Modellieren Datenflussv	erwaltung	/erwaltung					
Ansicht - Werkzeuge -	Ansicht • Werkzeuge •						
* / × 🖪 🕈 🐳	* / × 🖪 🔁 • 🚭 ∅ 📾 🔍 🗲 🛍 🔽 🖫						
- Package-Name SPa	ckages auf Server b	ereitstellen (von lokal	em Datenträger)	Beschreibung		
Aaljo	Aaljo		9.05				
Active_Directory Applications Readme 10.0 Active Directory topology discovery							
AlertsModel							
AlertsTqls	Alerts		8.0				

6. Klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen.

4	Packages für Server bereitstellen
	Wählen Sie die Package-Zip-Dateien für die Bereitstellung aus.
	Package (zip)

Das Dialogfeld **Packages auf Server bereitstellen (von lokalem Datenträger)** wird angezeigt.

7. Navigieren Sie zum Speicherort der Content Pack-ZIP-Dateien, wählen Sie die erforderlichen Dateien aus, und klicken Sie dann auf **Öffnen**.

Im Dialogfeld **Packages auf Server bereitstellen (von lokalem Datenträger)** unter **Wählen Sie die Ressourcen aus, die bereitgestellt werden sollen** können Sie die TQL- und ODB-Ansichten anzeigen und auswählen, die Sie bereitstellen möchten. Alle Dateien müssen ausgewählt sein.

8. Klicken Sie auf Bereitstellen, um die Content Pack-Ansichten bereitzustellen.

Sie haben die Content Pack-Ansichten auf Basis des für HPE OBR ausgewählten Bereitstellungsszenarios erfolgreich bereitgestellt.

HP OMi 10-Server

Gehen Sie wie folgt vor, um die Topologiemodellansichten für die Content Packs auf dem HP OMi 10-Server bereitzustellen:

1. Geben Sie im Webbrowser die folgende URL ein:

http://<OMi_System_FQDN>/omi

Dabei ist <*OMi_System_FQDN>* der FQDN des HP OMi-Servers.

Hinweis: Sie können den HP OMi-Server über ein System, auf dem HPE OBR installiert ist, oder über ein beliebiges anderes lokales System starten. Wenn Sie

über ein lokales System starten, müssen Sie zu dem Speicherort navigieren, der in der Liste der bereitzustellenden Content Packs und Topologieansichten angegeben ist, und die erforderlichen Ansichten in Ihr lokales System kopieren.

Die Operations Manager i-Anmeldeseite wird angezeigt.

- 2. Geben Sie den Anmeldenamen und das Kennwort ein und klicken Sie auf **Anmelden**. Die Operations Manager i-Arbeitsbereichsseite wird angezeigt.
- 3. Klicken Sie auf Verwaltung > RTSM-Verwaltung > Package Manager.

OPERATIONS MANAGER i Arbeitsbereiche	Verwaltung Q Nach Menüelementen suchen _					
Arbeitsbereiche / Dashboards	\neq					
360° View ×						
HIERARCHY	Ereignisverarbeitung					
OMi Deployment 👻 🐩 🛛 🍸 🖉	> Operationenkonsole					
Name						
	> Überwachung					
⊟ OMi Deployment	Service-Zustand					
HP Operations Manager System on win-62dac9mbtuk	Second Se					
- 🌐 🎧 OMi Gateway Server on win-62dac9mbtuk	Madellinen Deterfluenenseltung Manueltung					
win-62dac9mbtuk	IT Universe-Manager Abstimmungspriorität Package Manager					
🖵 🎲 OMi Processing Server on win-62dac9mbtuk	Package Manag	ger				
iii win 62dae9mbtuk	Impact Analysis Manager Discovery-Systemsteuerung Status-Manager					
win-ozdacshibitik	CIT Manager Data Flow Probe einrichten CI-Lebenszyklus					
	Enrichment Manager Adapterverwaltung					
	Data Flow Probe-Status					

Die Seite Package Manager wird angezeigt.

4. Klicken Sie auf das Symbol **Packages auf Server bereitstellen (von lokalem Datenträger)**. Das Dialogfeld **Packages für Server bereitstellen** wird angezeigt.

OPERATIONS MANAGER i Arbeitsbereiche Verwaltung Q Nach Menüelementen suchen						\mathcal{R} admin	? ^
Verwaltung / RTSM-Verwaltung / Verwaltung	/ Package Manager						
Ansicht • Extras • Hilfe •							
* ∥ × ⊑ 완 •⊕ # ⊫ ۹ 📁 ⊑	* ≠ ≭ ⊑ 원 • ⊕ ♦ ⊟ ♀ ❹ © ◎ № ▼ 葉 ℝ						
Packag Packages auf Server bere	itstellen (von lokalem Datenträger)	Readme	Version	Build-Nummer	Beschreibung		
Active Directory Applications Readme 16 139 Active Directory topology discovery							
ArtsModel							
AlertsTqls	Alerts		8.0				=

5. Klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen.

Konfigurationshandbuch

Kapitel 3: Konfigurieren von OBR für das BSM/OMi-Bereitstellungsszenario

🛃 Packages für Server bereitstellen 📃 💌							
Wählen Sie die Package-Zip-Dateien für die Bereitstellung aus.							
 ★ X 							
Hinzufügen Package (zip)	Pfad						
	00000						
Wählen Sie die Ressourcen aus, die bereitges	stellt werden sollen.						
	Bereitstellen	Abbrechen					

Das Dialogfeld **Packages auf Server bereitstellen (von lokalem Datenträger)** wird angezeigt.

6. Navigieren Sie zum Speicherort der Content Pack-ZIP-Dateien, wählen Sie die erforderlichen Dateien aus, und klicken Sie dann auf **Öffnen**.

Im Dialogfeld **Packages auf Server bereitstellen (von lokalem Datenträger)** unter **Wählen Sie die Ressourcen aus, die bereitgestellt werden sollen** können Sie die TQL- und ODB-Ansichten anzeigen und auswählen, die Sie bereitstellen möchten. Alle Dateien müssen ausgewählt sein.

7. Klicken Sie auf Bereitstellen, um die Content Pack-Ansichten bereitzustellen.

Sie haben die Content Pack-Ansichten auf Basis des für HPE OBR ausgewählten Bereitstellungsszenarios erfolgreich bereitgestellt.

Aktivieren von CI-Attributen für ein Content Pack

Hinweis: Um CI-Attribute für Content Packs in einer OMi 10-Umgebung zu aktivieren, führen Sie die in diesem Abschnitt angegebenen Konfigurationsschritte aus. Verwenden Sie jedoch die OMi-Serverdetails statt der des BSM-Servers.

Jede Content Pack-Ansicht beinhaltet eine Liste von CI-Attributen für dieses Content Pack. Die zur Datensammlung erforderlichen CI-Attribute sind nach ihrer Bereitstellung automatisch in jeder Content Pack-Ansicht aktiviert.

So aktivieren Sie zusätzliche CI-Attribute, um weitere für Ihre Unternehmensanforderungen relevante Informationen zu sammeln:
Kapitel 3: Konfigurieren von OBR für das BSM/OMi-Bereitstellungsszenario

1. Geben Sie im Webbrowser die folgende URL ein:

http://<Servername>.<Domänenname>/HPBSM

Dabei bezieht sich *<Servername>* auf den Namen des HP BSM-Servers und *<Domänenname>* auf den Namen der Benutzerdomäne laut Netzwerkkonfiguration des Benutzers.

Die Business Service Management-Anmeldeseite wird angezeigt.

- 2. Geben Sie den Anmeldenamen und das Kennwort ein und klicken Sie auf **Anmelden**. Die Business Service Management-Standortübersicht wird angezeigt.
- 3. Klicken Sie auf **Verwaltung > RTSM-Verwaltung**. Die Seite **RTSM-Verwaltung** wird angezeigt.
- 4. Klicken Sie auf **Modeling > Modeling Studio**. Die Seite **Modeling Studio** wird angezeigt.



5. Erweitern Sie HP-OBR im Bereich **Ressourcen**, erweitern Sie einen Content Pack-Ordner und doppelklicken Sie auf eine Topologieansicht, um sie zu öffnen.

Konfigurationshandbuch

Kapitel 3: Konfigurieren von OBR für das BSM/OMi-Bereitstellungsszenario



 Klicken Sie im Bereich Topologie mit der rechten Maustaste auf einen Knoten im Topologiediagramm und klicken Sie anschließend auf Abfrageknoteneigenschaften, um die Liste der CI-Attribute für den ausgewählten Knoten anzuzeigen. Kapitel 3: Konfigurieren von OBR für das BSM/OMi-Bereitstellungsszenario



Das Dialogfeld Abfrageknoteneigenschaften wird angezeigt.

7. Klicken Sie auf **Attribute**. Wählen Sie die zu aktivierenden Attribute aus und klicken Sie dann auf **OK**.

Konfigurationshandbuch Kapitel 3: Konfigurieren von OBR für das BSM/OMi-Bereitstellungsszenario

mentname: stalledSoftware	Element t	ype: ISoftware Show element in query res	ults	Query Res
⊧¥ ∧ .i. 0			Attribut Kardinalität Element Type	Element Layout Identitä
	(Kriterien)	And/C
7		Display Label Wie (ohne Groß-/Kleinschr.) "%HP Performance Agent	,	OR
	(Display Label Wie (ohne Groß-/Kleinschr.) "%HP Operations		OR
	(Name Wie (ohne Groß-/Kleinschr.) "%HP Performance Agent		OR
	(Name Wie (ohne Groß-/Kleinschr.) "%HP Operations agent%"		OR
	(Display Label Wie (ohne Groß-/Kleinschr.) "%HPOvPCO%"		OR
]	(Name Wie (ohne Groß-/Kleinschr.) "%HPOvPCO%"		OR
	(Name We (ohne Groß-Reinschr.) "HPOvPCO%" Name We (ohne Groß-Reinschr.) "HP Operations-agent")))))	OF
	(Name We (ohne Groß-Reinschr.) "HPOvPCO%" Name We (ohne Groß-Reinschr.) "HP Operations-agent")))))	OR
butname:	(Operator:	Name Wie (ohne Groß-Kleinschr.) "HP Operations-agent")))))	OR

Konfigurieren von SiteScope zur Integration mit OBR

HP SiteScope ist eine agentlose Überwachungslösung zur Gewährleistung der Verfügbarkeit und Leistung verteilter IT-Infrastrukturen, wie z. B. Server, Betriebssysteme, Netzwerkgeräte, Netzwerkdienste, Applikationen und Applikationskomponenten.

Damit OBR Daten zu den physischen Knoten von SiteScope sammelt, müssen Sie zunächst die Monitore in SiteScope erstellen. Monitore sind Tools für den automatischen Aufbau von Verbindungen zu und die Abfrage von unterschiedlichen Arten von Systemen und von Applikationen, die in Unternehmen in geschäftskritischen Systemen eingesetzt werden. Die Monitore sammeln Daten zu den verschiedenen IT-Komponenten in Ihrer Umgebung. Sie sind bestimmten von OBR verwendeten Metriken wie CPU-Verwendung, Speicherverwendung usw. zugeordnet. Nach dem Erstellen der Monitore müssen Sie darüber hinaus die Datenprotokollierung durch SiteScope in HP Operations Agent bzw. der BSM-Profildatenbank aktivieren, damit OBR die erforderlichen Daten vom Agenten sammeln kann. Führen Sie diese Aufgabe nur dann aus, wenn Sie SiteScope in Ihrer Umgebung installiert haben. Fahren Sie andernfalls mit der nächsten Aufgabe fort.

Eine Liste der Monitore, die in SiteScope erstellt werden müssen, (einschließlich der Indikatoren und Messwerte) finden Sie unter "Anhang A: SiteScope-Monitore für HPE OBR " auf Seite 194.

Weitere Informationen zum Erstellen von Monitoren in SiteScope finden Sie in den Handbüchern *Verwenden von SiteScope* und *Monitor Reference*. Dieses Dokument können Sie unter folgender URL abrufen:

http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals

Aktivieren Sie die Integration zwischen SiteScope und BSM, um die durch die SiteScope-Monitore gesammelten Topologiedaten an BSM zu übertragen. Weitere Informationen zur Integration von SiteScope mit BSM erhalten Sie unter *Arbeiten mit BSM* des Handbuchs *Verwenden von SiteScope*.

Wenn HP BSM das Bereitstellungsszenario ist, können Sie SiteScope mit dem Verfahren Konfigurieren der Datenquelle der Management- und der Profildatenbank oder dem Verfahren Konfigurieren der SiteScope-Datenquelle in HPE OBR integrieren.

Wenn OMi 10 das Bereitstellungsszenario ist, können Sie SiteScope mit dem Verfahren Konfigurieren der SiteScope-Datenquelle in HPE OBR integrieren.

SysPerf_ETL_SiS ist veraltet. Wenn SysPref_ETL_SiS_DB bereits installiert ist, gehen Sie wie folgt vor, um SiteScope in OBR zu integrieren:

- 1. Melden Sie sich am Hostsystem, auf dem HPE OBR installiert ist, als Administrator an.
- 2. Greifen Sie auf SiteScope zu, indem Sie die SiteScope-Adresse in einen Webbrowser eingeben. Die Standardadresse ist: http://<SiteScope-Hostname>:<Portnummer>/SiteScope.
- 3. Aktivieren Sie die Integration von SiteScope mit HP Operations Agent für die Datenprotokollierung. Weitere Informationen finden Sie unter *Arbeiten mit Operations Manager und BSM unter Verwendung des HP Operations Agent* im Handbuch *Verwenden von SiteScope*.
- 4. Legen Sie die Anzahl der Monitore fest sowie die Häufigkeit, mit der Daten an die HP Operations Agent-Integration übergeben werden. Die Standardkonfiguration von SiteScope ermöglicht das Ausführen einer sehr großen Anzahl von Monitoren. Der Umfang ist jedoch begrenzt, was die Höchstanzahl der Monitore, Metriken und Monitortypen angeht, die innerhalb der Integration der SiteScope-HPOM-Metriken gespeichert werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter *Dimensionierungsempfehlungen für die SiteScope-Operations Manager-Metrikintegration* im Handbuch Verwenden von SiteScope.

Wenn Sie einen Remote Collector mit der Servicedefinition konfiguriert haben, muss der Collector-Service auf dem Collector-System neu gestartet werden, nachdem Content Packs installiert wurden.

So starten Sie den Dienst unter Windows manuell neu:

1. Öffnen Sie das Fenster **Dienste**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dienst **HPE_PMDB_Platform_Collection** und klicken Sie dann auf **Neu starten**.

So starten Sie den Dienst unter Linux manuell neu:

Kapitel 3: Konfigurieren von OBR für das BSM/OMi-Bereitstellungsszenario

1. Navigieren Sie zum Verzeichnis /etc/init.d und führen Sie dann den folgenden Befehl aus:

service HPE_PMDB_Platform_Collection --full-restart

Kapitel 4: Konfigurieren von OBR für das HPOM-Bereitstellungsszenario

Wenn Sie OBR für die Verwendung mit einer HPOM-Installation konfigurieren möchten, müssen Sie folgende Aufgaben ausführen:

- HPOM erfolgreich installieren und konfigurieren
- Erforderliche SPI-Richtlinien bereitstellen

Authentifizierung für die HPE OBR-Verbindung mit HPOM

HPE OBR stellt eine Verbindung mit HPOM her, um Daten zu sammeln. Die NT-Authentifizierung und die Datenbankauthentifizierung sind zwei Authentifizierungsmethoden für HPE OBR, um eine Verbindung mit HPOM herzustellen.

Wenn HPE OBR und HPOM unter Windows installiert sind, werden die NT- und die Datenbankauthentifizierung unterstützt. Bei allen anderen Bereitstellungsszenarien wird nur die Datenbankauthentifizierung unterstützt.

Konfigurationshandbuch

Kapitel 4: Konfigurieren von OBR für das HPOM-Bereitstellungsszenario



HPE OBR-Verbindung mit HPOM mithilfe der NT-Authentifizierung

Wenn OBR auf einem System installiert ist, das zu einer Domäne gehört, und wenn Sie sich bei dem System als lokaler Benutzer oder Domänenbenutzer mit Administratorrechten angemeldet haben (z. B. als DOMÄNE\Administrator), starten Sie den *HP PMDB Platform Administrator-Dienst* und den *HP PMDB Platform Collection-Dienst*. Sie müssen die Dienste für die Domäne konfigurieren, bevor Sie die Verbindung der HPOM-Servicedefinitionsquelle konfigurieren.

Aufgabe 1: Konfigurieren des HP PMDB Platform Administrator-Dienstes für die Domäne

- 1. Klicken Sie auf Start > Ausführen. Das Dialogfeld Ausführen wird angezeigt.
- 2. Geben Sie im Feld Öffnen den Befehl services.msc ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**. Das Fenster **Services** wird geöffnet.
- 3. Klicken Sie im rechten Fenster mit der rechten Maustaste auf HP_PMDB_Platform_ Administrator, und klicken Sie dann auf Beenden.

- 4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf HPE_PMDB_Platform_Administrator, und klicken Sie anschließend auf Eigenschaften. Das Dialogfeld mit Eigenschaften des OBR-Diensts wird angezeigt.
- 5. Wählen Sie auf der Registerkarte Anmelden die Option Dieses Konto aus.
- 6. Geben Sie **DOMAIN\Administrator** in das Feld ein (Administrator ist der lokale Benutzer mit Administratorrechten).
- 7. Geben Sie das Benutzerkennwort in das Feld Kennwort ein.
- 8. Geben Sie das Kennwort erneut in das Feld Kennwort bestätigen ein.
- 9. Klicken Sie auf Übernehmen und anschließend auf OK.
- 10. Klicken Sie im rechten Fenster mit der rechten Maustaste auf HP_PMDB_Platform_ Administrator, und klicken Sie dann auf Starten.

Aufgabe 2: Konfigurieren des Diensts HPE_PMDB_Platform_Collection für die Domäne

- 1. Klicken Sie auf Start > Ausführen. Das Dialogfeld Ausführen wird angezeigt.
- 2. Geben Sie im Feld Öffnen den Befehl services.msc ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**. Das Fenster **Services** wird geöffnet.
- 3. Klicken Sie im rechten Fenster mit der rechten Maustaste auf HPE_PMDB_ Platform_Collection_Service, und klicken Sie dann auf Beenden.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf HPE_PMDB_Platform_Collection_ Service, und klicken Sie anschließend auf Eigenschaften. Das Dialogfeld mit Eigenschaften des OBR Collection-Service wird angezeigt.
- 5. Wählen Sie auf der Registerkarte Anmelden die Option Dieses Konto aus.
- 6. Geben Sie **DOMAIN\Administrator** in das Feld ein (Administrator ist der lokale Benutzer mit Administratorrechten).
- 7. Geben Sie das Benutzerkennwort in das Feld Kennwort ein.
- 8. Geben Sie das Kennwort erneut in das Feld Kennwort bestätigen ein.
- 9. Klicken Sie auf Übernehmen und anschließend auf OK.
- 10. Klicken Sie im rechten Fenster mit der rechten Maustaste auf HPE_PMDB_ Platform_Collection_Service, und klicken Sie dann auf Starten.

Fahren Sie nach diesen Schritten mit dem Konfigurieren der HPOM-Servicedefinitionsverbindung fort.

HPE OBR-Verbindung mit HPOM mithilfe der Datenbankauthentifizierung

Das Erstellen eines Datenbankbenutzerkontos hängt davon ab, wie Microsoft SQL Server in der HPOM-Umgebung eingerichtet wurde und wie Sie OBR zur Kommunikation mit dem HPOM-Datenbankserver konfigurieren. Die folgenden beiden Szenarien sind möglich:

- Szenario 1: HPOM for Windows 8.x oder 9.x ist auf einem System installiert, und Microsoft SQL Server 2005 oder Microsoft SQL Server 2008 wurde auf demselben System oder einem Remote-System installiert. OBR, was auf einem anderen System installiert wurde, kann so konfiguriert werden, dass es über die Windows-Authentifizierung oder SQL Server-Authentifizierung (gemischter Modus) eine Verbindung mit SQL Server herstellen kann. Die in SQL Server festgelegte Authentifizierungsmethode kann in OBR zum Konfigurieren der HPOM-Datenbankverbindung verwendet werden.
- Szenario 2: HPOM for Windows 8.x verwendet die standardmäßig integrierte Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Von HPOM for Windows 9.x wird entsprechend das standardmäßig integrierte Microsoft SQL Server 2008 Express Edition verwendet. Bei dem Authentifizierungsmodus in diesem Szenario handelt es sich um die Windows NT-Authentifizierung. In diesem Fall ist jedoch keine Remote-Verbindung zwischen SQL Server und OBR möglich. Sie müssen also ein Benutzerkonto für OBR erstellen, damit in diesem Szenario eine Authentifizierung im gemischten Modus möglich ist.

Aktivieren Sie vor dem Erstellen des Benutzerkontos die Authentifizierung im gemischten Modus. Informationen zu den Schritten für die Aktivierung der Authentifizierung im gemischten Modus finden Sie unter folgendem URL:

http://support.microsoft.com

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Benutzernamen und ein Kennwort für die Authentifizierung bei einem HPOM-System mit eingebetteter Microsoft SQL Server 2005-Instanz zu erstellen:

Aufgabe 1: Erstellen Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort

- 1. Melden Sie sich am HPOM-System an, auf dem Microsoft SQL Server 2005 integriert ist.
- Klicken Sie auf Start > Programme > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio. Das Fenster Microsoft SQL Server Management Studio wird geöffnet.

Hinweis: Wenn SQL Server Management Studio nicht auf Ihrem System installiert wurde, können Sie das Produkt vom entsprechenden Abschnitt der Microsoft-Website über die folgende URL herunterladen: http://www.microsoft.com

3. Wählen Sie im Dialogfeld **Mit Server verbinden** den Eintrag **NT-Authentifizierung** in der Liste **Authentifizierung** aus, und klicken Sie dann auf **Verbinden**.

Konfigurationshandbuch

Kapitel 4: Konfigurieren von OBR für das HPOM-Bereitstellungsszenario



4. Erweitern Sie im Bereich **Objekt-Explorer** die Option **Sicherheit**.



5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Anmeldungen** und klicken Sie auf **Neue Anmeldung**. Das Dialogfeld **Anmeldung - Neu** wird geöffnet.

🚪 Login - New				
Select a page	<u> S</u> cript 👻 📑 Help			
☆ General ☆ Server Roles ☆ User Mapping ☆ Securables	Login name:	[Search
Status	 Windows authentication C SOL Server authentication 			
	Password:			
	Specify old password	1		
	Old password:			
	Enforce password policy			
	🗵 Enforce password expira	ation		
	🔽 User must change passv	word at next login		
	O Mapped to certificate		T	
	C Mapped to asymmetric key		V	
	Map to Credential		v	Add
Connection	Mapped Credentials	Credential Provi	ider 🚺	
Server: hpswxvm505\0V0PS				
Connection: HPSWXVM505\Administrator				
View connection properties				
Progress				Remove
Ready	Default database:	master	•	
-48×	Default language:	<default></default>	•	
			ОК	Cancel

6. Geben Sie unter **Allgemein** einen Benutzernamen in das Feld **Anmeldename** ein. Geben Sie die erforderlichen Details an.

- 7. Klicken Sie auf das Optionsfeld SQL Server-Authentifizierung.
- 8. Geben Sie im Feld **Kennwort** das Kennwort ein.
- 9. Geben Sie das Kennwort erneut im Feld **Kennwort bestätigen** ein. Sie können die Regeln zur Kennworterzwingung deaktivieren, um ein einfaches Kennwort zu erstellen.
- 10. Klicken Sie auf **Benutzerzuordnung**.
- 11. Aktivieren Sie unter **Benutzer, die dieser Anmeldung zugeordnet sind** das Kontrollkästchen neben **openview**.

🚪 Login - New			
Select a page	🖳 Script 👻 📑 Help		
General			
Server Holes	Users mapped to this login:		
Securables	Map Database	User	Default Schema
🚰 Status	master		
	model		
	msdb		
	openview		
	tempdb		
	☐ Guest account enabled for: op	enview	
	Database role membership for: ope	nview	
Connection	db_accessadmin		
Server:	db_backupoperator		
hpswxvm505\0V0PS	db_datawriter		
Connection: HPSWAA/M505\Administrator	🔲 db_ddladmin		
	b_denydatareader		
A Mew connection properties	db_owner		
Progress	db_securityadmin		
Boadu	role_ovdb_user		
Heady			
ed fa			
			OK Cancel

12. Klicken Sie auf OK, um den Benutzernamen und das Kennwort zu erstellen.

Hinweis: Führen Sie die Schritte in Aufgabe 1 aus, um einen Benutzernamen und ein Kennwort auf einem HPOM-System mit eingebetteter Microsoft SQL Server 2008-Instanz zu erstellen.

Aufgabe 2: Aktivieren der Berechtigungen "Connect" und "Select"

Der Datenbankbenutzer muss mindestens über die Berechtigungen **Connect** und **Select** verfügen. Gehen Sie wie folgt vor, um die Berechtigungen **Connect** und **Select** für das neu erstellte Benutzerkonto zu aktivieren:

1. Erweitern Sie im Bereich **Objekt-Explorer** die Option **Datenbanken**.



2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **openview**, und klicken Sie anschließend auf **Eigenschaften**. Das Dialogfeld **Datenbankeigenschaften - openview** wird geöffnet.

间 Database Properties - ope	nview	
Select a page	🛒 Script 👻 🎼 Help	
😭 General		
🚰 Files		
Filegroups		
📑 Options	🗆 Backup	
🚰 Change Tracking	Last Database Backup	None
Permissions	Last Database Log Backup	None
😭 Extended Properties	🗆 Database	
	Name	openview
	Status	Normal
	Owner	HPSWXVM505\Administrator
	Date Created	2/25/2011 4:29:06 PM
	Size	186.00 MB
	Space Available	32.64 MB
	Number of Users	7
	Maintenance	
	Collation	SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
Connection		
Server: hpswxvm505\0V0PS		
Connection: HPSWXVM505\Administrator		
View connection properties		
Progress	Name	
Ready	The name of the database.	
		OK Cancel

- 3. Klicken Sie im Bereich Seite auswählen auf Berechtigungen.
- 4. Klicken Sie unter Benutzer oder Rollen auf das neu erstellte Benutzerkonto.
- 5. Führen Sie auf der Registerkarte **Explizit** der Berechtigungen für den neu erstellten Benutzer einen Bildlauf zur Berechtigung **Connect** durch und aktivieren Sie dann für diese Berechtigung das Kontrollkästchen **Erteilen**.

🚺 Database Properties - open	view				
Select a page	🔄 Script 👻 🚺 Help				
General Files Change Tracking Permissions Extended Properties	Server name: <u>View server permissions</u> Database name: Users or roles:	HPSWXVM50	5\0V0PS		Search
	Name			Tup	
	A ovms adm			Use	
	A ovms deleg			Use	r
	shr			Use	r
Connection	Permissions for shr: Explicit Effective				
Server: boswyym505\0\/0PS	Permission	Grantor	Grant	With Grant	Deny 🔺
Connection	Connect replication	dbo			
HPSWXVM505\Administrator	Connect	dbo	V		
View connection properties	Control	dbo			
	Create aggregate	dbo			
Progress	Create assembly	dbo			
Beadu	Create asymmetric key	dbo			
Heady	Create certificate	dbo			
	Create contract	dbo			
				OK	Cancel

6. Führen Sie einen Bildlauf zur Berechtigung **Select** durch und aktivieren Sie für diese Berechtigung das Kontrollkästchen **Erteilen**.

间 Database Properties - open	🚺 Database Properties - openview				
Select a page	🔄 Script 👻 🛐 Help				
😭 General					
Files	Server name:	HPSWXVM505\0\	/OPS		
Pilegroups	Minue control portrologione	,			
Change Tracking	view server permissions				
Permissions	Database name:	openview			
😭 Extended Properties	Users or roles:				Search
	Name			Тур	e l
	👌 ovms_adm			Us	er
	🐣 ovms_deleg			Us	er
	🐣 shr			Us	er
	Permissions for shr:				
Connection	Explicit Effective				
Server:	Demining	Constan	Count	A rate Count	
hpswxvm505\0V0PS	Fermission	urantor			
Connection:	Execute				
HPSWXVM505\Administrator		dbo			
View connection properties	References	dbo			
	Select	dbo			
Progress	Show plan	dbo			
Ready	Subscribe query notific	dbo			
	Take ownership	dbo			
	Update	dbo			
L					
				OK	Cancel

7. Klicken Sie auf OK.

Aufgabe 3: Überprüfen Sie die Portnummer des HPOM-Servers

- Klicken Sie auf Start > Programme > Microsoft SQL Server 2005 > Konfigurationstools > SQL Server-Konfigurations-Manager. Das Fenster SQL Server-Konfigurations-Manager wird angezeigt.
- 2. Erweitern Sie **SQL Server-Netzwerkkonfiguration**, und wählen Sie **Protokolle für OVOPS** aus. Wählen Sie den Namen der Instanz aus, falls sich dieser geändert hat.



- 3. Klicken Sie im rechten Fenster mit der rechten Maustaste auf **TCP/IP**, und klicken Sie dann auf **Aktivieren**.
- 4. Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste auf **TCP/IP**, und klicken Sie dann auf **Eigenschaften**. Das Dialogfeld mit **TCP/IP-Eigenschaften** wird geöffnet.

TCP/IP Properties		? ×
Protocol IP Addresses		
General		
Enabled	Yes	-
Keep Alive	30000	
Listen All	Yes	
Enabled	For this convering topso	
Enable or disable TCP/IP protoco	From this server instance	
OK	Cancel Apply	Help

5. Klicken Sie auf die Registerkarte **IP-Adressen** und notieren Sie sich die Portnummer, die unter **IPAII** angezeigt wird.

Aufgabe 4: Starten Sie den HPOM-Datenbankserver erneut

1. Klicken Sie im Fenster SQL Server-Konfigurations-Manager auf SQL Server-Dienste.



2. Klicken Sie im rechten Fenster mit der rechten Maustaste auf **SQL Server (OVOPS)**, und klicken Sie dann auf **Neu starten**.

Wenn Sie in der Verwaltungskonsole die HPOM-Datenquellverbindung konfigurieren, können Sie den neu erstellten Benutzernamen, das Kennwort, den ermittelten Instanznamen und die Portnummer verwenden.

Hinweis: Sie können diese Schritte über das Befehlszeilenprogramm osql ausführen. Weitere Informationen finden Sie auf der Microsoft-Website unter folgender URL:

http://support.microsoft.com

Überprüfen der Portnummer des HPOM-Servers

Wenn Microsoft SQL Server der in HPOM verwendete Datenbanktyp ist, befolgen Sie die Schritte in Aufgabe 3: Überprüfen Sie die Portnummer des HPOM-Servers.

Wenn Oracle der in HPOM verwendete Datenbanktyp ist, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Portnummer zu ermitteln:

- 1. Melden Sie sich am Oracle-Server an.
- 2. Navigieren Sie zum Ordner \$ORACLE_HOME/network/admin oder %ORACLE_ HOME%\NET80\Admin.
- 3. Öffnen Sie die Datei listener.ora. Die Portnummer für den HPOM-Server ist in der Datei aufgeführt.

Kapitel 5: Installieren und Deinstallieren der Content Packs

Für die Installation der erforderlichen Content Packs steht in HPE OBR das Hilfsprogramm Bereitstellungs-Manager in der Verwaltungskonsole zur Verfügung. Diese webbasierte Schnittstelle vereinfacht die Installation, da die Content Packs nach der Domäne, den Datenquellapplikationen, aus denen Daten gesammelt werden sollen, und den einzelnen Content Pack-Komponenten, die Sie zum Sammeln der Daten installieren möchten, organisiert werden.

Vorbemerkungen

Stellen Sie vor der Installation von Content Packs Folgendes sicher:

- Die Konfiguration nach der Installation ist erfolgt.
- Die Auswahl der Datenquellen ist abgeschlossen.

Überprüfen der Verfügbarkeit und Integrität von Datenquellen

Mit OBR können Sie die Verfügbarkeit und Integrität von Datenquellen von der Installation von Content Packs überprüfen.

1. Rufen Sie die folgende Seite auf:

http://<OBR_Server_FQDN>:<port>/BSMRApp/dscheck.jsf

- Klicken Sie zum Überprüfen der Datenquellen für RTSM auf RTSM.
 Klicken Sie auf Anzeigen, um die Ergebnisse anzuzeigen. Zu den Ergebnissen gehört die Liste fehlender erforderlicher CI-Typen und Attribute.
- 3. Klicken Sie zum Überprüfen der Datenquellen im HP Operations Agent auf **PA**. Klicken Sie auf **Anzeigen**, um die Ergebnisse anzuzeigen. Zu den Ergebnissen gehört eine Statusübersicht der Knoten und fehlenden Richtlinien.

Auswählen der Content Pack-Komponenten

Ein Content Pack ist ein Data Mart, also ein Repository mit aus verschiedenen Quellen gesammelten Daten, der sich auf eine bestimmte Domäne bezieht, z. B. die Systemleistung oder die Leistung der virtuellen Umgebung, und den besonderen Anforderungen einer bestimmten Gruppe von Wissensbenutzern im Hinblick auf Analyse, Darstellung von Inhalten und Benutzerfreundlichkeit gerecht wird. So liefert das Content Pack für Systemleistung z. B. Daten zur Verfügbarkeit und Leistung der Systeme in Ihrer IT-Infrastruktur. Content Packs umfassen zudem ein relationales Datenmodell, das definiert, welcher Typ von Daten für eine bestimmte Domäne gesammelt werden soll, sowie Reports zum Anzeigen der gesammelten Daten.



Die Content Packs wurden in folgende Schichten oder Komponenten strukturiert:

• **Domänenkomponente**: Die Domain oder Core Domain-Komponente definiert das Datenmodell für ein bestimmtes Content Pack. Sie enthält die Regeln zum Generieren des relationalen Schemas. Außerdem enthält sie die Datenverarbeitungsregeln, einschließlich einer Reihe von Voraggregations-Standardregeln, zur Verarbeitung von Daten in die Datenbank. Die Domänenkomponente kann die allgemein verwendeten Dimensionen und Würfel beinhalten, die sich auch durch eine oder mehrere Report Content Pack-Komponenten nutzen lassen. Die Domain Content Pack-Domänenkomponente ist nicht abhängig von der konfigurierten Topologiequelle oder der Datenquelle, von der Sie Daten sammeln wollen.

• ETL-Komponente (Extrahieren, Transformieren und Laden): Die ETL Content Pack-Komponente definiert die Sammlungsrichtlinien sowie die Transformations-, Abstimmungs- und Staging-Regeln. Außerdem stellt sie die Datenverarbeitungsregeln zur Bestimmung der Ausführungsreihenfolge der Datenverarbeitungsschritte bereit.

Die ETL Content Pack-Komponente ist abhängig von der Datenquelle. Deshalb verfügt jede Datenquellapplikation in einer bestimmten Domäne über eine separate ETL Content Pack-Komponente. Wenn Sie beispielsweise Systemleistungsdaten aus HP Operations Agent sammeln möchten, müssen Sie die Komponente SysPerf_ ETL_PerformanceAgent installieren. Wenn Sie Systemleistungsdaten aus HP SiteScope sammeln möchten, müssen Sie entweder SysPerf_ETL_SiS_API (Quelle sind die Daten, die in API protokolliert wurden) oder SysPerf_ETL_SiS_DB (Quelle sind die Daten, die in der BSM-Profildatenbank protokolliert wurden) installieren.

Eine einzelne Datenquellapplikation kann mehrere ETL-Komponenten haben. Sie können beispielsweise eine ETL-Komponente für jede Virtualisierungstechnologie haben, die in Performance Agent unterstützt wird, wie z. B. Oracle Solaris Zones, VMware, IBM LPAR und Microsoft HyperV. Die ETL-Komponente kann von einer oder mehreren Domain-Komponenten abhängig sein. Außerdem ist es möglich, dass mehrere ETL-Komponenten derselben Domain-Komponente Daten zuführen.

 Applikationskomponente: Die Content Pack-Report-Komponente definiert die applikationsspezifischen Aggregationsregeln, Geschäftsansichten, SAP BusinessObjects-Universen sowie die Reports für eine bestimmte Domäne. Report-Komponenten können von einer oder mehreren Domänenkomponenten abhängig sein. Diese Komponenten bieten außerdem die Möglichkeit zur Erweiterung des in einer oder mehreren Domain-Komponenten definierten Datenmodells.

Die Liste der Content Pack-Komponenten, die Sie installieren können, hängt von der Topologiequelle ab, die Sie in der Konfigurationsphase nach der Installation konfiguriert haben. Nachdem die Topologiequelle konfiguriert wurde, filtert der Bereitstellungs-Manager die Liste der Content Pack-Komponenten, sodass nur diejenigen angezeigt werden, die im unterstützten Bereitstellungsszenario installiert werden können. Wurde beispielsweise RTSM als Topologiequelle konfiguriert, werden im Bereitstellungs-Manager nur die Komponenten angezeigt, die in den SaOB- und APM-Bereitstellungsszenarien installiert werden können.

Weitere Informationen zu den einzelnen Content Packs und den jeweils mit diesen bereitgestellten Reports finden Sie in der *HPE Operations Bridge Reporter-Onlinehilfe für Benutzer*.

Installieren der Content Pack-Komponenten

Sie können die Content Pack-Komponenten mit dem Bereitstellungs-Manager installieren.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Content Packs zu installieren:

- 1. Starten Sie die Verwaltungskonsole in einem Webbrowser:
 - a. Rufen Sie die folgende URL auf:

https://<OBR_Server_FQDN>:21412/BSMRApp

Dabei ist <*OBR_Server_FQDN>* der vollqualifizierte Domänenname des Systems, auf dem OBR installiert ist.

b. Geben Sie Administrator in das Feld Anmeldename und das Kennwort in das Feld Kennwort ein. Klicken Sie auf Anmelden, um fortzufahren. Die Startseite wird angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie mit einem anderen Benutzerkonto auf die Verwaltungskonsole zugreifen möchten, muss dieses Konto über Administratorrechte verfügen.

 Klicken Sie im linken Fensterbereich auf Verwaltung und dann auf Bereitstellungs-Manager. Die Seite Bereitstellungs-Manager wird geöffnet.

Im Bereitstellungs-Manager werden die Content Pack-Komponenten angezeigt, die im unterstützten Bereitstellungsszenario installiert werden können. Sie können die Auswahl ändern, indem Sie das ausgewählte Content Pack, die Datenquellapplikation oder die Content Pack-Komponenten in der Liste deaktivieren. Die folgende Tabelle enthält eine Liste des spezifischen Inhalts für die einzelnen Bereitstellungsszenarien:

Liste der Content Packs

Inhalt	BSM/OMi	HP Operations Manager	Application Performance Management	VMware vCenter
Standard	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Domänen- übergreifende Operations- Ereignisse	~			
Zustands- und	~		\checkmark	

Kapitel 5: Installieren und Deinstallieren der Content Packs

Inhalt	BSM/OMi	HP Operations Manager	Application Performance Management	VMware vCenter
Leistungsindikatoren				
HPSA	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
IBM WebSphere Application Server	*	\checkmark		
Microsoft Active Directory	*	✓		
Microsoft Exchange Server	*	✓		
Microsoft SQL Server	\checkmark	\checkmark		
MSAppCore	\checkmark	\checkmark		
Netzwerk- leistung ¹	✓	✓		
Netzwerk- Komponenten- zustand	✓	✓		
Netzwerkschnitt- stellenzustand	*	\checkmark		
Operations- Ereignisse	*	✓		
Oracle	\checkmark	\checkmark		
Oracle WebLogic Server	*	✓		
Real User- Transaktions- überwachung	V		✓	

¹Sie müssen den Inhalt von NetworkPerf_ETL_PerfiSPI_NonRTSM ETL in einer RTSM-Bereitstellung von HPE OBR verwenden, wenn Network Node Manager i (NNMi) nicht in BSM integriert ist.

Inhalt	BSM/OMi	HP Operations Manager	Application Performance Management	VMware vCenter
Synthetic Transaction Monitoring	*		~	
Systemleistung	\checkmark	\checkmark		\checkmark
Leistung der virtuellen Umgebung	*	√		*

3. Klicken Sie auf Installieren/Aktualisieren, um die Content Packs zu installieren.

Die Farbe der Statusspalte wird für alle ausgewählten Content Packs geändert. In der Spalte **Status** des Content Packs, das gerade installiert wird, wird der Status **Installation gestartet** angezeigt. Die Seite des Bereitstellungs-Managers wird automatisch aktualisiert und zeigt immer den aktuellen Status an. Sobald die Installation abgeschlossen ist, wird der Status **Installation erfolgreich** angezeigt. Schlägt die Installation fehl, wird der Status **Installation fehlgeschlagen** angezeigt.

Hinweis: Der Timer-Service wird automatisch während der Installation/Deinstallation beendet und neu gestartet, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.

4. Klicken Sie auf den Link in der Spalte **Status**, um weitere Informationen zum Installationsprozess zu erhalten.

Das Fenster **Content Pack - Statushistorie für Komponente** wird geöffnet. Es zeigt die Details des aktuellen und des historischen Status der Installation der Content Pack-Komponente an.

Hinweis: Während der Installation/Deinstallation verhindert der Bereitstellungs-Manager eine Unterbrechung des Vorgangs. Sie müssen stattdessen bis zum Abschluss des aktuellen Vorgangs warten, bevor Sie auf der Seite des Bereitstellungs-Managers weitere Operationen durchführen können.

Hinweis: Wenn der **Status** der Content Pack-Installation für mehr als eine Stunde **Installation gestartet** ist und die Content Pack-Installation nicht fortgesetzt wird, lesen Sie den Abschnitt zum Fehlschlagen der Content Pack-Installation (nur Linux) im *HPE Operations Bridge Reporter-Fehlerbehebungshandbuch*.

Hinweis: Wenn Sie die Content Packs für den Komponentenzustand und/oder den Schnittstellenzustand installiert haben, müssen Sie HPE OBR und NNMi für den Austausch von Netzwerkdaten konfigurieren. Das Konfigurationsverfahren finden Sie unter "Kapitel 12: Konfigurieren von HPE OBR mit Network Node Manager i (NNMi)" auf Seite 145.

Deinstallieren der Content Pack-Komponenten

Sie können die Content Pack-Komponenten mit dem Bereitstellungs-Manager deinstallieren.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Content Packs zu deinstallieren:

- 1. Starten Sie die Verwaltungskonsole in einem Webbrowser:
 - a. Rufen Sie die folgende URL auf:

http://<OBR_Server_FQDN>:21411/BSMRApp

 b. Geben Sie Administrator in das Feld Anmeldename und das Kennwort in das Feld Kennwort ein. Klicken Sie auf Anmelden, um fortzufahren. Die Verwaltungskonsole wird angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie mit einem anderen Benutzerkonto auf die Verwaltungskonsole zugreifen möchten, muss dieses Konto über Administratorrechte verfügen.

 Klicken Sie im linken Fensterbereich auf Verwaltung und dann auf Bereitstellungs-Manager. Die Seite Bereitstellungs-Manager wird geöffnet.

Im Bereitstellungs-Manager werden die Content Pack-Komponenten angezeigt, die im unterstützten Bereitstellungsszenario installiert sind. Eine Liste der Content Packs finden Sie unter "Liste der Content Packs" auf Seite 93.

3. Klicken Sie auf das Symbol 🛄 für das Content Pack, das deinstalliert werden soll. Eine zusammenfassende Meldung wird angezeigt.

Hinweis: Es wird jeweils nur ein Content Pack und die davon abhängigen Content Packs deinstalliert.

4. Klicken Sie auf **OK**, um das Content Pack zu deinstallieren. Der Deinstallationsstatus wird in der Spalte **Status** angezeigt.

Kapitel 6: Konfiguration der Datenquelle

Nach der Installation der Content Packs müssen Sie HPE OBR so konfigurieren, dass die erforderlichen Daten von den verschiedenen Datencollectoren gesammelt werden. Die Datencollectoren arbeiten intern innerhalb der HPE OBR-Infrastruktur, um die Daten zu sammeln. Es gibt deshalb keine direkte Schnittstelle zu den Collectoren. Sie können stattdessen über die Verwaltungskonsole die Datenquellen festlegen, aus denen die Collectoren die Daten sammeln können.

Sie können die Datenquelle basierend auf den folgenden Bereitstellungsszenarien konfigurieren:

1. BSM/OMi 9.2x-Bereitstellungsszenario

- a. Verwalten der Datenquelle der Management- und der Profildatenbank
- b. Konfigurieren der HP OMi-Datenquelle (Ereignisdatenbank)
- c. Konfigurieren der HP Operations Agent-Datenquelle
- d. Konfigurieren der HP Operations Manager-Datenquelle
- e. Konfigurieren der Netzwerkdatenquelle (über Generische Datenbank)
- f. Konfigurieren der Netzwerkdatenquelle (über NNMi)
- g. Konfigurieren der VMware vCenter-Datenquelle
- h. Konfigurieren der SiteScope-Datenquelle
- i. Konfigurieren der HP Server Automation-Datenquelle

2. OMi 10-Bereitstellungsszenario

- a. Konfigurieren der HP OMi-Datenquelle (Operationen-Datenbank)
- b. Konfigurieren der HP Operations Agent-Datenquelle
- c. Konfigurieren der Netzwerkdatenquelle (über Generische Datenbank)
- d. Konfigurieren der Netzwerkdatenquelle (über NNMi)
- e. Konfigurieren der VMware vCenter-Datenquelle
- f. Konfigurieren der SiteScope-Datenquelle
- g. Konfigurieren der HP Server Automation-Datenquelle
- 3. HP Operations Manager-Bereitstellungsszenario
 - a. Verwalten der Datenquelle der Management- und der Profildatenbank
 - b. Konfigurieren der HP Operations Agent-Datenquelle
 - c. Konfigurieren der HP Operations Manager-Datenquelle
 - d. Konfigurieren der Netzwerkdatenquelle (über Generische Datenbank)

- e. Konfigurieren der Netzwerkdatenquelle (über NNMi)
- f. Konfigurieren der VMware vCenter-Datenquelle
- g. Konfigurieren der HP Server Automation-Datenquelle
- 4. VMware vCenter-Bereitstellungsszenario
 - a. Konfigurieren der VMware vCenter-Datenquelle
 - b. Konfigurieren der HP Server Automation-Datenquelle
- 5. Weitere Bereitstellungsszenarien
 - a. Konfigurieren der Netzwerkdatenquelle (über Generische Datenbank)
 - b. Konfigurieren der Netzwerkdatenquelle (über NNMi)
 - c. Konfigurieren der HP Server Automation-Datenquelle

Informationen zu den Listen von ETLs für Content Packs finden Sie im Anhang C.

Topologiequelle

Wenn Sie die Topologiequelle bei der Konfiguration nach der Installation nicht konfiguriert haben, können Sie sie mit der Seite **Topologiequelle** konfigurieren. Wenn Sie die Topologiequelle jedoch bereits bei der Konfiguration nach der Installation konfiguriert haben, können Sie nur die Verbindungsparameter der bereits konfigurierten Topologiequelle testen oder ändern.

- Administration Cons	SOIE Server License (50	Nodes Entitlement) will ex	kpire on 28.03.2016 23:5	9:59	z	eitzone : GMT	Benutzer: Administrator	Abmelden
🛆 Verwaltungs-Dashboard 🥠	Topologieguelle							0
Datenquellenkonfiguration 👳	Topologiequelle							-
Topologiequelle	Topologiequelle							
HP Operations Agent	RTSM HP OM VMware	vCenter					To	opologiequelle –
HP Operations Manager								
🗐 Generische Datenbank								
VMware vCenter	Hostname	Sammlung aktivieren	Häufigkeit planen	Verbindung	Sammlung	Konfiguratio	n	
			Topologie	equelle wurde r	nicht konfiguriert.			
SiteScope							Nou orstallon	Spoichorn
BSM/OMi	Verbindung testen							
着 Verwaltung 🛷								

Weitere Informationen zur Topologiequellenkonfiguration finden Sie unter "Aufgabe 6: Konfigurieren der Topologiequelle" auf Seite 51.

Konfigurieren der HP Operations Agent-Datenquelle

Im RTSM-Bereitstellungsszenario müssen Sie keine neuen HP Operations Agent-Datenquellverbindungen erstellen. Der Grund ist, dass standardmäßig alle Knoten, auf denen HP Operations Agent installiert ist, automatisch bei der Sammlung der Topologieinformationen ermittelt werden. Diese Datenquellen oder Knoten werden auf der HP Operations Agent-Seite **Datenquelle** der Verwaltungskonsole aufgeführt.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Liste der Datenquellen von HP Operations Agent anzuzeigen:

- Klicken Sie in der Verwaltungskonsole auf Datenquellenkonfiguration > HP Operations Agent. Die Seite mit HP Operations Agent-Datenquellen wird angezeigt.
- Wenn Sie ausführliche Informationen über die Datenquellen von HP Operations Agent wünschen, klicken Sie in der Tabelle Übersicht der Datenquellen von HP Operations Agent auf den Anzeigenamen oder die Nummer. Die Tabelle mit Details der HP Operations Agent-Datenquelle wird angezeigt.
- 3. Wenn Sie den Zeitplan für die Datensammlung für einen oder mehrere Hosts ändern möchten, geben Sie in der Spalte **Häufigkeit der Zeitplanabfrage** im Feld **Std** eine Zeit für die Abfrage ein, die zwischen 1 und 24 Stunden liegt.
- 4. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern. Als Informationsmeldung wird Erfolgreich gespeichert angezeigt.

Weitere Informationen zum Konfigurieren von HP Operations Agent-Datenquellverbindungen finden Sie in der HPE Operations Bridge Reporter-Onlinehilfe für Administratoren.

Konfigurieren der HP Operations Manager-Datenquelle

Wenn Sie das HP Operations Manager-Content Pack (HPOM) installiert und die Topologiequellverbindung für HPOM auf der Seite **Servicedefinition** erstellt haben, wird auf der Seite **Operations Manager** dieselbe Datenquellverbindung angezeigt. Sie müssen keine neue Datenquellverbindung erstellen. Sie können die vorhandene Verbindung testen und speichern.

Wenn Sie die Datenquellverbindung auf der Seite **Servicedefinition** aktualisieren, werden die Verbindungsdetails auf der Seite **Operations Manager** jedoch nicht aktualisiert.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Datenbankverbindung zu konfigurieren:

1. Klicken Sie in der Verwaltungskonsole auf Datenquellenkonfiguration > HP Operations Manager. Die Seite HP Operations Manager wird angezeigt.

- 2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Hostnamen, und klicken Sie dann auf **Verbindung testen**, um die Verbindung zu testen.
- 3. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern. Als Informationsmeldung wird Erfolgreich gespeichert angezeigt.

Sie können weitere HPOM-Datenquellen konfigurieren, indem Sie auf die Schaltfläche **Neu erstellen** klicken. Durch Klicken auf **Konfigurieren** können Sie eine bestimmte Datenquellverbindung ändern.

- 4. Wenn Sie den Zeitplan für die HPOM-Datensammlung für einen oder mehrere Hosts ändern möchten, geben Sie in der Spalte **Häufigkeit planen** im Feld **Std** eine Zeit für die Sammlung ein, die zwischen 1 und 24 Stunden liegt.
- 5. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern. Als Informationsmeldung wird Erfolgreich gespeichert angezeigt.

Konfigurieren der Netzwerkdatenquelle (über Generische Datenbank)

Wenn Sie das Network Content Pack installiert haben, müssen Sie HPE OBR (den lokalen Datencollector) oder einen Remote-Collector zum Sammeln netzwerkbezogener Daten aus NNMi konfigurieren. NNMi verwendet den NPS als Repository für Daten zur Netzwerkleistung. Über die Seite **Generische Datenbank** in der Verwaltungskonsole können Sie HPE OBR zum Sammeln der erforderlichen Daten vom NPS konfigurieren. Auf dieser Seite können Sie außerdem Verbindungen zu generischen Datenbanken konfigurieren, die Vertica, Oracle oder SQL Server als Datenbanksystem verwenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die NPS-Datenquellverbindung zu konfigurieren:

- 1. Klicken Sie in der Verwaltungskonsole auf Datenquellenkonfiguration > Generische Datenbank. Die Seite Generische Datenbank wird geöffnet.
- 2. Klicken Sie auf **Neu erstellen**, um die NPS-Datenquellverbindung zu erstellen. Das Dialogfeld **Verbindungsparameter** wird angezeigt.

Feld	Beschreibung
Hostname	Adresse (IP oder FQDN) des NPS-Datenbankservers
Port	Portnummer für die Abfrage des NPS- Datenbankservers
Zeitzone	Zeitzone, in der die Datenbankinstanz konfiguriert wurde

3. Geben Sie in das Dialogfeld **Verbindungsparameter** die folgenden Werte ein:

Feld	Beschreibung
Datenbanktyp	Typ der Datenbank-Engine, die zum Erstellen der NPS-Datenbank verwendet wird
Domäne	Wählen Sie die Domänen aus, für die HPE OBR Daten aus dem ausgewählten Datenbanktyp sammeln soll.
URL	URL der Datenbankinstanz
Benutzername	Name des NPS-Datenbankbenutzers
Kennwort	Kennwort des NPS-Datenbankbenutzers
Sammlungsstation	Hier wird angegeben, ob dies ein lokaler oder ein Remote-Collector ist.

Der Domänenname "Network_Core" wird erst zur Auswahl angezeigt, nachdem das Content Pack NetworkPerf_ETL_PerfiSPI_RTSM oder NetworkPerf_ETL_ PerfSPI9.20 bzw. NetworkPerf_ETL_PerfiSPI_NonRTSM installiert wurde.

- 4. Klicken Sie auf OK.
- 5. Klicken Sie auf **Verbindung testen**, um die Verbindung zu testen.
- 6. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern. Als Informationsmeldung wird Erfolgreich gespeichert angezeigt.
- 7. Wenn Sie den Zeitplan für die Datensammlung für einen oder mehrere Hosts ändern möchten, geben Sie in der Spalte **Häufigkeit planen** im Feld **Std** eine Zeit für die Sammlung ein, die zwischen 1 und 24 Stunden liegt.
- 8. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern. Als Informationsmeldung wird Erfolgreich gespeichert angezeigt.

Die Datensammlung ist für alle neu erstellten Datenquellverbindungen standardmäßig aktiviert. Weitere Informationen zum Konfigurieren der Datenquellverbindungen des Netzwerks finden Sie in der HPE Operations Bridge Reporter-Onlinehilfe für Administratoren.

Hinweis: Sybase IQ als Datenquelle

Wenn Sie Sybase IQ als Datenquelle konfiguriert haben und keine Sammlung erfolgt, wenn die Netzwerkdatenquelle konfiguriert wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1. Kopieren Sie jconn4.jar vom Sybase IQ-Server in das Verzeichnis \$PMDB_ HOME/lib.
- 2. Starten Sie den Collection-Service neu.

Konfigurieren der VMware vCenter-Datenquelle

Sie können VMware vCenter als Datenquellverbindung konfigurieren, um Virtualisierungsmetriken im HPOM-Bereitstellungsszenario zu sammeln.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um VMware vCenter zu konfigurieren:

- 1. Klicken Sie in der Verwaltungskonsole auf Datenquellenkonfiguration > VMware vCenter. Die Seite VMware vCenter-Datenquelle wird angezeigt.
- 2. Klicken Sie auf **Neu erstellen**, um die Verbindung zu testen. Das Dialogfeld **Verbindungsparameter** wird angezeigt.

Feld	Beschreibung
Hostname	IP-Adresse oder FQDN des VMware vCenter- Applikationsservers.
Benutzername	Name des VMware vCenter-Applikationsbenutzers.
Kennwort	Kennwort des VMware vCenter- Applikationsbenutzers.
Sammlungsstation	Hier wird angegeben, ob dies ein lokaler oder ein Remote-Collector ist.

3. Geben Sie in das Dialogfeld Verbindungsparameter die folgenden Werte ein:

Hinweis: Sie können weitere VMware vCenter-Datenquellen konfigurieren, indem Sie für jede VMware vCenter-Verbindung, die Sie erstellen möchten, den Schritt 2 auf Seite109 ausführen.

- Wenn Sie den Zeitplan f
 ür die VMware vCenter-Datensammlung f
 ür einen oder mehrere Hosts
 ändern m
 öchten, geben Sie in der Spalte H
 äufigkeit planen im Feld Min eine Zeit f
 ür die Sammlung ein, die zwischen 5 und 60 Minuten liegt.
- 5. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern. Als Informationsmeldung wird Erfolgreich gespeichert angezeigt.
- 6. Erteilen Sie dem Benutzer auf dem VMware vCenter-Server die folgenden Berechtigungen:
 - Legen Sie die Berechtigung datastore auf Browse Datastore fest.
 - Legen Sie die Berechtigung datastore auf Low Level File Operations fest.
 - Legen Sie die Berechtigung sessions auf Validate session fest.
- 7. Legen Sie die Statistikebene auf dem VMware vCenter-Server fest:

- a. Klicken Sie im vSphere-Client auf Administration > vCenter Server Settings.
- b. Klicken Sie im Fenster vCenter Server-Einstellungen auf Statistik. Die Seite Statistics Interval wird angezeigt. Auf dieser Seite werden das Zeitintervall, nach dem die vCenter Server-Statistiken gespeichert werden, die Zeitdauer, für die die Statistiken gespeichert werden, und die Statistikebene angezeigt.
- c. Klicken Sie auf Bearbeiten.
- d. Legen Sie im Fenster Edit Statistics Interval das Statistikintervall über die Dropdownliste fest. Für die ausgewählte Statistikebene wird das Fenster Edit Statistics Interval angezeigt. Es zeigt den Typ der Statistiken an, der für diese Ebene gesammelt wird. Sie müssen eine Mindeststatistikebene von 2 festlegen.

Konfigurieren der SiteScope-Datenquelle

Sie können die SiteScope-Seite verwenden, um eine SiteScope-Datenquelle zu konfigurieren, mit der Daten aus mehreren SiteScope-Monitoren in Ihrer Umgebung gesammelt werden. Mithilfe dieser Seite können Sie entsprechend Ihren Anforderungen die Datensammlung aktivieren oder deaktivieren und Datensammlungsverbindungen hinzufügen oder löschen. Sie können diese Seite auch verwenden, um den Hostnamen des SiteScope-Servers zu ermitteln. Klicken Sie auf **Datenquelle ermitteln**, um den Hostnamen der SiteScope-Server aufzulisten. Wenn die Profildatenbank im Konfigurations-Assistenten als Kanal für Metriken ausgewählt wurde, müssen Sie einen Collector für die SiteScope-Datenquelle erstellen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Verbindung mit der SiteScope-Datenquelle zu erstellen:

- 1. Klicken Sie in der Verwaltungskonsole auf Datenquellenkonfiguration > SiteScope. Die Seite SiteScope wird geöffnet.
- 2. Klicken Sie auf **Neu erstellen**. Das Dialogfeld **Verbindungsparameter** wird angezeigt.
- 3. Geben Sie in das Dialogfeld Verbindungsparameter die folgenden Werte ein:

Feld	Beschreibung
Verbindungseinstellungen	
Hostname	IP-Adresse oder FQDN des SiteScope- Servers.
Port	Portnummer für die Abfrage des SiteScope- Servers.
	Hinweis: Die Portnummer 8080 ist der

Feld	Beschreibung
	Standardport für Verbindungen mit dem SiteScope-Server.
SSL verwenden	<i>(Optional).</i> Wird diese Option ausgewählt, müssen Sie den SiteScope-Server aktivieren, um die Kommunikation über SSL (Secure Sockets Layer) zu unterstützen.
Benutzername	Der Name des SiteScope-Benutzers.
Kennwort	Das Kennwort des SiteScope-Benutzers.
Init-Zeichenfolge	Gemeinsam verwendeter Schlüssel für die Herstellung einer Verbindung zu einem SiteScope-Server. Hinweis: Melden Sie sich zum Abrufen der Init-Zeichenfolge am SiteScope-Server mit Ihren Anmeldeinformationen an und klicken Sie auf Allgemeine Voreinstellungen > LW SSO.
Sammlungsstation	Diese Option wird für einen Collector verwendet, der auf einem Remote-System installiert ist.
Allgemeine Einstellungen für die Datenintegration: Durch diese Einstellungen wird eine generische Datenintegration zwischen dem SiteScope-Server und dem HPE OBR-Server hergestellt. Nach dem erfolgreichen Erstellen einer Verbindung werden die Daten mithilfe von Push von den SiteScope-Servern an den HPE OBR-Server übertragen. Ferner müssen Sie in HPE OBR ein Tag erstellen, das manuell auf die SiteScope-Monitore angewendet wird, für die ein Report erstellt werden soll. Weitere Informationen zum Erstellen des Tags finden Sie in der SiteScope-	

Dokumentation.

Integrationsname	Geben Sie hier den Namen der Integration ein. Hinweis: Er kann später nicht mehr geändert werden.
Codierung	Der Codierungstyp für die Kommunikation zwischen HPE OBR und SiteScope.

Feld	Beschreibung
SSL verwenden	<i>(Optional).</i> Wird diese Option ausgewählt, müssen Sie den SiteScope-Server aktivieren, um die Kommunikation über SSL (Secure Sockets Layer) zu unterstützen.
Intervall für Datenübermittlung (Sekunden)	Die Häufigkeit, mit der SiteScope Daten mithilfe von Push an HPE OBR übermittelt. Dies ist ein konfigurierbarer Parameter.
Anforderungsszeitüberschreitung (Sekunden)	Die Zeitspanne, die gewartet wird, bevor die Verbindung unterbrochen wird. Der Wert Null (0) bedeutet eine unbegrenzte Zeitüberschreitung. Dies ist ein konfigurierbarer Parameter.
Verbindungszeitüberschreitung (Sekunden)	Die Zeitspanne, die gewartet wird, bis die Verbindung wieder hergestellt wird. Der Wert Null (0) bedeutet, dass keine Zeitüberschreitung verwendet wird. Dies ist ein konfigurierbarer Parameter.
Anzahl der Wiederholungsversuche	Die Anzahl der Wiederholungsversuche eines SiteScope-Servers während eines Verbindungsfehlers mit HPE OBR.
Authentifizierung, wenn angefordert	<i>(Optional).</i> Wird die Option ausgewählt, wird die Authentifizierung mithilfe des Benutzernamens und Kennworts des Webservers durchgeführt.
Benutzername für Authentifizierung	Wird HPE OBR für die Basisauthentifizierung konfiguriert, geben Sie den Benutzernamen für den Zugriff auf den Server an.
Kennwort für Authentifizierung	Wird HPE OBR für die Basisauthentifizierung konfiguriert, geben Sie das Kennwort für den Zugriff auf den Server an.
Proxyadresse	Wenn Proxy in SiteScope aktiviert wurde, geben Sie die Proxyadresse an.
Proxy-Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen des Proxyservers ein.

Feld	Beschreibung
Proxy-Kennwort	Geben Sie das Kennwort des Proxyservers ein.
Tag erstellen	Wählen Sie diese Option, um ein Tag für die SiteScope-Monitore zu erstellen, das manuell über den SiteScope-Server angewendet wird.
Tag-Name	Benutzerdefinierter Name des Tags.

- 4. Klicken Sie auf OK.
- 5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Als Informationsmeldung wird Erfolgreich gespeichert angezeigt.

Die Datensammlung ist für die neu erstellte SiteScope-Datenquellenverbindung standardmäßig aktiviert. Die Häufigkeit ist so festgelegt, dass alle 15 Minuten gesammelt wird.

Konfigurieren der HP Server Automation-Datenquelle

Sie können die Seite **HPSA** verwenden, um eine HP Server Automation-Datenquelle zu konfigurieren, mit der Daten aus mehreren SAs in Ihrer Umgebung gesammelt werden. Mithilfe dieser Seite können Sie entsprechend Ihren Anforderungen die Datensammlung aktivieren oder deaktivieren und Datensammlungsverbindungen hinzufügen oder löschen.

So erstellen Sie eine neue Verbindung zur HP Server Automation-Datenquelle:

- 1. Klicken Sie in der Verwaltungskonsole auf **Datenquellkonfiguration > HPSA**. Die Seite **HPSA** wird geöffnet.
- 2. Klicken Sie auf **Neu erstellen**. Das Dialogfeld **Verbindungsparameter** wird angezeigt.
- 3. Geben Sie in das Dialogfeld Verbindungsparameter die folgenden Werte ein:

Feld	Beschreibung
Hostname	IP-Adresse oder FQDN von HPSA.
Port	Portnummer für HPSA-Abfragen.
Datenbankinstanz	System-ID (SID) der HPSA-Datenbankinstanz.
Datenbanktyp	Typ der Datenbank.

Feld	Beschreibung
Benutzername	Der Name des HPSA-Benutzers.
Kennwort	Das Kennwort des HPSA-Benutzers.
Sammlungsstation	Diese Option wird für einen Collector verwendet, der auf einem Remote-System installiert ist.

- 4. Klicken Sie auf OK.
- 5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Als Informationsmeldung wird Erfolgreich gespeichert angezeigt.

Verwalten der Datenquelle der Management- und der Profildatenbank

Sie können HPE OBR für die Sammlung von Daten aus den folgenden HP Business Service Management-Daten-Repositorys konfigurieren:

- Management-Datenbank: Die Management-Datenbank speichert systemweite und verwaltungsbezogene Metadaten für die HP Business Service Management-Umgebung.
- **Profildatenbank**: Die Profildatenbank speichert rohe und aggregierte Messungsdaten, die von den HP Business Service Management-Datencollectoren stammen. Die Profildatenbank speichert auch über HPOM, BPM, RUM und Service Health gesammelte Messungen.

In Ihrer HP BSM-Bereitstellung können Sie auch mehrere Profildatenbanken einrichten, wenn eine Datenbank nicht alle Daten aufnehmen kann. Sie könnten auch mehrere Profildatenbanken benötigen, um kritische und nicht kritische Daten getrennt zu speichern. In der Management-Datenbank werden die Informationen zu verschiedenen Profildatenbanken gespeichert, die in Ihrer Umgebung bereitgestellt werden.

Zum Konfigurieren mehrerer Profildatenbankverbindungen müssen Sie lediglich die Management-Datenbank auf der BSM/OMi-Seite konfigurieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Management-Datenbank zu konfigurieren:

- Klicken Sie in der Verwaltungskonsole auf Datenquellkonfiguration > BSM/OMi > Management-Datenbank.
- 2. Klicken Sie auf **Neu erstellen**. Das Dialogfeld **Verbindungsparameter** wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie basierend auf der Topologiequelle als Datenquelle entweder BSM

oder OMi aus.

4. Geben Sie im Dialogfeld Verbindungsparameter die folgenden Werte ein:

Feld	Beschreibung	
Hostname	IP-Adresse oder FQDN des Management- Datenbankservers.	
	Wird nicht angezeigt, wenn die Option Datenbank in Oracle RAC ausgewählt ist.	
Port	Portnummer für die Abfrage des Management- Datenbankservers. Wird nicht angezeigt, wenn die Option Datenbank in	
	Oracle RAC ausgewählt ist.	
Datenbanktyp	Der Typ der Datenbank-Engine, die zum Erstellen der Management-Datenbank verwendet wird. Wenn Sie als Datenquelle die Option BSM ausgewählt haben, kann der Datenbanktyp Oracle oder MSSQL sein. Wenn Sie als Datenquelle die Option OMi ausgewählt haben, kann der Datenbanktyp Oracle , MSSQL oder PostgreSQL sein.	
Windows- Authentifizierung	Wenn Sie MSSQL als Datenbanktyp ausgewählt haben, können Sie die Windows-Authentifizierung für MSSQL aktivieren. Der Benutzer kann dann mit denselben Anmeldeinformationen auf SQL Server zugreifen wie das Windows-System, das die Datenbank hostet.	
Datenbankinstanz	System-ID (SID) der Management-Datenbankinstanz. Wird nicht angezeigt, wenn die Option Datenbank in Oracle RAC ausgewählt ist.	
	Hinweis: Weitere Informationen über den Hostnamen, die Portnummer und die SID der Datenbank erhalten Sie bei Ihrem HP Business Service Management-Administrator.	
Datenbankname	Der Name der Datenbank. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn MSSQL als Datenbanktyp ausgewählt wurde.	
Datenbank in Oracle	Diese Option wird nur angezeigt, wenn Oracle als	
Feld	Beschreibung	
--------------------	--	--
RAC	Datenbanktyp ausgewählt wurde.	
Servicename	Der Name des Services. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Datenbank in Oracle RAC ausgewählt ist.	
Name der ORA-Datei	Die ORA-Datei (verfügbar im Ordner \${PMDB.HOME} /config), die Verbindungsinformationen für den Oracle Real Application Cluster enthält. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Datenbank in Oracle RAC ausgewählt ist.	
Benutzername	Der Name des Benutzers der Management-Datenbank, der beim Einrichten dieser Datenbank im BSM- Konfigurationsassistenten angegeben wurde.	
	Hinweis: Wenn die Windows-Authentifizierung ausgewählt wurde, ist dieses Feld deaktiviert.	
Kennwort	Das Kennwort des Benutzers der Management- Datenbank, das beim Einrichten dieser Datenbank im BSM-Konfigurationsassistenten angegeben wurde.	
	Hinweis: Wenn die Windows-Authentifizierung ausgewählt wurde, ist dieses Feld deaktiviert.	

- 5. Klicken Sie auf OK.
- 6. Klicken Sie auf **Verbindung testen**, um die Verbindung zu testen.
- 7. Klicken Sie auf **Datenbank ermitteln**, um die entsprechenden Profildatenbanken automatisch zu ermitteln.

Hinweis: Wenn sich die Management-Datenbank und die Profildatenbank auf dem gleichen System befinden, wird beim Klicken auf **Datenbank ermitteln** automatisch die entsprechende Profildatenbank ermittelt. Wenn sich die Datenbanken auf verschiedenen Systemen befinden, müssen Sie die Profildatenbank über die Registerkarte **Profildatenbank** manuell konfigurieren.

Hinweis: Nachdem Sie die Management-Datenbank mit der Option **Datenbank in Oracle RAC** konfiguriert haben und das Testen der Verbindung erfolgreich verlaufen ist, wird beim Klicken auf **Datenbank ermitteln** nicht automatisch die entsprechende Profildatenbank ermittelt. Sie müssen dann die Profildatenbank

				8
			Management Da	tabase Profile Database OMi
igement Database				
_				
Host name	Data	Statu	IS	Configuration
source	source	Connection	Collection	comguration
		BSM Management Database n	ot configured.	

8. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern. Als Informationsmeldung wird Erfolgreich gespeichert angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Profildatenbank zu konfigurieren:

- 1. Klicken Sie in der Verwaltungskonsole auf Datenquellkonfiguration > BSM/OMi > Profildatenbank.
- 2. Klicken Sie auf **Neu erstellen**. Das Dialogfeld **Verbindungsparameter** wird angezeigt.
- 3. Geben Sie im Dialogfeld Verbindungsparameter die folgenden Werte ein:

Feld	Beschreibung
Hostname	IP-Adresse oder FQDN des Profildatenbankservers. Wird nicht angezeigt, wenn die Option Datenbank in Oracle RAC ausgewählt ist.
Port	Portnummer für die Abfrage des Profildatenbankservers. Wird nicht angezeigt, wenn die Option Datenbank in Oracle RAC ausgewählt ist.
Datenbanktyp	Typ der Datenbank-Engine, die zum Erstellen der Profildatenbank verwendet wird. Das kann Oracle oder MSSQL sein.
Management- Datenbank	Verknüpft die Profildatenbank mit der Management- Datenbank. Wenn Sie nur Daten aus SiteScope sammeln, muss keine Management-Datenbank ausgewählt werden.
Domänen	Wählen Sie die Domänen aus, für die Sie die Datensammlung aktivieren wollen.
	Hinweis: Sie müssen die Domänen auswählen, aus denen Sie die Datensammlung aktivieren wollen. Wenn

Feld	Beschreibung
	Sie die Topologiekonfiguration während der Konfigurationsphase nach der Installation übersprungen und die Content Packs installiert haben, müssen Sie hierher zurückkehren, um die Datensammlung aus den folgenden Domänen auszuwählen. • RUM • BPM
	• ServiceHealth
	• SIVI_VIVIWare_SIS
Datenbankinstanz	System-ID (SID) der Profildatenbankinstanz. Wird nicht angezeigt, wenn die Option Datenbank in Oracle RAC ausgewählt ist.
	Hinweis: Weitere Informationen über den Hostnamen, die Portnummer und die SID der Datenbank erhalten Sie bei Ihrem HP Business Service Management- Administrator.
Windows- Authentifizierung	Wenn Sie MSSQL als Datenbanktyp ausgewählt haben, können Sie die Windows-Authentifizierung für MSSQL aktivieren. Der Benutzer kann dann mit denselben Anmeldeinformationen auf SQL Server zugreifen wie das Windows-System, das die Datenbank hostet.
Datenbankname	Der Name der Datenbank. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn MSSQL als Datenbanktyp ausgewählt wurde.
Datenbank in Oracle RAC	Diese Option wird nur angezeigt, wenn Oracle als Datenbanktyp ausgewählt wurde.
Servicename	Der Name des Services. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Datenbank in Oracle RAC ausgewählt ist.
Name der ORA- Datei	Die ORA-Datei, die Verbindungsinformationen für den Oracle Real Application Cluster enthält. Diese Option wird

Feld	Beschreibung	
	nur angezeigt, wenn Datenbank in Oracle RAC ausgewählt ist.	
Benutzername	Der Name des Benutzers der Profildatenbank, der beim Einrichten dieser Datenbank im BSM- Konfigurationsassistenten angegeben wurde.	
	Hinweis: Wenn die Windows-Authentifizierung ausgewählt wurde, ist dieses Feld deaktiviert.	
Kennwort	Das Kennwort des Benutzers der Profildatenbank, das beim Einrichten dieser Datenbank im BSM- Konfigurationsassistenten angegeben wurde.	
	Hinweis: Wenn die Windows-Authentifizierung ausgewählt wurde, ist dieses Feld deaktiviert.	
Sammlungsstation	Diese Option wird für einen Collector verwendet, der auf einem Remote-System installiert ist.	

- 4. Klicken Sie auf **OK**.
- 5. Klicken Sie auf **Verbindung testen**, um die Verbindung zu testen.
- 6. Klicken Sie auf **Speichern**, um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern. Als Informationsmeldung wird Erfolgreich gespeichert angezeigt.

Nachdem Sie die neu erstellte Verbindung der Management-Datenbank gespeichert haben, ruft HPE OBR (der lokale Collector oder der Remote-Collector) die Informationen der Profildatenbank aus der Datenquelle der Management-Datenbank ab und listet alle vorhandenen Datenquellen der Profildatenbank im Abschnitt **Profildatenbank** der Seite auf.

Die Datensammlung ist für die Datenquelle der Profildatenbank standardmäßig aktiviert. Die Häufigkeit ist so festgelegt, dass stündlich gesammelt wird.

Bei einem Remote-Collector muss die Sammlungsstation im Dropdown-Feld **Datenbanktyp** im Abschnitt **Profildatenbank** der Seite ausgewählt werden.

Weitere Informationen zum Konfigurieren der Datenquellverbindungen der Profildatenbank finden Sie in der *HPE Operations Bridge Reporter-Onlinehilfe für Administratoren*.

Aktivieren der KPI-Datensammlung für Service Health-CIs

KPIs sind übergeordnete Indikatoren der Leistung und Verfügbarkeit von CIs. Die KPI-Daten für bestimmte logische CIs zum Service-Zustand, wie Geschäftsservice, Geschäftsapplikation, Geschäftsprozess und Host, werden standardmäßig in der Profildatenbank protokolliert. Zur Report-Erstellung werden diese Daten von HPE OBR aus der Datenbank gesammelt.

Die KPI-Daten für andere CI-Typen werden jedoch nicht automatisch in der Profildatenbank protokolliert. Wenn Sie die Protokollierung der KPI-Daten für diese CI-Typen aktivieren möchten, müssen Sie die CIs in HP BSM konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Persistent Data and Historical Data* des Handbuchs *HP Business Service Management - Using Service Health*. Diese Handbuch ist für das Produkt *Application Performance Management (BAC)* unter folgendem URL verfügbar:

http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals

Konfigurieren der HP OMi-Datenquelle

Wenn Sie das HP OMi Content Pack installieren, müssen Sie die HP OMi-Datenbankverbindung für die Datensammlung konfigurieren. Sie können HPE OBR für die Sammlung von Daten aus den folgenden OMi-Daten-Repositorys konfigurieren:

- Ereignisdatenbank: In der Ereignisdatenbank werden aus der OMi-Datenquelle (Versionen 9.x) abgerufene Daten gespeichert.
- **Operations database**: In der Operationen-Datenbank werden aus der OMi 10-Datenquelle (und höhere Versionen) abgerufene Daten gespeichert.

Bevor Sie eine neue HP OMi-Datenquellverbindung erstellen, sollten Sie sicherstellen, dass auf der Seite **Management-DB/Profil-DB** eine Datenquellverbindung für die Management-Datenbank vorhanden ist. Diese ist erforderlich, um die in der Management-Datenbank gespeicherten Informationen zu zugewiesenen Benutzern/Gruppen für HP OMi abzurufen.

Sind in Ihrer Umgebung eine oder mehrere OMi-Setups vorhanden, müssen Sie die OMi-Datenquelle konfigurieren, die zu dem als Topologiequelle konfigurierten HP BSM-RTSM gehört.

Gehen Sie wie folgt vor, um die HP OMi-Datenquellverbindungen zu konfigurieren:

- Klicken Sie in der Verwaltungskonsole auf Datenquellkonfiguration > BSM/OMi > OMi.
- 2. Klicken Sie auf Neu erstellen, um eine neue HP OMi-Datenquellverbindung zu

erstellen. Das Dialogfeld Verbindungsparameter wird angezeigt.

3. Geben Sie in das Dialogfeld Verbindungsparameter die folgenden Werte ein:

Feld	Beschreibung
Datenquelle	Ereignis oder Operationen
	Hinweis: Wählen Sie Ereignis für die Version OMi 9.x und Operationen für OMi 10.x und höhere Versionen aus.
Hostname	Adresse (IP oder FQDN) des HP OMi- Datenbankservers
Port	Portnummer für die Abfrage des HP OMi- Datenbankservers
Datenbankinstanz	System-ID (SID) der HP OMi-Datenbankinstanz Wenn MSSQL Server so konfiguriert wurde, dass die (unbenannte) Standarddatenbankinstanz verwendet wird, dann lassen Sie dieses Feld leer. Weitere Informationen über den Hostnamen, die Portnummer und die SID der Datenbank erhalten Sie bei Ihrem HP OMi-Datenbankadministrator.
Datenbanktyp	Der Typ der Datenbank-Engine, die zum Erstellen der HP OMi-Datenbank verwendet wird. Wenn Sie als Datenquelle die Option Ereignis ausgewählt haben, kann der Datenbanktyp Oracle oder MSSQL sein. Wenn Sie als Datenquelle die Option Operationen ausgewählt haben, kann der Datenbanktyp Oracle , MSSQL oder PostgreSQL sein.
Windows- Authentifizierung	Wenn Sie MSSQL als Datenbanktyp ausgewählt haben, können Sie die Windows-Authentifizierung für MSSQL aktivieren. Der Benutzer kann dann mit denselben Anmeldeinformationen auf SQL Server zugreifen wie das Windows-System, das die Datenbank hostet.
Datenbankname	Der Name der Datenbank. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn MSSQL als Datenbanktyp ausgewählt wurde.

Feld	Beschreibung
Benutzername	Der Name des HP OMi-Datenbankbenutzers. Wenn die Windows-Authentifizierung ausgewählt wurde, ist dieses Feld deaktiviert und wird leer angezeigt.
Kennwort	Das Kennwort des HP OMi-Datenbankbenutzers. Wenn die Windows-Authentifizierung ausgewählt wurde, ist dieses Feld deaktiviert und wird leer angezeigt.
Sammlungsstation	Hier wird angegeben, ob dies ein lokaler oder ein Remote-Collector ist.

4. Klicken Sie auf **OK**.

Hinweis: Sie können nur eine HP OMi-Datenquellverbindung erstellen. Nach Erstellung der Verbindung ist die Schaltfläche **Neu erstellen** standardmäßig deaktiviert. Geben Sie die korrekten Werte an.

- 5. Klicken Sie auf **Verbindung testen**, um die Verbindung zu testen.
- 6. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern. Als Informationsmeldung wird Erfolgreich gespeichert angezeigt.
- 7. Wenn Sie den Zeitplan für die HP OMi-Datensammlung für einen oder mehrere Hosts ändern möchten, geben Sie in der Spalte **Häufigkeit planen** im Feld **Std** eine Zeit für die Sammlung ein, die zwischen 1 und 24 Stunden liegt.
- 8. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern. Als Informationsmeldung wird Erfolgreich gespeichert angezeigt.

Kapitel 7: Ausstehende Konfiguration

Auf dieser Seite können Sie den Status der Topologiekonfiguration, der Installation der Content Pack-Komponente und der Datenquellkonfiguration einsehen. Je nach Status können Sie entscheiden, ob Sie die übrigen Content Pack-Komponenten installieren möchten oder die Datenquellen konfigurieren möchten.

Ausstehende Konfiguration		
Topologiekonfiguration		
Topologiequelle ist nicht konfiguriert	Klicken Sie zum Konfigurieren auf <u>Topology Source</u>	
nstallation von Content Pack-Komponenten		
Alle erforderlichen Content Pack-Komponenten (auf Grundlage der Auswahl, die Sie auf der Seite 'Datenquelle auswähl	len' getroffen haben) sind installiert.	
Datenquellenkonfiguration		
Die Verbindung zur erforderlichen Datenquelle für die folgenden Content Pack-Komponenten ist nicht konfiguriert:		
NetworkPerf_ETL_PerfiSPI9.20_RTSM	Klicken Sie zum Konfigurieren auf Generic Database	
Die Verbindung zur erforderlichen Datenquelle für die folgenden Content Pack-Komponenten ist nicht konfiguriert:		
CrossOprEvent_ETL_OMi	Klicken Sie zum Konfigurieren auf OMi	
CrossOprEvent_ETL_OMi_Extended		
Die Verbindung zur erforderlichen Datenquelle für die folgenden Content Pack-Komponenten ist nicht konfiguriert:		
vCenter Collector Contentpack	Klicken Sie zum Konfigurieren auf <u>VMware vCenter</u>	
Die Verbindung zur erforderlichen Datenquelle für die folgenden Content Pack-Komponenten ist nicht konfiguriert:		
HIKPI ETL ServiceHealth	Klicken Sie zum Konfigurieren auf Profile Database	
Die Verbindung zur erforderlichen Datenquelle für die folgenden Content Pack-Komponenten ist nicht konfiguriert:		
OprEvent ETL HPOM	Klicken Sie zum Konfigurieren auf HP Operations Manager	

In der folgenden Abbildung werden die ausstehenden Konfigurationen basierend auf der ausgewählten Datenquelle angezeigt. Klicken Sie auf die entsprechenden Links, um die ausstehenden Konfigurationen abzuschließen.

Konfigurationshandbuch Kapitel 7: Ausstehende Konfiguration

🗄 Verwaltungs-Dashboard 🛛 🤣		
🕼 Datenquellenkonfiguration 🤌	Ausstehende Konfiguration	
🖶 Verwaltung 🛛 😽	Topologiekonfiguration	
Datenbankkonfiguration	Topologiequelle ist nicht konfiguriert	Klicken Sie zum Konfigurieren auf Topology Source
	Installation von Content Pack-Komponenten	
Lizenzierung	Alle erforderlichen Content Pack-Komponenten (auf Grundlage der Auswahl, die Sie auf der Seite 'Datenquelle auswähle	en' getroffen haben) sind installiert.
Sicherheit	Datenquellenkonfiguration	
	Die Verbindung zur erforderlichen Datenquelle für die folgenden Content Pack-Komponenten ist nicht konfiguriert:	
Datenverarbeitung	NetworkPerf_ETL_PerfiSPI9.20_RTSM	Klicken Sie zum Konfigurieren auf Generic Database
SAP BOBJ		
-	Die Verbindung zur erforderlichen Datenquelle für die folgenden Content Pack-Komponenten ist nicht konfiguriert:	
I Alterung	CrossOprEvent ETL OMi	We has Six over Kanfermines and Obli
P. Constitute	CrossOprEvent_ETL_OMi_Extended	Kicken Sie zum Königuneren auf <u>Olwi</u>
E Services		
Schichtverwaltung	Die Verbindung zur erforderlichen Datenquelle für die folgenden Content Pack-Komponenten ist nicht konfiguriert:	
_	vCenter_Collector_Contentpack	Klicken Sie zum Konfigurieren auf <u>VMware vCenter</u>
Datenquelle auswählen		
Bereitstellungs-Manager	Die Verbindung zur erforderlichen Datenquelle für die folgenden Content Pack-Komponenten ist nicht konfiguriert:	
	HIKPI ETL ServiceHealth	Klicken Sie zum Konfigurieren auf Profile Database
Collector-Konfiguration		
Ausstahanda Konfiguration	Die Verbindung zur erforderlichen Datenquelle für die folgenden Content Pack-Komponenten ist nicht konfiguriert:	
a Aussienende Komgulation	Oprevent ETL HPOM	Klicken Sie zum Konfigurieren auf HP Operations Manager
	· operangerega and	

Teil III: Zusätzliche Konfigurationen

Dieser Abschnitt enthält Informationen und Verfahren zum Konfigurieren einer sicheren Verbindung für HPE OBR. Dieser Abschnitt bietet zudem Informationen zum Erstellen der Keystore-Datei mit "keytool", zum Planen der Datenbanksicherung und zum Wiederherstellen der Datenbanksicherung.

Weitere Informationen zur zusätzlichen Konfiguration finden Sie im HPE Operations Bridge Reporter-*Administratorhandbuch*.

Kapitel 8: Konfigurieren von HP Operations Agent für die Datensammlung im sicheren Modus

HP Operations Agent unterstützt die HTTP 1.1-basierte Kommunikationsschnittstelle für den Datenzugriff zwischen Client- und Serverapplikationen. Sie können die Datensammlung der verwalteten Knoten von HP Operations Agent aber auch für den sicheren Modus (HTTPS) konfigurieren. Da die HTTPS-Kommunikation auf Zertifikaten basiert, müssen auf dem HPE OBR-System und den verwalteten Knoten Zertifikate installiert sein. Das HPE OBR-System agiert als Zertifikatclient. Der Zertifikatserver (Zertifizierungsstelle) wird von HPOM bereitgestellt.

Wenn SSL_SECURITY in Agents aktiviert ist, schlägt die Sammlung vom Agent in HPE OBR mit dem Fehler fehl, dass kein vertrauenswürdiges Zertifikat gefunden wurde. Für die Sammlung ist das HTTPS-Protokoll erforderlich und die richtigen Zertifikate müssen installiert sein. Zum Abrufen von Daten sollten die Zertifikate vom Zertifikatserver, der zu den Agents gehört, im HPE OBR-System oder auf dem Remote-Collector installiert werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um zu überprüfen, ob SSL_SECURITY aktiviert ist:

ovconfigchg

Wenn SSL_SECURITY auf ALL oder REMOTE festgelegt ist, ist diese Sicherheit aktiviert.

Gehen Sie wie folgt vor, um Zertifikate vom Server in HPE OBR oder auf dem Remote-Collector zu installieren:

Aufgabe 1: Konfiguration im HPE OBR-System

- 1. Melden Sie sich am HPE OBR-Computer an.
- 2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die auf dem HPE OBR-Computer installierten Zertifikate aufzulisten:

ovcert -list

3. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Zertifikate vom HPE OBR-Computer zu löschen:

```
ovcert -remove <Zertifikatsnummer>
```

Dabei ist Zertifikatsnummer die Zertifikatsaliasnummer.

- 4. Geben Sie an der folgenden Eingabeaufforderung Y ein, um das Zertifikat zu entfernen. Es wird eine Statusmeldung angezeigt.
- 5. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Zertifikatserver auf den OM-Server festzulegen:

Kapitel 8: Konfigurieren von HP Operations Agent für die Datensammlung im sicheren

ovconfchg -ns sec.cm.client -set CERTIFICATE_SERVER <*OM_SERVER*> Dabei ist <*OM_SERVER*> der Name des OM-Systems.

oder

Führen Sie den folgenden Befehl aus und ändern Sie die Zertifikatserverwerte manuell:

ovconfchg -edit

6. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ein Zertifikat anzufordern:

```
ovcert -certreq
```

7. Melden Sie sich beim OM-System an und führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Zertifikat aufzulisten:

ovcm -listpending -l

8. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Zertifikats-ID abzurufen, die zum HPE OBR-Computer gehört:

```
ovcm -grant <Zertifikats-ID> -host <OBR_Hostname>
```

Dabei ist <Zertifikats-ID> die Zertifikats-ID des HPE OBR-Systems.

<OBR_Hostname> ist der Name des HPE OBR-Systems.

9. Führen Sie die folgenden Befehle aus, um zu überprüfen, ob die Zertifikate richtig installiert wurden:

ovcert -list ovcert -check

10. Führen Sie auf dem HPE OBR-System den folgenden Befehl aus:

ovcert -exporttrusted -file <Dateiname> -ovrg server

11. Führen Sie auf dem HPE OBR-System den folgenden Befehl aus:

ovcert -importtrusted -file <Dateiname>

Dabei ist < Dateiname > der Name der im obigen Schritt genannten Datei.

12. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um eine Vertrauensbeziehung mit dem OM-Server-Keystore herzustellen und das Zertifikat in den lokalen HPE OBR-Keystore zu importieren:

ovcert -trust <OM_SERVER> -ovrg server

Dabei ist <OM_SERVER> der Name des OM-Servers.

13. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ovc neu zu starten:

```
ovc - restart
```

Die Sammlung erfolgt durch Agents, die aktiviert sind, bei denen also SSL_SECURITY auf ALL oder REMOTE festgelegt ist.

Hinweis: Wenn Sie HTTPS für einen neuen Remote-Collector konfigurieren, führen

Sie die folgende "Aufgabe 2a: Konfigurieren von HTTPS auf einem neuen Remote-Collector" unten aus. Wenn Sie HTTPS für einen bereits vorhandenen Remote-Collector konfigurieren, führen Sie die folgende "Aufgabe 2b: Konfigurieren von HTTPS auf einem vorhandenen Remote-Collector" auf der nächsten Seite aus.

Aufgabe 2a: Konfigurieren von HTTPS auf einem neuen Remote-Collector

Führen Sie die folgenden Schritte aus, nachdem der neue Remote-Collector installiert wurde.

 Wechseln Sie zu %PMDB_HOME%\bin\script (Windows) und \$PMDB_ HOME/bin/script (Linux) und führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Poller für den OM-Server zu konfigurieren:

perl configurePoller.pl <OM_Server>

- 2. Stellen Sie sicher, dass Sie den neuen Remote-Collector auf dem OM-Server hinzugefügt haben und dass die Zertifikatanforderung akzeptiert wird.
- 3. Führen Sie die folgenden Befehle auf dem Remote-Collector aus, um zu überprüfen, ob die Zertifikate richtig installiert wurden:

```
ovcert -list
ovcert -check
```

4. Melden Sie sich beim HPE OBR-System an und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
C:\>ovcert -exporttrusted -file C:\trusted_cert -ovrg server
```

- 5. Kopieren Sie die im obigen Schritt generierte Zertifikatsdatei auf den neuen Remote-Collector.
- 6. Führen Sie den folgenden Befehl auf dem Remote-Collector aus, um die vertrauenswürdige Zertifikatsdatei zu importieren:

```
ovcert -importtrusted -file C:\trusted_cert
```

- 7. Gehen Sie wie folgt vor, um coreID vom HPE OBR-System abzurufen:
 - a. Melden Sie sich beim HPE OBR-System an und führen Sie den folgenden Befehl aus:

ovcoreid

Sie müssen sich die Core-ID notieren, die mithilfe des obigen Befehls angezeigt wird.

8. Führen Sie den folgenden Befehl auf dem Remote-Collector aus und bearbeiten Sie die Parameter MANAGER und MANAGER_ID:

ovconfchg -edit

Legen Sie den Parameter MANAGER auf den *<OBR-Servernamen>* und MANAGER_ID auf die Core-ID fest, die Sie im obigen Schritt notiert haben.

Kapitel 8: Konfigurieren von HP Operations Agent für die Datensammlung im sicheren

- 9. Starten Sie ovc neu.
- 10. Melden Sie sich bei der Verwaltungskonsole an. Wechseln Sie zu Administrator > Collector-Konfiguration und konfigurieren Sie den neuen Remote-Collector.

Informationen zum Konfigurieren des neuen Remote-Collectors finden Sie unter "Aufgabe 4: Konfigurieren der Collectoren, die auf Remotesystemen installiert sind" auf Seite 39.

Aufgabe 2b: Konfigurieren von HTTPS auf einem vorhandenen Remote-Collector

1. Führen Sie die folgenden Befehle auf dem Remote-Collector aus, um das vorhandene Zertifikat zu überprüfen und zu entfernen:

ovcert -list

ovcert -remove

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Zertifikatserver vom HPE OBR-Server in den OM-Server zu ändern:

```
ovconfchg -ns sec.cm.client -set CERTIFICATE_SERVER <OM_SERVER>
```

Dabei ist <OM_SERVER> der Name des OM-Systems.

oder

Führen Sie den folgenden Befehl aus und ändern Sie die Zertifikatserverwerte manuell:

ovconfchg -edit

3. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ein Zertifikat anzufordern:

ovcert -certreq

4. Melden Sie sich beim OM-System an und führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Zertifikat aufzulisten:

ovcm -listpending -l

5. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Zertifikats-ID abzurufen, die zum Remote-Collector gehört:

ovcm -grant <Zertifikats-ID> -host <Remote_Collector_Hostname>

Dabei ist <Zertifikats-ID> die Zertifikats-ID des HPE OBR-Systems.

<*Remote_Collector_Hostname*> ist der Hostname des Remote-Collectors.

6. Führen Sie die folgenden Befehle auf dem Remote-Collector aus, um zu überprüfen, ob die Zertifikate richtig installiert wurden:

ovcert -list ovcert -check

 Melden Sie sich beim HPE OBR-System an und f
ühren Sie den folgenden Befehl aus:

ovcert -exporttrusted -file <Dateiname> -ovrg server

Kapitel 8: Konfigurieren von HP Operations Agent für die Datensammlung im sicheren

Dabei ist < Dateiname > der Name der vertrauenswürdigen Zertifikatsdatei.

- 8. Kopieren Sie die im obigen Schritt generierte Zertifikatsdatei auf den Remote-Collector.
- 9. Führen Sie den folgenden Befehl auf dem Remote-Collector aus, um die vertrauenswürdige Zertifikatsdatei zu importieren:

ovcert -importtrusted -file <Dateiname>

Dabei ist *<Dateiname>* der Name der vertrauenswürdigen Zertifikatsdatei, die in Schritt 7 exportiert wurde.

- 10. Melden Sie sich bei der Verwaltungskonsole an.
- Um zu überprüfen, ob die richtige Sammlung durchgeführt wird, wechseln Sie zu Administrator > Collector-Konfiguration und klicken Sie auf Testen und dann auf Speichern.

Kapitel 9: Konfigurieren der Einstellungen für die Drill-Funktion für Reports

HPE OBR umfasst das SAP BusinessObjects BI Launch Pad-Portal, in dem Sie die generierten Reports anzeigen können. Im SAP BusinessObjects BI Launch Pad steht eine Drill-Funktion zur Verfügung, mit der Sie Informationen auf verschiedenen Ebenen, nämlich nach Tag, Monat oder Jahr, anzeigen können. Allerdings ist es möglich, dass bei einem Drillup- oder Drilldown-Vorgang in einem Report die relevanten Daten für die angegebene Ebene in einzelnen Abschnitten nicht angezeigt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in den Report-Blöcken die Synchronisierung zwischen den Drill-Optionen im Report verloren geht. Damit in den Reports die richtigen Daten angezeigt werden, müssen Sie die Synchronisierung in den Voreinstellungen für das SAP BusinessObjects BI Launch Pad wiederherstellen.

1. Starten Sie die Verwaltungskonsole in einem Webbrowser mit der folgenden URL:

http://<OBR_Server_FQDN>:21411/BSMRApp

Dabei ist < OBR_Server_FQDN> der vollqualifizierte Domänenname des Systems, auf dem OBR installiert ist.

Die Anmeldeseite wird angezeigt.

- 2. Geben Sie **administrator** in das Feld **Benutzername** und das Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.
- 3. Klicken Sie auf **Anmelden**.

Die Startseite wird angezeigt.

- Klicken Sie in der Verwaltungskonsole auf Verwaltung > SAP BOBJ.
 Die SAP BOBJ-Seite wird geöffnet.
- 5. Klicken Sie auf **BI Launch Pad starten**. Die Anmeldeseite für das SAP BusinessObjects BI Launch Pad wird angezeigt.

Kapitel 9: Konfigurieren der Einstellungen für die Drill-Funktion für Reports

Hewlett Packard Enterprise	Operations Bridge Reporter
BI launch pad	
Enter your user information, ar If you are unsure of your account	nd click "Log On". information, contact your system administrator.
System:	shrbat12:6400
User Name:	administrator
Password:	
Help	

- 6. Geben Sie **administrator** in das Feld **User Name** und das Kennwort in das Feld **Password** ein.
- 7. Klicken Sie auf **Log On**. Die Startseite für das SAP BusinessObjects BI Launch Pad wird angezeigt.

Operations Bridge Reporter	Welcome: Administrator	Applications 🔻 Preferences Help menu 🔻 Log	off
 My Recently Viewed Documents 	▼ 0 unread messages in My Inbox	My Applications)
No recently viewed documents	No unread messages	<u>_</u>	
		y	
My Recently Run Documents	10 or more Unread Alerts	See more	
No recently run documents	Service Categories Watch Caution Event		
	Enterprise Nodes Watch Caution Event Web Intelligence Services Watch Caution Event Connectivity Services Watch Caution Event	7	
	전 Analysis Services Watch Caution Event 안 Data Federation Services Watch Caution Event 안 Promotion Management Services Watch Caution Event 안 Core Services Watch Caution Event	%	
	See OBR Watch Caution Event	See more	

8. Klicken Sie auf Preferences. Die Seite Preferences wird geöffnet.

Konfigurationshandbuch Kapitel 9: Konfigurieren der Einstellungen für die Drill-Funktion für Reports

Web Intelligence View Applet (download required) Desktop (Rich Client, Windows only, installation required) (installation required) PDF Modify (creating, editing and analyzing documents): This is also the interface launched from the Go To list or My Applications shortcut. MTML (no download required) Ø Applet (download required) Ø Applet (download required) Desktop (Rich Client, Windows only, installation required) (installation required) Select a default universe: No default universe: No default universe: No default universe: No default universe: When viewing a document: Use the document locale to format the data Use my preferred viewing locale to format the data Orli options: Prompt when drill requires additional data Synchronize drill on report blocks Hide Drill toolbar on startup Start drill session: On duplicate report On existing report Select a priority for saving to MS Excel: Prioritize easy data processing in Excel Prioritize easy data processing in Excel

- 9. Klicken Sie auf Web Intelligence.
- 10. Wählen Sie unter **Drill options** die Option **Synchronize drill on report blocks** aus und klicken Sie auf **Save & Close**.
- 11. Schließen Sie den Webbrowser.

Kapitel 10: Konfigurieren des internen Warndiensts

Auf der Startseite der Verwaltungskonsole werden der Verbindungsstatus, die Laufzeit-Dateiverteilung, die Übersicht über den Inhaltszustand, der Sammlungsstatus und Warnungen angezeigt. HPE OBR kann so konfiguriert werden, dass bei einem HPE OBR-Systemfehler Traps oder E-Mails gesendet werden. Sie können die Warnungen auch in der Verwaltungskonsole von HPE OBR anzeigen. Warnungen werden gesendet, wenn ein Service beendet wird oder wenn bei der Datenverarbeitung ein Fehler auftritt.

Der Dienst **HPE_PMDB_Platform_IA** ist für interne Warnungen zuständig. Interne Warnungen (IA) sind ein Unterstützungstool, mit dem Warnungen ausgegeben werden, wenn Komponenten von HPE OBR nicht in Betrieb sind. IA kann auch Warnungen über den aktuellen Status der unten aufgeführten Dienste senden. Sie können die folgenden Typen von Warnungen von IA erhalten:

- E-Mail
- SNMP-Trap
- Zustandswarnungen in der Verwaltungskonsole

Die folgenden Dienste werden von IA überwacht:

- 1. Sammlungskonfiguration
- 2. Doppelte Dimensionen
- 3. Serverlaufzeitdaten auf der Festplatte
- 4. Collector-Laufzeitdaten auf der Festplatte
- 5. Datenlatenz
- 6. Dienstausfall
- 7. Connectivity
- 8. Collector-Zertifikat
- 9. Systemressource

Geplante Ausführung

Dienstausfälle und Systemressourcen werden stündlich überwacht. Alle anderen Funktionen werden jedoch täglich um 8:00 Uhr Ortszeit überwacht.

Konfigurieren des internen Warndiensts

Gehen Sie wie folgt vor, um den internen Warndienst zu konfigurieren:

1. Öffnen Sie die Datei IA_Config.prp in einem Text-Editor über %PMDB_HOME%\data (Windows) oder \$PMDB_HOME/data (Linux).

Gehen Sie wie folgt vor, um E-Mails zu konfigurieren:

- a. Geben Sie die E-Mail-ID, über die Sie die Warnungen empfangen möchten, für den Parameter email.to ein.
- b. Geben Sie den Domänennamen des Systems, in dem HPE OBR installiert ist, für den Parameter email.from ein.
- c. Geben Sie den Domänennamen des Mailservers für den Parameter email.host ein.

Gehen Sie wie folgt vor, um HPE OBR so zu konfigurieren, dass SNMP-Traps an den SNMP-Trap-Empfänger eines Drittanbieters gesendet werden:

Hinweis: Kopieren Sie die Dateien hp-shr.mib und hp-nnnmi.mib aus %PMDB_HOME%\config (Windows) und \$PMDB_HOME/config (Linux) in das System, in dem der SNMP-Trap-Empfänger installiert ist. Laden Sie diese MIB-Daten in den SNMP-Trap-Empfänger.

- a. Geben Sie die IP-Adresse des Systems, in dem der SNMP-Trap-Empfänger installiert ist, für den Parameter snmp.TargetHost ein.
- b. Geben Sie die Portnummer des Systems, in dem der SNMP-Trap-Empfänger installiert ist, für den Parameter snmp.TargetPort ein.
- 2. Speichern und schließen Sie die Datei IA_Config.prp.
- Öffnen Sie in einem System, in dem HPE OBR installiert ist, die Eingabeaufforderung und führen Sie den folgenden Befehl aus, um den internen Warndienst zu aktivieren:

enableIA

Warnungen

4. Starten Sie den Dienst HPE_PMDB_Platform_IA neu.

Sie können auch die HPE OBR-Zustandswarnungen in der Verwaltungskonsole anzeigen.

- 1. Melden Sie sich bei der Verwaltungskonsole an. Die Startseite wird angezeigt.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Zustandswarnungen**, um die internen Warnungen anzuzeigen.

-			Orchestration-Warnungen Zustandswarnungen
Stream-Name ¢	Schrittname	Nachricht	Zeit
Keine Daten			
Es liegen keine Orchestration-Warnungen vor .			

Ändern des Schwellenwerts für freien Speicherplatz

Eine Warnung wird angezeigt, wenn der freie Speicherplatz unter 15 % des Speicherplatzes fällt. Falls eine Warnung wird angezeigt wird, wenn der freie Speicherplatz unter 15 % des Speicherplatzes fällt, setzen Sie den Schwellenwert zurück, indem Sie den Parameter im.disk.space.warnLimit (Free Space Threshold) in config.prp unter {PMDB_HOME}/data/ bearbeiten.

Kapitel 11: Clientauthentifizierungszertifikat für HPE OBR

HPE OBR ermöglicht eine zertifikatbasierte Clientauthentifizierung. HPE OBR prüft die Identität durch Überprüfung des Zertifikats und verwendet SAP BusinessObjects, um den Benutzer zu autorisieren.

Authentifizierung und Autorisierung

HPE OBR verwendet SAP BusinessObjects für die Authentifizierung und Autorisierung. SAP BusinessObjects-Benutzerkonten werden über die SAP BusinessObjects Central Management Console (CMC) verwaltet. Um auf die HPE OBR-Verwaltungskonsole zuzugreifen, müssen Sie ein SAP BusinessObjects-Administrator sein. HPE OBR verwendet standardmäßig den Authentifizierungsmechanismus über Benutzername/Kennwort. Sie können HPE OBR auch so konfigurieren, dass die Authentifizierung über ein Clientzertifikat verwendet wird. Dazu müssen Sie die Schritte in Konfigurieren der HPE OBR-Verwaltungskonsole für die Verwaltungskonsole und in Konfigurieren von SAP BusinessObjects BI Launch Pad für SAP BusinessObjects BI Launch Pad ausführen. HPE OBR prüft die Identität des Benutzers anhand des Zertifikats und verwendet SAP BusinessObjects, um ihn zu autorisieren.

Voraussetzungen für die Authentifizierung über ein Zertifikat

Bevor Sie die Authentifizierung über ein Zertifikat konfigurieren, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

Aufgabe 1: Erstellen einer Keystore-Datei mit dem HPE OBR-Serverzertifikat und dem privaten Schlüssel

Die Keystore-Datei ist kennwortgeschützt. HPE OBR ermöglicht die Konfiguration des Speicherorts und des Kennworts für die Keystore-Datei mit den Eigenschaften **keystorepath** und **keystorepasswd**. Die Eigenschaft **keystorepath** sollte in den Eigenschaftendateien in "Aufgabe 4: Konfigurieren der zertifikatbasierten Authentifizierung" auf Seite 136 für die Verwaltungskonsole und in "Aufgabe 5: Einrichten der Authentifizierung über ein Zertifikat" auf Seite 141 für SAP BusinessObjects BI Launch Pad angegeben werden. Mit der Eigenschaft **keystoretype** können Sie den Typ des Keystores angeben. Unterstützt werden die Werte **JKS** und **PKCS12**. Der Zertifikatalias im Keystore wird mit der Eigenschaft keyalias angegeben (siehe folgende Tabelle):

Eigenschaftsname	Beispiel
Keystorepath	<pre>\/certs\/serverkeystore.jks (Linux)</pre>
	C:\\certs\\serverkeystore.jks(Windows)
Keystorepasswd	changeit
Keyalias	shserver
Keystoretype	JKS

Aufgabe 2: Erstellen einer Keystore-Datei mit den CA-Zertifikaten (Certifying Authority, Zertifizierungsstelle)

Sie müssen eine Keystore-Datei erstellen, die die CA-Zertifikate enthält, die der HPE OBR-Server als vertrauenswürdig einstuft. Diese Datei ist kennwortgeschützt. HPE OBR ermöglicht die Konfiguration eines Truststores mit den Eigenschaften **truststorepath**, **truststorepasswd** und **truststoretype** (siehe folgende Tabelle). Die Eigenschaft *truststorepath* sollte in den Eigenschaftendateien in Aufgabe 4: Konfigurieren der zertifikatbasierten Authentifizierung und Aufgabe 5: Einrichten der Authentifizierung über ein Zertifikat angegeben werden.

Eigenschaftsname	Beispielwerte
truststorepath	<pre>\/certrelated\/Trustkeystore (Linux)</pre>
	C:\\certrelated\\lrustkeystore(Windows)
truststorepasswd	changeit
truststoretype	JKS

Aufgabe 3: Bestimmen, ob die Prüfung des Widerrufs von Zertifikaten aktiviert werden sollte

Um die Prüfung des Widerrufs von Zertifikaten zu aktivieren, müssen Sie com.sun.net.ssl.checkRevocation auf true festlegen. HPE OBR unterstützt zwei Methoden zur Prüfung des Widerrufs von Zertifikaten.

- Zertifikatswiderrufsliste (Certificate Revocation List, CRL) Eine CRL enthält Informationen über widerrufene Zertifikate und wird von der Zertifizierungsstelle (CA, Certifying Authority) heruntergeladen. Den URL des CRL-Verteilungspunkts extrahiert HPE OBR aus dem Zertifikat. Um diese Prüfung zu aktivieren, müssen Sie com.sun.security.enableCRLDP auf true festlegen.
- Online Certificate Status Protocol (OCSP) OCSP ist ein Protokoll, bei dem ein Online-Service (ein sogenannter OCSP-Responder) verwendet wird, um den Widerruf eines einzelnen Zertifikats zu pr
 üfen. Um die Pr
 üfung des Widerrufs mit dem Protokoll

OCSP zu aktivieren, müssen Sie ocsp.enable auf true festlegen. Zum Prüfen des Zertifikats extrahiert HPE OBR den OCSP-URL aus dem Zertifikat. Wenn Sie einen lokalen OCSP-Responder-Service konfigurieren möchten, können Sie in HPE OBR dazu die Eigenschaft ocsp.responderURL verwenden.

Weitere Informationen zum Aktivieren des Widerrufs von Zertifikaten, einer CRL und von OCSP in der HPE OBR-Verwaltungskonsole finden Sie unter "Aufgabe 4: Konfigurieren der zertifikatbasierten Authentifizierung" in Konfigurieren der HPE OBR-Verwaltungskonsole .

Weitere Informationen zum Aktivieren des Widerrufs von Zertifikaten, einer CRL und von OCSP in SAP BusinessObjects BI Launch Pad finden Sie unter "Aufgabe 4: Einrichten der Authentifizierung über ein Zertifikat" in Konfigurieren von SAP BusinessObjects BI Launch Pad.

Aufgabe 4: Bestimmen der Adresse des Proxyservers, wenn sich zwischen dem HPE OBR-Server und dem Internet ein Proxy befindet

Wenn ein Proxyserver vorhanden ist, müssen Sie ihn so einstellen, dass der HPE OBR-Server die CRL herunterladen kann. Für die Konfiguration des Proxyservers gibt es die folgenden Möglichkeiten:

http.proxyHost	Hostname des HTTP-Proxyservers
http.proxyPort	Portnummer des HTTP-Proxyservers
https.proxyHost	Hostname des HTTPS-Proxyservers
https.proxyPort	Portnummer des HTTPS-Proxyservers

Weitere Informationen finden Sie unter "Aufgabe 4: Konfigurieren der zertifikatbasierten Authentifizierung" in "Konfigurieren der HPE OBR-Verwaltungskonsole".

Aufgabe 5: Bestimmen des Mechanismus zur Extraktion der Benutzernamen

Der Mechanismus zur Extraktion der Benutzernamen hängt vom Format Ihres Zertifikats ab. Der aus dem Zertifikat extrahierte Benutzername sollte mit den Benutzernamen übereinstimmen, die in SAP BusinessObjects konfiguriert wurden. Mit HPE OBR können Sie den Benutzernamen über die Mechanismen SubjectDN und Subject Alternative Name (SAN) extrahieren.

Um den Mechanismus für die Extraktion des Benutzernamens zu konfigurieren, legen Sie die folgenden Eigenschaften in server.xml fest, wie in der folgenden Tabelle angegeben:

Properties	Wert
field	SubjectDN
entry	CN, um CN als Benutzername anzugeben
	oder
	0U, um OU als Benutzername anzugeben

Beispiel:

```
<Realm className="com.hp.bto.bsmr.SHRSecureAuth.auth.SHRRealm"
field="SubjectDN" entry="CN" Type="" oid="" pattern=""
useSubjectDNonMatchFail="true"/>
```

 Damit der Benutzername aus dem SubjectDN (registrierter Name des Zertifikatsinhabers) extrahiert wird, müssen Sie die folgenden Werte für diese Eigenschaften festlegen:

Mit der Eigenschaft entry können Sie den Eintrag angeben, der in **SubjectDN** als Benutzername behandelt wird. Statt des Parameters "entry" können Sie auch ein Muster für die Extraktion des Benutzernamens aus SubjectDN verwenden. Zum Konfigurieren eines Musters für die Extraktion des Benutzernamens aus SubjectDN müssen Sie den Parameter "pattern" verwenden. Wenn zum Beispiel das Muster **EMAILADDRESS=(.+)@)** konfiguriert wurde und das Feld **emailaddress** den Wert **abc@hp.com** enthält, dann wird der Benutzername **abc** extrahiert.

• Extrahieren des Benutzernamens aus dem Subject Alternative Name (SAN, alternativer Name des Zertifikatsinhabers)

Legen Sie die Eigenschaft "field" auf den Wert "SAN" fest. Sie können den Teil rcf822Name oder otherName des SAN-Benutzernamens konfigurieren, indem Sie die Eigenschaft **Type** verwenden.

Um **rcf822Name** zu konfigurieren, legen Sie die Eigenschaft **Type** auf den Wert **rcf822Name** fest.

Um **otherName** zu konfigurieren, legen Sie die Eigenschaft **Type** auf **otherName** und die Objekt-ID (OID) auf den Wert **OID** fest.

Standardmäßig extrahiert HPE OBR den Benutzernamen aus CN von SubjectDN.

Sie können HPE OBR so konfigurieren, dass sich ein Benutzer nur mit einer Smartcard anmelden kann. Um die Anmeldung mit Smartcards zu ermöglichen, müssen Sie die Eigenschaft smartcard.enable auf true festlegen.

Die folgende Tabelle enthält den Speicherort der Datei Server.xml:

Zum Konfigurieren von	Pfad
Verwaltungskonsole	<pre>\$PMDB_HOME/adminserver/conf (Linux)</pre>

Zum Konfigurieren von	Pfad
	<pre>%PMDB_HOME%\adminserver\conf (Windows)</pre>
SAP BusinessObjects BI Launch Pad	<pre>\$PMDB_HOME/BOWebServer/conf (Linux) %PMDB_HOME%\BOWebServer\conf (Windows)</pre>

Aufgabe 6: Importieren des Zertifikats und Konfigurieren des Browsers

- Importieren Sie das Zertifikat, das von der Stammzertifizierungsstelle f
 ür den HPE OBR-Server ausgestellt wurde. Importieren Sie es auf der Registerkarte Vertrauensw
 ürdige Stammzertifizierungsstellen in Internet Explorer in Ihren Webbrowser. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Internet Explorer.
- Konfigurieren Sie Ihren Webbrowser so, dass das Protokoll TLSv1 (v1 ist die Version) akzeptiert wird.

Hinweis: Konfigurieren Sie beide Server, um Hochverfügbarkeit zu erreichen.

HPE OBR ermöglicht die Konfiguration der Authentifizierung über ein Zertifikat für die Verwaltungskonsole und für SAP BusinessObjects BI Launch Pad.

Konfigurieren der Methode zur Extraktion der Benutzernamen

Um die Extraktion der Benutzernamen zu konfigurieren, bearbeiten Sie die Datei server.xml. Weitere Informationen finden Sie unter Aufgabe 5: Bestimmen des Mechanismus zur Extraktion der Benutzernamen.

Konfigurieren der HPE OBR-Verwaltungskonsole

Bevor Sie fortfahren, müssen Sie sicherstellen, dass die Konfiguration von HPE OBR nach der Installation erfolgreich war. Gehen Sie wie folgt vor, um die HPE OBR-Verwaltungskonsole für die Authentifizierung über ein Zertifikat zu konfigurieren:

Aufgabe 1: Konfigurieren der vertrauenswürdigen Authentifizierung

Zum Einrichten einer vertrauenswürdigen Authentifizierung wird ein gemeinsamer geheimer Schlüssel verwendet. Den gemeinsamen geheimen Schlüssel dürfen Sie nur im Zeichenformat eingeben.

 Geben Sie https://<OBR_Server_FQDN>:21412/BSMRApp in den Browser ein, um sich bei der Verwaltungskonsole von HPE OBR anzumelden.
 Dabei ist <OBR_Server_FQDN> der vollqualifizierte Domänenname des Systems, auf dem OBR installiert ist. 2. Navigieren Sie zu Verwaltung > Sicherheit > Vertrauenswürdige BO-Authentifizierung.

cherheit		
		LW-SSO Vertrauenswürdige BO-Authentifizieru
Konfiguration der v	ertrauenswürdigen BO-Authentifizierung	
Aktiviert		
Gemeinsamer geheimer Schlüssel		
	Speichern	

- 3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiviert.
- 4. Geben Sie den Gemeinsamen geheimen Schlüssel ein.
- 5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Nach der erfolgreichen Konfiguration wird die folgende Meldung angezeigt:

Sicherheit	0
BO Trusted	d Authentication Configuration saved successfully!
	LW-SSO Vertrauenswürdige BO-Authentifizierung
Konfiguration der v	ertrauenswürdigen BO-Authentifizierung
Aktiviert	
Gemeinsamer geheimer Schlüssel	
	Speichern

Aufgabe 2: Beenden des Diensts HPE_PMDB_Platform_Administrator

Windows

Gehen Sie wie folgt vor, um den Dienst **HPE_PMDB_Platform_Administrator** zu beenden:

- a. Klicken Sie auf Start > Ausführen. Das Dialogfeld Ausführen wird geöffnet.
- b. Geben Sie im Feld Öffnen den Befehl services.msc ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**. Das Fenster **Services** wird geöffnet.
- c. Klicken Sie im rechten Fenster mit der rechten Maustaste auf HP_PMDB_ Platform_Administrator, und klicken Sie dann auf **Beenden**.
- Linux

Navigieren Sie zu /etc/init.d und führen Sie den folgenden Befehl aus:

service HPE_PMDB_Platform_Administrator stop

Aufgabe 3: Konfigurieren der Datei "config.prp"

Legen Sie in der Datei config.prp im Ordner %PMDB_HOME%\data (Windows) bzw. \$PMDB_HOME/data (Linux) die folgenden Felder auf den angegebenen Wert fest:

Feld	Wert
shr.loginMethod	certbased
shr.auth.classe s	<pre>com.hp.bto.bsmr.security.auth.BOTrustedAuthenticat or</pre>

Aufgabe 4: Konfigurieren der zertifikatbasierten Authentifizierung

Geben Sie die folgenden Parameter in der Datei adminserverclientauth.prp im Verzeichnis \$PMDB_HOME/data (Linux) bzw. %PMDB_HOME%\data (Windows) an. Definieren Sie für die folgenden Felder die Werte gemäß der Beschreibung:

Feld	Beschreibung
truststorepath	Der vollständige Pfad der Truststore-Datei, die zur Prüfung der Clientzertifikate verwendet wird.
truststorepasswd	Das Kennwort für den Zugriff auf den Truststore.
truststoretype	Der Typ der Keystore-Datei für den Truststore.
keystorepath	Vollständiger Pfad der Keystore-Datei, in der Sie das zu ladende Serverzertifikat gespeichert haben.
keystorepasswd	Das Kennwort für den Zugriff auf das Serverzertifikat in der angegebenen Keystore-Datei.
keystoretype	Der Typ der Keystore-Datei für das Serverzertifikat.
keyAlias	Der Alias für das Serverzertifikat in der Keystore-Datei.
smartcard.enable	Legen Sie hier "true" fest, um die Anmeldung mit Smartcards zu ermöglichen, oder "false", um die Anmeldung mit Smartcards zu deaktivieren.
http.proxyHost	Hostname des HTTP-Proxyservers.

Feld	Beschreibung
http.proxyPort	Portnummer des HTTP-Proxyservers.
https.proxyHost	Hostname des HTTPS-Proxyservers.
https.proxyPort	Portnummer des HTTPS-Proxyservers.
<pre>com.sun.net.ssl.checkRevocation</pre>	Legen Sie hier "true" fest, um den Widerruf zu ermöglichen, oder "false", um den Widerruf zu deaktivieren.
com.sun.security.enableCRLDP	Legen Sie hier "true" fest, um den CRL- Widerruf zu ermöglichen, oder andernfalls "false".
crlFile	Geben Sie den CRL-Dateipfad ein.
ocsp.enable	Legen Sie hier "true" fest, um den OCSP- Widerruf zu ermöglichen, oder andernfalls "false".
ocsp.responderURL	Legen Sie die OCSP-Responder-URL fest.

Hinweis: Wenn der CRL-Widerruf auf "true" festgelegt wird, müssen Sie den OCSP-Widerruf auf "false" festlegen, und umgekehrt.

Nach dem Festlegen der Eigenschaftswerte gehen Sie wie folgt vor:

• Windows

- a. Wechseln Sie zum Ordner %PMDB_HOME%\bin.
- b. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

perl adminserverclientauth.pl -authType clientcert -configFile
<Speicherort der Konfigurationsdatei>

Dabei ist <*Speicherort der Konfigurationsdatei*> der vollständige Pfad der Datei adminsever.prp.

Beispiel:%PMDB_HOME%\data\adminserverclientauth.prp.

• Linux

- a. Wechseln Sie zum Ordner \$PMDB_HOME/bin.
- b. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
perl adminserverclientauth.pl -authType clientcert -configFile
<Speicherort der Konfigurationsdatei>
```

Dabei ist <*Speicherort der Konfigurationsdatei* > der vollständige Pfad der Datei adminsrver.prp.

Beispiel: \$PMDB_HOME/data/adminserverclientauth.prp

Aufgabe 5: Konfigurieren der Extraktion der Benutzernamen

Stellen Sie sicher, dass der Eintrag **CN** im Feld **SubjectDN** durch HPE OBR als Benutzername extrahiert wird. Falls Sie einen anderen Mechanismus für die Extraktion von Benutzernamen benötigen, ändern Sie die Datei server.xml, wie beschrieben in Aufgabe 5: Bestimmen des Mechanismus zur Extraktion der Benutzernamen.

Aufgabe 6: Starten des Diensts HPE_PMDB_Platform_Administrator

Gehen Sie wie folgt vor, um den Dienst HPE_PMDB_Platform_Administrator zu starten:

• Windows

- a. Klicken Sie auf Start > Ausführen. Das Dialogfeld Ausführen wird geöffnet.
- b. Geben Sie im Feld Öffnen den Befehl services.msc ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**. Das Fenster **Services** wird geöffnet.
- c. Klicken Sie im rechten Fenster mit der rechten Maustaste auf HP_PMDB_ Platform_Administrator, und klicken Sie dann auf **Starten**.

Linux

Navigieren Sie zu /etc/init.d und führen Sie den folgenden Befehl aus:

service HPE_PMDB_Platform_Administrator start

Aufgabe 7: Prüfen der Authentifizierung über ein Zertifikat

1. Geben Sie https://<OBR_Server_FQDN>:21412/BSMRApp in den Webbrowser ein, um sich bei der Verwaltungskonsole von HPE OBR anzumelden.

Dabei ist < OBR_Server_FQDN> der vollqualifizierte Domänenname des Systems, auf dem OBR installiert ist.

2. Klicken Sie auf Melden Sie sich mit einem digitalen Zertifikat an.

Konfigurieren von SAP BusinessObjects BI Launch Pad

Hinweis: Kopieren Sie in einer benutzerdefinierten HPE OBR-Installation mit SAP BusinessObjects-Remotesystem die Datei SHRTrustedPrinciple.conf aus <*Installationsverzeichnis*>/PMDB/adminServer/conf nach <*Installationsverzeichnis*>/PMDB/BOWebServer/conf auf dem System mit der SAP BusinessObjects-Installation.

Aufgabe 1: Konfigurieren der vertrauenswürdigen Authentifizierung

1. Melden Sie sich bei CMC an.

Der **System Configuration Wizard** wird angezeigt. Klicken Sie auf **Close**, um den Assistenten zu schließen. Die Seite **Central Management Console** wird angezeigt.

Hinweis: Wenn der **System Configuration Wizard** nicht jedes Mal angezeigt werden soll, wenn Sie sich bei der CMC anmelden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Don't show this wizard when cms is started**.

2. Wählen Sie Authentication aus und doppelklicken Sie auf Enterprise.

Central Management Console					
		Authentication			
	_				
Type Title					
-		Enterprise			
		LDAP			
		Oracle EBS			
 		JD Edwards EnterpriseOne			
		PeopleSoft Enterprise			
()		SAP			

Das Fenster Enterprise wird angezeigt.

- 3. Führen Sie unter Trusted Authentication die folgenden Schritte aus: .
 - a. Wählen Sie Trusted Authentication is enabled aus.
 - b. Klicken Sie auf New Shared Secret.

Eine Meldung wird angezeigt, die besagt, dass der gemeinsame geheime Schlüssel generiert wird und heruntergeladen werden kann.

c. Klicken Sie auf Download Shared Secret.

Der gemeinsame geheime Schlüssel wird vom Client und von CMS verwendet, um eine Vertrauensbeziehung zu erstellen. Sie müssen zuerst den Server und dann den Client für die vertrauenswürdige Authentifizierung konfigurieren.

Das Dialogfeld File Download wird angezeigt.

d. Klicken Sie auf **Save** und speichern Sie die Datei TrustedPrincipal.conf in einem der folgenden Verzeichnisse:

Unter Windows:

o <SAP_INSTALLVERZ>\SAP BusinessObjects Enterprise XI
 4.0\win64_x64\

Unter Linux:

- o <SAP_INSTALLVERZ>/sap_bobj/enterprise_xi40/linux_x86
- e. Erteilen Sie die Berechtigung 777 für die Datei TrustedPrincipal.conf: Unter Windows:

- Wechseln Sie zum Speicherort, an dem Sie die Datei TrustedPrincipal.conf gespeichert haben.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und klicken Sie auf Eigenschaften. Das Fenster Eigenschaften von TrustedPrincipal.conf wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Sicherheit, wählen Sie Administrator unter Gruppen- oder Benutzernamen aus und klicken Sie dann auf Bearbeiten, um die Berechtigungen zu ändern.

🔋 🔋 Eigenschaften von TrustedPrincipal.conf 🛛 💌						
Allgemein Sicherheit Details Vorgängerversionen						
Objektname: C:\Users\Administrator\Desktop\TrustedPrincipal.c						
Gruppen- oder Benutzernamen:						
 & SYSTEM Administrator (IWFVM05302\Administrator) Administratoren (IWFVM05302\Administratoren) 						
Klicken Sie auf "Bearbeiten", um die Bearbeiten						
Berechtigungen für "SYSTEM" Zulassen Verweigern						
Vollzugriff 🗸						
Ändern 🗸						
Lesen, Ausführen 🗸						
Lesen 🗸						
Schreiben 🗸						
Spezielle Berechtigungen						
Klicken Sie auf "Erweitert", um spezielle Berechtigungen anzuzeigen.						
OK Abbrechen Übernehmen						

 Aktivieren Sie die Optionen Lesen, Schreiben und Lesen und Ausführen und klicken Sie auf OK.

Unter Linux:

- Wechseln Sie zum Speicherort, an dem Sie die Datei TrustedPrincipal.conf gespeichert haben.
- Führen Sie den folgenden Befehl aus, um vollständige Berechtigungen zu erteilen:

chmod 777 TrustedPrincipal.conf

- 4. Klicken Sie auf Aktualisieren.
- 5. Klicken Sie auf Log Off, um die Central Management Console zu beenden.

Aufgabe 2: Beenden des SAP BusinessObjects WebServer-Dienstes

Hinweis: Führen Sie in einer benutzerdefinierten Installation von HPE OBR diese Aufgaben auf dem System durch, auf dem SAP BusinessObjects installiert ist.

Windows

So beenden Sie den SAP BusinessObjects WebServer-Dienst:

- a. Melden Sie sich als Administrator am Hostsystem an.
- b. Klicken Sie auf Start > Ausführen. Das Dialogfeld Ausführen wird geöffnet.
- c. Geben Sie im Feld **Öffnen** den Befehl services.msc ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**. Das Fenster **Dienste** wird geöffnet.
- d. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den **Business Object WebServer-Dienst** und wählen Sie **Beenden** aus, um den Dienst zu beenden.
- Linux
 - a. Wechseln Sie zu /opt/HP/BSM/PMDB/BOWebServer/bin.
 - b. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

./shutdown.sh

Aufgabe 3: Beenden des Dienstes "HPE_PMDB_Platform_Administrator"

Windows

Gehen Sie wie folgt vor, um den Dienst **HPE_PMDB_Platform_Administrator** zu beenden:

- a. Klicken Sie auf Start > Ausführen. Das Dialogfeld Ausführen wird geöffnet.
- b. Geben Sie im Feld Öffnen den Befehl services.msc ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**. Das Fenster **Dienste** wird geöffnet.
- c. Klicken Sie im rechten Fenster mit der rechten Maustaste auf HP_PMDB_ Platform_Administrator, und klicken Sie dann auf Beenden.
- Linux

Navigieren Sie zu /etc/init.d und führen Sie den folgenden Befehl aus:

service HPE_PMDB_Platform_Administrator stop

Aufgabe 4: Bearbeiten Sie die Datei "config.prp".

Legen Sie in der Datei config.prp im Ordner %PMDB_HOME%\data (Windows) bzw. \$PMDB_HOME/data (Linux) das Feld auf den angegebenen Wert fest.

Feld	Wert
bo.protocol	https

Aufgabe 5: Einrichten der Authentifizierung über ein Zertifikat

Hinweis: Führen Sie in einer benutzerdefinierten Installation von HPE OBR diese

Aufgaben auf dem System durch, auf dem SAP BusinessObjects installiert ist.

Definieren Sie für die folgenden Felder in der Datei zur BOclientauth.prp im Ordner \$PMDB_HOME/data (Linux) bzw. %PMDB_HOME%\data (Windows) die Werte gemäß der Beschreibung.

Feld	Beschreibung
truststorepath	Vollständiger Pfad zur Truststore-Datei.
truststorepasswd	Das Kennwort für den Zugriff auf den Truststore.
truststoretype	Der Typ der Keystore-Datei für den Truststore.
keystorepath	Vollständiger Pfad der Keystore-Datei, in der Sie das zu ladende Serverzertifikat gespeichert haben.
keystorepasswd	Das Kennwort für den Zugriff auf das Serverzertifikat in der angegebenen Keystore-Datei.
keystoretype	Der Typ der Keystore-Datei für das Serverzertifikat.
keyAlias	Der Alias für das Serverzertifikat in der Keystore-Datei.
smartcard.enable	Legen Sie hier "true" fest, um die Anmeldung mit Smartcards zu ermöglichen, oder andernfalls "false".
http.proxyHost	Hostname des HTTP-Proxyservers.
http.proxyPort	Portnummer des HTTP-Proxyservers.
https.proxyHost	Hostname des HTTPS-Proxyservers.
https.proxyPort	Portnummer des HTTPS-Proxyservers.
<pre>com.sun.net.ssl.checkRevocation</pre>	Legen Sie hier "true" fest, um den Widerruf zu ermöglichen, oder andernfalls "false".
com.sun.security.enableCRLDP	Legen Sie hier "true" fest, um den CRL- Widerruf zu ermöglichen, oder andernfalls

Feld	Beschreibung
	"false".
crlFile	Geben Sie den CRL-Dateipfad ein.
ocsp.enable	Legen Sie hier "true" fest, um den OCSP- Widerruf zu ermöglichen, oder andernfalls "false".
ocsp.responderURL	Legen Sie die OCSP-Responder-URL fest.

Hinweis: Wenn der CRL-Widerruf auf "true" festgelegt wird, müssen Sie den OCSP-Widerruf auf "false" festlegen, und umgekehrt.

Gehen Sie wie folgt vor, nachdem Sie die Eigenschaften festgelegt haben:

• Windows

- a. Wechseln Sie zum Ordner %PMDB_HOME%\bin.
- b. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

perl BOclientauth.pl -authType clientcert -configFile
<Speicherort der Konfigurationsdatei>

Dabei ist <*Speicherort der Konfigurationsdatei* > der vollständige Pfad der Datei BOclientauth.prp. Beispiel: %PMDB_HOME%\data\BOclientauth.prp.

Linux

- a. Wechseln Sie zum Ordner \$PMDB_HOME/bin.
- b. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

perl BOclientauth.pl -authType clientcert -configFile
<Speicherort der Konfigurationsdatei>

Dabei ist <*Speicherort der Konfigurationsdatei* > der vollständige Pfad der Datei BOclientauth.prp.

Beispiel: \$PMDB_HOME/data/BOclientauth.prp.

Aufgabe 6: Starten des SAP BusinessObjects WebServer-Dienstes

Hinweis: Führen Sie in einer benutzerdefinierten Installation von HPE OBR diese Aufgaben auf dem System durch, auf dem SAP BusinessObjects installiert ist.

• Windows

- a. Melden Sie sich als Administrator am Hostsystem an.
- b. Klicken Sie auf **Start > Ausführen**.

- c. Geben Sie im Feld **Öffnen** den Befehl services.msc ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**. Das Fenster **Services** wird geöffnet.
- d. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den **SAP BusinessObjects WebServer-Dienst** und wählen Sie **Starten** aus, um den Dienst zu starten.
- Linux
 - a. Wechseln Sie zum Ordner /opt/HP/BSM/PMDB/BOWebServer/bin.
 - b. Führen Sie den folgenden Befehl aus: ./startup.sh

Aufgabe 7: Starten des Dienstes "HPE_PMDB_Platform_Administrator"

• Windows

Gehen Sie wie folgt vor, um den Dienst HPE_PMDB_Platform_Administrator zu starten:

- a. Klicken Sie auf Start > Ausführen. Das Dialogfeld Ausführen wird geöffnet.
- b. Geben Sie im Feld Öffnen den Befehl services.msc ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**. Das Fenster **Services** wird geöffnet.
- c. Klicken Sie im rechten Fenster mit der rechten Maustaste auf HP_PMDB_ Platform_Administrator, und klicken Sie dann auf Starten.
- Linux

Navigieren Sie zu /etc/init.d und führen Sie den folgenden Befehl aus: service HPE_PMDB_Platform_Administrator start

Aufgabe 8: Prüfen der Authentifizierung über ein Zertifikat

- 1. Geben Sie https://<Hostname>:8443/BI in den Webbrowser ein und melden Sie sich bei BI Launch Pad von HPE OBR an.
- 2. Eine Anmeldeseite wird angezeigt. Klicken Sie auf **Melden Sie sich mit einem digitalen Zertifikat an**, um sich mit einem digitalen Zertifikat bei BI Launch Pad anzumelden.
Kapitel 12: Konfigurieren von HPE OBR mit Network Node Manager i (NNMi)

Hinweis: Sie müssen die folgenden Konfigurationsschritte nur ausführen, wenn die Content Packs für den Komponentenzustand und/oder den Schnittstellenzustand installiert sind.

HPE OBR ist in NNMi integriert, um Daten zur Netzwerkleistung zu sammeln. NNMi übergibt die Daten zur Netzwerkleistung als CSV-Dateien an HPE OBR und Network Performance Server (NPS). HPE OBR speichert diese CSV-Dateien von NNMi im Data Warehouse, um Reports zu generieren.



Voraussetzung

Sie müssen sicherstellen, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind, bevor Sie mit dem Konfigurationsverfahren fortfahren:

- NNMi und NPS sind richtig installiert und konfiguriert.
- HPE OBR ist mit den Content Packs für den Komponentenzustand und/oder den Schnittstellenzustand installiert.
- Der Dienst HPE_PMDB_Platform_NRT_ETL ist betriebsbereit und wird ausgeführt.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Installationsprogramm nicht versucht, vorhandene Content Packs für das Netzwerk gleichzeitig mit dem neuen NRT ETLbasierten Netzwerkinhalt zu installieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um HPE OBR und NNMi zum Sammeln von Netzwerkdaten zu konfigurieren:

Aufgabe 1: Auf dem NNMi-System

Stellen Sie Folgendes sicher, um HPE OBR mit NNMi zu konfigurieren:

- 1. NNMi und NPS sind betriebsbereit und werden ausgeführt.
- 2. Sie müssen die Details des freigegebenen Laufwerks kennen.

Sie könnten die Details von Ihrem Systemadministrator erhalten oder überprüfen Sie die letzte Ausgabe des Skripts nnmenableperfspi.ovpl im Ordner /opt/OV/newconfig (Linux) und im Ordner C:\Program Files (x86)\HP\HP BTO Software\newconfig (Windows).

Suchen Sie nach dem zuletzt geschriebenen Dateinamen mit nnmEnableNps.20xxxxxxxxx.cfg.

Dabei ist xxx der aktuellste Zeitstempel.

 Legen Sie die Eigenschaft exportToSHR in \$0vDataDir/shared/perfSpi/conf/nmsAdapter.conf auf TRUE fest und starten Sie NNMi neu.

Aufgabe 2: Auf dem HPE OBR-System

Gehen Sie wie folgt vor, um HPE OBR zum Abrufen der gesammelten Daten zur Netzwerkleistung von NNMi zu konfigurieren:

Windows:

- 1. Bearbeiten Sie die Eigenschaft **HPE_PMDB_Platform_NRT_ETL**. Gehen Sie wie folgt vor, um die Eigenschaft zu bearbeiten:
 - a. Klicken Sie auf Start > Ausführen. Das Dialogfeld Ausführen wird angezeigt.
 - b. Geben Sie im Feld Öffnen den Befehl services.msc ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**. Das Fenster **Services** wird geöffnet.
 - c. Klicken Sie im rechten Fenster mit der rechten Maustaste auf HPE_PMDB_ Platform_NRT_ETL und klicken Sie dann auf Beenden.
 - d. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf HPE_PMDB_Platform_NRT_ETL und klicken Sie anschließend auf Eigenschaften. Das Dialogfeld mit Eigenschaften des HPE_PMDB_Platform_NRT_ETL-Diensts wird geöffnet.
 - e. Wählen Sie auf der Registerkarte Anmelden die Option Dieses Konto aus.
 - f. Geben Sie **DOMAIN\Administrator** in das Feld ein (Administrator ist der lokale Benutzer mit Administratorrechten).
 - g. Geben Sie das Benutzerkennwort in das Feld Kennwort ein.
 - h. Geben Sie das Kennwort erneut in das Feld Kennwort bestätigen ein.
 - i. Klicken Sie auf Übernehmen und anschließend auf OK.

 Führen Sie das folgende Skript an der Befehlszeilenschnittstelle aus: perl %PMDB_HOME%\bin\mountSharedDirectory.ovpl -n <Hostname> Dabei ist <Hostname> der Hostname des NNMi-Systems.

Das freigegebene Remote-Verzeichnis ist im HPE OBR-System bereitgestellt.

3. Bearbeiten Sie die Datei %PMDB_HOME%\config\NRT_ ETL\rconfig\NNMPerformanceSPI.cfg.

Ersetzen Sie im Parameter PRSPI_NNMDIR //NNMHOSTNAME/PerfSpi die Zeichenfolge NNMHOSTNAME durch den tatsächlichen Hostnamen des NNMi-Systems.

Beispiel: PRSPI_NNMDIR //IWFtest.hpswlabs.adapps.hp.com/PerfSpi

 Klicken Sie im Fenster Dienste im rechten Bereich mit der rechten Maustaste auf HPE_PMDB_Platform_NRT_ETL und klicken Sie dann auf Starten, um den Dienst zu starten.

Linux:

1. Führen Sie das folgende Skript an der Befehlszeilenschnittstelle aus:

perl \$PMDB_HOME/bin/mountSharedDirectory.ovpl -n <Hostname>

Dabei ist *<Hostname>* der Hostname des NNMi-Systems.

Das freigegebene Remote-Verzeichnis ist im HPE OBR-System bereitgestellt.

2. Bearbeiten Sie die Datei \$PMDB_HOME/config/NRT_ ETL/rconfig/NNMPerformanceSPI.cfg.

Ersetzen Sie im Parameter PRSPI_NNMDIR /mnt/NNMHOSTNAME/PerfSpi die Zeichenfolge NNMHOSTNAME durch den tatsächlichen Hostnamen des NNMi-Systems.

Beispiel:PRSPI_NNMDIR /mnt/IWFtest.hpswlabs.adapps.hp.com/PerfSpi

3. Führen Sie das folgende Skript aus, um ETL zu starten:

perl \$PMDB_HOME/bin/startETL.ovpl

Hinweis: Führen Sie das Skript perl \$PMDB_HOME/bin/statusETL.ovpl aus, um den Status von ETL zu überprüfen. Führen Sie perl \$PMDB_ HOME/bin/startETL.ovpl bzw.perl \$PMDB_HOME/bin/stopETL.ovpl aus, um den ETL-Dienst zu starten bzw. zu beenden.

Wenn der Status des Diensts als DEAD zurückgegeben wird, beenden und starten Sie den ETL-Dienst.

Weitere Informationen finden Sie in der Datei \$PMDB_HOME/NRT_ETL.log.

Hinweis: Wenn die Sammlung noch nicht gestartet wurde, müssen Sie den Dienst manuell neu starten.

Jetzt haben Sie die Konfiguration von HPE OBR mit dem NNMi-System erfolgreich abgeschlossen.

Kapitel 13: Konfigurieren von DSN unter Windows für eine Vertica-Datenbankverbindung

Gehen Sie wie folgt von, um DSN für eine Verbindung mit einer Vertica-Datenbank zu erstellen:

- 1. Melden Sie sich am unter Windows installierten HPE OBR-System an.
- 2. Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung und dann auf System und Sicherheit. Das Fenster System und Sicherheit wird angezeigt.



3. Klicken Sie auf Verwaltung. Das Fenster Verwaltung wird angezeigt.

Konfigurationshandbuch

Kapitel 13: Konfigurieren von DSN unter Windows für eine Vertica-Datenbankverbindung

🖄 l 💽 🎼 🖛 l	Verk	nüpfungstools	Anwendur	ngstools	Ver	waltung	_ □	x
Datei Start Freigeb	en Ansicht	Verwalten	Verwa	lten				v 🕜
(©) ⊚ ⊽ ↑ (🗟 « Sys	stem und Sicherheit 🕨	Verwaltung 🕨			v ¢	"Verwaltung" d	lurchsuchen	2
	Name	*		Änderungsda	itum Ty	′P	Größe	_
Deskton	Terminal Services			22.08.2013.21	-09 Dz	teiordner		-
Downloads	Aufgabenplanung	a		22.08.2013 12	:25 Ve	rknünfuna	2 KB	
📃 Zuletzt besucht	R Computerverwalt	una		22.08.2013 12	:24 Ve	rknüpfung	2 KB	
	📸 Dienste			22.08.2013 12	:24 Ve	rknüpfung	2 KB	
🜉 Dieser PC	🛃 Ereignisanzeige			22.08.2013 12	:25 Ve	rknüpfung	2 KB	
╞ Bilder	🔜 iSCSI-Initiator			22.08.2013 12	:27 Ve	rknüpfung	2 KB	
膧 Desktop	🄊 Komponentendie	enste		22.08.2013 12	:27 Ve	rknüpfung	2 KB	
📗 Dokumente	脑 Laufwerke defrag	mentieren und o	optimier	22.08.2013 12	:17 Ve	rknüpfung	2 KB	
〕 Downloads	🔊 Leistungsüberwa	chung		22.08.2013 12	:22 Ve	rknüpfung	2 KB	
🜗 Musik	👼 Lokale Sicherheit:	srichtlinie		22.08.2013 12	:24 Ve	rknüpfung	2 KB	=
🍺 Videos	🔊 Microsoft Azure-I	Dienste		24.07.2014 09	:32 Ve	rknüpfung	2 KB	
📥 Lokaler Datenträger	📷 ODBC-Datenquel	len (32-Bit)		22.08.2013 05	:26 Ve	rknüpfung	2 KB	
	🔝 ODBC-Datenquel	len (64-Bit)		22.08.2013 12	:29 Ve	rknüpfung	2 KB	
📬 Netzwerk	🔊 Ressourcenmonit	tor		22.08.2013 12	:22 Ve	rknüpfung	2 KB	
	ᡖ Server-Manager			22.08.2013 12	:25 Ve	rknüpfung	2 KB	
	🛃 Sicherheitskonfig	urations-Assister	nt	22.08.2013 12	:15 Ve	rknüpfung	2 KB	
	🔁 Systeminformatio	onen		22.08.2013 12	:23 Ve	rknüpfung	2 KB	
	🛃 Systemkonfigurat	tion		22.08.2013 12	:23 Ve	rknüpfung	2 KB	
	📷 Windows PowerS	hell (x86)		22.08.2013 21	:07 Ve	rknüpfung	3 KB	
	🗊 Windows PowerS	hell ISE (x86)		22.08.2013 12	:25 Ve	rknüpfung	2 KB	
	🔊 Windows PowerS	hell ISE		22.08.2013 12	:25 Ve	rknüpfung	2 KB	
	🔊 Windows Server-3	Sicherung		22.08.2013 12	:23 Ve	rknüpfung	2 KB	
24 Elemente 📋 1 Element au	usgewählt (1,11 KB)							-

4. Doppelklicken Sie auf **ODBC-Datenquellen (64-Bit)**. Das Fenster **ODBC-Datenquellen-Administrator (64-Bit)** wird angezeigt.

Systemdatenquellen:	Plattform	Troiber	
BI4 Audit DSN	64-Bit	SQL Anuwhere 12	Hinzufugen
BI4 CMS DSN	64-Bit	SQL Anywhere 12	E. K
club	32-Bit	Microsoft Access Driver (*.mdb)	Entfernen
club-webi	32-Bit	Microsoft Access Driver (*.mdb)	K
efashion	32-Bit	Microsoft Access Driver (*.mdb)	Konrigurieren
efashion-webi	32-Bit	Microsoft Access Driver (*.mdb)	
Sample Amazon EMR Hive DSN	64-Bit	SAP Hive ODBC Driver	
Sample SAP Hive DSN	64-Bit	SAP Hive ODBC Driver	
Sample SAP Impala DSN	64-Bit	SAP Impala ODBC Driver	
Sample SAP Salesforce DSN	64-Bit	SAP Salesforce ODBC Driver	
In einer ODBC-Systemd Datenanbieter gespeich einschließlich Benutzer	latenquelle hert. Eine S, h von NT-D	sind Informationen über die Verbindun ystemdatenquelle ist für alle Benutzer iensten.	g mit dem angegebenen dieses Computers einsehbar,

5. Klicken Sie auf die Registerkarte **System-DNS** und dann auf **Hinzufügen**. Das Fenster **Neue Datenquelle erstellen** wird angezeigt.

Kapitel 13: Konfigurieren von DSN unter Windows für eine Vertica-Datenbankverbindung

			T IIIIIa
	SAP Hive ODBC Driver	1.04.16.1016	Simba
011	SAP Impala ODBC Driver	1.01.01.1001	Simba
	SAP Salesforce ODBC Driver	1.01.24.1027	Simba
	SQL Anywhere 12	12.00.01.4127	iAnywł
	SQL Server	6.03.9600.17415	Micros
	Vertica	7.01.02.00	Vertica
	< III		>

6. Klicken Sie auf **Vertica** und dann auf **Fertig stellen** oder doppelklicken Sie auf **Vertica**. Das Fenster **HP Vertica ODBC DSN Configuration** wird angezeigt.

HP Vertic	a ODBC DSN Configuration
Basic Settings Client S	ettings Server Settings About
Connection info	
DSN name *:	
Description:	
Database *:	
Server *:	
Backup servers:	
Port:	5433
Use connection load l	balancing:
Authentication	
User name *:	
Password:	
Prompt for missing pas	ssword:
Use Windows authent	ication:
Test segmention	More >>>
l est connection	UK

7. Geben Sie als DSN name den Namen SHRDB ein.

Kapitel 13: Konfigurieren von DSN unter Windows für eine Vertica-Datenbankverbindung

- 8. Geben Sie als **Database** den Namen **pmdb** ein.
- 9. Geben Sie den Datenbankhostnamen in **Server** ein.
- 10. Geben Sie den Namen des Vertica-Datenbankbenutzers in User name ein.
- 11. Geben Sie das Vertica-Datenbankkennwort in **Password** ein.
- 12. Klicken Sie auf **Test connection** und anschließend auf **OK**.

Die DSN-Verbindung zwischen dem HPE OBR-System und der Vertica-Datenbank wird hergestellt.

Kapitel 14: Konfigurieren mehrerer Profildatenbanken

OBR unterstützt die Konfiguration der Datensammlung aus mehreren Profildatenbankdaten, die in Ihrer HP BSM/OMi-Umgebung bereitgestellt wurden.

Hinweis: Führen Sie die folgenden Schritte nur aus, wenn die Topologiequelle RTSM ist.

Hinweis: Führen Sie für OMi 10 (und höhere Versionen) diese Aufgabe für die Unterstützung der Operationen-Datenbank aus und konfigurieren Sie dann die Datenbank. Informationen zum Konfigurieren der Operationen-Datenbank finden Sie unter "Konfigurieren der HP OMi-Datenquelle" auf Seite 113.

Führen Sie folgende Schritte aus, damit alle vorhandenen Profildatenbanken in der Verwaltungskonsole von OBR identifiziert und angezeigt werden:

Aufgabe 1: Starten des Diensts HPE_PMDB_Platform_Vertica

1. Führen Sie die folgenden Befehle auf dem Linux-System aus, auf dem Vertica installiert ist:

cd /etc/init.d

service HPE_PMDB_Platform_Vertica status

2. Wenn der Status des Diensts HPE_PMDB_Platform_Vertica stopped ist, führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Datenbankdienst HPE_PMDB_Platform_Vertica zu starten:

service HPE_PMDB_Platform_Vertica start

Aufgabe 2: Kopieren der Konfigurationsdateien aus dem BSM-Hostsystem in das HPE OBR-System

1. Melden Sie sich remote am HP BSM-Hostsystem an.

Hinweis: Wenn Sie ein verteiltes HP BSM-Setup nutzen, ist der Zugriff über den Gateway-Server und den Datenverarbeitungsserver möglich. HP empfiehlt die Verwendung des Gateway-Servers.

- 2. Navigieren Sie zum Ordner %topaz_home%\Conf.
- 3. Kopieren Sie die folgenden Dateien aus dem Ordner %topaz_home%\Conf in den Ordner %PMDB_HOME%\config des OBR-Systems:

- a. encryption.properties
- b. seed.properties

Hinweis: Wenn Sie die Management-/Profildatenbank unter Oracle RAC konfigurieren, müssen Sie auch die Datei bsm-tnsnames.ora in den Ordner %PMDB_HOME%\config auf dem HPE OBR-System kopieren.

Starten Sie nach dem Kopieren der Dateien den Dienst **HPE_PMDB_Platform_** Vertica neu.

Aufgabe 3: Neustarten des Dienstes "HPE_PMDB_Platform_Vertica" auf dem HPE OBR-System

Windows:

- 1. Klicken Sie auf Start > Ausführen. Das Dialogfeld Ausführen wird angezeigt.
- 2. Geben Sie **services.msc** in das Feld **Öffnen** ein. Das Fenster **Dienste** wird angezeigt.
- 3. Klicken Sie im rechten Fenster mit der rechten Maustaste auf HPE_PMDB_ Platform_Vertica und klicken Sie dann auf Neu starten.
- 4. Schließen Sie das Fenster Dienste.

Linux:

1. Geben Sie an der Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein:

service HPE_PMDB_Platform_Vertica restart

Achtung: Sie sollten eine Sicherung der HPE OBR-Datenbank erstellen, falls Sie sie später wiederherstellen müssen. Ohne eine Datensicherung riskieren Sie, die Daten endgültig zu verlieren. Weitere Informationen finden Sie unter "Teil IV: Datenbanksicherung und -wiederherstellung" auf Seite 159.

Kapitel 15: Ändern des Standardkennworts für den Administratorbenutzer

Hinweis: Die folgenden Schritte gelten nur,

- wenn Sie sich zum ersten Mal an der Verwaltungskonsole angemeldet haben.
- wenn der Benutzer Administrator ist.
- wenn Sie das Standardkennwort ändern.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Standardkennwort für den Benutzernamen "Administrator" zu ändern:

1. Starten Sie die Verwaltungskonsole in einem Webbrowser mit der folgenden URL: https://<OBR_Server_FQDN>:21412/BSMRApp

Dabei ist <*OBR_Server_FQDN>* der vollqualifizierte Domänenname des Systems, auf dem OBR installiert ist.

Die HPE Operations Bridge Reporter Verwaltungskonsole-Anmeldeseite wird angezeigt.

Hewlett Packard Enterprise
OPERATIONS BRIDGE REPORTER
ADMINISTRATION CONSOLE 10.00
▲
Anmelden
© 2015 Hewlett Packard Enterprise Company, L.P.

2. Geben Sie **Administrator** in das Feld für den Benutzernamen und das Standardkennwort in das Feld für das Kennwort ein. Klicken Sie auf **Anmelden**.

Die Seite zum Ändern des Kennworts wird angezeigt.

Do you want to change j administrator?	password for
Change Password]
	-

- 3. Klicken Sie zum Ändern des Kennworts auf **Kennwort ändern**. Die nächste Seite wird angezeigt.
 - a. Geben Sie das Standardkennwort in das Feld Altes Kennwort ein.
 - b. Geben Sie das neue Kennwort in das Feld Neues Kennwort ein.

Hinweis: Das neue von Ihnen eingegebene Kennwort muss mindestens sechs Zeichen lang sein.

c. Geben Sie das neue Kennwort erneut in das Feld **Kennwort bestätigen** ein. Klicken Sie auf **Kennwort ändern**. Die folgende Meldung wird angezeigt.

Das Kennwort wurde erfolgreich geändert

Click <u>here</u> to go to the login page

4. Klicken Sie auf den Link und melden Sie sich mit dem neuen Kennwort an der Verwaltungskonsole an.

Kapitel 16: Ändern des Kennworts für den Administratorbenutzer

Wenn Sie ein Kennwort für den Administrator-Standardbenutzernamen erstellen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Starten Sie die Verwaltungskonsole in einem Webbrowser mit der folgenden URL:

https://<OBR_Server_FQDN>:21412/BSMRApp

Dabei ist < OBR_Server_FQDN> der vollqualifizierte Domänenname des Systems, auf dem OBR installiert ist.

Die HPE Operations Bridge Reporter Verwaltungskonsole-Anmeldeseite wird angezeigt.

- 2. Geben Sie **Administrator** in das Feld für den Benutzernamen und das Standardkennwort in das Feld für das Kennwort ein.
- 3. Klicken Sie auf Anmelden.

Die Startseite wird angezeigt.

- Klicken Sie in der Verwaltungskonsole auf Verwaltung > SAP BOBJ.
 Die SAP BOBJ-Seite wird geöffnet.
- 5. Klicken Sie auf **CMC starten**. Die Anmeldeseite der Central Management Console wird angezeigt.

Hewlett Packard Enterprise	Operations Bridge Reporter
Central Management	Console
Enter your user information If you are unsure of your acc	on, and click "Log On". count information, contact your system administrator.
System:	shrbat12:6400
User Name:	
Password:	
Authentication:	Enterprise
Help	Log On

6. Geben Sie **Administrator** in das Feld **User Name** und das Standardkennwort in das Feld **Password** ein.

7. Klicken Sie auf Log On.

Der **System Configuration Wizard** wird angezeigt. Klicken Sie auf **Close**, um den Assistenten zu schließen. Die Seite **Central Management Console** wird angezeigt.

Hinweis: Wenn der **System Configuration Wizard** nicht jedes Mal angezeigt werden soll, wenn Sie sich bei der CMC anmelden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Don't show this wizard when cms is started**.

Central Management Console			Hewlett Packard Operations Brid	ge Reporter
CMC Home			Welcome: Administrator Preferences Help	 Log Off
Ā				
<i>\$</i> 2				
80 Organize	e Def	fine Ma	anage	
Folder	rs 🔐	Access Levels	Instance Manager	
Person	onal Folders	Calendars	Applications	
E) Catego	gories	Events (0)	Settings	
R Person	anal Categories	User Attribute Management	Sessions	
See Osers	e e		License Kevs	
	res		Promotion Management	
Arr Server	rs		Version Management	
a Replic	cation Lists	œ	Visual Difference	
🔢 🧕 Federa	ration		Auditing	
🚱 👩 Query	y Results		Monitoring	
🔟 💼 Tempo	oorary Storage	¢.	Multitenancy	
🕘 🎠 Univer	erses	75	Cryptographic Keys	
A Conne	ections		System Configuration Wizard	
Web S	Service Query			
	, Connections			
T				
×				

- 8. Klicken Sie auf Users and Groups. Die Seite Users and Groups wird angezeigt.
- 9. Klicken Sie im rechten Fensterbereich auf Administrators.
- 10. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Administrator**, und klicken Sie anschließend auf **Properties**. Das Dialogfeld **Account Manager** wird angezeigt.
- 11. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Account Manager.

count Manager		? 🗆
le Navigation		
Properties Translations	Change User Passwords to New Value Enterprise Password Settings:	
User Security	Password: •••••• Password never expires	
Member Of	Confirm: ••••••	
Profile Values	User cannot change password	
Account Manager	Change Database Credentials Enable Database Credentials: Account Name: Password: Confirm: Enable/Disable User Allases Authentication Type: Enabled: Enterprise Third Party	

- 12. Geben Sie in das Feld Change User Passwords to New Value > Enterprise Password Settings > Password ein neues Kennwort ein.
- 13. Geben Sie das Kennwort erneut im Feld **Confirm** ein, um es zu bestätigen.
- 14. Klicken Sie auf Save & Close, um die Änderungen zu übernehmen.
- 15. Klicken Sie auf Log Out, um die Central Management Console zu beenden.

Hinweis: Diese Aufgabe ist nur gültig, wenn HPE OBR auf dem System installiert ist.

Teil IV: Datenbanksicherung und wiederherstellung

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Sichern und Wiederherstellen der HPE OBR-Datenbanken. Er bietet zudem Informationen dazu, wie Sie eine Sicherung mit den Optionen zur Datenbanksicherung in HPE OBR planen können.

Kapitel 17: Datenbanksicherung und wiederherstellung

Mit OBR können Sie die Datenbank sichern und wiederherstellen, um Datenverluste bei einem Datenbankfehler zu verhindern. Sie sollten die Datenbank regelmäßig sichern, bevor Sie mit der Verwendung von OBR in der Produktion beginnen.

Die Notfallwiederherstellung von OBR beinhaltet das Planen einer regelmäßigen Sicherung von HPE OBR-Datenbanken und das Erstellen einer Sicherung der wichtigsten Konfigurations- und Lizenzdateien. Mit HPE OBR können Sie die SAP BusinessObjects-Datenbank und den SAP BusinessObjects-Dateispeicher sichern und wiederherstellen, um Datenverluste bei einem Notfall zu verhindern.

HPE OBR bietet ein Skript für eine vollständige Sicherung. Mit einem Skript für eine vollständige Sicherung können Sie die folgenden HPE OBR-Datenbanken (einschließlich der Datenbankdateien und Transaktionsprotokolle) vollständig sichern:

- SAP BusinessObjects (Dateispeicher)
- Datenbank der SAP BusinessObjects Central Management Console (CMC) (SQL Anywhere)
- Management-Datenbanktabellen (PostgreSQL)
- Konfigurationsdateien

Tipp: Es empfiehlt sich, täglich eine vollständige Sicherung durchzuführen, da dadurch Zeit und Speicherplatz gespart werden.

Wichtige Hinweise

• Eine wichtige Überlegung vor dem Planen der Sicherung und Wiederherstellung ist die Änderung des Standardkennwort für den HPE OBR-Administratorbenutzer und der Datenbank der SAP BusinessObjects Central Management Console (CMC) (SQL Anywhere).

Informationen zum Ändern der Standardkennwörter finden Sie im Abschnitt Changing Default Passwords im HPE Operations Bridge ReporterAdministration Guide.

- Sie müssen die Durchführung der vollständigen Sicherung in regelmäßigen Intervallen planen.
- Es empfiehlt sich, jeden Tag eine Sicherung durchzuführen.

Wenn Sie eine tägliche Sicherung planen, werden die Sicherungen mit einem aus drei Buchstaben bestehenden Präfix des Tages gespeichert, zu dem die Sicherung gehört. Beispiel: Wenn das Sicherungsskript am Montag ausgeführt wird, erhält die Sicherungsdatei den Namen /<Sicherungspfad>/_DR_FullBackup/Mon. Eine Sicherung wird mit den Sicherungsdateien der folgenden Woche überschrieben. Bei einer zwölfstündigen Sicherung können die Sicherungsdateien ebenfalls überschrieben werden, wenn das Sicherungsskript am gleichen Tag ausgeführt wird. Sie müssen in solchen Fällen unbedingt getrennte Ordner erstellen, wenn Sie die alten Sicherungen behalten möchten.

- Bei einem Datenbankfehler können Sie die OBR-Datenbank vom Speicherort der Sicherung aus wiederherstellen. Das Sicherungssystem und das primäre System müssen hinsichtlich Hardwarespezifikationen, Betriebssystemen, HPE OBR-Version, Dateipfad, Topologie, Konfigurationen nach der Installation und bereitgestellten Content Packs identisch sein.
- Wenn Sie Konfigurationsdateien (Beispiel: CAC) geändert haben, werden dann bei der Leistungsoptimierung im primären Setup alle diese Änderungen für das Setup für die Notfallwiederherstellung durchgeführt.

Achtung: OBR muss eine statische IP-Adresse besitzen. Um die permanente Lizenz wiederherzustellen, müssen Sie die OBR Disaster Recovery-Umgebung (remote oder lokal) mit derselben IP-Adresse und demselben Hostnamen ähnlich dem primären OBR-Server einrichten. Zum Wiederherstellen von OBR ist keine zusätzliche Lizenz erforderlich.

In diesem Handbuch verwendete Terminologie

Terminologie	Erläuterung
SIA	Server Intelligence Agent
CMC	Central Management Console
ССМ	Central Configuration Manager
HPE OBR Server1	Erstes HPE OBR-System, in dem die vorhandene Datensicherung durchgeführt wird.
HPE OBR server2	Neu installiertes HPE OBR-System, in dem die Daten wiederhergestellt werden.
SHR_DR_ Backup	Der Name für die Sicherungsdatei.

Die folgende Terminologie wird in diesem Handbuch verwendet:

Sichern von HPE OBR-Komponenten

Es empfiehlt sich, die HPE OBR-Komponenten regelmäßig zu sichern.

Erstellen einer vollständigen Sicherung von HPE OBR unter Windows

Mit dem Skript %PMDB_HOME%\DR\SHR_full_Backup.pl können Sie eine vollständige Sicherung der HPE OBR-Komponenten erstellen. Das Skript generiert die Datei DR.log unter %PMDB_HOME%\log.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Sicherung der HPE OBR-Komponenten zu planen:

 Wechseln Sie zu Start > Programme > Verwaltung > Aufgabenplanung oder zu Start, geben Sie Aufgabenplanung in das Feld Suche ein und doppelklicken Sie auf Aufgabenplanung. Das Fenster Aufgabenplanung wird angezeigt.



- 2. Klicken Sie im Fenster Aufgabenplanung auf Einfache Aufgabe erstellen. Der Assistent für das Erstellen einfacher Aufgaben wird angezeigt.
- 3. Geben Sie **SHR_DR_FullBackup** in die Felder **Name** und **Beschreibung** ein und klicken Sie dann auf **Weiter**.

Kapitel 17: Datenbanksicherung und -wiederherstellung

	Assistent fü	ir das Erstellen einfacher Aufgaben
infache Aufgabo	e erstellen	
Einfache Aufgabe erstellen Trigger Aktion	Mit diesem Ass Erweiterte Optio können Sie mit	istenten können Sie eine häufig ausgeführte Aufgabe schnell erstellen. onen oder Einstellungen, z. B. Aufgaben für mehrere Aktionen oder Trigger, dem Befehl "Aufgabe erstellen" im Aktionsbereich festlegen.
Fertig stellen	Name: Beschreibung:	SHR_DR_FullBackup SHR_DR_FullBackup
		<zuruck weiter=""> Abbrechen</zuruck>

4. Wählen Sie unter Trigger die Option Täglich aus und klicken Sie auf Weiter.

	Assistent für das Erstellen einfacher Aufgaben	×					
Definition Aufgabentrigger							
Einfache Aufgabe erstellen	Wann soll die Aufgabe gestartet werden?						
Trigger	Täglich						
Aktion	○ Wöchentlich						
Fertig stellen	O Monatlich						
	O Einmal						
	O Beim Start des Computers						
	🔿 Beim Anmelden						
	O Bei Protokollierung eines bestimmten Ereignisses						
	<zurück weiter=""> Abb</zurück>	rechen					

5. Wählen Sie unter **Täglich** die Startzeit aus, geben Sie 1 in das Textfeld **Wiederholung alle** ein und klicken Sie dann auf **Weiter**.

Kapitel 17: Datenbanksicherung und -wiederherstellung

	Assistent für das Erstellen einfacher Aufgaben	×
揯 Täglich		
Einfache Aufgabe erstellen Trigger Täglich Aktion Fertig stellen	Start: 16.02.2016	
	< Zurück Weiter > Abbrecher	n

6. Wählen Sie unter **Aktion** die Option **Programm starten** aus und klicken Sie auf **Weiter**.

	Assistent für das Erstellen einfacher Aufgaben
Aktion	
Einfache Aufgabe erstellen Trigger Täglich	Welche Aktion soll von der Aufgabe ausgeführt werden?
Aktion	O Programm starten
Fertig stellen	○ E-Mail senden (veraltet)
	O Meldung anzeigen (veraltet)
	< Zurück Weiter > Abbrechen

- 7. Geben Sie perl in das Feld **Programm/Skript** ein, klicken Sie auf **Durchsuchen** und wechseln Sie zu %PMDB_HOME%\DR.
- 8. Wählen Sie SHR_full_Backup.pl aus und klicken Sie dann auf Weiter.

Über **Argumente hinzufügen (optional)** können Sie als Speicherort einen benutzerdefinierten Ordner eingeben, in dem die Sicherungsdateien und -daten gespeichert werden sollen.

Beispiel: E:\SHR_Full_Backup

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der benutzerdefinierte Ordner bereits erstellt wurde, bevor Sie ihn in das Textfeld **Argumente hinzufügen (optional)** eingeben.

	Assistent für das Erstellen einfacher Aufgaben	×
Programm starten		
Einfache Aufgabe erstellen Trigger Täglich Aktion	Programm/Skript: perl%PMDB_HOME%\DR\SHR_full_Backup.pl	Durchsuchen
Programm starten Fertig stellen	Argumente hinzufügen (optional): Starten in (optional): < Zurück	E:\SHR_Full_Backup

9. Klicken Sie in der Meldung **Aufgabenplanung** auf **Ja** und auf der Seite **Zusammenfassung** auf **Fertig stellen**.

Die erstellte Aufgabe können Sie unter **Aktive Aufgaben** im Fenster **Aufgabenplanung** überprüfen.

In der folgenden Abbildung sind Beispielsicherungsdateien dargestellt, die in **SHR_ DR_FullBackup** erstellt wurden:

Konfigurationshandbuch

Kapitel 17: Datenbanksicherung und -wiederherstellung



Erstellen einer vollständigen Sicherung von HPE OBR unter Linux

Mit dem Skript \$PMDB_HOME/DR/SHR_full_Backup.pl können Sie eine vollständige Sicherung der HPE OBR-Komponenten erstellen. Das Skript generiert die Datei DR.log unter \$PMDB_HOME/log.

Melden Sie sich zur Planung der Sicherung bei "OBR Server1" an, auf dem die OBR-Komponenten installiert sind, und führen Sie dann die folgenden Schritte aus:

- 1. Melden Sie sich als root am OBR-System an.
- 2. Führen Sie den folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung aus und bearbeiten Sie die Datei crontab:

crontab -e

3. Fügen Sie der Datei crontab eine Zeile im folgenden Format hinzu, um das Skript /opt/HP/BSM/PMDB/DR/SHR_full_Backup.pl einmal täglich aufzurufen.

<Zeitplan> </opt/OV/nonOV/perl/a/bin/perl> <Speicherort des Sicherungsskripts> <Sicherungspfad>

Dabei ist <*ZeitpLan>* der Zeitpunkt am Tag, zu dem das Skript aufgerufen wird.

<Speicherort des Sicherungsskripts> ist der Speicherort des Skripts für die vollständige Sicherung (SHR_full_Backup.pl).

<Sicherungspfad> ist der Speicherort, an dem die Sicherungsdateien und -daten gespeichert werden sollen.

Beispiel:

```
0 15 * * /opt/OV/nonOV/perl/a/bin/perl /opt/HP/BSM/PMDB/DR/SHR_
full_Backup.pl /root/SHR_DR_FullBackup
```

Im obigen Beispiel wird das Skript /opt/HP/BSM/PMDB/DR/SHR_full_Backup.pl am ersten Tag der Woche um 15:00 Uhr aufgerufen. Die Sicherungsdateien werden unter /root/SHR_DR_FullBackup gespeichert.

4. Speichern Sie die Crontab-Datei.

Alle Protokolldateien für crontab befinden sich im Verzeichnis /var/mail.

5. Notieren Sie nach Abschluss der geplanten Sicherung den Unterordner und die Datei der Sicherung für die Management-DB.

<Sicherungspfad>/SHR_DR_FullBackup/<Tag der Sicherung>/Full_MgmtDB_

BackUP

<Sicherungspfad>/SHR_DR_FullBackup/<Tag der Sicherung>/Full_MgmtDB_

BackUP/Mgmt_backup_AGGREGATE_CONTROL.dat

Beispiel:

/root/SHR_DR_FullBackup/SHR_DR_FullBackup/Thu/Full_MgmtDB_BackUP

/root/SHR_DR_FullBackup/SHR_DR_FullBackup/Thu/Full_MgmtDB_

BackUP/Mgmt_backup_AGGREGATE_CONTROL.dat

Wiederherstellen von HPE OBR-Komponenten

Wiederherstellen einer Sicherung von HPE OBR unter Windows

Für SAP BusinessObjects-Datenbank und -Dateispeicher

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Sicherung der HPE OBR-Komponenten wiederherzustellen:

- 1. Melden Sie sich beim OBR Server2-System an, auf dem Sie OBR installiert haben.
- Kopieren Sie die Sicherungsdatei SHR_DR_FULLBACKUP aus dem Sicherungsspeicherort von "OBR Server1" auf "OBR Server2", wo die Sicherung wiederhergestellt werden soll.
- 3. Melden Sie sich bei SAP BusinessObjects Central Configuration Manager an. Das Fenster **Central Configuration Manager** wird angezeigt.

Kapitel 17: Datenbanksicherung und -wiederherstellung

₩	C	entral Configuration Manag	jer	_ _ X
♣₽ ₽₽₽ ▶■॥■	● 邑 ଊ × ଋ (≩ 0 % 2 ⊂or	mputer Name:	English 💌
Display Name	Version Status	Description		
BW Publisher Service	14.1.5.1501 👩 Stopped	Manages a pool of Crystal Report p	ublishers	
Server Intelligence Agent (SHR)	1.0.15.0 👩 Running	Manages BusinessObjects Enterpris	e Servers	
Ready				

- 4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Server Intelligence Agent (OBR) und klicken Sie dann auf Beenden.
- 5. Klicken Sie auf Start > Ausführen. Das Dialogfeld Ausführen wird angezeigt.
- 6. Geben Sie in das Feld **Öffnen** den Befehl services.msc ein und drücken Sie die **Eingabetaste**. Das Fenster **Services** wird geöffnet.
- 7. Klicken Sie im Fenster Services auf den Dienst SQL Anywhere for SAP Business Intelligence und klicken Sie auf Beenden.
- 8. Benennen Sie den vorhandenen Dateispeicherordner um.

Der Standardspeicherort des Dateispeichers ist <BusinessObjects-Installationslaufwerk>:\Program Files (x86) \BusinessObjects\BusinessObjects Enterprise 12.0\FileStore.Sie können ihn in FileStore old umbenennen.

9. Verschieben Sie die vorhandene SQL Anywhere-Datenbank von ihrem Standardspeicherort an einen anderen Speicherort.

Der Standardspeicherort der SQL Anywhere-Datenbank ist <BusinessObjects-Installationslaufwerk>:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\sqlanywhere\database.

- 10. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Wiederherstellungsskript auszuführen:
 - a. Klicken Sie auf Start > Ausführen. Das Dialogfeld Ausführen wird angezeigt.
 - b. Geben Sie cmd ein und drücken Sie die **Eingabetaste**. Die Eingabeaufforderung wird angezeigt:
 - c. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

perl <Speicherort des Wiederherstellungsskripts> <Speicherort
der Sicherungsdatei>

Dabei ist *<Speicherort des Wiederherstellungsskripts>* der Speicherort, an dem das Wiederherstellungsskript gespeichert wurde.

<Speicherort der Sicherungsdatei> ist der Speicherort der Sicherungsdatei eines bestimmten Tages, die Sie wiederherstellen möchten. Beispiel:

```
perl %PMDB_HOME%\DR\SHR_full_Restore.pl E:\SHR_Backup\SHR_DR_
FullBackup\Thu
```

- 11. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Verbindung mit SQL Anywhere herzustellen:
 - a. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung, geben Sie dbisqlc ein und drücken Sie die **Eingabetaste**. Das Fenster **Connect to SQL Anywhere** wird angezeigt.

ø	Connect
Connect to Change databa	a SQL Anywhere Database
Authentication:	Database v
<u>U</u> ser ID:	dba
Password:	
Action:	Connect with an ODBC Data Source
BI4_CMS_D	SN 🗸 Browse] 🔤
O <u>O</u> DBC Data	Source file
	v Browse
	Advanced >> Tools • Connect Cancel Help

- b. Geben Sie **dba** in das Feld **User ID** und das Kennwort in das Feld **Password** ein.
- c. Wählen Sie für Action aus der Dropdownliste Connect with an ODBC Data Source aus.

ø		Connect	x
7	Connect to Change databas	a SQL Anywhere Database	
8	<u>A</u> uthentication:	Database	~
	<u>U</u> ser ID: <u>P</u> assword:	dba ••••••	
	Action: ODBC Data 9 BI4_CMS_D9 O QDBC Data 9	Connect with an ODBC Data Source Connect with an ODBC Data Source Connect to a running database on another computer Connect to a running database in a cloud Start and connect to a database on this computer Start and connect to a database on another computer Start and connect to a database on another computer Connect with a connection string	~
		Adyanced >> Iools ▼ Connect Cancel Help	

d. Wählen Sie die Option **ODBC Data Source name** aus und klicken Sie auf **Browse**. Wählen Sie dann den Quellennamen **BI4_CMS_DSN** aus.

Konfigurationshandbuch Kapitel 17: Datenbanksicherung und -wiederherstellung

:			Conn	ect		×
F Co	onnect to hange databas	a SQL Anywh e type	ere Database			
Au	ithentication:	Database				~
Use	er ID:	dba				
Pas	ssword:	•••••				
	tion:	Connect with an C	DBC Data Source			~
۲	ODBC <u>D</u> ata S	iource name			Rowse.	
0		iourco filo			Pionoc.	
0		ource nie			Browse	
	3		Data Source Names		x	
	Name		Driver		-	
	BI4_Audit	t_DSN	SQL Anywhere 12			
	BI4_CMS	_DSN mazon EMR Hive DSI	SQL Anywhere 12			
	Sample S	AP Hive DSN	SAP Hive ODBC Driver			
	Sample S	AP Impala DSN	SAP Impala ODBC Driver			
	SHRDB		Vertica		t Cancel H	Help
	l ⊻] Show	all data sources		<u></u>		
				Old Canad		

e. Überprüfen Sie die Verbindung, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

ø		Connect	x		
7	Connect to Change databas	a SQL Anywhere Database <u>e type</u>			
	Authentication:	Database	~		
	<u>U</u> ser ID:	dba			
	Password:	•••••			
	Agtion: Connect with an ODBC Data Source ODBC Data Source name				
	BI4_CMS_DS	SN V Browse			
	O <u>O</u> DBC Data S	jource file			
	¢	Test Connection			
	0	Connection succeeded.			
		Show Details Copy To Clipboard OK			
		Adyanced >> Tools ▼ Connect Cancel Help			

Ein Bestätigungsdialogfeld für eine erfolgreiche Verbindung wird angezeigt. Klicken Sie auf **OK**.

f. Klicken Sie auf Verbinden.

Ś		Connect		x
7	Connect to Change databas	a SQL Anywhere Database		
	, <u>A</u> uthentication:	Database		•
	<u>U</u> ser ID:	dba		
	Password:	•••••		
	Action:	Connect with an ODBC Data Source		•
	BI4_CMS_DS	SN S	Browse	
	O <u>O</u> DBC Data 9	Source file		_
			Browse	
		Advanced >> Tools Connect Ca	ancel Help	

Der Bereich für SQL-Anweisungen wird angezeigt.

g. Geben Sie im Bereich für SQL-Anweisungen folgende Abfrage ein:

delete from cms_infoobjects7 where parentid=16 or parentid=59;

 h. Klicken Sie auf Execute. Eine Meldung mit der Anzahl der gelöschten Datensätze wird angezeigt, wie in der folgenden Abbildung veranschaulicht:

SQL Statements					
1	delete from cms_infoobjects7 where parentid=16 or parentid=59;				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
71					
A.T.					
Resul	ts				
13 rov	v(s) deleted				
Execut	tion time: 0.532 seconds				

- i. Übergeben Sie die Abfrageausführung und schließen Sie das Fenster **Connect to SQL Anywhere**.
- 12. Öffnen Sie **Start > Ausführen**, geben Sie services.msc ein, und drücken Sie dann die **Eingabetaste**. Das Fenster **Dienste** wird angezeigt.
- 13. Klicken Sie im Fenster **Dienste** auf den Dienst **SQL Anywhere for SAP Business** Intelligence und klicken Sie auf **Starten**.

🕵 SQL Anywhere for SAP Business Intelligence Provides the CMS re... Wird ausgeführt Automatisch Lokales System

14. Gehen Sie wie folgt vor, um einen neuen Server Intelligence Agent (SIA) zu erstellen:

Hinweis: Bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren, stellen Sie sicher, dass der SIA beendet wurde.

- a. Melden Sie sich bei SAP BusinessObjects Central Configuration Manager an. Das Fenster **Central Configuration Manager** wird angezeigt.
- b. Klicken Sie auf ^I, um einen neuen SIA-Knoten zu erstellen. Der **Add Node Wizard** wird angezeigt.
- c. Klicken Sie auf **Next**. Die Seite mit dem Knotennamen und der SIA-Portkonfiguration wird angezeigt.

Node N <u>a</u> m	e: SHR
SIA <u>P</u> o	rt: 6410
 _ Select one	of the following:
C Ad	d node with no servers
C Ad	d node with <u>C</u> MS
C Ad	d node with <u>d</u> efault servers
(Po	

- d. Geben Sie SHR in das Feld Node Name und 6410 in das Feld SIA Port ein.
- e. Wählen Sie **Recreate Node** aus und klicken Sie auf **Next**. Eine Warnmeldung wird angezeigt.
- f. Klicken Sie auf Next. Der Bereich Select a CMS wird angezeigt.
- g. Wählen Sie Start a new temporary CMS aus und klicken Sie auf Next.

Add Node Wizard	X
Select a CMS Select a CMS that will be used to add the node.	₽
Use existing running CMS Select when at least one CMS is running. Select when at least one CMS Select when cluster has no running CMSs. A temporary CMS will be automatically started. Upon completion, it will be stopped.	
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel	Help

Der Bereich für die Konfiguration des neuen CMS wird angezeigt.

h. Geben Sie 6400 in das Feld New CMS Port ein und klicken Sie auf Specify.

	Add Node Wizard	x
New CMS Configuration Please specify the configu	aration for the new CMS.	₽
New CMS <u>P</u> ort: 6400 <u>C</u> MS System Datab The new CM specified her	ase Data Source Name: (IS will be started using the configuration re.	Specify
	< <u>₿</u> ack <u>N</u> ext> C	Cancel Help

Das Fenster Select Database Driver wird angezeigt.

i. Wählen Sie SQL Anywhere (ODBC) aus, und klicken Sie auf OK.

New CMS C Please sp	Add Node Wizard	×
	Select Database Driver	
ы С Г	Choose a connection method: SAP HANA database (0DBC) SQL Server (0DBC) Dracle native driver Sybase native driver MySQL driver MaxDB driver SQL Anywhere (0DBC) OK Cancel	
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext> Cancel Help	

Das Fenster Select Data Source wird angezeigt.

j. Klicken Sie auf die Registerkarte **Machine Data Source**, wählen Sie **BI4_CMS_ DSN** aus und klicken Sie dann auf **OK**.

ile Data SourceMachine Data	a Source	>	
Data Source Name	Туре	Description	
BI4_Audit_DSN BI4_CMS_DSN Sample Amazon EMR Hive Sample SAP Hive DSN Sample SAP Impala DSN SHRDB	System System System System System	Sample Amazon EMR Hive Sample SAP Hive DSN Sample SAP Impala DSN	DSN
		1	New
		s machine, and cannot be sh	iared.
A Machine Data Source is sp "User" data sources are spec sources can be used by all us	ecific to thi ific to a usi ers on this	er on this machine. "'System' machine, or by a system-wid	' data e service.

- k. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung, geben Sie dbisqlc ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**. Das Fenster **Connect to SQL Anywhere** wird angezeigt.
- I. Geben Sie **dba** in das Feld **User ID** und das Kennwort in das Feld **Password** ein.
- m. Wählen Sie für Action die Option Connect to a running database on this computer aus und klicken Sie auf OK.

	Connect to SQL Anywhere ? ×			
Login ODBC Network Advanced				
Authentication: User ID: Password:	Database dba Encrypt password			
A <u>c</u> tion: <u>S</u> erver name: Database <u>n</u> ame:	Connect to a running database on this computer BI4 BI4_CMS			
	OK Cancel Help			

Das Fenster Specify Cluster Key wird angezeigt.

n. Geben Sie **1ShrAdmin** in das Feld **Enter the cluster key** ein und klicken Sie auf **OK**.

Hinweis: Der standardmäßige Clusterschlüssel ist **1ShrAdmin**. Wenn Sie den Clusterschlüssel geändert haben, geben Sie den geänderten Wert für den Clusterschlüssel ein.

Sp	ecify Cluster Key	×
Enter the cluster key.		

	ОК	Cancel

Der Bereich New CMS Configuration wird angezeigt.

o. CMS System Database Data Source Name ist aktiviert. Klicken Sie auf Next.

Add Node Wizard	x
New CMS Configuration Please specify the configuration for the new CMS.	₽
New CMS Port: 6400 CMS System Database Data Source Name: BI4_CMS_DSN Specify The new CMS will be started using the configuration specified here.	
< <u>B</u> ack Cancel	Help

Der Bereich CMS Logon wird angezeigt.

p. Geben Sie das Kennwort in das Feld Password ein und klicken Sie auf Next.

	Add Node Wizard	×
CMS Logon Enter the CMS logo	n information.	₽
<	System: IWFVM02309:6400 User Name: Administrator Password: xeeseesee Authentication: Enterprise	
	< <u>B</u> ack (<u>N</u> ext> Ca	ncel Help

Das Bestätigungsfenster wird angezeigt.

q. Klicken Sie auf **Finish**. Der neu erstellte Knoten wird hinzugefügt. Warten Sie, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist.

Adding node	e ×
	Cancel
	Adding nod

Ein Bestätigungsdialogfeld wird angezeigt. Klicken Sie auf **OK**.

- r. Klicken Sie im Fenster Central Configuration Manager mit der rechten Maustaste auf Server Intelligence Agent (SIA) und wählen Sie Properties aus.
 Das Fenster Server Intelligence Agent (OBR) Properties wird angezeigt.
- s. Klicken Sie auf die Registerkarte **Configuration** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Change Cluster Name to**.
- t. Geben Sie den Clusternamen im folgenden Format ein: *<CLustername>*:6400 Dabei ist *<CLustername>* mit dem Wert für **Computer Name** im Central Configuration Manager-Fenster identisch.

In der folgenden Abbildung ist ein Beispiel für den Clusternamen dargestellt:

	Gentral Configuration Manager	_ 🗆 X
]	🥞 🗈 🖆 ▶ = 1 => 🗟 🐼 × 🕉 🐼 📔 🥸 🖓 Computer Name (IWFVM023	09 English 🔹
	Display Name Version Status Description	
	BW Publisher Service 14.1.5.1501 Stopped Manages a pool of Grystal Report publishers Server Intelligence Agent (SHR) 1.0.15.0 Stopped Manages BusinessObjects Enterprise Servers	
	Server Intelligence Agent (SHR) Properties	
	Properties Dependency Startuc Configuration Protocol	
	Server Intelligence Agent Command Line Options Port Number:	
	6410	
R	Ready A Ready	
	CMS System Database Configuration	
	BI4_CMS_DSN Specify	
	CMS belongs to cluster "SHRWINART:6400".	
	Change Cluster Name to IWFVM02303.6400	
	CMS Cluster Key Configuration	
	[[5DMSokT4TEYR8J7j9NcPEw]] Change	
	UN Cancer Appy Help	

- u. Klicken Sie auf Apply und anschließend auf OK.
- v. Klicken Sie im Fenster Central Configuration Manager mit der rechten Maustaste auf Server Intelligence Agent (SIA) und wählen Sie Start aus.

Server Intelligence Agent wird erstellt.

15. Melden Sie sich bei der Central Management Console (CMC) an und überprüfen Sie, ob die Sicherung erfolgreich wiederhergestellt wurde.

Für Management-Datenbanktabelle

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Management-Datenbanktabellen wiederherzustellen:

- 1. Melden Sie sich am HPE OBR-System an.
- Wechseln Sie zu Start > Programme > PostgreSQL 9.3 > pgAdmin III oder zu Start und geben Sie pgAdmin III in das Feld Suchen ein. Doppelklicken Sie dann auf pgAdmin III, um das Programm zu öffnen.
- 3. Geben Sie das Kennwort zum Herstellen der Verbindung mit der Datenbank ein und klicken Sie auf das Symbol **SQL**, um SQL Query Analyzer zu starten.



4. Führen Sie die folgende Abfrage aus, um die Datenbanktabellen wiederherzustellen:

Delete From dwabc.aggregate_control

COPY dwabc.aggregate_control from '<*Pfad der* Sicherungsdatei>\\backup_AGGREGATE_CONTROL.dat'

Dabei ist *<Pfad der Sicherungsdatei>* das Verzeichnis, in dem Sie die Sicherungsdatei der Management-Datenbank gespeichert haben. Beispiel:

```
COPY dwabc.aggregate_control from 'E:\SHR_DR_FullBackup\\backup_
AGGREGATE_CONTROL.dat'
```

Wiederherstellen einer Sicherung von HPE OBR unter Linux

Für SAP BusinessObjects-Datenbank und -Dateispeicher

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Sicherung der HPE OBR-Komponenten wiederherzustellen:

- 1. Melden Sie sich beim OBR Server2-System an, auf dem Sie OBR installiert haben.
- Kopieren Sie die Sicherungsdatei SHR_DR_FULLBACKUP aus dem Sicherungsspeicherort von "OBR Server1" auf "OBR Server2", wo die Sicherung wiederhergestellt werden soll.
- 3. Melden Sie sich als Root am System an.
- 4. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Webserver zu beenden:
Konfigurationshandbuch Kapitel 17: Datenbanksicherung und -wiederherstellung

sh /opt/HP/BSM/BOE4/sap_bobj/tomcatshutdown.sh

5. Verschieben Sie die SQL Anywhere-Datenbankdateien auf "OBR Server2" aus dem folgenden Speicherort in einen anderen Speicherort Ihrer Wahl:

\$PMDB_HOME/../BOE4/sqlanywhere/database/*BI4*

Benennen Sie die Verzeichnisse frsinput und frsoutput an folgendem Speicherort um:

\$PMDB_HOME/../BOE4/sap_bobj/data

6. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um zum SAP BusinessObjects-Administrator zu wechseln:

```
su - shrboadmin
```

7. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um alle Server Intelligence Agent-Server zu beenden:

sh \$PMDB_HOME/../BOE4/sap_bobj/stopservers

8. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den SQL Anywhere-Datenbankdienst anzuhalten:

sh \$PMDB_HOME/../BOE4/sap_bobj/sqlanywhere_shutdown.sh

Wenn Sie ein Kennwort eingeben müssen, geben Sie das Kennwort der SQL Anywhere-Datenbank an.

- 9. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um zum Benutzer "root" zu wechseln: su root
- 10. Kopieren Sie die unter "Erstellen einer vollständigen Sicherung von HPE OBR unter Linux" auf Seite 166 erstellten Sicherungsdateien und führen Sie die folgenden Schritte aus:

perl <Speicherort des Wiederherstellungsskripts> <Speicherort der Sicherungsdatei>

Dabei ist *<Speicherort des Wiederherstellungsskripts>* der Speicherort, an dem das Wiederherstellungsskript gespeichert wurde.

<Speicherort der Sicherungsdatei> ist der Speicherort der Sicherungsdatei eines bestimmten Tages, die Sie wiederherstellen möchten.

Beispiel:

perl \$PMDB_HOME/DR/SHR_full_Restore.pl /root/SHR_DR_FullBackup/Thu

11. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um zum Benutzer SHRBOADMIN und nicht zum Benutzer "root" zu wechseln:

```
su - shrboadmin
```

12. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den SQL Anywhere-Datenbankdienst zu starten:

```
sh $PMDB_HOME/../BOE4/sap_bobj/sqlanywhere_startup.sh
```

13. Notieren Sie den Namen der ODBC-Datenquelle der CMS-Datenbank aus dem Speicherort /opt/HP/BSM/BOE4/sap_bobj/enterprise_xi40/odbc.ini.

Beispiel: In der folgenden Abbildung ist der Name der ODBC-Datenquelle der CMS-Datenbank BI4 CMS DSN 1435083599.



- 14. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um einen neuen Server Intelligence Agent (SIA) zu erstellen:
 - sh \$PMDB_HOME/../BOE4/sap_bobj/serverconfig.sh

Der SAP BusinessObjects-Assistent wird in der Befehlszeilenkonsole angezeigt.

15. Geben Sie 1 ein und drücken Sie die Eingabetaste.



16. Geben Sie den Namen des neuen Knotens ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Konfigurationshandbuch

Kapitel 17: Datenbanksicherung und -wiederherstellung



17. Geben Sie die Portnummer 6410 ein und drücken Sie die Eingabetaste.



18. Geben Sie 3 ein, um Standardserver auszuwählen (fügen Sie einen Knoten mit Standardservern hinzu), und drücken Sie die **Eingabetaste**.



19. Geben Sie 2 ein, um ein temporäres CMS auszuwählen, und drücken Sie die

Eingabetaste.



20. Geben Sie als Portnummer des neuen CMS 6400 ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.



21. Geben Sie 2 ein, um SQL Anywhere auszuwählen, und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Konfigurationshandbuch

Kapitel 17: Datenbanksicherung und -wiederherstellung



22. Geben Sie den Namen der ODBC-Datenquelle ein, den Sie in Schritt 13 notiert haben, und drücken Sie die **Eingabetaste**.

SAP BusinessObjects
* New ONS Configuration *
Specify new CMS database connection information.
Enter the CDBC data source name (DSN) for connecting to your SQL Anywhere database.
[back(1)/quit(0)]
[BI4_CNS_DSN_1434393679]

23. Geben Sie den Benutzernamen ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Hinweis: Sie müssen den gleichen Benutzernamen eingeben, der auf dem SAP BusinessObjects-Server verwendet wird, auf dem die Sicherung erstellt wurde.

Konfigurationshandbuch

Kapitel 17: Datenbanksicherung und -wiederherstellung



24. Geben Sie das Kennwort ein und drücken Sie die Eingabetaste.



25. Geben Sie den Clusterschlüssel ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Hinweis: Der standardmäßige Clusterschlüssel ist 1ShrAdmin. Wenn Sie den Clusterschlüssel geändert haben, geben Sie den geänderten Wert für den Clusterschlüssel ein.

Kapitel 17: Datenbanksicherung und -wiederherstellung



26. Um eine Verbindung mit dem CMS herzustellen, geben Sie als Benutzernamen Administrator ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

SAP BusinessObjects
* ONS Logon *
Enter the user name to connect to this CMS.
Note that only Enterprise authentication is supported.
[back(1)/quit(0)]
[Administrator]

27. Geben Sie das Kennwort ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Kapitel 17: Datenbanksicherung und -wiederherstellung



28. Geben Sie yes ein, um einen neuen Knoten hinzuzufügen, und drücken Sie die **Eingabetaste**.



Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Nachdem der neue Knoten erfolgreich hinzugefügt wurde, drücken Sie die **Eingabetaste**.



Das SAP BusinessObjects-Menü wird angezeigt.

29. Geben Sie zum Beenden Ø ein und drücken Sie die Eingabetaste.



30. Geben Sie 1 ein, um das Beenden zu bestätigen, und drücken Sie die

Eingabetaste.

- 31. Erstellen Sie eine Sicherung von /opt/HP/BSM/BOE4/sap_bobj/ccm.config.
- 32. Entfernen/löschen Sie den Abschnitt SHRLAUNCH, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

#!/bin/sh	
BOBJEDIR="/opt/HP/BSM/BOE4/sap_bobj/"	
BOBJEINSTALLLOCAL = "user"	
BOBJEL/NG= "en"	
SOBJELICENSEKEY= "DC00U-1WUYE3M-710XUC4-GD200MC-7D"	
BOBJEUSERNAME="shrboadmin"	
BOBJEVERSION="XI 4.0"	
CLUSTER_NAMESERVER=""	
CLUSTERFORTNUMBER = "6400"	
CMSCLUSTER= "no"	
CMSNAWESERVER="IMFVM02570"	
OMSPORTNAMBER="6400"	
02NE/TORORT="8080"	
DATABASEUTD="dba"	
DRTVPE #UDIT="calanympana"	
NETVIC-World Sqlutrywhere	
NECAUT MAJECENTER - Pre-	
INSTALL_DIRE //OPT/HF/BSM/BCE4/sap_bobj/	
LOCALIVAWESERVERE "IW-VM02570"	
NAMESERVERE "IWFVM02570"	
PIGOIDE "/op t/HP/BSM/BOE4//sap_bobj/serverpids"	
PRODUCTID_NAWE="BusinessObjects"	
PRODUCTID_VER="14.0"	
REDIRECTFORT="8443"	
REGFILE="/opt/HP/BSM/BOE4//sap_bobj/data/.bobj"	
REINIT: "yes"	
SERVICENAME_AUDIT="BI4_Audit"	
SERVICENTINE: "BI4_CMS"	
SERVICEPORT= "no "	Remove the below marked line
SHUTDONNPORT = "8005"	
SIANODENANE: "SHR"	
SI APORTNUMBER="6410"	
FIPSWodeValue="undefined"	
HRUNNESS "/opt/HP/BSM/BOE4/sop bobi/enterprise xi40/	aeneric/bobirestart.sh" -protect "/opt/HP/BSM/BCE4/sap bobi/enterprise xi40/generic/javalgunch.sh" "-bbob
j.product.languages.dirz/opt/HP/BSM/BCE4/sap_bobj/ente Kms64m "Sunc256m" "-SX:+ExitNACAU+ONNemoryError" "-X -SX:LogGcMaxFileSize=Sm" "-SX:HapbumpPath=/opt/HP/BSM lianame:/opt/HP/BSM/BCE4/sap_bobj/logging/SHE_go.prf" R_dump_GPID.log" -jar "/opt/HP/BSM/BCE4/sap_bobj/ente ap" -port "6410" -pidFile "/opt/HP/BSM/BCE4/sap_bobj/s bobj/enterprise_xi40/conf/BQ_trace.ini" -name "SHR" -d bobj/serverpids/" -noauditor	rprise_xi40/Languages/" -bjava.net.proferIPv4Stack=folse -bjava.awt.haadless=true -boom.sap.vm.tag=SHR "- X:=khaapbumpCNQutOfMamoryErnor" "-XX:=PrintGCT imeStamps" "-XX:=PrintGCDatalis" "-XX:LagGeMaxFileCount=3" 'BCE4/sap_bobj/logging/" "-XtraceFile=/opt/HP/BSM/BCE4/sap_bobj/logging/SHR_jvm_GPTD.log" "-XX:GCHistoryF "-Xlogge:/opt/HP/BSM/BOE4/sap_bobj/logging/SHR_ge.log" "-XX:ErnorFile=/opt/HP/BSM/BCE4/sap_bobj/logging/S rprise_xi40/java/lib/STA.jar" -boot "/opt/HP/BSM/BCE4/sap_bobj/logging/" -traceFile=/opt/HP/BSM/BCE4/sap_bobj/logging/ interverpids/SHR.pid! -loggingPath "/opt/HP/BSM/BCE4/sap_bobj/logging/" -traceFile=/opt/HP/BSM/BCE4/sap_bobj/logging/ binfo "/opt/HP/BSM/BCE4/sap_bobj/enterprise_xi40/linux_x64/_boe_SHR.bootstr
 Bij.product. Ianguages. dir./opt/HP/BSW/BC4/sap_bolj/an Bij.product. Ianguages. dir./opt/HP/BSW/BC4/sap_bolj/an "Swa54m" "Swa256m" "SW255:ExitMoDurPotherory" "SW2:LogGeMaxFileSize:5m" "SW2:HapDumPaths/opt/HP "HSW2:LogGeMaxFileSize:5m" "SW2:LogGimPaths/opt/HP "HSW2:LogGeMaxFileSize:5m" LogGimPaths/opt/HP "LogT/HP/BSW2:LogE4/sap_bobj/serverpids/" -noauditor 	yrganeric/bogirestert.sn - protect '/opr/Hr/Bow Bock/sap_bobj/enterprise_x140/ganeric/javalaunch.sh ""-Db terprise_x140/Languagest" - bjava.net.protect/Pv45tack5false - bjava.awt.headlasstrue - bocm.sop.wm.tag=SHRW "->XX:+BepDumpChQtHOMemoryError" "->XX:+Print6CTimeStamps" ->XX:+Print6CDetails" "->X:LogGeMaxFileConta /BSW/BOC4/sap_bobj/logging/" "->XtraceFilez/opt/HF/BSW/BOC4/sap_bobj/logging/SHRW2_jvm_GPID.log" "->XX:+Or ge.prt" "->Xlogge:/pot/HF/BSW/BOC4/sap_bobj/logging/SHRW2_ge.log" ->XX:+Print6CT ap_bobj/enterprise_x140/java/lib/STA.jar" - bot "/opt/HF/BSW/BOC4/sap_bobj/enterprise_x140/linux_x64/_boe DCE4/sap_bobj/serverpids/SHRW2.pid" - logging?ath "/opt/HF/BSW/BOC4/sap_bobj/enterprise_x140/linux_x64/_boe SHRW2" -dbinfo "/opt/HF/BSW/BOC4/sap_bobj/enterprise_x140/linux_x64/_boe SHRW2" -dbinfo "/opt/HF/BSW/BOC4/sap_bobj/enterprise_x140/linux_x64/_boe

33. Speichern Sie nach dem Entfernen/Löschen des Abschnitts SHRLAUNCH die Datei, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:



34. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um alle Server Intelligence Agent-Server zu starten:

/opt/HP/BSM/BOE4/sap_bobj/startservers

- 35. Führen Sie die folgenden Befehle aus:
 - a. /etc/init.d/ SAPBOBJEnterpriseXI40 stop
 - b. /etc/init.d/ SAPBOBJEnterpriseXI40 start

Für die Management-Datenbanktabelle

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Management-Datenbanktabelle wiederherzustellen:

- 1. Führen Sie die folgenden Befehle aus, um PgAdminIII zu starten:
 - a. cd \$PMDB_HOME/../Postgres/bin
 - b. ./psql -U pmdb_admin -d dwabc -p 21425
- 2. Stellen Sie eine Verbindung mit der Datenbank her, indem Sie das Kennwort angeben, das nach der Installation konfiguriert wurde.
- 3. Starten Sie den SQL Query Analyzer.
- 4. Führen Sie die folgende Abfrage aus, um die Datenbanktabellen wiederherzustellen:

```
Delete From aggregate_control
```

COPY aggregate_control from '<Sicherungspfad>/backup_AGGREGATE_ CONTROL.dat';

Dabei ist *<Sicherungspfad>* das Verzeichnis, in dem Sie die Sicherungsdatei der Management-Datenbank gespeichert haben.

Sichern und Wiederherstellen der Vertica-Datenbank

OBR verwendet die HP Vertica-Datenbank für das Speichern, Verarbeiten und Verwalten der Leistungsdaten der IT-Umgebung. Sie müssen eine regelmäßige Sicherung der Vertica-Datenbank zusammen mit anderen HPE OBR-Datenbankdateien durchführen.

Hinweis: Aktivieren Sie die Vertica-Datenbank, nachdem Sie eine Sicherung der Vertica-Datenbank erfolgreich wiederhergestellt haben.

Weitere Informationen zum Sichern und Wiederherstellen der Vertica-Datenbank finden Sie in der Dokumentation zu HP Vertica Analytics Platform Version 7.1.x.

Teil V: Anhang

In diesem Abschnitt werden die SiteScope-Monitore aufgeführt, die zum Erfassen der Virtualisierungsmetriken verwendet werden. Außerdem werden Informationen zum Installieren der Xcelsius-Applikation bereitgestellt.

Anhang A: SiteScope-Monitore für HPE OBR

In der folgenden Tabelle sind die Monitore aufgeführt, die für die Sammlung der Virtualisierungsmetriken verwendet werden:

Monitorname	Indikator	Messwertname
VMware-Leistung	HostSystem\state	hardware.memorySize
VMware-Leistung	HostSystem\state	summary.hardware.numCpuCores
VMware-Leistung	HostSystem\state	summary.hardware.cpuMhz
VMware-Leistung	HostSystem\state	summary.hardware.numNics
VMware-Leistung	HostSystem\Realtime\sys	uptime.latest[]
VMware-Leistung	HostSystem\Realtime\mem	usage.average[]
VMware-Leistung	HostSystem\Realtime\mem	consumed average[]
VMware-Leistung	HostSystem\Realtime\cpu	usage.average[]
VMware-Leistung	HostSystem\Realtime\cpu	ready.summation[]
VMware-Leistung	HostSystem\Realtime\disk	usage.average[]
VMware-Leistung	HostSystem\Realtime\disk	read.average[]
VMware-Leistung	HostSystem\Realtime\disk	write.average[]
VMware-Leistung	HostSystem\Realtime\net	received.average[]

Monitorname	Indikator	Messwertname
VMware-Leistung	HostSystem\Realtime\net	transmitted.average[]
VMware-Leistung	HostSystem\Realtime\net	packetsRx.summation[]
VMware-Leistung	HostSystem\Realtime\net	packetsTx.summation[]
VMware-Leistung	HostSystem\Realtime\net	usage.average[]
VMware-Leistung	HostSystem\Realtime\mem	usage.average
VMware-Leistung	HostSystem\Realtime\mem	consumed.average
VMware-Leistung	Virtual Machine\state	config.hardware.memoryMB
VMware-Leistung	Virtual Machine\state	config.cpuAllocation.shares.shares
VMware-Leistung	Virtual Machine\state	config.hardware.numcpu
VMware-Leistung	Virtual Machine\state	config.memoryAllocation.reservation
VMware-Leistung	Virtual Machine\state	config.memoryAllocation.limit
VMware-Leistung	Virtual Machine\state	config.cpuAllocation.reservation
VMware-Leistung	Virtual Machine\state	config.cpuAllocation.limit
VMware-Leistung	Virtual Machine\mem	active.average[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\sys	uptime.latest[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\mem	usage.average[]

Monitorname	Indikator	Messwertname
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\mem	consumed.average[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\mem	active.average[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\mem	overhead.average[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\mem	swapin.average[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\mem	swapout.average[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\mem	vmmemctltarget.average[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\mem	usage.average[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\mem	ready.summation[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\mem	usagemhz.average[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\mem	wait.summation[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\mem	ready.summation[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\mem	usage.average[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\mem	read.average[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\mem	write.average[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\mem	received.average[]

Monitorname	Indikator	Messwertname
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\mem	transmitted.average[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\mem	packetsRx.summation[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\mem	packetsTx.summation[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\mem	usage.average[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\cpu	usage.average[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\cpu	ready.summation[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\cpu	usagemhz.average[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\cpu	wait.summation[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\cpu	ready.summation[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\net	received.average[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\net	transmitted.average[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\net	packetsRx.summation[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\net	packetsTx.summation[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\net	usage.average[]
VMware-Leistung	Virtual	read.average[]

Monitorname	Indikator	Messwertname
	Machine\Realtime\disk	
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\disk	write.average[]
VMware-Leistung	Virtual Machine\Realtime\disk	usage.average[]

In der folgenden Tabelle sind die Monitore aufgeführt, die für die Sammlung der Systemmanagementmetriken verwendet werden:

Monitor	Objekte	Indikator	Systemtyp
Microsoft Windows- Ressourcen	Speicher	Zugesicherte verwendete Bytes (%)	Windows
Microsoft Windows- Ressourcen	Arbeitsspeicher	Geänderte Seiten/s	Windows
Microsoft Windows- Ressourcen	System	Prozessor- Warteschlangenlänge	Windows
Microsoft Windows- Ressourcen	System	Systembetriebszeit	Windows
Microsoft Windows- Ressourcen	Festplatte	Gesamtanzahl Bytes/s	Windows
Microsoft Windows- Ressourcen	Festplatte	Bytes gelesen/s	Windows
Microsoft Windows- Ressourcen	Festplatte	Datenträger- Schreibvorgang - Bytes/s	Windows
Microsoft Windows- Ressourcen	Festplatte	Datenträger - Bytes/s	Windows

Monitor	Objekte	Indikator	Systemtyp
Microsoft Windows- Ressourcen	Netzwerkschnittstelle	%Empfangene Pakete/s	Windows
Microsoft Windows- Ressourcen	Netzwerkschnittstelle	%Empfangene Bytes/s	Windows
Microsoft Windows- Ressourcen	Netzwerkschnittstelle	%Gesendete Bytes/s	Windows
Microsoft Windows- Ressourcen	Netzwerkschnittstelle	%Pakete/s	Windows
Microsoft Windows- Ressourcen	Netzwerkschnittstelle	%Gesendete Pakete/s	Windows
Microsoft Windows- Ressourcen	Netzwerkschnittstelle	Gesamtanzahl Bytes/s	Windows
UNIX- Ressourcen	Länge der Warteschlange	Queue length\runq-sz	Unix/Solaris
UNIX- Ressourcen	Warteschlangenstatistiken	Queue Statistics\runq- sz	HP-UX/AIX
UNIX- Ressourcen	Uptime	Uptime\Uptime	Unix/Linux, HP-UX/AIX
UNIX- Ressourcen	Dateisystem	%\capacity	Unix/Solaris
UNIX- Ressourcen	Dateisystem	%\kbytes	Unix/Solaris
UNIX- Ressourcen	Dateisystem	avail	Solaris
UNIX-	Dateisystem	verwendet	Solaris

Monitor	Objekte	Indikator	Systemtyp
Ressourcen			
UNIX- Ressourcen	Dateisystem	%\\Use\%	RHEL
UNIX- Ressourcen	Dateisystem	%\Used	RHEL
UNIX- Ressourcen	Dateisystem	%\Capacity	HP-UX
UNIX- Ressourcen	Dateisystem	%\%Used	HP-UX, AIX
UNIX- Ressourcen	Dateisystem	%\1024-blocks	AIX
UNIX- Ressourcen	Dateisystem	%\Free	
UNIX- Ressourcen	Dateisystem	1K-blocks	RHEL
UNIX- Ressourcen	Dateisystem	Available	RHEL
UNIX- Ressourcen	Netzwerkschnittstelle	%packets	RHEL
UNIX- Ressourcen	Netzwerkschnittstelle	%ReceiveBytes	RHEL
UNIX- Ressourcen	Netzwerkschnittstelle	%TransmitBytes	RHEL
UNIX- Ressourcen	Netzwerkschnittstelle	%ipackets	Solaris
UNIX- Ressourcen	Netzwerkschnittstelle	%opackets	Solaris
UNIX- Ressourcen	Netzwerkschnittstelle	%rbytes	Solaris
UNIX-	Netzwerkschnittstelle	%obytes	Solaris

Monitor	Objekte	Indikator	Systemtyp
Ressourcen			
UNIX- Ressourcen	Netzwerkstatistiken	%lpkts	HP-UX
UNIX- Ressourcen	Netzwerkstatistiken	%Opkts	HP-UX
Dynamischer Festplatten- speicher	Festplatte/Dateisystem	%/MB free **	Unix/Windows
Dynamischer Festplatten- speicher	Festplatte/Dateisystem	%/MB total **	Unix/Windows
Dynamischer Festplatten- speicher	Festplatte/Dateisystem	%/percent full **	Unix/Windows
	·	'	
CPU	N/A	utilization	Unix/Windows
CPU	N/A	utilization cpu%	Unix/Windows
Speicher	N/A	Percent used	Unix/Windows
Speicher	N/A	virtual memory used %	Unix/Windows
Speicher	N/A	physical memory used % [*]	Unix/Windows
Speicher	N/A	swap space used %	Unix/Windows
Speicher	N/A	physical memory MB Free [*]	Unix/Windows
Speicher	N/A	virtual memory MB Free	Unix/Windows

Monitor	Objekte	Indikator	Systemtyp
Speicher	N/A	MB Free	Unix/Windows

* Der Indikator ist nur verfügbar, wenn der Windows-Knoten mit der WMI-Methode verbunden ist.

^{*} Der Indikator ist nicht verfügbar, wenn der Windows-Knoten mit der WMI-Methode verbunden ist.

Anhang B: Installieren von SAP BusinessObjects Dashboards 4.1 SP6 (ehemals Xcelsius)

Ein SAP BusinessObjects Dashboards-Report ist ein interaktiver Flash-basierter Report, der mit SAP erstellt wird. Zum Erstellen von Dashboards als Flash-basierte Reports in HPE OBR müssen Sie die Applikation SAP BusinessObjects Dashboards installieren, die auf dem HPE OBR-Installationsmedium zur Verfügung steht. SAP BusinessObjects Dashboards ist nicht entscheidend für die Anzeige der HPE OBR-Reports. Daher ist die Installation der Applikation optional.

Hinweis: Microsoft Excel ist als Grundlage für SAP BusinessObjects Dashboards 4.1 SP6 erforderlich.

Hardware- und Softwareanforderungen

Die Liste der Hardware- und Softwareanforderungen von BusinessObjects Dashboard 4.1 Service Pack 6 finden Sie in der zugehörigen Dokumentation von SAP.

Installieren von SAP BusinessObjects Dashboards 4.1 SP6 (optional)

Die Setup-Datei zum Installieren von SAP BusinessObjects Dashboards 4.1 SP6 ist auf dem HPE OBR-Installationsmedium mit enthalten.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die ausführbare Set upDatei zu verwenden:

- 1. Navigieren Sie auf dem HPE OBR-Installationsmedium zum Ordner \packages.
- 2. Wählen Sie die Datei BusinessObjects_Dashboards.ZIP aus, kopieren Sie sie an eine beliebige Position und extrahieren Sie sie.
- 3. Navigieren Sie im extrahierten Ordner zum Ordner \DATA_UNITS\Xcelsius und führen Sie die ausführbare Setup-Datei (setup.exe) aus.

Weitere Informationen zur Installation finden Sie im *Dashboards and Presentation Design Installation Guide* von SAP.

Anhang C: Liste von ETLs

In diesem Abschnitt werden die ETLs für die Content Packs aufgelistet. Um Reports zu generieren, müssen Sie über mindestens ein Content Pack für Domänen, ETL und Reports verfügen. Das abhängige Content Pack für Domänen wird automatisch ausgewählt, Sie müssen nur basierend auf der Datenquelle die ETLs auswählen.

Der Timer-Service wird automatisch während der Installation/Deinstallation beendet und neu gestartet, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.

Während der Installation/Deinstallation verhindert der Bereitstellungs-Manager eine Unterbrechung des Vorgangs. Sie müssen stattdessen bis zum Abschluss des aktuellen Vorgangs warten, bevor Sie auf der Seite des Bereitstellungs-Managers weitere Operationen durchführen können.

Content Pack- Name	ETL	Kommentare
Domänen- übergreifende Operations- Ereignisse	CrossOprEvent_ETL_ OMi	Wenn die Topologiequelle OMi 10 ist, wählen Sie die Komponente
	CrossOprEvent_ETL_ OMi10	Die Content Pack-Komponenten
	CrossOprEvent_ Domain_Reports	CrossOprEvent_ETL_OMi10 schließen sich gegenseitig aus.
	CrossOprEvent_ETL_ OMi10_Extended	Achten Sie daraut, nur eine dieser Komponenten auszuwählen. Die Content Pack-Komponenten CrossOprEvent_ETL_OMi_Extended und CrossOprEvent_ETL_OMi10_
	CrossOprEvent_ETL_ OMi_Extended	
	CrossOprEvent_ Domain_Reports_ Extended	Extended schließen sich gegenseitig aus. Achten Sie darauf, nur eine dieser Komponenten auszuwählen.
		Hinweis: Wählen Sie die Extended-ETLs, um angepasste Reports zu generieren, die Attribute zu Ereignisdetails

In der folgenden Tabelle sind die ETLs für die einzelnen Content Packs aufgeführt.

Content Pack- Name	ETL	Kommentare
		umfassen.
		Hinweis: Sie müssen Zustands- und Leistungsindikatoren-ETLs explizit auswählen, da das Content Pack zu domänenübergreifenden Operations-Ereignissen eine Abhängigkeit vom Content Pack zu Zustands- und Leistungsindikatoren aufweist.
Zustands- und Leistungs- indikatoren	HIKPI_ETL_ ServiceHealth	Wenn die Topologiequelle OMi 10 is wählen Sie die Komponente HIKPI_ ETL_ServiceHealth_OMi10 aus. Die Content Pack-Komponenten HIKPI_ETL_ServiceHealth und
	HIKPI_ETL_ ServiceHealth_OMi10	
	HIKPI_Domain	HIKPI_ETL_ServiceHealth_OMi10
	HIKPI_Reports_ ServiceHealth	Achten Sie darauf, nur eine dieser Komponenten auszuwählen.
HPSA	HPSA_ETL	
	HPSA_Domain	
IBM WebSphere Application Server	IBMWebSphere_ETL_ WebSphereSPI	Wenn Sie IBM WebSphere SPI ETL bereits installiert haben und von OM
	IBMWebSphere_Domain	aktuelle OMi Management Pack für
	IBMWebSphere_Reports	WebSphere aktualisieren, deinstallieren Sie IBM WebSphere
	IBMWebSphere_ETL_ WebSphereMP	SPI ETL und stellen Sie die aktuelle Version von IBM WebSphere MP E bereit.
Microsoft Active Directory	MicrosoftActiveDirector y_ETL_ADSPI	
	MicrosoftActiveDirector	

Content Pack- Name	ETL	Kommentare
	y_Reports	
	MicrosoftActiveDirector y_Domain	
Microsoft Exchange Server	MicrosoftExchange_ ETL_ExchangeSPl2007	MicrosoftExchange_ETL_ ExchangeSPI2007 sammelt Daten
	MicrosoftExchange_ ETL_ExchangeSPI2010	Server 2007. MicrosoftExchange ETL
	MicrosoftExchange_ ETL_ExchangeSPI2013	ExchangeSPI2010 sammelt Daten von HP Operations SPI und dem OMi-
	MicrosoftExchange_ Domain	Server 2010.
	MicrosoftExchange_ Reports	ExchangeSPI2013 sammelt Daten von HP Operations SPI und dem OM Management-Pack für Exchange Server 2013.
Microsoft SQL Server	MicrosoftSQLServer_ ETL_DBSPI	
	MicrosoftSQLServer_ Domain	
	MicrosoftSQLServer_ Reports	
Netzwerkleistun g	NetworkPerf_ETL_ PerfiSPI_NonRTSM	Die Content Pack-Komponenten NetworkPerf_ETL_PerfiSPI_ NonRTSM und NetworkPerf_ETL_ PerfiSPI_RTSM schließen sich gegenseitig aus. Achten Sie darauf, nur eine dieser Komponenten auszuwählen. Hinweis: Wenn die NNMi-
	NetworkPerf_ETL_ PerfiSPI_RTSM	
	NetworkPerf_Domain	
	NetworkPerf_Reports	
		Topologie in BSM/OMi RTSM integriert ist, wählen Sie die

Content Pack- Name	ETL	Kommentare
		Content Pack-Komponente NetworkPerf_ETL_PerfiSPI_ RTSM aus. Wählen Sie andernfalls die Content Pack- Komponente NetworkPerf_ETL_ PerfiSPI_NonRTSM aus.
		Hinweis: Das Content Pack zur Netzwerkleistung sammelt nur Daten von NodeGroups des Typs 2, also von Routern und Switches.
Network Component_ Health	ComponentHealth_ Reports	
	Core_ComponentHealth	
Network Interface_Health	InterfaceHealth_Reports	
	Core_InterfaceHealth	
Operations-	OprEvent_ETL_HPOM	
Ereignisse	OprEvent_Domain_ Reports	
Oracle	Oracle_ETL_DBSPI	
	Oracle_Domain	
	Oracle_Reports	
Oracle WebLogic Server	OracleWebLogic_ETL_ WebLogicSPI	Wenn Sie WebLogic SPI ETL bereits installiert haben und von OM zu OMi 10 migrieren oder auf das aktuelle OMi Management Pack für WebLogic aktualisieren, deinstallieren Sie Oracle WebLogic SPI ETL und stellen Sie die aktuelle Version von Oracle WebLogic MP ETL bereit.
	OracleWebLogic_ Domain	
	OracleWebLogic_ Reports	

Content Pack- Name	ETL	Kommentare	
	OracleWebLogic_ETL_ WebLogicMP		
Real User- Transaktions- überwachung	RealUsrTrans_ETL_ RUM	Wenn die Topologiequelle OMi 10 ist, wählen Sie die Komponente RealUsrTrans_ETL_RUM_OMi aus.	
	RUM_OMi	Die Content Pack-Komponenten RealUsrTrans ETL RUM und	
	RealUsrTrans_Domain_ Reports	RealUsrTrans_ETL_RUM_OMi schließen sich gegenseitig aus.	
		Komponenten auszuwählen.	
Synthetische Transaktions-	SynTrans_Domain_ Reports	Wenn die Topologiequelle OMi 10 is wählen Sie die Komponente SynTrans, ETL, BPM, OMi aus	
uberwachung	SynTrans_ETL_BPM	Die Content Pack-Komponenten	
	SynTrans_ETL_BPM_ OMi	SynTrans_ETL_BPM und SynTrans ETL_BPM_OMi schließen sich gegenseitig aus. Achten Sie darauf.	
		nur eine dieser Komponenten auszuwählen.	
Systemleistung	SysPerf_ETL_ PerformanceAgent	Wenn HP Operations Agent die Datenquelle ist, wählen Sie die Content Pack-Komponente SysPerf	
	SysPerf_ETL_SiS	ETL_PerformanceAgent aus.	
	SysPerf_ETL_SiS_API	Wählen Sie nur eine der folgenden	
	SysPerf_ETL_SiS_DB	SysPerf_ETL_SiS oder SysPerf_	
	SysPerf_Domain	ETL_SIS_DB oder SysPerf_ETL_ SIS_API. SysPerf_ETL_SIS ist veraltet. SysPerf_ETL_SIS_DB ist für die Profil-DB-Integration vorgesehen. Wenn die Topologiequelle BSM 9.x i und Sie SysPerf_ETL_SIS_DB bereits installiert haben, können Sie	
	SysPerf_Reports		

Content Pack- Name	ETL	Kommentare
		damit fortfahren. SysPerf_ETL_SiS_ API ist für die OMi 10.0-Integration vorgesehen. Sie können diese Content Pack-Komponente auch verwenden, wenn die Profil-DB nicht vorhanden ist. Von SysPerf_ETL_ SiS_DB und SysPerf_ETL_SiS_API wird die gleiche Liste von Metriken gesammelt.
Leistung der virtuellen Umgebung	VirtualEnvPerf_ETL_ HyperV_ PerformanceAgent	Wenn die Datenquelle HP Operations Agent oder Performance Agent ist, wählen Sie Performance Agent-
	VirtualEnvPerf_ETL_ IBMLPAR_ PerformanceAgent	aus. Wenn die Datenquelle VMware
	VirtualEnvPerf_ETL_ SolarisZones_ PerformanceAgent	vCenter ist, wählen Sie VMWare_ vCenter-basierte Content Pack- Komponenten aus.
	VirtualEnvPerf_ETL_ VMWare_ PerformanceAgent	Wählen Sie die Content Pack- Komponente VirtualEnvPerf_ETL_ VMware_SiteScope oder VirtualEnvPerf_ETL_VMware_SiS_
	VirtualEnvPerf_ETL_ VMware_SiS_API	VirtualEnvPerf_ETL_VMware_ SiteScope ist für die Profil-DB-
	VirtualEnvPerf_ETL_ VMware_SiteScope	Integration vorgesehen. Wenn die Topologiequelle BSM 9.x ist und Sie
	VirtualEnvPerf_Domain	SiteScope bereits installiert haben,
	VirtualEnvPerf_Domain_ VMWare	können Sie damit fortfahren. VirtualEnvPerf_ETL_VMware_SiS_ API ist für die OMi 10.0-Integration
	VirtualEnvPerf_Reports	vorgesehen. Sie können diese Content Pack-Komponente auch verwenden, wenn die Profil-DB nicht vorhanden ist. Von VirtualEnvPerf_ ETL_VMware_SiteScope und VirtualEnvPerf_ETL_VMware_SiS_
	VirtualEnvPerf_Reports_ VMWare	
	VirtualEnvPerf_ETL_	

Content Pack- Name	ETL	Kommentare
	VMWare_vCenter	API wird die gleiche Liste von Metriken gesammelt.
		Die Content Pack-Komponenten VirtualEnvPerf_ETL_VMWare_ vCenter und VirtualEnvPerf_ETL_ VMWare_PerformanceAgent schließen sich gegenseitig aus. Achten Sie darauf, nur eine dieser Komponenten auszuwählen.
		Hinweis: Verwenden Sie die ETLs VirtualEnvPerf_ETL_ VMWare_PerformanceAgent und VirtualEnvPerf_ETL_HyperV_ PerformanceAgent, wenn die HP Operations Agent-Version 11.x oder früher ist. Verwenden Sie HP Virtualization Performance Viewer-Inhalt (vPV), wenn die HP Operations Agent-Version 12 ist.
		Hinweis: HPE Operations Bridge Reporter unterstützt HP Virtualization Performance Viewer (vPV). HPE OBR sammelt Daten für Reports zu Leistungs-, Konfigurations- und Kapazitätsproblemen in den virtuellen Umgebungen von HP vPV. Weitere Informationen zur Integration von HPE OBR und vPV finden Sie im Benutzerhandbuch unter folgender URL:
		hp-shr-vpv-integration-content

Senden von Feedback zur Dokumentation

Wenn Sie Anmerkungen zu diesem Dokument haben, kontaktieren Sie das Dokumentationsteam per E-Mail. Wenn auf diesem System ein E-Mail-Client konfiguriert ist, klicken Sie auf den oben angegebenen Link. Daraufhin wird ein neues E-Mail-Fenster mit folgender Betreffzeile geöffnet:

Feedback zu Konfigurationshandbuch (Operations Bridge Reporter 10.00)

Schreiben Sie Ihr Feedback in das Textfeld und senden Sie uns die E-Mail.

Ist kein E-Mail-Client verfügbar, kopieren Sie die Informationen in eine neue Nachricht in einem Web-Mail-Client und senden Sie Ihr Feedback an docfeedback@hpe.com.

Ihr Feedback ist uns willkommen!