# **HP Business Service Management**

适用于 Windows 和 Linux 操作系统

软件版本: 9.20

# HP SiteScope 11.20 部署指南

文档发行日期: 2012 年 5 月 软件发布日期: 2012 年 5 月



# 法律声明

#### 担保

HP 产品和服务的唯一担保已在此类产品和服务随附的明示担保声明中提出。此处的任何内容均不构成额外担保。HP 不会为此处出现的技术或编辑错误或遗漏承担任何责任。

此处所含信息如有更改, 恕不另行通知。

#### 受限权利声明

机密计算机软件。必须拥有 HP 授予的有效许可证,方可拥有、使用或复制本软件。按照 FAR 12.211 和 12.212,并根据供应商的标准商业许可的规定,商业计算机软件、计算机软件文档与商品技术数据授权给美国政府使用。

#### 版权声明

©版权所有 2005 - 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

#### 商标声明

Adobe® 和 Acrobat® 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

AMD 和 AMD 箭头符号是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。

Google<sup>™</sup>和 Google Maps<sup>™</sup>是 Google Inc. 的商标。

Intel<sup>®</sup>、Itanium、Pentium<sup>®</sup> 和 Intel<sup>®</sup> Xeon<sup>®</sup> 是 Intel Corporation 在美国和其他国家 / 地区的 商标。

iPod 是 Apple Computer, Inc. 的商标。

Java 是 Oracle 和 / 或其附属公司的注册商标。

Microsoft<sup>®</sup>、 Windows<sup>®</sup>、 Windows NT<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

Oracle 是 Oracle Corporation 和/或其附属公司的注册商标。

UNIX® 是 The Open Group 的注册商标。

致谢

产品包括 Apache Software Foundation (http://www.apache.org) 开发的软件。

产品包括 JDOM Project (http://www.jdom.org) 开发的软件。

产品包括 MX4J 项目 (http://mx4j.sourceforge.net) 开发的软件。

# 文档更新

此文档的标题页包含以下标识信息:

- 软件版本号,用于指示软件版本。
- 文档发行日期,该日期将在每次更新文档时更改。
- 软件发布日期,用于指示该版本软件的发布日期。

要检查是否有最新的更新,或者验证是否正在使用最新版本的文档,请访问:

#### http://support.openview.hp.com/selfsolve/manuals

需要注册 HP Passport 才能登录此站点。要注册 HP Passport ID,请访问:

#### http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html

或单击 "HP Passport" 登录页面上的 "New users - please register" 链接。

此外,如果订阅了相应的产品支持服务,则还会收到更新的版本或新版本。有关详细信息,请与您 的 HP 销售代表联系。

# 支持

请访问 HP 软件支持网站:

#### http://support.openview.hp.com

该网站提供联系信息以及有关 HP 软件提供的产品、服务和支持的详细信息。

HP 软件联机支持提供客户自助解决功能。通过该联机支持,可快速高效地访问用于管理业务的各种交互式技术支持工具。作为尊贵的支持客户,您可以通过该支持网站获得下列支持:

- 搜索感兴趣的知识文档
- 提交并跟踪支持案例和改进请求
- 下载软件修补程序
- 管理支持合同
- 查找 HP 支持联系人
- 查看有关可用服务的信息
- 参与其他软件客户的讨论
- 研究和注册软件培训

大多数提供支持的区域都要求您注册为 HP Passport 用户再登录,很多区域还要求用户提供支持 合同。要注册 HP Passport ID,请访问:

#### http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html

要查找有关访问级别的详细信息,请访问:

http://support.openview.hp.com/access\_level.jsp

目录

| 欢迎使用本指南   | 9 |
|-----------|---|
| 本指南的结构    |   |
| 本指南的目标读者  |   |
| 必需信息的查找方法 |   |
| 其他联机资源    |   |
| 文档更新      |   |
| スロンジー     |   |

## 第 I 部分: SITESCOPE 简介

| 第2章:入门指导             | 17 |
|----------------------|----|
| 第 3 章: 部署方法和计划       | 19 |
| 企业系统监控方法             | 19 |
| 业务系统基础结构评估           | 21 |
| SiteScope 调整服务器的大小   | 22 |
| 网络位置和环境              | 23 |
| Windows 环境的注意事项      | 24 |
| UNIX 环境的注意事项         | 25 |
| 第4章:了解无代理监控          | 29 |
| 关于 SiteScope 监控功能    |    |
| 了解无代理监控环境            | 31 |
| 第 5 章: SiteScope 许可证 | 35 |
| SiteScope 许可简介       |    |
| 了解 SiteScope 许可证类型   |    |
| 了解监控器许可              | 40 |
| 估算许可证点数              | 59 |
| 添加 SiteScope 许可证     | 63 |

## 第 II 部分: 安装 SITESCOPE 之前

| 第6章: 安装 SiteScope 前的准备工作              | 67 |
|---------------------------------------|----|
| 安装概述                                  | 68 |
| 系统要求                                  | 69 |
| 已验证的配置                                | 77 |
| SiteScope 容量限制                        |    |
| SiteScope 支持列表                        | 78 |
| 第7章:升级 SiteScope                      | 79 |
| 执行升级之前的准备工作                           | 80 |
| 升级现有 SiteScope 安装                     | 81 |
| 命名 SiteScope 目录                       |    |
| 备份 SiteScope 配置数据                     |    |
| 导入配置数据                                |    |
| 将自定义属性转换为"搜索/筛选标记"                    |    |
| 从 SiteScope 8.9 升级到 SiteScope 9.5.4   | 86 |
| 从 SiteScope 9.5.4 升级到 SiteScope 10.14 |    |
| 从 SiteScope 10.14 升级到 SiteScope 11.20 | 91 |
| 从 SiteScope 11.x 升级到 SiteScope 11.20  | 95 |
| 疑难解答和限制                               |    |

## 第 III 部分: 安装 SITESCOPE

| 第8章:安装 SiteScope                                     |     |
|--|-----|
| 安装流程   |     |
| 为 Solaris 或 Linux 安装做准备                              |     |
| 在 Oracle Enterprise Linux 环境中安装 SiteScope            | 108 |
| 在 CentOS 6.2 环境中安装 SiteScope                         |     |
| 在运行于 CentOS 6.2 上的 HP Cloud Services 实例上安装           |     |
| SiteScope  | 109 |
| 安装 HP Operations Agent 所需的依赖项                        | 111 |
| 为 64 位 SiteScope 安装做准备                               | 113 |
| 使用安装向导进行安装   | 114 |
| 使用控制台模式在 Solaris 或 Linux 上执行安装                       | 139 |
| 疑难解答和限制情况  | 148 |
| 第 9 章: 在静默模式下安装 SiteScope                            |     |
| 关于在静默模式下安装 SiteScope                                 |     |
| 运行静默安装   | 154 |
|  | 155 |
| <b>第 10 早: 使用 SileScope 配直工共</b>                     | ISS |
| 住 WIIIUOWS 十百上冶1 阳直上共<br>た Coloria 武 Linux 亚ム上テ行配罢工具 |     |
| 住 SOIdTIS 및 LITIUX 十百上色11 距直上共                       |     |
| 使用控制百陕八住 SOIaris 및 LINUX 上运行能直上具                     |     |

| 第 11 章: 调整 SiteScope 大小              |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 关于调整 SiteScope 大小                    |                          |
| SiteScope 容量计算器                      |                          |
| 调整 Windows 平台上的 SiteScope 大小         |                          |
| 调整 Solaris 和 Linux 平台上的 SiteScope 大小 |                          |
| 疑难解答和限制                              | 190                      |
| 第 12 章: 卸载 SiteScope                 |                          |
| 在 Windows 平台上卸载 SiteScope            | 191                      |
| 在 Solaris 或 Linux 平台上卸载 SiteScope    | 196                      |
| 疑难解答和限制                              | 190<br><b>191</b><br>196 |

# 第 IV 部分: 安全运行 SITESCOPE

| 第 13 章: 强化 SiteScope 平台  | 201               |
|--|-------------------|
| 关于强化 SiteScope 平台  | 201               |
| 设置 SiteScope 用户首选项   | 202               |
| 密码加密   | 202               |
| 使用安全套接字层 (SSL) 进行访问 SiteScope                                      | 202               |
| 将 SiteScope 配置为向运行时服务模型发送批量数据                                      | 203               |
| 第 14 章: 权限和凭据  | 205               |
| 第 15 章: 配置 SiteScope 以使用 SSL                                       | 233               |
| 关于使用 SSL SiteScope   | 234               |
| 准备 SiteScope 以使用 SSL   | 235               |
| 为 SSL 配置 SiteScope   | 240               |
|  |                   |
| 配置 SiteScope 以进行 Mutual SSL 配置                                     | 242               |
| 配置 SiteScope 以进行 Mutual SSL 配置将 SiteScope 配置为连接到使用 SSL 部署的 BSM 服务器 | 242<br>244        |
| 配置 SiteScope 以进行 Mutual SSL 配置将 SiteScope 配置为连接到使用 SSL 部署的 BSM 服务器 | 242<br>244<br>245 |

# 第 V 部分: 开始使用和访问 SITESCOPE

| 第 16 章: 安装之后的管理任务                       | 255 |
|---|-----|
| 安装之后的管理任务清单                             | 255 |
| 第 17 章: 开始使用 SiteScope                  | 259 |
| 关于启动 SiteScope 服务                       | 259 |
| 在 Windows 平台上启动和停止 SiteScope 服务         |     |
| 在 Solaris 和 Linux 平台上启动和停止 SiteScope 进程 |     |
| 连接到 SiteScope                           |     |
| SiteScope 经典界面                          |     |
| 疑难解答和限制                                 |     |
|   |     |

## 第 VI 部分: 附录

| <b>附录 A:将 IIS 与 SiteScope 中的 Tomcat 服务器集成</b><br>配置 Apache Tomcat 服务器文件 | <b>273</b> |
|---|------------|
| 配置 IIS  | 277        |
| 附录 B: 将 SiteScope 与 SiteMinder 集成                                       | 281        |
| 了解与 SiteMinder 的集成  |            |
| 集成要求  |            |
| 集成过程  |            |
| 配置 SiteMinder 策略服务器   |            |
| 配置 SiteScope 以使用 SiteMinder   |            |
| 配置 IIS  |            |
| 定义不同 SiteScope 角色的权限  |            |
| 登录 SiteScope  |            |
| 注意事项和指导原则   |            |
| 索引  |            |
|   |            |

# 欢迎使用本指南

本指南提供有关部署和配置 HP SiteScope 的详细说明。

#### 本章包括:

- ▶本指南的结构(第9页)
- ▶本指南的目标读者 (第10页)
- ▶ 必需信息的查找方法 (第11页)
- ► HP SiteScope 文档 (第12页)
- ▶ 其他联机资源(第11页)
- ▶ 文档更新 (第12页)

# 本指南的结构

本指南包括以下部分:

#### 第 I 部分 SiteScope 简介

提供 SiteScope 的简介,以及其使用入门指导。此外,本部分还提供有关部署规划、 无代理监控和 SiteScope 许可的信息。

#### 第 II 部分 安装 SiteScope 之前

概述在安装 SiteScope 之前需要完成的准备工作,并描述系统要求以及建议的服务器配置,以及如何升级现有 SiteScope 安装。

#### 第 III 部分安装 SiteScope

描述如何在 Windows 或 Linux 和 Solaris 平台上安装和卸载 SiteScope。本部分还描述了如何使用配置工具来配置 SiteScope,如何调整操作系统和 SiteScope 的大小,以及如何在监控多个实例时获得最佳性能。

#### 第 IV 部分安全运行 SiteScope

描述如何配置选项以加强 SiteScope 平台,如何设置用于访问监控器的用户权限和凭据,以及如何将 SiteScope 配置为使用安全套接字层 (SSL)。

#### 第 V 部分开始使用和访问 SiteScope

描述如何启动和停止 SiteScope 服务,以及如何首次登录 SiteScope。本部分还描述了建议在 SiteScope 安装后执行的管理步骤。

#### 第 VI 部分附录

描述如何配置 IIS,以及如何将 SiteScope 与 SiteMinder 基于策略的身份验证进 行集成。

# 本指南的目标读者

本指南的目标读者包括以下用户:

- ► SiteScope 管理员
- ► Business Service Management 管理员

本指南的读者应具备关于企业系统管理和 HP Business Service Management 数据 收集器的知识。

# 必需信息的查找方法

本指南是 HP Business Service Management 文档库的一部分。此文档库是所有 Business Service Management 文档的单一访问点。

可以通过以下操作访问此文档库:

- ▶ 在 Business Service Management 中,选择"帮助">"文档库"。
- ➤ 在 Business Service Management 网关服务器计算机上,选择"开始">"程 序">"HP Business Service Management">"文档"。

**注意:** Business Service Management 文档库不包括 SiteScope 文档。您可以通 过以下方法访问 SiteScope 文档:

- ▶ 直接连接 SiteScope 实例并访问 SiteScope 帮助。
- ▶ 使用系统可用性管理程序连接 SiteScope 实例,然后选择"帮助">"有关此页的帮助",打开 SiteScope 服务器上的 SiteScope 帮助。

## 其他联机资源

**疑难解答和知识库**。可访问 HP 软件支持网站上的"Troubleshooting"页面,可 在该页面搜索"Self-solve"知识库。选择"帮助">"疑难解答和知识库"。此网 站的 URL 是 <u>http://h20230.www2.hp.com/troubleshooting.jsp</u>。

**HP 软件支持**。可访问 HP 软件支持网站。通过此网站,您可以浏览 "Self-solve" 知识库,还可以搜索用户论坛并将信息发布到论坛、提交支持请求、下载修补程 序和最新文档等。选择 "帮助" > "HP 软件支持"。此网站的 URL 是 <u>http://support.openview.hp.com</u>。

大多数提供支持的区域都要求您注册为 HP Passport 用户再登录,很多区域还要求用户提供支持合同。

要查找有关访问级别的详细信息,请访问:

http://support.openview.hp.com/access\_level.jsp

要注册 HP Passport 用户 ID, 请访问:

http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html

**HP 软件网站**。可访问 HP 软件网站。此站点提供了 HP 软件产品的最新信息,具体包括新软件版本、研讨会和展销会、客户支持等。可通过选择"帮助">"HP 软件网站"访问。此网站的 URL 是

http://www8.hp.com/cn/zh/software/enterprise-software.html。

# 文档更新

HP 软件将不断更新其产品文档。

要检查是否有最新更新,或验证所使用的文档是否为最新版本,请访问 HP 软件 产品手册网站 (<u>http://support.openview.hp.com/selfsolve/manuals</u>)。

# 第 I 部分

SiteScope 简介

1

# SiteScope 简介

HP SiteScope 是一个无代理监控解决方案,旨在确保分布式 IT 基础架构(例如, 服务器、操作系统、网络设备、网络服务、应用程序和应用程序组件)的可用性 和性能。

此基于 Web 的基础结构监控解决方案轻巧、可高度自定义,并且不要求在生产系统上安装数据收集代理。通过使用 SiteScope,您可以获得用于验证基础架构操作的实时信息,时刻关注问题所在,从而在问题变得严重之前将它们解决掉。

SiteScope 提供了多种工具(例如,模板、"发布模板更改向导"和自动模板部署), 使您可以将标准化的监控器类型及配置集合部署到单个结构中。可以在整个企业 中快速地部署和更新 SiteScope 模板,以确保对基础架构的监控与模板中的标准 集合相符合。

SiteScope 还包括可用于在多种媒体中传输和记录事件信息的警报类型。您可以自定义警报模板以满足组织的需要。

对 SiteScope 的许可是根据要监控的度量标准数,而不是运行它的服务器数进行的。度量标准可包括系统资源值、性能参数、URL 或类似的系统响应。这意味着,您可以灵活地调整 SiteScope 部署,以便符合组织和基础架构的要求。您可以使用 HP 提供的永久许可证,或使用随新 SiteScope 安装一起提供的评估许可证来安装 SiteScope。可以根据需要对许可进行升级,以便扩展初始部署的监控容量或扩展 基础架构中的部署。

SiteScope 还可以充当 Business Service Management (BSM)、Network Node Manager i (NNMi)、HP Software-as-a-Service 和 LoadRunner/Performance Center 等其他 HP 产品的监控功能的基础。以 SiteScope 为基础,并添加 BSM 的服务水平管理等其他 HP 解决方案,可以创建坚实的基础结构监控,使您能够 从企业的角度管理 IT 基础结构和服务水平。

SiteScope 还可以与 HP Operations Manager (HPOM) 产品一起工作,提供强大的无代理的和基于代理的基础架构管理系统组合。作为 HPOM 的代理, SiteScope 目标会自动添加到 Operations Manager Service 视图映射中。通过此映射, HPOM 可以无缝显示 SiteScope 数据和监控器状态。对于事件集成,会直接向 HPOM 发送 SiteScope 警报和监控器度量状态更改。无代理和基于代理的监控器的组合功能可提供强大而完整的监控解决方案。有关使用 HPOM 产品的详细信息,请参阅 HPOM 文档。

# 2

# 入门指导

本章提供基本的 SiteScope 入门知识和逐步使用指导。

#### 1 注册 SiteScope。

注册 SiteScope,以获取技术支持服务和有关所有 HP 产品的信息。您还可以对 产品进行更新和升级。可以在 HP 软件支持网站 (http://www.hp.com/go/hpsoftwaresupport) 上注册 SiteScope。

#### 2 了解可提供帮助信息的来源。

了解各种帮助信息来源,包括 HP 服务、HP 软件支持以及 SiteScope 帮助。

#### 3 制定 SiteScope 部署计划。

在安装 SiteScope 软件之前,制定完整的部署计划。您可以使用"部署方法和计划"(第 19 页)获取帮助。有关详细的部署计划的最佳实践,请咨询 HP 代表。

#### 4 安装 SiteScope。

请参阅"安装概述"(第68页),初步了解SiteScope应用程序的部署相关步骤。 有关安全部署SiteScope的信息,请参阅"强化SiteScope平台"(第201页)。

#### 5 登录 SiteScope 并启动系统管理。

使用 Web 浏览器登录 SiteScope Web 界面。使用"安装之后的管理任务"(第 255 页)中的清单,完成基本的平台和监控器管理任务,做好部署 SiteScope 的 准备。

#### 6 向业务和系统用户推广 SiteScope。

SiteScope 系统使用所定义的用户和传入的监控数据启动并运行后,需要培训业务和系统用户,指导他们如何访问并使用 SiteScope 监控、报告和警报功能。

有关使用和管理 SiteScope 的完整详细信息,请参阅"SiteScope 帮助"。

3

# 部署方法和计划

#### 本章包括:

- ▶ 企业系统监控方法 (第19页)
- ▶ 业务系统基础结构评估 (第21页)
- ► SiteScope 调整服务器的大小 (第 22 页)
- ▶ 网络位置和环境 (第23页)
- ➤ Windows 环境的注意事项 (第 24 页)
- ▶ UNIX 环境的注意事项 (第 25 页)

# 企业系统监控方法

在部署 SiteScope 时,需要规划资源、设计系统体系结构,以及制定适当的部署策略。本章概述为了成功部署和使用 SiteScope,用户需采用的方法及注意的事项。

**注意**: 下列信息可以帮助您做好安装前的准备工作。有关深入的部署计划最佳实践,请咨询 HP 专业服务代表。

采用一致的方法对于实施有效的系统监控十分必要。但是,获得、开发和部署企业 监控解决方案的过程并非总是轻而易举。解决方案需要考虑 IT 基础结构所担当的 角色,以及它如何帮助组织机构取得成功。系统监控工具用于确保组织所使用的服 务的可用性和功能以实现其关键目标。在计划系统监控时,可以使用以下指南。

#### ▶ 要监控的内容

高效的企业系统管理将会使用多层监控方法。SiteScope 为您提供了各种工具, 可实现此目标。一方面,需要对基础结构中的各个硬件元素进行监控,以查看 这些元素是否可用并正常运行。同时,还要对这些系统上的关键服务和进程进 行监控。这包括低级别的操作系统进程,以及用于指示关键应用程序的运行状 况和性能的进程。除此之外,还要对业务流程进行事务性监控,以查看关键应 用程序和服务是否可用并按预期运行。

#### ▶ 代表事件的阈值级别

信息系统的可用性和性能对企业业务取得成功至关重要。为监控器设置的阈值 取决于您所监控的系统或业务流程的性质。

#### ▶ 系统检查频率

系统检查频率与设置的事件阈值同等重要。在要访问关键业务信息系统的期间, 应定期检查这些系统的可用性。在很多情况下,系统需要能够每周7天、每天 24小时持续工作。通过使用每个监控器的"频率"设置,可以控制 SiteScope 检查系统的频率。两次检查之间的间隔时间太长可能会延误对问题的检测,间 隔时间太短则会给本已繁忙的系统增加不必要的负载。

#### ▶ 检测到事件后采取的措施

作为监控应用程序,SiteScope为您提供了多种工具来检测问题。您可以使用 SiteScope 警报在事件阈值被触发时发送即时通知。电子邮件通知是常用的警 报操作。SiteScope 还包括可以与其他系统集成的其他警报类型。

您可以通过定义具有不同警报触发条件的多个警报定义来制定警报升级方案。 可以使用警报的"时间"设置自定义所检测事件与警报操作之间的关系。

其他的事件操作可以是对依赖于不再可用的系统的系统禁用监控和警报功能。 SiteScope 组和监控器依赖性选项可用于避免一系列的警报级联。

#### ▶ 可以执行的自动响应类型

检测到问题后,最好能够通过自动响应来解决问题。虽然这不可能适用于所有 系统,但 SiteScope 脚本警报类型仍然提供了一款灵活简便且功能强大的工具, 用于在不同情况下自动执行更正操作。对于工作环境中可能出现的问题,应考 虑其中有哪些可以通过自动响应加以解决。

# 业务系统基础结构评估

- 1 制定体系结构和部署决策前先收集技术和业务要求。此阶段的操作包括:
  - ▶ 为要监控的所有业务应用程序制定列表。这需要考虑端到端服务,如订单处理、帐户访问功能、数据查询、更新以及报告功能。
  - ▶ 制定可支持业务应用程序的服务器的列表。其中必须包括支持前端 Web 界面、后端数据库和应用程序服务器的服务器。
  - ▶ 制定可支持业务应用程序的网络设备的列表。这包括网络工具和身份验证服务。

- ▶ 确定要监控的检测信号元素。检测信号元素是一些服务,可充当特定业务系 统或资源的可用性基本指标。
- ▶ 列出代表要在每个系统中监控的资源的监控器模板。
- 2 确定业务系统监控活动的利益相关方和重要结果。这些结果包括:
  - ▶ 将要生成的报告
  - ▶ 要在检测到事件后采取的警报操作
  - ▶ 要将警报发送到的目标对象
  - ▶ 要查看和管理 SiteScope 的用户
  - ▶ 利益相关方需要访问的 SiteScope 元素
  - ▶ 任何服务水平协议的阈值 (如果可用)
- **3** 了解运行系统监控功能时必须遵循的约束。这包括对可用协议、用户身份验证 要求、业务敏感数据系统访问的限制以及网络流量限制。

# SiteScope 调整服务器的大小

合理调整用于运行 SiteScope 的服务器的大小是成功实现监控部署的基础。服务器的大小调整取决于多个因素,包括:

- ▶ 要在 SiteScope 上运行的监控器实例数
- ▶ 监控器的平均运行频率
- ▶ 要监控的协议和应用程序的类型
- ▶ 需要在服务器上保留以用于报告的监控器数据量

要估算所需的监控器数量,首先需要了解当前环境中服务器的数量、其使用的操 作系统以及要监控的应用程序。 请参阅"调整 Windows 平台上的 SiteScope 大小"(第 181 页)或"调整 Solaris 和 Linux 平台上的 SiteScope 大小"(第 185 页),以获取推荐的服务器大小的列表(基于要运行的监控器数量评估得出)。

## 网络位置和环境

主要的 SiteScope 监控功能是通过模拟 Web 客户端或网络客户端(这些客户端对 网络环境中的服务器和应用程序发出各种请求)来实现的。因此, SiteScope 必须 能够访问整个网络中的服务器、系统和应用程序。这样有助于确定 SiteScope 的安 装位置。

SiteScope 用于监控系统、服务器和应用程序的方法可以划分为两类:

- ▶ 基于标准的网络协议,其中包括 HTTP、HTTPS、SMTP、FTP 和 SNMP。
- ▶ 特定于平台的网络服务和命令,其中包括 NetBIOS、Telnet、Rlogin 和 Secure Shell (SSH)。

基础结构监控功能依赖于特定于平台的服务。作为无代理解决方案,监控功能要求 SiteScope 频繁登录到基础结构中的多个服务器,并对这些服务器进行身份验证。出于性能和安全考虑,最好在同一域中部署 SiteScope,并使之尽可能靠近要监控的系统元素。此外,最好能将 SiteScope 置于相应网络身份验证服务(如 Active Directory、NIS 或 LDAP)所在的子网中。根据需要,可以使用 HTTP 或 HTTPS 对 SiteScope 界面进行远程访问和管理。

注意:如果某个位置中存在大量需要跨广域网 (WAN) 进行通信的监控活动,应尝试避免在该位置部署 SiteScope。

提示:出于安全原因,建议不要使用 SiteScope 通过防火墙对服务器进行监控,这是因为服务器可用性监控功能需要使用不同的协议和端口。SiteScope 的许可不基于服务器,且支持在防火墙的两端单独安装 SiteScope。可以使用 HTTP 或HTTPS 从单个工作站同时访问两个或更多个独立的 SiteScope 安装。

# Windows 环境的注意事项

必须使用具有管理员权限的帐户安装 SiteScope。此外,还建议使用具有管理员权限的用户帐户运行 SiteScope 服务。可以使用本地系统帐户,但是这会影响远程Windows 服务器连接配置文件的配置。

此外,SiteScope 还在远程计算机上使用 Windows 性能注册表,以监控服务器的资源和可用性。要启用此监控功能,必须激活远程计算机的远程注册表服务。

## UNIX 环境的注意事项

您必须使用 root 用户将 SiteScope 安装到 Solaris 或 Linux 环境中。在安装 SiteScope 之后,您可以创建有权运行 SiteScope 的非 root 用户(除非 SiteScope Web 服务器在专用端口上运行,否则需要由 root 用户来运行)。有关如何配置非 root 用户以使其有权运行 SiteScope 的详细信息,请参阅"配置有权运行 SiteScope 的非 root 用户帐户"(第 26 页)。

使用 SiteScope 对远程 UNIX 服务器进行无代理监控设置的其他相关信息如下:

▶ 远程登录帐户 Shell。作为应用程序, SiteScope 可以在最常用的 UNIX shell 下 成功运行。与远程 UNIX 服务器通信时, SiteScope 会首先与 Bourne shell (sh) 或 tsch shell 通信。因此,每台远程 UNIX 服务器上的相关登录帐户也应将其 各自的 shell 设置为使用其中一个 shell。

**注意**: 仅为 SiteScope 用于与远程计算机通信的登录帐户设置 shell 配置文件。远程计算机上的其他应用程序和帐户可以使用它们当前定义的 shell。

▶ 帐户权限。可能需要对用于监控远程 UNIX 服务器的命令权限设置进行解析。 SiteScope 运行的用于从远程 UNIX 服务器获取服务器信息的大多数命令都位 于远程服务器上的 /usr/bin 目录中。但是,某些命令,如用于获取内存信息的 命令,则位于 /usr/sbin 中。这两个位置之间的差别在于, /usr/sbin 命令通常 是为 root 用户或其他高级权限用户预留的。 **注意**:尽管 SiteScope 需要高级帐户权限,但是出于安全考虑,不建议使用 root 帐户运行 SiteScope,或将其配置为使用远程服务器上的 root 登录帐户。

如果发生权限问题,则需要以其他有权运行该命令的用户身份登录 SiteScope,或 对 SiteScope 所使用的用户帐户的权限进行更改。

## 配置有权运行 SiteScope 的非 root 用户帐户

您必须使用 root 用户帐户将 SiteScope 安装到 Linux 或 Solaris 中。在安装 SiteScope 之后,您可以创建有权运行 SiteScope 的非 root 用户帐户。

**注意:** 虽然 SiteScope 要求具有高级帐户权限才能启用全方位的服务器监控,但 是建议您不要从 root 帐户运行 SiteScope,也不要将 SiteScope 配置为使用 root 帐户访问远程服务器。

要创建有权运行 SiteScope 的非 root 用户帐户,请执行以下操作:

- 1 添加新用户: useradd newuser
- 2 更改 SiteScope 安装文件夹的权限: chmod 755 /opt/HP/SiteScope/-R
- **3** 更改 SiteScope 安装文件夹的所有权: chown newuser /opt/HP/SiteScope/-R
- **4** 以新用户身份登录: su newuser

5 转至安装文件夹: cd /opt/HP/SiteScope

6 运行 SiteScope: ./start

**注意:** 要支持 HP Operations Manager 事件与度量的集成,在 SiteScope 计算机 上运行 HP Operations Agent 的用户必须与 SiteScope 中运行的用户相同(非 root 用户)。有关详细信息,请参阅《HP Operations Manager for UNIX -HTTPS Agent Concepts and Configuration Guide 9.00》中的"Configure an Agent to run Under an Alternative User on UNIX"。 **第3章** • 部署方法和计划

4

# 了解无代理监控

#### 本章包括:

- ▶ 关于 SiteScope 监控功能 (第 29 页)
- ▶ 了解无代理监控环境 (第31页)

# 关于 SiteScope 监控功能

本章介绍 SiteScope 的无代理监控概念。无代理监控意味着,即便不在要监控的服务器上部署代理软件,也可以完成监控。与其他性能或运行状况监控解决方案相比,SiteScope 的部署和维护更简单。与基于代理的监控方式不同,SiteScope 可通过下列方法降低总拥有成本:

- ▶ 收集基础架构组件的详细性能数据。
- ▶ 无须在生产系统上运行监控代理,从而节省内存或 CPU 资源。
- ▶ 通过将所有监控组件整合到一个中央服务器,从而减少执行维护操作所需的时间和成本。
- ▶ 无须为更新生产系统的监控代理而使生产系统脱机。
- ▶ 无须为使某个监控代理可与其他代理共存而调整此代理。

▶ 无须物理访问生产服务器或等待软件分发操作,从而缩短安装时间。

▶ 降低因代理不稳定而在生产服务器上造成系统停机的可能性。

SiteScope 是一个通用的运行监控解决方案,可提供很多不同的监控器类型,用于 在各种级别监控系统和服务。可以进一步自定义很多监控器类型,以满足特殊的 环境需求。

企业和组织通常需要部署并维护多个解决方案,以在这些不同级别监控运行状况和可用性。运行状况监控可以分为下表中描述的几个级别或层:

| 监控类型      | 描述   |
|-----------|--|
| 服务器运行状况   | 监控 CPU 使用率、内存、存储空间等服务器计算机资源<br>以及关键进程和服务的状态。 |
| Web 进程和内容 | 监控关键 URL 的可用性、基于 Web 的关键进程的功能,并监控关键文本内容。     |
| 应用程序性能    | 监控 Web 服务器、数据库和其他应用程序服务器等关键任务应用程序的性能统计信息。    |
| 网络        | 监控服务的连接性和可用性。                                |

# 了解无代理监控环境

主要的 SiteScope 监控功能是通过模拟 Web 客户端或网络客户端(这些客户端对 网络环境中的服务器和应用程序发出各种请求)来实现的。因此, SiteScope 必须 能够访问整个网络中的服务器、系统和应用程序。

本部分包括以下主题:

- ▶ "SiteScope 监控方法"(第 29 页)
- ➤ "防火墙和 SiteScope 部署"(第 32 页)

#### SiteScope 监控方法

SiteScope 用于监控系统、服务器和应用程序的方法可以划分为两类:

#### ▶ 基于标准的网络协议。

此类别包括使用 HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、SNMP 和 UDP 执行的监控。 这些类型的监控器通常独立于运行 SiteScope 的平台或操作系统。例如,在 Linux 上安装的 SiteScope 可以监控运行 Windows、HP-UX 和 Solaris 的服务 器上的网页、文件下载、电子邮件传输和 SNMP 数据。

#### ▶ 特定于平台的网络服务和命令。

此类别包括作为客户端登录到远程计算机并请求信息的监控器类型。例如, SiteScope 可以使用 telnet 或 SSH 登录远程服务器,并请求有关磁盘空间、内 存或进程的信息。在 Microsoft Windows 平台上,SiteScope 还会使用 Windows 性能计数器库。对于依赖特定于平台的服务的监控器类型而言,在跨 不同操作系统实施监控时存在某些限制。例如,适用于 Windows 的 SiteScope 包括 Microsoft Exchange 2007/2010 和 Microsoft Windows 拨号监控器, 而这些监控器并不包括在 Linux 的 SiteScope 中。 下图显示了 SiteScope 的无代理监控的概况。SiteScope 监控器在远程计算机上生成服务请求以收集性能和可用性数据。



SiteScope 服务器监控器 (例如 CPU、磁盘空间、内存、服务)可用于监控以下 平台上的服务器资源:

- ➤ Windows NT/2000/2003/2008/XP Pro/Vista/Windows 7 (x86 和 Alpha, 请参见下面的注释)
- ► Solaris (Sparc 和 x86)
- ► Linux
- $\succ$  AIX
- ► HP-UX (HP-UX 64 位)

- ➤ Digital Unix
- ► SGI IRIX
- ► SCO
- ► FreeBSD

注意: 要从在 Solaris 或 Linux 上运行的 SiteScope 监控 Windows 计算机上的服务器资源(例如 CPU 使用率、内存),必须使用 SSH 连接。必须在每台要以此方式实施监控的 Windows 计算机上安装 Secure Shell 客户端。有关如何启用此功能的详细信息,请参阅 SiteScope 帮助的《使用 SiteScope》中的"使用安全 Shell (SSH) 进行 SiteScope 监控"部分。

SiteScope 包含一个适配器配置模板,允许您扩展 SiteScope 功能以监控其他版本的 UNIX 操作系统。有关详细信息,请参阅 SiteScope 帮助中的" UNIX 操作系统适配器"。

需要在 SiteScope 将远程访问系统数据的每个服务器上启用登录帐户。必须相应 地配置受监控服务器上的登录帐户,以匹配在其下安装和运行 SiteScope 的帐户。 例如,如果 SiteScope 在用户名为 sitescope 的帐户下运行,则由此 SiteScope 安 装监控的服务器上的远程登录帐户需要将用户登录帐户配置为 sitescope 用户。

## 防火墙和 SiteScope 部署

出于安全原因,建议不要使用 SiteScope 通过防火墙监控服务器,这是因为服务器 监控功能需要使用不同的协议和端口。SiteScope 许可支持在防火墙的两端单独安 装 SiteScope。可以使用 HTTP 或 HTTPS 从单个工作站访问两个或更多个 SiteScope 安装。

下表列出了在典型监控环境中 SiteScope 常用于实施监控和发出警报的端口:

| SiteScope 功能      | 使用的默认端口                            |  |
|-------------------|------------------------------------|--|
| SiteScope Web 服务器 | 端口 8080                            |  |
| FTP 监控器           | 端口 21                              |  |
| 邮件监控器             | 端口 25 (SMTP)、110 (POP3)、143 (IMAP) |  |
| 新闻监控器             | 端口 119                             |  |
| Ping 监控器          | ICMP 数据包                           |  |
| SNMP 监控器          | 端口 161 (UDP)                       |  |
| URL 监控器           | 端口 80、 443                         |  |
| 远程 Windows 监控     | 端口 139                             |  |
| 电子邮件警报            | 端口 25                              |  |
| 公告警报              | 端口 80、 443                         |  |
| SNMP 陷阱警报         | 端口 162 (UDP)                       |  |
| 远程 UNIX ssh       | 端口 22                              |  |
| 远程 UNIX Telnet    | 端口 23                              |  |
| 远程 UNIX rlogin    | 端口 513                             |  |

5

# SiteScope 许可证

#### 本章包括:

- ► SiteScope 许可简介 (第 35 页)
- ▶ 了解 SiteScope 许可证类型 (第 36 页)
- ▶ 了解监控器许可(第40页)
- ▶ 估算许可证点数 (第59页)
- ▶ 添加 SiteScope 许可证 (第 63 页)

# SiteScope 许可简介

SiteScope 许可证负责控制可以同时创建的监控器数量,在某些情况下还控制可以 使用的监控器类型。与基于站点、客户或用户的数量出售的软件不同,SiteScope 的许可基于对监控功能的要求。这种方式可以灵活有效地将 SiteScope 扩展到您 的环境。

购买 SiteScope 许可证并注册 SiteScope 后,您就可以获得重要的权力和权限。已 注册用户可以访问所有 HP 产品中的技术支持和信息,同时还能免费进行更新和 升级。同时,已注册用户还能够访问 HP 软件支持网站。您可以使用此访问权限 在 HP 软件"自助解决"知识库中搜索技术信息,还能下载 SiteScope 文档更新。 **注意**: SiteScope 11.00 之前版本的许可证密钥与本版本不兼容。许可证密钥可通过 <u>http://webware.hp.com</u> 自动发送。

# 了解 SiteScope 许可证类型

要使用 SiteScope,必须拥有有效的许可证。您可以使用常规许可证,或有效期为 60 天的评估许可证来安装 SiteScope,该评估许可证可在每次下载 SiteScope 或 进行全新安装时使用。此外,还可以购买扩展许可证,以便使用 SiteScope 解决方 案模板和可选的监控器。

下面是各种类型的 SiteScope 许可证:

| 类型    | 描述   | 持续时间   | 显示的点                |
|-------|--|--|---------------------|
| 常规许可证 | 根据许可证中包含的监控器点的数量, 启用 SiteScope 的标准功能。不<br>包括需要扩展许可证的监控器。 | 此许可证类型可以<br>是临时许可证(按时<br>间计算),也可以是<br>永久许可证。 | 显示与许可证一<br>同购买的总点数。 |
| 类型            | 描述   | 持续时间  | 显示的点                               |
|---------------|--|---|------------------------------------|
| 评估许可证         | <ul> <li>免费评估期间,可以使用 SiteScope<br/>的标准功能和下面的其他监控器:</li> <li>➤ COM+ 服务器</li> <li>➤ Microsoft Exchange (使用解决<br/>方案模板)</li> <li>➤ SAP</li> <li>➤ Siebel</li> <li>➤ Web 脚本</li> </ul> | 最多 60 天的固定试<br>用期。<br>注意:一旦购买了永<br>久或按时间计算的<br>许可证,试用期就<br>会立即终止。 | 500 点                              |
|               | <ul> <li>&gt; WebSphere MQ 状态</li> <li>注意:</li> <li>&gt; 对于评估许可证中的所有监控器来<br/>不会将它们全部包含在内。有关需<br/>许可证"(后)。</li> <li>&gt; 在评估期到期或许可证升级之后,<br/>监控器和解决方案模板。</li> </ul>                 | 说,在由评估许可证升:<br>要其他许可的监控器列<br>将无法继续使用未包含                           | 级到常规许可证时,<br>]表,请参阅"扩展<br>在常规许可证中的 |
| 操作系统实<br>例许可证 | 系统监控器可以根据操作系统实例<br>授予许可,而不是根据点数。有关许<br>可证详细信息以及此许可证支持的<br>监控器类型的列表,请参阅"操作系<br>统实例高级许可证"(第42页)。   | 此许可证类型可以<br>是临时许可证(按时<br>间计算),也可以是<br>永久许可证。                      | 显示购买的操作<br>系统 / 主机许可证<br>总数。       |

| 类型          | 描述   | 持续时间   | 显示的点                               |
|-------------|--|--|------------------------------------|
| 故障转移许<br>可证 | SiteScope 故障转移:由 HP 颁发的<br>一种特殊许可证,它可使 SiteScope<br>实例充当其他 SiteScope 的故障<br>转移。  | 此许可证类型可以<br>是临时许可证(按时<br>间计算),也可以是<br>永久许可证。 | 显示与 SiteScope<br>主许可证一同购<br>买的总点数。 |
|             | SiteScope 故障转移 管理器: 虽然有<br>现成的 SiteScope 故障转移管理器<br>可免费使用,但它仍然需要独立的故<br>障转移许可证,以防 SiteScope 主服<br>务器的常规许可证处于节点锁定状<br>态。当 SiteScope 主服务器宕机时,<br>就会在 SiteScope 故障转移管理器<br>上应用此许可证。 |  |                                    |

| 类型                 | 描述  | 持续时间   | 显示的点  |
|--------------------|---|--|---|
| <u>类型</u><br>扩展许可证 | <ul> <li>描述</li> <li>每个扩展许可证都可以启用一个特定的解决方案模板或特定的扩展监控器类型。</li> <li>解决方案模板:</li> <li>➤ Active Directory</li> <li>&gt; HP Quality Center</li> <li>&gt; HP Service Manager</li> <li>&gt; Microsoft Exchange</li> <li>&gt; Microsoft IIS 6</li> </ul>              | <b>持续时间</b><br>此许可证类型可以<br>是临时许可证,也可<br>以是永久许可证。 | <b>显示的点</b><br>没有点数。每个<br>监控器 / 解决方<br>案模板的点数消<br>耗情况各不相<br>同。有关详细信<br>息,请参阅<br>"监控器的许可<br>证点数使用情<br>况"(第45页)<br>和"解决方案 |
|                    | <ul> <li>Microsoft Lync Server</li> <li>Microsoft SharePoint</li> <li>Microsoft SQL Server</li> <li>JBoss</li> <li>.NET</li> <li>Oracle 数据库</li> <li>操作系统 (AIX 主机、<br/>Linux 主机、Solaris 主机、<br/>Microsoft Windows 主机)</li> <li>SAP</li> <li>Siebel</li> </ul> |  | 模板的许可证点<br>数使用情况"<br>(第56页)。  |
|                    | <ul> <li>VMware 主机</li> <li>WebLogic 应用程序服务器</li> <li>WebSphere 应用程序服务器</li> <li><b>监控器类型:</b></li> <li>COM+ 服务器监控器</li> <li>SAP</li> <li>Siebel</li> <li>VMware 主机 CPU/ 内存 / 网络 / 状态 / 存储</li> <li>Web 脚本监控器</li> <li>Web 脚本监控器</li> </ul>                   |  |   |

下表概述了常规许可证和扩展许可证之间的差别。

| 主题                     | 常规许可证   | 扩展许可证   |
|------------------------|---|---|
| 监控器点数                  | 许可证密钥包含预设的监控器<br>点数。监控器点数确定了可以<br>在单个 SiteScope 服务器上创<br>建的监控器实例数,以及所能<br>测量的度量数。 | 使用扩展许可证密钥,可以为使用的<br>SiteScope 启用扩展监控器类型。扩展<br>许可证密钥不会增加常规许可证密钥<br>所管理的总监控器点数。<br>创建扩展监控器类型所消耗的监控器<br>点数将从常规许可证密钥所含的总监<br>控器点数中扣除。 |
| 有关监控<br>(第 <b>40</b> 〕 | 有关监控器点使用情况的详细作<br>(第 40 页)。   | 言息,请参阅"了解监控器许可"   |

在许可证即将到期之前, SiteScope 会提前 7 天自动发送电子邮件通知。如果许可 证已到期,则每次打开 SiteScope 时会显示一条弹出消息。

如果需要升级或续订 SiteScope 许可证,请访问 HP 许可证密钥提供服务站点 (https://webware.hp.com/licensinghome/hppwelcome.asp)。

# 了解监控器许可

SiteScope 的许可基于一个点数系统。SiteScope 所消耗的点数取决于所购买的许可证类型,以及所使用的监控器数量和类型。

本节包括以下内容:

- ▶"点数系统"(第41页)
- ▶"操作系统实例高级许可证"(第42页)

- ▶ "监控器的许可证点数使用情况"(第45页)
- ▶ "解决方案模板的许可证点数使用情况"(第56页)

#### 注意:

- ➤ SiteScope 不提供基于用户的访问许可。系统对于可访问 SiteScope 应用程序 服务器的用户数量没有限制。
- ▶ 每个许可证都可以进行节点锁定,以避免出现许可证混乱或滥用现象。这意味着,许可证只在特定计算机上有效。

#### 点数系统

监控器类型的许可基于一个点数系统。SiteScope 永久许可证提供了一些点,您可 以使用这些点创建一系列监控器类型。

可以创建的 SiteScope 监控器数量取决于下面两个方面:

- ▶ 购买的总监控器点数
- ➤ 要使用的 SiteScope 监控器类型

根据创建所需的点数,监控器类型分为几个类别。例如,要为某个网页建立一个 URL 监控器,每个监控器实例需要一个监控器点。要建立一个 Apache 服务器监 控器,则要监控的每个服务器性能度量都需要消耗一个监控器点。 要设置 Microsoft Windows 资源监控器或 UNIX 资源监控器,每个对象实例需要 消耗一个监控器点。在设置这些监控器时,必须首先选择一个对象,然后选择对象 的相关实例,之后再选择各实例的相关计数器。在下面的 Microsoft Windows 资 源监控器示例中,选定的对象为 Process,选定的实例为 explorer,选定的计数器 为 % Processor Time 和 % User Time。在此处, explorer 实例将消耗一个点。如 果已选择要监视一个其他实例,则会消耗两个点,以此类推。

| 可用计数器                     |                     |   | 选定的计数器  |          |               |
|---------------------------|---------------------|---|---------|----------|---------------|
|                           |                     |   | 对象      | 实例       | 计数器           |
| 对象 Process                |                     | • | Process | explorer | % User Time   |
| <u>家</u> 術:               | 计称器:                |   | Process | explorer | % Processor T |
| →1/5 <sup>1</sup><br>□ 所有 | // xxa/<br>□ 所有     |   |         |          |               |
| _ dwm ▲                   | % Privileged Time   |   |         |          |               |
| explorer                  | 🖌 % Processor Time  |   |         |          |               |
| inetinfo                  | ✓ % User Time       |   |         |          |               |
| Liucebod .                | Croating Process ID |   |         | 计数器总数:2  |               |

# 操作系统实例高级许可证

系统监控器可以根据操作系统实例授予许可,而不是所用的监控器点数。例如,如 果在同一操作系统或主机上使用 CPU 监控器、磁盘空间监控器和内存监控器,则 将从许可证中扣除一个操作系统实例点,而不是 3 个监控器点。有关受支持监控 器的列表,请参阅"操作系统实例高级许可证-受支持的监控器"(第 44 页)。

SiteScope 会在监控力度最大的主机 / 操作系统实例(指负责监控主机 / 操作系统的受支持的监控器消耗了最多点数的主机 / 操作系统,即在上述内容中使用的概念)上应用可用的操作系统实例高级许可证。这些监控所消耗的点将会释放出来,以便用于操作系统许可证未涵盖的其他监控器。

您可以在"首选项">"常规首选项">"许可证"中查看操作系统实例许可证消 耗的详细信息。"操作系统实例许可证使用"表包含许可证所涵盖的操作系统实例 数、已用许可证点数与所需许可证点数,以及使用操作系统实例高级许可证的每 台主机所节省的点数。

当操作系统实例高级许可证到期或被删除后,曾使用该操作系统实例高级许可证的 主机的所有监控器将开始消耗来自常规许可证点池的点数。这可能使得 SiteScope 监控器所用的许可证点数超出可用的点数。如果发生这种情况, SiteScope 会发送 一条消息,指出它将在 7 天内关闭。为了避免关闭 SiteScope,您需要增加更多许 可证点数,或者减少监控器的使用数量。要增加更多点数,请联系 HP 许可证密钥 提供服务 (<u>http://webware.hp.com</u>),申请新的许可证。

注意: SAM 许可证不受操作系统实例高级许可证的影响。将仍会为向 BSM 报告的监控器计算 SAM 点数,即使点数会在 SiteScope 内部的操作系统实例高级许可证中计算也是如此。此信息将在操作系统实例许可证消耗报告(总可用点数使用情况和/或 SAM 点数使用情况)中显示。

在 Webware 中订购操作系统实例高级许可证时,许可证名称为 HP SiteScope <X> Pts 或 <Y> OS Instance included w/Operations OS Instance。

# 操作系统实例高级许可证 - 受支持的监控器

基于操作系统实例的许可可用于以下监控器类型。

| ► CPU                   | ► Microsoft 注册表服务器        |
|-------------------------|---------------------------|
| ▶ 目录                    | ▶ Microsoft Windows 事件日志  |
| ▶ 磁盘空间 (弃用)             | ► Microsoft Windows 性能计数器 |
| ▶ 动态磁盘空间                | ➤ Microsoft Windows 资源    |
| ▶ 文件                    | ▶ Microsoft Windows 服务状态  |
| ▶ HP NonStop 事件日志       | ► Ping                    |
| ➤ HP NonStop 资源         | ▶ 端口                      |
| ▶ 内存                    | ▶ 服务                      |
| ➤ Microsoft 存档服务器       | ► Solaris 区域              |
| ▶ Microsoft A/V 会议服务器   | ▶ Unix 资源                 |
| ▶ Microsoft 导向服务器       | ► VMware 主机 CPU           |
| ► Microsoft 边缘服务器       | ► VMware 主机内存             |
| ► Microsoft 前端服务器       | ► VMware 主机网络             |
| ► Microsoft Hyper-V     | ► VMware 主机状态             |
| ► Microsoft 中介服务器       | ► VMware 主机存储             |
| ► Microsoft 监控和 CDR 服务器 | ► VMware 性能               |

# 监控器的许可证点数使用情况

下表列出了每个 SiteScope 监控器类型实例的点数使用情况:

| 监控器                     | 监控器类别 | 许可证点数使用情况  |
|-------------------------|-------|--|
| Amazon Web 服务           | 虚拟化和云 | 每个度量标准1点   |
| Apache 服务器              | 应用程序  | 每个度量标准1点   |
| BroadVision 应用程<br>序服务器 | 应用程序  | 每个度量标准1点   |
| 检查点                     | 应用程序  | 每个度量标准1点   |
| Citrix                  | 应用程序  | 每个度量标准1点   |
| ColdFusion 服务器          | 应用程序  | 每个度量标准1点   |
| COM+ 服务器                | 应用程序  | 每个度量标准 1 点<br>注意: 当免费评估期结束后,必须进行额外的<br>许可,才能在 SiteScope 界面中启用此监控器<br>类型。                       |
| 复合                      | 常规    | 根据所包含的监控器数进行计算<br>注意:可以将此监控器设置为监控器组的<br>成员监控器之一,从而无需消耗额外的监控器<br>点数。                            |
| СРИ                     | 服务器   | 每个监控器 1 点<br>注意:如果该监控器在使用操作系统实例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"<br>(第 42 页)。 |
| 自定义                     | 可自定义  | 每 10 个度量标准 1 点 例如,41 个度量标准<br>消耗 5 点。  |

| 监控器                             | 监控器类别  | 许可证点数使用情况  |
|---------------------------------|--------|--|
| 自定义数据库                          | 可自定义   | 每 10 个度量标准 1 点 例如, 41 个度量标准<br>消耗 5 点。   |
| 自定义日志文件                         | 可自定义   | 每 10 个度量标准 1 点 例如, 41 个度量标准<br>消耗 5 点。   |
| 自定义 WMI                         | 可自定义   | 每 10 个度量标准 1 点 例如, 41 个度量标准<br>消耗 5 点。   |
| 数据库计数器                          | 数据库    | 每个度量标准1点   |
| 数据库查询                           | 数据库    | 每个监控器1点  |
| DB2 8.x 和 9.x                   | 数据库    | 每个度量标准1点   |
| DHCP                            | 服务器    | 每个监控器1点  |
| 目录                              | 常规     | 每个监控器 1 点<br>注意:如果该监控器在使用操作系统实例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"<br>(第 42 页)。 |
| 磁盘空间(已弃用-<br>被动态磁盘空间监控<br>器所替换) | 服务器    | 每个监控器1点<br>注意:如果该监控器在使用操作系统实例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"<br>(第42页)。     |
| DNS                             | 网络     | 每个监控器1点  |
| 动态磁盘空间                          | 服务器    | 每个磁盘1点<br>注意:如果该监控器在使用操作系统实例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"<br>(第42页)。      |
| 电子商务事务                          | Web 事务 | 每个监控器1点  |

| 监控器                               | 监控器类别 | 许可证点数使用情况   |
|-----------------------------------|-------|---|
| F5 Big-IP                         | 应用程序  | 每个度量标准1点  |
| 文件                                | 常规    | 每个监控器 1 点<br>注意:如果该监控器在使用操作系统实例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"<br>(第 42 页)。  |
| 公式复合                              | 网络    | 每个监控器 1 点   |
| FTP                               | 网络    | 每个监控器1点   |
| Generic Hypervisor                | 虚拟化和云 | 每个主机1点,每个客体机1点  |
| HAProxy                           | 应用程序  | 每个度量标准1点  |
| HP iLO (Integrated<br>Lights-Out) | 服务器   | 每个度量标准1点  |
| HP NonStop 事件<br>日志               | 服务器   | 每个监控器 1 点<br>注意:如果该监控器在使用操作系统实例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"<br>(第 42 页)。  |
| HP NonStop 资源                     | 服务器   | 每个对象实例 1 点<br>注意:如果该监控器在使用操作系统实例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"<br>(第 42 页)。 |
| IPMI                              | 服务器   | 每个度量标准1点(最大值:120)120)   |
| JMX                               | 常规    | 每个监控器1点   |
| KVM                               | 虚拟化和云 | 每个主机1点,每个客体机1点。   |

| 监控器                       | 监控器类别  | 许可证点数使用情况   |
|---------------------------|--------|---|
| LDAP                      | 常规     | 每个监控器1点   |
| 链接检查                      | Web 事务 | 每个监控器1点   |
| 日志文件                      | 常规     | 每个监控器1点   |
| 邮件                        | 网络     | 每个监控器1点   |
| MAPI                      | 网络     | 每个监控器1点   |
| 内存                        | 服务器    | 每个监控器 1 点<br>注意:如果该监控器在使用操作系统实例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"<br>(第 42 页)。  |
| <b>Memcached</b> 统计<br>信息 | 服务器    | 每个监控器1点   |
| Microsoft 存档<br>服务器       | 虚拟化和云  | 每个度量标准 1 点<br>注意:如果该监控器在使用操作系统实例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"<br>(第 42 页)。 |
| Microsoft A/V<br>会议服务器    | 虚拟化和云  | 每个度量标准1点<br>注意:如果该监控器在使用操作系统实例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"<br>(第42页)。     |
| Microsoft ASP<br>服务器      | 应用程序   | 每个度量标准1点  |

| 监控器   | 监控器类别 | 许可证点数使用情况   |
|---|-------|---|
| Microsoft 导向<br>服务器                             | 虚拟化和云 | 每个度量标准1点<br>注意:如果该监控器在使用操作系统实例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"<br>(第42页)。 |
| Microsoft 边缘<br>服务器                             | 虚拟化和云 | 每个度量标准1点<br>注意:如果该监控器在使用操作系统实例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"<br>(第42页)。 |
| Microsoft<br>Exchange<br>2007/2010              | 应用程序  | 每个度量标准1点  |
| Microsoft<br>Exchange 2003<br>Mailbox           | 应用程序  | 每个监控器 3 点   |
| Microsoft<br>Exchange<br>2000/2003/2007<br>消息通信 | 应用程序  | 每个监控器 5 点   |
| Microsoft<br>Exchange 5.5<br>消息通信               | 应用程序  | 每个监控器 5 点   |
| Microsoft<br>Exchange 2003<br>Public Folder     | 应用程序  | 每个监控器 5 点   |
| Microsoft 前端<br>服务器                             | 虚拟化和云 | 每个度量标准1点<br>注意:如果该监控器在使用操作系统实例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"<br>(第42页)。 |

| 监控器                       | 监控器类别 | 许可证点数使用情况  |
|---------------------------|-------|--|
| Microsoft Hyper-V         | 虚拟化和云 | 每个受监控的虚拟机或物理服务器消耗1点。<br>注意:如果该监控器在使用操作系统实例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证" |
| Microsoft IIS<br>服务器      | 应用程序  | (第 42 页)。<br>每个度量标准 1 点  |
| Microsoft 中介<br>服务器       | 虚拟化和云 | 每个度量标准1点<br>注意:如果该监控器在使用操作系统实例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"<br>(第42页)。  |
| Microsoft 监控和<br>CDR 服务器  | 虚拟化和云 | 每个度量标准1点<br>注意:如果该监控器在使用操作系统实例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"<br>(第42页)。  |
| Microsoft 注册表服<br>务器      | 虚拟化和云 | 每个度量标准1点<br>注意:如果该监控器在使用操作系统实例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"<br>(第42页)。  |
| Microsoft SQL<br>Server   | 数据库   | 每个度量标准1点   |
| Microsoft Windows<br>拨号程序 | 网络    | 每个监控器 1 点  |

| 监控器                               | 监控器类别 | 许可证点数使用情况   |
|-----------------------------------|-------|---|
| Microsoft Windows<br>事件日志         | 服务器   | 每个监控器1点<br>注意:如果该监控器在使用操作系统实例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"<br>(第42页)。  |
| Microsoft Windows<br>Media Player | 媒体    | 每个度量标准1点  |
| Microsoft Windows<br>Media 服务器    | 媒体    | 每个度量标准1点  |
| Microsoft Windows<br>性能计数器        | 服务器   | <ul> <li>每个监控器 1 点</li> <li>注意:在下列情况中,监控器将不会消耗点数:</li> <li>监控器在使用操作系统实例高级许可证的主机上运行时。有关详细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"(第 42 页)。</li> <li>在 SiteScope 连接到 HP Operations Manager 时。</li> </ul> |
| Microsoft Windows<br>资源           | 服务器   | 每个对象实例 1 点<br>注意:如果该监控器在使用操作系统实例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"<br>(第 42 页)。   |
| Microsoft Windows<br>服务状态         | 服务器   | 每个监控器1点<br>注意:如果该监控器在使用操作系统实例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"<br>(第42页)。  |
| 网络带宽                              | 网络    | 每个度量标准1点  |

| 监控器                      | 监控器类别 | 许可证点数使用情况  |
|--------------------------|-------|--|
| 新闻                       | 应用程序  | 每个监控器1点  |
| Oracle 10g 应用程<br>序服务器   | 应用程序  | 每个度量标准1点   |
| Oracle 9i 应用程序<br>服务器    | 应用程序  | 每个度量标准1点(最大值:7)  |
| Oracle 数据库               | 数据库   | 每个度量标准1点   |
| Ping                     | 网络    | 每个监控器1点  |
|                          |       | <b>注意:</b> 如果该监控器在使用操作系统实例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"<br>(第 <b>42</b> 页)。 |
| 端口                       | 网络    | 每个监控器1点  |
|                          |       | <b>注意:</b> 如果该监控器在使用操作系统实例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"<br>(第 42 页)。        |
| Radius                   | 应用程序  | 每个度量标准1点   |
| Real Media Player        | 媒体    | 每个度量标准1点   |
| Real Media Server        | 媒体    | 每个度量标准1点   |
| SAP CCMS                 | 应用程序  | 每个度量标准1点   |
| SAP CCMS 警报              | 应用程序  | 每个度量标准1点   |
| SAP Java Web 应用<br>程序服务器 | 应用程序  | 每个度量标准1点   |
| SAP Performance          | 应用程序  | 每个度量标准1点   |
| SAP Work Processes       | 应用程序  | 每个度量标准1点   |

| 监控器                | 监控器类别 | 许可证点数使用情况   |
|--------------------|-------|---|
| 脚本                 | 常规    | 每个监控器 1 点,最多 4 个模式匹配度量;<br>超出此情况时,每加一个模式匹配度量消耗<br>1 点,即 #OfMatchValueMetrics-3。           |
| 服务                 | 服务器   | 每个监控器1点   |
|                    |       | 注意:如果该监控器在使用操作系统头例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"<br>(第 42 页)。         |
| Siebel 应用程序<br>服务器 | 应用程序  | 每个度量标准1点  |
| Siebel 日志          | 应用程序  | 每个监控器1点   |
| Siebel Web 服务器     | 应用程序  | 每个度量标准1点  |
| SNMP               | 网络    | 每个监控器1点   |
| SNMP (按 MIB)       | 网络    | 每个度量标准1点  |
| SNMP 陷阱            | 网络    | 每个监控器1点   |
| Solaris 区域         | 虚拟化和云 | 每个受监控的区域(全局或非全局)或物理服务器消耗1点。   |
|                    |       | <b>注意:</b> 如果该监控器在使用操作系统实例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"<br>(第 42 页)。 |
| SunONE Web<br>服务器  | 应用程序  | 每个度量标准1点  |
| Sybase             | 数据库   | 每个度量标准1点  |
| 系统日志               | 常规    | 每个监控器1点   |
| Tuxedo             | 应用程序  | 每个度量标准1点  |
| UDDI 服务器           | 应用程序  | 每个监控器1点   |

| 监控器                                    | 监控器类别  | 许可证点数使用情况   |
|--|--------|---|
| Unix 资源                                | 服务器    | 每个选定的对象实例 1 点<br>注意:如果该监控器在使用操作系统实例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"<br>(第 42 页)。  |
| URL                                    | Web 事务 | 每个监控器1点   |
| URL 内容                                 | Web 事务 | 每个监控器 1 点   |
| URL 列表                                 | Web 事务 | 每个 URL 1 点  |
| URL 序列                                 | Web 事务 | 每个 URL 1 点 (步骤)   |
| VMware 数据存储                            | 虚拟化和云  | 每个数据存储1点  |
| VMware 主机 CPU/<br>内存 / 网络 / 状态 /<br>存储 | 虚拟化和云  | 每个受监控的虚拟机或物理服务器消耗1点。<br>注意:虽然操作系统实例高级许可证支持<br>VMware 主机监控器,但该许可证不涵盖<br>ESX 主机和所有要监控的VM,只能将该许<br>可证应用到一个 ESX 主机或VM (需要为每<br>个 ESX 主机或 VM 提供一个单独的操作系<br>统许可证)。操作系统许可证所涵盖的每个主<br>机或 VM 将不使用点数。<br>有关详细信息,请参阅"操作系统实例高级<br>许可证"(第42页)。 |

| 监控器                                 | 监控器类别  | 许可证点数使用情况   |
|-------------------------------------|--------|---|
| VMware 性能                           | 虚拟化和云  | 每个受监控的虚拟机或物理服务器消耗1点。<br>注意:如果该监控器在使用操作系统实例高级<br>许可证的主机上运行,则不消耗点数。有关详<br>细信息,请参阅"操作系统实例高级许可证"<br>(第 42 页)。 |
| Web 脚本                              | Web 事务 | 监控器运行的每个事务消耗4点。根据需要,一个事务可包含任意数量的URL。监控器的每个事务最多包含12个度量。<br><b>注意:</b> 如果监控器运行的脚本有多个事务,则Web脚本监控器使用的点数将超过4个。 |
| Web 服务器                             | 服务器    | 每个监控器1点   |
| Web 服务                              | 常规     | 每个监控器1点   |
| WebLogic 应用程序<br>服务器                | 应用程序   | 每个度量标准1点  |
| WebSphere 应用程<br>序服务器               | 应用程序   | 每个度量标准1点  |
| WebSphere MQ<br>状态                  | 应用程序   | 每个实例1点  |
| WebSphere<br>Performance<br>Servlet | 应用程序   | 每个度量标准1点  |
| XML 度量                              | 常规     | 每个度量标准1点  |

**注意**: 技术集成 (EMS) 监控器使用 "系统可用性管理 (SAM)"管理程序中的 SiteScope 进行监控,它不需要 SiteScope 许可证,也不使用 SiteScope 许可证点数,而是使用 EMS 点数。EMS 点数与 SAM 点数一起在"许可证管理"的"系统可用性管理报告和管理"许可证下计算。有关许可证管理的详细信息,请参阅 HP BSM 文档库的《平台管理》中的"许可证"部分。

# 解决方案模板的许可证点数使用情况

解决方案模板是经过优化的监控器模板,包括扩展和标准监控器类型。要访问模 板和特定模板的监控器类型,您需要扩展许可证。购买扩展许可证之后,您还可 以访问特定解决方案模板的最佳实践文档。

许可证点数的使用情况视解决方案模板的成本而定,而解决方案模板的成本则取 决于模板所部署的监控器消耗的点数(每个监控器都具有自己的点数消耗情况)。

下表显示了在 HP 测试环境中配置的解决方案模板所消耗的许可证点数。请注意, 许可证点数的消耗情况会因环境而异,要进行监控的环境的规模和选定计数器的 数量都会影响点数的消耗情况。

| 解决方案模板                    | 典型的许可证点数使用情况 |
|---------------------------|--------------|
| 带有全局编录的 Active Directory  | 34           |
| 不包含全局编录的 Active Directory | 33           |
| AIX 主机                    | 13           |
| ASP.NET                   | 20           |
| ASP.NET 应用程序              | 1            |

| 解决方案模板                                | 典型的许可证点数使用情况   |
|---------------------------------------|--|
| UNIX 专用的 HP Quality Center 应用程序服务器    | 11   |
| Windows 专用的 HP Quality Center 应用程序服务器 | 11   |
| HP Quality Center 10.0 许可证状态          | 12   |
| HP Quality Center 9.2 许可证状态           | 6  |
| HP QuickTest Professional 许可证服务器      | 3  |
| HP Service Manager for UNIX           | 48   |
| HP Service Manager for Windows        | 12   |
| JBoss 应用程序服务器 4.x                     | 3  |
| Linux 主机                              | 13   |
| Microsoft Exchange 2000               | 40   |
| Microsoft Exchange 2003               | 49   |
| Microsoft Exchange 2007               | 83   |
| Microsoft Exchange 2010               | 83   |
| Microsoft Exchange 5.5                | 39   |
| Microsoft IIS 6                       | 98   |
| Microsoft IIS 7.x                     | 79   |
| Microsoft Lync Server 2010            | 每个 Lync Server 角色的一个<br>实例使用 106 点。<br>(为具有相同角色的其他计算<br>机部署子模板时,需要使用额<br>外点数。) |
| Microsoft SharePoint 2010             | 74   |
| Microsoft SQL Server                  | 18   |
| Microsoft SQL Server 2008 R2          | 43   |
| Microsoft Windows 主机                  | 13   |

| 解决方案模板                               | 典型的许可证点数使用情况  |
|--------------------------------------|---|
| .NET CLR 数据                          | 1   |
| Oracle 数据库 9i 和 10g                  | 202   |
| SAP NetWeaver 应用程序服务器                | 13  |
| SAP R/3 应用程序服务器                      | 13  |
| 适用于 UNIX 的 Siebel 应用程序服务器 6.x-7.x    | 93  |
| 适用于 Windows 的 Siebel 应用程序服务器 6.x-7.x | 91  |
| 适用于 UNIX 的 Siebel 应用程序服务器 8.x        | 98  |
| 适用于 Windows 的 Siebel 应用程序服务器 8.x     | 101   |
| 适用于 UNIX 的 Siebel 网关服务器              | 6   |
| 适用于 Windows 的 Siebel 网关服务器           | 6   |
| 适用于 UNIX 的 Siebel Web 服务器            | 19  |
| 适用于 Windows 的 Siebel Web 服务器         | 19  |
| Solaris 主机                           | 13  |
| VMware 数据存储                          | (VMware 数据存储总数 + 虚拟磁盘总数)* 2。  |
|                                      | <b>示例</b> :具有 100 个数据存储<br>和 1000 个虚拟机磁盘的<br>vCenter:(100+1000)*2 =<br>2200 点 |
| VMware 主机                            | (主机总数 + VM 总数) * 5<br>(解决方案模板中的监控<br>器数)。                                     |
|                                      | <b>示例</b> :有 100 个主机和<br>1600 个 VM 的 vCenter:<br>(1600+100)*5 = 8500 点        |
| WebLogic 6.x、7.x、8.x 应用程序服务器         | 51  |

| 解决方案模板                    | 典型的许可证点数使用情况 |
|---------------------------|--------------|
| WebLogic 9.x-10.x 应用程序服务器 | 63           |
| WebSphere 5.x 应用程序服务器     | 20           |
| WebSphere 6.x 应用程序服务器     | 24           |

# 估算许可证点数

您购买的许可证点数取决于计划的 SiteScope 部署方式,以及希望实现的系统与服务的监控级别。您可以参考下列准则来估算所需的许可证点数。

本节包括以下主题:

- ▶ "服务器运行状况监控"(第59页)
- ▶ "Web 进程和内容监控"(第 60 页)
- ▶ "应用程序性能监控"(第60页)
- ▶ "网络监控"(第61页)
- ▶ "购买监控器点数"(第62页)

# 服务器运行状况监控

服务器运行状况监控功能所需的点数主要取决于要监控的服务器数量。在每个要进行监控的服务器中,以下各项均需要一个点:

- ➤ CPU 监控
- ▶ 每个磁盘或关键磁盘分区
- ▶ 内存
- ▶ 每个关键服务器进程或服务
- ▶ 每个密钥文件、日志或目录

# Web 进程和内容监控

Web 进程和内容监控的点数取决于要监控的基于 Web 的进程数和页面数。基于 Web 的进程包括任意网页序列。例如,登录到安全服务器以验证帐户余额,然后 注销。在很多时候,URL 的序列包含的路径相同,但目标页面不同。对于联机服 务,可能需要检查后端数据库,以确认通过 Web 接口修改的数据是否已正确更 新。其他进程可能包括下载文件、自动发送和接收电子邮件。

- ➤ 要监控每个基于 Web 的 URL 序列,需要为每个要监控的基于 Web 的进程准备一个序列监控器实例;序列中的每个 URL 或步骤都需要消耗一个点。
- ➤ 要监控其他 Internet 页面或进程,每个要监控的文件下载、电子邮件验证或单独的网页内容都需要消耗一个点。

# 应用程序性能监控

监控应用程序性能是确保基于网络的服务具有良好可用性的重要方法,同时还能 检测性能是否存在问题。由于许多应用程序和系统很复杂,估算所需的监控器点 数也十分困难。SiteScope的许可模型十分灵活,可以轻松修改监控容量,完全能 够满足您的需要。

应用程序性能监控的点数取决于下列因素:

- ▶ 部署的应用程序数量
- ▶ 应用程序的类型
- ▶ 要监控的性能度量数量

某些应用程序的性能度量(如某些 Web 服务器)可能在单个监控器实例中可用, 其度量计数少于 10 个度量点。例如,某 Apache Web 服务器会在单个 URL 上显 示其性能度量,包括总访问次数、服务器正常运行时间以及每秒请求数。而其他 应用程序和系统则可能涉及多个服务器地址、模块和度量,需要多个监控器实例。 某些应用程序还可能与需要监控的数据库应用程序进行了集成。

您可以按照下列准则,根据数据的访问方式来估算应用程序监控所需的点数:

- ▶ 每个应用程序对应一个应用程序监控器实例,每个要监控的性能度量消耗一 个点
- ▶ 每个应用程序状态 URL 对应一个监控器实例,每个要监控的性能度量消耗一个点

#### 网络监控

网络监控的内容包括检查网络服务的可用性和连接性,用户可通过这些服务访问并使用网络。它包括 DNS、DHCP、LDAP 和 Radius 等监控服务。根据网络硬件和配置情况,您也可以使用 SiteScope SNMP 监控器类型,通过 SNMP 来查询网络基础架构,由此访问网络性能统计信息。

您可以参考下列准则来估算网络监控所需的点数:

- ▶ 每个关键网络目标消耗一个点
- ▶ 每个关键网络服务 (如 DNS 或 LDAP) 消耗一个点
- ▶ 通过 SNMP 监控的每个度量消耗一个点

# 购买监控器点数

SiteScope 监控器点数以 50、100、500 和 2000 个点的点集方式提供,用于实现 监控器的灵活部署。例如,通过 100 个点的点集可以制定很多监控方案:

- ▶ 10 个应用程序监控器,每个监控器监控 5 个性能度量(10 x 5 = 50 点)
- ▶ 两个 URL 序列监控器的组合,每个监控器可遍历 10 个事务步骤 (2 x 10 = 20 点)
- ► 30 个 1 点的网络服务或服务器监控器 (30 x 1 = 30 点)

还可以使用同一个 100 点集设置:

- ▶ 10 个应用程序监控器,每个监控器监控一个度量(10 x 1 = 10 点)
- ▶ 一个 URL 序列监控器,监控 5 个步骤 (5 点)
- ▶ 85 个网络服务或服务器监控器 (85 点)

SiteScope 在安装时包含一个免费的评估许可证。要在评估期过后继续使用 SiteScope,必须申请并激活 SiteScope 的常规许可证。有关购买监控器点数的详 细信息,请访问 HP 许可证密钥提供服务站点 (https://webware.hp.com/licensinghome/hppwelcome.asp)。

# 添加 SiteScope 许可证

在安装 SiteScope 之后,您可以随时添加许可。有关如何获取新的或其他监控许可 证的信息,请访问 HP 许可证密钥提供服务站点 (https://webware.hp.com/Welcome.asp)。

当您从 HP 收到许可证文件时,请使用 SiteScope 用户界面将许可证密钥导入到 SiteScope 中。

#### 要在 SiteScope 中添加许可证,请执行下列步骤:

- **1** 在 Web 浏览器中,打开要修改的 SiteScope 实例。SiteScope 服务或进程必须 处于运行状态。
- 2 选择"首选项">"常规首选项",然后展开"许可证"窗格。
- **3** 在"许可证文件"框中输入 SiteScope 许可证文件的路径,或单击"选择"按钮,然后选择许可证文件。
- 4 单击"导入"。在成功导入许可证之后,许可证表中将显示已导入许可证的相关信息。这些信息包括许可证类型、描述、失效日期以及许可证所允许的监控器总点数。

#### 第5章•SiteScope许可证

# 第 Ⅱ 部分

安装 SiteScope 之前

# 安装 SiteScope 前的准备工作

#### 本章包括:

- ▶ 安装概述 (第68页)
- ▶ 系统要求 (第69页)
- ▶ 己验证的配置 (第 77 页)
- ► SiteScope 容量限制 (第78页)
- ► SiteScope 支持列表 (第78页)

# 安装概述

在安装 SiteScope 之前,需要考虑几个计划步骤和操作,以便简化对监控环境的部署和管理。

以下是对在部署 SiteScope 应用程序时执行的步骤的概述。

#### 1 准备一台要在其中安装和运行 SiteScope 应用程序的服务器。

#### 注意:

- ▶ 建议不要在一台计算机上安装多个 SiteScope。
- ➤ 如果您计划使用 SiteScope 故障转移管理器在 SiteScope 服务器出现故障时 提供备用监控功能,必须将 SiteScope 安装在共享资源上。有关详细信息, 请参阅 PDF 文档:《HP SiteScope Failover Manager Guide》PDF 文档。该 文档位于 <SiteScope 根目录 >\sisdocs\pdfs\FailoverManager.pdf 中。

#### 2 获取 SiteScope 可执行安装文件。

3 创建一个用于安装应用程序的目录,并根据需要设置用户权限。

**注意:** 必须创建新目录以用于安装 SiteScope 11.20。不要将 SiteScope 11.20 安装到其旧版本的安装目录中。

4 运行 SiteScope 可执行安装文件或安装脚本,引导脚本将应用程序安装到已准 备好的位置。

有关详细信息,请参阅"安装 SiteScope"(第105页)。

- 5 如有必要,重新启动服务器 (仅限 Windows 安装)。
- **6 通过使用兼容的 Web 浏览器与 SiteScope 连接来确认它是否正在运行。** 有关详细信息,请参阅"开始使用 SiteScope"(第 259 页)。
- 7 执行安装后步骤来设置 SiteScope,以便其可用于生产。

有关详细信息,请参阅"安装之后的管理任务"(第255页)。

# 系统要求

本节描述了在受支持的操作系统上运行 SiteScope 时所需的最低系统要求和推荐 配置。

#### 注意:

- ➤ 在开始安装之前,请查看"SiteScope Release Notes"文件中的信息,以了解 有关安装过程的最新说明和限制信息。
- > 当使用标准安装程序(HPSiteScope\_11.20\_setup.exe 或 HPSiteScope\_11.20\_setup.bin)时,SiteScope 将在 32 位操作系统上自动作为 32 位应用程序进行安装,将在 64 位操作系统上自动作为 64 位应用程序进行安装。HPSiteScope32on64\_11.20\_setup.exe 会将 SiteScope 作为 32 位应用程序安装在 64 位 Windows 操作系统上。
- ▶ 现在已不推荐在 Solaris 平台上运行 SiteScope。计划不在下一版本中包含 Solaris 安装程序。
- ▶ 有关在不同环境中安装 SiteScope 的疑难解答和限制信息,请参阅"疑难解答和限制情况"(第 148 页)。

本节包括以下主题:

- ▶ "针对 Windows 的服务器系统要求"(第 71 页)
- ▶ "针对 Solaris 的服务器系统要求"(第 72 页)
- ▶"针对 Linux 的服务器系统要求"(第 73 页)
- ▶ "针对 VMware 的服务器系统要求"(第 74 页)
- ▶ "64 位 SiteScope 不支持的监控器"(第 76 页)
- ▶ "客户端系统要求"(第76页)

# 针对 Windows 的服务器系统要求

在 Windows 平台上安装 SiteScope 时,需满足下列系统要求:

| 运算器 / 处理器 | 800 MHz 或更高  |
|-----------|--|
| 操作系统      | 32 位支持:  |
|           | <ul> <li>Microsoft Windows 2003 SP1、SP2<br/>Standard/Enterprise Edition</li> </ul>   |
|           | <ul> <li>Microsoft Windows Server 2003 R2 SP1、 SP2<br/>Enterprise Edition</li> </ul>   |
|           | <ul> <li>Microsoft Windows Server 2008 SP2<br/>Standard/Enterprise Edition</li> </ul>  |
|           | ➤ Microsoft Windows Server 2008 SP2<br>Standard/Enterprise Edition Hyper-V 访客虚拟机<br>(32 或 64 位),基于 Windows Server 2008 R2                            |
|           | 64 位支持:  |
|           | <ul> <li>Microsoft Windows Server 2003 SP2<br/>Standard/Enterprise Edition</li> </ul>  |
|           | <ul> <li>Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 Enterprise<br/>Edition</li> </ul>  |
|           | <ul> <li>Microsoft Windows Server 2008 SP2 Enterprise<br/>Edition</li> </ul>   |
|           | <ul> <li>Microsoft Windows Server 2008</li> </ul>  |
|           | R2Standard/Enterprise Edition, 无 Hyper-V<br>► Microsoft Windows Server 2008  |
|           | R2Standard/Enterprise Edition, 已启用 Hyper-V   |
|           | ➤ Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V 访客<br>虚拟机(64 位),托管于 Windows Server 2008 R2<br>Standard/Enterprise Edition                                 |
|           | ➤ Microsoft Windows Server 2008 SP2<br>Standard/Enterprise Edition Hyper-V 访客虚拟机<br>(64 位),托管于 Windows Server 2008 R2<br>Standard/Enterprise Edition |
| 内存        | 至少1GB (建议2GB或更大)   |
| 可用磁盘空间    | 2 GB 或更大 (建议 10 GB 或更大)  |

# 针对 Solaris 的服务器系统要求

**注意:**现在已不推荐在 Solaris 平台上运行 SiteScope。计划不在下一版本中包含 Solaris 安装程序。

在 Solaris 平台上安装 SiteScope 时,需满足下列系统要求:

| 运算器 / 处理器 | Sun 400 MHz UltraSparc II 处理器或更高   |
|-----------|--|
| 操作系统      | <ul> <li>➤ Solaris 9 (32 位)(带有推荐的最新修补程序集)</li> <li>➤ Solaris 10 (32 或 64 位)(带有推荐的最新修补程序集)</li> </ul> |
| 内存        | 至少1GB (建议2GB或更大)   |
| 可用磁盘空间    | 2 GB 或更大 (建议 10 GB 或更大)  |

**注意:** 要在 Solaris 平台上查看 SiteScope 管理报告,必须在 SiteScope 服务器上运行 X Windows 系统。
# 针对 Linux 的服务器系统要求

在 Linux 平台上安装 SiteScope 时,需满足下列系统要求:

| 运算器 /<br>处理器 | 800 MHz 或更高   |  |  |  |  |
|--------------|---|--|--|--|--|
| 操作系统         | <ul> <li>➤ Oracle Enterprise Linux 6.0、6.1 (64 位)</li> <li>注意: 在安装 SiteScope 之前必须手动配置环境。有关详细信息,请参<br/>"在 Oracle Enterprise Linux 环境中安装 SiteScope"(第 108 页)。</li> <li>➤ Red Hat ES/AS Linux 5.2、5.4 (32 位)</li> <li>➤ Red Hat ES/AS Linux 5.5、5.6 (32 或 64 位)</li> <li>➤ Red Hat ES/AS Linux 6.0、6.2 (64 位)</li> </ul> |  |  |  |  |
|              | ► CentOS 6.2 (64 位)   |  |  |  |  |
|              | 注意:   |  |  |  |  |
|              | ➤ 在安装 HP Operations Agent 之前,必须先手动配置 Red Hat ES/AS<br>Linux 6.0 服务器。有关详细信息,请参阅"安装 HP Operations Age<br>所需的依赖项"(第 111 页)。  |  |  |  |  |
|              | <ul> <li>➤ 在安装 SiteScope 之前,必须手动配置 CentOS 6.2 服务器。有关详细信息,请参阅"在 CentOS 6.2 环境中安装 SiteScope"(第 108 页)。</li> </ul>   |  |  |  |  |
|              | ▶ 不支持带有本地 POSIX 线程库 (NPTL) 的 Red Hat Linux 9。   |  |  |  |  |
|              | ➤ 要监控在 Red Hat Linux 环境中运行的 SiteScope 或远程服务器的 CPU<br>和内存使用情况,必须在要监控的 SiteScope 服务器和所有远程服务器<br>上安装 sysstat 程序包(没有预先提供)。  |  |  |  |  |
|              | ➤ 在 Red Hat Linux 上安装了 SiteScope 后, SiteScope 服务器运行状况监<br>控器需要 sar -W 和 sar -B 命令的有效输出,包括 SwapIns/sec、<br>SwapOuts/sec、PageIns/sec 和 PageOuts/sec 计数器。如果这些命令不<br>起作用,则不会抛出错误,并且这些计数器将显示为"暂缺"。要运行<br>这些计数器,请通过添加命令 "/usr/local/lib/sa/sadc -" 编辑 crontab,使<br>它们每天运行一次。  |  |  |  |  |

| 内存         | 至少1GB (建议2GB或更大)        |
|------------|-------------------------|
| 可用磁盘<br>空间 | 2 GB 或更大 (建议 10 GB 或更大) |

# 针对 VMware 的服务器系统要求

根据下表已经过测试的配置, SiteScope 支持以下 VMware 环境:

| 支持的且已经过测试的<br>环境  | <ul> <li>VMware ESX 3.0</li> <li>VMware VirtualCenter 3.0</li> <li>vSphere 4.1、 5.0</li> </ul>  |  |
|-------------------|---|--|
| 仅支持的环境            | <ul> <li>&gt; VMware VirtualCenter 2.x</li> <li>&gt; VMware ESX 2.5,通过 VirtualCenter 2.x 使用</li> <li>&gt; VMware ESX 3.x、4.0、4.1</li> <li>&gt; VMware ESX 3.x,通过 VirtualCenter 3.x 使用</li> <li>&gt; VMware ESXi 4.0、4.1</li> <li>&gt; VMware vCenter Server 4.0、5.0</li> </ul>  |  |
| 已测试的 VMware 配置    | <ul> <li>➤ 一台物理服务器上 4 个 VMware 虚拟机 (VM)</li> <li>➤ 每个 VM 都拥有 2 个 2.39GHz 的 CPU、 8 GB 内存 以及 40 GB 磁盘空间</li> <li>&gt; 使用的存储设备为 HP EVA 8400/22G</li> <li>&gt; 物理服务器: ESX 主机为 HP BL490c G6, 具有 8x Intel Xeon x5570 CPU、 72GB RAM 以及 VMware ESX 4.0 U1</li> <li>&gt; 该物理服务器上没有其他 VM</li> <li>&gt; 安装有 VMTools</li> <li>注意: 分配给 SiteScope VM 的资源不应与其他 VM 共享。</li> </ul> |  |
| 已测试的 SiteScope 配置 | <ul> <li>▶ 750 个远程服务器</li> <li>▶ 9000 个监控器</li> <li>▶ 每分钟运行 900 个监控器</li> </ul>   |  |

在 VMware 环境中安装 SiteScope 时,需满足下列最低系统要求(请注意,这些 只是根据已测试环境所作的建议,并不是支持的限值):

| 运算器 / 处理器 | 4个 Intel Xeon 物理处理器,每个 2 GHz   |  |
|-----------|--|--|
| 操作系统      | Microsoft Windows 2003 Standard/Enterprise SP1<br>(物理服务器支持的所有操作系统在 VM 服务器上同样<br>受支持) |  |
| 内存 (RAM)  | 4 GB   |  |
| 可用磁盘空间    | 20 GB (磁盘速度: 7200 转 / 每分钟)   |  |
| 网卡        | 1个千兆物理网卡   |  |
| 其他软件      | 必须安装 VMTools   |  |

**注意**:监控器容量和速度可受很多因素的显著影响,这些因素包括(但不限于) 以下内容:SiteScope 服务器硬件、操作系统、修补程序、第三方软件、网络配置 和体系结构、SiteScope 服务器与受监控服务器的相对位置、监控器类型和监控器 分布(按类型)、监控器频率、监控器执行时间、Business Service Management 集成以及数据库日志记录。不应假定在每种环境中都可获得所发布的最大性能和 速度。

# 64 位 SiteScope 不支持的监控器

以下监控器不受 64 位版本的 SiteScope 的支持,但受 32 位版本 SiteScope 支持。要在 64 位环境中安装 32 位版本的 SiteScope,请使用 HPSiteScope32on64\_11.20\_setup.exe 安装文件。

- ► Microsoft Exchange 2003 邮箱监控器
- ➤ Microsoft Exchange 2003 公共文件夹监控器
- ➤ Microsoft Windows Media Player 监控器
- ▶ Real Media Player 监控器
- ► Sybase 监控器
- ➤ Tuxedo 监控器
- ▶ Web 脚本监控器

# 客户端系统要求

以下系统支持 SiteScope 客户端:

- ▶ 所有使用 Microsoft Internet Explorer 7、8 或 9.0 的 Microsoft Windows 操 作系统(包括 Microsoft Windows 7)。
- ➤ Mozilla Firefox ESR 10 (仅在 Windows 环境下运行的客户端上经过验证)。
- ► Java 插件(用于查看 Applet): JRE 6 或更高版本(推荐 JRE 6 update 31)。

# 已验证的配置

下列配置已在高负载的环境下经过验证,可安装与 HP Business Service Management 集成的 SiteScope。

| 操作系统        | Microsoft Windows Server<br>2003 SP2 Enterprise<br>Edition (32 位) | Microsoft Windows Server<br>2003 SP2 Enterprise<br>Edition (64 位) |
|-------------|---|---|
| 系统类型        | 基于 x86 的 PC   | ACPI 多处理器<br>基于 x64 的 PC  |
| СРИ         | 4 个 3 GHz 的 Intel®<br>Xeon® 5160 物理处理器                            | 4个3GHz的Intel®<br>Xeon® 5160物理处理器                                  |
| 总物理内存 (RAM) | 16 GB   | 16 GB   |
| Java 堆内存    | 1024 MB   | 2048 - 3072 MB  |
| 监控器总数       | 16,000  | 24,000  |
| 远程服务器总数     | 1,250   | 2,500   |
| 监控器每分钟运行次数  | 2,000   | 3,500   |

# 注意:

- ▶ 应当忽略日志中的负 Topaz ID 错误。
- ➤ 在高负载下工作时,应当在首次连接到 HP Business Service Management 之前暂停所有监控器。

# SiteScope 容量限制

当 SiteScope 与 BSM 集成时,执行超高负载的操作可能导致 SiteScope 出现问题。请根据下面的原则执行操作:

- ▶ 不要一次对超过 3000 个监控器运行 "发布模板更改向导"。
- ▶ 不要通过运行"监控器部署向导"一次创建超过 3000 个监控器。
- ▶ 不要在单次操作中复制 / 粘贴超过 3000 个监控器。
- ➤ 不要通过执行"全局搜索和替换"一次为超过 2500 个监控器修改 Business Service Management 集成属性。

SiteScope 包括一个能帮助您预测系统行为和规划 SiteScope 容量的工具。有关详细信息,请参阅"SiteScope 容量计算器"(第 178 页)。

# SiteScope 支持列表

有关此版本中支持的 HP Business Service Management、 HP Operations Manager、 HP Operations Agent、 HP Performance Center 和 LoadRunner, 以及 HP Network Node Manager i 版本,请参阅 SiteScope 发行说明中的 "HP SiteScope 支持列表"一节(在 SiteScope 中,选择"帮助">"新增 功能")。 7

# 升级 SiteScope

#### 本章包括:

- ▶ 执行升级之前的准备工作(第80页)
- ▶ 升级现有 SiteScope 安装 (第 81 页)
- ▶ 命名 SiteScope 目录 (第 82 页)
- ▶ 备份 SiteScope 配置数据 (第 82 页)
- ▶ 导入配置数据 (第83页)
- ▶ 将自定义属性转换为"搜索 / 筛选标记"(第84页)
- ► 从 SiteScope 8.9 升级到 SiteScope 9.5.4 (第 86 页)
- ► 从 SiteScope 9.5.4 升级到 SiteScope 10.14 (第 87 页)
- ► 从 SiteScope 10.14 升级到 SiteScope 11.20 (第 91 页)
- ► 从 SiteScope 11.x 升级到 SiteScope 11.20 (第 95 页)
- ▶疑难解答和限制(第99页)

# 执行升级之前的准备工作

本章描述如何在最大限度地减少系统和操作中断的情况下,将现有的 SiteScope 安装升级到 SiteScope 11.20。

SiteScope 具有向后兼容性。这意味着,您可以安装更新版本的 SiteScope,并在最大限度地减少中断的情况下,将监控器配置从现有 SiteScope 安装转移到您的监控环境。

在升级 SiteScope 之前,应考虑下列事项:

- ➤ 在开始升级之前查看 SiteScope 发行说明文件中的信息,以了解有关升级过程的 最新说明和限制。如果不遵循发行说明中列出的步骤,可能会导致意外的数据丢 失或升级过程失败。
- ➤ 通过使用配置工具导出 SiteScope 配置数据,可以直接从 SiteScope 10.x 或更高版本升级到 SiteScope 11.20。对于早于 10.00 版本的 SiteScope,必须首先升级到 SiteScope 10.x。对于早于 9.00 版本的 SiteScope,则必须首先升级到 SiteScope 9.x。有关升级的详细说明,请参阅:
  - ▶ "从 SiteScope 8.9 升级到 SiteScope 9.5.4"(第 86 页)
  - ▶ "从 SiteScope 9.5.4 升级到 SiteScope 10.14"(第 87 页)
  - ▶ "从 SiteScope 10.14 升级到 SiteScope 11.20"(第 91 页)
  - ▶ "从 SiteScope 11.x 升级到 SiteScope 11.20"(第 95 页)
- ➤ 如果 SiteScope 配置中的某个组包含多于 100 个的大型子组,则在升级到 SiteScope 11.20 的过程中可能会发生内存溢出。在升级前,应当拆分有问题的 子组级别,以包含小于 100 个子组。

- ➤ 从 SiteScope 10.10 版开始,不再支持用 HTTP 方法连接 UNIX 远程服务器。如果在升级期间,SiteScope 发现有使用 HTTP 方法的 UNIX 远程服务器,则升级 进程将失败。为避免发生此情况,请将待升级版本中的方法属性更改为其他有效 选项 (ssh、telnet 或 rlogin)之一。有关受影响的 Unix 远程服务器的列表,请参阅 <SiteScope 根目录 >\logs\upgrade.log 文件。
- ➤ 已从 SiteScope 10.00 版中删除了用于将自定义属性设置添加到 SiteScope 监控器的自定义属性机制,且筛选功能已替换为"标记"机制。从 SiteScope 10.00之前的版本升级时,可以将自定义属性转换为"搜索/筛选标记"。有关详细信息,请参阅"将自定义属性转换为"搜索/筛选标记""(第84页)。

## 升级现有 SiteScope 安装

建议您执行以下步骤进行升级:

- **1 使用当前版本 SiteScope 中的配置工具备份 SiteScope 监控器配置数据。** 有关详细信息,请参阅"备份 SiteScope 配置数据"(第 82 页)。
- 2 卸载当前版本的 SiteScope。
- 3 在干净的目录结构中安装新 SiteScope 版本。

有关如何对目录进行命名的详细信息,请参阅"命名 SiteScope 目录"(第 82 页)。

有关如何安装 SiteScope 的信息,请参阅"安装 SiteScope"(第105页)。

4 安装后,从步骤 1 开始,导入监控器配置数据。

有关详细信息,请参阅"导入配置数据"(第83页)。

# 5 从较早版本的 SiteScope 导入数据后,通过运行批处理文件/开始命令 shell 脚本启动 SiteScope。

为避免升级之后当监控器运行时间超过 15 分钟时 SiteScope 自行重新启动的问题,请从 <SiteScope 根目录 >\bin 目录 (Windows 平台)运行 go.bat 文件,或通过使用语法 < 安装路径 >/SiteScope/start (Solaris 或 Linux 平台)运行启动命令 shell 脚本,来启动 SiteScope。

# 6 如果使用 SiteScope 故障转移,则使用对应的 SiteScope 故障转移版本升级故 障转移服务器。

在升级主服务器之后,使用对应的 SiteScope 故障转移版本升级故障转移服务器,然后将故障转移服务器连接到已升级的主服务器。

# 命名 SiteScope 目录

为安装 SiteScope 而创建的新目录必须名为 SiteScope,并且位于不同目录路径中。例如,如果原始 SiteScope 目录是 C:\SiteScope,则新目录可以是 C:\11.20\SiteScope。

# 备份 SiteScope 配置数据

为 SiteScope 升级做准备的最简单方法是,使用"配置工具"来生成当前 SiteScope 安装目录以及其中所有子目录的备份。通过使用配置工具,您可以将模板、日志、监控器配置文件、服务器证书、脚本等 SiteScope 数据从当前 SiteScope 导出,以便将来导入 SiteScope。用户数据将导出为.zip 文件。

另外,还可以手动备份 SiteScope 安装。有关详细信息,请参阅"在无法启动 SiteScope 时备份和恢复 SiteScope 安装"(第 267 页)。

**注意:**由于导出 SiteScope 数据时不会复制 <SiteScope>\htdocs 目录,因此需要 备份此目录,并在升级后将其复制到 SiteScope 11.20 目录,以便查看旧报告。

有关如何使用配置工具导出 SiteScope 数据的详细信息,请参阅"使用 SiteScope 配置工具"(第155页)。

另外,还可以在安装过程使 SiteScope 导出 SiteScope 数据。有关详细信息,请参阅"安装 SiteScope"(第 105 页)。

## 导入配置数据

升级 SiteScope 后,可以使用配置工具从较早版本的 SiteScope 复制监控器配置数据。有关详细信息,请参阅"使用 SiteScope 配置工具"(第155页)。

另外,如果手动创建了备份,则必须从新安装目录中删除已备份的所有文件夹和文件,然后,将备份的文件夹和文件复制到安装目录。有关详细信息,请参阅"在无法启动 SiteScope 时备份和恢复 SiteScope 安装"(第 267 页)。

# 将自定义属性转换为 "搜索 / 筛选标记"

SiteScope 不再支持自定义属性。从早于 SiteScope 10.00 的版本升级时,可以通过创 建映射文件将自定义属性转换为"搜索/筛选标记",然后运行自定义属性转换工具。

#### 要将自定义属性转换为搜索 / 筛选标记,请执行以下操作:

1 在文本编辑器中,通过将自定义属性映射为搜索 / 筛选标记,来使用以下格式 创建映射文件:

<Custom Property Name>,<Custom Property Value>-><Tag Name>,<Tag Value>

其中:

<Custom Property Name> 是在 master.config 文件中配置的自定义属性。

<Custom Property Value> 是上面指定的自定义属性名称的值。

<Tag Name> 是要添加到监控器的标记的名称(标记必须已作为"搜索 / 筛选标记"存在于系统中)。

<Tag Value> 是与上面的自定义属性值对应的标记名称的值。

例如:

\_custPropSeverity,MINOR->Severity,MINOR \_custPropServiceGroup,Sales->Notification Group,Sales

注意:不能在映射文件的", <> ->"字符之间留空格。

- 2 保存文件。
- 3 打开命令行,输入以下内容:
  - ▶ 对于 Windows 环境: <SiteScope 根目录 >\tools\CustomPropertyToTagTool.bat < 映射文件的路 径 > <SiteScope 持久性文件夹的路径 >
  - ▶ 对于 Linux 或 Solaris 环境:
     <SiteScope 根目录 >\tools\CustomPropertyToTagTool.sh < 映射文件的路径 >
  - 例如(在Windows平台上):

C:\SiteScope\tools\CustomPropertyToTagTool.bat C:\Desktop\configFile2.txt C:\SiteScope\persistency

# 从 SiteScope 8.9 升级到 SiteScope 9.5.4

建议您执行以下步骤以从 SiteScope 8.9 升级到 SiteScope 9.5.4:

#### 要进行升级,请执行以下操作:

- **1** 检查 master.config 文件中的 "\_version" 值以及持久性。其格式应为 8.9 17:20:04 2006-11-05 build 257。如果版本为 "\_version=750",则应进行更正。
- 2 暂停所有监控器。
- **3** 备份 SiteScope 8.9 配置或整个 SiteScope 文件夹。
- 4 安装 SiteScope 9.5.0。
- 5 安装 SiteScope 9.5.4。
- 6 导入配置。
- **7** 在启动 SiteScope 之前,打开 <SiteScope 根目录 >\groups\master.config 并执行以下操作:
  - ▶ 添加 \_disableHostDNSResolution=true 属性。
  - ▶ 检查此文件中是否不存在 \_sendRemoteServerDisplayNameToBAC 属性。
- 8 启动 SiteScope 9.5.4 并等待。
- 9 重新启动 SiteScope。打开用户界面并查找 BAC 集成。
- **10** 使用 **topazIDs.bat** 导出此配置。检查目标是否与 SiteScope 8.9 中的目标相同 并且未显示 -1。

# 从 SiteScope 9.5.4 升级到 SiteScope 10.14

建议您执行以下步骤以从 SiteScope 9.5.4 升级到 SiteScope 10.14:

#### 要进行升级,请执行以下操作:

- **1**停止 SiteScope 服务。
- 2 备份 SiteScope 9.5.4 文件夹 (将其复制到系统上的某个临时文件夹)。
- **3**从 SiteScope 9.5.4 导出 SiteScope 配置:
  - ▶ 启动 SiteScope 配置工具("开始"> "程序"> "HP SiteScope"> "配置 工具"),然后单击"下一步"。
  - ▶ 选择"导出/导入用户数据",然后单击"下一步"。
  - ▶ 选择"导出用户数据",然后单击"下一步"。
  - ▶ 选择 SiteScope 9.5.4 安装目录位置,以及要用于保存导出数据的目标目录的 位置。输入备份文件名。保留取消选中"包括日志文件"。
  - ▶ 导出完成后,单击"下一步/完成"。
  - ▶ 将用于各种监控器(例如 SAP 客户端和 JDBC 驱动程序)的第三方库和 jar 文件复制到临时目录,这是因为在导出中不会包括这些文件。
- 4 卸载 SiteScope 9.5.4 ("开始">"程序">"控制面板">"添加或删除程序"):
  - ▶ 此时将启动卸载窗口。连续单击"下一步",将开始卸载。
  - ▶ 卸载完成后,单击"完成"。
  - ▶ 删除 SiteScope 目录下的任何剩余文件。
  - ▶ 确定已通过卸载过程从 Windows 服务中删除 SiteScope 服务。如果仍然显示 SiteScope 服务,则可通过从命令提示符运行 sc delete SiteScope,手动删除 SiteScope 服务。
- 5 重新启动服务器。

- **6** 安装 SiteScope 10.10:
  - ▶ 运行 SiteScope 10.10 安装程序, 然后单击"下一步"。
  - ▶ 接受许可证协议并单击"下一步"。
  - ▶ 选择安装 SiteScope 10.10 的目录, 然后单击"下一步"(建议使用与 9.5.4 安装目录相同的目录)。
  - ▶ 选择 HP SiteScope 安装类型, 然后单击"下一步"。
  - ▶ 保留默认端口并输入管理员电子邮件,然后单击"下一步"。
  - ▶ 输入 SiteScope 10.10 许可证, 然后单击"下一步"。
  - ▶ 此时将显示"概要"屏幕。单击"下一步"。
  - ▶ 安装完成后,单击"下一步"(此时将关闭安装程序窗口)。
- **7**停止 SiteScope 服务。
- 8 设置 SiteScope 服务,以使其在监控帐户(本地或域管理员)下运行。可跳过此步骤,具体取决于 9.5.4 中的相应配置方式。
- 9 安装 SiteScope 10.14 修补程序:
  - ▶ 运行 SiteScope 10.14 安装程序, 然后单击"下一步"。
  - ▶ 验证 SiteScope 服务是否未运行, 然后单击"下一步"。
  - ▶ 在"许可证协议"屏幕中单击"下一步"。
  - ▶ 在 "概要"屏幕中单击 "下一步",此时将开始安装 10.14。
  - ▶ 安装完成后,单击"下一步",然后单击"完成"。
- **10** 安装 SiteScope 10.14 的修补程序。
- **11** 将数据导入 SiteScope:
  - ➤ 运行配置工具("开始">"程序">"HP SiteScope">"配置工具"), 然后单击"下一步"。
  - ▶ 选择"导出/导入用户数据",然后单击"下一步"。
  - ▶ 选择"导入用户数据",然后单击"下一步"。
  - ▶ 选择先前从 9.5.4 配置中导出的 .zip 文件。验证目标目录是否正确, 然后单击"下一步"。

- ▶ 导入完成后,单击"完成"(此时将关闭配置工具)。
- ▶ 恢复之前 (在步骤 3 中)复制到临时文件夹的第三方库和 jar。
- 12 在 master.config 文件中更改数据简化以及其他参数:
  - ▶ 打开 <SiteScope 根目录 >\groups\master.config。
  - ▶ 将以下行:

#### \_topazEnforceUseDataReduction=

更改为

#### \_topazEnforceUseDataReduction=false

注意:如果此参数不存在,则添加此参数,以将其设置为 false。

▶ 将以下行:

\_suspendMonitors=

更改为

#### \_suspendMonitors=true

▶ 添加此参数:

#### \_disableHostDNSResolution=true

注意:应按字母顺序添加所有参数。

- ► 保存并关闭 master.config 文件。
- 13 使用您的配置(在第一次运行时将升级此配置)启动 SiteScope
  - ► 启动 SiteScope 10.14。
  - ▶ 检查之前的配置中的所有实体是否都存储在新 SiteScope 中。

▶ 检查 BAC 集成:

等待 SiteScope 启动并使用新用户界面登录。检查 SiteScope"首选项">"集成首选项",以确定您是否能够查看 BAC集成设置(BAC 服务器等)。如果未在此屏幕上查看到集成信息,则数据极有可能已损坏。可通过查看 BAC 集成日志 (<SiteScope 根目录 >\logs\bac\_integration\bac\_integration.log)来确认此可能性。您将看到类似如下所示的很多条目:

ERROR - Error: TopologyReporterSender Topology Reporter failed to report, exception in main loop: Host of origin may not be blank

- ▶ 确保可以在用户界面中查看配置,并且 SiteScope 运行正常,然后停止 SiteScope。
- 14 打开 master.config 文件并执行以下操作:
  - ▶ 取消暂停监控器,方法是将:

#### \_suspendMonitors=true

更改为

#### \_suspendMonitors=

▶ 启用数据简化,方法是将:

#### \_topazEnforceUseDataReduction= false

更改为

#### \_topazEnforceUseDataReduction=

▶ 保存并关闭 master.config 文件,然后重新启动 SiteScope。通过用户界面登录,并检查 SiteScope 是否正确运行。

# 从 SiteScope 10.14 升级到 SiteScope 11.20

建议您执行以下步骤以从 SiteScope 10.14 升级到 SiteScope 11.20:

#### 要进行升级,请执行以下操作:

- **1**停止 SiteScope 服务。
- 2 备份 SiteScope 10.14 文件夹 (将其复制到系统上的某个临时文件夹)。
- 3 从 SiteScope 10.14 导出 SiteScope 配置:
  - ▶ 启动 SiteScope 配置工具("开始">"程序">"HP SiteScope">"配置工 具"),然后单击"下一步"。
  - ▶ 选择"导出/导入用户数据",然后单击"下一步"。
  - ▶ 选择"导出用户数据",然后单击"下一步"。
  - ▶ 选择 SiteScope 10.14 安装目录位置,以及要用于保存导出数据的目标目录的 位置。输入备份文件名。保留取消选中"包括日志文件"。
  - ▶ 导出完成后,单击"下一步/完成"。
  - ▶ 将用于各种监控器(例如 SAP 客户端和 JDBC 驱动程序)的第三方库和 jar 文件复制到临时目录,这是因为在导出中不会包括这些文件。
- 4 卸载 SiteScope 10.14 ("开始">"程序">"控制面板">"添加或删除程序"):
  - ▶ 此时将启动卸载窗口。连续单击"下一步",将开始卸载。
  - ▶ 卸载完成后,单击"完成"。
  - ▶ 删除 SiteScope 目录下的任何剩余文件。
  - ▶ 确定已通过卸载过程从 Windows 服务中删除 SiteScope 服务。如果仍然显示 SiteScope 服务,则可通过从命令提示符运行 sc delete SiteScope,手动删除 SiteScope 服务。
- 5 重新启动服务器。

- **6** 安装 SiteScope 11.20:
  - ▶ 运行 SiteScope 11.20 安装程序, 然后单击"下一步"。
  - ▶ 接受许可证协议并单击"下一步"。
  - ▶ 选择安装 SiteScope 11.20 的目录, 然后单击"下一步"(建议使用与 10.14 安装目录相同的目录)。
  - ▶ 选择 HP SiteScope 安装类型, 然后单击"下一步"。
  - ▶ 保留默认端口并输入管理员电子邮件,然后单击"下一步"。如果使用默认端 □,则输入 8088。
  - ▶ 将许可证留空,然后单击"下一步"。
  - ▶ 在 "概要"屏幕中单击"下一步"。
  - ▶ 安装完成后,单击"下一步"(此时将关闭安装程序窗口)。
  - ▶ 恢复之前 (在步骤 3 中) 被复制到临时文件夹的第三方库和 jar。
- **7**停止 SiteScope 服务。
- **8** 安装 SiteScope 11.20 所需的修补程序。
- 9 设置 SiteScope 服务,以使其在监控帐户下运行。对于模块 SiteScope,可跳过 此步骤。
- **10** 将数据导入 SiteScope:
  - ➤ 运行配置工具("开始">"程序">"HP SiteScope">"配置工具"), 然后单击"下一步"。
  - ▶ 选择"导出/导入用户数据",然后单击"下一步"。
  - ▶ 选择"导入用户数据",然后单击"下一步"。
  - ▶ 单击"下一步"。
  - ▶ 选择先前从 10.14 安装导出的 .zip 文件,并验证目标目录是否正确,然后单击"下一步"。
  - ▶ 导入完成后,单击"完成"(此时将关闭配置工具)。
     注意:再次运行配置工具,并选择"调整大小"选项。

- 11 在 master.config 文件中更改数据简化以及其他参数:
  - ▶ 打开 <SiteScope 根目录 >\groups\master.config。
  - ▶ 将以下行:

\_topazEnforceUseDataReduction=

更改为

#### \_topazEnforceUseDataReduction=false

注意:如果此参数不存在,则添加此参数,以将其设置为 false。

▶ 将以下行:

\_suspendMonitors=

更改为

#### \_suspendMonitors=true

▶ 添加以下参数:

#### \_disableHostDNSResolution=true

注意:应按字母顺序添加所有参数。

- ► 保存并关闭 master.config 文件。
- **12** 启用对 BSM 的 SiteScope 警报。
  - ▶ 转至 <SiteScope 根目录>\bin 文件夹,并运行 PersistencyViewer.bat 文件。
  - ▶ 单击"选择永久路径"按钮,并在永久文件夹中单击"打开"按钮。
  - ➤ 在"按类型筛选"下拉框中,查找 com.mercury.sitescope.platform.configmanager.MasterConfig 类。

此时将显示与 master.config 中的列表相同的属性列表。查找 \_topazAlertEnabled 并验证是否已设置为 =1。如果此属性不存在,则添加 此属性。

- ▶ 完成更改后,单击"提交"按钮。
- **13** 启动 SiteScope 服务。SiteScope 将升级配置并重新启动。通过用户界面登录,并在"首选项">"集成首选项"下验证 BAC 集成是否正确。

- 14 停止 SiteScope。
- 15 打开 master.config 文件并执行以下操作:
  - ▶ 取消暂停监控器,方法是将:

#### \_suspendMonitors=true

更改为

#### \_suspendMonitors=

▶ 启用数据简化,方法是将:

\_topazEnforceUseDataReduction= false

更改为

#### \_topazEnforceUseDataReduction=

▶ 更改以下参数:

#### \_disableHostDNSResolution=false

- ▶ 保存并关闭 master.config 文件, 然后启动 SiteScope。
- 16 验证是否已在"首选项">"常规首选项">"主窗格"中选择"启用配置文件"。注意:如果更改此设置,所做更改必须在重新启动 SiteScope 之后才能生效。

# 从 SiteScope 11.x 升级到 SiteScope 11.20

建议您执行以下步骤以从 SiteScope 11.x 升级到 SiteScope 11.20:

#### 要进行升级,请执行以下操作:

- **1**停止 SiteScope 服务。
- 2 备份 SiteScope 11.x 文件夹 (将其复制到系统上的某个临时文件夹)。
- **3**从 SiteScope 11.x 导出 SiteScope 配置:
  - ▶ 启动 SiteScope 配置工具("开始">"程序">"HP SiteScope">"配置工 具"),然后单击"下一步"。
  - ▶ 选择"导出/导入用户数据",然后单击"下一步"。
  - ▶ 选择"导出用户数据",然后单击"下一步"。
  - ▶ 选择 SiteScope 11.x 安装目录位置,以及要将导出数据保存到的目标目录。 输入备份文件名。保留取消选中"包括日志文件"。
  - ▶ 导出完成后,单击"下一步/完成"。
  - ▶ 将用于各种监控器(例如 SAP 客户端和 JDBC 驱动程序)的第三方库和 jar 文件复制到临时目录,这是因为在导出中不会包括这些文件。
- 4 卸载 SiteScope 11.x ("开始">"设置">"控制面板">"添加或删除程序"):
  - ▶ 此时将启动卸载窗口。连续单击"下一步",将开始卸载。
  - ▶ 卸载完成后,单击"完成"。
  - ▶ 删除 SiteScope 目录下的任何剩余文件。
  - ▶ 确定已通过卸载过程从 Windows 服务中删除 SiteScope 服务。如果仍然显示 SiteScope 服务,则可通过从命令提示符运行 sc delete SiteScope,手动删除 SiteScope 服务。
- 5 重新启动服务器。

- **6** 安装 SiteScope 11.20:
  - ▶ 运行 SiteScope 11.20 安装程序, 然后单击"下一步"。
  - ▶ 接受许可证协议并单击"下一步"。
  - ▶ 选择安装 SiteScope 11.20 的目录, 然后单击"下一步"(建议使用与 11.x 安 装目录相同的目录)。
  - ▶ 选择 HP SiteScope 安装类型, 然后单击"下一步"。
  - ▶ 保留默认端口并输入管理员电子邮件,然后单击"下一步"。如果使用默认端 □,则输入 8088。
  - ▶ 将许可证留空,然后单击"下一步"。
  - ▶ 在 "概要"屏幕中单击"下一步"。
  - ▶ 安装完成后,单击"下一步"(此时将关闭安装程序窗口)。
  - ▶ 恢复之前 (在步骤 3 中) 被复制到临时文件夹的第三方库和 jar。
- **7**停止 SiteScope 服务。
- **8** 安装 SiteScope 11.20 所需的修补程序。
- 9 设置 SiteScope 服务,以使其在监控帐户下运行。对于模块 SiteScope,可跳过此步骤。
- **10** 将数据导入 SiteScope:
  - ➤ 运行配置工具("开始">"程序">"HP SiteScope">"配置工具"), 然后单击"下一步"。
  - ▶ 选择"导出/导入用户数据",然后单击"下一步"。
  - ▶ 选择"导入用户数据",然后单击"下一步"。
  - ▶ 单击"下一步"。
  - ▶ 选择先前从 11.x 安装导出的 zip 文件,并验证目标目录是否正确,然后单击 "下一步"。
  - ▶ 导入完成后,单击"完成"(此时将关闭配置工具)。
     注意:再次运行配置工具,并选择"调整大小"选项。

- 11 在 master.config 文件中更改数据简化以及其他参数:
  - ▶ 打开 <SiteScope 根目录 >\groups\master.config。
  - ▶ 将以下行:

\_topazEnforceUseDataReduction=

更改为

#### \_topazEnforceUseDataReduction=false

注意:如果此参数不存在,则添加此参数,以将其设置为 false。

▶ 将以下行:

\_suspendMonitors=

更改为

#### \_suspendMonitors=true

▶ 添加以下参数:

#### \_disableHostDNSResolution=true

注意:应按字母顺序添加所有参数。

- ► 保存并关闭 master.config 文件。
- **12** 启用对 BSM 的 SiteScope 警报。
  - ▶ 转至 <SiteScope 根目录 >\bin 文件夹,并运行 PersistencyViewer.bat 文件。
  - ▶ 单击"选择永久路径"按钮,并在永久文件夹中单击"打开"按钮。
  - ➤ 在"按类型筛选"下拉框中,查找 com.mercury.sitescope.platform.configmanager.MasterConfig 类。

此时将显示与 master.config 中的列表相同的属性列表。查找 \_topazAlertEnabled 并验证是否已设置为 =1。如果此属性不存在,则添加 此属性。

- ▶ 完成更改后,单击"提交"按钮。
- **13** 启动 SiteScope 服务。SiteScope 将升级配置并重新启动。在用户界面中登录, 并在"首选项">"集成首选项"下验证 BSM 集成是否正确。

- 14 停止 SiteScope。
- 15 打开 master.config 文件并执行以下操作:
  - ▶ 取消暂停监控器,方法是将:

#### \_suspendMonitors=true

更改为

#### \_suspendMonitors=

▶ 启用数据简化,方法是将:

\_topazEnforceUseDataReduction= false

更改为

#### \_topazEnforceUseDataReduction=

▶ 更改以下参数:

#### \_disableHostDNSResolution=false

- ► 保存并关闭 master.config 文件, 然后启动 SiteScope。
- 16 验证是否已在"首选项">"常规首选项">"主窗格"中选择"启用配置文件"。注意:如果更改此设置,所做更改必须在重新启动 SiteScope 之后才能生效。

# 疑难解答和限制

本节描述有关 SiteScope 升级过程的疑难解答和限制。

本节包括以下内容:

- ▶ "升级后首次重新启动 SiteScope 时可能需要很长的时间"(第 100 页)
- ▶ "SiteScope 无法获取客户 ID"(第 100 页)
- ▶ "默认警报操作根据操作类型进行命名"(第 101 页)
- ➤ "Business Service Management/ServiceCenter 或 Service Manager 集成" (第 101 页)
- ▶ "在与 Business Service Management 集成的情况下将 SiteScope 移到不同的 服务器"(第 102 页)
- ▶ "SiteScope 升级失败"(第 102 页)

**注意:**您还可以在以下位置找到有关升级 SiteScope 的其他信息: HP 软件"自助解决"知识库 (<u>http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/documents</u>)。要进入该知识 库,必须使用 HP Passport ID 登录。

# 升级后首次重新启动 SiteScope 时可能需要很长的时间

问题:升级后首次重新启动 SiteScope 可能需要很长的时间(超过 15 分钟)。如果在 15 分钟之后监控器仍未开始运行,则 SiteScope 会重新启动。

#### 可能的解决方案:

- ➤ 为避免当监控器运行时间超过 15 分钟时 SiteScope 自行重新启动的问题,请从 <SiteScope 根目录 >\bin 目录(Windows 平台)运行 go.bat 文件,或通过使 用语法 < 安装路径 >/SiteScope/start (Solaris 或 Linux 平台)运行启动命令 shell 脚本,来启动 SiteScope。
- ▶ 禁用指向未运行的环境的所有监控器。这样做可以缩短等待系统应答的时间。

# SiteScope 无法获取客户 ID

**问题:** 在 9.0 之前的 SiteScope 版本中,当 SiteScope 连接到 Business Service Management 时,SiteScope 会将客户 ID 储存在设置文件中,该设置文件位于 <**SiteScope 根目录** >\**cache\persistent\TopazConfiguration** 下。

升级到 9.x 之后,首次加载 SiteScope 时,SiteScope 会尝试读取此设置文件,并检 索 HP Business Service Management 连接详细信息。如果此文件损坏 (可由错 误地执行导出配置操作而导致),SiteScope 可能无法获取客户 ID,并将尝试从 HP Business Service Management 进行检索。如果 Business Service Management 在重新启动期间关闭,则 SiteScope 将无法检索客户 ID,且 SiteScope 会再次重新 启动。

**可能的解决方案:**在升级完成后运行 SiteScope 之前,请确保所有连接到 SiteScope 的 HP Business Service Management 均已启动并在运行中。

#### 默认警报操作根据操作类型进行命名

问题:向 SiteScope 9.0 添加警报操作。升级到 SiteScope 9.0 或更高版本时,会创 建默认的警报操作,并根据操作类型(例如,电子邮件、寻呼机或 SMS)对其命名。 如果需要使默认名称与保持操作的警报串联,则可能会造成问题。

**可能的解决方案:**在升级前,打开位于 <**SiteScope 根目录** >\**groups** 中的 **master.config** 文件,并更改 \_**AlertActionCompositeNameDelimiter** 关键字以 包含要出现在串联中的分隔符。

### Business Service Management/ServiceCenter 或 Service Manager 集成

如果要从 10.00 之前的版本升级 SiteScope,并正在使用 Business Service Management/ServiceCenter 或 Service Manager 集成,则应注意本事项。在 SiteScope 中设置 ServiceCenter 监控器时,会创建名为 peregrine.jar 的文件,并 将该文件置于 SiteScope 计算机上的 WEB-INF\lib 目录中。在升级 SiteScope 前必 须备份此文件,否则文件会在升级过程中删除。升级完成后,将备份的 peregrine.jar 文件复制回 WEB-INF\lib 目录。

# 在与 Business Service Management 集成的情况下将 SiteScope 移到不同的服务器

如果要将 SiteScope 服务器移动到新硬件(具有新主机名和 IP 地址),并且要使用 Business Service Management 集成,则需执行此过程。请执行以下步骤以最大程 度地减小对集成的影响:

- 1 生成当前 SiteScope 的备份。有关详细信息,请参阅"备份 SiteScope 配置数据" (第 82 页)。
- 2 在新硬件上安装 SiteScope,并且将 SiteScope 配置数据导入到 SiteScope 安装 目录。有关详细信息,请参阅"导入配置数据"(第83页)。
- 3 使用旧硬件上的相同端口号配置 SiteScope 服务器。
- **4** 如果使用的是早于 10.10 的 SiteScope 版本,则在 Business Service Management 中执行以下操作:
  - ▶ 在"新 SiteScope"页面中更新 SiteScope 配置文件的相关字段。
  - ▶ 在 HOSTS 表中更新有关 SiteScope 计算机的信息。

## SiteScope 升级失败

如果升级过程失败,请检查位于 <SiteScope 根目录 >\logs 目录下的 upgrade.log 文件,了解升级失败的原因。

在 Windows 环境上安装 SiteScope 时,如果升级过程失败, SiteScope 将继续尝试执行重新启动。

可能的解决方案:再次执行 SiteScope 安装。

# 第Ⅲ部分

安装 SiteScope

8

# 安装 SiteScope

#### 本章包括:

- ▶ 安装流程 (第105页)
- ➤ 为 Solaris 或 Linux 安装做准备 (第 107 页)
- ▶ 在 Oracle Enterprise Linux 环境中安装 SiteScope (第 108 页)
- ▶ 在 CentOS 6.2 环境中安装 SiteScope (第 108 页)
- ▶ 在运行于 CentOS 6.2 上的 HP Cloud Services 实例上安装 SiteScope (第 109 页)
- ▶ 安装 HP Operations Agent 所需的依赖项 (第 111 页)
- ▶ 为 64 位 SiteScope 安装做准备 (第 113 页)
- ▶ 使用安装向导进行安装(第 114 页)
- ▶ 使用控制台模式在 Solaris 或 Linux 上执行安装 (第 139 页)
- ▶ 疑难解答和限制情况 (第148页)

# 安装流程

SiteScope 是一个自解压的可执行文件和一些程序包文件夹。可以从 HP 网站或 DVD 中找到该文件。SiteScope 安装在单台服务器上,并作为 Windows 平台上的 一个应用程序运行,或作为 Solaris 或 Linux 平台上的一个应用程序或多个进程 运行。 **1** 安装 SiteScope 11.20 前的准备工作 (仅适用于在 Solaris 或 Linux 上安装 SiteScope 的情况)。

有关详细信息,请参阅"为 Solaris 或 Linux 安装做准备"(第 107 页)。

- 2 安装 SiteScope 11.20。
- ▶ 有关如何在 Windows 上进行安装的详细信息,请参阅"使用安装向导进行安装" (第 114 页)。
- ▶ 适用于 Solaris 的 SiteScope 和适用于 Linux 的 SiteScope 包含以下安装选项:
  - ▶ 用户界面可执行文件 (安装向导)。有关详细信息,请参阅"使用安装向导进行安装"(第 114 页)。
  - ▶ 使用命令行输入进行的控制台模式安装脚本。有关详细信息,请参阅"使用 控制台模式在 Solaris 或 Linux 上执行安装"(第 139 页)。
- ➤ 还可以使用静默安装方式安装 SiteScope。有关详细信息,请参阅"在静默模 式下安装 SiteScope"(第 153 页)。

#### 注意:

- ➤ 如果已安装了 SiteScope 的一个现有版本,则必须将其卸载后,才能安装 SiteScope 11.20。
- ➤ 如果先前使用配置工具导出了 SiteScope 数据(有关详细信息,请参阅"使用 SiteScope 配置工具"(第155页)),则可以导入用户数据.zip 文件。
- ▶ 如果具有第三方中间件和驱动程序,则必须手动复制或安装这些程序。

#### 3 连接到 SiteScope。

有关详细信息,请参阅"连接到 SiteScope"(第 262 页)。

# 为 Solaris 或 Linux 安装做准备

如果准备在 Solaris 或 Linux 上安装 SiteScope,则需要选择合适的安装位置并设置 帐户权限,具体取决于安装环境。

**注意**:现在已不推荐在 Solaris 平台上运行 SiteScope。计划不在下一版本中包含 Solaris 安装程序。

#### 要准备在 Solaris 或 Linux 上安装 SiteScope,请执行以下操作:

- **1** 验证 SiteScope 应用程序 (/opt/HP/SiteScope) 的安装位置中是否有足够的磁盘 空间可用于安装和运行 SiteScope。
- 2 创建用于运行 SiteScope 应用程序的非 root 用户帐户, 然后为此用户设置对 /opt/HP/SiteScope 的帐户权限。设置帐户的默认 shell。有关详细信息,请参阅 "配置有权运行 SiteScope 的非 root 用户帐户"(第 26 页)。

#### 注意:

- ▶ 不能在安装期间更改 Solaris 和 Linux 安装目录,最好也不要在安装完成后 对其进行更改。
- ➤ 虽然 SiteScope 要求具有高级帐户权限才能启用全方位的服务器监控,但是 建议您不要通过 root 帐户运行 SiteScope,也不要将 SiteScope 配置为使用 根帐户访问远程服务器。
- ➤ 还可以使用静默安装方式安装 SiteScope。有关详细信息,请参阅"在静默 模式下安装 SiteScope"(第 153 页)。

# 在 Oracle Enterprise Linux 环境中安装 SiteScope

在 Oracle Enterprise Linux 6.0 或 6.1 (64 位) 上安装 SiteScope 之前,必须在 环境中安装以下相关程序:

- ► glibc-2.12-1.25.el6.i686.rpm
- ▶ glibc-common-2.12-1.25.el6.i686.rpm
- ► nss-softokn-freebl-3.12.9-3.el6.i686.rpm
- ► libXau-1.0.5-1.el6.i686.rpm
- ► libxcb-1.5-1.el6.i686.rpm
- ► libX11-1.3-2.el6.i686.rpm

通过运行以下命令,您可以使用 Oracle Enterprise Linux 提供的 yum 包管理器 安装这些相关程序:

yum install -y glibc glibc-common nss-softokn-freebl libXau libxcb libX11 libXext

您可以在所有基于 Red Hat 的系统的默认库 (/etc/yum.repos.d) 中找到这些相关 程序。

# 在 CentOS 6.2 环境中安装 SiteScope

在 CentOS 6.2(64 位)上安装 SiteScope 之前,请确保在 Linux 环境中安装以下 附加库之一(推荐第一个选项):

▶ 通过执行以下命令安装 glibc.i686 库:

[root@centos ~]# yum install glibc.i686

▶ 检查是否已安装了任何 JRE, 以及指向 JRE 的路径拼写是否正确:

[root@centos ~]# java -version java version "1.6.0\_22" OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.10.6) (rhel-1.43.1.10.6.el6\_ 2-x86\_64) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 20.0-b11, mixed mode) 如果出现"未找到命令"错误,则应安装 JRE。请使用以下命令安装 JRE: root@centos ~]# yum install java-1.6.0-openjdk
# 在运行于 CentOS 6.2 上的 HP Cloud Services 实例上安装 SiteScope

在 CentOS 6.2 操作系统上运行的 HP Cloud Services (HPCS) 实例可支持 SiteScope。

## 关于在 HPCS 上安装 SiteScope 的提示:

- ▶ 检查 HP Cloud Services 服务器的主机名,并确保该主机已解析:
  - a 通过运行主机名命令获取主机名。
  - **b** 对 < 您的主机名 > 运行 ping。如果 ping 请求成功,则表示主机已经可解析。
  - c 如果 ping 请求失败,请使用 ifconfig 查找您的 IP。
  - **d** 运行回显命令 "< 您的 IP> < 您的主机名 >" >> /etc/hosts,将带有与主机名相 对应 IP 的字符串添加到主机文件中。
  - e 再次对 < 您的主机名 > 运行 ping, 以确保主机已解析。
- ▶ 检查交换大小。
  - a 运行 free 命令,确保已创建了交换。
  - **b** 如果发现缺少交换:

[root@centos ~]# free | grep Swap Swap: 0 0 0

运行以下命令:

创建一个 2 GB 的文件:

[root@centos ~]# dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=2048

将其初始化为交换:

[root@centos ~]# mkswap /swapfile

将其启用:

[root@centos ~]# swapon /swapfile

c 再次检查交换:

[root@centos ~]# free | grep Swap Swap: 2097144 0 2097144

▶ 如 "在 CentOS 6.2 环境中安装 SiteScope" (第 108 页)中所述安装其他库。

安全组配置

| IP 协议 | 起始端口 | 终止端口 | 类型 | CIDR IP |
|-------|------|------|----|---------|
| tcp   | 8080 | 8080 | IP | 0.0.0/0 |
| tcp   | 22   | 22   | IP | 0.0.0/0 |
| tcp   | 8888 | 8888 | IP | 0.0.0/0 |
| icmp  | -1   | -1   | IP | 0.0.0/0 |

## 如何在 HPCS 上安装 SiteScope:

**1** 将当前目录更改为 SiteScope 安装程序所在的位置, 然后运行 SiteScope 安装 程序:

[root@centos ~]# sh ./HPSiteScope\_11.20\_setup.bin -i console

- 2 使用控制台模式安装 SiteScope。有关详细信息,请参阅"使用控制台模式在 Solaris 或 Linux 上执行安装"(第 139 页)。
- 3 安装完成后,运行 SiteScope:

[root@centos ~]# /opt/HP/SiteScope/start

4 等待几分钟, 直到 SiteScope 服务启动, 然后检查必需的进程是否正在运行:

[root@centos ~]# ps -ef | grep SiteScope | grep -v grep |awk '{print \$3}'84758477

最后一个命令将显示 SiteScope 进程的进程 ID。如果有两个进程,则说明 SiteScope 服务器已成功启动。

## 注意事项和限制情况

目前不支持在 CentOS 6.2 服务器中安装的 SiteScope 11.20 上进行 Operations Manager 集成。

# 安装 HP Operations Agent 所需的依赖项

在 SiteScope 服务器上安装 HP Operations Agent 时,您应当执行以下操作:

1 在安装 HP Operations Agent 之前,您应当在环境中安装以下依赖项:

### 对于 Red Hat ES Linux 6.0 (64 位):

- ➤ 在 Red Hat Enterprise Linux 6 x64 节点上安装 compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.i686.rpm。
- ➤ 在 Red Hat Enterprise Linux 6 PPC 节点上安装 compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.ppc64.rpm。

通过运行以下命令,您可以使用 Red Hat Enterprise Linux 提供的 yum 包管理 器安装这些相关程序:

yum install compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.i686.rpm 或

yum install compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.ppc64.rpm

### 对于 SunOS:

- ▶ 安装 SunOS 修补程序 119254-43 或 119255-43。
- ▶ 确保系统的 IP 地址映射到系统的主机名。

**注意:** 有关针对安装和使用 HP Operations Agent 的其他要求的信息,请参阅 HP 软件支持网站 (http://support.openview.hp.com/selfsolve/manuals) 上 的 《Operations Agent Installation Guide》。

- 2 在安装 HP Operations Agent 之后,应在日志文件中检查安装状态。
- ▶ SiteScope 日志。该日志仅会显示安装是否已成功。

日志文件名: HPSiteScope\_config\_tool.log

日志文件位置:

- ▶ win-%temp% (Windows 平台)
- ➤ /temp 或 /var/temp (搜索 "installOATask"的结果)(UNIX/Linux 平台)
- ► HP Operations Agent 日志文件。

日志文件名: oainstall.log、 oapatch.log 日志文件位置:

- ► %ovdatadir%\log (Windows 平台)
- ► /var/opt/OV/log/ (UNIX/Linux 平台)

# 为 64 位 SiteScope 安装做准备

SiteScope 可作为 32 位或 64 位应用程序执行。在以下场景中, SiteScope 将作为 64 位应用程序安装和运行:

- ▶ 在 64 位 Windows 系统上运行 HPSiteScope\_11.20\_setup.exe。
- ▶ 在 64 位 Linux 或 Solaris 系统上运行 HPSiteScope\_11.20\_setup.bin。

**注意:** HPSiteScope32on64\_11.20\_setup.exe 安装程序会将 SiteScope 作为 32 位应用程序安装在 64 位 Windows 系统上。可以使用此版本取消 64 位 SiteScope 的限制。

在安装 SiteScope 之前,请注意以下事项:

- ▶ 某些监控器不支持与 64 位版本的 SiteScope 配合使用。因此,如果计划要使用这些监控器,建议您安装 SiteScope 32 位版本。
- ➤ 32 位进程只能访问 4 GB 的虚拟内存, 而 64 位进程可以访问 8 TB 的虚拟内存地 址空间,并可增强 SiteScope 的监控能力。
- ➤ SiteScope 64 位版本所占内存是 SiteScope 32 位版本的 3 倍。因此,如果 使用 SiteScope 64 位版本,必须在服务器上手动增大 JVM 堆大小,如"使用 SiteScope 配置工具"(第 155 页)中所述。

# 使用安装向导进行安装

可使用安装向导按照下列步骤在受支持的 Windows、Solaris 或 Linux 环境中安装 SiteScope。有关受支持环境的列表,请参阅"系统要求"(第 69 页)。

如果服务器上已安装了 X11 库,则安装向导会自动执行。如果没有安装这些库,您可以执行以下任一操作:

- ➤ 在没有 X11 服务器的计算机上以图形模式安装 SiteScope。有关详细信息,请参阅"在无 X11 服务器的计算机上使用安装向导安装 SiteScope"(第 138 页)。
- ➤ 在 Solaris 或 Linux 平台上以控制台模式安装 SiteScope。有关详细信息,请参阅"使用控制台模式在 Solaris 或 Linux 上执行安装"(第 139 页)。

**注意:**还可以使用静默安装方式安装 SiteScope。有关详细信息,请参阅"在静默 模式下安装 SiteScope"(第 153 页)。

#### 要安装 SiteScope,请执行以下操作:

- 1 获取 SiteScope 安装程序。可从以下位置之一获取 SiteScope 安装程序文件:
  - ➤ SiteScope 发行介质。
  - ➤ HP 软件支持联机网站,网址为: www.hp.com/go/hpsoftwaresupport。转至 Software Support "Online" > "Downloads" > "Software Patches",然后 选择 "Application Performance Management" 作为产品。对于每个版本, 选中 SiteScope 作为子产品。

注意:此处会显示最新版本的 SiteScope。

▶ HP BSM 平台管理中的 "Downloads"页面。

2 根据操作环境运行 SiteScope 安装。

#### 对于 Windows:

- a 确定要使用的可执行文件。
  - ► HPSiteScope\_11.20\_setup.exe

此安装程序可自动确定要安装的 SiteScope 版本。在 32 位操作系统上, SiteScope 将作为 32 位应用程序进行安装。在 64 位操作系统上, SiteScope 将作为 64 位应用程序进行安装。

HPSiteScope32on64\_11.20\_setup.exe

此安装程序仅适用于 65 位 Windows 操作系统。SiteScope 作为 32 位应 用程序进行安装。此安装允许支持在 64 位 Windows 操作系统上不受支 持的监控器。请参阅 "64 位 SiteScope 不支持的监控器"(第 76 页)。

**b** 根据操作环境和体系结构,输入要从其安装 SiteScope 的位置,后跟可执行 文件的名称。

例如:

<DVD 根目录 >\Windows\_Setup\SiteScope\ HPSiteScope\_11.20\_setup.exe

或

<DVD 根目录 >\Windows\_Setup\SiteScope\ HPSiteScope32on64\_11.20\_setup.exe

### 对于 Linux 或 Solaris:

- a 以 root 用户身份登录服务器。
- **b** 通过键入以下内容运行安装程序: ./HPSiteScope\_11.20\_setup.bin。

**注意:**如果服务器上正在运行 Microsoft 终端服务器服务,则当您安装 SiteScope 时,该服务必须处于"安装模式"。如果该服务的模式不正确,向导会显示错误消息,然后退出安装。使用 **change user**命令可更改为安装模式。有关详细信息,请参阅 Microsoft 支持站点 (http://support.microsoft.com/kb/320185)。

3 此时将显示"选择区域设置"屏幕。





单击 "OK"继续安装。此时将显示"初始化"屏幕。

如果安装程序检测到系统上正在运行任何杀毒程序,则会提示您在继续安装之前检查警告。

**4** 查看 "应用程序要求"检查警告屏幕中显示的警告 (如果有),然后按照屏幕 中的说明执行操作。

如果安装程序检测到防病毒程序,则可以尝试在不禁用防病毒程序的情况下安装 SiteScope。

| 应用程      | 序要求检查警告 🛛 🔀   |
|----------|---|
| Δ        | 此应用程序的一个或多个要求检查生成警告。继续安装前,请仔细检查警告。如果选择退出,<br>将不会修改系统。 |
| <u>(</u> | 在验证系统是否安装了对安装程序可能产生负面影响的防病毒软件                         |
| 单击以      | 上检查项之一查看详细信息。   |
|          | 继续 退出   |

单击"继续"继续安装。

5 在打开的"(安装)简介"屏幕中,单击"下一步"。



### 6 此时将打开"许可证协议"屏幕。



阅读 SiteScope 许可证协议。

要安装 SiteScope, 请选择"我接受'许可证协议'的条款", 然后单击"下一步"。

7 在"产品自定义"屏幕中,选择 SiteScope 安装类型。



HP SiteScope。这是标准的 SiteScope 安装。

- ➤ HP SiteScope Failover。此安装可在 SiteScope 主服务器出现故障时提供基础结构监控功能的备份。这是经典的 SiteScope 故障转移(自动镜像)解决方案,它将恢复为 SiteScope 故障转移管理器的替换项。
- ➤ HP Sitescope Failover Manager。此安装过程允许您使用 SiteScope 故障转移管理器(共享的驱动器体系结构)解决方案作为在 SiteScope 主服务器出现故障时的基础结构监控功能的备份。

**注意:**此选项已弃用,提供此选项只是为了向后兼容。虽然 SiteScope 故障转移管理器仍然受支持,但是 HP 计划将来停止支持该选项。建议您改为使用 SiteScope 故障转移解决方案。

➤ HP SiteScope for Load Testing。此安装类型仅用于 HP LoadRunner 或 HP Performance Center 安装。它能让用户在 LoadRunner 或 Performance Center 应用程序上定义和使用 SiteScope 监控器。SiteScope 还提供其他监控,作为对本机 LoadRunner 和 Performance Center 监控器的补充。有关详细信息,请参阅相关 LoadRunner 或 Performance Center 文档。

注意:在 Solaris 或 Linux 平台上执行安装时,不能使用此安装选项。

单击"下一步"继续。

8 此时将显示"功能选择"屏幕,其中显示了 HP SiteScope 文件夹。



单击"下一步"继续。

**9** 如果在 Solaris 或 Linux 平台上执行安装,则 SiteScope 将自动安装在 /opt/HP/SiteScope/ 文件夹中。将跳至步骤 10 (第 124 页)。

此时将打开"选择文件夹"屏幕。

|   | 选择应用程序和数据文件夹   |
|---|--|
|   | 选择应用程序和数据文件夹<br>请选择用千支装应用程序和数据文件的文件类,许多当新和将未的 HP<br>Software 产品要求应用程序和数据文件均使用公共文件类, 您支装了第一个 HP<br>Software 应用程序后, 就不能在本系统上支装其它 HP Software 应用程序时更<br>改这些文件夹选择. |
| ● 安装前摘要   | 请选择应用程序文件夹   |
| <ul> <li>● 正在安装</li> <li>● 安装后</li> <li>● 安装完成</li> </ul> | C:\SiteScope\  |
| 取消  | ,<br>  |

接受默认的目录位置,或单击"浏览"选择其他目录。如果选择其他目录,则安装路径中不得包含空格或非拉丁字符,且必须以名为 SiteScope (文件夹名称区分大小写)的文件夹结尾。要恢复默认安装路径,请单击"重置"。

**针对 SiteScope 故障转移管理器用户的注意事项**: SiteScope 故障转移管理器选项已弃用,提供此选项只是为了向后兼容。

如果计划使用 SiteScope 故障转移管理器来提供监控可用性备份,则必须将 SiteScope 作为共享资源安装。

- ➤ 在 Windows 上,必须使用 SiteScope 安装文件夹的 UNC 路径安装 SiteScope。例如, \\lab1\users\SiteScopes\Version\_11.20\Build\_2000\SiteScope
- ▶ 在 Linux 或 Solaris 上, 必须将共享资源安装到 /opt/HP/SiteScope 文件夹。

单击"下一步"继续。

10 此时将显示"安装检查项"屏幕并运行验证检查操作。

|   | 安装检查项   |
|---|---|
| SiteScope   | 安装检查项:单击检查项以查看详细信息.<br>✓ 正在验证可用感盘定例 ✓ 正在检查先前的安装 |
| <ul> <li>初始化</li> <li>简介</li> <li>产品协议</li> <li>产品自定义</li> <li>产品要求</li> <li>安装前摘要</li> </ul> | 正任检查先前的妄故<br>安装检查成功完成.                          |
| <ul> <li>正在安装</li> <li>安装后</li> <li>安装完成</li> <li>取消</li> </ul>                               |   |

可用磁盘空间验证成功完成之后,单击"下一步"。 如果可用磁盘空间验证过程失败,请执行以下操作:

- ▶ 释放磁盘空间 (例如,通过使用 Windows 磁盘清理实用程序)。
- ▶ 重复步骤 9 和 10。

11 在"安装前摘要"屏幕中,单击"安装"。



12 此时将打开安装屏幕,安装程序将选择并安装需要的 SiteScope 软件组件。在 安装期间,会在屏幕上显示每个软件组件及其安装进度。





13 安装完 SiteScope 组件之后,将显示 SiteScope 配置向导的"简介"屏幕。

单击"下一步"。

| ≝Ⅲ SiteScope 配置向导             |                                       |           | _ 🗆 🗙 |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|
| (h)                           | 设置                                    |           |       |
| <ul> <li>● 简介</li> </ul>      | 输入以下部署设置的值:                           |           |       |
| ●设置                           | 基本设置                                  |           |       |
| ● 导入配置                        | 端口                                    | β080      |       |
| ● HP Operations Agent<br>● 概要 | ───────────────────────────────────── |           |       |
| • 完成                          | 许可证文件                                 | 选择        |       |
|                               | SiteScope 服务设置                        |           |       |
|                               | 服务名称                                  | SiteScope |       |
|                               | ◉ 使用本地系统帐户                            |           |       |
|                               | ◯ 使用此帐户:                              |           |       |
|                               | 密码:                                   |           |       |
|                               | 确认密码:                                 |           |       |
|                               | 启劫 SiteScope                          |           |       |
| NU                            | ✔ 安裝完成之后启动 SiteScop                   | pe 服务     |       |
| Ø                             |                                       |           |       |
|                               |                                       |           |       |
|                               |                                       |           |       |
|                               |                                       | 上一步       | 下一步   |

14 将显示 SiteScope 配置向导的"设置"屏幕。

输入所需的配置信息,然后单击"下一步":

➤ 端口。SiteScope 端口号。如果该端口号已被使用(将会显示错误消息),请 输入其他端口。如有必要,可在以后使用配置工具更改端口。默认端口是 8080。

**注意:**如果计划使用 SiteScope 故障转移管理器从单个故障转移计算机监控 多个主 SiteScope,则必须将每个主 SiteScope 配置为在唯一的端口号上进 行应答。可以使用 SiteScope 配置向导检查 SiteScope 服务器使用的端口。 有关详细信息,请参阅"在 Windows 平台上运行配置工具"(第155页)。

▶ 许可证文件。输入许可证文件的路径,或单击"选择",然后选择 SiteScope 许可证密钥文件。如果打算在 60 天的试用期到期之后继续使用 SiteScope,则必须购买许可证。在免费试用期间,不需要输入许可证信息就可使用 SiteScope。

**注意**: SiteScope 11.00 之前版本的许可证密钥与本版本不兼容。许可证密钥可通过 http://webware.hp.com 自动发送。

▶ 使用本地系统帐户 (不适用于 Solaris 或 Linux 安装)。默认情况下, SiteScope 被安装为以"本地系统帐户"运行。此帐户在本地计算机上具有多 种权限,并可以访问大多数系统对象。在本地系统帐户下运行时,SiteScope 会尝试使用 SiteScope 中配置的服务器凭据连接到远程服务器。 ▶ 使用此帐户 (不适用于 Solaris 或 Linux 安装)。选择更改 SiteScope 服务的用户帐户。可以将 SiteScope 服务设置为以具有域管理权限的用户身份登录。这能让 SiteScope 有权访问域中的监控器服务器数据。输入可以访问远程服务器的帐户和密码 (并确认密码)。

**注意**:如果 SiteScope 安装为以自定义用户帐户运行,则所使用的帐户必须具有"作为服务登录"权限。要授予用户登录服务访问权限,请执行以下操作:

1. 在 Windows 控制面板中,双击"管理工具"。

2. 双击"本地安全策略",并选择"本地策略">"用户权限分配">"作为服务登录"。

3. 单击"添加用户或组",选择要授予登录服务访问权限的用户,然后单击 "确定"。

4. 单击"确定"保存更新后的策略。

- ▶ 服务名称(不适用于 Solaris 或 Linux 安装)。SiteScope 服务的名称。如果 计算机安装了先前版本的 SiteScope,请输入 SiteScope 服务的其他名称。默 认的服务名称为 SiteScope。
- ➤ 安装完成之后启动 SiteScope 服务(不适用于 Solaris 或 Linux 安装)。安装完成之后, SiteScope 服务会自动启动。

**15** 此时将显示"导入配置"屏幕,该屏幕允许您将现有 SiteScope 配置数据导入新的 SiteScope 安装。

| ≝HP SiteScope 配置向导  |                               | _ 🗆 🗙      |
|---------------------|-------------------------------|------------|
| (in)                | 导河雷雷                          |            |
| • 简介                | 从现有配置文件或 SiteScope 安装导入配置数器   |            |
| ●设置                 | <ul> <li>         ·</li></ul> |            |
| • 导入配置              |                               |            |
| HP Operations Agent | ◯ 使用现有的导出配置文件                 |            |
| ● 徽受                | 文作                            | 选择         |
| - JUX               | ○ UD/T SiteScone 女教导 λ        |            |
|                     | 文作夹                           | 选择         |
|                     | □ 包括日志文任                      |            |
|                     |                               |            |
|                     |                               |            |
|                     |                               |            |
|                     |                               |            |
| M                   |                               |            |
| <i>(þ</i> )         |                               |            |
| 55 M.C. 1936        |                               |            |
|                     |                               |            |
|                     |                               | 上一步 下一步 取消 |
|                     |                               |            |

选择以下其中一个选项, 然后单击"下一步":

- ▶ 请勿导入配置。
- ➤ 使用现有的导出配置文件。允许您使用已导出的现有配置文件中的各种 SiteScope 数据,如模板、日志、监控器配置文件等。SiteScope 数据使用"配 置工具"导出,并以.zip 格式保存。单击"选择"按钮,然后浏览到要导入 的用户数据文件。

- ➤ 从以下 SiteScope 安装导入。单击"选择"按钮,然后浏览到要从中导入配置数据的 SiteScope 安装文件夹。
  - ▶ 包括日志文件。允许您从所选的 SiteScope 安装文件夹导入日志文件。

**注意:**将配置数据从一个 SiteScope 移动到另一个 SiteScope 时,请确保从中获取配置数据的源 SiteScope 服务器与要向其导入数据的目标 SiteScope 服务器位于同一个时区中。

**16** 此时将打开"HP Operations Agent"屏幕。如果 SiteScope 已集成为向 HP Operations Manager 或 BSM 网关服务器发送事件和度量信息,则需要 HP Operations Agent。

| 🏄 HP SiteScope 配置向导                              |   |     |
|--|---|-----|
|  | HP Operations Agent   |     |
| ● 简介<br>● 设置                                     | 安装 HP Operations Agent<br>HP Operations Agent 是使用 HP Operations Manager 和 BSM 集成 SiteScope 事件和度量数幅所必属的工具。它将事件排<br>作为数据存储发送,以作为 HP Operations Manager 和 BSM 应用程序的度量数幅使用。 | 甲操作 |
| ● 导入配重<br>● HP Operations Agent                  | ○ 不安裝 HP Operations Agent   |     |
| <ul> <li>概要</li> <li>         完成     </li> </ul> | ● 支裝 HP Operations Agent  |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
| <b>()</b>  |   |     |
|  |   | _   |
|  | 「上一步」「下一步」「取消   |     |

选择以下其中一个选项, 然后单击"下一步":

- ► 不安装 HP Operations Agent。不会安装 HP Operations Agent。
- ➤ 安装 HP Operations Agent。选择在 SiteScope 服务器上安装 HP Operations Agent。该代理能让 SiteScope 在与 HP Operations Manager 或 BSM 网关服务器集成时发送事件并充当度量数据的数据存储设备。

#### 注意:

- ➤ 如果在已安装代理的计算机上再次安装 SiteScope 和 HP Operations Agent,则 SiteScope 会覆盖它,并升级当前代理。
- ▶ 发行说明信息的 "SiteScope 支持列表"部分(在 SiteScope 中选择"帮助"> "新增功能")中所列环境中运行的 SiteScope 支持 HP Operations Agent。因此,只有这些环境支持 SiteScope 与 HPOM 和 BSM 的集成。
- ▶ 如果在 32 位 Windows 计算机上安装 HP Operations Agent 时遇到问题, 请参阅"疑难解答和限制情况"(第 148 页)。

17 此时将打开"概要"屏幕。

| ≝HP SiteScope 配置向导  |   |   |
|---|---|---|
| (例) ● 简介  | 뙍要<br>将使用以下设置来配置 HP SiteScope   | _ |
| ● 设置<br>● 导入配重<br>● HP Operations Agent<br>● <b>根</b> 要<br>● 完成 | SiteScope 最务名称: HP SiteScope<br>SiteScope 用户嵌口端口: 8080<br>许可证文作: 无<br>将安装 HP Operations Agent |   |
|   |   |   |
| Ø   |   |   |
|   |   | _ |
|   | (上一歩) (下一歩) 取消  |   |

检查信息是否正确, 然后单击"下一步"继续, 或单击"上一步"返回上一个 屏幕以更改选择内容。

18 此时将打开"完成"屏幕。

| ≝HP SiteScope ■置向导  |   |        |      |
|---------------------|---|--------|------|
| (in)                | 完成  |        |      |
| • 简介                | 安裝充成  |        |      |
| ● 设置                | HP SiteScope 已成功安装  |        |      |
| •导入配置               | SiteScope UI 可以在此位重进行访问: <u>http://localhost:8080/SiteScope</u> |        |      |
| HP Operations Agent |   |        |      |
| ●根要                 |   |        |      |
| • 充成                |   |        |      |
|                     |   |        |      |
|                     |   |        |      |
|                     |   |        |      |
|                     |   |        |      |
|                     |   |        |      |
|                     |   |        |      |
|                     |   |        |      |
|                     |   |        |      |
|                     |   |        |      |
|                     |   |        |      |
|                     |   |        |      |
|                     |   |        |      |
|                     |   | 上一步 下一 | 步 完成 |

要访问 SiteScope 用户界面,请单击此 SiteScope 的连接地址。

**注意:**如果未在"配置设置"屏幕中选择"安装完成之后启动 SiteScope 服务",则需要先启动 SiteScope 服务,然后才能连接到 SiteScope。有关详细信息,请参阅"开始使用 SiteScope"(第 259 页)。

单击"完成"关闭"SiteScope 配置向导"。

**19** 安装完成后,将会打开"安装完成"窗口,其中显示了有关所使用的安装路径及 安装状态的摘要信息。

|   | 安装完成  |
|---|---|
| SiteScope<br>Installation   初始化 <ul> <li>简介</li> <li>产品协议</li> <li>产品自定义</li> <li>产品要求</li> <li>安装前摘要</li> <li>正在安装</li> <li>安装后</li> </ul> | Ng   祥細俗意 <br><b>安装完成</b><br>祝賀座く!<br>SiteScope 11.20 已安装<br>応用程序文件先: C:\SiteScope\<br>技 "元成" 通出支装程序。 |
| <ul> <li>● 安装完成</li> <li>取消</li> </ul>  | i <u>查看日本文件.</u><br>< 上一步 二完成 二   |

如果安装失败,请在"安装完成"窗口中单击"查看日志文件"链接,然后在 Web 浏览器中查看日志文件,以便在安装日志文件中检查任何出错信息。

有关已安装程序包的详细信息,请单击"详细信息"选项卡。

单击"完成"以关闭安装程序。

如果安装程序确定必须重新启动服务器,它会提示您重新启动服务器。

20 要获取最新的可用功能,请从安装 SiteScope 的位置下载并安装最新的 SiteScope 服务包。有关访问 SiteScope 界面的信息,请参阅"连接到 SiteScope" (第 262 页)。 21 在 Linux 或 Solaris 环境中安装 SiteScope 之后,对 SiteScope 安装目录的权限 进行设置,使得用于运行 SiteScope 应用程序的用户帐户具有读取、写入和执 行权限。还必须为 SiteScope 安装目录中的所有子目录设置这些权限。

### 在无 X11 服务器的计算机上使用安装向导安装 SiteScope

可以通过以下任一方式在没有 X11 服务器的计算机上使用安装向导安装 SiteScope:

- ▶ 使用 VNC 服务器(在很多 Linux 和 Solaris 系统上,默认情况下已安装 VNC 服务器)。
- ▶ 编辑 DISPLAY 环境变量,以使程序使用其他计算机上的 X 服务器。

### 要使用 VNC 服务器在无 X11 的计算机上安装 SiteScope,请执行以下操作:

- **1** 在命令行中,运行 vncserver。运行后,选择密码,并记下 VNC 服务器所使用的显示内容(通常为:1)。
- 2 通过 VNC 客户端连接到 SiteScope 计算机,格式为: hostname:display。例如, sitescope.company.name:1
- 3 在打开的控制台中,浏览到 SiteScope 安装目录,然后照常运行安装。

#### 要通过重定向 X 在没有 X11 的计算机上安装 SiteScope,请执行以下操作:

- **1** 运行任意带有 X 服务器的 Linux 或 Solaris 系统, 或在 Windows 上安装 X 服 务器 (例如 xming)。
- 2 检查 X 访问控制是否允许 SiteScope 计算机连接。在 Linux 或 Solaris 平台上, 请参见 man xhost。在 Windows 平台上, 请参阅有关 X 服务器实施的文档。
- **3** 在 SiteScope 计算机上运行 **export DISPLAY=x-server.machine.name:display** (通常显示为 0)。
- 4 在同一个 shell 中浏览到 SiteScope 安装目录, 然后照常运行安装。

# 使用控制台模式在 Solaris 或 Linux 上执行安装

可以使用命令行或控制台模式安装 SiteScope。在远程服务器上安装 SiteScope 时,或者因为任何其他原因导致无法通过用户界面使用安装选项时,可使用此选项。

**注意**:现在已不推荐在 Solaris 平台上运行 SiteScope。下一版本中将不包含 Solaris 安装程序。

#### 要使用控制台模式在 Solaris 或 Linux 上安装 SiteScope,请执行以下操作:

1 将 SiteScope 安装文件下载到要安装 SiteScope 的计算机上。

或者,将 SiteScope 安装文件复制到用于安装 SiteScope 的用户帐户可以访问的 磁盘或网络位置。

2 运行以下命令:

HPSiteScope\_11.20\_setup.bin -i console

安装脚本将初始化 Java 虚拟机以启动安装。

3 此时将显示"选择区域设置"屏幕。

输入数字以选择所需的区域设置,然后按 ENTER 键继续。

4 此时将显示确认屏幕。

按 ENTER 键继续。

5 此时将显示"简介"屏幕。

```
简介
--
欢迎安装以下软件HP SiteScope 11.20
"HP Software 安装程序"将在安装过程中为您提供指导。 强烈建议您在继续安装之前退出
所有程序。
应用程序介质位置: /docs/Sis.zip_FILES/Linux_Setup/64Bit/packages/
安装日志文件: /tmp/HP0vInstaller/HPSiteScope_11.10/HPSiteScope_11.10_2011.05.24_
20_06
_HP0vInstallerLog.txt
请对每个提示给出响应,以继续执行安装的下一步骤。
If you want to change something on a previous step, type 'back'.
You may cancel this installation at any time by typing 'quit'.
按 <ENTER> 键继续: ■
```

按"Enter"键继续安装。

6 此时将显示许可证协议的文本。SiteScope 许可证协议会分多页显示。请逐页阅读所显示的页面。按 ENTER 键可以继续阅读下一页。查看完许可证协议的所有页面后,可以选择接受或不接受许可证协议。

我接受"许可证协议"的条款 (Y/N):Y

要安装 SiteScope,必须接受许可证协议的各项条款。默认选择为不接受协议。 要接受许可证协议并继续执行安装,请输入 Y。

注意: 要在查看完 SiteScope 许可证协议之后取消安装,请输入 N。

7 此时将打开 SiteScope 安装类型屏幕。

```
->1- HP SiteScope: ()
2- HP SiteScope Failover Manager: ()
请选择下列组之一...: 1
```

选择适合于您的站点的类型。输入安装类型的编号,然后按 ENTER 键继续。 8 此时将打开"选择功能"屏幕。

```
选择功能
----
"安装功能"代表一组功能
If you want to change something on a previous step, type 'back'.
You may cancel this installation at any time by typing 'quit'.
->1- HP SiteScope(Required)
```

输入数字1(必需)安装 SiteScope。

按"Enter"键继续安装。

9 此时将打开"安装要求"屏幕。

请选择功能(使用逗号分隔选择项):

```
安装要求检查

正在验证:正在验证可用磁盘空间... [已完成]

正在验证:检查之前的安装... [已完成]

正在执行检查...

详细信息:正在执行检查...请稍候

正在执行 初始化 操作:

安装检查要求成功完成

If you want to change something on a previous step, type 'back'.

You may cancel this installation at any time by typing 'quit'.

请点击 Enter 键继续:
```

按"Enter"键继续安装。

10 此时将打开"安装前摘要"屏幕。

```
应用程序名称
HP SiteScope
应用程序版名
HPSIteScope
应用程序修订版本
11.20
应用程序目录
/opt/HP/SiteScope/
数据目录
/var/opt/HP/SiteScope/
If you want to change something on a previous step, type 'back'.
You may cancel this installation at any time by typing 'quit'.
```

按"Enter"键继续安装。

按 <ENTER> 键继续:

11 此时将打开"安装功能"屏幕,开始安装过程。

```
安装功能
----
正在检查程序包的状态
正在检查选定程序包的安装状态
Processing of 6 packages (Using Native rpm) scheduled.
Completed checking the installation status of all packages.
此进程可能需要一段时间。 请不要中断...
```

安装过程完成后,将打开安装后配置屏幕。

12 此时将显示端口提示信息。

输入数字 1 接受默认端口 8080, 或输入数字 2 更改端口, 然后在端口变更提示 中输入其他数字。

**注意:**如果计划使用 SiteScope 故障转移管理器从单个故障转移计算机监控多 个主 SiteScope,则必须将每个主 SiteScope 配置为在唯一的端口号上进行应 答。可以使用 SiteScope 配置向导检查 SiteScope 服务器使用的端口。有关详 细信息,请参阅"在 Solaris 或 Linux 平台上运行配置工具"(第 163 页)。

按"Enter"键继续安装。
13 此时将显示许可证文件路径提示。

```
输入许可证文件的路径
文件名 []
PRESS <1> to accept the value [], or <2> to change the value
1
```

输入数字 1 将许可证文件路径保留为空(在免费试用期间,不需要输入许可证 信息即可使用 SiteScope),或输入数字 2 并在下一个文本框中输入许可证文件 路径。

**注意:** 先前版本的 SiteScope 的许可证密钥与此版本不兼容。许可证密钥可通 过 http://webware.hp.com 自动发送。

按"Enter"键继续安装。

14 此时将打开"导入配置数据"屏幕。

```
:

从现有配置文件或 SiteScope 安装导入配置数据

->1 - 请勿导入: ()

2 - 从文件导入: ()

3 - 从文件夹导入: ()
```

如果不需要导入数据,则输入数字1。

输入数字 2 可使用已导出的现有配置文件中的各种 SiteScope 数据,如模板、 日志、监控器配置文件等。如果选择此选项,请在下一个文本框中输入配置文 件的路径。

输入数字 3 可以从 SiteScope 安装目录导入配置数据。如果选择此选项,请输入 要从其中导入配置数据的 SiteScope 安装文件夹的路径。

按"Enter"键继续安装。

**注意:**将配置数据从一个 SiteScope 移动到另一个 SiteScope 时,请确保从中获 取配置数据的源 SiteScope 服务器与要向其导入数据的目标 SiteScope 服务器 位于同一个时区中。

15 此时将打开"Install HP Operations Agent"屏幕。

```
Install HP Operations Agent
->1 - Do not install: ()
2 - Install: ()
```

如果不需要安装 HP Operations Agent, 请输入数字 1。

输入数字 2 将在 SiteScope 服务器上安装 HP Operations Agent。要使 SiteScope 能够在其与 HP Operations Manager 或 BSM 网关服务器集成时发送事件并充 当度量数据的数据存储器,则必须安装 HP Operations Agent。

#### 注意:

- ➤ 如果在已安装代理的计算机上再次安装 SiteScope 和 HP Operations Agent,则 SiteScope 会覆盖它,并升级当前代理。
- ➤ 发行说明信息的 "SiteScope 支持列表"部分(在 SiteScope 中选择"帮助"> "新增功能")中所列环境中运行的 SiteScope 支持 HP Operations Agent。因此,只有这些环境支持 SiteScope 与 HPOM 和 BSM 的集成。

按"Enter"键继续安装。

16 控制台将显示需要确认的安装参数。

```
安装完成
----
祝贺您!
HP SiteScope 11.20
安装已成功完成。
应用程序目录: /opt/HP/SiteScope/
```

输入 1 可以使用所显示的参数继续安装,或输入 2 返回进行更改,然后按 ENTER 键。

安装过程随即完成。此时将显示安装状态消息。

Installation Complete

Congratulations! HP SiteScope 11.20 The installation has been successfully completed. Application Directory: /opt/HP/SiteScope/

View log file./tmp/HPOvInstaller/HPSiteScope\_11.20/HPSiteScope\_11.20\_2012.03.16
\_18\_58\_HPOvInstallerLog.txt
[root@VMAMQA297 /]#

17 安装 SiteScope 之后,设置 SiteScope 安装目录的权限,使得用于运行 SiteScope 应用程序的用户帐户具有读取、写入和执行权限。还必须为 SiteScope 安装目 录中的所有子目录设置这些权限。

有关如何创建负责运行 SiteScope 应用程序的非 root 用户,以及如何设置帐户 权限的详细信息,请参阅"配置有权运行 SiteScope 的非 root 用户帐户"(第 26 页)。

**18** 要连接到 SiteScope,请按照"在 Solaris 和 Linux 平台上启动和停止 SiteScope 进程"(第 261 页)部分中的步骤操作。

# 疑难解答和限制情况

本节描述有关安装 SiteScope 的疑难解答和限制。

- ▶ "可能无法使用控制台模式在 64 位 Linux 上安装 SiteScope" (第 148 页)
- ➤ "不能以图形模式在 64 位 Linux 上安装 SiteScope"(第 148 页)
- ➤ "在 64 位 Microsoft Windows Server 2003 上安装 SiteScope 时,未安装 SiteScope 服务"(第 149 页)
- ➤ "如果 %TEMP% 和 %TMP% 指向含有空格的目录,则可能无法在 Windows 上安装 SiteScope"(第 149 页)
- ▶ "不能在 32 位 Windows 上安装 HP Operations Agent"(第 150 页)
- ▶ "安装 HP Operations Agent 时出错 查看日志文件"(第 150 页)
- ▶ "卸载 SiteScope 之后,后续的 SiteScope 安装失败"(第151页)

## 可能无法使用控制台模式在 64 位 Linux 上安装 SiteScope

如果打开的 X 会话过多,则在 64 位 Linux Red Hat 环境中使用控制台模式安装 SiteScope 时会失败。

解决方法:关闭一些 X 会话,或清除 DISPLAY 变量。

## 不能以图形模式在 64 位 Linux 上安装 SiteScope

使用安装向导时, SiteScope 安装程序可能无法在 64 位 Linux Red Hat 环境中运行。

解决方法: 改用控制台模式安装 SiteScope。

# 在 64 位 Microsoft Windows Server 2003 上安装 SiteScope 时,未安装 SiteScope 服务

SiteScope 服务无法在运行 McAfee 防病毒软件的 64 位 Microsoft Windows Server 2003 上进行安装。

解决方法:关闭 McAfee 防病毒软件,然后重新安装 SiteScope。

## 如果 %TEMP% 和 %TMP% 指向含有空格的目录, 则可能无法在 Windows 上安装 SiteScope

如果环境变量 %TEMP% 和 %TMP% 指向含有空格的目录,则在 Microsoft Windows 计算机上安装 SiteScope 的操作可能会失败。例如,C:\Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temp。

**解决方法:**更改环境变量 %TEMP% 和 %TMP%,使其指向不包含空格目录路径。例如, C:\Temp。

# 不能在 32 位 Windows 上安装 HP Operations Agent

如果无法在 32 位 Windows 计算机上安装 HP Operations Agent,请将所有.msi 文件(位于 **<SiteScope 根目录 >\install\components\oa\win32** 中)重命名 为其原始名称(请参见下表),然后重新安装此代理。

例如, HPOvAgtEx-06.20.105-WinNT4.0-release.msi 应重命名为 HPOvAgtEx.msi。

| ►HPOvAgtEx.msi | ≻HPOvLcja.msi    |
|----------------|------------------|
| ►HPOvBbc.msi   | ≻HPOvLcko.msi    |
| ►HPOvConf.msi  | ►HPOvLczC.msi    |
| ►HPOvCtrl.msi  | ►HPOvPacc.msi    |
| ►HPOvDepl.msi  | ►HPOvPCO.msi     |
| ►HPOvEaAes.ms  | ►HPOvPerlA.msi   |
| ≻HPOvEaAgt.msi | ►HPOvSecCC.msi   |
| ►HPOvEaAja.msi | ►HPOvSecCo.msi   |
| ►HPOvEaAko.msi | ≻HPOvXalanA.msi  |
| ►HPOvEaAzC.msi | ►HPOvXercesA.msi |
| ►HPOvLces.msi  | ≻HPOvXpl.msi     |

# 安装 HP Operations Agent 时出错 - 查看日志文件

如果在安装 HP Operations Agent 时遇到错误,或者希望查看安装状态,则可以 查看日志文件,如"安装 HP Operations Agent 所需的依赖项"(第111页)中 所述。

## 卸载 SiteScope 之后,后续的 SiteScope 安装失败

卸载 SiteScope 之后,无法完成后续安装,并显示以下消息: "Please enable windows scripting host"。这是因为 Windows 无法解析 PATH 环境变量中的 %SystemRoot% 变量 (即使 %SystemRoot% 确实出现在路径中)。

**解决方法:**将 PATH 环境变量中的 %SystemRoot% 变量替换为 C:\Windows\system32 的实际路径。

#### 第8章•安装 SiteScope

# 在静默模式下安装 SiteScope

#### 本章包括:

- ► 关于在静默模式下安装 SiteScope (第153页)
- ➤运行静默安装(第154页)

# 关于在静默模式下安装 SiteScope

可以在静默模式下安装 SiteScope。静默安装时,整个安装过程会在后台运行,无 需您在安装屏幕中进行导航,也无需输入选择项。所有配置参数将按照您在响应 文件中定义的值进行分配。要运行不同配置的静默安装,可以创建多个响应文件。

## 注意事项和限制

在运行静默安装之前,请考虑以下问题:

- ▶ 在静默模式下运行安装时将不会显示任何消息。但是,您可以在日志文件中查 看安装是否成功等安装信息。可以在下列目录中找到安装日志文件:
  - ➤ %tmp%\HPOvInstaller\HPSiteScope\_11.20 (Windows 平台)
  - ► /tmp/HPOvInstaller/HPSiteScope\_11.20 (Solaris 或 Linux 平台)
- ➤ SiteScope 安装路径 (prodInstallDir=< 安装路径 >) 的名称中不能包含空格或 非拉丁字符,并且必须以名为 SiteScope (文件夹名称区分大小写)的文件夹 结尾。

# 运行静默安装

使用 ovinstallparams.ini 文件来运行静默安装。由于此文件具有特定的格式,所 以必须根据示例 ovinstallparams.ini 文件来创建静默安装文件。

**注意:**只有在安装 SiteScope 后, <SiteScope 安装目录 >\examples\ silent\_installation 文件夹中的示例 ovinstallparams.ini 文件才可用。

要运行静默方式的 SiteScope 11.20 安装,请执行下列操作:

- **1** 导航到位于 <**SiteScope 安装目录**>\**examples**\**silent\_installation** 文件夹中的 **ovinstallparams.ini** 文件。
- 2 复制该文件,然后根据安装需要进行修改。
- **3** 将文件复制到 SiteScope 安装文件 (HPSiteScope\_11.20\_setup.exe、 HPSiteScope32on64\_11.20\_setup.exe 或 HPSiteScope\_11.20\_setup.bin) 所在的安装文件夹。
- 4 在命令行中通过 -i silent 标志来运行安装程序。在 Windows 中,请指定等待模式。例如:

start /wait HPSiteScope\_11.20\_setup.exe -i silent (Windows) 或

.HPSiteScope\_11.20\_setup.bin -i silent (Linux 或 Solaris)

#### 在静默模式下卸载 SiteScope,请执行以下操作:

Linux 或 Solaris:

/opt/HP/SiteScope/installation/bin/uninstall.sh -i silent

Windows:

%SITESCOPE\_HOME%\installation\bin\uninstall.bat -i silent

# 10

# 使用 SiteScope 配置工具

#### 本章包括:

- ▶ 在 Windows 平台上运行配置工具 (第155页)
- ▶ 在 Solaris 或 Linux 平台上运行配置工具 (第 163 页)
- ▶ 使用控制台模式在 Solaris 或 Linux 上运行配置工具 (第 170 页)

# 在 Windows 平台上运行配置工具

配置工具是一个非常方便的实用程序,可用于将配置数据从一个 SiteScope 安装 移动到另一个 SiteScope 安装。您可以将模板、日志、监控器配置文件、脚本、服 务器证书等 SiteScope 数据从当前 SiteScope 导出,以便将来导入 SiteScope。您 还可以通过在 Windows 注册表项中更改大小,来使用向导来优化 SiteScope 的 性能,以便更改分配到 SiteScope 的端口,以及安装和卸载 HP Operations Agent。

如果在安装过程中导出了 SiteScope 数据,则可以使用配置工具将这些数据导入。 另外,您也可以使用配置工具从当前的 SiteScope 单独导出数据。如果您在先前版 本的 SiteScope 中创建或修改了监控器配置文件,则可能需要将它们导入到当前 的 SiteScope 目录。

#### 注意:

- ➤ 您必须在导出或导入数据之前停止 SiteScope 服务,并在导出或导入数据之后 重新启动该服务。有关详细信息,请参阅"在 Windows 平台上启动和停止 SiteScope 服务"(第 260 页)。
- ▶ 将配置数据从一个 SiteScope 安装移动到另一个 SiteScope 安装时,请确保您 从中获取配置数据的源 SiteScope 服务器与要向其导入数据的目标 SiteScope 服务器位于相同的时区中。
- ▶ 将配置导入到相同版本的 SiteScope 中时,必须重命名或删除所有模板示例容器,以便导入新的模板示例。
- ➤ 配置工具支持在导出数据时包含服务器证书和脚本。有关从 SiteScope 的早期 版本导出数据时如何包括服务器证书和脚本的详细信息,请参阅"升级现有 SiteScope 安装"(第81页)。

#### 要运行 SiteScope 配置工具,请执行以下操作:

- **1** 在 SiteScope 服务器上,选择"开始">"所有程序">"HP SiteScope"> "配置工具"。此时将打开"SiteScope 配置向导"。
- 2 选择要执行的操作,然后单击"下一步"。

#### 简介

```
此向导使您能够更改 SiteScope 服务器的大小、更改分配给 SiteScope 的端口、在 SiteScope 安装之间移动配置数据,以
及安装/御载 HP Operations Agent。
请选择要教行的操作。
```

| 🔲 调整大小             |
|--------------------|
| 🗌 更改端口             |
| 🗌 导入配置             |
| 🗌 寺出記室             |
| HP Operation Agent |

▶ 调整大小。允许通过在 Windows 注册表项中增大 JVM 堆大小、桌面堆大小以及文件句柄数来优化 SiteScope 的性能。有关详细信息,请参阅步骤 3 (第 158 页)。

**注意:**如果通过运行 <SiteScope 安装目录 >\bin 目录中的 go.bat 文件 来启动 SiteScope,请打开 go.bat 文件,并将 Xmx512m 参数增加到 Xmx1024m (1GB) 或更高的值,最大可增加到 Xmx8192m (8GB)。

- ▶ 更改端口。允许更改 SiteScope 服务器所使用的任何端口。有关详细信息, 请参阅步骤 4 (第 159 页)。
- ▶ 导入配置。允许从导出的配置数据 (.zip) 文件或从现有 SiteScope 安装导入 配置数据。有关详细信息,请参阅步骤 5 (第 160 页)。

- ▶ 导出配置。允许将模板、日志、监控器配置文件等 SiteScope 数据从当前 SiteScope 导出,以便将来导入 SiteScope。有关详细信息,请参阅步骤 6 (第 161 页)。
- ➤ HP Operations Agent。允许您安装和卸载 HP Operations Agent。当 SiteScope 与 HP Operations Manager 或 BSM 网关服务器集成时, HP Operations Agent 允许 SiteScope 或 SiteScope 故障转移发送事件并充当 度量数据的数据存储器。有关详细信息,请参阅步骤 7 (第 162 页)。
- **3** 如果选择了"调整大小"选项,则将打开"调整大小"屏幕,其中列出了 Windows 注册表中的参数(以下为 32 位安装示例)。

#### 调整大小

单击"下一步"按钮将更改注册表中的以下参数:

1. 增加 JVM 堆大小至 4096 MB
 2. 增加桌面堆大小至 8192 KB
 3. 增加文仟处理数量至 18,000

可以通过在以下 Windows 注册表项中进行更改,来优化 SiteScope 的性能:

- ▶ JVM 堆大小。对于 32 位安装,该值将从 512 MB 改为 1024 MB;对于 64 位安装,该值将改为 4096 MB。有关 JVM 堆大小的详细信息,请参阅 <u>http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/quide/vm/qc-ergonomics.html</u>。
- ▶ 桌面堆大小。对于 32 位安装,该值将从 512 KB 改为 2048 KB;对于 64 位安装,该值将改为 8192 KB。有关桌面堆大小的详细信息,请参阅 <u>http://support.microsoft.com/kb/126962</u>。

单击"下一步"完成调整大小的操作。

4 如果您选择了"更改端口"选项,则会打开"更改端口"屏幕。

#### 更改端口

可以更改 SiteScope 服务器使用的任何端口

建议使用 28000 到 28100 范围内的端口以避免与 其他 Business Service Management 产品使用的端口冲突。

| SiteScope 用户界面 | 8080  |
|----------------|-------|
| Tomcat 已关闭     | 28005 |
| Tomcat AJP 连接器 | 28009 |
| SSL            | 8443  |
| JMX 控制台        | 28006 |
| 经典用户界面         | 8888  |
| 经典用户界面 (安全)    |       |
|                |       |

根据需要修改由 SiteScope 服务器使用的端口。端口号必须为 1 到 65534 之间 的数字。除经典用户界面之外,所有其他组件都必须具有端口号。

**注意:** 建议使用范围在 28000-28100 之间的端口号,以避免和其他 Business Service Management 产品使用的端口发生冲突。

单击"下一步"完成更改端口的操作。

**注意:**完成端口更改操作后,则会在"开始">"所有程序">"HP SiteScope">"打开 HP SiteScope"链接中更新端口。

5 如果您选择了"导入配置"选项,则会打开"导入配置"屏幕。

| 现有配置文件或 SiteScope 安装导入配置数据。 |                  |    |  |
|-----------------------------|------------------|----|--|
| 停止目                         | 标 SiteScope。     |    |  |
| ● 使用                        | 现有的导出配置文件        |    |  |
| ረቶ                          |                  | 选择 |  |
| A DA                        | 下 SiteScone 安楼导λ |    |  |
| 2件夹                         |                  | 选择 |  |
|                             |                  |    |  |

**注意:**您必须在导入数据之前停止 SiteScope 服务,并在导入数据之后重新启动该服务。有关详细信息,请参阅"在 Windows 平台上启动和停止 SiteScope 服务"(第 260 页)。

- ▶ 如果选择"使用现有的导出配置文件",请输入要导入的用户数据文件名。
- ➤ 如果选择"从以下 SiteScope 安装导入",请输入要从中导入用户数据文件的 SiteScope 安装目录。如果还需要导入日志文件,请选择"包括日志文件"。

单击"下一步"完成导入操作。

6 如果您选择了"导出配置"选项,则会打开"导出配置"屏幕。

| 导出配置                               |              |    |  |  |
|------------------------------------|--------------|----|--|--|
| 从现有 SiteScope 导出配置数据。              |              |    |  |  |
| 建议在处理之前先停止 Site                    | eScope.      |    |  |  |
| 从 SiteScope 文作美<br>到文作<br>  包括日志文作 | C:\SiteScope | 选择 |  |  |

- ➤ 在"从 SiteScope 文件夹"中,保留框中已给定的默认目录,或输入 SiteScope 安装目录的完整路径。例如,如果您不使用所列出的目录路径, 而要使用安装目录路径 D:\SiteScope11\_0\SiteScope,请输入 D:\SiteScope11\_0\SiteScope。
- ➤ 在"到文件"框中,输入要向其导出用户数据文件的目录(该目录必须已经存在)和已导出的用户数据文件的名称。该文件名必须以.zip结尾。如果还需要导出日志文件,请选择"包括日志文件"。

#### 注意:

- ➤ 您必须在导出数据之前停止 SiteScope 服务,并在导出数据之后重新启动该服务。有关详细信息,请参阅"在 Windows 平台上启动和停止 SiteScope服务"(第 260 页)。
- ▶ 由于导出 SiteScope 数据时不会复制 \htdocs 目录,因此需要备份此目录, 并在升级后将其复制到 SiteScope 11.20 目录,以便查看旧报告。

单击"下一步"完成导出操作。

**7** 如果选择了"HP Operations Agent"选项,则会打开"安装/卸载 HP Operations Agent"屏幕。

#### **HP Operations Agent**

```
安裝/卸載 HP Operations Agent
安裝 HP Operations Agent
HP Operations Agent 是使用 HP Operations Manager 和 BSM 集成 SiteScope 事任和度量数据所必需的工具。它将事任和操
作作为数据存储发送。以作为 HP Operations Manager 和 BSM 应用程序的度量数据使用。
安裝 HP Operations Agent □
```

約载 HP Operations Agent 🗌

- ➤ 安装 HP Operations Agent。选择在 SiteScope 服务器上安装 HP Operations Agent。要使 SiteScope 能够在其与 HP Operations Manager 或 BSM 网关服务器集成时发送事件并充当度量数据的数据存储器,则必须 安装 HP Operations Agent。
- ▶ 卸载 HP Operations Agent。选择从 SiteScope 服务器卸载 HP Operations Agent。

单击"下一步"完成安装 / 卸载操作。

**注意**:如果在已安装 HP Operations Agent 的计算机上再次安装该软件,则 SiteScope 会将其覆盖并升级当前版本。 8 此时将打开"概要"屏幕,其中会显示配置状态。

概要

配置充成

配置充成

单击"完成"关闭向导。

提示:升级完成后,可以通过运行 <SiteScope 根目录 >\bin 目录下的 go.bat 文件来启动 SiteScope。这可防止在监控器运行时间超过 15 分钟时 SiteScope 自行重新启动。

# 在 Solaris 或 Linux 平台上运行配置工具

配置工具是一个非常方便的实用程序,可用于将配置数据从一个 SiteScope 安装 移动到另一个 SiteScope 安装。您可以将模板、日志、监控器配置文件、脚本、服 务器证书等 SiteScope 数据从当前 SiteScope 导出,以便将来导入 SiteScope。您 还可以使用向导来更改 SiteScope 服务器所使用的任何端口,以及安装和卸载 HP Operations Agent。

如果在安装过程中导出了 SiteScope 数据,则可以使用配置工具将这些数据导入。 另外,您也可以使用配置工具从当前的 SiteScope 单独导出数据。如果您在先前版 本的 SiteScope 中创建或修改了监控器配置文件,则可能需要将它们导入到当前 的 SiteScope 目录。

#### 注意:

- ▶ 也可以通过控制台方式在 Solaris 或 Linux 平台上运行配置工具。有关详细信息, 请参阅"使用控制台模式在 Solaris 或 Linux 上运行配置工具"(第 170 页)。
- ▶ 将配置数据从一个 SiteScope 安装移动到另一个 SiteScope 安装时,请确保您 从中获取配置数据的源 SiteScope 服务器与要向其导入数据的目标 SiteScope 服务器位于相同的时区中。
- ➤ SiteScope 配置工具支持在导出数据时包含服务器证书和脚本。有关从 SiteScope 的早期版本导出数据时如何包括服务器证书和脚本的详细信息,请参阅"升级现有 SiteScope 安装"(第81页)。
- SiteScope 64 位版本所占内存是 SiteScope 32 位版本的 3 倍。因此,如果使用 SiteScope 64 位版本,则必须在服务器上手动增加 JVM 堆大小:
   1). 打开 SiteScope/bin/start-service 文件进行编辑。

2). 在最后一行,根据需要将参数 -Xmx512m 增大到 -Xmx2048m (2GB) 或 更大值,最大值为 -Xmx8192m (8GB)。

#### 要运行 SiteScope 配置工具,请执行以下操作:

1 在 SiteScope 服务器上,执行以下任一操作:

a 在图形模式下运行 <SiteScope 安装目录 >/bin/config\_tool.sh

**b** 在控制台模式下运行 <SiteScope 安装目录 >/bin/config\_tool.sh -i console 此时将打开 "SiteScope 配置向导"。

单击"下一步"。

2 在"简介"屏幕上选择要执行的操作,然后单击"下一步"。

| 简介                  |  |
|---------------------|--|
| 此向导<br>Agent<br>诸选择 | ·使悲能够更改分配给 SiteScope 的端口、在 SiteScope 安装之间移动配置数据,以及安装/卸载 HP Operations<br>-<br> |
|                     | 更改端口   |
|                     | 导入配置   |
|                     | 두步時國   |
|                     | HP Operation Agent   |
|                     |  |

- ▶ 更改端口。允许更改 SiteScope 服务器所使用的任何端口。有关详细信息, 请参阅步骤 3 (第 166 页)。
- ▶ 导入配置。允许从导出的配置数据 (.zip) 文件或从现有 SiteScope 安装导入 配置数据。有关详细信息,请参阅步骤 5 (第 168 页)。
- ▶ 导出配置。允许将模板、日志、监控器配置文件等 SiteScope 数据从当前 SiteScope 导出,以便将来导入 SiteScope。有关详细信息,请参阅步骤 4 (第 167 页)。
- ➤ HP Operations Agent。允许您安装和卸载 HP Operations Agent。当 SiteScope 与 HP Operations Manager 或 BSM 网关服务器集成时, HP Operations Agent 允许 SiteScope 或 SiteScope 故障转移发送事件并充当 度量数据的数据存储器。有关详细信息,请参阅步骤 6 (第 169 页)。

3 如果您选择了"更改端口"选项,则会打开"更改端口"屏幕。

#### 更改端口

| 可以更改 SiteScope 惠务器使用的任何端口  |       |   |  |
|--|-------|---|--|
| 建议使用 28000 到 28100 范围内的端口以避免与<br>其他 Business Service Management 产品使用的端口冲夹。 |       |   |  |
| SiteScope 用户界面   | 8080  | ] |  |
| Tomcat 已关闭   | 28005 |   |  |
| Tomcat AJP 连接器   | 28009 |   |  |
| SSL  | 8443  |   |  |
| JMX 控制台  | 28006 |   |  |
| 经典用户界面   | 8888  |   |  |
| 经典用户界面 (安全)  |       | ] |  |

根据需要修改由 SiteScope 服务器使用的端口。端口号必须为 1 到 65534 之间 的数字。除经典用户界面之外,所有其他组件都必须具有端口号。

**注意:** 建议使用范围在 28000-28100 之间的端口号,以避免和其他 Business Service Management 产品使用的端口发生冲突。

单击"下一步"完成更改端口的操作。

4 如果您选择了"导出配置"选项,则会打开"导出配置"屏幕。

| 见有 SiteScope 导出配置      | 数据。          |    |  |
|------------------------|--------------|----|--|
| 义在处理之前先停止 Site         | Scope.       |    |  |
| 从 SiteScope 文件夹<br>到文件 | C:\SiteScope | 选择 |  |
| 🗌 包括日志文件               |              |    |  |
|                        |              |    |  |

**注意:** 您必须在导出数据之前停止 SiteScope 服务,并在导出数据之后重新 启动该服务。有关详细信息,请参阅"在 Solaris 和 Linux 平台上启动和停止 SiteScope 进程"(第 261 页)。

- ➤ 在"从 SiteScope 文件夹"中,保留框中已给定的默认目录,或输入 SiteScope 安装目录的完整路径。例如,如果您不使用所列出的目录路径, 而要使用安装目录路径 /opt/9\_0/SiteScope,请输入 /opt/9\_0/SiteScope。
- ➤ 在"到文件"框中,输入要向其导出用户数据文件的目录(该目录必须已 经存在)和已导出的用户数据文件的名称。该文件名必须以.zip 结尾。
- ▶ 如果还需要导出日志文件,请选择"包括日志文件"。

单击"下一步"完成导出操作。

5 如果您选择了"导入配置"选项,则会打开"导入配置"屏幕。

| 停止目标 SiteS            | cope.        |        |   |  |
|-----------------------|--------------|--------|---|--|
| ● <i>(# 田 収 幸 約</i> 5 | 中記费文准        | <br>   |   |  |
| 214                   | 0.80.20.2017 | <br>选择 | 1 |  |
| )从以下 SiteS            | cope 安裝导入    |        |   |  |
| 文件夹                   |              | 选择     | 1 |  |

**注意:** 您必须在导入数据之前停止 SiteScope 服务,并在导入数据之后重新启动该服务。有关详细信息,请参阅"在 Solaris 和 Linux 平台上启动和停止 SiteScope 进程"(第 261 页)。

- ▶ 如果选择"使用现有的导出配置文件",请输入要导入的用户数据文件名。
- ➤ 如果选择"从以下 SiteScope 安装导入",请输入要导入用户数据文件的 SiteScope 安装目录。
- ▶ 如果还需要导入日志文件,请选择"包括日志文件"。

单击"下一步"完成导入操作。

**6** 如果选择了"安装 HP Operations Agent"选项,则会打开"HP Operations Agent"屏幕。

**HP Operations Agent** 

```
安裝/卸数 HP Operations Agent
安裝 HP Operations Agent
HP Operations Agent 是使用 HP Operations Manager 和 BSM 集成 SiteScope 事件和度量数据所必需的工具。它将事件和操
作作为数据存储发送,以作为 HP Operations Manager 和 BSM 应用程序的度量数据使用。
安裝 HP Operations Agent □
如数 HP Operations Agent □
```

- ➤ 安装 HP Operations Agent。选择在 SiteScope 服务器上安装 HP Operations Agent。要使 SiteScope 能够在其与 HP Operations Manager 或 BSM 服务器集成时发送事件并充当度量数据的数据存储器,则必须安装 HP HP Operations Agent。
- ▶ 卸载 HP Operations Agent。选择从 SiteScope 服务器卸载 HP Operations Agent。

单击"下一步"完成安装 / 卸载操作。

**注意**:如果在已安装 HP Operations Agent 的计算机上再次安装该软件,则 SiteScope 会将其覆盖并升级当前版本。

7 此时将打开"概要"屏幕。

#### 摡要

配置充成

配置充成

单击"完成"关闭向导。

# 使用控制台模式在 Solaris 或 Linux 上运行配置工具

可以使用命令行或控制台模式安装配置工具。当在远程服务器上配置 SiteScope 时,或者因为任何其他原因导致无法使用用户界面时,可使用此选项。

#### 要使用控制台模式在 Solaris 或 Linux 上运行配置工具,请执行以下操作:

1 运行以下命令:

/bin/config tool.sh -i console

2 此时将显示配置选择屏幕。

选择要执行的配置操作。

- ▶ 输入数字 1 可导出 SiteScope 数据。
- ▶ 输入数字 2 可从导出的配置数据 (.zip) 文件,或从现有 SiteScope 安装 中导入配置数据。
- ▶ 输入数字 3 可更改 SiteScope 服务器所使用的任何端口。
- ▶ 输入数字 4 可安装或卸载 HP Operations Agent。

按"Enter"键继续。

3 如果您选择了"导出"选项,则会打开"导出配置"屏幕。

```
.....
请选择下列选项之一
->1 - 导出: ()
 2 - 导入: ()
3 - 更改端口: ()
 4 - HP Operations Agent: ()
: 1
-----
SiteScope 源文件夹
文件夹名称 []
PRESS <1> to accept the value [], or <2> to change the value
2
文件夹名称:
/opt/HP/SiteScope
文件夹名称 [/opt/HP/SiteScope]:
PRESS <1> to accept the value [/opt/HP/SiteScope], or <2> to change the value
1
-----
导出的配置目标文件名
文件名 [SiteScope.zip]
PRESS <1> to accept the value [SiteScope.zip], or <2> to change the value
1
```

配置完成

- ▶ 对于 "SiteScope 源文件夹":
  - ▶ 输入数字 1 可接受 [] 中给定的默认目录。
  - ➤ 输入数字 2 可更改值,然后输入 SiteScope 安装目录的完整路径。例如,如果您不使用所列出的目录路径,而要使用安装目录路径 /opt/HP/SiteScope,请输入 /opt/HP/SiteScope。
  - 按"Enter"键继续安装。
- ▶ 对于"导出的配置目标文件名":
  - ▶ 输入数字 1 可将数据导出到名为 SiteScope.zip 的文件中。
  - ▶ 输入数字 2 可更改导出的用户数据文件的名称。该文件名必须以.zip 结尾。
  - 按"Enter"键完成导出操作。

4 如果您选择了"导入"选项,则会打开"导入配置"屏幕。 请选择下列选项之一 ->1 - 导出: () 2 - 导入: () 3 - 更改端口: () 4 - HP Operations Agent: () : 2 从现有配置文件或 SiteScope 安装导入配置数据 ->1 - 请勿导入: () 2 - 从文件导入: () 3 - 从文件夹导入: () : 2 输入导入的配置文件的名称 文件名 [] PRESS <1> to accept the value [], or <2> to change the value 2 文件名: SiteScope.zip 文件名 [SiteScope.zip]: PRESS <1> to accept the value [SiteScope.zip], or <2> to change the value 1

配置完成

选择配置数据选项:

- ▶ 如果不需要导入配置数据,则输入数字 1。
- ▶ 输入数字2可从文件导入配置数据。如果选择此选项:
  - ▶ 输入数字 1 可接受 [] 中给定的默认文件名。
  - ▶ 输入数字 2 可更改值,然后输入要从中导入配置数据的文件名。输入数字 1 可接受名称。

- ▶ 输入数字 3 可从 SiteScope 安装目录导入配置数据。如果选择此选项:
  - ▶ 输入数字1可接受[]中给定的默认目录。
  - ▶ 输入数字 2 可更改值,然后输入要从中导入用户数据文件的 SiteScope 安装目录。输入数字 1 可接受名称。
- 按"Enter"键完成导入操作。

5 如果选择了"更改端口"选项,则会打开"更改端口"屏幕。

: 3 SiteScope 用户界面端口 端口 [8080] PRESS <1> to accept the value [8080], or <2> to change the value 1 \_\_\_\_\_ Tomcat 关闭端口 端口 [28005] PRESS <1> to accept the value [28005], or <2> to change the value 1 Tomcat AJP 连接器端口 端口 [28009] PRESS <1> to accept the value [28009], or <2> to change the value 1 - - - - - -SSL 端口 端口 [8443] PRESS <1> to accept the value [8443], or <2> to change the value 1 JMX 控制台端口 端口 [28006] PRESS <1> to accept the value [28006], or <2> to change the value 1 \_\_\_\_\_ 经典用户界面端口 端口 [8888] PRESS <1> to accept the value [8888], or <2> to change the value 1 经典用户界面 (安全) 端口 端口 [] PRESS <1> to accept the value [], or <2> to change the value 1 配置完成

根据需要修改由 SiteScope 服务器使用的端口。端口号必须为 1 到 65534 之间 的数字。除经典用户界面之外,所有其他组件都必须具有端口号。

**注意:** 建议使用范围在 28000-28100 之间的端口号,以避免和其他 Business Service Management 产品使用的端口发生冲突。

按"Enter"键完成更改端口操作。

**6** 如果选择了 **HP Operations Agent** 选项,则会打开 **HP** Operations Agent 屏幕。

```
请选择下列选项之一
->1 - 导出: ()
2 - 导入: ()
3 - 更改端口: ()
4 - HP Operations Agent: ()
: 4
       请选择下列选项之一
->1 - 安装 HP Operation Agent: ()
2 - 卸载 HP Operation Agent: ()
: 1
_____
安装 HP Operations Agent
->1 - 不安装: ()
2 - 安装: ()
: 2
配置完成
```

选择下列选项之一:

- ▶ 输入数字 1 将在 SiteScope 服务器上安装 HP Operations Agent。要使 SiteScope 能够在其与 HP Operations Manager 或 BSM 网关服务器集成时 发送事件并充当度量数据的数据存储器,则必须安装 HP Operations Agent。
- ▶ 输入数字 2 将从 SiteScope 服务器卸载 HP Operations Agent。

**注意**:如果在已安装 HP Operations Agent 的计算机上再次安装该软件,则 SiteScope 会将其覆盖并升级当前版本。

按 "Enter" 键完成 HP Operations Agent 安装 / 卸载操作。

**注意:** SiteScope 64 位版本所占内存是 SiteScope 32 位版本的 3 倍。因此,如果使用 SiteScope 64 位版本,则必须在服务器上手动增加 JVM 堆大小: 1). 打开 SiteScope/bin/start-service 文件进行编辑。 2). 在最后一行,根据需要将参数 -Xmx512m 增大到 -Xmx2048m (2GB)或 更大值,最大值为 -Xmx8192m (8GB)。 11

# 调整 SiteScope 大小

#### 本章包括:

- ▶ 关于调整 SiteScope 大小 (第 177 页)
- ► SiteScope 容量计算器 (第178页)
- ▶ 调整 Windows 平台上的 SiteScope 大小 (第 181 页)
- ▶ 调整 Solaris 和 Linux 平台上的 SiteScope 大小 (第 185 页)
- ▶ 疑难解答和限制 (第190页)

# 关于调整 SiteScope 大小

虽然默认的 SiteScope 配置允许您运行数以千计的监控器,但仍需调整其中安装 有 SiteScope 的服务器的大小以获得最佳性能。因为每个配置不尽相同,所以应当 使用 SiteScope 容量计算器来验证是否需要为所做的配置调整大小。

正确调整要运行 SiteScope 的服务器的大小是成功进行监控部署的基础。为了实现最佳的大小调整操作, HP 强烈推荐下面的 SiteScope 服务器环境:

- ▶ 将 SiteScope 作为独立服务器运行。为获得最佳效果,请不要在服务器上运行 SiteScope 以外的程序。不能在服务器上运行 Business Service Management、 BMC、LoadRunner、数据库、Web 服务器等程序。
- ➤ 只使用一个 SiteScope 实例,且该实例在单个服务器上运行。在单个服务器上运行多个 SiteScope 实例可能会导致严重的资源问题。此建议还适用于用来监控系统运行状况的 SiteScope 实例。

▶ 与 SiteScope 主服务器一样, SiteScope 故障转移也需要调整大小。

# SiteScope 容量计算器

SiteScope包括一个能帮助您预测系统行为和规划 SiteScope 容量的工具。您可以 输入运行 SiteScope 的系统的 CPU 和内存详细信息、不同类型的监控器数量及其 运行频率。之后,计算器将显示每一种监控器预期的 CPU 使用率和内存使用率, 以及给定工作负荷的推荐系统要求。这样,您就可以确定是否需要调整配置。

**注意**: SiteScope 容量计数器只在 Windows 版本上运行的 SiteScope 中受支持, 并受"受支持的监控器和解决方案模板"(第 180 页)中列出的监控器和解决方 案模板的支持。

#### 要使用 SiteScope 容量计算器,请执行下列操作:

1 使用计数器之前,估计 SiteScope 服务器上的负载,并使用本指南中的系统要求 建议来确定硬件需求。

有关详细信息,请参阅"系统要求"(第69页)和"已验证的配置" (第77页)。

- 2 从以下位置打开 SiteScope 容量计数器:
  - ➤ SiteScope 安装文件夹:
     <SiteScope 根目录 >\tools\SiteScopeCapacityCalculator.xls
  - ▶ HP 软件支持网站上的"产品手册"页面 (在产品 SiteScope,产品版本 11.20 下)。
- **3** 根据安装 SiteScope 的计算机上的操作系统(32或64位),选择"Monitor Usage"选项卡。
- 4 在 "Requirements" 部分中输入以下信息:

- ► CPU 的平均使用百分比
- ➤ CPU 类型
- ▶ 内存堆大小 (单位: MB)
- ▶ 对于 64 位安装, 如果 SiteScope 已与 BSM 集成, 则选择 TRUE; 如果独立 安装 SiteScope, 则选择 FALSE。
- 5 在 "Monitors" 部分中, 输入各类型监控器的数量和各监控器的更新频率。
- **6** "results and recommendations" 部分将显示结果和建议。预期结果和实际结果之间存在 30%-40% 的差异是可以接受的。

# 受支持的监控器和解决方案模板

SiteScope 容量计算器支持以下监控器和解决方案模板:

| 监控器    | ► CPU   |  |  |
|--------|---|--|--|
|        | ▶ 数据库计数器                                      |  |  |
|        | ➤ 数据库查询 (仅限 64 位)                             |  |  |
|        | ▶ 目录监控器 (仅限 64 位)                             |  |  |
|        | ▶ 磁盘空间  |  |  |
|        | ▶ DNS 监控器                                     |  |  |
|        | ▶ 文件监控器 (仅限 64 位)                             |  |  |
|        | ▶ IMX 监控器 (仅限 64 位)                           |  |  |
|        | ▶ 日志文件监控器 (仅限 32 位)                           |  |  |
|        | ▶ 内存监控器                                       |  |  |
|        | ► Microsoft IIS 服务器监控器                        |  |  |
|        | ▶ Microsoft SQL Server 监控器 (仅限 32 位)          |  |  |
|        | ► Microsoft Windows 事件日志监控器(仅限 32 位)          |  |  |
|        | ➤ Microsoft Windows 资源监控器                     |  |  |
|        | ▶ Ping 监控器                                    |  |  |
|        | ▶ SAP CCMS 监控器 (仅限 32 位)                      |  |  |
|        | ▶ 服务监控器                                       |  |  |
|        | ▶ Siebel 应用程序服务器监控器 (仅限 32 位)                 |  |  |
|        | ➤ SNMP (按 MIB) 监控器                            |  |  |
|        | ▶ UNIX 资源监控器 (仅限 64 位)                        |  |  |
|        | ▶ URL 监控器                                     |  |  |
|        | ▶ URL 列表监控器 (仅限 64 位)                         |  |  |
|        | ▶ WebLogic 应用程序服务器监控器(仅限 32 位)                |  |  |
|        | ▶ Web 服务监控器 (仅限 64 位)                         |  |  |
|        | ▶ WebSphere 应用程序服务器监控器 (仅限 32 位)              |  |  |
| 解决方案模板 | ➤ Microsoft Exchange 2003 解决方案模板 (仅限<br>32 位) |  |  |
|        | ▶ Siebel 解决方案模板 (仅限 32 位)                     |  |  |
## 调整 Windows 平台上的 SiteScope 大小

调整安装在 Windows 平台上的 SiteScope 大小时,您应当在 SiteScope 和 Windows 操作系统上执行以下步骤:

#### **1** 调整 SiteScope 的大小。

建议首先调整 SiteScope 的大小, 然后在执行下一个步骤之前让 SiteScope 至少运行 24 个小时。有关详细信息, 请参阅"调整 SiteScope 大小"(第 182 页)中的步骤。

#### 2 调整 Windows 操作系统。

完成 SiteScope 的大小调整并至少等待 24 小时之后, 您需要调整 Windows 操 作系统, 然后重新启动 SiteScope 服务器, 以使参数更改生效。有关详细信息, 请参阅"调整 Microsoft Windows 操作系统"(第 183 页)中的步骤。

#### 3 常规维护建议。

此外,您应当遵循某些常规维护建议,以确保获得最佳的调整效果。有关详细 信息,请参阅"常规维护建议"(第184页)。

#### 警告:

- ▶ 建议对要更改的任何文件或参数进行备份,以便在需要时从备份进行还原。
- ▶ 如果设置未生效,请勿随意增减这些设置。请联系 HP 软件支持以执行进一步的分析和故障排除。

### 调整 SiteScope 大小

调整 SiteScope 的大小包括确认监控器是否只在十分必要时才使用 "验证错误" 选项。本选项仅适用于少量监控器,以及由于网络或服务器负载问题而在受监控 的远程计算机上出现 "无数据"虚假警报的监控器。

启用此功能后,出现故障的监控器会立即重新运行,并在检查警报条件之前绕过 计划程序。大量的这种额外运行过程会显著干扰计划程序,并导致 SiteScope 性能 降级。对于因连接问题而发生故障的监控器,在监控器终止前,验证错误所花的 时间可能与"连接超时"时间量相当。在此期间,监控器线程和连接会默认锁定 两分钟。此延迟可能会使其他监控器进入等待状态,而发生故障的监控器将会被 跳过。

#### 要调整 SiteScope 的大小,请执行下列操作:

**1** 对于每个监控器,选择"属性"选项卡,打开"监控器运行设置"面板,然后 检查是否选中"验证错误"。为不需要此选项的监控器清除此复选框。

提示:对于多个监控器,建议使用"全局搜索和替换"来执行此任务。

2 在调整 Windows 操作系统之前,请让 SiteScope 至少运行 24 个小时。

#### 调整 Microsoft Windows 操作系统

在调整 Microsoft Windows 操作系统的过程中,需要使用"配置工具"更改大量参数。此外,您应当遵循某些常规维护建议,以确保获得最佳的调整效果。

#### 要调整 Microsoft Windows 操作系统,请执行下列操作:

- 1 检查是否已在 SiteScope 服务器上安装了以下修补程序 (如果适用):
  - ▶ 对于 Windows XP, 必须已安装修补程序 327699。有关在 Windows XP 中 增加文件句柄以及下载修补程序的详细信息,请参阅 http://support.microsoft.com/kb/327699/zh-cn。
- 2 运行"配置工具",并选择"调整大小"选项。

此工具可将 JVM 堆的大小增加到 1024 MB,将桌面堆的大小增加到 2048 KB, 还可以将文件句柄数增加到 18000。此外,它还会禁用 SiteScope 可执行文件 的弹出警告。有关详细信息,请参阅"在 Windows 平台上运行配置工具" (第 155 页)。

**注意:** "配置工具" 仅支持默认的 SiteScope 服务名称。如果更改了服务名称, 请与 HP 软件支持部门联系, 切勿运行 "配置工具"。

3 重新启动 SiteScope 服务器,以使参数更改生效。

#### 常规维护建议

按照常规维护建议来调整 Windows 上的 SiteScope 大小。

#### ▶ 确定适当的监控器频率。

检查监控器的运行频率,并确保监控器的运行间隔合理。例如,大多数磁盘监控器不必每5分钟运行一次。通常来说,可能除 /var、/tmp 和 swap 卷外,所 有卷以每15分钟、30分钟甚或每60分钟运行一次即足够。降低监控器频率 可以减少每分钟运行的监控器数量,同时还能提升性能和增大容量。

#### ▶ 优化组结构。

组结构应考虑到 SiteScope 的易用性,以及 SiteScope 的性能优化。在理想情况下,顶级组的数量和结构的深度均应最小化。

如果在一个组结构中,顶级组的数量超过 50 个或是深度超过 5 级,则可能会导致性能降级。

#### ▶ 解决 SiteScope 配置错误。

使用运行状况监控器可以解决监控器配置错误的问题。即使错误很少,也可能会导致性能和稳定性降级。有关解决这些错误的详细信息,请联系 HP 软件支持。

#### ▶ 计划 SiteScope 服务器的物理位置。

SiteScope 服务器的位置应当尽可能接近正在监控的计算机所在的本地网络。 尽管在某些情况下,当连接容量充足且延迟较低时也可以进行监控,但我们不 建议通过 WAN 连接进行监控。

### 调整 Solaris 和 Linux 平台上的 SiteScope 大小

调整 Solaris 和 Linux 操作系统上的 SiteScope 大小需要更改大量参数。此外,您 应当遵循某些常规维护建议,以确保获得最佳的调整效果。

#### 1 调整操作系统。

为 SiteScope 实例配置合适的线程数,同时配置 Solaris 或 Linux 操作系统的 参数。有关详细信息,请参阅"调整操作系统"(第 185 页)中的步骤。

#### 2 调整 Java 虚拟机。

配置 JVM 堆大小、线程堆栈大小,并实施并行垃圾收集。有关详细信息,请参阅"调整 Java 虚拟机"(第 187 页)中的步骤。

#### 3 常规维护建议。

此外,您应当遵循某些常规维护建议,以确保获得最佳的调整效果。有关详细 信息,请参阅"常规维护建议"(第188页)。

#### 调整操作系统

调整操作系统需要为 SiteScope 实例配置合适的监控器数量以及配置 Solaris 或 Linux 操作系统的参数。

#### 配置正在运行的监控器的最大数目

可以在"首选项">"基础结构首选项">"服务器设置"中配置"最大监控器运行"。有关详细信息,请参阅 SiteScope 帮助的《使用 SiteScope》中的"首选项"部分。

#### 配置 Solaris 或 Linux 操作系统的参数

Solaris 或 Linux 操作系统能够支持大量的线程。要启用此功能,请在 SiteScope 服务器上执行以下操作。

#### 要配置 Solaris 或 Linux 操作系统的参数,请执行下列操作:

#### 1 修改内核文件描述符的限制。

a 编辑 /etc/system 文件,并添加以下行: set rlim\_fd\_max=8192

**注意:** 1024 为默认值 (此限制对 root 用户不适用)。数值 8192 足以满足 最大的 SiteScope 实例需要。请使用此较高值,而不要使用较低值进行尝 试。这样可避免在较低值不够的情况下需要稍后重新启动计算机。

**b** 重新启动服务器。

#### 2 修改用户运行时限制。

a 在 <SiteScope 根目录 >\bin 目录中,将以下行添加到 SiteScope 启动脚本 start-monitor 和 start-service 之中:

ulimit -n 8192

| 参数          | 最小值  |
|-------------|------|
| 核心文件大小(块)   | 无限制  |
| 数据区段大小 (KB) | 无限制  |
| 文件大小 (块)    | 无限制  |
| 打开文件        | 8192 |
| 管道大小(512字节) | 10   |
| 堆栈大小 (KB)   | 8192 |
| CPU 时间 (秒)  | 无限制  |
| 最大用户进程数     | 8192 |
| 虚拟内存 (KB)   | 无限制  |

b 确认下列参数具有下面的最小值。有关详细信息,请联系 UNIX 系统管理员。

修改运行时限制条件后无需重新启动 SiteScope 应用程序或服务器。

#### 调整 Java 虚拟机

要获得最佳的 JVM 性能,您需要按照下面的方式进行配置。

#### 要配置 JVM,请执行下列操作:

#### 1 増大堆空间。

默认情况下, SiteScope 的 Java 堆空间为 512 MB。如果要正常运行大型实例, 此大小是不够的。

Java 堆空间的大小最多可增大到 1024 MB(建议对大型负载采用此堆大小),您可以通过修改 < SiteScope 根目录 > \bin 目录中的 start-service 和 start-monitor 脚本来完成操作。

#### 2 减小线程堆栈的大小 (-Xss)。

由 SiteScope 创建的每个线程都会实例化一个内存量为 -Xss 的堆栈。默认的 UNIX JRE 线程堆栈大小最大值 -Xss 为每线程 512 KB 内存。

如果没有在 <**SiteScope 根目录** >\**bin**\**start-monitor** 中的 Java 命令行上予以 指定,则会使用默认的线程堆栈大小最大值。默认大小可以超出可用内存,以 限制线程的数量。

拥有 4000 或更多数量的监控器实例可由 -Xss 为 128 KB 的线程栈满足。

#### 常规维护建议

在此,我们为您提供调整 Linux 平台上 SiteScope 大小的常规维护建议。

#### ▶ 使用运行状况监控器。

尽可能使用具有"依赖对象"的运行状况监控器,特别是所有使用远程 UNIX 连接的监控器。运行状况监控器通过检测是否有多台计算机不可用来避免服务 器性能降级,同时锁定 SSH 连接线程。

#### ▶ 尽量避免使用 "验证错误"功能。

如果在"监控器运行设置"面板中启用了"验证错误"选项,则出现故障的监 控器将立即重新运行,并在检查警报条件之前绕过计划程序。大量的这种额外 运行过程会显著干扰计划程序,并导致 SiteScope 性能降级。对于因连接问题 而发生故障的监控器,在监控器终止前,验证错误所花的时间可能与"连接超 时"时间量相当。在此期间,监控器线程和连接会默认锁定两分钟。此延迟可 能会使其他监控器进入等待状态,而发生故障的监控器将会被跳过。

#### ▶ 使用 SSH 和内部 Java 库。

使用 SSH 连接方法定义远程首选项时,请尽可能使用 SSH 和内部 Java 库选项。内部 Java 库是一种基于 Java 的第三方 SSH 客户端。此客户端可以显著地 提升 Telnet 和主机操作系统的 SSH 客户端的性能和扩展能力。此客户端支持 SSH1、 SSH2、公钥身份验证等身份验证方法。

在 SSH 中,设置 "启用连接缓存"。应当调整 "连接限制",以使所有针对特定服务器运行的监控器及时得以执行。

#### ▶ 确定适当的监控器频率。

检查监控器的运行频率,并确保监控器的运行间隔合理。例如,大多数磁盘监控器不必每5分钟运行一次。通常来说,可能除 /var、/tmp 和 swap 卷外,所 有卷以每15分钟、30分钟甚或每60分钟运行一次即足够。降低监控器频率 可以减少每分钟运行的监控器数量,同时还能提升性能和增大容量。

#### ▶ 优化组结构。

组结构应考虑到 SiteScope 的易用性,以及 SiteScope 的性能优化。在理想情况下,顶级组的数量和结构的深度均应最小化。

如果在一个组结构中,顶级组的数量超过 50 个或是深度超过 5 级,则可能会导致性能降级。

#### ▶ 解决 SiteScope 配置错误。

使用运行状况监控器可以解决监控器配置错误的问题。即使错误很少,也可能会导致性能和稳定性降级。有关解决这些错误的详细信息,请联系 HP 软件支持。

#### ➤ 计划 SiteScope 服务器的物理位置。

SiteScope 服务器的位置应当尽可能接近正在监控的计算机所在的本地网络。 当进行跨 WAN 监控或是网络链接速度缓慢时,网络通常会变成您的瓶颈。在这 种情况下,监控器需要等待更多时间才能运行。尽管在某些情况下,当连接容 量充足且延迟较低时也可以进行监控,但我们不建议通过 WAN 连接进行监控。

#### ▶ 使用本地用户帐户。

UNIX 远程身份验证通常更倾向于本地用户帐户,而非 Directory Service 帐户。本地用户帐户不会依赖用于身份验证的 Directory Service 服务器。这样能够保证快速执行身份验证,避免在 Directory Service 服务器宕机时连接失败。

在某些情况下,过大的 SiteScope 实例可能会对 Directory Service 服务器的性能产生负面影响。因此,建议将此服务器置于要监控的服务器附近。

### 疑难解答和限制

问题: JVM 崩溃,并显示错误消息"耗尽交换空间"。

可以通过以下方法检测关于交换空间耗尽的错误:

- 1 创建 Microsoft Windows 资源监控器,以监控目标 SiteScope 服务器上的虚拟 字节计数器。
- 2 配置以下阈值设置:

| 32 位操作系统            | 64 位操作系统           |
|---------------------|--------------------|
| 如果 >= 1.9 GB, 则发生错误 | 如果 >= 7.9 GB,则发生错误 |
| 如果 >= 1.8 GB,则发出警告  | 如果 >= 7.8GB, 则发出警告 |
| (当该值达到 2 GB 时进程崩溃)  | (当该值达到8GB时进程崩溃)    |

#### 解决方案:

- **1** 减少 JVM 堆大小。有关更改 JVM 堆大小的详细信息,请参阅"在 Windows 平 台上运行配置工具"(第155页)。
- **2** 通过减少并发运行的监控器的数量来减少 SiteScope 所使用的线程数 ("首选 项" > "基础架构首选项" > "服务器设置" > "最大监控器进程数")。

# 12

## 卸载 SiteScope

#### 本章包括:

- ► 在 Windows 平台上卸载 SiteScope (第 191 页)
- ▶ 在 Solaris 或 Linux 平台上卸载 SiteScope (第 196 页)

## 在 Windows 平台上卸载 SiteScope

可以从服务器计算机上卸载 SiteScope。对于在 Windows 平台上运行的 SiteScope,安装 SiteScope 时将包含一个用于从计算机中卸载 SiteScope 软件的 程序。

#### 要在 Windows 平台上卸载 SiteScope,请执行以下操作:

**1** 选择"开始">"所有程序">"管理工具">"服务"。此时将打开"服务" 对话框。 2 从服务列表中选择 SiteScope 服务。如果 SiteScope 正在运行,则右键单击此服务以显示操作菜单,并在显示的操作菜单中选择"停止"。等待服务的"状态"显示为已停止,关闭"服务"窗口。

| <b>♀</b> 服务 |                |            |                    |         |        |      | _ [    | ×  |
|-------------|----------------|------------|--------------------|---------|--------|------|--------|----|
| 文件(37) 操作(4 | A) 查看(V) 帮助(H) |            |                    |         |        |      |        |    |
|             | ] 🖸 🗟 🚺 🖬 🕨    |            |                    |         |        |      |        |    |
| 🧟 服务(本地)    | 😋 服务(本地)       |            | _                  |         |        |      |        |    |
|             | SiteScope      |            | _名称 ▲              | 描述      | 状态     | 启动类型 | 登录为    |    |
|             |                |            | 🧟 Routing and Re   | 在       |        | 禁用   | 本地系统   |    |
|             | 停止此服务          |            | 🎑 RPC Endpoint M   | 解       | 已启动    | 自动   | 网络服务   |    |
|             | 重启动此服务         |            | 🎑 Secondary Logon  | 在       |        | 手动   | 本地系统   |    |
|             |                |            | 🞑 Secure Socket    | 提       |        | 手动   | 本地服务   |    |
|             |                |            | 🎑 Security Accou   | 启       | 已启动    | 自动   | 本地系统   |    |
|             |                |            | 🏟 Server           | 支       | 已启动    | 自动   | 本地系统   |    |
|             |                |            | 🎑 Shell Hardware   | 为       | 已启动    | 自动   | 本地系统   |    |
|             |                |            | 💁 SiteScope        |         | 已启动    | 自动   | 本地系统   |    |
|             |                |            | 🎑 Smart Card       | 管       |        | 手动   | 本地服务   |    |
|             |                | 服务控制       |                    |         |        |      | × 本地系统 |    |
|             |                |            | 十分学者 法司 十回的 网络拉    | 1.65777 | lon tr |      | 本地服务   |    |
|             |                | Windows IF | 在云风得止 本地计具机        | 上的下列    | 1脈穷    |      | 网络服务   |    |
|             |                | SiteScope  |                    |         |        |      | 本地系统   |    |
|             |                |            |                    |         |        |      | 本地服务   |    |
|             |                |            |                    |         |        |      | 本地服务   | _  |
|             |                |            |                    |         |        |      | 本地系统   |    |
|             |                |            |                    | _       |        |      | 本地系统   |    |
|             |                |            | 关闭 (C              | )       |        |      | 本地服务   |    |
|             |                |            |                    |         |        |      |        | -1 |
|             | \ 扩展 √ 标准 /    |            | an maaa a oo aaa a | T       |        | +    |        |    |
|             | (              |            |                    |         |        |      |        |    |

- **3** 单击"开始">"所有程序">"HP SiteScope">"卸载 HP SiteScope", 启动 HP Software 安装程序。
- 4 如果出现下列警告,请单击"确定"。





5 在"选择区域设置"屏幕上,选择要显示的语言,然后单击"OK"。

6 在"应用程序维护"屏幕上,选择"卸载"并单击"下一步"。



7 在"卸载前摘要"屏幕中,单击"卸载"。

|              |  | 卸载前摘要 |
|--------------|--|-------|
|              | 卸载前摘要<br>SiteScope 11.20 (卸载)<br>⊡                                 |       |
| ● 卸载完成<br>取消 | SiteScope 11.20<br>应用程序文件失: C:\SiteScope\<br>確单击"卸载" 按钮復续.<br>人上一步 |       |

安装程序会选择并卸载 SiteScope 软件组件。

**8** 此时将打开"HP SiteScope 配置向导"。指定是否要卸载 HP Operations Agent。 单击 "下一步"。

在卸载操作期间,会在屏幕上显示各个软件组件及其卸载进度。

**注意:** 如果 SiteScope 与 HP Operations Manager 安装在同一台计算机上,则 在卸载 SiteScope 时,应清除用于卸载 HP Operations Agent 的选项。

卸载过程完成后,将打开"卸载完成"窗口,并显示卸载过程的概要信息。

9 在"卸载完成"窗口中,单击"完成",关闭卸载程序。

通过"查看日志文件"链接,可以在 Web 浏览器中访问卸载日志文件。有关已 删除的程序包的详细信息,请单击"详细信息"选项卡。

**10** 重新启动系统,以应用对其执行的更改。如果未能重新启动,可能导致其他应用程序发生意外问题。

## 在 Solaris 或 Linux 平台上卸载 SiteScope

对于在 Solaris 或 Linux 平台上运行的 SiteScope,安装 SiteScope 时将包含一个 用于从计算机中卸载 SiteScope 软件的脚本。如果无法运行该脚本,可以手动删除 SiteScope 文件和目录。

#### 要在 Solaris 或 Linux 平台上卸载 SiteScope,请执行以下操作:

- **1** 使用获得授权的帐户登录到运行 SiteScope 的计算机,执行 SiteScope 目录中的 脚本。通常情况下,此帐户应是运行 SiteScope 的帐户。
- **2** 通过运行 < **安装路径** >/SiteScope 目录中的 stop shell 脚本,停止 SiteScope。以下是一个用于运行该脚本的命令行示例:

#### SiteScope/stop

此时会显示一条消息,指示 SiteScope 已停止。

```
[root@gllnvm35 SiteScope]# ./stop
Stopped SiteScope process (14408)
./start: line 55: 14408 已杀死 ./start-service -x $@ > /dev/null 2
>&1
Stopped SiteScope monitoring process (14424)
```

- 3 运行卸载命令。
  - ➤ 如果在 X Windows 模式下工作,请运行以下命令: /opt/HP/SiteScope/installation/bin/uninstall.sh
  - ➤ 如果在控制台模式下工作,请运行以下命令: /opt/HP/SiteScope/installation/bin/uninstall.sh -i console

4 HP Software 安装程序将启动。指定区域设置并按"Enter"键。

#### 5 键入1并按"Enter"键,确认要删除 SiteScope。

Maintenance Selection ------Modify, repair or uninstall the application If you want to change something on a previous step, type 'back'. You may cancel this installation at any time by typing 'quit'. ->1- Uninstall Uninstall the application from your computer. Please select one of the options...: 1 6 卸载过程将开始。如果已安装 HP Operations Agent,系统将提示您卸载它。键入2并按"Enter"键,以卸载 HP Operations Agent:

. Uninstall HP Operations Agent ->1 - Do not uninstall: () 2 - Uninstall: ()

\_\_\_\_\_

7 此时将显示关于包的卸载状态的消息,然后卸载过程将完成:

## 第 Ⅳ 部分

安全运行 SiteScope

# 13

## 强化 SiteScope 平台

#### 本章包括:

- ➤ 关于强化 SiteScope 平台 (第 201 页)
- ▶ 设置 SiteScope 用户首选项 (第 202 页)
- ▶ 密码加密 (第 202 页)
- ▶ 使用安全套接字层 (SSL) 进行访问 SiteScope (第 202 页)
- ▶ 将 SiteScope 配置为向运行时服务模型发送批量数据 (第 203 页)

## 关于强化 SiteScope 平台

本章描述了可用于强化 SiteScope 平台的多个配置及设置选项。

网络和系统安全已变得越来越重要。作为一款系统可用性监控工具,SiteScope可以访问某些系统信息,如果没有采取安全措施,这些信息可能会危及系统安全。您应当借助本节中介绍的配置和设置选项来保护SiteScope平台。

**警告:** 应有两台 Web 服务器处于活动状态,为两个版本的 SiteScope 产品界面提供服务。要限制对 SiteScope 的所有访问,必须对 SiteScope Web 服务器和 SiteScope 附带的 Apache Tomcat 服务器应用适当的设置。

## 设置 SiteScope 用户首选项

SiteScope 用户配置文件用于要求用户在访问 SiteScope 界面时提供用户名和密码。安装后,所有对运行 SiteScope 的服务器拥有 HTTP 访问权限的用户均可正常访问 SiteScope。

默认情况下,将仅使用一个用户帐户来安装 SiteScope,并且不会为此帐户定义默 认的用户名或密码。此帐户即是管理员帐户。在安装并访问产品后,您应当为此帐 户定义用户名和密码。您还可以创建其他用户帐户配置文件,以控制其他用户访问 产品的方式以及可以执行的操作。有关创建用户帐户的详细信息,请参阅 SiteScope 帮助的《使用 SiteScope》中的"用户管理首选项"部分。

### 密码加密

所有 SiteScope 密码均使用名为"三重数据加密标准 (TDES)"的方法进行加密。 TDES 在每个 64 位文本块上连续使用三次数据加密算法,其用到的两个或三个密 钥均不相同。因此,未授权用户就无法在有限的时间内复制原始密码。

## 使用安全套接字层 (SSL) 进行访问 SiteScope

SiteScope 可以配置为使用 SSL 来控制对产品界面的访问。要启用此选项,用户必须使用证书来进行身份验证。有关详细信息,请参阅"配置 SiteScope 以使用 SSL"(第 233 页)。

## 将 SiteScope 配置为向运行时服务模型发送批量数据

可以用压缩或非压缩格式将 SiteScope 结果发送到 BSM 运行时服务模型 (RTSM)。 请求包括一个向 RTSM 指明结果是以压缩格式还是非压缩格式发送的参数。

#### 要通过压缩格式发送 SiteScope 结果,请执行下列步骤:

- 1 打开以下文件: <SiteScope 根目录 >\discovery\discovery\_agent.properties。
- **2** 找到以 appilog.agent.probe.send.results.zipped 开头的行。如果该行不存在,则将其添加到文件中。
- **3** 将值更改为 =true。
- **4** 重新启动 SiteScope。现在,将 SiteScope 结果发送到 RTSM 之前,会对结果进行压缩。

#### 第13章•强化 SiteScope 平台

# 14

## 权限和凭据

本章包含一个 SiteScope 监控器表。表中列出了每个监控器对应的协议、访问监控器所需的用户权限和凭据,以及其他备注信息。

本章的目的是为您提供有关确保 SiteScope 监控器安全所需的权限的基本信息。

| 监控器名称            | 协议 / 技术        | 用户权限和凭据                           | 备注  |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---|
| Amazon Web<br>服务 | HTTPS          | AWS AccessKey ID、AWS<br>SecretKey | 此监控器使用由 Amazon 提供的<br>访问密钥。用户可以在 Amazon<br>官方网站的用户配置文件中找到<br>这些密钥。HTTP 将受到保护。 |
| Apache<br>服务器    | HTTP、<br>HTTPS | 不需要,除非需要访问服务<br>器统计信息页面。          |   |
| BroadVision      | 专有             |                                   |   |

| 监控器名称                    | 协议 / 技术 | 用户权限和凭据 | 备注  |
|--------------------------|---------|---------|---|
| CheckPoint<br>Firewall-1 | SNMP    | 团体字符串。  | 此监控器不支持 SNMP V3,因此团体字符串会通过网络来传递纯文本。目标的 SNMP 代理可能经过配置,因此只能使用团体字符串读取 MIB 的子集。这种配置的深层含义是,如果未经授权的人员获得了团体字符串,则此类人员只能从代理处读取 OID<br>(而无法对 OID 进行设置)。 |

| 监控器名称       | 协议 / 技术 | 用户权限和凭据                          | 备注   |
|-------------|---------|----------------------------------|--|
| Cisco Works | SNMP    | 团体字符串或用户名/密码,<br>具体取决于 SNMP 的版本。 | 对于此监控器来说,最安全的配置方法是在配置为使用 SNMP<br>V3 的代理上运行,同时利用身份验证(SHA 或 MD5)和 DES<br>加密来确保隐私。在此配置中,<br>不会有任何未经加密的 SNMP<br>数据通过网络传递。这样能够极<br>大降低监控设备被恶意用户破<br>坏的风险。但是,这种方法没有<br>考虑到受监控设备的 SNMP 代<br>理中所存在的安全漏洞。 |
|             |         |                                  | 对于此监控器来说,最危险的配<br>置是使用 SNMP V1 和对整个<br>MIB 具有读取和访问权限的团<br>体字符串,该 MIB 由受监控设<br>备上的代理实施。在这种配置<br>中,恶意用户可以在网络上窃取<br>团体字符串,然后使用窃取到的<br>字符串来重新配置设备。   |

| 监控器名称      | 协议 / 技术         | 用户权限和凭据   | 备注                                 |
|------------|-----------------|---|------------------------------------|
| Citrix 服务器 | NetBIOS、<br>WMI | 必须具有特定的访问权限,才<br>能监控 Windows 上的性能<br>对象,如"监控 Windows 上<br>的性能对象"(第 231 页)中<br>所述。 | 请参阅"监控 Windows 上的性能对象"(第231页)中的注释。 |
| ColdFusion | NetBIOS、<br>WMI | 必须具有特定的访问权限,才<br>能监控 Windows 上的性能<br>对象,如"监控 Windows 上<br>的性能对象"(第231页)中<br>所述。   | 请参阅"监控 Windows 上的性能对象"(第231页)中的注释。 |
| COM+       | HTTP、<br>HTTPS  |   |                                    |

| 监控器名称            | 协议 / 技术          | 用户权限和凭据   | 备注   |
|------------------|------------------|---|--|
| CPU<br>(Windows) | NetBIOS \<br>WMI | 必须具有特定的访问权限,才能监控 Windows 上的性能<br>对象,如"监控 Windows 上<br>的性能对象"(第231页)中<br>所述。 | 將运行 SiteScope 的服务器添加<br>到 Active Directory 的 Domain<br>Adin 组中(对于 Windows 2000<br>或更高版本)。使用此选项,可<br>以将 SiteScope 服务设置为作为<br>本地系统帐户登录,但运行<br>SiteScope 的计算机会添加到具<br>有域管理权限的组中。<br>编辑域中所有计算机的注册表<br>访问权限,以允许非管理员进行<br>访问。有关非管理员用户如何能<br>够使用 perfmon 对计算机进行<br>远程监控的详细信息,请参阅<br>Microsoft 知识库文章<br>http://support.microsoft.com/kb<br>/164018/zh-cn。这种选择需要<br>更改要监控的每台远程计算机<br>的注册表。这意味着,虽然域中<br>服务器的列表包含域中所有计<br>算机,但只有已修改注册表的计<br>算机才能无须连接配置文件就<br>可实施监控。 |

| 监控器名称                      | 协议 / 技术               | 用户权限和凭据   | 备注  |
|----------------------------|-----------------------|---|---|
| CPU<br>(Solaris/<br>Linux) | Telnet、<br>SSH、rlogin | 需要对远程服务器的 shell<br>访问权限。此外,登录用户<br>还必须拥有运行特定可执行<br>程序的权限。                     | 通过对 SiteScope 可能运行的命<br>令使用 UNIX 组权限,可以限制<br>已登录用户的访问权限。您可以<br>在 templates.os 文件中找到特<br>定操作系统的相关命令列表。 |
| 数据库计数器                     | JDBC                  | 要验证特定数据库的访问权<br>限,必须拥有用户凭据。每<br>个数据库都会有其特定的方<br>法,为需要访问的特定表格<br>提供访问权限控制。     | 用户必须具有足够的权限才能<br>执行指定的任何 SQL 语句。  |
| 目录                         | Shell                 | 需要对远程服务器的 shell 访问权限。受支持的访问协议包括 Telnet、SSH 和 Rlogin。此外,登录用户还必须拥有运行特定可执行程序的权限。 | 通过对 SiteScope 可能运行的命<br>令使用 UNIX 组权限,可以限制<br>已登录用户的访问权限。您可以<br>在 templates.os 文件中找到特<br>定操作系统的相关命令列表。 |
| 目录<br>(Windows)            | NetBIOS               | 只读文件系统访问权限。   | 可以在操作系统级别控制对特<br>定文件的权限。  |
| 目录 (Solaris/<br>Linux)     | Telnet、<br>SSH、rlogin | 对特定文件的只读文件系统<br>访问权限。   | 可以在操作系统级别控制对特定文件的权限。  |

| 监控器名称                       | 协议 / 技术               | 用户权限和凭据   | 备注  |
|-----------------------------|-----------------------|---|---|
| 磁盘空间<br>(Windows)           | NetBIOS、<br>WMI       | 必须具有特定的访问权限,才<br>能监控 Windows 上的性能<br>对象,如"监控 Windows 上<br>的性能对象"(第231页)<br>中所述。   | 对于 Windows 2000, 必须在<br>perfex 中启用磁盘计数器。  |
| 磁盘空间<br>(Solaris/<br>Linux) | Telnet、<br>SSH、rlogin | 需要对远程服务器的 shell 访问权限。此外,登录用户还必须拥有运行特定可执行程序的权限。                                    | 通过对 SiteScope 可能运行的命<br>令使用 UNIX 组权限,可以限制<br>已登录用户的访问权限。您可以<br>在 templates.os 文件中找到特<br>定操作系统的相关命令列表。 |
| 动态磁盘空间<br>(Windows)         | NetBIOS、<br>WMI       | 必须具有特定的访问权限,才<br>能监控 Windows 上的性能<br>对象,如"监控 Windows 上<br>的性能对象"(第 231 页)中<br>所述。 | 对于 Windows 2000, 必须在<br>perfex 中启用磁盘计数器。  |

| 监控器名称                         | 协议 / 技术               | 用户权限和凭据   | 备注  |
|-------------------------------|-----------------------|---|---|
| 动态磁盘空间<br>(Solaris/<br>Linux) | Telnet、<br>SSH、rlogin | 需要对远程服务器的 shell<br>访问权限。此外,登录用户还<br>必须拥有运行特定可执行程<br>序的权限。 | 通过对 SiteScope 可能运行的命<br>令使用 UNIX 组权限,可以限制<br>已登录用户的访问权限。您可以<br>在 templates.os 文件中找到特<br>定操作系统的相关命令列表。 |

| 监控器名称           | 协议 / 技术         | 用户权限和凭据                          | 备注  |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|---|
| F5 Big-IP       | SNMP            | 团体字符串或用户名/密码,<br>具体取决于 SNMP 的版本。 | 对于此监控器来说,最安全的配置方法是在配置为使用 SNMP<br>V3 的代理上运行,同时利用身<br>份验证 (SHA 或 MD5)和 DES<br>加密来确保隐私。在此配置中,<br>不会有任何未经加密的 SNMP<br>数据通过网络传递。这样能够极<br>大降低监控设备被恶意用户破<br>坏的风险。但是,这种方法没有<br>考虑到受监控设备的 SNMP 代<br>理中所存在的安全漏洞。<br>对于此监控器来说,最危险的配置是使用 SNMP V1和对整个<br>MIB 具有读取和访问权限的团<br>体字符串,该 MIB 由受监控设<br>备上的代理实施。在这种配置<br>中,恶意用户可以在网络上窃取<br>团体字符串,然后使用窃取到的<br>字符串,然后使用窃取到的 |
| 文件<br>(Windows) | NetBIOS、<br>WMI | 只读访问日志文件的<br>Windows 权限。         |   |

| 监控器名称                                | 协议 / 技术               | 用户权限和凭据   | 备注  |
|--------------------------------------|-----------------------|---|---|
| 文件<br>(Solaris/<br>Linux)            | Telnet、<br>SSH、rlogin | 目标文件系统上的只读文件<br>权限。   |   |
| FTP                                  | FTP                   | 有效的 FTP 站点用户名和密<br>码,且拥有复制用户指定文<br>件的只读权限。客户站点可<br>能允许匿名登录。 |   |
| Generic<br>Hypervisor                | Telnet、<br>SSH、rlogin | 需要对远程服务器的 shell 访问权限。此外,登录用户还必须拥有运行特定可执行程序的权限。              | 通过对 SiteScope 可能运行的命<br>令使用 UNIX 组权限,可以限制<br>已登录用户的访问权限。您可以<br>在 templates.os 文件中找到特<br>定操作系统的相关命令列表。 |
| HAProxy                              | HTTP/<br>HTTPS        | SiteScope 不需要。<br>服务器可能需要有效的用户<br>名和密码。                     |   |
| HP iLO<br>(Integrated<br>Lights-Out) | SSH                   | 应由 HP iLO 系统管理员进<br>行配置。                                    | 配置远程服务器时,在"高级<br>设置"窗格中选择"仅限于 SSH<br>版本 2"(目的是使运行速度<br>更快)。   |

| 监控器名称                       | 协议 / 技术               | 用户权限和凭据   | 备注  |
|-----------------------------|-----------------------|---|---|
| KVM                         | Telnet、<br>SSH、rlogin | 需要对远程服务器的 shell<br>访问权限。此外,登录用户还<br>必须拥有运行特定可执行程<br>序的权限。                                     | 通过对 SiteScope 可能运行的命<br>令使用 UNIX 组权限,可以限制<br>已登录用户的访问权限。您可以<br>在 templates.os 文件中找到特<br>定操作系统的相关命令列表。 |
| LDAP                        | LDAP                  | 必须在 LDAP 服务器上具有<br>有效的用户名和密码才能进<br>行简单身份验证。执行查询<br>或搜索操作都需要相应的权<br>限。在版本 7.9 中,还支持<br>匿名身份验证。 |   |
| 链接检查                        | HTTP/<br>HTTPS        | 不需要,除非 HTTP/HTTPS<br>站点需要用户名 / 密码。  | 用户必须具有足够的权限才能<br>单击链接。  |
| 日志文件<br>(Windows)           | NetBIOS               | 只读访问日志文件的<br>Windows 权限。  |   |
| 日志文件<br>(Solaris/<br>Linux) | Telnet、<br>SSH、rlogin | 需要对远程服务器的 shell<br>访问权限。此外,登录用户还<br>必须拥有运行特定可执行程<br>序的权限。目标文件系统上<br>的只读文件权限。                  | 通过对 SiteScope 可能运行的命<br>令使用 UNIX 组权限,可以限制<br>已登录用户的访问权限。您可以<br>在 templates.os 文件中找到特<br>定操作系统的相关命令列表。 |

| 监控器名称                    | 协议 / 技术               | 用户权限和凭据   | 备注  |
|--------------------------|-----------------------|---|---|
| 邮件                       | SMTP                  | 有效的电子邮件帐户和密码。   |   |
| MAPI                     | MAPI                  | 一个或两个电子邮件帐户的<br>用户名/密码,用于发送和接<br>收测试邮件。   | SiteScope 必须以本地管理员身<br>份在 SiteScope 服务器上运行。<br>测试电子邮件帐户必须在<br>SiteScope 服务器中具有本地管<br>理员权限。            |
| 内存<br>(Windows)          | NetBIOS、<br>WMI       | 与 Microsoft ASP 服务器监<br>控器相同。   |   |
| 内存 (Solaris/<br>Linux)   | Telnet、<br>SSH、rlogin | 需要对远程服务器的 shell<br>访问权限。此外,登录用户<br>还必须拥有运行特定可执行<br>程序的权限。                         | 通过对 SiteScope 可能运行的命<br>令使用 UNIX 组权限,可以限制<br>已登录用户的访问权限。您可以<br>在 templates.os 文件中找到特<br>定操作系统的相关命令列表。 |
| <b>Memcached</b><br>统计信息 | ТСР                   | 不需要。  |   |
| Microsoft 存<br>档服务器      | NetBIOS、<br>WMI       | 必须具有特定的访问权限,才<br>能监控 Windows 上的性能<br>对象,如"监控 Windows 上<br>的性能对象"(第 231 页)中<br>所述。 | 请参阅"监控 Windows 上的<br>性能对象"(第 231 页)中的<br>注释。  |
| 监控器名称                      | 协议 / 技术         | 用户权限和凭据  | 备注                                       |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| Microsoft<br>A/V 会议<br>服务器 | NetBIOS、<br>WMI | 要监控 Windows 上的性能对<br>象,需要特定的访问权限,如<br>"监控 Windows 上的性能对<br>象"(第231页)中所述。   | 请参阅"监控 Windows 上的性<br>能对象"(第 231 页)中的注释。 |
| Microsoft<br>ASP 服务器       | NetBIOS、<br>WMI | 要监控 Windows 上的性能对象, 需要特定的访问权限, 如<br>"监控 Windows 上的性能<br>对象"(第 231 页)中所述。   | 请参阅"监控 Windows 上的性<br>能对象"(第 231 页)中的注释。 |
| Microsoft 导<br>向服务器        | NetBIOS、<br>WMI | 要监控 Windows 上的性能对象,需要特定的访问权限,如"监控 Windows 上的性能对象"(第231页)中所述。               | 请参阅"监控 Windows 上的性<br>能对象"(第 231 页)中的注释。 |
| Microsoft 边<br>缘服务器        | NetBIOS、<br>WMI | 要监控 Windows 上的性能对<br>象,需要特定的访问权限,如<br>"监控 Windows 上的性能<br>对象"(第 231 页)中所述。 | 请参阅"监控 Windows 上的性<br>能对象"(第 231 页)中的注释。 |
| Microsoft 前<br>端服务器        | NetBIOS、<br>WMI | 要监控 Windows 上的性能对<br>象,需要特定的访问权限,如<br>"监控 Windows 上的性能<br>对象"(第 231 页)中所述。 | 请参阅"监控 Windows 上的性<br>能对象"(第 231 页)中的注释。 |

| 监控器名称                         | 协议 / 技术         | 用户权限和凭据  | 备注                                       |
|-------------------------------|-----------------|--|--|
| Microsoft IIS<br>服务器          | NetBIOS、<br>WMI | 要监控 Windows 上的性能对象,需要特定的访问权限,如"监控 Windows 上的性能对象"(第231页)中所述。             | 请参阅"监控 Windows 上的性<br>能对象"(第 231 页)中的注释。 |
| Microsoft 中<br>介服务器           | NetBIOS、<br>WMI | 要监控 Windows 上的性能对象,需要特定的访问权限,如"监控 Windows 上的性能对象"(第231页)中所述。             | 请参阅"监控 Windows 上的性<br>能对象"(第 231 页)中的注释。 |
| Microsoft 监<br>控和 CDR 服<br>务器 | NetBIOS、<br>WMI | 要监控 Windows 上的性能对象,需要特定的访问权限,如"监控 Windows 上的性能对象"(第231页)中所述。             | 请参阅"监控 Windows 上的性能对象"(第231页)中的注释。       |
| Microsoft 注<br>册表服务器          | NetBIOS、<br>WMI | 要监控 Windows 上的性能对<br>象,需要特定的访问权限,如<br>"监控 Windows 上的性能<br>对象"(第231页)中所述。 | 请参阅"监控 Windows 上的性能对象"(第231页)中的注释。       |
| Microsoft<br>SQL Server       | NetBIOS,<br>WMI | 要监控 Windows 上的性能对象,需要特定的访问权限,如"监控 Windows 上的性能对象"(第231页)中所述。             | 请参阅"监控 Windows 上的性能对象"(第231页)中的注释。       |

| 监控器名称                                | 协议 / 技术               | 用户权限和凭据  | 备注                                       |
|--------------------------------------|-----------------------|--|--|
| Microsoft<br>Windows<br>拔号           | MODEM                 | 要联系的 ISP 帐户的用户名/<br>密码。帐户需要有足够的授<br>权才能执行其指定的测试监<br>控器。                |  |
| Microsoft<br>Windows<br>事件日志         | NetBIOS、<br>WMI       | 要监控 Windows 上的性能对象,需要特定的访问权限,如<br>"监控 Windows 上的性能<br>对象"(第 231 页)中所述。 | 请参阅"监控 Windows 上的性<br>能对象"(第 231 页)中的注释。 |
| Microsoft<br>Windows<br>Media Player | Telnet、<br>SSH、rlogin | 目标文件系统上的只读文件<br>权限。  |  |
| Microsoft<br>Windows<br>Media 服务器    | NetBIOS、<br>WMI       | 要监控 Windows 上的性能对象,需要特定的访问权限,如<br>"监控 Windows 上的性能<br>对象"(第 231 页)中所述。 | 请参阅"监控 Windows 上的性<br>能对象"(第 231 页)中的注释。 |
| Microsoft<br>Windows 性<br>能计数器       | NetBIOS               | 要监控 Windows 上的性能对象,需要特定的访问权限,如<br>"监控 Windows 上的性能<br>对象"(第231页)中所述。   | 请参阅"监控 Windows 上的性<br>能对象"(第 231 页)中的注释。 |

| 监控器名称                      | 协议 / 技术         | 用户权限和凭据  | 备注                                       |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| Microsoft<br>Windows<br>资源 | NetBIOS、<br>WMI | 要监控 Windows 上的性能对<br>象,需要特定的访问权限,如<br>"监控 Windows 上的性能<br>对象"(第 231 页)中所述。 | 请参阅"监控 Windows 上的性<br>能对象"(第 231 页)中的注释。 |

| 监控器名称 | 协议 / 技术 | 用户权限和凭据                          | 备注   |
|-------|---------|----------------------------------|--|
| 网络带宽  | SNMP    | 团体字符串或用户名/密码,<br>具体取决于 SNMP 的版本。 | 对于此监控器来说,最安全的配置方法是在配置为使用 SNMP<br>V3 的代理上运行,同时利用身份验证(SHA 或 MD5)和 DES<br>加密来确保隐私。在此配置中,<br>不会有任何未经加密的 SNMP<br>数据通过网络传递。这样能够极<br>大降低监控设备被恶意用户破<br>坏的风险。但是,这种方法没有<br>考虑到受监控设备的 SNMP 代<br>理中所存在的安全漏洞。 |
|       |         |                                  | 对于此监控器来说,最危险的配置是使用 SNMP V1 和对整个MIB 具有读取和访问权限的团体字符串,该 MIB 由受监控设备上的代理实施。在这种配置中,恶意用户可以在网络上窃取团体字符串,然后使用窃取到的字符串来重新配置设备。   |

| 监控器名称                 | 协议 / 技术               | 用户权限和凭据   | 备注  |
|-----------------------|-----------------------|---|---|
| 新闻                    | NNTP                  | 有效的用户名和密码(在新<br>闻服务器要求的情况下),<br>拥有在新闻组中查询消息总<br>数的只读权限。   |   |
| Oracle 9i 应<br>用程序服务器 | HTTP/<br>HTTPS        |   |   |
| Oracle 数据库            | JDBC                  | 能够执行 <sitescope<br>根目录 &gt;\<br/>templates.applications\<br/>commands.oraclejdbc 中<br/>找到的所有 SQL 语句的<br/>Oracle 用户进行了登录。</sitescope<br> |   |
| Ping                  | ICMP                  | N/A   |   |
| 端口                    | ТСР                   | N/A   |   |
| Radius                | Radius                | Radius 服务器上有效的用户<br>名和密码。不需要其他权限。   | 必须将 SiteScope 的 IP 添加到<br>服务器列表,才能与 Radius 服<br>务器进行通信。同时,还需将其<br>配置为进行 PAP 身份验证。 |
| Real Media<br>Player  | Telnet、<br>SSH、rlogin | 目标文件系统上的只读文件<br>权限。   |   |
| Real Media<br>Server  | NetBIOS、<br>WMI       | 要监控 Windows 上的性能对象,需要特定的访问权限,如"监控 Windows 上的性能对象"(第231页)中所述。  | 请参阅"监控 Windows 上的性能对象"(第231页)中的注释。  |

| 监控器名称   | 协议 / 技术                               | 用户权限和凭据  | 备注  |
|---|---------------------------------------|--|---|
| SAP CCMS  | 专有                                    | XMI 授权。  | 获得 XMI 授权的配置文件为<br>S_A.SYSTEM、<br>PD_CHICAGO、<br>S_WF_RWTEST 和<br>SAP_ALL。                            |
| SAP CCMS<br>警报                                    | 专有                                    |  |   |
| SAP<br>Performance<br>或 SAP Work<br>Processes     | 专有                                    | 仍处于研究阶段。   |   |
| 脚本<br>(Windows)                                   | Telnet、<br>SSH、rlogin                 | 要监控 Windows 上的性能对象,需要特定的访问权限,如"监控 Windows 上的性能对象"(第231页)中所述。 | 请参阅"监控 Windows 上的性能对象"(第 231 页)中的注释。  |
| 脚本 (Solaris/<br>Linux)                            | Telnet、<br>SSH、rlogin                 | 需要对远程服务器的 shell 访问权限。此外,登录用户还<br>必须拥有运行特定可执行程<br>序的权限。       | 通过对 SiteScope 可能运行的命<br>令使用 UNIX 组权限,可以限制<br>已登录用户的访问权限。您可以<br>在 templates.os 文件中找到特<br>定操作系统的相关命令列表。 |
| 本地计算机<br>(Solaris、<br>Linux 和<br>Windows)<br>上的脚本 | Telnet、<br>SSH、<br>rlogin/<br>NetBIOS | 目标文件系统上的只读文件<br>权限。  |   |

| 监控器名称   | 协议 / 技术               | 用户权限和凭据  | 备注  |
|---|-----------------------|--|---|
| 服务<br>(Windows)   | NetBIOS、<br>WMI       | 要监控 Windows 上的性能对<br>象,需要特定的访问权限,如<br>"监控 Windows 上的性能<br>对象"(第 231 页)中所述。 | 请参阅"监控 Windows 上的性能对象"(第231页)中的注释。  |
| 服务 (Solaris/<br>Linux)                                    | Telnet、<br>SSH、rlogin | 需要对远程服务器的 shell 访问权限。此外,登录用户还<br>必须拥有运行特定可执行程<br>序的权限。                     | 通过对 SiteScope 可能运行的命<br>令使用 UNIX 组权限,可以限制<br>已登录用户的访问权限。您可以<br>在 templates.os 文件中找到特<br>定操作系统的相关命令列表。 |
| Siebel 应用程<br>序服务器 (以<br>前称为 Siebel<br>Server<br>Manager) | CmdLine               | 用户帐户必须有 Siebel 管理<br>员责任权限, 才能发布 Siebel<br>Server Manager (srvrmgr)<br>命令。 | 如果 srvrmgr 客户端为远程客<br>户端,则必须使用正确的用户名<br>和密码凭据来设置远程计算机<br>(Windows 或 UNIX),才能执<br>行远程 srvgmr 命令。       |
| Siebel 日志   | Telnet、<br>SSH、rlogin | 目标 Siebel 服务器文件系统的只读文件权限。  |   |
| Siebel Web<br>服务器   | HTTP/<br>HTTPS        | 如果目标 Siebel 扩展页采用<br>了第三方的 HTML 表单式身<br>份验证软件,则需要用户名<br>和密码。               | 用户必须拥有相应的权限才能检索 Siebel SWE 页。   |

| 监控器名称 | 协议 / 技术 | 用户权限和凭据                          | 备注   |
|-------|---------|----------------------------------|--|
| SNMP  | SNMP    | 团体字符串或用户名/密码,<br>具体取决于 SNMP 的版本。 | 对于此监控器来说,最安全的配置方法是在配置为使用 SNMP<br>V3 的代理上运行,同时利用身份验证(SHA 或 MD5)和 DES<br>加密来确保隐私。在此配置中,<br>不会有任何未经加密的 SNMP<br>数据通过网络传递。这样能够极<br>大降低监控设备被恶意用户破<br>坏的风险。但是,这种方法没有<br>考虑到受监控设备的 SNMP代<br>理中所存在的安全漏洞。<br>对于此监控器来说,最危险的 |
|       |         |                                  | N 于 L 品 经 都 米 说, 取 泡 应 的<br>配置 是 使 用 SNMP V1 和 对 整<br>个 MIB 具有读取和访问权限的<br>团体字符串,该 MIB 由受监控<br>设备上的代理实施。在这种配置<br>中,恶意用户可以在网络上窃取<br>团体字符串,然后使用窃取到的<br>字符串来重新配置设备。  |

| 监控器名称          | 协议 / 技术 | 用户权限和凭据                          | 备注   |
|----------------|---------|----------------------------------|--|
| SNMP(按<br>MIB) | SNMP    | 团体字符串或用户名/密码,<br>具体取决于 SNMP 的版本。 | 对于此监控器来说,最安全的配置方法是在配置为使用 SNMP<br>V3 的代理上运行,同时利用身份验证(SHA 或 MD5)和 DES<br>加密来确保隐私。在此配置中,<br>不会有任何未经加密的 SNMP<br>数据通过网络传递。这样能够极<br>大降低监控设备被恶意用户破<br>坏的风险。但是,这种方法没有<br>考虑到受监控设备的 SNMP 代<br>理中所存在的安全漏洞。 |
|                |         |                                  | 对于此监控器来说,最危险的配置是使用 SNMP V1 和对整个MIB 具有读取和访问权限的团体字符串,该 MIB 由受监控设备上的代理实施。在这种配置中,恶意用户可以在网络上窃取团体字符串,然后使用窃取到的字符串来重新配置设备。   |

| 监控器名称   | 协议 / 技术               | 用户权限和凭据   | 备注   |
|---------|-----------------------|---|--|
| SNMP 陷阱 | SNMP                  | 无,虽然需要配置网络上的<br>代理以向 SiteScope 发送陷<br>阱的权限。SiteScope 必须作<br>为特权用户运行,以便绑定<br>到保留端口 162。      | 与 SNMP V1 和 V2 陷阱有关的<br>安全风险是:恶意用户可以窃取<br>通过陷阱传递的数据。<br>通过身份验证和隐私功能使用<br>V3 陷阱,可极大地降低窃取者<br>恶意使用数据的机率。 |
| SunONE  | HTTP/<br>HTTPS        | 无,除非使用需要身份验证<br>的代理。  |  |
| 系统日志    | Telnet、<br>SSH、rlogin | 需要对远程服务器的 shell<br>访问权限。此外,登录用户<br>还必须拥有运行特定可执行<br>程序的权限。目标文件系统<br>上的只读文件权限。                | 通过对 SiteScope 可能运行的命<br>令使用 UNIX 组权限,可以限制<br>已登录用户的访问权限。您可以<br>在 templates.os 文件中找到特<br>定操作系统的相关命令列表。  |
| Tuxedo  | 专有                    | PeopleSoft Tuxedo 自带两<br>个预先配置的用户: PS 和<br>VP,这些用户为仅监控用帐<br>户。无法创建或使用其他用<br>户来监控 SiteScope。 |  |
| URL     | HTTP/<br>HTTPS        | SiteScope 不需要。<br>服务器可能需要有效的用户<br>名和密码。   |  |

| 监控器名称           | 协议 / 技术        | 用户权限和凭据                                 | 备注   |
|-----------------|----------------|---|--|
| URL 内容          | HTTP/<br>HTTPS | SiteScope 不需要。<br>服务器可能需要有效的用户<br>名和密码。 |  |
| URL 列表          | HTTP/<br>HTTPS | SiteScope 不需要。<br>服务器可能需要有效的用户<br>名和密码。 |  |
| URL 序列          | HTTP/<br>HTTPS | SiteScope 不需要。<br>服务器可能需要有效的用户<br>名和密码。 |  |
| VMware 数据<br>存储 | HTTPS          | vCenter 的有效用户名和<br>密码                   | 用户必须具有足够的权限<br>才能查看数据中心、数据存储和<br>VMDisk。对于 VMDisk,用户<br>应拥有浏览数据存储的权限。这<br>些监控器还需要从 vCenter 导入<br>服务器证书。可以使用 SiteScope<br>中的"证书管理"完成此操作<br>(在配置监控器之前或配置过程<br>中,使用"导入证书"选项)。 |

| 监控器名称                                       | 协议 / 技术               | 用户权限和凭据  | 备注  |
|---|-----------------------|--|---|
| VMware 主机<br>CPU/ 内存 /<br>存储 / 网络 /<br>状态   | HTTPS                 | vCenter/ 主机的有效用户名<br>和密码。  | 用户需要足够的权限才能查看<br>主机和 VM。这些监控器还需要<br>从 vCenter/ 主机导入服务器证<br>书。可以手动完成此操作,或者<br>使用 SiteScope 中的"证书管<br>理"完成此操作(在配置监控器<br>之前或配置过程中,使用"导入<br>证书"选项)。 |
| Web 服务器                                     | NetBIOS               | 要监控 Windows 上的性能对<br>象,需要特定的访问权限,如<br>"监控 Windows 上的性能<br>对象"(第 231 页)中所述。 | 请参阅"监控 Windows 上的性<br>能对象"(第 231 页)中的注释。  |
| Web 服务器<br>(Solaris、<br>Linux 和<br>Windows) | Telnet、<br>SSH、rlogin | 目标文件系统上的只读文件<br>权限。  |   |
| Web 服务                                      | HTTP/<br>HTTPS        | 支持基础、汇编和 NTLM 身<br>份验证 (如果目标 Web 服务<br>需要)。                                |   |
| WebLogic<br>应用程序<br>服务器 5.x                 | SNMP                  | 团体字符串凭据必须与<br>SNMP 代理中的字符串<br>匹配。  |   |
| WebLogic<br>应用程序服务<br>器 6.x 及更高<br>版本       | RMI                   | 要求用户所在的组至少具有监控角色权限。  |   |

| 监控器名称   | 协议 / 技术        | 用户权限和凭据  | 备注 |
|---|----------------|--|----|
| WebSphere<br>应用程序<br>服务器 3.5x                     | RMI            |  |    |
| WebSphere<br>应用程序<br>服务器 4.5                      | RMI            | 要求用户拥有的或属于的组<br>至少具有监控角色权限。  |    |
| WebSphere<br>应用程序<br>服务器 5.x<br>(HTTP 上的<br>SOAP) | HTTP/<br>HTTPS | 要求用户拥有的或属于的组至少具有监控角色权限。  |    |
| WebSphere<br>MQ 状态                                | 专有             | SiteScope 帐户必须是 MQ<br>Windows 服务器中的 mqm<br>组成员。<br>在 MQ UNIX 中,所用的服<br>务器连接通道不需要 SSL 身<br>份验证。 |    |
| WebSphere<br>Performance<br>Servlet               | HTTP/<br>HTTPS | HTTP 身份验证,使用 Servlet<br>URL 的用户名和密码。用户<br>可自定义凭据。  |    |

## 监控 Windows 上的性能对象

#### 用户权限和凭据

用户必须拥有特定访问权限才能监控 Windows 中的性能对象。详细信息请参见 Microsoft 知识库文章 <u>http://support.microsoft.com/kb/300702/zh-cn</u> 和 <u>http://support.microsoft.com/kb/164018/zh-cn</u>。

这些文章描述了必须对受监控服务器上的用户授予的权限和安全策略。

### 注意:

▶ Perfmon 用户。获得了监控 Windows 服务器上性能对象所需权限的用户。

Windows 服务器中的 "Performance Monitor Users" (Windows 2000 和 Windows 2003)、"Power Users"以及 "Administrators" 组已与 Perfmon 用户所需的权限和安全策略集相关联。任何属于这些组的用户都拥有监控性能 对象所需的所有权限,同时会自动成为 Perfmon 用户。"Performance Monitor Users" 组仅包含必要的权限集合,而 "Power Users"和 "Administrators" 组则与多个与性能监控无关的其他权限相关联。

► SiteScope 用户。SiteScope 服务的登录用户。

为了让 SiteScope 监控器能够从远程服务器收集 Perfmon 数据,必须使用被定 义为 Perfmon 用户的用户凭据来建立与这些服务器的连接。可以通过下列方法 建立这些连接:

- ▶ 将 SiteScope 用户配置为域用户,该用户同时也是远程计算机上的用户。
- ➤ 如果未将 SiteScope 用户定义为远程计算机上的 Perfmon 用户,则必须在 SiteScope 中,使用定义为远程计算机上 Perfmon 用户的用户凭据来配置 Remote NT 对象。之后,监控器将配置为使用 Remote NT 对象。

**第14章** • 权限和凭据

# 15

## 配置 SiteScope 以使用 SSL

#### 本章包括:

- ► 关于使用 SSL SiteScope (第 234 页)
- ▶ 准备 SiteScope 以使用 SSL (第 235 页)
- ► 为 SSL 配置 SiteScope (第 240 页)
- ▶ 配置 SiteScope 以进行 Mutual SSL 配置 (第 242 页)
- ▶ 将 SiteScope 配置为连接到使用 SSL 部署的 BSM 服务器 (第 244 页)
- ▶ 配置 SiteScope 以连接到要求提供客户端证书的 BSM 服务器 (第 245 页)
- ➤ 当 BSM 服务器需要客户端证书时在 SiteScope 中配置拓扑搜寻代理 (第 249 页)

## 关于使用 SSL SiteScope

可以将 SiteScope 配置为使用安全套接字层 (SSL),以限制对 SiteScope 界面的访问。通过将服务于 SiteScope 界面的 Web 服务器配置为支持 SSL,可使得 SiteScope 服务器支持 SSL。为此,请将数字证书导入到密钥存储文件,然后更改服务器配置设置,使得 SiteScope 仅响应 HTTPS 请求。还可以将 SiteScope 配置 为与 BSM 服务器 (该服务器需要使用有客户端证书或无客户端证书的 SSL)连接。

**警告:** 要将对 SiteScope 的所有访问限制为 HTTPS 客户端连接,必须使用本节中的步骤将 SiteScope Web 服务器和 SiteScope 中包含的 Tomcat 服务器配置为使用 SSL。

## 准备 SiteScope 以使用 SSL

SiteScope 附带了 Keytool.exe。Keytool 是一个密钥和证书管理实用程序。该实用程序允许用户管理自己的公/私钥对以及关联的证书,以便使用数据签名进行身份验证。同时,它还允许用户对与其通信的其他人员和组织的公钥进行缓存操作。该实用程序安装在 <SiteScope 安装路径 >\SiteScope\java\bin 目录下。

**警告:**当创建、请求和安装数字证书时,请记录您在该过程的每个步骤中使用的 参数和命令行参数。在整个过程中都使用相同的值是十分重要的。

**注意:** 要使 SiteScope 经典界面能够与 SSL 配合使用,您必须配置 Tomcat 服务器 (请参阅"为 SSL 配置 SiteScope"(第 240 页))和经典界面引擎(请参阅 <**SiteScope 根目录** >\**docs\HTTPSaccess.htm** 中的说明)。

您可以在 http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/tooldocs/win32/keytool.html 中找到 关于 Keytool 的更多信息。

本节包括以下主题:

- ▶"使用证书颁发机构的证书"(第236页)
- ▶"使用自签名证书"(第238页)

## 使用证书颁发机构的证书

您可以使用证书颁发机构颁发的数字证书。要使用此选项,需要可导入 Keytool 所使用的密钥存储文件的数字证书。如果您的组织当前没有此类数字证书,则需 要请求证书颁发机构为您颁发证书。

可使用以下步骤创建 KeyStore 文件和数字证书请求。

#### 要对证书颁发机构创建证书请求文件,请执行以下操作:

- **1** 删除 <**SiteScope 根目录** >\**groups** 目录中的 **serverKeystore** 文件。您可以将 其删除,或者移动到其他目录。
- **2** 通过从 <**SiteScope 根目录** >\java\bin 目录运行下面列出的命令行,创建密 钥对。

#### 注意:

- ▶ 必须在一行中输入此命令和您所使用的其他命令。为了适于在此页面中显示,这里对行进行了划分。
- ▶ 私钥密码和密钥库密码必须相同,以避免出现"IO 异常:无法恢复密钥" 错误。

keytool -genkey -dname "CN=www.yourDomain.com, OU=yourDepartment, O=yourCompanyName, L=yourLocation, ST=yourState, C=yourCountryCode" -alias yourAlias -keypass keypass -keystore ..\..\groups\serverKeystore storepass passphrase -keyalg "RSA" -validity valdays

此命令在 <**SiteScope 根目录** >\**groups** 目录中创建一个名为 **serverKeystore** 的文件。**SiteScope** 会使用此文件存储安全会话中使用的证书。请确保在其他位置中保留此文件的备份。

#### 准则和限制

- ➤ -dname 选项值必须具有如下顺序,其中的斜体值将替换为您选择的值。关键字的缩写如下:
- ➤ CN = commonName 普通人名 (如 Warren Pease)
   OU = organizationUnit 小型组织单位 (如 NetAdmin)
   O = organizationName 大型组织名称 (如 ACMe-Systems, Inc.)
   L = localityName 地点 (城市)名称 (如 Palo Alto)
   ST = stateName 州名或省名 (如 California)
   C = country 国家 / 地区代码 (两个字母, 如 US)
- ➤ -dname (可分辨名称字符串)变量中的子组件不区分大小写且具有顺序, 但您不必包含所有子组件。-dname 变量表示公司, CN 是安装 SiteScope 的 Web 服务器的域名。
- ➤ -storepass 值是用于保护 KeyStore 文件的密码。该密码必须至少包含 6 个 字符。将证书数据导入 KeyStore 文件和从 KeyStore 文件中删除证书数据 时需要使用此密码。
- ▶ -alias 变量是一个别名或昵称,用于标识 KeyStore 中的条目。
- **3** 通过从 <SiteScope 根目录 >\java\bin 目录运行以下命令,为此密钥库创建一个证书请求:

keytool -certreq -alias yourAlias -file ..\..\groups\sis.csr -keystore ..\..\groups\serverKeystore -storepass passphrase

此命令将在 <**SiteScope 根目录** >\groups 目录中创建名为 sis.csr 的文件。可 使用此文件向证书颁发机构请求证书。

接收到证书颁发机构颁发的证书后(回复消息中会包含一个名为 cert.cer 的文件),需要将此证书导入到通过上述步骤创建的 KeyStore 文件中。该文件的名称应为 serverKeystore。可使用以下步骤导入证书以用于 SiteScope。

#### 要导入证书颁发机构颁发的证书,请执行以下操作:

**1** 通过从 <**SiteScope 根目录** >\java\bin 目录运行以下命令,将证书数据导入到 KeyStore 文件中:

keytool -import -trustcacerts -alias yourAlias -file cert.cer -keystore ..\..\groups\serverKeystore

2 要更改 SiteScope 以使用安全连接,需要在 SiteScope 中添加或修改某些设置 或配置文件。有关详细信息,请参阅"为 SSL 配置 SiteScope"(第 240 页)。

## 使用自签名证书

此外,您还可以生成自签名证书以用于 SiteScope。要完成该操作,请执行以下步骤使用 -selfcert 选项让 Keytool 实用程序生成自签名证书。

#### 要使用自签名证书,请执行以下操作:

- **1** 删除 <**SiteScope 根目录** >**\groups** 目录中的 **serverKeystore** 文件。您可以将 其删除,或者移动到其他目录。
- 2 从 <SiteScope 根目录 >\java\bin 目录运行以下命令。以斜体表示的值是需要 使用特定于组织的信息填写的变量。

**注意**:必须在一行中输入此命令和您所使用的其他命令。为了适于在此页面中显示,这里对行进行了划分。

keytool -genkey -dname "CN=www.yourDomain.com, OU=yourDepartment, O=yourCompanyName, L=yourLocation, ST=yourState, C=yourCountryCode" -alias yourAlias -keypass keypass -keystore ..\..\groups\serverKeystore storepass passphrase -keyalg "RSA" -validity valdays

**3** 同样地,从 <SiteScope 根目录 >\java\bin 目录运行以下命令。

keytool -selfcert -alias yourAlias -sigalg "MD5withRSA" -keypass password dname "CN=www.yourDomain.com, OU=yourDepartment, O=yourCompanyName, L=yourLocation, ST=yourState, C=yourCountryCode" -keystore ..\..\groups\serverKeystore

- 4 要更改 SiteScope 以使用安全连接,需要在 SiteScope 中添加或修改某些设置 或配置文件。有关详细信息,请参阅"为 SSL 配置 SiteScope"(第 240 页)。
- 5 您可以有选择性地运行以下命令来导出证书,以便在 BSM 中使用:

keytool -exportcert -alias yourAlias -file <SiteScope 根目录 >\ certificate\_name.cer -keystore ..\..\groups\serverKeystore

导出后, 输入密钥库密码。

## 为 SSL 配置 SiteScope

要在 Tomcat 上启用 SSL, 需要对 Tomcat 服务器所使用的配置文件进行更改。

- 1 打开 <SiteScope 根目录 >\Tomcat\conf 目录中的 server.xml 文件。
- 2 找到类似于下列内容的配置文件部分:

```
<!-- Define a SSL Coyote HTTP/1.1 Connector on port 8443 --> <!--
<Connector port="8443"
maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"
enableLookups="false" disableUploadTimeout="true"
acceptCount="100" debug="0" scheme="https" secure="true"
clientAuth="false" sslProtocol="TLS" />
-->
```

3 将以上部分更改为:

<!-- Define a SSL Coyote HTTP/1.1 Connector on port 8443 -->

```
<Connector port="8443"
maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"
enableLookups="false" disableUploadTimeout="true"
acceptCount="100" debug="0" scheme="https" secure="true"
clientAuth="false" sslProtocol="TLS"
keystoreFile="<SiteScope_install_path>\SiteScope\groups\serverKeystore"
keystorePass="testing"
/>
```

其中, <SiteScope\_install\_path> 是用于安装 SiteScope 的路径。

#### 注意:

- ▶ 如果在安装 SiteScope 的服务器上安装了其他 HP 产品,则可能需要将 8443 端口更改为其他端口号以避免冲突。
- ➤ Tomcat 日志输出被写入 <SiteScope 根目录 >\logs\ tomcat.log 文件中。可在 <SiteScope 根目录 >\Tomcat\ common\classes\log4j.properties 文件中配置日志文件的设置。

默认情况下, Tomcat 会在 SiteScope 用户的主目录中查找.keystore 文件。

有关为 Tomcat 服务器启用 SSL 的详细信息,请参阅 http://tomcat.apache.org/tomcat-5.5-doc/ssl-howto.html。

**4** 通过此示例为 Tomcat 启用 SSL 后,即可通过语法结构如下的 URL 使用 SiteScope 接口:

https://<SiteScope 服务器 >:8443/SiteScope (链接区分大小写)

## 配置 SiteScope 以进行 Mutual SSL 配置

/>

如果 SiteScope 服务器要求从客户端获取客户端证书,则执行以下步骤。

- **1** SiteScope 应使用 SSL 进行配置。有关详细信息,请参阅"为 SSL 配置 SiteScope"(第 240 页)。
- **2** 将 Tomcat 服务器配置为请求客户端证书,方法是找到 <**SiteScope 根目录** >\ Tomcat\conf\server.xml 配置文件中的以下部分:

```
<Connector port="8443"
maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"
enableLookups="false" disableUploadTimeout="true"
acceptCount="100" debug="0" scheme="https" secure="true"
sslProtocol="TLS"
keystoreFile="..\groups\serverKeystore"
keystorePass="changeit"
```

然后添加以下属性并更改 clientAuth="true":

```
truststoreFile="..\java\lib\security\cacerts"
truststorePass="changeit"
truststoreType="JKS"
clientAuth="true"
```

3 通过运行以下命令,将客户端证书或证书颁发机构的证书导入到 SiteScope 信任储存区 (<SiteScope 根目录 >\java\lib\security\cacerts):

C:\SiteScope\java\bin>keytool -import -trustcacerts -alias < 您的别名 > - keystore ..\lib\security\cacerts -file < 证书文件 >

4 创建客户端证书或使用现有证书将其导入到浏览器中。

5 重新启动 SiteScope 并使用以下链接访问 SiteScope:

https://< 服务器 >:8443/SiteScope (链接区分大小写)

**注意:**调用 SiteScope SOAP API 也需要证书。将以下内容添加到 Java 代码可使用客户端证书进行响应:

System.setProperty("javax.net.ssl.keyStore",< 客户端证书密钥库的路径名称, JKS 格式 >);

System.setProperty("javax.net.ssl.keyStorePassword", < 客户端证书密钥库的 密码 >);

(可选) System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", <truststore 的路径名称, JKS 格式 >);

或者使用以下 JVM 参数:

-Djavax.net.ssl.keyStore=< 客户端证书密钥库的路径名称, JKS 格式 >

-Djavax.net.ssl.keyStorePassword=< 客户端证书密钥库的密码 >

(可选) -Djavax.net.ssl.trustStore=<truststore 的路径名称, JKS 格式 >

## 将 SiteScope 配置为连接到使用 SSL 部署的 BSM 服务器

要将 SiteScope 连接到使用 SSL 部署的 BSM 服务器,请执行以下操作:

- 1 连接到 SiteScope 服务器。
- 2 在 SiteScope 用户界面中使用证书管理程序将 CA 或 BSM 服务器证书导入到 SiteScope。有关详细信息,请参阅 SiteScope 帮助的 《使用 SiteScope》中的 "证书管理"部分。
- **3** 如果使用负载平衡器配置 BSM,则使用 SiteScope 用户界面中的证书管理程序 将负载平衡器核心和中央 URL 的证书导入到 SiteScope 中。有关详细信息,请 参阅 SiteScope 帮助的《使用 SiteScope》中的"证书管理"部分。
- **4** 有关如何将证书导入到 BSM 的详细信息,请参阅 HP BSM 文档库的《HP Business Service Management Hardening Guide》 PDF 文档中的"Using SSL with SiteScope"部分。

## 配置 SiteScope 以连接到要求提供客户端证书的 BSM 服务器

要将 SiteScope 连接到要求提供客户端证书的 BSM 服务器,请执行以下操作:

- 1 连接到 SiteScope 服务器。
- 2 在 SiteScope 用户界面中使用证书管理程序将 CA 或 BSM 导入 SiteScope。有关详细信息,请参阅 SiteScope 帮助的《使用 SiteScope》中的"证书管理" 部分。

**注意:** 证书中的计算机名称必须是完全限定域名,且必须与在"系统可用性管理"管理程序的"新建 SiteScope"页面中使用的名称完全相同(步骤 14)。

**3** 如果已获得 JKS 格式的客户端证书,请将其复制到 <**SiteScope 根目录** >\ templates.certificates 文件夹,然后从步骤 11 继续执行操作。

#### 注意:

- ▶ 确保私钥密码至少包含 6 个字符,并确保私钥和密钥库密码相同。
- ▶ 此外,确保上述密钥库包含签发密钥的 CA 证书。

否则,请执行以下步骤(如果未获得JKS格式的客户证书)。

4 通过从 <SiteScope 根目录 >\java\bin 目录运行以下命令,在 <SiteScope 根目录 >/templates.certificates 下创建一个密钥库:

keytool -genkey -keyalg RSA -alias sis -keystore <SiteScope 根目录 >\ templates.certificates\.ks -storepass < 您的密钥库密码 >

例如:

keytool -genkey -keyalg RSA -alias sis -keystore C:\SiteScope\templates.certificates\.ks -storepass changeit What is your first and last name? [Unknown]: domain.name What is the name of your organizational unit? [Unknown]: dept What is the name of your organization? [Unknown]: XYZ Ltd What is the name of your City or Locality? [Unknown]: New York What is the name of your State or Province? [Unknown]: USA What is the two-letter country code for this unit? [Unknown]: US Is CN=domain.name, OU=dept, O=XYZ Ltd, L=New York, ST=USA, C=US correct? [no]: yes

Enter key password for <SiteScope>

按 "Enter" 键以使用与密钥库密码相同的密码。

**5** 通过从 <**SiteScope 根目录** >\java\bin 目录运行以下命令,为此密钥库创建一个证书请求:

keytool -certreq -alias sis -file c:\sis.csr -keystore <SiteScope 根目录 >\ templates.certificates\.ks -storepass < 您的密钥库密码 >

例如:

keytool -certreq -alias sis -file c:\sis.csr -keystore C:\SiteScope\templates.certificates\.ks -storepass changeit

- 6 请证书颁发机构对您请求的证书进行签名。将 .csr 文件的内容复制 / 粘贴到证书颁发机构 Web 表格中。
- **7** 以 BASE-64 格式将签名的客户端证书下载到 <**SiteScope 根目录** >\ templates.certificates\clientcert.cer。
- 8 以 BASE-64 格式将证书颁发机构颁发的证书下载到 c:\。
- 9 运行以下命令,将证书颁发机构颁发的证书导入到 JKS 密钥库中:

keytool -import -alias ca -file c:\ca.cer -keystore <SiteScope 根目录 >\ templates.certificates\.ks -storepass < 您的密钥库密码 >

例如:

keytool -import -alias ca -file c:\ca.cer -keystore C:\SiteScope\templates.certificates\.ks -storepass changeit Owner: CN=dept-CA, DC=domain.name Issuer: CN=dept-CA, DC=domain.name Serial number: 2c2721eb293d60b4424fe82e37794d2c Valid from: Tue Jun 17 11:49:31 IDT 2008 until: Mon Jun 17 11:57:06 IDT 2013 Certificate fingerprints: MD5: 14:59:8F:47:00:E8:10:93:23:1C:C6:22:6F:A6:6C:5B SHA1: 17:2F:4E:76:83:5F:03:BB:A4:B9:96:D4:80:E3:08:94:8C:D5:4A:D5 Trust this certificate? [no]: yes Certificate was added to keystore

10 运行以下命令,将客户端证书导入密钥库中:

keytool -import -alias sis -file

<SiteScope root directory>\templates.certificates\certnew.cer -keystore <SiteScope 根目录 >\templates.certificates\.ks -storepass < 您的密钥库密码 >

例如:

keytool -import -alias sis -file c:\SiteScope\templates.certificates\certnew.cer - keystore C:\SiteScope\templates.certificates\.ks -storepass changeit

证书回复安装在密钥库 <SiteScope 根目录 >\java\bin> 目录中。

11 通过从 <SiteScope 根目录 >\java\bin 目录运行以下命令来检查密钥库内容, 并输入密钥库密码:

keytool -list -keystore <SiteScope 根目录 >\templates.certificates\.ks

例如:

keytool -list -keystore C:\SiteScope\templates.certificates\.ks Enter keystore password: changeit

Keystore type: jks Keystore provider: SUN

Your keystore contains 2 entries

ca, Mar 8, 2009, trustedCertEntry, Certificate fingerprint (MD5): 14:59:8F:47:00:E8:10:93:23:1C:C6:22:6F:A6:6C:5B sis, Mar 8, 2009, keyEntry, Certificate fingerprint (MD5): C7:70:8B:3C:2D:A9:48:EB:24:8A:46:77:B0:A3:42:E1

C:\SiteScope\java\bin>

**12** 要将此密钥库用于客户端证书,请将下列行添加到 <**SiteScope 根目录** >\ groups\master.config 文件中:

\_urlClientCert=<keystoreName>

\_urlClientCertPassword=<keystorePassword>

例如:

\_urlClientCert=.ks \_urlClientCertPassword=changeit

13 在 SiteScope 的"首选项">"集成首选项">"BSM 首选项可用操作"中,
 单击"重置"来从 SiteScope 服务器删除所有与 BSM 相关的设置,以及从 BSM 删除所有 SiteScope 配置。

14 在 BSM 中,选择"管理">"系统可用性管理"管理程序,然后单击"新建 SiteScope"按钮来添加 SiteScope 实例。

**注意:**如果 SiteScope 和 BSM 之间的连接失败,请检查 <**SiteScope 根目录** >\ log\bac\_integration.log 中是否有错误。

## 当 BSM 服务器需要客户端证书时在 SiteScope 中配置拓扑搜寻代理

在使用客户端证书将 SiteScope 配置为与 BSM 网关服务器连接后 (请参阅"配置 SiteScope 以连接到要求提供客户端证书的 BSM 服务器"(第 245 页)),需要执行以下步骤进行搜寻,以便将拓扑报告给 BSM 服务器。

- **1** 在 <**SiteScope 根目录** >**\WEB-INF**\**classes** 中创建一个名为 **security** 的文件夹 (如果不存在该文件夹)。
- 2 将 MAMTrustStoreExp.jks 和 ssl.properties 从 <SiteScope 根目录 >\WEB-INF\classes 移到 <SiteScope 根目录 >\WEB-INF\classes\security 文件夹中。
- **3** 使用密码 (用于搜寻信任存储的默认密码为 logomania, 该密码已加密, 即: [22,-8,116,-119,-107,64,49,93,-69,57,-13,-123,-32,-114,-88,-61]):

keytool -import -alias < 您的 CA> -keystore <SiteScope 根目录 >\WEB-INF\classes\security\MAMTrustStoreExp.jks -storepass < 您的密钥库密码 >

例如:

keytool -import -alias AMQA\_CA -file c:\ca.cer -keystore C:\SiteScope\WEB-INF\classes\security\MAMTrustStoreExp.jks -storepass logomania

**注意**:私钥密码必须至少包含 6 个字符,并且私钥密码和密钥库的密码必须 相同。

4 使用以下命令检查 trustStore 的内容:

<SiteScope 根目录 >\java\bin>keytool -list -keystore <SiteScope 根目录 >\ WEB-INF\classes\security\MAMTrustStoreExp.jks -storepass <您的密钥库密码> Keystore type: < 密钥库类型 >

Keystore provider: < 密钥库提供商 >

Your keystore contains 2 entries

mam, Nov 4, 2004, trustedCertEntry,Certificate fingerprint (MD5): <证书指纹 > amqa\_ca, Dec 30, 2010, trustedCertEntry,Certificate fingerprint (MD5): <证书 指纹 >

例如:

C:\SiteScope\java\bin>keytool -list -keystore C:\SiteScope\WEB-INF\classes\security\MAMTrustStoreExp.jks -storepass logomania

Keystore type: JKS Keystore provider: SUN

Your keystore contains 2 entries

mam, Nov 4, 2004, trustedCertEntry, Certificate fingerprint (MD5): C6:78:0F:58:32:04:DF:87:5C:8C:60:BC:58:75:6E:F7 amqa\_ca, Dec 30, 2010, trustedCertEntry, Certificate fingerprint (MD5): 5D:47:4B:52:14:66:9A:6A:0A:90:8F:6D:7A:94:76:AB

- 5 将 SiteScope 客户端 keyStore (.ks) 从 <SiteScope 根目录 >\ templates.certificates 复制到 <SiteScope 根目录 >SiteScope\WEB-INF\ classes\security\ 中。
- **6** 在 ssl.properties 文件中,将 javax.net.ssl.keyStore 属性更新为 keyStore 名称。例如, javax.net.ssl.keyStore=.ks。

**7** 更改 SiteScope 客户 keyStore 密码,以与密钥库的搜寻密码 (默认值为 logomania) 匹配。

keytool -storepasswd -new < 搜寻密钥库密码 > -keystore <SiteScope 根目录 >\WEB-INF\classes\security\.ks -storepass < 您的密钥库密码 >

例如:

keytool -storepasswd -new logomania -keystore C:\SiteScope\WEB-INF\classes\security\.ks -storepass changeit

8 更改私钥密码, 以与 keyStore 的搜寻密码匹配:

keytool -keypasswd -alias sis -keypass < 您的密钥库密码 > -new < 搜寻密钥库 密码> -keystore <SiteScope 根目录>\WEB-INF\classes\security\.ks -storepass < 您的密钥库密码 >

例如:

keytool -keypasswd -alias sis -keypass changeit -new logomania -keystore C:\SiteScope\WEB-INF\classes\security\.ks -storepass logomania

9 使用新密码验证密钥库:

keytool -list -v -keystore <SiteScope 根目录 >\WEB-INF\classes\security\.ks storepass < 您的密钥库密码 >

例如:

keytool -list -v -keystore C:\SiteScope\WEB-INF\classes\security\.ks storepass logomania

- **10** 重新启动 SiteScope 服务器。
- 11 在 BSM 中,选择"管理">"系统可用性管理"管理程序,然后单击"新建 SiteScope"按钮来添加 SiteScope 实例。在"配置文件设置"窗格中,确保选 中"BSM 前端使用 HTTPS"复选框。
- 12 检查是否在 "BSM" > "管理" > "RTSM 管理" > "IT 领域管理器" > "系 统监控器"视图中显示了拓扑。

## 疑难解答

➤ 检查位于 <SiteScope 根目录 >\logs\bac\_integration\下的 bacintegration.log 中是否存在以下错误:

2010-12-30 11:03:06,399 [TopologyReporterSender]

(TopologyReporterSender.java:364) ERROR - failed to run main topology agent. topologyCommand=TopologyCommand{commandType=RUN\_SCRIPT,

java.lang.lllegalArgumentException: cannot find script with name=create\_monitor.py at

 $com.mercury.sitescope.integrations.bac.topology.dependencies.DependenciesCraw \\ ler.findDependencies(DependenciesCrawler.java:60)$ 

at

com.mercury.sitescope.integrations.bac.topology.dependencies.ScriptDependenciesFinder.find(ScriptDependenciesFinder.java:80)

at

com.mercury.sitescope.integrations.bac.topology.TopologyReporterSender.getDependencies(TopologyReporterSender.java:552)

at

com.mercury.sitescope.integrations.bac.topology.TopologyReporterSender.send(TopologyReporterSender.java:347)

at

com.mercury.sitescope.integrations.bac.topology.TopologyReporterSender.run(TopologyReporterSender.java:304)

at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)

▶ 验证证书和 keyStore 密码是否相同。
# 第 V 部分

开始使用和访问 SiteScope

# 16

## 安装之后的管理任务

#### 本章包括:

▶ 安装之后的管理任务清单 (第 255 页)

## 安装之后的管理任务清单

本节包括建议在安装 SiteScope 之后执行的步骤。

| ~ | 步骤   |
|---|--|
|   | 注册以获取 SiteScope 支持。有关详细信息,请参阅"入门指导"(第17页)。   |
|   | 使用 Web 浏览器登录 SiteScope Web 界面。有关详细信息,请参阅"连接到 SiteScope"(第 262 页)。  |
|   | 如果要从较早版本的 SiteScope 升级到 SiteScope 11.20,请使用配置工具将监<br>控器和组配置数据从较早的 SiteScope 安装传输到新安装。有关使用配置工具的<br>详细信息,请参阅"使用 SiteScope 配置工具"(第155页)。                    |
|   | 如果未在安装期间输入 SiteScope 许可证信息,则可以在"常规首选项"页面中输入该信息,如 SiteScope 帮助的《使用 SiteScope》中的"常规首选项"部分所述。新安装将使用有效期为 60 天的评估许可证运行。有关许可证的详细信息,请参阅"SiteScope 许可证"(第 35 页)。 |

| ~ | 步骤  |
|---|---|
|   | 创建 SiteScope 管理员帐户的用户名和密码。该帐户是产品安装后的默认活动帐<br>户。该帐户拥有管理 SiteScope 的全部权限,同时也是访问此产品的所有用户使<br>用的帐户(除非您对其进行了限制)。可以根据组织的需求创建和配置其他用户<br>帐户。有关详细信息,请参阅 SiteScope 帮助的《使用 SiteScope》中的"用户<br>管理首选项"部分。如果没有为管理员用户定义用户名和密码,则 SiteScope 会<br>跳过登录页并自动登录。 |
|   | 使用管理员电子邮件地址来配置 SiteScope 电子邮件首选项邮件服务器,并指定 SiteScope 可用于向用户转发电子邮件和警报的邮件服务器。有关详细信息,请 参阅 SiteScope 帮助的 《使用 SiteScope》中的"电子邮件首选项"部分。  |
|   | 配置要监控的远程服务器的连接配置文件。根据安全要求指定要使用的连接方法。有关详细信息,请参阅 SiteScope 帮助的《使用 SiteScope》中的"远程服务器"部分。  |
|   | 必要时,可调整"日志首选项"以设置 SiteScope 服务器上监控器数据的保留时间(以天为单位)。默认情况下,SiteScope 会删除早于 40 天的日志。如果计划将监控器数据导出到外部数据库,则需准备好数据库、必需的驱动程序,并适当配置"日志首选项"。有关详细信息,请参阅 SiteScope 帮助的《使用 SiteScope》中的"日志首选项"部分。   |
|   | 为需要驱动程序的监控器安装中间件驱动程序,以与远程数据库和应用程序建立<br>连接。  |
|   | 使用 SiteScope 作为 Business Service Management (BSM) 的数据收集器时,<br>需要配置 BSM 集成。有关详细信息,请参阅 SiteScope 帮助的《使用 SiteScope》<br>中的"使用 BSM"部分。   |
|   | 使用 SiteScope 在 HP Operations Manager (HPOM) 或 BSM 的操作管理中发送事件或报告度量时,需要配置 HP Operations Manager 集成。有关详细信息,请参阅 SiteScope 帮助的《使用 SiteScope》中的"使用 Operations Manager 和 BSM"部分。   |

| ~ | 步骤   |
|---|--|
|   | 根据业务系统基础架构评估中确定的要求和限制,概述组并监控组织。  |
|   | 创建和开发模板,以使用标准化组结构、命名约定和配置设置加快监控部署速度。有关详细信息,请参阅 SiteScope 帮助的《使用 SiteScope》中的"用户定义模板和解决方案模板"部分。 |
|   | 在组和关键监控器之间建立相关性,以便更好地控制冗余警报。有关详细信息,<br>请参阅 SiteScope 帮助的《使用 SiteScope》中的"使用 SiteScope 组"部分。    |
|   | 向业务利益相关者和系统管理员推广 SiteScope。  |

SiteScope 系统使用已定义的用户和传入的监控数据启动并运行后,需要培训业务和系统用户,指导他们如何访问并使用 SiteScope 报告和警报功能。

#### **第 16 章 •** 安装之后的管理任务

# 17

## 开始使用 SiteScope

#### 本章包括:

- ▶ 关于启动 SiteScope 服务 (第 259 页)
- ▶ 在 Windows 平台上启动和停止 SiteScope 服务 (第 260 页)
- ▶ 在 Solaris 和 Linux 平台上启动和停止 SiteScope 进程 (第 261 页)
- ▶ 连接到 SiteScope (第 262 页)
- ► SiteScope 经典界面 (第 263 页)
- ▶疑难解答和限制(第264页)

## 关于启动 SiteScope 服务

安装时会在所有平台上启动 SiteScope 进程。

- ➤ 在 Windows 平台上,会将 SiteScope 作为一个服务添加,并会将该服务设置 为在服务器重新启动时自动重启。
- ➤ 在 Solaris 和 Linux 平台上,每次重新启动安装 SiteScope 的服务器时,都必须重启 SiteScope 进程。

可以执行本节中所描述的步骤,根据需要手动启动和停止 SiteScope 进程。

## 在 Windows 平台上启动和停止 SiteScope 服务

SiteScope 在 Microsoft Windows 平台作为服务安装。默认情况下, SiteScope 服务设置为在服务器重新启动时自动重启。您可以使用"服务"控制面板手动启动和停止 SiteScope 服务。

要使用 "服务"控制面板启动或停止 SiteScope 服务,请执行以下操作:

- 通过选择"开始">"设置">"控制面板">"管理工具">"服务",打开 "服务"控制面板。
- 2 在服务列表中选择 SiteScope,并右键单击以显示操作菜单。
- 3 根据需要从操作菜单中选择"启动"或"停止"。

#### Netstart 和 Netstop 命令

您还可以使用 netstart 和 netstop 命令来启动和停止 SiteScope 服务。

#### 要使用 netstart 启动 SiteScope 服务,请执行以下操作:

- 1 在装有 SiteScope 的服务器上打开命令行窗口。
- **2** 使用以下语法运行 netstart 实用程序: net start SiteScope

not otall oncocopo

#### 要使用 netstop 停止 SiteScope 服务,请执行以下操作:

- 1 在运行 SiteScope 的服务器上打开命令行窗口。
- 2 使用以下语法运行 netstop 实用程序:

net stop SiteScope

## 在 Solaris 和 Linux 平台上启动和停止 SiteScope 进程

既可使用产品附带的 shell 脚本手动启动和停止 SiteScope,也可使用 init.d 脚本 在重新启动服务器时自动重启 SiteScope。

**注意:** 虽然必须通过 root 用户帐户在 Solaris 或 Linux 上安装 SiteScope,但是 在安装后,则可以使用非 root 用户帐户运行 SiteScope。有关详细信息,请参阅 "配置有权运行 SiteScope 的非 root 用户帐户"(第 26 页)。

#### 要在 Solaris 和 Linux 上启动 SiteScope 进程,请执行以下操作:

- 1 在安装 SiteScope 的服务器上打开终端窗口。
- 2 使用以下语法运行 start 命令 shell 脚本:
  - < 安装路径 >/SiteScope/start

#### 要停止 Solaris 和 Linux 上的 SiteScope 进程,请执行以下操作:

- 1 在运行 SiteScope 的服务器上打开终端窗口。
- 2 使用以下语法运行 stop 命令 shell 脚本:

#### < 安装路径 >/SiteScope/stop

在上述各个命令中,用安装 SiteScope 的路径替代 < 安装路径 >。例如,如果您 将 SiteScope 安装在 /usr 目录中,则要停止 SiteScope 的命令为:

#### /usr/SiteScope/stop

## 连接到 SiteScope

SiteScope 被设计为 Web 应用程序的形式,这意味着您可以使用可访问 SiteScope 服务器的 Web 浏览器来查看和管理 SiteScope。

SiteScope 安装为在两个端口上进行响应: 8080 和 8888。如果有其他服务被配置 为要使用这两个端口,则安装进程会尝试配置 SiteScope 在其他端口上响应。

在 Windows 平台上,安装进程还会在"开始">"所有程序"菜单中为 SiteScope 添加 SiteScope 链接。"开始"菜单文件夹可在安装过程中选择。

## 访问 SiteScope

要访问 SiteScope,请在 Web 浏览器中输入 SiteScope 地址。默认地址为: http://localhost:8080/SiteScope。

在 Windows 平台上, 您还可以通过单击"开始">"所有程序">"HP SiteScope"> "打开 HP SiteScope",来访问 SiteScope。如果在安装 SiteScope 后更改了 SiteScope 端口,则会在"打开 HP SiteScope"链接中更新端口。

第一次部署 SiteScope 时,会因为初始化界面元素而出现延迟。SiteScope 打开后进入"控制面板"视图,如下图所示。

| Ø SiteScope         |                |  |       |    |       |       | 用户: ad | ministra | tor | <u>〕注</u> 前 | Ð |
|---------------------|----------------|--|-------|----|-------|-------|--------|----------|-----|-------------|---|
| 页面选项 ▼ 帮助 ▼         |                |  |       |    |       |       |        |          |     |             |   |
| * • 🖻 🖺 🐰 × 🔺 🔻 🖬 🚱 | 主机 g11nvm86 上的 | SiteScop   | e     |    |       | 控     | 制面板    | 警报       | 报   | 告           | - |
| ⊡-⊕ SiteScope       |                | <none:< td=""><td>&gt;</td><td>•</td><td>念 • ٦</td><td>7 🔬 📘</td><td>当前状态</td><td></td><td></td><td>»</td><td></td></none:<> | >     | •  | 念 • ٦ | 7 🔬 📘 | 当前状态   |          |     | »           |   |
|                     | 名称 ∸           | 状态   | 类型    | 目标 | 概要    | 已更新   | 描述     |          |     | 1           |   |
|                     | 무 🌐 选定节点       |  |       |    |       |       |        |          |     |             |   |
|                     | - SiteScope    | Ø  | SiteS |    | 组中    | 11-5  |        |          |     |             |   |
|                     | 日 🔄 组 (第1个,    |  | 40    |    | (n.)  | 11.5  |        |          |     |             |   |
| 🔄 监控器               | - Health       | V  | 组     |    | 组中    | 11-5  |        |          |     |             |   |
| ◎ 远程服务器             |                |  |       |    |       |       |        |          |     |             |   |
|                     |                |  |       |    |       |       |        |          |     |             |   |
| ☐ 首选项               |                |  |       |    |       |       |        |          |     |             |   |
| ▶ 服务器统计信息           |                |  |       |    |       |       |        |          |     |             |   |
| 「二月」                |                |  |       |    |       |       |        |          |     |             |   |
| »<br>•              |                |  |       |    |       |       |        |          |     |             |   |

#### 注意:

- ▶ 要限制对此帐户及其权限的访问,必须编辑管理员帐户配置文件,以在其中包含用户登录名和密码。随后,SiteScope会在用户可以访问SiteScope之前显示一个登录对话框。有关如何编辑管理员帐户配置文件的信息,请参阅SiteScope帮助的《使用SiteScope》中的"用户管理首选项"部分。
- ▶ 从其他计算机查看 SiteScope 时,建议您使用已安装 Java Runtime Environment 1.6.0\_26 或更高版本的计算机。

## SiteScope 经典界面

可在先前版本的 SiteScope 中使用的 SiteScope 经典界面 (使用 URL: http://<sitescope 主机 >:8888) 现已不再用于管理 SiteScope。

如果 master.config 文件中的 \_serverFilter 属性中列出了经典界面中的某些特定 页面,则您仍可访问它们。默认情况下,列出的页面包括"监控器概要"和"警 报报告"页。

**注意**:请不要删除默认情况下启用的 SiteScope 经典界面页面,因为这会导致某些功能故障。

### 疑难解答和限制

本节提供了有关在登录 SiteScope 时出现的以下问题的疑难解答和限制:

- ▶ "SiteScope 不启动并显示错误消息"(第 264 页)
- ▶ "SiteScope applet 加载失败, 出现"NoClassDefFound"异常"(第 265 页)
- ▶ "从 64 位计算机加载 applet 时出现问题"(第 265 页)
- ➤ "适用于在 Solaris 上安装的 SiteScope: 使用停止和启动命令时,显示错误消息 "SiteScope failed to start as a background process""(第 266 页)
- ➤ "在浏览器窗口的多个选项卡上打开同一个 SiteScope 服务器时, SiteScope 挂 起"(第 266 页)
- ➤ "SiteScope 菜单栏打开,但 applet 未能启动,并显示一个空白屏幕、一条错误消息或一个带有"x"标记的图像"(第 267 页)
- ▶ "在无法启动 SiteScope 时备份和恢复 SiteScope 安装"(第 267 页)

#### SiteScope 不启动并显示错误消息

如果在启动 SiteScope applet 时遇到如 "无法加载 Java Runtime Environment" 这样的错误消息或者任何其他未知错误,请执行下列步骤。

在每个步骤之后,尝试重新打开 SiteScope。如果 SiteScope 仍然失败,则继续执 行下一个步骤。

- 1 关闭所有浏览器窗口。
- **2** 使用"Windows 任务管理器"结束所有其他浏览器进程(如果尚存在这类进程)。
- **3** 清除本地 Java applet 缓存。选择"开始">"控制面板">"Java"。在"常规"选项卡中,单击"设置">"删除文件",然后单击"确定。

**4** 通过删除以下文件夹的内容,清除本地 Java applet 缓存: C:\Documents and Settings\< 用户名 >\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache。

### SiteScope applet 加载失败, 出现 "NoClassDefFound"异常

如果 applet 加载失败并出现 "NoClassDefFound"异常,请在您客户机的 Java 配置中选择 "将临时文件保存在我的计算机上"选项("控制面板">"Java">"常规"选项卡>"临时 Internet 文件">"设置")。

如果出于安全问题的考虑,您可以在 SiteScope applet 使用完成后手动删除临时 文件:

- 1 关闭 SiteScope applet。
- 2 选择"开始">"控制面板">"Java">"常规"选项卡。
- 3 在"临时 Internet 文件"部分中,单击"设置",然后单击"删除文件"。

#### 从 64 位计算机加载 applet 时出现问题

在 64 位计算机上运行 SiteScope 时,请确保所使用的浏览器版本与 JRE 相匹配:

| JRE      | 浏览器  |
|----------|--|
| 64 位 JRE | <ul> <li>➤ Internet Explorer (64 位)</li> <li>➤ FireFox (64 位)</li> </ul> |
| 32 位 JRE | <ul> <li>➤ Internet Explorer (32 位)</li> <li>➤ FireFox (32 位)</li> </ul> |

#### 适用于在 Solaris 上安装的 SiteScope: 使用停止和启动命令时, 显示错误消息 "SiteScope failed to start as a background process"

出现该错误的原因是在尝试重新启动 SiteScope 之前,没有正确关闭它。在某些环境中,如果启动 SiteScope 然后立刻停止它,则 SiteScope 可能会异常停止。

可使用两种解决方案解决此问题:

#### 解决方案1(在启动 SiteScope 之前避免该问题):

- 1 手动终止 SiteScope 进程。
- 2 运行 ps -e | grep SiteScope 以获取 SiteScope 进程 ID。
- 3 运行 kill -9 <SiteScope 进程 ID>。

#### 解决方案 2 (如果已启动 SiteScope 并希望立刻停止它):

- **1** 在停止 SiteScope 之前,请转到 <**SiteScope 根目录** >\groups 文件夹,并确保 其中存在名为 monpid 的文件。
- 2 如果不存在,请等待几分钟,以便创建该文件。
- 3 停止 SiteScope。

#### 在浏览器窗口的多个选项卡上打开同一个 SiteScope 服务器时, SiteScope 挂起

如果在浏览器窗口的多个选项卡中打开同一个 SiteScope 服务器用户界面,然后尝试在多个 SiteScope 服务器选项卡之间进行浏览时, SiteScope 挂起。

#### 可能的解决方案:

- ➤ 关闭多余的选项卡,确保对同一个 SiteScope 服务器用户界面只打开了一个选项卡。
- ▶ 另外,也可以打开一个新的浏览器窗口。

#### SiteScope 菜单栏打开,但 applet 未能启动,并显示一个空白屏 幕、一条错误消息或一个带有 "x"标记的图像

如果 Java 控制面板未配置为使用 Web 浏览器,则可能会发生这种情况。

#### 可能的解决方案:

- 1 单击"开始">"控制面板">"Java"。在"常规"选项卡中,单击"网络 设置",选择"直接连接"选项,然后单击"确定"。
- 2 在"高级"选项卡中,展开"浏览器的默认 Java"文件夹(如果您正在使用 Java 5,则展开"<APPLET>标记支持")。确保选中 Microsoft Internet Explorer 和 Mozilla 系列。单击"应用",然后单击"确定"。
- 3 重新启动浏览器。

#### 在无法启动 SiteScope 时备份和恢复 SiteScope 安装

要在 SiteScope 发生故障并且无法重新启动时恢复 SiteScope 配置数据,请在安装新版本的 SiteScope 之前,对当前的 SiteScope 安装目录及其所有子目录进行备份。您可以使用配置工具备份当前的 SiteScope 安装,将 SiteScope 数据导出为.zip 文件,或者手动备份所需文件。

在重新安装 SiteScope 之后,可以使用配置工具(如果您使用该工具对安装目录进行了备份)将监控器配置数据复制到 SiteScope 中,或者从新安装目录删除您已备份的所有文件夹和文件,然后将备份的文件夹和文件复制到安装目录。

#### 要对 SiteScope 安装进行备份,请执行以下操作:

**1**停止 SiteScope。

**注意:** 尽管并不一定要停止 SiteScope, 但仍然建议您在进行备份之前执行此 操作。

- 2 采用以下方式之一,对当前 SiteScope 安装目录进行备份:
  - ▶ 使用配置工具将配置导出到.zip 文件中。有关详细信息,请参阅"使用 SiteScope 配置工具"(第155页)。
  - ▶ 将以下文件夹和文件从 SiteScope 安装复制到备份目标位置:

| 目录                        | 描述   |
|---------------------------|--|
| \cache                    | 包含 Business Service Management 发生故障时<br>没有报告给 Business Service Management 的数<br>据样本。                       |
| \conf\ems                 | 包含用于"集成"监控器类型的关键配置和控制<br>文件。只有在您将 SiteScope 用作向其他 Business<br>Service Management 应用程序进行报告的代理<br>时,这些文件才适用。 |
| \conf\integration         | 包含用于与 Business Service Management 进行<br>集成的拓扑文件。   |
| \discovery\scripts\custom | 包含自定义搜寻脚本。   |
| \groups                   | 包含 SiteScope 操作所需的监控器、警报、报告和<br>其他关键配置数据。  |

| 目录                             | 描述   |
|--------------------------------|--|
| \htdocs                        | 包含用于 SiteScope 界面的计划报告和用户定义的<br>样式表。备份此目录,并将它复制到 SiteScope 目<br>录(在同一个 SiteScope 版本中)中,以避免损坏报<br>告页,并查看旧报告。在将配置导入到新的 SiteScope<br>版本中时,此文件夹无法备份。 |
| \logs                          | 包含许多日志,它们包含按日期编码的监控数据日志。您可以有选择地备份最新监控数据日志文件以及此目录中的其他日志类型。您可能还要备份error.log、RunMonitor.log、access.log、alert.log和monitorCount.log日志,以保证历史记录的连续性。    |
| \persistency                   | 这是产品的主要持久性目录,可在此目录中找到所<br>有定义的监控器、组、警报、模板和许多其他<br>SiteScope 实体。  |
| \scripts                       | 包含由脚本监控器使用的脚本。   |
| \scripts.remote                | 包含脚本监控器用来触发远程服务器上其他脚本的命令脚本。  |
| \templates.*                   | 包括用于对监控器功能、警报内容和其他功能进行<br>自定义的数据和模板。子目录组均以名称<br>templates 开头。<br><b>示例:</b> templates.mail、templates.os、<br>templates.webscripts                 |
| \WEB-<br>INF\lib\peregrine.jar | 在配置 HP Service Manager 集成时可能已更改<br>(已重新生成)的文件。   |

#### 要恢复 SiteScope 安装:

- **1** 请执行新的 SiteScope 安装。有关详细信息,请参阅"安装 SiteScope" (第 105 页)。
- **2** 安装 SiteScope 之后:
  - ➤ 如果已使用配置工具对当前 SiteScope 安装目录进行了备份,请使用配置工具导入先前创建的.zip 文件。有关详细信息,请参阅"使用 SiteScope 配置工具"(第 155 页)。
  - ▶ 如果您手动创建了备份,请从新安装目录中删除上面列出的所有文件夹和文件,然后将备份的文件夹和目录复制到安装目录中。

# 第 VI 部分

附录

A

## 将 IIS 与 SiteScope 中的 Tomcat 服务器集成

要将 Internet 信息服务器 (IIS) 与 SiteScope 中包含的 Apache Tomcat 服务器进 行集成,需要更改 Apache Tomcat 服务器所使用的配置文件,并在 IIS 配置中的 对应网站对象中创建虚拟目录。

#### 本章包括:

- ▶ 配置 Apache Tomcat 服务器文件 (第 273 页)
- ▶ 配置 IIS (第 277 页)

## 配置 Apache Tomcat 服务器文件

要集成 IIS 与 Apache Tomcat 服务器,您必须编辑 SiteScope 中包含的 Apache Tomcat 服务器的配置文件。

#### 要配置 Apache Tomcat 服务器文件,请执行以下操作:

- **1** 从 Apache 下载地址下载连接器文件的最新 Java Connector jk 版本: <u>http://tomcat.apache.org/download-connectors.cgi</u>
- 2 将 isapi\_redirect.dll 文件复制到 <Tomcat 安装 >\bin\win32 目录。默认情况下,将在安装 SiteScope 时在 C:\SiteScope\Tomcat 目录下安装 Tomcat 服务器。如果 win32 目录不存在,则创建该目录。

3 执行下列其中一个操作:

➤ 在 isapi\_redirect.dll 文件所在的目录中创建一个名为 isapi\_redirect.properties 的配置文件。下面是此文件的一个示例:

# Configuration file for the Jakarta ISAPI Redirector

# The path to the ISAPI Redirector Extension, relative to the website # This must be in a virtual directory with execute privileges extension\_uri=/jakarta/isapi\_redirect.dll

# Full path to the log file for the ISAPI Redirector log\_file=C:\SiteScope\Tomcat\logs\isapi.log

# Log level (debug, info, warn, error or trace)
log\_level=info

# Full path to the workers.properties file worker\_file=C:\SiteScope\Tomcat\conf\workers.properties.minimal

# Full path to the uriworkermap.properties file worker\_mount\_file=C:\SiteScope\Tomcat\conf\uriworkermap.properties

此配置指向日志文件 (建议将此文件放置在 <SiteScope 根目录 >\ Tomcat\logs 目录下)以及工作程序和工作程序安装文件 (应存储在 <SiteScope 根目录 >\Tomcat\conf 目录下)。

▶ 将相同的配置条目(请参阅以上内容)添加到以下路径的注册表中: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Apache Software Foundation\Jakarta Isapi Redirector\1.0 4 在 <SiteScope 根目录 >\Tomcat\conf 目录下创建一个名为 workers.properties.minimal 的 SiteScope 工作程序文件。下面是 SiteScope 工作程序文件的一个示例:

# workers.properties.minimal #
# This file provides minimal jk configuration
# properties needed to
# connect to Tomcat.
#
# Defining a worker named ajp13w and of type ajp13
# Note that the name and the type do not have to
# match.
worker.list=ajp13w
worker.ajp13w.type=ajp13
worker.ajp13w.host=localhost
worker.ajp13w.port=8009
#END

#### 注意:

- worker.ajp13w.port 取决于所使用的 Tomcat 版本。打开 <SiteScope 根目 录 >\Tomcat\conf\server.xml, 搜索字符串 <Connector port=,确定此 Tomcat 版本所使用的端口。</li>
- ➤ 如果将 SiteScope 配置为与 SiteMinder 集成,则在 server.xml 文件中将 <!-- Define an AJP 1.3 Connector on port 8009 --> 部分的重定向端口从: <!-- <Connector port="18009" URIEncoding="UTF-8" enableLookups="false" redirectPort="8443" protocol="AJP/1.3" /> --> 修改为 <Connector port="18009" URIEncoding="UTF-8" enableLookups="false" redirectPort="80" protocol="AJP/1.3" />
- ➤ 如果 IIS 和 Tomcat 不在同一台计算机上,请将 workers.properties.minimal 中的主机属性更改为指向其他计算机。

**5** 在 <**SiteScope 根目录** >**\Tomcat\conf** 目录下创建一个 **SiteScope** 工作程序安装文件。下面是一个名为 **uriworkermap.properties** (如前面的配置示例中所示)的 **SiteScope** 工作程序安装文件示例:

```
# uriworkermap.properties - IIS
#
# This file provides sample mappings for example:
# ajp13w worker defined in workermap.properties.minimal
# The general syntax for this file is:
# [URL]=[Worker name]
/SiteScope=ajp13w
/SiteScope/*=ajp13w
#END
```

新语法将 SiteScope 的两个规则合并为一个规则: /SiteScope/\*=ajp13w

**注意:** Tomcat 日志输出被写入 <**SiteScope 根目录** >\**logs**\ tomcat.log 文件中。可在 <**SiteScope 根目录** >\ Tomcat\common\classes\log4j.properties 文件中配置日志文件的设置。

## 配置 IIS

更改 Tomcat 服务器所使用的配置文件之后,需要在 IIS 配置中的对应网站对象中 创建虚拟目录。

#### 要配置 IIS,请执行以下操作:

- 1 在 Windows 的"开始"菜单上单击"设置">"控制面板">"管理工具"> "Internet 信息服务 (IIS) 管理器"。
- 2 在右侧窗格中,右键单击 < 本地计算机名称 >\ 网站 \< 网站名称 >, 然后单击 "新建 \ 虚拟目录"。将其重命名为 Jakarta,并将"本地路径"设置为 isapi\_redirect.dll 所在的目录。

| 🐚 Internet 信息服务(IIS)管理器  |   |    | _ 🗆 🗵        |
|--|---|----|--------------|
| 🕥 文件 (2) 操作 (A) 查看 (V) 窗   | 口()) 帮助())  |    | _ <b>ð</b> × |
|  |   |    |              |
| Internet 信息服务     G11WVM86-0(本地计算机)     应用程序池     应用程序池     网站     With Doallest     Usallest     Usa | 名称<br>isapi_redirect.dll<br>isapi_redirect.properties | 路径 | 状況           |
|  | •   |    | Þ            |
| ļ  |   |    |              |

3 右键单击 < 网站名称 >, 然后单击"属性"。

4 单击"ISAPI 筛选器"选项卡,然后单击"添加"。在"筛选器名称"列中,选择 Jakarta,并浏览到 isapi\_redirect.dll。此时已添加筛选器,但目前该筛选器仍处于非活动状态。

| 、阿站 届性              |                        |                            | ?                            |
|---------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| HTTP 头  <br>网站   性能 | 自定义错误 ASP<br>ISAPI 筛选器 | NET   Server<br>  主目录   文档 | Extensions 2002<br>í │ 目录安全性 |
| 下列筛选器仅可             | 「用于此网站,并按下列<br>「開要的涟涟器 | 顺序执行。此列表不                  | 5显示为此计算                      |
| 0611000118 M34      | 相口耳中心的论语。              |                            |                              |
| 状态                  | 筛选器名称                  | 优先级                        | 添加の                          |
|                     | fpexedll. dll          | 低                          |                              |
|                     | Jakarta                | * 未知 *                     | 册除(E)                        |
|                     |                        |                            | 编辑(I)                        |
|                     |                        |                            | 启用 (E)                       |
|                     |                        |                            | 上移(11)                       |
| ,<br>┌详细信息 ——       |                        |                            |                              |
| 筛选器名称:              | Jakarta                |                            | 下移 (0)                       |
| 状态:                 | * 已更改 *                |                            |                              |
| 可执行文件:              | C:\Docum\isapi_r       | edirect.dll                |                              |
| 优先级:                | * 未知 *                 |                            |                              |
|                     |                        |                            |                              |
|                     |                        |                            |                              |

单击"应用"。

5 右键单击 < 本地计算机名称 >\Web 服务扩展,然后单击"添加新的 Web 服务扩展"。此时将打开"新建 Web 服务扩展"对话框。

6 在"扩展名"框中,输入名称 Jakarta,然后在"要求的文件"下浏览到 isapi\_redirect.dll 文件。选择"设置扩展状态为允许"。

| 新建 Teb 服务扩展 X                                    |
|--|
| 输入新建 Web 服务扩展的名称,并指定扩展运行必须启用的文件。                 |
|  |
| 扩展名 (Y)·   |
|  |
| Jakarta  |
| 要求的文件 (2):                                       |
| C:\Sitescope\Tomcat\bin\win32\isapi_redirec 添加①) |
|  |
| 删除医  |
|  |
|  |
| ☑ 設置扩展状态为允许(S)                                   |
|  |
| 确定 取消帮助 ( <u>H</u> )                             |

单击"确定"。

7 重新启动 IIS Web 服务器,然后尝试通过 Web 服务访问应用程序。

## 将 SiteScope 与 SiteMinder 集成

SiteScope 可与安全访问管理解决方案 SiteMinder 集成,以利用客户的用户和访问管理配置。

#### 本章包括:

- ▶ 了解与 SiteMinder 的集成 (第 282 页)
- ▶ 集成要求 (第 283 页)
- ▶ 集成过程 (第 283 页)
- ▶ 配置 SiteMinder 策略服务器 (第 284 页)
- ▶ 配置 SiteScope 以使用 SiteMinder (第 286 页)
- ▶ 配置 IIS (第 286 页)
- ▶ 定义不同 SiteScope 角色的权限 (第 287 页)
- ▶ 登录 SiteScope (第 287 页)
- ▶ 注意事项和指导原则 (第288页)

## 了解与 SiteMinder 的集成

下图演示了 SiteScope 如何与 SiteMinder 集成,以对 SiteScope 用户进行身份验 证和授权。



在此体系结构中,在位于 SiteScope 的 Tomcat 应用程序服务器前的 IIS Web 服务器上配置了一个 SiteMinder 代理。SiteMinder 代理必须位于 Web 服务器上。 IIS Web 服务器连接到管理 LDAP 或任何其他类似库中的所有 SiteScope 用户的 SiteMinder 策略服务器。

SiteMinder 代理会拦截所有与 SiteScope 相关的流量,并检查用户的凭据。用户的凭据会发送到 SiteMinder 策略服务器,进行身份验证和授权。如果 SiteMinder 对用户进行身份验证,则它会向 SiteScope 发送一个标记 (使用特殊的 HTTP 标头),用于描述已成功登录并通过 SiteMinder 授权的用户。

**注意**: 建议在同一台计算机上配置 SiteScope 客户端、 IIS Web 服务器以及 SiteScope 的 Tomcat 应用程序服务器。

## 集成要求

本节说明在将 SiteScope 与 SiteMinder 集成时所需的系统要求。

| 操作系统     | Windows 2000, Windows 2003 Standard/Enterprise SP1 |
|----------|--|
| Web 服务器  | IIS 5.0、IIS 6.0                                    |
| 应用程序服务器  | Tomcat 5.0.x                                       |
| Java 连接器 | Java Connector jk-1.2.21 或更高版本                     |

## 集成过程

本节描述 SiteMinder 集成过程。

#### 要集成 SiteScope 与 SiteMinder,请执行以下操作:

#### 1 准备和配置 SiteMinder 策略服务器。

SiteMinder 管理员需要准备用于安装 Web 代理的 SiteMinder 策略服务器,在 IIS Web 服务器上安装 Web 代理,并配置 Web 代理。

此外, SiteMinder 管理员还需要配置 SiteMinder 策略服务器。有关建议的 SiteMinder 配置的详细信息,请参阅"配置 SiteMinder 策略服务器"(第 284 页)。

#### 2 配置 SiteScope 以使用 SiteMinder。

要使 SiteScope 可与 SiteMinder 集成, 您需要对 Tomcat 服务器所使用的配置 文件进行更改。有关详细信息, 请参阅"配置 Apache Tomcat 服务器文件"(第 273 页)。

#### 3 配置 IIS。

需要在 IIS 配置中的对应网站对象中创建虚拟目录。有关详细信息,请参阅"配置 IIS"(第 277 页)。

#### 4 为不同 SiteScope 角色定义权限。

启用 SiteMinder 集成之后,必须为 SiteScope 中的不同角色定义权限。有关详细信息,请参阅"定义不同 SiteScope 角色的权限"(第 287 页)。

### 配置 SiteMinder 策略服务器

您可以对 SiteMinder 策略服务器进行配置,方法是: 创建一个 SiteScope 领域对 象、两个用于身份验证和转发 Cookie 与其他属性的 SiteScope 规则对象、一个将 其他 LDAP 属性传输到 SiteScope 的 SiteScope 响应对象,以及向安全策略对象 添加一些 SiteScope 规则和响应。

在策略服务器上创建 SiteScope 领域对象之前,请确保:

- ▶ 已在域 (绑定到一个或多个用户目录)上配置特殊管理员。
- ➤ 已配置一个或多个用户目录对象。这些对象代表 LDAP 目录或任何其他库中的 用户。
- ▶ 已定义身份验证方案。

域已连接到一个或多个用户目录对象。不必为领域创建特殊域,使用现有域 即可。

#### 要配置 SiteMinder 策略服务器,请执行以下操作:

- 1 登录到"SiteMinder Administration"。
- 2 创建领域,并输入以下信息:
  - ➤ 名称。输入领域的名称。例如, SiteScope realm。
  - ▶ 资源筛选器。输入 /SiteScope。 SiteScope 下的所有内容将成为领域的一部分。

- 3 右键单击新领域,然后单击"Create rule under realm"。
  - ➤ 创建用于身份验证的规则。为规则输入有意义的名称,例如 SiteScope rule。 在 "Action" 部分中,选择 "Web Agent Action"选项并选择所有 HTTP 请求方案 (Get、Post 和 Put)。
  - ➤ 创建用于将 Cookie 和其他属性转发到 SiteScope 的第二个规则。为规则输入有意义的名称,例如 Users role。在 "Action"部分中,选择 "Authentication events"选项,并从下拉列表中选择"OnAuthAccept"。
- **4** 创建 SiteScope 响应对象,以将其他 LDAP 属性与相关身份验证信息传输到 SiteScope。
  - a 右键单击 "Responses", 打开 "Response Properties" 窗口。
  - **b** 为"Response"输入有意义的名称。例如, SiteScope Role。
  - c 在 "Attribute List" 部分下,单击 "Create" 按钮打开一个新窗口,在其中对属性列表进行配置。
  - **d** 在"Attribute Kind"部分中,选择"User Attribute"选项。
  - e 在 "Attribute Fields" 部分中,选择 "SITESCOPE\_ROLE" 作为变量名, 并从在标头中发送到 SiteScope 的预定义用户目录中选择要作为所选字段的 属性名。这是要在身份验证时发送的 "用户目录"属性。

**注意:**如果使用 LDAP 组对象或嵌套的组对象来定义 SiteScope 角色,则应 对 "Attribute Name"字段使用特殊 SiteMinder 变量。应将 "SM\_USERGROUPS" 变量用于常规组,如果要让 SITESCOPE\_ROLE HTTP 标头包含嵌套组的信息,则使用 "SM\_USERNESTEDGROUPS" 变量。

- 5 将 SiteScope 规则和响应添加到安全策略对象中。
  - a 单击 "Policies" 选项, 创建新的安全策略。
  - **b** 为策略输入有意义的名称。例如, SiteScope Policy。
  - **c** 单击"Users"选项卡,然后添加或删除要应用策略的实体。(只能从领域的同一个域的用户目录中选择实体。)
  - **d** 单击 "Rules"选项卡,并选择在步骤 3 中描述的"Users Role"和 "SiteScope Rule"。此外,还需添加"SiteScope Role"响应,该响应已 在先前的步骤 4 中定义为"Users Role"的响应。

## 配置 SiteScope 以使用 SiteMinder

要使 SiteScope 可与 SiteMinder 集成,您需要对 Tomcat 服务器所使用的配置文件进行更改。有关配置 Tomcat 服务器文件的信息,请参阅"配置 Apache Tomcat 服务器文件"(第 273 页)。

## 配置 IIS

对 Tomcat 服务器使用的配置文件进行更改之后,需要配置 IIS。有关如何配置 IIS 的信息,请参阅"配置 IIS"(第 277 页)。

### 定义不同 SiteScope 角色的权限

启用 SiteMinder 集成后,必须在 SiteScope 中定义不同角色的权限(使用 SiteScope 常规用户权限模型)。这些角色的用户关联将在 SiteScope 的外部完成,例如在 LDAP 组中完成。添加新 SiteScope 用户时,只须在 SiteMinder 中定义它,原因是用户会从相关 SiteScope 角色自动继承权限。

**注意:** 必须确保 SiteMinder 所使用的 SiteScope 用户帐户不需要密码,否则 SiteMinder 无法登录。有关创建用户帐户的详细信息,请参阅 SiteScope 帮助的 《使用 SiteScope》中的"用户管理首选项"部分。

## 登录 SiteScope

用户尝试登录 SiteScope 时, SiteMinder 会拦截请求。如果它验证用户的凭据有效,则会将分配的 SiteScope 用户名和角色 (组)发送到 SiteScope (例如,用户: Fred,角色: Accounting)。如果 SiteScope 未能将名称识别为有效的用户名称,但识别出角色,则用户将使用角色登录到 SiteScope (在此示例中,用户: Accounting)。

#### 要登录 SiteScope,请执行以下操作:

打开 Web 浏览器,并键入以下 URL: http://<IIS 计算机名称 >/SiteScope。

**注意:**如果 IIS 和 SiteScope 位于同一台计算机上,则应当连接到默认端口 80, 而不是端口 8080。

在 SiteMinder 成功对用户进行身份验证且用户登录到 SiteScope 后, SiteScope 会直接打开到"控制面板"视图。

## 注意事项和指导原则

- ➤ 登录到 SiteScope 的所有用户的名称均列在审核日志中,此日志位于 <SiteScope 根目录 > \logs 目录中。即使用户以角色名称登录,也会列出名称。 例如,如果因为 SiteScope 未将 Fred 识别为有效用户但识别出角色,则用户 Fred 以角色登录,而在审核日志中,所有操作仍会列在用户名 Fred 下。
- ➤ 可以指定在注销 SiteMinder 环境后,浏览器将重定向到的页面 (这是在 SiteScope 中单击"注销"按钮后打开的页面)。要启用注销页面,请打开位于 <SiteScope 根目录 >\groups 中的 master.config 文件,并添加以下行:

#### \_siteMinderRedirectPageLogout=< 注销后定向到的 url>

- ➤ SiteMinder 用于登录 SiteScope 的用户账户不能有密码,否则 SiteMinder 无法登录。有关如何在 SiteScope 中设置用户帐户的详细信息,请参阅 SiteScope 帮助的《使用 SiteScope》中的"用户管理首选项"部分。
- ▶ 要阻止用户尝试直接使用 SiteScope URL 访问 SiteScope, 应考虑在 SiteScope 安装期间在 Tomcat 服务器上禁用 HTTP 端口 8080 和 8888。
- ➤ 要防止用户在 Web 浏览器处于非活动状态 30 分钟后从 SiteScope 中注销,请将 master.config 文件中的 "\_keepAliveFromJSP="属性更改为"true"。
# 索引

#### 数字

64 位 准备 64 位安装 113

#### A

安全 SiteScope 帐户权限 26, 107 默认登录帐户 256 强化 SiteScope 201 使用 SSL 233 安装 Linux 平台上的帐户权限 138, 147 Windows 上的用户帐户 24 部署计划 19 不要以 root 用户身份运行 SiteScope 26, 107 步骤概述 68 调整服务器的大小 22 基础结构评估 21 网络因素 23 在 Linux/Solaris 上做准备 107 在 Windows 或 Linux 上 105 之后的管理任务 255 执行完全 114 准备 64 位安装 113 安装 SiteScope 使用控制台模式 139, 170

## В

部署 调整 SiteScope 服务器的大小 22 基础结构评估 21 计划大纲 19 网络注意事项 23

# С

CentOS 6.2 108, 109

## D

电子邮件,配置 SiteScope 以使用 256 调整 UNIX 中堆空间的大小 187 UNIX 中线程堆栈的大小 187 在 Linux 平台上的 SiteScope 185 调整 Windows 上的 SiteScope 183 端口 用于监控 34

#### F

防火墙, SiteScope 监控通过 34 访问 SiteScope 262 服务器监控, UNIX 远程计算机上的 首选 shell 25 服务器运行状况监控, SiteScope 安装 30

#### G

管理员,登录帐户 256

#### Н

HP 软件网站 12 HP 软件支持网站 11

#### I

#### IIS

配置 277 与 SiteScope 集成 273

# J

加密,密码加密 202 监控 AIX 平台 32 HP-UX 平台 32 SCO 平台 33 SiteScope 中支持的平台 32 了解许可证类型 36 企业系统的方法 19 使用 NT 性能计数器 31 通过防火墙 34 许可证类型 36 在 SiteScope 中使用 Secure Shell 33 监控器 许可证点数使用情况(按类型)45 解决方案模板 许可 56 静默安装 153

## L

Linux SiteScope 的要求 73 启动 SiteScope 进程 261 停止 SiteScope 进程 261 卸载 SiteScope 196 准备 SiteScope 安装 107 联机资源 11 连接到 SiteScope, 默认界面 262

## Р

配置 SiteScope 155 配置工具, Linux 163 配置工具, Windows 155 评估期 62

## Q

权限和凭据 Amazon Web 服务 205 Apache 服务器 205 ASP 服务器 217 BroadVision 205 CheckPoint Firewall-1 206 CiscoWorks 207 Citrix 服务器 208 ColdFusion 208 COM+ 208 CPU (Linux) 210 CPU (Windows) 209 F5 Big-IP 213 FTP 214 HP iLO (Integrated Lights-Out) 214 HTTP 上的 SOAP 230 IIS 218 LDAP 215 **MAPI 216** Microsoft A/V 会议服务器 217 Microsoft 边缘服务器 217 Microsoft 存档服务器 216 Microsoft 导向服务器 217 Microsoft 监控和 CDR 服务器 218 Microsoft 前端服务器 217 Microsoft 中介服务器 218 Microsoft 注册表服务器 218 NT 拨号 219 NT Perf 计数器 219 NT 事件日志 219 Oracle 9iAS 222 Oracle JDBC 222 Ping 222 Radius 222 Real Media Player 222 Real Media Server 222 SAP CCMS 223 SAP GUI 223 Siebel 日志 224 Siebel Server Manager 224 Siebel Web 服务器 224 SNMP 225 SNMP 陷阱 227 SNMP (按 MIB) 226 SQL Server 218 SunOne 227 Tuxedo 227 **URL 227** URL 列表 228 URL 内容 228 URL 序列 228 VMware 主机 CPU 229 VMware 主机存储 229

VMware 主机内存 229 VMware 主机网络 229 VMware 主机状态 229 Web 服务 229 Web 服务器 229 Web 服务器 (Linux 和 Windows) 229 WebLogic 5.x 229 WebLogic 6.x 及更高版本 229 WebSphere 3.5x 230 WebSphere 4.5 230 WebSphere 5.x 230 WebSphere MQ 230 WebSphere Performance Servlet 230 Windows Media 服务器 219 Windows Media Player 219 Windows 资源 220 本地计算机 (Linux、Windows) 上的 脚本 223 磁盘空间 (Linux) 211 磁盘空间 (Windows) 211 动态磁盘空间 (Linux) 212 动态磁盘空间 (Windows) 211 端口 222 服务 (Linux) 224 服务 (Windows) 224 脚本 (Linux) 223 脚本 (Windows) 223 链接检查 215 目录 210 目录 (Linux) 210 目录 (Windows) 210 内存 (Linux) 216 内存 (Windows) 216 日志文件 (Linux) 215 日志文件 (Windows) 215 数据库 210 网络带宽 221 文件 (Linux) 214 文件 (Windows) 213 系统日志 227 新闻 222 邮件 216

# R

日志文件 设置数据储存量 256

# S

SiteMinder 集成 SiteScope 与 281 SiteScope IIS 集成 273 UNIX 环境中的注意事项 25 Windows NT 或 2000 环境中的注意 事项 24 安装,开始之前 67,79 安装之后的管理任务 255 访问管理员帐户 256 服务器运行状况监控 30 计算 UNIX 的线程 185 监控其他服务器 32 进行配置以连接到要求提供客户端证书 的 BSM 服务器 245 配置为连接到使用 SSL 部署的 BSM 244 企业监控的方法 19 强化 201 使用 SSL 233 为 SSL 配置 240, 242 无代理监控, 了解 29 系统要求 69 卸载 191 已验证的可进行安装的服务器配置 77 已用端口 34 在 Linux 平台上调整大小 185 在 Windows 上调整大小 181 在升级之前81 SiteScope 服务 停止 259 运行 259 SiteScope 配置工具 155 SiteScope 配置工具, Linux 163 SiteScope 配置工具, Windows 155 Solaris SiteScope 的要求 72 启动 SiteScope 进程 261 停止 SiteScope 进程 261 准备 SiteScope 安装 107

#### SSL

keytool 实用程序 235 导入 CA 证书 238 访问 SiteScope 202 配置 SiteScope 以使用 240, 242 使用 CA 证书 236 使用自签名证书 238 在 SiteScope 中配置 233 升级 SiteScope 81

# U

UNIX 调整 JVM 的大小 187 调整 SiteScope 的大小 185 调整堆空间的大小 187 调整线程堆栈的大小 187 使用 Sitescope 的注意事项 25 UNIX/Linux 常规调整大小建议 188 用于 SiteScope 监控的首选 shell 25

# V

VMware, 支持的环境 74

## W

Web 监控 SiteScope 安装 30 估算许可证点数使用情况 60 Windows SiteScope 的要求 71 常规调整大小建议 184 在 SiteScope 中使用 Secure Shell 连接 33 Windows 2000 NT 性能计数器库 31 使用 Sitescope 的注意事项 24 Windows 平台 启动 SiteScope 服务 260 停止 SiteScope 服务 260 网络监控, SiteScope 安装 30 无代理监控, SiteScope 29

#### X

系统要求 SiteScope 安装 69 经 SiteScope 验证的服务器配置 77 针对 Linux 上的 SiteScope 73 针对 Solaris 上的 SiteScope 72 针对 Windows 上的 SiteScope 71 卸载 SiteScope 191 在 Linux 上 196 在 Windows 上 191 许可 解决方案模板 56 许可证 SiteScope 监控器 35 免费评估 62 申请 SiteScope 63 许可证点数 估算 59 估算 Web 监控所需的 60 估算应用程序监控所需的 60 许可证类型 36 了解 SiteScope 36

#### Y

疑难解答和知识库 11 应用程序监控,估算许可证点数使用情况 60 应用程序性能监控,SiteScope 安装 30

#### Ζ

在静默模式下安装 SiteScope 153 帐户 以 root 用户身份运行 SiteScope 26 帐户权限, 安全 26 知识库 11