# HP OMi Management Pack for Hadoop

软件版本: 1.10

适用于 Linux 和 Windows<sup>®</sup> 操作系统的 HP Operations Manager i

用户指南

文档发行日期: 2015年1月 软件发布日期: 2014年9月



### 法律声明

#### 担保

HP 产品和服务的唯一担保已在此类产品和服务随附的明示担保声明中提出。此处的任何内容均不构成额外担保。HP 不会为此处出现的技术或编辑错误或遗漏承担任何责任。

此处所含信息如有更改, 恕不另行通知。

#### 受限权利声明

机密计算机软件。必须拥有 HP 授予的有效许可证,方可拥有、使用或复制本软件。按照 FAR 12.211 和 12.212,并根据供应商的标准商业许可的规定,商业计算机软件、计算机软件文档与商品技术数据授权给美国政府使用。

#### 版权声明

© Copyright 2013-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

#### 商标声明

Adobe<sup>™</sup> 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。 Microsoft<sup>®</sup> 和 Windows<sup>®</sup> 是 Microsoft Corporation 在美国注册的商标。 UNIX<sup>®</sup> 是 The Open Group 的注册商标。 此产品包括"zlib"通用压缩库的界面,该库是 Copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly 和 Mark Adler。

### 文档更新

此文档的标题页包含以下标识信息:

- 软件版本号,用于指示软件版本。
- 文档发布日期,该日期将在每次更新文档时更改。
- 软件发布日期,用于指示该版本软件的发布日期。

要检查是否有最新的更新,或者验证是否正在使用最新版本的文档,请访问: https://softwaresupport.hp.com/group/softwaresupport/search-result?keyword=. 此站点要求使用 HP Passport 帐户。如果没有此帐户,请在 HP Passport 登录页面中单击 Create an account 按钮。

### 支持

请访问 HP 软件支持网站: https://softwaresupport.hp.com 此网站提供了联系信息,以及有关 HP 软件提供的产品、服务和支持的详细信息。 HP 软件支持提供客户自助解决功能。通过该联机支持,可快速高效地访问用于管理业务的各种交互式技术支持工具。作为尊贵的支持客户,您可以 通过该支持网站获得下列支持:

- 搜索感兴趣的知识文档
- 提交并跟踪支持案例和改进请求
- 下载软件修补程序
- 管理支持合同
- 查找 HP 支持联系人
- 查看有关可用服务的信息
   参与其他软件客户的讨论
- 研究和注册软件培训

大多数提供支持的区域都要求您注册为 HP Passport 用户再登录,很多区域还要求用户提供支持合同。要注册 HP Passport ID,请访问 https://softwaresupport.hp.com,并单击 Register。

要查找有关访问级别的详细信息,请访问: https://softwaresupport.hp.com/web/softwaresupport/access-levels

### HP软件解决方案及集成和最佳做法

访问 HP Software Solutions Now (https://h20230.www2.hp.com/sc/solutions/index.jsp),了解 HP 软件目录中的产品如何协同工作、交换信息和解决业务需求。 访问跨产品组合最佳做法库 (https://hpln.hp.com/group/best-practices-hpsw),以访问各种最佳做法文档和材料。

# 目录

第1章: OMi Management Pack for Hadoop	6
第 <b>2</b> 章:开始使用	7
开始使用 BSM 控制台	7
任务 1: 将节点添加至 BSM 控制台	7
任务 2: 部署 Hadoop 发现特性	7
任务 3: 验证发现	8
任务 4: 部署管理模板或特性	8
任务 4a: 部署基础 Hadoop 管理模板	9
任务 4b: 部署 Hadoop 特性	10
监视 Hadoop 环境	11
开始使用 OMi 控制台	13
任务 1: 将节点添加到 OMi 控制台	13
任务 2: 部署 Hadoop 发现特性	14
任务 3: 验证发现	14
任务 4: 部署管理模板或特性	14
任务 4a: 部署基础 Hadoop 管理模板	15
任务 4b: 部署 Hadoop 特性	16
监视 Hadoop 环境	17
第3章: 组件	20
Hadoop 管理模板	20
任务	21
基础 Hadoop 管理模板	22
用户界面参考	23
Hadoop 特性	29
Hadoop 特性的分组	33
用户界面参考	33
用户界面参考	33 44
用户界面参考参数	33 44 45
用户界面参考参数	33 44 45 45
用户界面参考参数	33 44 45 45 46
用户界面参考	33 44 45 45 46 47

运行状况指标(HI)	
事件类型指标 (ETI)	
工具	51
图形	52
第4章: Hadoop的控制面板	58
在"我的工作区"中创建 Hadoop 控制面板	59
在"我的工作区"中查看 Hadoop 控制面板	59
用户权限	59
控制面板视图	59
筛选器	61
使用 Hadoop 控制面板	61
组件	61
第5章: 自定义场景	63
创建 Hadoop 管理模板	63
编辑 Hadoop 管理模板	65
编辑参数	65
附录:数据源和度量	66
Hadoop中的事件度量	71
发送文档反馈	73

# 第1章: OMi Management Pack for Hadoop

OMi Management Pack for Hadoop (OMi MP for Hadoop) 可与 Operations Manager i (OMi) 结合使用, 使您能够使用 Business Service Management (BSM) 或 OMi 控制台监控 Hadoop 环境。OMi MP for Hadoop 提供用于监视 BigData 环境中的 Hadoop 的直接可用的管理模板。管理模板包含大量特性,这些特性可以监视 Hadoop 核心组件 - Hadoop 分布式文件系统 (HDFS) 和 MapReduce。管理员可以无缝部署用于监视环境中的 Hadoop 的直接可用的管理模板。

主题内容专家 (SME) 和开发人员可以轻松自定义管理模板。

OMi MP for Hadoop 还提供以下附加功能以支持统一监视解决方案:

- 基于部署和配置的配置项(CI)
- 支持代理监控(通过与 HP Operations Agent 产品集成)
- 支持基于运行时服务模型 (RTSM) 的部署

# 第2章:开始使用

以下部分提供了有关部署 OMi MP for Hadoop 的组件以监视 Hadoop 环境的分步信息。还提供 了有关访问和查看 Hadoop 的 Event Perspective、Health Perspective 和 Performance Perspective 的信息。

有关开始使用 BSM 控制台的过程的信息,请参见开始使用 BSM 控制台。

有关开始使用 OMi 控制台的过程的信息,请参见开始使用 OMi 控制台。

# 开始使用 BSM 控制台

以下部分提供了有关使用 OMi MP for Hadoop 监视 Hadoop 环境的分步说明。

## 任务 1: 将节点添加至 BSM 控制台

在开始监视之前,需要向 BSM 控制台添加 Cl。

1. 从"管理"的"操作管理"中打开受监控的节点窗格:

管理 > 操作管理 > 设置 > 受监控的节点

- 2. 在"节点视图"窗格中,单击预定义节点筛选器 > 受监控的节点,然后单击 \*\*,再单击 Computer > Windows 或 Unix。将显示"创建新受监控的节点"对话框。
- 3. 指定节点的主 DNS 名称、IP 地址、操作系统和处理器架构, 然后单击确定。

新建的节点保存为运行时服务模型(RTSM)中的配置项(CI)实例。

注:需要在 OMi 服务器上激活包含 HP Operations Agent 的代理节点,且需要授予证书。

### 任务 2: 部署 Hadoop 发现特性

要发现环境中的 Hadoop CI,必须通过执行以下步骤在 NameNode 服务正在运行的 NameNode CI 上部署 Hadoop 发现特性:

1. 打开"管理模板和特性"窗格:

管理 > 操作管理 > 监控 > 管理模板和特性

2. 在"配置文件夹"窗格中:

配置文件夹 > BigData 管理 > Hadoop > 特性

- 3. 在"特性"文件夹中,单击要部署的 Hadoop 发现特性,然后单击 <sup>≪</sup>。将打开"分配和部署"向导。
- 4. 在配置项目选项卡中,单击 CI,然后单击下一步转到所需参数。
- 5. 在所需参数选项卡中,单击下一步转到所有参数选项卡。
- 6. 在所有参数选项卡中,单击下一步转到配置选项选项卡。
- 7. (可选)。如果不希望立即启用分配,则在**配置选项**选项卡中,取消选中启用已分配的 对象复选框。稍后可使用"分配与调整"窗格启用分配。

8. 单击完成。

注: 部署 Hadoop 服务发现特性后,将显示消息: 创建的分配和部署作业。要检查部署 作业的状态,请访问管理 > 操作管理 > 监控 > 部署作业。

### 任务3:验证发现

部署 Hadoop 服务发现特性后,必须验证顶部视图中是否填充了 CI。 要查看是否已在顶部视图中填充 CI,请执行以下步骤:

1. 在 BSM 控制台中,单击 MyBSM。

- 2. 从下拉列表中,选择顶部视图。将显示"顶部视图"页面。
- 3. 在"顶部视图"页面中,选择 Hadoop\_Topology 视图。CI已在顶部视图中填充。

### 任务 4: 部署管理模板或特性

如果您使用适用于复合应用程序的 Monitoring Automation 许可证,则可以将 Hadoop 管理模 板或 Hadoop 特性部署到 CI。有关详细信息,请转到"任务 4a:部署基础 Hadoop 管理模板"

如果您使用适用于服务器的 Monitoring Automation 许可证,则可以部署 Hadoop 特性。有关详细信息,请转到"任务 4b: 部署 Hadoop 特性"

注: 部署基础 Hadoop 管理模板或 Hadoop 特性之前,必须使用 Hadoop 发现特性在所有 受管节点上发现 Hadoop Cl。

### 任务 4a: 部署基础 Hadoop 管理模板

即使任何其他源(例如 SiteScope、DDM 等)已填充 CI,您也必须部署 Hadoop 服务发现特性。 有关详细信息,请参见"任务 4: 部署管理模板或特性"

可以通过执行以下步骤部署基础 Hadoop 管理模板:

1. 打开"管理模板和特性"窗格:

管理 > 操作管理 > 监控 > 管理模板和特性

2. 在"配置文件夹"窗格中:

配置文件夹 > BigData 管理 > Hadoop > 管理模板

- 3. 在管理模板文件夹中,单击要部署的基础 Hadoop 管理模板,然后单击 <sup>4</sup>。将打开"分 配和部署"向导。
- 4. 在配置项目选项卡上,单击要将管理模板分配到的 CI,然后单击下一步。
- 5. 在所需参数选项卡中,单击下一步转到所有参数选项卡。
- 6. 在所有参数选项卡中,选择"应用程序实例"(NameNode | ResourceManager | JobTracker | SecondaryNameNode)参数,然后单击 
  ②。将打开"编辑实例参数:应用程序实例"对话框。要修改 Hadoop 主服务器的依赖参数,请执行以下步骤:
  - a. 选择依赖参数, 然后单击 🦉。例如, 可以选择参数 Hadoop\_MasterService\_ Availability 的严重性。
  - b. 单击值指定该值, 然后单击确定。
  - c. 单击 OK。
- 7. 在**所有参数**选项卡中,选择"应用程序实例"(DataNode | NodeManager | TaskTracker),然 后单击 <a>
   </>
   </a>

   A打开"编辑实例参数:应用程序实例"对话框。要修改 Hadoop 从属服务器的依赖参数,请执行以下步骤:
  - a. 选择依赖参数,然后单击 <a></a>。例如,可以选择参数 Hadoop\_SlaveService\_ Availability 的严重性。
  - b. 单击值指定该值, 然后单击确定。
  - c. 单击 OK。

- 8. 在所有参数选项卡中,单击下一步转到配置选项选项卡。
- 9. *可选。*如果不希望立即启用分配,则在**配置选项**选项卡中,清除**启用已分配的对象**复选框。稍后可使用"分配与调整"窗格启用分配。

10. 单击完成。

### 任务 4b: 部署 Hadoop 特性

即使任何其他源(例如 SiteScope、DDM 等)已填充 CI,您也必须部署 Hadoop 服务发现特性。 有关详细信息,请参见"任务 4:部署管理模板或特性"

可以通过执行以下步骤部署 Hadoop 特性:

1. 打开"管理模板和特性"窗格:

管理>操作管理>监控>管理模板和特性

2. 在"配置文件夹"窗格中:

配置文件夹 > BigData 管理 > Hadoop > 特性

- 3. 在特性文件夹中,单击要部署的特性,然后单击 🌯。将打开"分配和部署"向导。
- 4. 在配置项目选项卡中,单击要将特性分配到的 Cl,然后单击下一步。
- 5. 在所需参数选项卡中,单击下一步转到所有参数选项卡。
- 6. 在所有参数选项卡中,选择"应用程序实例"(NameNode | ResourceManager | JobTracker | SecondaryNameNode) 参数,然后单击 <a></a>

  SecondaryNameNode) 参数,然后单击

  ●。将打开"编辑实例参数:应用程序实例"对话框。要修改 Hadoop 主服务器的依赖参数,请执行以下步骤:
  - a. 选择依赖参数并单击 🦉。例如,可以选择参数 Hadoop\_MasterService\_Availability 的严重性。
  - b. 单击值指定该值, 然后单击确定。

c. 单击 OK。

- 7. 在所有参数选项卡中,选择"应用程序实例"(DataNode | NodeManager | TaskTracker),然 后单击 <a>
   </>
   </a>

   A打开"编辑实例参数:应用程序实例"对话框。要修改 Hadoop 从属服务器的依赖参数,请执行以下步骤:
  - a. 选择依赖参数并单击 🦉。例如,可以选择参数 Hadoop\_SlaveService\_Availability 的 严重性。

b. 单击值指定该值, 然后单击确定。

c. 单击 OK。

- 8. 在所有参数选项卡中,单击下一步转到配置选项选项卡。
- 9. *可选。*在配置选项选项卡中,如果不希望立即启用分配,则取消选中启用已分配的对象复选框。稍后可使用"分配与调整"窗格启用分配。

10. 单击完成。

### 监视 Hadoop 环境

部署管理模板和特性后,可以从以下透视分析 Hadoop CI 的运行状况和性能:

- Event Perspective
- Health Perspective
- Performance Perspective

#### **Event Perspective**

"Event Perspective"提供事件透视中事件的完整信息。在"Event Perspective"中,可以查看由 OMi MP for Hadoop 监视的 Hadoop CI 的事件信息。

要查看 Hadoop CI 的事件透视,请执行以下步骤:

1. 打开"操作管理"窗格:

应用程序>操作管理

- 2. 在"操作管理"窗格中,单击 Event Perspective 选项卡。将显示"View Explorer"窗格。
- 3. 在浏览视图选项卡中,选择 Hadoop 拓扑,该视图包含要查看其事件的 Hadoop Cl。或 者可使用搜索选项卡来查找 Hadoop Cl。
- 4. 单击要查看其事件透视的 Hadoop CI。选定 Hadoop CI 的事件列表将显示在"Event Browser"窗格中。

单击"Event Browser"中的事件时,"事件详细信息"窗格将打开,可供查看以下详细信息:

- **常规**-显示有关选定事件的详细信息,如严重性、生命周期状态、优先级、相关 CI 等。
- 其他信息 显示有关选定事件属性的更多详细信息。

- **源信息** 显示有关选定事件源的可用信息概述。
- ▶ 操作 显示选定事件的可用操作列表。有两种可能的操作类型:用户操作和自动操作。
- 注释 显示附加到选定事件的注释列表。
- 自定义属性 显示管理员或负责人手动配置或添加到选定事件的属性列表。
- 相关事件 显示与"Event Browser"中选定事件关联的所有事件的概述。
- 历史记录 显示选定事件的历史记录。
- 解析器提示 显示用于识别事件关联节点和 CI 的信息。
- 说明-显示用于帮助操作员处理相关事件的说明信息。
- 转发-显示事件所有权详细信息(如果有)的传输。

#### **Health Perspective**

"Health Perspective"提供事件上下文中相关 CI 的总体运行状况信息的高级视图。在"Health Perspective"中,可以查看由 OMi MP for Hadoop 监视的 Hadoop CI 的运行状况信息。

要查看 Hadoop CI 的运行状况透视,请执行以下步骤:

1. 打开"操作管理"窗格:

应用程序>操作管理

- 2. 在"操作管理"窗口中,单击 Health Perspective 选项卡。将显示"View Explorer"窗格。
- 3. 在浏览视图选项卡中,选择 Hadoop 拓扑,该视图包含要查看其运行状况相关事件的 Hadoop Cl。或者可使用搜索选项卡来查找 Hadoop Cl。
- 4. 单击要查看其运行状况透视的 Hadoop CI。选定 Hadoop CI 的运行状况相关事件列表将显示在 "Event Browser"窗格中。

单击"Event Browser"窗格中的事件时,将显示以下窗格:

- Health Top View -显示选定事件的运行状况顶部视图。
- Health Indicators 显示与从"Health Top View"窗格中选择的 CI 相关的关键性能指标 (KPI) 和 HI。
- Actions 显示选定事件的可用操作列表。

#### **Performance Perspective**

"Performance Perspective"可让您从现有图形模板填充图形。还可以通过选择特定 CI的所需 度量来描绘自定义图形。

要使用图形查看 Hadoop CI 的性能透视,请执行以下步骤:

1. 打开"操作管理"窗格:

应用程序 > 操作管理

- 2. 在"操作管理"窗口中,单击 Performance Perspective 选项卡。将显示"View Explorer"窗 格。
- 3. 在浏览视图选项卡中,选择 Hadoop 拓扑。将显示 CI 列表。选择特定 CI。将显示"Performance"窗格,其中列出了对 Hadoop 拓扑视图可用的默认图形。
- 从图形选项卡中单击要描绘的图形,然后单击 E 绘制图形。将在右窗格中描绘选定 图形。

注: 有关事件透视、运行状况透视和性能透视的详细信息,请参见《Operations Manageri概念指南》。

# 开始使用 OMi 控制台

以下部分提供了有关使用 OMi MP for Hadoop 监视 Hadoop 环境的分步说明。

### 任务 1: 将节点添加到 OMi 控制台

在开始监视之前,需要向 OMi 控制台添加 Cl。

1. 从 OMi 控制台打开监控的节点窗格:

管理 > 设置和维护 > 监控的节点

- 2. 在"节点视图"窗格中,单击预定义节点筛选器>监控的节点,然后单击 <sup>\*\*</sup>,再单击 Computer > Windows 或 Unix。将显示"创建新监控的节点"对话框。
- 3. 指定节点的主 DNS 名称、IP 地址、操作系统和处理器架构,然后单击确定。

新建的节点保存为运行时服务模型(RTSM)中的配置项(CI)实例。

注:需要在 OMi 服务器上激活包含 HP Operations Agent 的代理节点,且需要授予证书。

### 任务 2: 部署 Hadoop 发现特性

要发现环境中的 Hadoop CI,必须通过执行以下步骤在 NameNode 服务正在运行的 NameNode CI 上部署 Hadoop 发现特性:

1. 打开"管理模板和特性"窗格:

管理>监控>管理模板和特性

2. 在"配置文件夹"窗格中:

配置文件夹 > BigData 管理 > Hadoop > 特性

- 3. 在"特性"文件夹中,单击要部署的 Hadoop 发现特性,然后单击 🏶。将打开"分配和部署"向导。
- 4. 在配置项目选项卡中,单击 CI,然后单击下一步转到所需参数。
- 5. 在所需参数选项卡中,单击下一步转到参数概要选项卡。
- 6. 在参数概要选项卡中,单击下一步转到配置选项选项卡。
- 7. (可选)。如果不希望立即启用分配,则在**配置选项**选项卡中,清除**启用分配**复选框。 稍后可使用"分配与调整"窗格启用分配。

8. 单击完成。

**注**: 部署 Hadoop 服务发现特性后,将显示消息: 创建的分配和部署作业。要检查部署 作业的状态,请转到管理 > 监控 > 部署作业。

### 任务 3: 验证发现

部署 Hadoop 服务发现特性后,必须验证是否在 360°视图中填充了 Cl。

要查看在 360° 视图中填充的 CI, 请执行以下步骤:

1. 在 OMi 控制台中,单击工作区 > 我的工作区 > 控制面板 > 360° 视图。

2. 在"360°视图"页面中,选择 Hadoop\_Topology 视图。CI已在"360°视图"页面中填充。

### 任务 4: 部署管理模板或特性

如果您使用适用于复合应用程序的 Monitoring Automation 许可证,则可以将 Hadoop 管理模 板或 Hadoop 特性部署到 Cl。有关详细信息,请转到"任务 4a:部署基础 Hadoop 管理模板"

如果您使用适用于服务器的 Monitoring Automation 许可证,则可以部署 Hadoop 特性。有关详细信息,请转到"任务 4b: 部署 Hadoop 特性"

注: 部署基础 Hadoop 管理模板或 Hadoop 特性之前,必须使用 Hadoop 发现特性在所有 受管节点上发现 Hadoop Cl。

### 任务 4a: 部署基础 Hadoop 管理模板

即使任何其他源(例如 SiteScope、DDM 等)已填充 CI,您也必须部署 Hadoop 服务发现特性。 有关详细信息,请参见"任务 4:部署管理模板或特性"

可以通过执行以下步骤部署基础 Hadoop 管理模板:

1. 打开"管理模板和特性"窗格:

管理>监控>管理模板和特性

2. 在"配置文件夹"窗格中:

配置文件夹 > BigData 管理 > Hadoop > 管理模板

- 3. 在"管理模板和特性"文件夹中,单击要部署的基础 Hadoop 管理模板,然后单击 4 。将 打开"分配和部署"向导。
- 4. 在配置项目选项卡上,单击要将管理模板分配到的 CI,然后单击下一步。
- 5. 在所需参数选项卡中,单击下一步转到参数概要选项卡。
- 6. 在参数概要选项卡中,选择"应用程序实例"(NameNode | Resource Manager | JobTracker | Secondary NameNode)参数,然后单击 
  ◎。将打开"编辑实例参数:应用程序实例"对话框。要修改 Hadoop 主服务器的依赖参数,请执行以下步骤:
  - a. 选择依赖参数,然后单击 <a></a>。例如,可以选择参数 Hadoop\_MasterService\_ Availability 的严重性。
  - b. 单击值指定该值, 然后单击确定。

c. 单击 OK。

- 7. 在参数概要选项卡中,选择"应用程序实例"(DataNode | NodeManager | TaskTracker),然 后单击 
   ◎。将打开"编辑实例参数:应用程序实例"对话框。要修改 Hadoop 从属服务器的依赖参数,请执行以下步骤:
  - a. 选择依赖参数,然后单击 🦉。例如,可以选择参数 Hadoop\_SlaveService\_ Availability 的严重性。

b. 单击值指定该值, 然后单击确定。

c. 单击 OK。

- 8. 在参数概要选项卡中,单击下一步转到配置选项选项卡。
- 9. *可选。*如果不希望立即启用分配,则在**配置选项**选项卡中,清除**启用分配**复选框。稍 后可使用"分配与调整"窗格启用分配。

10. 单击完成。

### 任务 4b: 部署 Hadoop 特性

即使任何其他源(例如 SiteScope、DDM 等)已填充 CI,您也必须部署 Hadoop 服务发现特性。 有关详细信息,请参见"任务 4:部署管理模板或特性"

可以通过执行以下步骤部署 Hadoop 特性:

1. 打开"管理模板和特性"窗格:

管理>监控>管理模板和特性

2. 在"配置文件夹"窗格中:

配置文件夹 > BigData 管理 > Hadoop > 特性

- 3. 在特性文件夹中,单击要部署的特性,然后单击 💹。将打开"分配和部署"向导。
- 4. 在配置项目选项卡中,单击要将特性分配到的 CI,然后单击下一步。
- 5. 在所需参数选项卡中,单击下一步转到参数概要选项卡。
- 6. 在参数概要选项卡中,选择"应用程序实例"(NameNode | Resource Manager | JobTracker | Secondary NameNode)参数,然后单击 
  ◎。将打开"编辑实例参数:应用程序实例"对话框。要修改 Hadoop 主服务器的依赖参数,请执行以下步骤:
  - a. 选择依赖参数并单击 🦉。例如,可以选择参数 Hadoop\_MasterService\_Availability 的严重性。
  - b. 单击值指定该值, 然后单击确定。

c. 单击 OK。

7. 在参数概要选项卡中,选择"应用程序实例"(DataNode | NodeManager | TaskTracker),然 后单击 
 ◎。将打开"编辑实例参数:应用程序实例"对话框。要修改 Hadoop 从属服务器的依赖参数,请执行以下步骤:

- a. 选择依赖参数并单击 🦉。例如,可以选择参数 Hadoop\_SlaveService\_Availability 的 严重性。
- b. 单击值指定该值, 然后单击确定。

c. 单击 OK。

- 8. 在参数概要选项卡中,单击下一步转到配置选项选项卡。
- 9. *可选。*如果不希望立即启用分配,则在**配置选项**选项卡中,清除启用分配复选框。稍 后可使用"分配与调整"窗格启用分配。
- 10. 单击完成。

### 监视 Hadoop 环境

部署管理模板和特性后,可以从以下透视分析 Hadoop CI 的运行状况和性能:

- Event Perspective
- Health Perspective
- Performance Perspective

#### **Event Perspective**

"Event Perspective"提供事件透视中事件的完整信息。在"Event Perspective"中,可以查看由 OMi MP for Hadoop 监视的 Hadoop CI 的事件信息。

要查看 Hadoop CI 的事件透视,请执行以下步骤:

1. 从 OMi 控制台中打开 "Event Perspective" 窗格:

工作区 > OMi 控制台 > Event Perspective

将显示"View Explorer"窗格。

- 2. 在浏览视图选项卡中,选择 Hadoop 拓扑,该视图包含要查看其事件的 Hadoop Cl。或 者可使用搜索选项卡来查找 Hadoop Cl。
- 3. 单击要查看其事件透视的 Hadoop CI。选定 Hadoop CI 的事件列表将显示在"Event Browser"窗格中。

单击"Event Browser"中的事件时,"事件详细信息"窗格将打开,可供查看以下详细信息:

- **常规**-显示有关选定事件的详细信息,如严重性、生命周期状态、优先级、相关 CI 等。
- **其他信息** 显示有关选定事件属性的更多详细信息。
- **源信息** 显示有关选定事件源的可用信息概述。
- 操作 显示选定事件的可用操作列表。有两种可能的操作类型:用户操作和自动操作。
- 注释 显示附加到选定事件的注释列表。
- 自定义属性-显示管理员或负责人手动配置或添加到选定事件的属性列表。
- 相关事件 显示与"Event Browser"中选定事件关联的所有事件的概述。
- •历史记录-显示选定事件的历史记录。
- 解析器提示 显示用于识别事件关联节点和 CI的信息。
- 说明-显示用于帮助操作员处理相关事件的说明信息。
- 转发 显示事件所有权详细信息(如果有)的传输。

#### Health Perspective

"Health Perspective"提供事件上下文中相关 CI 的总体运行状况信息的高级视图。在"Health Perspective"中,可以查看由 OMi MP for Hadoop 监视的 Hadoop CI 的运行状况信息。

要查看 Hadoop CI 的运行状况透视,请执行以下步骤:

1. 从 OMi 控制台中打开"Health Perspective"窗格:

工作区 > OMi 控制台 > Health Perspective

将显示"View Explorer"窗格。

- 2. 在浏览视图选项卡中,选择 Hadoop 拓扑,该视图包含要查看其运行状况相关事件的 Hadoop Cl。或者可使用搜索选项卡来查找 Hadoop Cl。
- 3. 单击要查看其运行状况透视的 Hadoop CI。选定 Hadoop CI 的运行状况相关事件列表将显示在 "Event Browser"窗格中。

单击"Event Browser"窗格中的事件时,将显示以下窗格:

- Health Top View 显示选定事件的运行状况顶部视图。
- Health Indicators 显示与从 "Health Top View" 窗格中选择的 CI 相关的关键性能指标 (KPI) 和 HI。
- Actions 显示选定事件的可用操作列表。

#### Performance Perspective

"Performance Perspective"可让您从现有图形模板填充图形。还可以通过选择特定 CI的所需 度量来描绘自定义图形。

要使用图形查看 Hadoop CI的性能透视,请执行以下步骤:

1. 从 OMi 控制台中打开 "Performance Perspective" 窗格:

工作区 > OMi 控制台 > Performance Perspective

将显示"View Explorer"窗格。

- 2. 在浏览视图选项卡中,选择 Hadoop 拓扑。将显示 CI 列表。选择特定 CI。将显示 "Performance"窗格,其中列出了对 Hadoop 拓扑视图可用的默认图形。
- 从图形选项卡中单击要描绘的图形,然后单击 <sup>▶</sup> 绘制图形。将在右窗格中描绘选定 图形。

注:有关事件透视、运行状况透视和性能透视的详细信息,请参见《Operations Manageri概念指南》。

# 第3章:组件

包括以下用于在环境中监控 Microsoft SQL Server 数据库的组件:

- "Hadoop管理模板"
- "Hadoop 特性"
- "参数"
- "配置项 (CI) 和配置项类型 (CIT)"
- "RTSM 视图"
- "运行状况指标 (HI)"
- "事件类型指标 (ETI)"
- "Hadoop的控制面板"
- "工具"
- "图形"

# Hadoop 管理模板

Hadoop管理模板提供一套完整的管理解决方案,用于监视 Hadoop。管理模板包含多个允许您监视环境中的 Hadoop 群集的特性。您可以部署包含默认设置的直接可用管理模板,也可以根据您的需求自定义管理模板。此外,还可以根据监视需求创建管理模板。

注: 使用 Hadoop 管理模板开始监视 Hadoop 之前,必须确保环境已启用 JMX。有关监视 Hadoop 的必备条件的详细信息,请参见《OMi Management Pack 安装指南》。

OMi MP for Hadoop 包含基础 Hadoop 管理模板。

#### 如何访问 Hadoop 管理模板

1. 打开"管理模板和特性"窗格:

在 BSM 上, 单击管理 > 操作管理 > 监控 > 管理模板和特性。

在 OMi上, 单击管理 > 监控 > 管理模板和特性。

2. 单击配置文件夹 > BigData 管理 > Hadoop > 管理模板。

## 任务

如何部署 Hadoop 管理模板

在 BSM 上

有关部署 WebSphere 管理模板的详细信息,请转到"任务 4: 部署管理模板或特性"。

在 OMi 上

有关部署 WebSphere 管理模板的详细信息,请转到"任务 4: 部署管理模板或特性"

如何自动分配 Hadoop 管理模板和 Hadoop 特性

要自动分配 Hadoop 管理模板或 Hadoop 特性,请执行以下步骤:

1. 打开"自动分配规则"窗格:

在 BSM 上, 单击管理 > 操作管理 > 监控 > 自动分配规则。

在 OMi上,单击管理 > 监控 > 自动分配规则。

自动分配规则由顶部的"自动分配规则"窗格和底部的"参数"窗格组成。

- 2. 在"自动分配规则"窗格中,单击新建分配并选择相应的选项。将打开"创建自动分配规则"向导。
- 3. 在选择目标视图选项卡中,选择要为其创建自动分配规则的视图,然后单击下一步。
- 4. 在选择要分配的项选项卡中,单击要自动分配到所有 CI 的管理模板或特性,然后单击 下一步。

默认选择要分配的最新版本管理模板或特性。单击下一步。

5. 在所需参数选项卡中,单击下一步。

注: Hadoop 管理模板或特性没有强制参数。您会收到陈述如下的通知: 没有需要 针对此分配编辑的参数。

- 6. (可选)。如果不希望立即激活分配规则,则在配置选项选项卡中,清除激活自动分配 规则复选框。
- 7. 单击完成保存更改。分配规则已添加到自动分配规则列表中。

如果出现下列某种情况,则分配可能会触发一个要发送到 OMi 的事件:

- 部署作业失败。
- 自动分配失败。
- 自动分配成功。此行为可在"基础结构设置"中配置。

您可按如下步骤检查自动分配规则是否成功创建预期分配:

1. 打开"分配与调整"窗格:

在 BSM 上, 单击管理 > 操作管理 > 监控 > 分配与调整。

在 OMi上, 单击管理 > 监控 > 分配与调整。

- 2. 在浏览视图选项卡中,选择您在创建自动分配规则时识别的视图。
- 3. 展开视图,然后选择对应于已分配项目的根 CI类型的节点。因自动分配规则创建的分配显示在右窗格顶部的分配列表中,并将自动分配值显示在"分配者"列中。

您可考虑使用以下选项调整分配:

- 使用"自动分配规则"屏幕调整由自动分配规则触发的所有分配的参数值。
- 使用"分配与调整"屏幕调整、重新部署、删除和启用或禁用各个分配。

### 基础 Hadoop 管理模板

基础 Hadoop 管理模板可用于监视环境中的 Hadoop 组件。它包含基础 Hadoop 特性和基础结构特性,可用于监视 Hadoop 环境的可用性、运行状况和性能。

注:要使用和部署基础结构特性,必须安装 OMi Management Pack for Infrastructure 软件。

如何访问基础 Hadoop 管理模板

1. 打开"管理模板和特性"窗格:

在 BSM 上,单击管理 > 操作管理 > 监控 > 管理模板和特性。

在 OMi上,单击管理 > 监控 > 管理模板和特性。

2. 在"配置文件夹"窗格中,单击配置文件夹 > BigData 管理 > Hadoop > 管理模板 > 基础 Hadoop 管理模板。

## 用户界面参考

#### 管理模板-常规

UI元素	描述
名称	基础 Hadoop 管理模板
描述	监视 Hadoop 组件 - HDFS 和 MapReduce。
ID	此版本的唯一标识符。
版本 ID	此版本的管理模板的唯一标识符。
版本	管理模板的当前版本。
更改日志	描述此版本的管理模板中的新内容或修改内容的文本。

#### 管理模板 - 拓扑视图

UI元素	描述
拓扑视图	Hadoop 拓扑是基础 Hadoop 管理模板的拓扑视图。其中包含您想使用管理模板来管理的 Hadoop 相关 CI 类型。
CI 类型	基础 Hadoop 管理模板允许您管理的 CI 类型。这就是可将管理模板 分配到的 CI 类型。基础 Hadoop 管理模板包含 Hadoop Master、Hadoop Slave、Computer、Node 和 Cluster 等 CI 类型。

#### 管理模板-特性

基础 Hadoop 管理模板包含以下特性:

- DataNode DFS 统计信息
- DataNode 操作
- Hadoop 基本
- Hadoop 发现
- Hadoop 主服务器服务检测信号
- Hadoop 主服务器服务 JVM 统计信息
- Hadoop 主服务器服务网络统计信息
- Hadoop 主服务器服务可用性

- Hadoop 从属服务器服务检测信号
- Hadoop 从属服务器服务网络统计信息
- Hadoop 从属服务器服务 JVM 统计信息
- Hadoop 从属服务器服务可用性
- JobTracker 列入黑名单的 TaskTracker
- JobTracker 作业状态
- JobTracker MapReduce 统计信息
- NameNode 块统计信息
- NameNode 容量趋势
- NameNode 文件操作
- NodeManager 容器统计信息
- ResourceManager应用程序状态
- TaskTracker 操作

Hadoop主服务器服务检测信号

此特性监视 Hadoop 主服务器的 NameNode 和 JobTracker 的检测信号。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Hadoop Master	Hadoop_JobTracker_ HeartBeatAverageTime	监视 Hadoop JobTracker 的检测信号的平均时 间。	度量阈值模板
	Hadoop_JobTracker_ HeartBeatOperations	监视 Hadoop JobTracker 的检测信号的操作数。	
	Hadoop_NameNode_ HeartBeatAverageTime	监视 Hadoop NameNode 的检测信号的平均时 间。	
	Hadoop_NameNode_ HeartBeatOperations	监视 Hadoop NameNode 的检测信号的操作数。	
	Hadoop_ ResourceManager_ ProcessingTime_AvgTime	监视 RPC 处理时间的平 均时间(毫秒)。	
	Hadoop_ ResourceManager_ QueueTime_AvgTime	监视 RPC 队列时间的平 均时间(毫秒)。	

#### NodeManager 容器统计信息

监视容器。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Hadoop Master	Hadoop_NameNode_ FilesCreated	监视创建的文件数。	度量阈值模板
	Hadoop_NameNode_ FilesDeleted	监视删除的文件数。	
	Hadoop_NameNode_ FilesRenamed	监视重命名的文件数。	
	Hadoop_NameNode_ FilesTotal	监视总文件数。	

基础 Hadoop 管理模板包含以下基础结构特性:

#### 带宽使用率和网络 IOPS

带宽使用率和网络 IOPS 特性监控网络中系统的 IO 操作和性能。它根据已用带宽、出站队列长度和平均每秒传输的字节数来监控网络 IO 操作和性能。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Computer	Sys_ NetworkUsageAndPerformance	此策略将监控系统的 网络利用率并显示错 误率和冲突,以便找 出潜在的网络瓶颈。 此策略模板仅监视 vMA机的物理 NIC。它 不会监视 Windows 操 作系统上数据包冲突 的性能数据,因为 Windows 操作系统中不 存在 BYNETIF_ COLLISION 度量。	度量阈值模板
	Sys_PerNetifOutbyteBaseline- AT	此策略将监控给定间 隔内网络接口的传出 字节速率。它将分别 监视受管节点上每个 网络接口的传出字节 数。此策略将在每个 间隔内单独处理每个 网络接口实例。	
	Sys_PerNetifInbyteBaseline- AT	此策略将监控给定间 隔期间网络接口的传 入字节速率,它会分 别监视受管节点上每 个网络接口的传入字 节数。此策略将在每 个间隔内单独处理每 个网络接口实例。	

#### **CPU**性能

CPU性能特性将监视总体 CPU性能,如 CPU利用率百分比和 CPU利用率峰值。单个 CPU性能监视功能基于总 CPU利用率、用户模式下的 CPU利用率、系统模式下的 CPU 利用率以及中断率。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Computer	Sys_CPUSpikeCheck	此策略模板监视处理器性能的变化。如果 CPU 使用率在下降后立即激增,则系统的CPU 使用率会达到峰值。Sys_CPUSpikeCheck 策略模板将监视在用户模式和系统模式下花费的 CPU 时间。还可以在 CPU 处于繁忙	度量阈值模板

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
		状态时监视总 CPU 时间。	
Computer	Sys_ GlobalCPUUtilization-AT	此策略模板将监视受管节点 上的 CPU 性能,并在所有 CPU 中使用率违反阈值级别 时发出警报。	度量阈值模板
Computer	Sys_PerCPUUtilization- AT	此策略模板将监视受管节点 上每个 CPU 的使用率。此策 略将在每个间隔内单独处理 每个 CPU 实例。	度量阈值模板
Computer	Sys_ RunQueueLengthMonitor- AT	此策略模板将监视 CPU 运行 队列中等待的进程数,并在 运行队列中的进程数违反阈 值级别时发出警报。	度量阈值模板

#### 内存和交换使用率

内存和交换使用率特性将监视系统的内存性能。内存性能监视基于内存使用率(百分比表示)、交换空间使用率(百分比表示)、可用空闲内存(MB)和可用交换空间(MB)。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Computer	Sys_ MSWindowsNonPagedPoolUtilization- AT	此策略模板将监 视未分页页池的内 存。未分页页存的 一个区域内存的 一个医未使用也无 法写入磁盘的对 象。	度量阈值模板
Computer	Sys_ MSWindowsPagedPoolUtilization-AT	此策略模板将监视分页池的内存。分页池是物 存。分页池是物 理系统内存的一个区域,用于未 使用时可写入磁 盘的对象。	

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Computer	Sys_MemoryUsageAndPerformance	此策略模板监视 系统的内存用量 并显示错误率和 冲突,以便找出 潜在的内存瓶 颈。	度量阈值模板
Computer	Sys_MemoryUtilization-AT	此策略模板将监视全局内存使用率。内存使用率是间隔期间使用的物理内存百分比。其中包括系统内存(由内核占用)、缓存缓冲区和用户内存。	度量阈值模板
Computer	Sys_SwapCapacityMonitor	此策略模板监视 系统的交换空间 使用率。	度量阈值模板
Computer	Sys_SwapUtilization-AT	此策略模板将监 视受管节点上系 统使用的全局交 换空间。	度量阈值模板

#### 远程磁盘空间使用率

远程磁盘空间使用率特性将监视远程磁盘的空间使用率。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Computer、FileSystem	Sys_ LinuxCifsUtilizationMonitor	此策略模板监控 Linux 平台上的 CIFS 远程 文件系统的空间使用 率。	度量阈值模板
	Sys_ LinuxNfsUtilizationMonitor	此策略模板监视 Linux 平台上的 NFS 远程文 件系统的空间使用 率。	

#### 空间可用性和磁盘 IOPS

空间可用性和磁盘 IOPS 特性将监控系统的磁盘 IO 操作和空间利用率。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Computer	Sys_ FileSystemUtilizationMonitor	此策略模板将监控节点上 文件系统的利用率。	度量阈值模板
Computer	Sys_ PerDiskAvgServiceTime-AT	此策略模板将监控磁盘 IO服务时间。磁盘平均 服务时间是磁盘在间隔期 间内处理每个磁盘请求所 花费的时间。此策略要求 HP Performance Agent 位于 节点上。	度量阈值模板
Computer	Sys_PerDiskUtilization-AT	此策略将确定磁盘的多实 例基线。磁盘使用率是磁 盘忙于响应系统请求所花 费的时间百分比。	度量阈值模板

#### 系统基础设施发现

系统基础设施发现特性可发现并收集受管节点上与系统资源、操作系统和应用程序有关的信息。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Computer	OPC_PERL_ INCLUDE_ INSTR_DIR	此策略模板用于在 Operations Agent xpl 配置命名空间内设置 OPC_PERL_ INCLUDE_INSTR_DIR。将该值设置为 TRUE,以使基础结构 SPI 策略工 作。	节点信息模板
	Sys_ SystemDiscovery	此策略模板从受管节点上收集诸如 硬件资源、操作系统属性和应用程 序的服务信息。	服务自动发现 模板

# Hadoop 特性

Hadoop特性可用于监视 Hadoop的构建块或单元。Hadoop特性包含用于监视 Hadoop运行状况和性能的策略模板、插桩和参数。每个 Hadoop特性可提供监视 Hadoop CI的功能。

#### 如何访问 Hadoop 特性

1. 打开"管理模板和特性"窗格:

在 BSM 上, 单击管理 > 操作管理 > 监控 > 管理模板和特性。

在 OMi上,单击管理 > 监控 > 管理模板和特性。

2. 在"配置文件夹"中,单击配置文件夹 > BigData 管理 > Hadoop > 特性。

## 任务

如何创建 Hadoop 特性

1. 打开"管理模板和特性"窗格:

在 BSM 上, 单击管理 > 操作管理 > 监控 > 管理模板和特性 > BigData 管理 > Hadoop > 特性。

在 OMi 上, 单击管理 > 监控 > 管理模板和特性 > BigData 管理 > Hadoop > 特性。

- 在"配置文件夹"窗格中,单击要在其中创建新特性的配置文件夹。如果需要创建新的 配置文件夹,请单击 \*。
- 3. 在"管理模板和特性"窗格中,单击 \*\*,然后单击 🛅 特性。将打开"添加新特性"向导。
- 4. 在常规选项卡中,输入新特性的唯一名称。单击下一步。
- 5. 在 CI 类型选项卡上,选择一个或多个可向其分配此特性的可用 CI 类型,然后单击 ⇒ 以将它们添加到已分配 CI 类型的列表中。(按 Ctrl 可选择多个 CI 类型。)单击下一步。
- 6. 在插桩选项卡中,单击 ♥ 向特性添加插桩。此时将打开"添加插桩"对话框,该对话框 可让您选择要添加的插桩。单击下一步。
- 7. 可选。在特性选项卡上,单击 ,然后单击 添加现有特性。此时将打开"添加现有特性"对话框,该对话框可让您选择要嵌入到此特性的现有特性。单击一个特性,然后单击确定。
- 8. 如果没有适合的特性,请单击 🌳,然后单击 🖾 添加新特性以创建新特性。单击下一步。
- 9. 在策略模板选项卡中,单击 , 此时将打开"将策略模板添加到特性"对话框。选择要添加的策略模板,然后单击确定。(按 Ctrl 可选择多个策略模板。)
- 10. 如果没有适合的策略模板,请单击\*,然后单击\*添加新策略模板(对于 BSM)和从列 表中添加策略模板(对于 OMi)从此处创建策略模板。
- 11. 在"策略模板"页面上,选择要添加的策略模板的版本。

对策略模板的各个修改都作为单独的版本储存在数据库中。特性包含特性版本的 策略模板。如果以后有新版本的策略模板可用,则必须在需要时更新该特性以便 包括最新的版本。

- 可选。在策略模板选项卡上,单击要向其添加部署条件的策略模板,并单击 
   6. 点
   6. 点
   6. 点
   6. 品
   6. 品
- 13. 在"策略模板"页面上,单击下一步。
- 14. 在参数选项卡中,可看到您从策略模板添加到此特性的所有参数的列表。

若要组合参数:

- a. 按 Ctrl 并单击要组合的参数。
- c. 输入组合参数的名称。
- d. 可选。指定描述、默认值,并指定组合参数是只读、专家设置还是隐藏。

"只读"可防止在特性分配到配置项时参数值遭到更改。"隐藏"可防止更改,但 还可令参数不可见。用户可选择在进行分配时是否显示专家设置。

- e.可设置一个特定的默认值或单击来自 CI 属性,然后查找一个 CI 属性。当您指定 CI 属性时,操作管理会自动在部署策略模板期间从 CI 中使用此属性的实际值设置参数值。在此处还可设置条件性参数值。
- f. 单击 OK。
- **16.** 在"添加新特性"向导中,单击完成以保存特性并关闭向导。此时新特性将显示在"管理 模板和特性"窗格中。

如何部署 Hadoop 特性

如果您使用适用于服务器的 Monitoring Automation 许可证,则必须通过执行以下步骤将 Hadoop 特性部署到 Cl:

1. 打开"管理模板和特性"窗格:

在 BSM 上,单击管理 > 操作管理 > 监控 > 管理模板和特性。

在 OMi上,单击管理 > 监控 > 管理模板和特性。

2. 在"管理模板和特性"窗格:

配置文件夹 > BigData 管理 > Hadoop > 特性

- 3. 在特性文件夹中,单击要部署的特性,然后单击 🏶。将打开"分配和部署"向导。
- 4. 在配置项目选项卡中,单击要将特性分配到的 Cl,然后单击下一步。
- 5. 在所需参数选项卡中,单击下一步转到参数概要选项卡。
- 6. 在所有参数选项卡(对于 BSM)或参数概要选项卡(对于 OMi)中,选择"应用程序实例" (NameNode | Resource Manager | JobTracker| Secondary NameNode)参数,然后单击 
  ◎。将 打开"编辑实例参数:应用程序实例"对话框。要修改 Hadoop 主服务器的依赖参数,请执 行以下步骤:
  - a. 选择依赖参数并单击 🦉。例如,可以选择参数 Hadoop\_MasterService\_Availability 的严重性。
  - b. 单击值指定该值, 然后单击确定。

c. 单击 OK。

- 7. 在所有参数选项卡(对于 BSM)或参数概要选项卡(对于 OMi)中,选择"应用程序实例"
   (DataNode | NodeManager | TaskTracker)参数,然后单击 
   ②。将打开"编辑实例参数:应用程序实例"对话框。要修改 Hadoop 从属服务器的依赖参数,请执行以下步骤:
  - a. 选择依赖参数并单击 🦉。例如,可以选择参数 Hadoop\_SlaveService\_Availability 的 严重性。
  - b. 单击值指定该值, 然后单击确定。

c. 单击 OK。

- 8. 单击下一步转到配置选项选项卡。
- 9. *可选。*在配置选项选项卡中,如果不希望立即启用分配,则清除启用已分配的对象复选框(对于 BSM)或启用分配复选框(对于 OMi)。可稍后使用"分配与调整"管理器启用分配。
- 10. 单击完成。

## Hadoop特性的分组

Hadoop 特性可以用于监视 Hadoop 的核心组件 - HDFS 和 Map Reduce。这些特性基于 Hadoop 群集中的 Hadoop 主服务器和从属服务器进行分类。

### 用户界面参考

常规	提供有关 Hadoop 特性的常规属性的概述。
CI 类型	可以向其分配特性的 CI 类型。这就是可将管理模板分配到的 CI 类型。Hadoop 特性包含 Computer、Node、Cluster、Hadoop Master 和 Hadoop Slave 等 CI 类型。
插桩	提供包含发现、收集和数据记录二进制文件的单个数据包。
特性	提供 Hadoop 特性包含的任何特性的概述。可扩展列表中的各个项目,查看有关嵌套特性的更多详细信息。Hadoop 基本特性是所有其他特性的一部分。
策略模板	提供 Hadoop 特性包含的策略模板的概述。可扩展列表中的各个项目,查看有关策略模板的更多详细信息。

OMi MP for Hadoop 包含以下特性:

#### DataNode DFS 统计信息

此特性监视 Hadoop 从属服务器 DataNode DFS 统计信息

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Hadoop Slave	Hadoop_DataNode_Capacity	监视 DataNode DFS 容量(字节)。	度量阈值模板
	Hadoop_DataNode_Dfsused	监视 DataNode DFS 已用容量(字节)。	
	Hadoop_DataNode_Remaining	监视 DataNode DFS 剩余容量(字节)。	

#### **DataNode**操作

此特性监视 datanode 操作。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Hadoop Slave	Hadoop_DataNode_ ReadBlockAverageTime	监视读取块操作的平均 时间。	度量阈值模板
	Hadoop_DataNode_ ReadBlockOperations	监视读取块操作数。	
	Hadoop_DataNode_ ReadsLocalClient	监视从本地客户端执行 的读取数。	
	Hadoop_DataNode_ ReadsRemoteClient	监视从远程客户端执行 的读取数。	
	Hadoop_DataNode_ WriteBlockAverageTime	监视写入块操作的平均 时间。	
	Hadoop_DataNode_ WriteBlockOperations	监视写入块操作的平均 时间。	
	Hadoop_DataNode_ WritesLocalClient	监视从本地客户端执行 的写入数。	
	Hadoop_DataNode_ WritesRemoteClient	监视从远程客户端执行 的写入数。	
	Hadoop_DataNode_ ReadThroughputOperation	监视读取操作的吞吐 量。	
	Hadoop_DataNode_ WriteThroughputOperation	监视写入操作的吞吐 量。	

#### Hadoop基本

这是 Hadoop 监视的基本特性。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Hadoop Master、Hadoop Slave	Hadoop_ Configuration	此策略模板包含 Hadoop 配置。	配置文件模板
Slave	Hadoop_High	按照 high 计划运行 JMX 收集器/分析器。	计划任务模板
	Hadoop_Low	按照 low 计划运行 JMX 收集器/分析器。	计划任务模板
	Hadoop_Medium	按照 medium 计划运行 JMX 收集器/分析器。	计划任务模板
	Hadoop_ Messages	截获 Hadoop 程序提交的消息。	打开消息界面 模板
	Hadoop_VeryHigh	按照 veryhigh 计划运行 JMX 收集器/分析器。	计划任务模板

#### Hadoop 发现

此特性发现 Hadoop 组件 -NameNode、SecondaryNameNode、JobTracker、DataNode、TaskTracker 以及群集。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Computer、 Node	Hadoop 发现	发现 Hadoop 组件。	服务自动发现模板
	Hadoop_Messages	截获 Hadoop 程序提交的消息。	打开消息界面模板

#### Hadoop主服务器服务检测信号

此特性监视 Hadoop 主服务器的 NameNode 和 JobTracker 的检测信号。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Hadoop Master	Hadoop_JobTracker_ HeartBeatAverageTime	监视 Hadoop JobTracker 的检测信号的平均时 间。	度量阈值模板
	Hadoop_JobTracker_ HeartBeatOperations	监视 Hadoop JobTracker 的检测信号的操作数。	
	Hadoop_NameNode_ HeartBeatAverageTime	监视 Hadoop NameNode 的检测信号的平均时 间。	
	Hadoop_NameNode_ HeartBeatOperations	监视 Hadoop NameNode 的检测信号的操作数。	
	Hadoop_ ResourceManager_ ProcessingTime_AvgTime	监视 RPC 处理时间的平 均时间(毫秒)。	
	Hadoop_ ResourceManager_ QueueTime_AvgTime	监视 RPC 队列时间的平 均时间(毫秒)。	

### Hadoop 主服务器服务 JVM 统计信息

此特性监视 Hadoop 主服务器组件的 Java 堆利用率和垃圾收集。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Hadoop Master	Hadoop_JobTracker_GC_ TimeSpent	监视 Hadoop JobTracker 的 GC 总时间(秒)。	度量阈值模板
	Hadoop_JobTracker_ HeapMemoryUsage	监视 Hadoop JobTracker 已用堆内存 (MB)。	
	Hadoop_NameNode_GC_ TimeSpent	监视 Hadoop NameNode 的 GC 总时间(秒)。	
	Hadoop_NameNode_ HeapMemoryUsage	监视 Hadoop NameNode 已用堆内存 (MB)。	
	Hadoop_ ResourceManager_GC_ TimeSpent	监视 ResourceManager 的 GC 总时间(秒)。	
	Hadoop_ ResourceManager_ HeapMemoryUsage	监视 ResourceManager 已 用堆内存 (MB)。	
### Hadoop主服务器服务网络统计信息

此特性监视 Hadoop 主服务器 NameNode、JobTracker 和 ResourceManager 的字节传输。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Hadoop Master	Hadoop_JobTracker_ ReceivedBytes	监视 JobTracker 的 RPC 接 收的字节计数。	度量阈值模板
	Hadoop_JobTracker_ SentBytes	监视 JobTracker 的 RPC 发送的字节计数。	
	Hadoop_NameNode_ ReceivedBytes	监视 NameNode 的 RPC 接 收的字节计数。	
	Hadoop_NameNode_ SentBytes	监视 NameNode 的 RPC 发送的字节计数。	
	Hadoop_ ResourceManager_ ReceivedBytes	监视 ResourceManager 的 RPC 接收的字节计数。	
	Hadoop_ ResourceManager_ SentBytes	监视 ResourceManager 的 RPC 发送的字节计数。	

Hadoop 主服务器服务可用性

此特性监视 Hadoop 主服务器组件(NameNode、JobTracker、SecondaryNameNode 和 ResourceManager)的可用性。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Hadoop Master	Hadoop_JobTracker_Availability	监视 Hadoop JobTracker可用性度 量。	度量阈值模板
	Hadoop_JobTracker_Availability_ Check	每隔 5 分钟查看一 次 Hadoop JobTracker 服务可用 性。	计划任务模板
	Hadoop_NameNode_Availability	监视 Hadoop NameNode 可用性 度量。	度量阈值模板
	Hadoop_NameNode_Availability_ Check	每隔 5 分钟查看一 次 Hadoop NameNode 服务可 用性。	计划任务模板
	Hadoop_SecondaryNameNode_ Availability	监视 Hadoop SecondaryNameNode 可用性度量。	度量阈值模板
	Hadoop_SecondaryNameNode_ AvailabilityCheck	每隔 5 分钟检查一 次 Hadoop SecondaryNameNode 服务可用性。	计划任务模板
	Hadoop_ResourceManager_ Availability	监视 Hadoop ResourceManager可 用性度量。	度量阈值模板
	Hadoop_ResourceManager_ Availability_Check	每隔5分钟检查一次ResourceManager的可用性。	计划任务模板

Hadoop 从属服务器服务可用性

此特性监视 Hadoop 从属服务器组件(DataNode、NodeManager 和 TaskTracker)的可用性。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Hadoop Slave	Hadoop_DataNode_ Availability	监视 Hadoop DataNode 可用 性度量	度量阈值模板
	Hadoop_DataNode_ Availability_Check	每隔 5 分钟检查一次 Hadoop DataNode 服务。	计划任务模板
	Hadoop_NodeManager_ Availability	监视 Hadoop NodeManager 可 用性度量。	度量阈值模板
	Hadoop_NodeManager_ Availability_Check	每隔 5 分钟查看一次 Hadoop NodeManager 服务可用性。	计划任务模板
	Hadoop_TaskTracker_ Availability	监视 Hadoop TaskTracker 可用 性度量。	度量阈值模板
	Hadoop_TaskTracker_ Availability_Check	每隔5分钟检查一次 TaskTracker的可用性。	计划任务模板

## Hadoop 从属服务器服务 JVM 统计信息

此特性监视 Hadoop 从属服务器组件的 Java 堆利用率和垃圾收集。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型	
Hadoop Slave	Hadoop_DataNode_GC_ TimeSpent	监视 Hadoop DataNode 的 GC 总时间(秒)。	度量阈值模板	
	Hadoop_DataNode_ HeapMemoryUsage	监视 Hadoop DataNode 已用 堆内存 (MB)。		
	Hadoop_NodeManager_ GC_TimeSpent	监视 JobTracker 的 Java 堆 利用率和垃圾收集。		
	Hadoop_NodeManager_ HeapMemoryUsage	监视 JobTracker 的已用堆 内存 (MB)。		
	Hadoop_TaskTracker_ GC_TimeSpent	监视 TaskTracker的 GC 总 时间(秒)。		
	Hadoop_TaskTracker_ HeapMemoryUsage	监视 TaskTracker 的已用堆 内存 (MB)。		

## Hadoop 从属服务器服务网络统计信息

此特性监视 Hadoop 主服务器 DataNode、NodeManager 和 TaskTracker 的字节传输。

Hadoop Slave	Hadoop_DataNode_ ReceivedBytes	监视 JobTracker 的 RPC 接 收的字节计数。	度量阈值模板
	Hadoop_DataNode_ SentBytes	监视 JobTracker 的 RPC 发送的字节计数。	
	Hadoop_NodeManager_ ReceivedBytes	监视 TaskTracker 的 RPC 接 收的字节计数。	· ·
	Hadoop_NodeManager_ SentBytes	监视 TaskTracker 的 RPC 发送字节计数。	
	Hadoop_TaskTracker_ ReceivedBytes	监视 NameNode 的 RPC 接 收的字节计数。	
	Hadoop_TaskTracker_ SentBytes	监视 NameNode 的 RPC 发送的字节计数。	

### Hadoop 从属服务器服务检测信号

此特性监视 Hadoop 从属服务器 DataNode 和 NodeManager 的检测信号。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型	
Hadoop Slave	Hadoop_DataNode_ HeartBeatAverageTime	监视 Hadoop DataNode 的检 测信号的平均时间。	度量阈值模板	
	Hadoop_DataNode_ HeartBeatOperations	监视 Hadoop DataNode 的检 测信号的操作数。		
	Hadoop_NodeManager_ HeartBeatAverageTime	监视 Hadoop NodeManager 的检测信号的平均时间。		
	Hadoop_NodeManager_ HeartBeatOperations	监视 Hadoop NodeManager 的检测信号的操作数。		

### JobTracker 列入黑名单的 TaskTracker

此特性监视群集中 TaskTracker 的可用性统计信息。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Hadoop Master	Hadoop_JobTracker_ BlackListedTrackers	监视列入黑名单的跟踪 程序数。	度量阈值模板

#### JobTracker 作业状态

此特性监视 jobtracker 的作业。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Hadoop Master	Hadoop_JobTracker_ JobsCompleted	监视完成的作业数。	度量阈值模板
	Hadoop_JobTracker_ JobsFailed	监视失败的作业数。	
	Hadoop_JobTracker_ JobsSubmitted	监视提交的作业数。	
	Hadoop_ ThroughputRunningJobs	监视正在运行的作业的 吞吐量。	

## JobTracker Map Reduce 统计信息

此特性监视 jobtracker map reduce 统计信息。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Hadoop Master	Hadoop_JobTracker_ MapsLaunched	监视启动的 map 数。	度量阈值模板
	Hadoop_JobTracker_ MapsSlots	监视 map 槽数。	
	Hadoop_JobTracker_ ReducedLaunched	监视启动的 <b>reduce</b> 数。	
	Hadoop_JobTracker_ ReducesSlots	监视 reduce 槽数。	
	Hadoop_JobTracker_ WaitingMaps	监视等待的map数。	
	Hadoop_JobTracker_ WaitingReduces	监视等待的 reduce 数。	
	Hadoop_JobTracker_ MapSlotUsagePct	监视已用 map 槽的百分比。	
	Hadoop_JobTracker_ ReduceSlotUsagePct	监视已用 reduce 槽的 百分比。	

## NameNode 块统计信息

此特性监视 NameNode 块统计信息。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Hadoop Master	Hadoop_NameNode_ BlockCapacity	监视 NameNode 的块容 量	度量阈值模板
	Hadoop_NameNode_ BlocksTotal	监视 NameNode 的总块 数	
	Hadoop_NameNode_ CorruptBlocks	监视 NameNode 的损坏 的块数	
	Hadoop_NameNode_ ExcessBlocks	监视 NameNode 的超额 块数	
	Hadoop_NameNode_ MissingBlocks	监视 NameNode 的缺失的块数	
	Hadoop_NameNode_ PendingReplicationBlocks	监视 NameNode 的待定 复制块数	
	Hadoop_NameNode_ UnderReplicatedBlocks	监视 NameNode 的 Underreplicated 块数	

## NameNode 容量趋势

此特性监视 namenode 的容量。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Hadoop Master	Hadoop_ CapacityLoadHDFS	监视 HDFS 上的 容量负载	度量阈值模板
	Hadoop_ NameNode_ CapacityTotalGB	监视 namenode 的总容量 (GB)。	
	Hadoop_ NameNode_ CapacityUsedGB	监视已用容量 (GB)。	

### NameNode文件操作

此特性监视 NameNode 文件操作。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Hadoop Master	Hadoop_NameNode_ FilesCreated	监视创建的文件数。	度量阈值模板
	Hadoop_NameNode_ FilesDeleted	监视删除的文件数。	
	Hadoop_NameNode_ FilesRenamed	监视重命名的文件数。	
	Hadoop_NameNode_ FilesTotal	监视总文件数。	

## NodeManager 容器统计信息

此特性监视容器。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Hadoop Master	Hadoop_NameNode_ FilesCreated	监视创建的文件数。	度量阈值模板
	Hadoop_NameNode_ FilesDeleted	监视删除的文件数。	
	Hadoop_NameNode_ FilesRenamed	监视重命名的文件数。	
	Hadoop_NameNode_ FilesTotal	监视总文件数。	

ResourceManager 应用程序状态

此特性监视应用程序的状态。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型	
Hadoop Master	Hadoop_ AppsThroughput	监视正在运行的应用程序的 吞吐量。	度量阈值模板	
	Hadoop_ ResourceManager_ AllocatedContainers	监视分配的容器数。		
	Hadoop_ ResourceManager_ AppsCompleted	监视完成的应用程序数。		
	Hadoop_ ResourceManager_ AppsFailed	监视失败的应用程序数。		
	Hadoop_ ResourceManager_ AppsKilled	监视终止的应用程序数。		
	Hadoop_ ResourceManager_ AppsRunning	监视正在运行的应用程序 数。		
	Hadoop_ ResourceManager_ AppsSubmitted	监视提交的应用程序数。	_	
	Hadoop_ ResourceManager_ PendingContainers	监视待定容器数。		

#### TaskTracker 操作

此特性监视 TaskTracker 活动。

CI 类型	策略模板	策略描述	策略类型
Hadoop Slave	Hadoop_TaskTrackers_ TasksFailedTimeout	监视因超时而失败的 任务数。	度量阈值模板

参数

参数是 Hadoop 管理模板、Hadoop 特性和策略模板所必需的组成部分。每个参数都对应于一个变量。参数包含用于监视 Hadoop 不同组成部分的默认值。可针对您的监控要求来修改变量值。

# 参数分组

参数的分组如下:

- 强制参数 这些参数含有策略模板所需的基础信息。例如, "Hadoop 实例名称"是强制参数。
- 专家参数 SME 和管理员可以使用这些参数。

# Hadoop参数

下表提供了有关 Hadoop 参数的信息:

参数	参数类型	描述	默认值
应用程序实例	强 制	运行 Hadoop 实例 的 Hadoop 实例名 称。	
频率	强 制	策略模板监视 Hadoop度量的频 率。例如,用于 监视 Hadoop DataNode服务可 用性的频率。	
阈值	强制	策略模板的阈 值。例如,用于 监视 Hadoop DataNode 服务可 用性的阈值。	
严重性	强制	策略模板的严重 性级别。例如, 用于监视 Hadoop DataNode 服务可 用性的严重性级 别。	
High计划程序的频率	专家	应按长时间间隔 运行的计划程序 的频率(以分钟为 单位)。	15

参数	参数类型	描述	默认值
Low 计划程序的频率	专家	应按较短时间间 隔运行的计划程 序的频率(以小时 为单位)。	24
Medium 计划程序的频率	专家	应按中等时间间 隔运行的计划程 序的频率(以小时 为单位)。	1
VeryHigh 计划程序的频 率	专家	应按极长时间间 隔运行的计划程 序的频率(以分钟 为单位)。	5

注:为每个策略模板定义频率、阈值和严重性参数。例如,Hadoop\_AvlDbNode策略模 板包含以下参数:

- 用于监视 Hadoop DataNode 服务可用性的频率
- 用于监视 Hadoop DataNode 服务可用性的阈值
- 用于监视 Hadoop DataNode 服务可用性的严重性

## 调整参数

您可以编辑已部署给 CI的 Hadoop 管理模板的参数。

1. 打开"分配与调整"窗格:

在 BSM 上,单击管理 > 操作管理 > 监控 > 分配与调整。

在 OMi上, 单击管理 > 监控 > 分配与调整。

- 2. 在浏览视图选项卡中,选择包含要调整其参数的 Hadoop 拓扑视图。也可使用"搜索"选项卡来查找 Cl。
- 3. 从 Hadoop CI 列表中,选择 CI。"分配"窗格将显示 Hadoop CI 的任何现有分配的详细信息。
- 4. 选择要调整其参数的分配。"分配详细信息"窗格将显示当前的参数值。
- 5. 在"分配详细信息"窗格中,通过执行以下步骤更改参数:

- a. 可选。默认情况下,列表将仅显示强制参数。
- b. 选择列表中的参数,然后单击 🦉。
  - 。对于标准参数,将打开"编辑参数"对话框。

单击值指定该值,然后单击确定。

。 对于实例参数,将打开"编辑实例参数"对话框。

按需更改实例值,然后更改每个实例值的依赖参数值。更改实例和依赖参数值 后,单击**确定**。

6. 在"分配详细信息"窗格中,单击保存更改。操作管理会将新参数值部署到相关 HP Operations Agent。

## 配置项(CI)和配置项类型(CIT)

CI是为了提供IT服务而必须管理的组件。CI通常包括IT服务、硬件和软件。

CIT 描述 CI 类型及其属性。在环境中发现的 Hadoop CI 都分组到 CIT 下。OMi MP for Hadoop 包含以下 CIT:

- Hadoop Master
- Hadoop Slave

# RTSM 视图

通过视图,可以构建和呈现整个 CI 模型的一个子集,该子集包含与 Hadoop 群集相关的 CIT。使用视图,可以呈现 Hadoop 环境的拓扑。此外,视图可用于执行以下操作:

- 管理 Hadoop CI 的事件透视
- 管理 Hadoop CI 的运行状况透视
- 分配和调整管理模板、特性和策略模板

#### 如何访问 RTSM 视图

1. 打开"Modeling Studio"窗格:

在 BSM 上, 单击管理 > RTSM 管理 > 建模 > Modeling Studio。

在 OMi 上, 单击管理 > RTSM 管理 > 建模 > Modeling Studio。

- 2. 单击资源类型作为"视图"。
- 3. 从列表中选择根 > 群集。

此时可以看到 OMi MP for Hadoop 的 Hadoop 拓扑视图。

默认情况下,OMi MP for Hadoop 包含以下视图:

Hadoop 拓扑



# 运行状况指标(HI)

HI分析在 Hadoop CI 中发生的事件,并报告 Hadoop CI 的运行状况。OMi MP for Hadoop 包括用于监视相关事件的以下 HI:

如何访问运行状况指标

1. 打开"指标"窗格:

在 BSM 上,单击管理 > 操作管理 > 监控 > 指标。

在 OMi上,单击管理 > 服务运行状况 > CI 状态计算 > 事件和运行状况类型指标。

2. 对于 Hadoop 系统或 Hadoop 群集:

单击配置项目 > 基础结构元素 > 应用程序系统 > Hadoop 系统或 Hadoop 群集。

3. 对于 Hadoop 主服务器或 Hadoop 从属服务器:

单击配置项目 > 基础结构元素 > 应用程序系统 > Hadoop 系统或 Hadoop 群集。

CI 类型	运行状况指标	描述	值
Hadoop Cluster	群集性能	指示 Hadoop 群集的性能。此指标显示群集节点的聚合运行状况。	正常 严重
	群集可用性	指示 Hadoop 群集的可用性。	正常 严重
Hadoop Master	MapReduce 槽利用 率	显示 Hadoop 群集中 Maps 和 Reduces 的利用率统计信息。	正常 严重
Hadoop Master	应用程序吞吐量	指示应用程序的吞吐量。	正常警告
Hadoop Master	作业吞吐量	指示正在运行的作业的吞吐 量。	正常警告
Hadoop Master	JobTracker 可用性	指示 Hadoop 群集中 JobTracker 进程的可用性。	正常 严重
Hadoop Master	SecondaryNameNode 可用性	指示 Hadoop 群集中 SecondaryNameNode 进程的可 用性。	正常 严重
Hadoop Master	NameNode可用性	指示 Hadoop 群集中 NameNode 进程的可用性。	正常 严重
Hadoop Master	性能分析	正常	
		敬 生 言 口	
		严重	
Hadoop Master	Resource Manager 可	指示 Resource Manager 的可用	正常
	用性	"汪。	严重
Hadoop Master	处于复制状态		正常
			严重

CI 类型	运行状况指标	描述	值
Hadoop Master	旧版系统		正常
			敬 生 言 口
			严重
Hadoop Slave	TaskTracker可用性	指示 Hadoop 群集中 TaskTracker 进程的可用性。	正常 严重
Hadoop Slave	容量趋势	显示由 Hadoop 群集中 DataNodes 使用的 DFS。	正常 低
Hadoop Slave	DataNode 可用性	指示 Hadoop 群集中 DataNode 进程的可用性。	正常 严重
Hadoop Slave	检测信号	指示检测信号的操作数。	正常 严重
Hadoop Slave	垃圾收集统计信息	指示垃圾收集过程所用的时	正常
		同,	敬 <u>牛</u> 言 口
Hadoop Slave	旧版	正常	
		敬 生 言 口	
		严重	
Hadoop Slave	Node Manager 可用	指示 Node Manager 的可用性。	正常
	任		严重
Hadoop Slave	性能分析	正常	
		敬 生 言 口	
		严重	

# 事件类型指标 (ETI)

OMi MP for Hadoop 包含以下 ETI:

如何访问事件类型指标

- 1. 打开"指标"窗格:
  - 在 BSM 上,单击管理 > 操作管理 > 监控 > 指标。

在 OMi上,单击管理 > 服务运行状况 > CI 状态计算 > 事件和运行状况类型指标。

2. 对于 Hadoop 系统或 Hadoop 群集:

单击配置项目 > 基础结构元素 > 应用程序系统 > Hadoop 系统或 Hadoop 群集。

3. 对于 Hadoop 主服务器或 Hadoop 从属服务器:

单击配置项目 > 基础结构元素 > 正在运行软件 > Hadoop 主服务器或 Hadoop 从属服务器。

CI 类型	事件类型指标	描述	值
Hadoop Master	加入黑名单的 TaskTracker	指示加入黑名单的 TaskTracker 数。	正常 Major
	块统计信息	指示块统计信息,如损坏的块 数和缺失的块数。	正常 警告
	块复制状态	显示 Hadoop 群集中块复制的状态。	正常 警告
	检测信号	指示检测信号的操作数。	正常 严重
	容量趋势	指示 Hadoop 群集中所有节点的 容量利用率。	正常 低
	垃圾收集统计信息	指示 Hadoop 主服务器节点进行 垃圾收集所用的时间。	正常 高
	堆利用率	指示 Hadoop 主服务器节点的堆 内存利用率。	正常 高
	停机时间		正常
Hadoop Slave	堆利用率	指示 Hadoop 从属服务器节点的 堆内存利用率。	正常高
	TaskTracker 失败	指示因超时而失败的 TaskTracker数。	正常 严重
	读写吞吐量	指示 DataNode 上读取和写入操作的吞吐量。	正常 轻微
	停机时间		正常

# 工具

OMi MP for Oracle WebLogic 含有可用来管理、监视 Hadoop CI 和对其进行故障排除的工具。OMi MP for Hadoop 包含以下工具:

如何访问工具

1. 打开"工具"窗格:

在 BSM 上,单击管理 > 操作管理 > 操作控制台。

在 OMi上,单击管理 > 操作控制台 > 工具。

CI 类型	工具	描述
Hadoop	重新启动 Hadoop 监视	在受管服务器上重新启动 Hadoop 监视。
	停止 Hadoop 监视	在受管服务器上停止 Hadoop 监视。
	启动 Hadoop 监视	在受管服务器上启动 Hadoop 监视。

# 图形

OMi MP for Hadoop 包含以下组件的图形模板:

- Hadoop Master
- Hadoop Slave

下表列出了 OMi MP for Hadoop 的图形和对应度量。

图形	度量	度量名称(在 CODA 中)	描述
JobTracker_ Availability	JobTracker 可用性	JT_AVAILABILITY	显示 JobTracker 进程的可用 性,值0表示关闭,值1表示 开启并运行。 这是默认图形。
JobTracker_ BlackListed_ TaskTrackers	JobTracker 列入黑 名单的 TaskTracker	JT_BLACKLTD_ TRACKERS	显示 JobTracker 列入黑名单的 TaskTracker。
JobTracker_ GC_TimeSpent	所用的 GC 时间(毫 秒)	JT_GC_ TIMESPENT	显示 JobTracker 所用的 GC 时 间(毫秒)。
JobTracker_ HeapUsage	已用堆内存 (MB)	JT_HEAP_USAGE	显示 JobTracker 的堆利用率 (MB)。

图形	度量	度量名称(在 CODA 中)	描述
JobTracker_ Jobs_Status	<ul> <li>完成的作业数</li> <li>失败的作业数</li> <li>提交的作业数</li> <li>正在运行的作业的吞吐量</li> </ul>	JT_JOBS_ COMPLETED JT_JOBS_FAILED JT_JOBS_ SUBMITTED JT_RUNJOB_ THGPUT	显示 JobTracker 上的作业状态。 这是默认图形。
JobTracker_ Map_Statistics	<ul> <li>启动的 Map 数</li> <li>Map 槽数</li> <li>等待的 Map 数</li> </ul>	JT_MAPS_ LAUNCHED JT_MAPS_SLOTS JT_WAITING_ MAPS	显示 JobTracker 上的 Map 统计 信息。
JobTracker_ MapsVsReduce s	<ul> <li>已用 Map 槽的 百分比</li> <li>已用 Reduce 槽 的百分比</li> </ul>	JT_MAPSLOT_ USE_PER JT_REDSLOT_ USE_PER	显示 JobTracker 上的 Map 与 Reduce 统计信息。 这是默认图形。
JobTracker_ Network_ Statistics	<ul> <li>RPC 接收的字 节计数 (MB)</li> <li>RPC 发送的字 节计数 (MB)</li> </ul>	JT_RECEIVED_ BYTES JT_SENT_BYTES	显示 JobTracker 的 SentBytes 和 ReceivedBytes。
JobTracker_ Reduce_ Statistics	<ul> <li>启动的 Reduce 数</li> <li>Reduce 槽数</li> <li>等待的 Reduce 数</li> </ul>	JT_REDUCES_ LAUNCHED JT_REDUCES_ SLOTS JT_WAITING_ REDUCES	显示 JobTracker 上的 Reduce 统计信息。
JobTracker_ HeartBeats	<ul> <li>检测信号的操 作数</li> <li>检测信号的平 均时间(毫秒)</li> </ul>	JT_HEARTBEAT_ OPT JT_HRTBEAT_ AVGTIME	显示 HeartBeatOperations 和 JobTracker 所用的 HeartBeatAverageTime。

图形	度量	度量名称(在 CODA 中)	描述
NameNode_ Availability	Name Node 可用性	NN_AVAILABILITY	显示 Name Node 进程的可用 性,值 0表示关闭,值 1表示 开启并运行。
			这是默认图形。
NameNode_ Blocks_ Statistics	<ul> <li>RPC 接收的字 节计数 (MB)</li> <li>RPC 发送的字</li> </ul>	NN_BLOCK_ CAPACITY NN_BLOCK_	显示 NameNode 的 SentBytes 和 ReceivedBytes。
	节计数 (MB)	CORRUPT	
		NN_BLOCK_ EXCESS	
		NN_BLOCK_ MISSING	
		NN_BLOCK_TOTAL	
		NN_PENDREP_ BLOCK	
		NN_UNDERREP_ BLOCK	
NameNode_ Capacity_Trend		NN_CAPACITY_ LOAD	
		NN_CAPACITY_ TOTAL	
		NN_CAPACITY_ USED	
NameNode_ File_Operations		NN_FILES_ CREATED NN_ FILES_DELETED NN_FILES_ RENAMED NN_ FILES_TOTAL	
NameNode_ GC_TimeSpent	所用的 GC 时间(毫 秒)	NN_GC_ TIMESPENT	显示 Name Node 所用的垃圾收 集 (GC)时间(毫秒)。
NameNode_ HeapUsage	已用堆内存 (MB)	NN_HEAP_USAGE	描绘 Name Node 的堆利用率 (MB)。

图形	度量	度量名称(在 CODA 中)	描述
NameNode_ HeartBeats	<ul> <li>检测信号的平均时间(毫秒)</li> <li>检测信号的操作数</li> </ul>	NN_HEARTBEAT_ OPT NN_HRTBEAT_ AVGTIME	显示 Name Node 所用的检测信 号操作数和 HeartBeatAverageTime。
NameNode_ Network_ Statistics	<ul> <li>RPC 发送的字 节计数 (MB)</li> <li>RPC 接收的字 节计数 (MB)</li> </ul>	NN_RECEIVED_ BYTES NN_SENT_ BYTES	显示 NameNode 的 SentBytes 和 ReceivedBytes。
ResourceManag er_Applications_ Status		RM_APPS_ THGPUT	描绘应用程序状态。
ResourceManag er_Availability	Resource Manager 可用性	RM_AVAILABILITY	描绘 ResourceManager 进程的可用性,值0表示关闭,值1 表示开启并运行
ResourceManag er_GC_ TimeSpent	所用的 GC 时间(毫秒)	RM_GC_ TIMESPENT	描绘 ResourceManager 所用的 GC 时间(毫秒)
ResourceManag er_HeapUsage	已用堆内存 (MB)	RM_HEAP_USAGE	描绘 Resource Manager 的堆利 用率 (MB)。
SecondaryNam eNode_ Availability	Secondary Name Node 可用性	SN_AVAILABILITY	显示 Secondary Name Node 进 程的可用性,值0表示关闭, 值1表示开启并运行。 这是默认图形。
DataNode_ Availability	DataNode 可用性	DD_AVAILABILITY	描绘 DataNode 进程的可用 性,值 0表示关闭,值 1表示 开启并运行。 这是默认图形。
DataNode_ DFS_Statistics	<ul> <li>DFS 容量 (GB)</li> <li>DFS 已用容量 (GB)</li> <li>DFS 剩余容量 (GB)</li> </ul>	DN_CAPACITY DN_DFS_USED DN_REMAINING	显示 DataNode 上的 DFS 统计 信息。 这是默认图形。

图形	度量	度量名称(在 CODA 中)	描述
DataNode_GC_ TimeSpent	所用的 GC 时间(毫 秒)	DN_GC_ TIMESPENT	显示 DataNode 所用的垃圾收 集 (GC)时间(毫秒)。
DataNode_ HeapUsage	已用堆内存 (MB)	DN_HEAP_USAGE	显示 DataNode 的堆利用率 (MB)。
DataNode_ HeartBeats	<ul> <li>检测信号的平均时间(毫秒)</li> <li>检测信号的操作数</li> </ul>	DN_HEARTBEAT_ OPT DN_HRTBEAT_ AVGTIME	显示检测信号操作数和 DataNode所用的 HeartBeatAverageTime。
DataNode_ Network_ Statistics	<ul> <li>RPC 发送的字 节计数 (MB)</li> <li>RPC 接收的字 节计数 (MB)</li> </ul>	DN_RECEIVED_ BYTES DN_SENT_BYTES	显示 DataNode 的 SentBytes 和 ReceivedBytes。
DataNode_ Read_ Operations	<ul> <li>读取块操作的 平均时间(毫秒)</li> <li>读取块操作数</li> <li>从本地客户端 执行的读取数</li> <li>从远程客户端 执行的读取数</li> </ul>	DN_READ_BLK_ AVGTIME DN_READ_BLK_ OPTN DN_READS_ LCLIENT DN_READS_ RCLIENT	显示 DataNode 上的读取操 作。
DataNode_ Write_ Operations	<ul> <li>写入块操作的 平均时间(毫秒)</li> <li>写入块操作数</li> <li>从本地客户端 执行的写入数</li> <li>从远程客户端 执行的写入数</li> </ul>	DN_WRITE_BLK_ AVGTIME DN_WRITE_BLK_ OPTN DN_WRITES_ LCLIENT DN_WRITES_ RCLIENT	显示 DataNode 上的写入操 作。
DataNode_ ReadsVsWrites	<ul> <li>DN_READ_ OPR_THGPUT</li> <li>DN_WRITE_ OPR_THGPUT</li> </ul>	DN_READ_OPR_ THGPUT DN_WRITE_OPR_ THGPUT	显示 DataNode 上的读写统计 信息。 这是默认图形。

图形	度量	度量名称(在 CODA 中)	描述
NodeManager_ Availability	Node Manager 可用 性	NM_AVAILABILITY	描绘 NodeManager 进程的可用 性,值0表示关闭,值1表示 开启并运行
NodeManager_ HeapUsage	Node Manager 堆利 用率	NM_HEAP_USAGE	显示 Node Manager 的堆利用率 (MB)。
TaskTracker_ Availability	Task Tracker 可用 性	TT_AVAILABILITY	描绘 Task Tracker 的可用性。
TaskTracker_ GC_TimeSpent	Task Tracker 所用 的垃圾收集时间	TT_GC_ TIMESPENT	显示 Task Tracker 所用的垃圾 收集 (GC)时间(毫秒)。
TaskTracker_ HeapUsage	已用堆内存 (MB)	TT_HEAP_USAGE	显示 TaskTracker 的堆利用率 (MB)。
TaskTracker_ Network_ Statistics	<ul> <li>RPC 接收的字 节计数 (MB)</li> <li>RPC 发送的字 节计数 (MB)</li> </ul>	TT_RECEIVED_ BYTES TT_SENT_BYTES	显示 TaskTracker 的 SentBytes 和 ReceivedBytes。
TaskTracker_ TasksFailedTim eout	因超时而失败的 TaskTracker 数	TT_TASKFAIL_ TIMEOUT	显示因超时而失败的 TaskTracker数。 这是默认图形。

# 第4章: Hadoop的控制面板

OMi中的 Hadoop 控制面板是用于监视 Hadoop 群集及其节点的平台。它用于管理警报、查 看度量、基于 Hadoop 拓扑视图筛选事件以及深入了解问题的原因。它提供了 Hadoop 群集 及其节点整体状态的概述。

下图显示适用于操作员的控制面板。

Hadoop NOC 控制面板 × Hadoop 操作员控制面板 ×	oaiacritaña
顶部視图 D チ ロ ベ ×	Hadoop Lean Status
Hadoop Topology V C. Find	Assigned to me 0 Assigned to Workgroups 0 Hadoop
19: 17	-
X TA. H R SECON	○ 适用于控制面板小组件 Hadoop 的事件浏览器
	□ / I I I I I I I I I I I I I I I I I I
	严 优 C N I A U D 状态 接级时间 ▼ 标题 相
	📀 🔶 🖉 👔 1 🖵 06/04/2013 5:39:43 PM Hadoop-Hadoop_MapSlotUsagePct.1: Percentage of Map Slot JC
O NAME	V A A OKONZ2013 3:55:58 PM Hadoop-DataNode_GC_TimeSpent: Total time spent for GC 21 DJ
	V 06/03/2013 3:55:58 PM Hadoop-NameNode_GC_TimeSpent: Total time spent for GC 1 N/ 06/03/2013 3:55:58 PM Hadoop-NameNode_HardBardDoarstinoper Number of conardia
hph 🖉 TASK. 🗖	▼         ▼         ▼         ■
	😮 🔶 🙀 🛛 🖓 06/03/2013 3:55:57 PM Hadoop-NameNode_HeapMemoryUsage: Heap Memory in MB N/
	📀 🔶 🖗 🖉 L 🔤 06/03/2013 3:55:57 PM Hadoop-TaskTracker_HeapMemoryUsage: Heap Memory in M TA
Hadoop Master	I I I I I I I I I I I I I I I I I
	项:第19个,共21个(0) 😒 10 🛛 😯 7 🛝 0 🕼 0 🚱 2 🚱 0 🔒 0
未分配事件	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
₩FVM0	
<i>98 98</i>	NameNode_Availability
	NameNod         0.80         240.00         4         1.00         7           0.80         0.80         0.00         1.00         7         1.00         7
<i>96 16</i>	Data de la construir de
₽上次更新时间: 6/13/2014 12:05:48 PM	e/12/13 e/12/13 e/13/13 e/13/13

#### 监视 Hadoop

Hadoop 提供使用细类硬件和网络群集的大规模数据和基础结构的分布式处理。Hadoop 提供度量和计数器以及其他信息,例如用于监视和诊断 ecosystem 中的问题的日志文件。

Hadoop可以监视各个元素,如:

- 系统资源
- 网络
- Hadoop 服务

Hadoop 监视需要从任何群集中的节点收集度量(例如,系统和服务度量)以了解 Hadoop 群集的运行状况。这些数据还用于生成警报和关联事件,从而找到问题的根本原因。

#### Hadoop 控制面板的主要功能

- 向下展开性能问题、报告的事件和度量的功能。
- Hadoop 环境的实时运行状况和拓扑。

# 在"我的工作区"中创建 Hadoop 控制面板

Hadoop 含有可用来管理和监视 Hadoop CI 的工具。您可以使用这些工具为您的环境创建自 定义控制面板视图。要创建"事件控制面板"页面,请参见《BSM 联机帮助》中的用户指南 >操作管理 >事件控制面板 >如何在 MyBSM 中创建"事件控制面板"页面。要在 OMi 控制台 中创建"监控控制面板"页面,请参见《OMi 联机帮助》中的用户指南 >我的工作区 >控制 面板 > 监控控制面板 > 如何在 MyWorkspace 中创建"监控控制面板"页面。

# 在"我的工作区"中查看 Hadoop 控制面板

要查看 Hadoop 控制面板,请执行以下步骤:

1. 打开控制面板:

在BSM上,单击MyBSM。

在 OMi上,单击工作区 > 我的工作区 > 控制面板 > 监控控制面板。

2. 从选择页面下拉列表中选择"Hadoop NOC 控制面板"或"Hadoop 操作员控制面板"。

# 用户权限

要访问用户定义的页面,必须具有某些权限。有关访问 BSM 控制台中由用户定义的页面的 详细信息,请参见《BSM 联机帮助》中的用户指南 > MyBSM > 如何设置 MyBSM 工作区 > MyBSM 中的用户权限。有关访问 OMi 控制台中用户定义的页面的详细信息,请参见《OMi 联机帮助》中的用户指南 > 我的工作区 > 如何设置我的工作区 > 工作区中的用户权限。

# 控制面板视图

**OOTB**控制面板是专为操作员和 IT 管理员而设计的。可以根据您的要求自定义这些控制面板。

OMi MP for Hadoop 控制面板包含:

• 适用于操作员的控制面板

Hadoop操作员控制面板提供为 Hadoop 群集生成的警报概述。要在 BSM 控制台上查看该 控制面板,请从 BSM 控制台中选择 MyBSM,然后单击选择页面下拉列表中的 Hadoop 操 作员控制面板。要在 OMi 控制台上查看该控制面板,请从 OMi 控制台单击工作区 > 我的

工作区>控制面板>监控控制面板,然后单击选择页面下拉列表中的 Hadoop 操作员控制面板。

要查看对应于"适用于操作员的控制面板"的图像,请参见"Hadoop的控制面板"

Hadoop 操作员控制面板中的组件如下:

- 顶部视图
- 事件浏览器
- 性能图
- 运行状况指标
- 操作
- 精益化状态栏
- 适用于 IT 管理员的 NOC 控制面板

网络操作中心 (NOC) 控制面板提供了环境运行状况的整体视图。要查看该控制面板,请从 BSM 控制台选择 MyBSM,然后单击选择页面下拉列表中的 Hadoop NOC 控制面板。要在 OMi 控制台上查看该控制面板,请从 OMi 控制台单击工作区 > 我的工作区 > 控制面板 > 监控控制面板,然后单击选择页面下拉列表中的 Hadoop NOC 控制面板。

下图显示 Hadoop NOC 控制面板:



Hadoop NOC 控制面板中的组件如下:

- 顶部视图
- 事件控制面板
- 性能图
- Hadoop CI(例如 NAMENODE 和 JOBTRACKER)的监视列表

# 筛选器

使用筛选器可基于选择的 Hadoop 拓扑视图显示事件。可以在事件浏览器中应用筛选器以限制显示的事件数。要在事件浏览器中针对 CI 类型定义筛选器,请选择 <无筛选器>下拉列表或管理事件筛选器对话框。

可以基于视图和 CI 类型筛选事件。Hadoop 的控制面板包含以下 OOTB 筛选器:

- 基于视图的筛选器:
  - Hadoop 拓扑
- 基于 CI 类型的筛选器:
  - Hadoop 主服务器事件
  - Hadoop 从属服务器事件

# 使用 Hadoop 控制面板

控制面板上的顶部视图(对于 BSM)或 360<sup>0</sup>视图(对于 OMi)提供了 Hadoop 群集和所连接节点的 完整拓扑。

Hadoop 事件概述窗口是针对 Hadoop CI显示的所有事件的中央控制台。默认情况下,它显示基于 Hadoop 拓扑视图筛选的事件。在事件上下文中,将刷新 HI、"操作"和"性能图"选项 卡。在弹出菜单中的事件上下文中,操作员可以向下展开详细信息,启动问题详细分析的 图形以及管理事件。有关详细信息,请参见《Business Service Management Operations Manager i 概念指南》中的"事件浏览器"部分。

监视列表选项卡可帮助您配置最重要的 Cl。

性能图选项卡显示默认图形,并帮助向下展开数据并进行分析。

# 组件

Hadoop的控制面板包含以下组件:

- 顶部视图/360<sup>0</sup>视图:提供 Hadoop 拓扑视图的顶部视图。
- **事件概要:** 汇总针对 Hadoop 元素显示的事件数。这些事件是基于 Hadoop 视图而筛选的。
- 事件浏览器: 事件浏览器可帮助管理事件和向下展开问题。
- 性能图: 基于顶部视图中选择的 Cl, 显示 Hadoop 的图形。
- 精益化状态栏: 可帮助操作员按工作组、分配给操作员、仅 Hadoop 相关事件以及基础 结构事件来对事件进行排序。
- 监视列表: 监视列表显示已配置 CI的 HI或 KPI 状态。通过选择顶部视图中的 CI, 可以配置监视列表。

有关以上组件的详细信息,请参见《OMi 联机帮助》。

注: 直接可用的 (OOTB) 组件不包括需要实际 CI 的监视列表。安装 OMi MP for Hadoop 后,请自定义监视列表。

# 第5章: 自定义场景

可自定义 OMi MP for Hadoop 以满足您的监视要求。您可以编辑现有 Hadoop 管理模板或创建新的 Hadoop 管理模板来监视环境中的 Hadoop。

可将 OMi MP for Hadoop 自定义为以最佳方式无缝监视您的环境中的 Hadoop 群集。OMi MP for Hadoop 提供以下自定义场景:

- 创建 Hadoop 管理模板
- 编辑 Hadoop 管理模板

# 创建 Hadoop 管理模板

1. 打开"管理模板和特性"窗格:

在 BSM 上,单击管理 > 操作管理 > 监控 > 管理模板和特性。

在 OMi上,单击管理 > 监控 > 管理模板和特性。

2. 在"配置文件夹"窗格中:

配置文件夹 > BigData 管理 > Hadoop

- 3. 选择 Hadoop 配置文件夹,如果需要创建新的配置文件夹,请单击 <sup>★</sup>。将打开"创建配 置文件夹"。
- 4. 输入新的配置文件夹的名称和描述。例如,可将新配置文件夹的名称输入为测试。
- 5. 单击 OK。将创建新的配置文件夹。

#### 配置文件夹 > BigData 管理 > Hadoop > 管理模板 > 测试

- 6. 在"管理模板和特性"窗格中,选择新的配置文件夹并单击 <sup>★</sup>,然后单击 <sup>★</sup> 管理模 板。将打开"创建管理模板"向导。
- 7. 在常规选项卡上,输入新 Hadoop 管理模板的名称。单击下一步。
- Hadoop 管理模板可用于管理 Hadoop 配置项以及所有相关的依赖 Cl。将列表中的 Hadoop 拓扑选为"拓扑视图"。Hadoop\_Topology 将显示 Hadoop Cl 以及所有相关的 Cl 类型。

- 9. 选择拓扑图中的一项,以选择此管理模板可让您管理的 CI 的 CI 类型。这就是可将管 理模板分配到的 CI 类型。例如,可以选择 Hadoop 以监视 Hadoop。单击下一步。
- 10. 在特性选项卡中,单击 ♣,然后单击 圖添加现有特性,将现有特性添加到新 Hadoop 管理模板中。此时将打开"添加现有特性"对话框。选择要添加的特性,然后单击确 定。

如果没有适合的特性,请单击 🖤,然后单击 🛅 添加新特性从此处创建特性。

11. 对于每个添加的特性,必须指定至少一个目标 Cl。

单击列表中的特性,然后在拓扑图中单击在分配此管理模板时想要该特性监视的 CI 类型。(按 Ctrl 可选择多个 CI 类型。)在此处选择的每个 CI 类型必须对应于在该特性本身中分配的一个 CI 类型(或其中一个这些 CI 类型的子类型)。例如,可从拓扑图中选择 Hadoop CI。

12. 在参数选项卡中,可看到您添加到此管理模板的特性的所有参数列表。

若要组合参数:

- a. 按 Ctrl 并单击要组合的参数。
- b. 单击 ....。将打开"编辑/组合参数"对话框。
- c. 输入组合参数的名称。
- d. 可选。指定描述、默认值,并指定组合参数是只读、专家设置还是隐藏。

您可以指定一个特定的默认值或单击来自 CI 属性,然后查找一个 CI 属性。当您指 定一个 CI 属性时,操作管理会自动在部署基础策略模板期间从 CI 中使用此属性的 实际值设置参数值。也可更改条件参数的值。(条件为只读,在管理模板级别无法 更改。)

"只读"可防止在管理模板分配到配置项时参数值遭到更改。隐藏也会防止更改, 但还可令参数在分配管理模板时以及参数调整期间不可见。用户可选择在进行分 配时是否显示专家设置。

e. 单击 OK。

**13.** 在"创建管理模板"向导中,单击完成保存管理模板并关闭向导。此时新的管理模板将显示在"管理模板和特性"窗格中。

# 编辑 Hadoop 管理模板

您可以编辑 Hadoop 管理模板以修改以下项目:

- 参数
- 特性

# 编辑参数

使用范例:您将使用基础 Hadoop管理模板监视 BigData环境中的 Hadoop。您要监视环境中 DataNode 的服务可用性且要修改对应参数。

要密切监视环境中 DataNode 的服务可用性,必须修改参数"DataNode 可用性计划程序的频率"。

1. 打开"管理模板和特性"窗格:

在 BSM 上,单击管理 > 操作管理 > 监控 > 管理模板和特性。

在 OMi上,单击管理 > 监控 > 管理模板和特性。

2. 在"配置文件夹"窗格中:

配置文件夹 > BigData 管理 > Hadoop > 管理模板

- 3. 选择列表中的基础 Hadoop 管理模板,然后单击 🦉。将打开"编辑管理模板"对话框。
- 4. 单击参数选项卡。将显示参数列表。
- 5. 双击 DataNode 可用性计划程序的频率参数。此时将显示"编辑参数"窗口。
- 6. 从下拉列表中选择相应的值。
- 7. 单击 OK。将打开"编辑管理模板"对话框。
- 8. 单击 OK。Hadoop 管理模板的版本将递增。

注: Hadoop 管理模板的版本号将在对该 Hadoop 管理模板作出任何自定义更改后递增。

# 附录:数据源和度量

下表提供有关记录到数据源的度量信息。

## 数据源: HADOOP\_AVAIL

类名	数据类型	类别类型	度量
HADOOP_NN_AVA	KEY	UTF8	NN_INSTANCE_NAME
HADOOP_NN_AVA	GGE	R64	NN_AVAILABILITY
HADOOP_JT_AVA	KEY	UTF8	JT_INSTANCE_NAME
HADOOP_JT_AVA	GGE	R64	JT_AVAILABILITY
HADOOP_DN_AVA	KEY	UTF8	DN_INSTANCE_NAME
HADOOP_DN_AVA	GGE	R64	DD_AVAILABILITY
HADOOP_TT_AVA	KEY	UTF8	TT_INSTANCE_NAME
HADOOP_TT_AVA	GGE	R64	TT_AVAILABILITY
HADOOP_SN_AVA	KEY	UTF8	SN_INSTANCE_NAME
HADOOP_SN_AVA	GGE	R64	SN_AVAILABILITY
HADOOP_RM_AVA	GGE	R64	RM_AVAILABILITY
HADOOP_NM_AVA	CGE	R64	NM_AVAILABILITY
HADOOP_ RESOURCEMGR	KEY	UTF8	RM_INSTANCE_NAME
HADOOP_ RESOURCEMGR	KEY	UTF8	RM_NODE_NAME
HADOOP_ RESOURCEMGR	CGE	R64	RM_HEAP_USAGE
HADOOP_ RESOURCEMGR	CGE	R64	RM_GC_TIMESPENT
HADOOP_ RESOURCEMGR	CGE	R64	RM_APPS_SUBMITTED

类名	数据类型	类别类型	度量
HADOOP_ RESOURCEMGR	CGE	R64	RM_APPS_ COMPLETED
HADOOP_ RESOURCEMGR	CGE	R64	RM_APPS_THGPUT
HADOOP_ RESOURCEMGR	CGE	R64	RM_APPS_FAILED
HADOOP_ RESOURCEMGR	CGE	R64	RM_APPS_KILLED
HADOOP_ RESOURCEMGR	CGE	R64	RM_APPS_RUNNING
HADOOP_ RESOURCEMGR	CGE	R64	RM_PROCTIME_ AVGTIME
HADOOP_ RESOURCEMGR	CGE	R64	RM_QUETIME_ AVGTIME
HADOOP_ RESOURCEMGR	CGE	R64	RM_SENT_BYTES
HADOOP_ RESOURCEMGR	CGE	R64	RM_RECEIVED_BYTES
HADOOP_ RESOURCEMGR	CGE	R64	RM_PENDING_CONT
HADOOP_ RESOURCEMGR	CGE	R64	RM_ALLOCATED_CONT
HADOOP_ NODEMANAGER	KEY	UTF8	NM_INSTANCE_NAME
HADOOP_ NODEMANAGER	KEY	UTF8	NM_NODE_NAME
HADOOP_ NODEMANAGER	CGE	R64	NM_HEAP_USAGE
HADOOP_ NODEMANAGER	CGE	R64	NM_GC_TIMESPENT
HADOOP_ NODEMANAGER	CGE	R64	NM_CONT_LAUNCHED

类名	数据类型	类别类型	度量
HADOOP_ NODEMANAGER	CGE	R64	NM_CONT_ COMPLETED
HADOOP_ NODEMANAGER	CGE	R64	NM_CONT_RUNNING
HADOOP_ NODEMANAGER	CGE	R64	NM_CONT_KILLED
HADOOP_ NODEMANAGER	CGE	R64	NM_CONT_FAILED
HADOOP_ NODEMANAGER	CGE	R64	NM_SENT_BYTES
HADOOP_ NODEMANAGER	CGE	R64	NM_RECEIVED_BYTES
HADOOP_ NODEMANAGER	CGE	R64	NM_QUETIME_ AVGTIME
HADOOP_ NODEMANAGER	CGE	R64	NM_PROCTIME_ AVGTIME

数据源: HADOOP\_DATA

类名	数据类型	类别类型	度量
HADOOP_NAMENODE	KEY	UTF8	NN_INSTANCE_NAME
HADOOP_NAMENODE	GGE	R64	NN_HEAP_USAGE
HADOOP_NAMENODE	GGE	R64	NN_GC_TIMESPENT
HADOOP_NAMENODE	GGE	R64	NN_FILES_CREATED
HADOOP_NAMENODE	GGE	R64	NN_FILES_DELETED
HADOOP_NAMENODE	GGE	R64	NN_FILES_RENAMED
HADOOP_NAMENODE	GGE	R64	NN_FILES_TOTAL
HADOOP_NAMENODE	GGE	R64	NN_CAPACITY_USED
HADOOP_NAMENODE	GGE	R64	NN_CAPACITY_TOTAL
HADOOP_NAMENODE	GGE	R64	NN_CAPACITY_LOAD

类名	数据类型	类别类型	度量
HADOOP_NAMENODE	GGE	R64	NN_PENDREP_BLOCK
HADOOP_NAMENODE	GGE	R64	NN_UNDERREP_BLOCK
HADOOP_NAMENODE	GGE	R64	NN_BLOCK_CAPACITY
HADOOP_NAMENODE	GGE	R64	NN_BLOCK_CORRUPT
HADOOP_NAMENODE	GGE	R64	NN_BLOCK_MISSING
HADOOP_NAMENODE	GGE	R64	NN_BLOCK_TOTAL
HADOOP_NAMENODE	GGE	R64	NN_BLOCK_EXCESS
HADOOP_NAMENODE	GGE	R64	NN_HEARTBEAT_OPT
HADOOP_NAMENODE	GGE	R64	NN_HRTBEAT_AVGTIME
HADOOP_NAMENODE	GGE	R64	NN_SENT_BYTES
HADOOP_NAMENODE	GGE	R64	NN_RECEIVED_BYTES
HADOOP_JOBTRACKER	KEY	UTF8	JT_INSTANCE_NAME
HADOOP_JOBTRACKER	GGE	R64	JT_HEAP_USAGE
HADOOP_JOBTRACKER	GGE	R64	JT_GC_TIMESPENT
HADOOP_JOBTRACKER	GGE	R64	JT_WAITING_MAPS
HADOOP_JOBTRACKER	GGE	R64	JT_WAITING_REDUCES
HADOOP_JOBTRACKER	GGE	R64	JT_MAPS_LAUNCHED
HADOOP_JOBTRACKER	GGE	R64	JT_MAPS_SLOTS
HADOOP_JOBTRACKER	GGE	R64	JT_MAPSLOT_USE_PER
HADOOP_JOBTRACKER	GGE	R64	JT_REDUCES_ LAUNCHED
HADOOP_JOBTRACKER	GGE	R64	JT_REDUCES_SLOTS
HADOOP_JOBTRACKER	GGE	R64	JT_REDSLOT_USE_PER
HADOOP_JOBTRACKER	GGE	R64	JT_BLACKLTD_ TRACKERS
HADOOP_JOBTRACKER	GGE	R64	JT_JOBS_SUBMITTED

类名	数据类型	类别类型	度量
HADOOP_JOBTRACKER	GGE	R64	JT_JOBS_COMPLETED
HADOOP_JOBTRACKER	GGE	R64	JT_RUNJOB_THGPUT
HADOOP_JOBTRACKER	GGE	R64	JT_JOBS_FAILED
HADOOP_JOBTRACKER	GGE	R64	JT_HEARTBEAT_OPT
HADOOP_JOBTRACKER	GGE	R64	JT_HRTBEAT_AVGTIME
HADOOP_JOBTRACKER	GGE	R64	JT_SENT_BYTES
HADOOP_JOBTRACKER	GGE	R64	JT_RECEIVED_BYTES
HADOOP_DATANODE	KEY	UTF8	DN_INSTANCE_NAME
HADOOP_DATANODE	GGE	R64	DN_HEAP_USAGE
HADOOP_DATANODE	GGE	R64	DN_GC_TIMESPENT
HADOOP_DATANODE	GGE	R64	DN_READS_LCLIENT
HADOOP_DATANODE	GGE	R64	DN_READS_RCLIENT
HADOOP_DATANODE	GGE	R64	DN_READ_BLK_OPTN
HADOOP_DATANODE	GGE	R64	DN_READ_OPR_THGPUT
HADOOP_DATANODE	GGE	R64	DN_READ_BLK_AVGTIME
HADOOP_DATANODE	GGE	R64	DN_WRITES_LCLIENT
HADOOP_DATANODE	GGE	R64	DN_WRITES_RCLIENT
HADOOP_DATANODE	GGE	R64	DN_WRITE_BLK_OPTN
HADOOP_DATANODE	GGE	R64	DN_WRITE_OPR_ THGPUT
HADOOP_DATANODE	GGE	R64	DN_WRITE_BLK_ AVGTIME
HADOOP_DATANODE	GGE	R64	DN_HEARTBEAT_OPT
HADOOP_DATANODE	GGE	R64	DN_HRTBEAT_AVGTIME
HADOOP_DATANODE	GGE	R64	DN_SENT_BYTES
HADOOP_DATANODE	GGE	R64	DN_RECEIVED_BYTES

类名	数据类型	类别类型	度量
HADOOP_DATANODE	GGE	R64	DN_DFS_USED
HADOOP_DATANODE	GGE	R64	DN_CAPACITY
HADOOP_DATANODE	GGE	R64	DN_REMAINING
HADOOP_TASKTRACKER	KEY	UTF8	TT_INSTANCE_NAME
HADOOP_TASKTRACKER	GGE	R64	TT_HEAP_USAGE
HADOOP_TASKTRACKER	GGE	R64	TT_GC_TIMESPENT
HADOOP_TASKTRACKER	GGE	R64	TT_TASKFAIL_TIMEOUT
HADOOP_TASKTRACKER	GGE	R64	TT_SENT_BYTES
HADOOP_TASKTRACKER	GGE	R64	TT_RECEIVED_BYTES

# Hadoop 中的事件度量

Metric_ID	Metric_Name
10001	NameNode_HeapMemoryUsage
10002	NameNode_GC_TimeSpent
10007	NameNode_CapacityUsedGB
10009	NameNode_PendingReplicationBlocks
10010	NameNode_UnderReplicatedBlocks
10012	NameNode_CorruptBlocks
10013	NameNode_MissingBlocks
10016	NameNode_HeartBeatOperations
10020	JobTracker_HeapMemoryUsage
10021	JobTracker_GC_TimeSpent
10028	JobTracker_BlackListedTrackers
10032	JobTracker_HeartBeatOperations
10036	DataNode_HeapMemoryUsage

Metric_ID	Metric_Name
10037	DataNode_GC_TimeSpent
10046	DataNode_HeartBeatOperations
10050	DataNode_DfsUsed
10053	TaskTracker_HeapMemoryUsage
10054	TaskTracker_GC_TimeSpent
21000	RM_HEAP_USAGE
21001	RM_GC_TIMESPENT
20C06	RM_APPS_THGPUT
20000	NM_HEAP_USAGE
20001	NM_GC_TIMESPENT
用户指南 发送文档反馈

发送文档反馈

如果对本文档有任何意见,可以通过电子邮件与文档团队联系。如果在此系统上配置了电子邮件客户端,请单击以上链接,此时将打开一个电子邮件窗口,主题行中为以下信息:

## 用户指南 (OMi Management Pack for Hadoop 1.10) 反馈

只需在电子邮件中添加反馈并单击"发送"即可。

如果没有可用的电子邮件客户端,请将以上信息复制到 Web 邮件客户端的新邮件中,然后将您的反馈发送至 docfeedback@hp.com。

我们感谢您提出宝贵的意见!