




HP ALM

软件版本：12.20

管理员指南

文档发布日期：2014 年 12 月
软件发布日期：2014 年 12 月



法律声明

担保

HP 产品和服务的唯一担保已在此类产品和服务随附的明示担保声明中提出。此处的任何内容均不构成额外担保。HP 不会为此处出现的技术或编辑错误或遗漏承担任何责任。

此处所含信息如有更改，恕不另行通知。

受限权利声明

机密计算机软件。必须拥有 HP 授予的有效许可证，方可拥有、使用或复制本软件。按照 FAR 12.211 和 12.212，并根据供应商的标准商业许可的规定，商业计算机软件、计算机软件文档与商品技术数据授权给美国政府使用。

版权声明

© Copyright 2002 - 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

商标声明

Adobe™ 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

Microsoft® 和 Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国注册的商标。

UNIX® 是 The Open Group 的注册商标。

产品包括“zlib”通用压缩库的接口，版权所有 © 1995-2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler。

文档更新

此文档的标题页包含以下标识信息：

- 软件版本号，用于指示软件版本。
- 文档发布日期，该日期将在每次更新文档时更改。
- 软件发布日期，用于指示该版本软件的发布日期。

要检查是否有最新的更新，或者验证是否正在使用最新版本的文档，请访问：<http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals>

需要注册 HP Passport 才能登录此站点。要注册 HP Passport ID，请访问：<http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html>

或单击“HP Passport”登录页面上的 **New users - please register** 链接。

此外，如果订阅了相应的产品支持服务，则还会收到更新的版本或新版本。有关详细信息，请与您的 HP 销售代表联系。

支持

请访问 HP 软件联机支持网站：<http://www.hp.com/go/hpsoftwaresupport>

此网站提供了联系信息，以及有关 HP 软件提供的产品、服务和支持的详细信息。

HP 软件联机支持提供客户自助解决功能。通过该联机支持，可快速高效地访问用于管理业务的各种交互式技术支持工具。作为尊贵的支持客户，您可以通过该支持网站获得下列支持：

- 搜索感兴趣的知识文档
- 提交并跟踪支持案例和改进请求
- 下载软件修补程序
- 管理支持合同
- 查找 HP 支持联系人
- 查看有关可用服务的信息
- 参与其他软件客户的讨论
- 研究和注册软件培训

大多数提供支持的区域都要求您注册为 HP Passport 用户再登录，很多区域还要求用户提供支持合同。要注册 HP Passport ID，请访问：

<http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html>

要查找有关访问级别的详细信息，请访问：

http://h20230.www2.hp.com/new_access_levels.jsp

HP Software Solutions Now 可访问 HPSW 解决方案和集成门户网站。此网站将帮助您寻找可满足您业务需求的 HP 产品解决方案，包括 HP 产品之间的集成的完整列表以及 ITIL 流程的列表。此网站的 URL 是 <http://h20230.www2.hp.com/sc/solutions/index.jsp>。

目录

- 欢迎使用本指南 14
 - 本指南的组织方式 14
- 第 1 部分: 站点管理 15
 - 第 1 章: 站点管理概览 17
 - 启动站点管理 18
 - 了解站点管理 19
 - 定义站点管理员 22
 - 第 2 章: 创建项目 25
 - 关于创建项目 26
 - 了解项目结构 26
 - 创建域 27
 - 创建项目 29
 - 复制项目 35
 - 导入项目 41
 - 创建模板项目 46
 - 创建模板项目 48
 - 从现有模板创建模板 52
 - 从现有项目创建模板 57
 - 导入模板项目 62
 - 将模板链接到项目 66
 - 更新项目详细信息 67
 - 将用户分配到项目 71
 - 分配项目管理员 72
 - 为项目启用扩展 73
 - 第 3 章: 管理优化项目存储库 77
 - 项目存储库清理 78
 - 浏览项目存储库 78
 - 重新调整存储库 80
 - 第 4 章: 管理项目 85
 - 关于管理项目 86
 - 查询项目表 86
 - 导出项目 87
 - 停用和激活项目 88
 - 启用和禁用项目的版本控制 89

Ping 项目	90
重命名项目	90
将项目转换到 Unicode	91
删除项目	93
删除项目	94
删除域	95
编辑连接字符串	95
恢复对项目的访问	96
重命名项目的缺陷模块	98
限制网格中显示的记录数	99
第 5 章: 将项目升级到新版本	101
关于升级项目	102
了解版本/修补程序编号架构	102
有关升级主要和次要版本的项目	103
验证域和项目	106
验证项目	107
验证域	108
修复域和项目	109
修复项目	110
修复域	111
升级域和项目	112
升级项目	113
升级域	114
定义异常文件	116
备份项目	117
恢复项目	118
从 Microsoft SQL 数据库服务器恢复项目	119
从 Oracle 数据库服务器恢复项目	119
从文件系统恢复存储库	120
恢复 LAB_PROJECT	120
迁移存储库	121
存储库迁移状态窗口	122
配置迁移优先级	124
LAB_PROJECT 升级后步骤	124
有关升级次要下一级版本的项目	125
设置项目优先级以升级次要下一级版本	128
第 6 章: 管理 ALM 用户	131
关于管理用户	132
添加新用户	132

从 LDAP 导入用户	134
启用 LDAP over SSL	136
定义导入用户的 LDAP 设置	138
处理用户名冲突	140
更新用户详细信息	141
停用和激活用户	143
创建和更改密码	143
启用用户身份验证	144
向用户分配项目	146
导出用户数据	148
删除用户	149
第 7 章:管理用户连接和许可证	151
关于管理用户连接和许可证	152
监控用户连接	152
向连接的用户发送消息	153
管理许可证	154
修改许可证	155
向域和项目分配许可证	156
向用户分配许可证	157
PPU 许可证历史记录	159
第 8 章:配置服务器和参数	161
关于配置服务器和参数	162
配置服务器信息	162
定义新数据库服务器	164
修改数据库服务器属性	166
配置文本搜索	168
在数据库用户架构上启用文本搜索	168
在 ALM 中启用文本搜索	169
选择项目的文本搜索语言	170
定义可搜索字段	170
设置 ALM 配置参数	173
设置 ALM 邮件协议	174
设置 ALM 邮件限制	174
第 9 章:分析站点使用	177
关于分析站点使用	178
监控站点使用	178
筛选站点使用	179
将站点分析数据导出到文件	180
自定义站点分析折线图	181

第 10 章: 为项目计划和跟踪 (PPT) 计划计算	183
关于为 PPT 计划计算	184
计划站点计算	184
启用或禁用项目的自动计算	184
启动手动计算项目	185
项目计划和跟踪选项卡	186
第 11 章: ALM Advisor	189
关于 ALM Advisor	190
收集和访问 ALM 数据	195
第 12 章: QC Sense	197
关于 QC Sense	198
QC Sense 配置	198
QC Sense 监控器	200
配置 QC Sense	201
QC Sense 服务器配置窗口	201
连接字符串生成器对话框	205
生成和查看 QC Sense 报告	206
QC Sense 架构	207
PERF_CLIENT_OPERATIONS	208
PERF_CLIENT_METHODS_CALLS	209
PERF_CLIENT_REQUESTS	210
PERF_SERVER_THREADS	212
PERF_SERVER_SQLS	213
PERF_SERVER_GENERAL_MEASURES	214
PERF_SERVER_THREAD_TYPES	215
第 13 章: 安装 HP ALM 工具和插件	217
第 2 部分: 项目自定义	219
第 14 章: 项目自定义概览	221
启动项目自定义	222
了解项目自定义窗口	224
保存自定义变更	226
第 15 章: 管理项目中的用户	229
关于管理项目中的用户	230
将用户添加到项目	230
将用户分配到用户组	231
从项目删除用户	232
第 16 章: 管理用户组和权限	235
关于管理用户组和权限	236

添加用户组	236
将用户分配到组	237
设置用户组权限	238
设置转换规则	240
拥有 ALM 对象	242
隐藏用户组的数据	243
重命名用户组	244
删除用户组	244
了解权限设置	245
自定义用户组的模块访问	246
第 17 章: 自定义 ALM 项目	249
关于自定义 ALM 项目	250
自定义项目实体	250
添加用户定义的字段	255
修改系统和用户定义的字段	255
删除用户定义的字段	256
定义输入掩码	256
自定义项目需求类型	258
创建需求类型	260
自定义需求类型	260
重命名需求类型	262
删除需求类型	262
自定义项目列表	263
创建列表	264
重命名列表、项或子项	264
删除列表、项或子项	265
第 18 章: 配置自动邮件	267
关于设置自动邮件	268
指定自动邮件字段和条件	268
自定义缺陷邮件的主题	270
第 19 章: 自定义基于风险的质量管理	271
关于自定义基于风险的质量管理	272
自定义基于风险的质量管理条件	272
自定义条件和值	273
自定义权重边界	274
自定义风险计算	277
自定义基于风险的质量管理常量	277
第 20 章: 激活警报规则	279
关于激活警报规则	280

设置警报规则	281
第 21 章: 交叉项目自定义	283
关于交叉项目自定义	284
交叉项目自定义概述	285
更新链接的项目	286
更新链接的项目详细信息	287
验证交叉项目自定义	288
将模板自定义应用到链接的项目	289
交叉项目自定义报告	291
更新链接的模板详细信息	293
第 22 章: 自定义项目计划和跟踪 KPI	295
关于自定义 PPT KPI	296
项目计划和跟踪页	296
项目计划和跟踪 —— 常规选项卡	298
配置转换对话框	300
项目计划和跟踪 —— KPI 分析选项卡	301
第 23 章: 项目报告模板	303
关于项目报告模板	304
管理项目报告模板	304
新建报告模板	305
编辑报告模板	306
复制报告模板	306
删除报告模板	307
设计报告模板	307
关于设计报告模板	308
设计文档模板	308
设计样式模板	309
设计历史记录模板	309
设计部分模板	311
创建完整页面和表格式模板的准则	313
完整页面模板	313
表格式模板	313
模板创建器选项卡	314
第 24 章: 业务视图	317
业务视图概述	318
创建和管理业务视图	318
使用 DQL	320
业务视图用户界面	337
业务视图页	338

链接属性对话框	343
添加相关实体对话框	344
第 25 章: 配置 Business Process Testing	345
关于配置 Business Process Testing	346
业务流程测试页	346
第 26 章: 配置 Sprinter	349
关于配置 Sprinter	350
Sprinter 页	350
第 27 章: 生成工作流脚本	353
关于生成工作流脚本	354
自定义缺陷模块字段列表	355
自定义缺陷模块对话框	357
第 28 章: 管理分析菜单	361
第 3 部分: 工作流自定义	363
第 29 章: 工作流自定义概览	365
第 30 章: 使用工作流脚本编辑器	367
关于使用工作流脚本编辑器	368
脚本编辑器	368
了解脚本编辑器命令	370
创建工作流脚本	371
将按钮添加到工具栏	374
设置脚本编辑器的属性	376
第 31 章: 工作流事件参考	381
关于 ALM 事件	382
ALM 事件过程的命名约定	382
实体	383
事件	384
ALM 事件的参考	384
ActionCanExecute	386
AddComponentToTest	387
AfterPost	387
Attachment_CanDelete	388
Attachment_CanOpen	389
Attachment_CanPost	389
Attachment_New	389
CanAddComponentsToTest	390
CanAddFlowsToTest	390

CanAddTests	390
CanCustomize	391
CanDelete	391
CanDeleteGroupsFromTest	394
CanLogin	394
CanLogout	395
CanPost	395
CanReImportModels	396
CanRemoveComponentsFromTest	396
CanRemoveFlowsFromTest	397
CanRemoveTests	397
DefaultRes	397
DialogBox	398
EnterModule	398
ExitModule	398
FieldCanChange	399
FieldChange	400
GetDetailsPageName	402
GetNewBugPageName	402
GetNewReqPageName	403
GetReqDetailsPageName	403
MoveTo	404
MoveToComponentFolder	406
MoveToFolder	406
MoveToSubject	406
New	407
RemoveComponentFromTest	408
RunTests	408
RunTests_Sprinter	408
RunTestSet	409
RunTestsManually	409
第 32 章: 工作流对象和属性参考	411
关于 ALM 对象和属性	412
Actions 对象	413
Action 对象	413
Fields 对象	414
Field 对象	416
Lists 对象	417
TDConnection 对象	417
User 对象	418

ALM 属性	418
ActiveModule 属性	419
ActiveDialogName 属性	419
第 33 章: 工作流示例和最佳实践	421
关于工作流示例	422
编写工作流脚本的最佳实践	423
使用之前检查值类型	423
建议	423
预测逻辑表达式的完整赋值	424
建议	424
定义 Select Case 和 If-Then-Else 语句的默认行为	425
建议	425
设置函数中的返回值	426
建议	426
确保该实体属性在聚焦于实体之前设置	426
建议	427
检查对话框是否打开	428
建议	428
避免定义重复子例程	429
建议	429
示例: 自定义缺陷模块对话框	429
SetFieldApp	429
FieldCust_AddDefect	430
示例: 更改选项卡名称	432
示例: 将模板添加到备注字段	433
示例: 根据另一个字段来更改一个字段	433
示例: 更改基于用户组的字段	434
示例: 对象验证	434
示例: 字段验证	435
示例: 呈现动态字段列表	436
示例: 字段更改时更改字段属性	437
示例: 控制用户权限	437
示例: 添加按钮功能	438
示例: 错误处理	438
示例: 获取会话属性	439
示例: 发送邮件	440
提交缺陷时发送邮件	440
测试计划模块字段值更改时发送邮件	440
示例: 存储上次输入的值	441
示例: 将字段值复制到另一个对象	443

发送文档反馈445

欢迎使用本指南

欢迎使用 HP Application Lifecycle Management (ALM)。ALM 使组织能够管理从需求到部署的核心应用程序生命周期，赋予应用程序团队以可预知、可重复和可适应的方式交付现代应用程序所需要的关键可见性和协作能力。

在整个应用程序生命周期管理过程中，ALM 项目由多个用户访问，包括开发人员、测试者、业务分析师和质量保证经理。为了保护、维护和控制项目中的信息，应将用户分配到具有不同访问特权的组中。只有 ALM 项目管理员(属于 TDAdmin 用户组)在 ALM 项目中才具有完整特权。

作为 ALM 站点管理员，您可以使用“站点管理”创建并维护域和项目、管理用户、连接和许可证、定义数据库服务器，以及修改配置。

作为 ALM 项目管理员，您可以使用“项目自定义”自定义项目实体和列表、设置用户组和权限、配置邮件、设置警报规则，以及在 ALM 模块中配置工作流。可以使用“交叉项目自定义”在组织中的项目之间对自定义进行标准化。

ALM 默认未定义任何密码。为了保护您的数据免遭未经授权的访问，请及早在 ALM 过程中设置密码。

本指南的组织方式

《HP Application Lifecycle Management 管理员指南》包含以下部分：

部分	描述
站点管理 (第 15 页)	描述站点管理员如何使用“站点管理”来管理 ALM 项目。这包括维护项目、用户、连接、许可证、服务器、配置参数和站点分析。
项目自定义 (第 219 页)	描述项目管理员如何使用“项目自定义”窗口通过定义项目用户及其特权来控制对项目的访问。还描述如何自定义项目以满足项目用户的特定需求。
工作流自定义 (第 363 页)	描述如何创建工作流脚本以自定义 ALM 用户界面及控制用户可以执行的操作。

第 1 部分: 站点管理

第 1 章:站点管理概览

使用 HP Application Lifecycle Management (ALM) 站点管理，创建并维护项目、用户、服务器、站点连接、许可证使用和参数。还可以定义站点管理员，以及更改站点管理员密码。

此章节包括：

启动站点管理	18
了解站点管理	19
定义站点管理员	22

启动站点管理

使用“站点管理”，创建并维护 ALM 项目。

要启动“站点管理”：

1. 选择以下某个选项：

- 打开 Web 浏览器并输入：
`http://<ALM 服务器名称>[<:端口号>]/qcbin`。将打开 HP Application Lifecycle Management“选项”窗口。单击**站点管理**链接。
- 或者，打开 Web 浏览器并输入站点管理 URL：`http://<ALM 服务器名称>[<:端口号>]/qcbin/SiteAdmin.jsp`。


第一次启动“站点管理”时，文件将下载到客户端计算机。ALM 随后会对安装在客户端计算机上的客户端文件执行版本检查。如果服务器上有更新的版本，则将更新后的文件下载到客户端计算机。

注：如果在诸如 Citrix 或 VMware 这样的虚拟环境中运行 ALM，则只有系统管理员才可以安装新版本。

如果先前是在本地化 ALM 服务器的“站点管理”中创建带有特定区域设置符号的域或项目，则无法从非本地化客户端计算机访问“站点管理”。如果发生这种情况，请更改客户端计算机区域设置，使之与 ALM 服务器的区域设置相对应。

在检查和更新 ALM 版本(如有必要)后，将打开 HP Application Lifecycle Management 站点管理“登录”窗口。

注：如果您是外部身份验证用户，则会绕过此窗口并通过外部身份验证凭据自动登录到“站点管理”。



2. 在**用户名**框中，输入定义为站点管理员的用户的名称。第一次登录到“站点管理”时，必须使用在 **ALM** 安装期间指定的站点管理员名称。登录到“站点管理”后，可以定义其他站点管理员。有关详细信息，请参见[定义站点管理员 \(第 22 页\)](#)。
3. 在**密码**框中，输入站点管理员密码。第一次登录到“站点管理”时，必须使用在 **ALM** 安装期间指定的站点管理员密码。

要定义或更改站点管理员密码，请参见[创建和更改密码 \(第 143 页\)](#)。

4. 单击**登录**。将打开“站点管理”。


了解站点管理

作为 **ALM** 站点管理员，可以使用“站点管理”创建并维护项目、用户和服务。

ALM 版本：“站点管理”中的某些功能对于某些版本不可用。这包括以下内容：

- **ALM** 模板项目对 **Quality Center Enterprise Edition** 不可用。
- 与项目计划和跟踪相关的功能仅对 **ALM** 版本 可用。

有关 **ALM** 版本及其功能的详细信息，请参见《**HP Application Lifecycle Management 用户指南**》。



此部分包括：

- [刊头 \(第 20 页\)](#)
- [工具菜单 \(第 20 页\)](#)
- [站点管理选项卡 \(第 21 页\)](#)

刊头

刊头包括您可以在整个“站点管理”中使用的选项。

选项	描述
工具	包含可以在“站点管理”中从任何位置运行的命令。有关详细信息，请参见 工具菜单 (第 20 页) 。
帮助	<p>允许您打开 HP Application Lifecycle Management 帮助和其他联机资源。</p> <p>要显示每个 ALM 客户端组件的版本信息，请选择 帮助。详细信息将显示在所显示窗口的右侧。</p> <div>提示: 要自定义 帮助 菜单，请参考《HP Application Lifecycle Management 安装和升级指南》。</div>
站点管理员: < 用户 >	当前站点管理员用户。
	<p>注销。 从“站点管理”注销。</p> <div>注: 通过外部身份验证模式访问 ALM 时，无法使用此按钮进行注销。要进行注销，必须关闭客户端浏览器。</div>

工具菜单

位于刊头上的 **工具** 菜单包含以下选项：

选项	描述
收集信息	创建 ALM_CollectedInfo_<编号>.html 文件。此文件包含有关 ALM 系统的诊断信息。与 ALM 支持联系时，它很有用。 ALM_CollectedInfo_<编号>.html 文件存储在 ALM 服务器计算机上的 temp 文件夹中。要确定文件夹位置，请打开“站点管理”日志文件，并定位 java.io.tmpdir 字段。
存储库迁移状态	显示指向优化项目存储库的项目迁移的状态。有关详细信息，请参见 迁移存储库 (第 121 页) 。
设置项目升级优先级	使您能够在将项目升级为新的次要下一级版本之前设置优先级。有关信息，请参见 有关升级次要下一级版本的项目 (第 125 页) 。

选项	描述
更新测试类型	<p>在活动项目中更新自定义测试类型定义。通过 ALM 注册自定义测试类型后，必需执行此操作。如果站点包含多个活动项目，则这可能会耗费一些时间。有关详细信息，请参考《HP ALM Custom Test Types Guide》。</p> <p>注: 激活项目时，将自动更新自定义测试类型定义。</p>
ALM 评估	<p>收集环境详细信息以访问当前的 ALM 部署并提出使用改进建议。有关详细信息，请参见 ALM Advisor (第 189 页)。</p>
QC Sense	<p>包括与 QC Sense(内部 ALM 监控工具)搭配使用的以下选项：</p> <ul style="list-style-type: none">• 报告。使你能够根据收集的数据生成报告。• 配置。使您能够配置 QC Sense 监控器，以定义所收集数据的范围。 <p>有关详细信息，请参见 QC Sense (第 197 页)。</p>

站点管理选项卡

“站点管理”包含以下选项卡：

选项卡	描述
站点项目	<p>管理 ALM 项目和模板。这包括添加新域和项目、启用项目扩展、查询项目数据、恢复项目、重命名项目，以及激活或停用项目。有关详细信息，请参见管理项目 (第 85 页)。</p> <p>还可以将项目从以前的 Quality Center 版本升级到当前 ALM 版本。有关详细信息，请参见将项目升级到新版本 (第 101 页)。</p>
实验室管理	<p>管理 LAB_PROJECT 详细信息，并定义“实验室管理”管理员。</p> <p>有关详细信息，请参考《HP ALM 实验室管理指南》。</p>
站点用户	<p>添加新用户并定义用户属性，包括更改密码。有关详细信息，请参见管理 ALM 用户 (第 131 页)。</p> <p>还可以定义站点管理员。有关详细信息，请参见定义站点管理员 (第 22 页)。</p>
站点连接	<p>监控当前连接到 ALM 服务器的用户。有关详细信息，请参见管理用户连接和许可证 (第 151 页)。</p>


选项卡	描述
许可证	监控使用的 ALM 许可证总数和修改许可证密钥。有关详细信息，请参见 管理用户连接和许可证 (第 151 页) 。
服务器	修改 ALM 服务器信息，比如日志文件。有关详细信息，请参见 配置服务器和参数 (第 161 页) 。
数据库服务器	管理数据库服务器。这包括添加新数据库服务器、编辑数据库的连接字符串，以及更改数据库的默认管理员用户名和密码。有关详细信息，请参见 配置服务器和参数 (第 161 页) 。
站点配置	修改 ALM 配置参数，比如邮件协议。有关详细信息，请参见 配置服务器和参数 (第 161 页) 。
站点分析	监控一段时间内的特定时间点连接到项目的 ALM 许可用户数。有关详细信息，请参见 分析站点使用 (第 177 页) 。
项目计划和跟踪	调度 ALM 站点的项目计划和跟踪计算。有关详细信息，请参见 为项目计划和跟踪 (PPT) 计划计算 (第 183 页) 。

定义站点管理员


可以将 ALM 用户定义为站点管理员。

要确保“站点管理”中的信息的安全，请确保添加为站点管理员的每个用户都已定义密码。有关详细信息，请参见[创建和更改密码 \(第 143 页\)](#)。


要定义站点管理员：




1. 在“站点管理”中，单击**站点用户**选项卡。
2. 单击**站点管理员**按钮 。将打开“站点管理员”对话框，显示“站点管理员”列表。

要将“站点管理员”列表的排序顺序从升序更改为降序，请单击**用户名**或**全名列**标题。再次单击列标题将逆序排列。

通过在**查找**框中输入用户的名称并单击**查找**按钮  可以在“站点管理员”列表中搜索用户。

3. 单击**添加站点管理员**按钮。将在右窗格中显示“用户”列表。



4. 选择要分配为站点管理员的用户。通过在“用户”列表上面的**查找**框中输入搜索字符串并单击**查找**按钮  可以搜索用户。
5. 单击**添加选定用户**按钮 。或者双击某用户。选定用户将移动到左窗格中的“站点管理员”列表。
6. 要从“站点管理员”列表删除站点管理员，请选择用户，并单击**删除选定的站点管理员**按钮。单击**确定**以确认。将从“站点管理员”列表删除用户。
7. 要刷新“站点管理员”列表或“用户”列表，请单击相应列表上面的**刷新**按钮 .

第 2 章:创建项目

可以在“站点管理”中创建并配置 HP Application Lifecycle Management (ALM) 域和项目。

有关管理现有项目的信息，请参见[管理项目 \(第 85 页\)](#)。这包括查询项目数据、恢复项目、重命名项目、导出项目，以及激活或停用项目。

有关从以前的 Quality Center/ALM 版本升级项目的信息，请参见[将项目升级到新版本 \(第 101 页\)](#)。

此章节包括：

关于创建项目	26
了解项目结构	26
创建域	27
创建项目	29
复制项目	35
导入项目	41
创建模板项目	46
将模板链接到项目	66
更新项目详细信息	67
将用户分配到项目	71
为项目启用扩展	73

关于创建项目

要开始在 ALM 中工作，需要创建**项目**。项目收集和存储与应用程序管理过程相关的数据。可以从以下选项中选择：

- 创建空项目
- 创建基于模板项目的项目
- 将现有项目的内容复制到新项目
- 从导出的项目文件导入数据

还可以创建模板项目。可以将模板项目链接到其他项目以启用交叉项目自定义。有关详细信息，请参见[交叉项目自定义 \(第 283 页\)](#)。

创建项目后，可以从项目添加和删除用户。

注：已登录**实验室管理**的用户需要重新进入该应用程序，才能看到您在“站点管理”中所做的更改。

项目是按**域**分组的。域包含一组相关的项目，并可以帮助您组织和管理大量项目。每个域都包含一个**项目**文件夹和一个**模板项目**文件夹，用来组织项目和模板项目。

ALM 版本：“站点管理”中的某些功能因版本而受限。例如，ALM 模板项目不可用于 Quality Center Enterprise Edition。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

了解项目结构


安装 ALM 时，安装程序会在应用程序服务器的文件系统上创建**项目存储库**。默认情况下，项目存储库位于应用程序部署目录下：Windows 计算机上为

C:\ProgramData\HP\ALM\repository，UNIX 计算机上为 **/var/opt/HP/ALM/repository**。

项目存储库包含 **sa** 和 **qc** 子文件夹。**sa** 目录存储项目存储库中供所有项目使用的全局 XML 文件、样式表、模板和报告。

qc 目录是由多个用户共享的一组域的工作区域。每个域都存储项目。新建项目时，可以将它添加到默认域或用户定义域。

下图显示存储库的结构。



在 **qc** 目录下面，每个项目目录都包含以下子目录：

- **ProjRep**。包含所有项目文件的存储库的子目录，比如测试脚本、报告和附件。有关项目存储库的详细信息，请参见 [管理优化项目存储库 \(第 77 页\)](#)。
- **dbid.xml**。存储用于恢复项目连接的项目信息的初始化文件。有关恢复与项目的连接的详细信息，请参见 [恢复对项目的访问 \(第 96 页\)](#)。

在 **sa** 目录下面，**DomsInfo** 子目录包含以下信息：

- **StyleSheets**。用于存储全局样式表的子目录。
- **Templates**。用于存储新建项目时使用的数据库模板的子目录。

创建域

可以将新域添加到“站点管理”。在“项目”列表中按域组织项目。


要创建域：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 单击**创建域**按钮。将打开“创建域”对话框。
3. 输入**域名**并单击**确定**。

域名长度不能超过 30 个字符，必须以字母开头且只能包含字母、数字和下划线。

注: 是否支持非英语国际字符取决于服务器使用的数据库设置。不建议在域名中使用非英语国际字符。

新域将按字母顺序添加到“项目”列表中。在右窗格中的**目录**下面，可以查看域的位置。



- 4. 要添加人名作为当域或其项目有问题时的联系人，请单击**联系人姓名**链接。在“设置联系人姓名”对话框中，输入联系人的姓名，并单击**确定**。
- 5. 要添加域的联系人电子邮件地址，请单击**联系人电子邮件**链接。在“设置联系人电子邮件”对话框中，输入电子邮件地址，并单击**确定**。
- 6. 要更改允许的并发连接到域的用户数，请单击**用户配额**链接。将打开“域用户配额”对话框。

选择**最大连接**并输入允许的最大并发连接数。单击**确定**。

注: 除更改允许并发连接到域的用户数之外，还可以更改：

- 允许并发连接到项目的用户数。有关详细信息，请参见[更新项目详细信息 \(第 67 页\)](#)。
- ALM 可以在数据库服务器上为每个项目打开的并发连接数。有关详细信息，请参见[配置服务器信息 \(第 162 页\)](#)。

- 7. 在域中创建项目时，要选择默认数据库服务器，请从**默认 DB 服务器**列表选择默认数据库服务器。

创建项目

可以在 Oracle 或 Microsoft SQL 中创建 ALM 项目。可以通过任何以下方式创建项目：

- 创建空项目。
- 从模板创建项目。此选项将复制现有模板项目的自定义。它不会从模板项目复制项目数据。

ALM 版本：此选项对 **Quality Center Enterprise Edition** 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

- 复制现有项目的内容。有关详细信息，请参见[复制项目 \(第 35 页\)](#)。
- 从导出的项目文件导入数据。有关详细信息，请参见[导入项目 \(第 41 页\)](#)。


有关创建模板项目的信息，请参见[创建模板项目 \(第 46 页\)](#)。

注：

- 有关 ALM 需要的 Oracle 或 Microsoft SQL 权限的信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 安装和升级指南》。
- 如果您的数据库服务器通过 WAN 连接到 ALM，则项目创建过程会非常耗时。

要创建项目：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 选择要创建项目的域。
3. 单击**创建项目**按钮。将打开“创建项目”对话框。



4. 选择以下选项之一：

- **创建空项目。**新建项目。
- **从模板创建项目。**通过复制现有模板项目的自定义(但不复制项目数据)新建项目。

ALM 版本：此选项对 **Quality Center Enterprise Edition** 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

- **通过从现有项目中复制数据来创建一个项目。**有关详细信息，请参见[复制项目 \(第 35 页\)](#)。
- **从一个导出的项目文件导入数据以创建一个项目。**有关详细信息，请参见[导入项目 \(第 41 页\)](#)。

5. 单击下一步。

如果已选择**从模板创建项目**，则将打开**使用模板自定义**对话框。

ALM 版本：此对话框对 **Quality Center Enterprise Edition** 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

如果您未选择**从模板创建项目**，请继续步骤 7。

The screenshot shows a dialog box titled '创建项目' (Create Project). The main heading is '使用模板自定义' (Use Template Customization). Below it, the text reads '从以下模板复制自定义:' (Copy customization from the following template:). There are two dropdown menus: '域:' (Domain) and '模板:' (Template). Below these is a checkbox labeled '将项目链接到选定模板' (Link project to selected template), which is checked. At the bottom, there are four buttons: '上一步' (Previous Step), '下一步' (Next Step), '取消' (Cancel), and '帮助' (Help).

选择要用于创建项目的域和模板。

6. 选择将项目链接到选定模板将新项目链接到模板。

ALM 版本：此选项对 **Quality Center Enterprise Edition** 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

注：将项目链接到模板后，模板管理员必须将模板自定义应用到项目。该操作将自定义从模板应用到链接的项目，并在项目中将应用的自定义设置为只读的。有关详细信息，请参见[将模板自定义应用到链接的项目](#) (第 289 页)。

单击下一步。

7. 将打开以下对话框：

The screenshot shows a dialog box titled '创建项目' (Create Project). It contains two input fields: '项目名称:' (Project Name) with an empty text box, and '在域中:' (In Domain) with a dropdown menu showing 'DEFAULT'. At the bottom, there are four buttons: '上一步' (Previous Step), '下一步' (Next Step), '取消' (Cancel), and '帮助' (Help).

- 在 **项目名称** 框中，输入项目的名称。项目名称长度不能超过 **30** 个字符，且仅可包含字母、数字和下划线。

注: 是否支持非英语国际字符取决于服务器使用的数据库设置。不建议在项目名称中使用非英语国际字符。

- 在 **在域中** 框中，选择域。
- 单击 **下一步**。将打开以下对话框：


- 在 **数据库类型** 下，选择 **Oracle** 或 **MS-SQL**。
- 默认情况下，显示为域定义的 **服务器名**、**DB 管理员用户** 和 **DB 管理员密码** 的默认值。如果定义了其他数据库服务器，则可从 **服务器名** 列表选择另一个名称。
- 单击 **创建为 Unicode** 以将项目创建为 Unicode。

注: 仅当在 MS-SQL Server 中从空项目新建项目时，才显示 **创建为 Unicode** 复选框。Unicode 是 MS-SQL 的一项允许多语言支持的功能。在 Oracle 中，在安装服务器时定义多语言支持。

- 单击 **下一步**。

如果所选数据库服务器未启用文本搜索功能，将打开消息框。该消息指出此过程完成之后可以启用文本搜索功能。有关启用文本搜索功能的详细信息，请参见 [配置文本搜索 \(第 168 页\)](#)。

- 如果要创建 Microsoft SQL 项目，请继续步骤 **16**。对于 Oracle 项目，将打开以下对话框。




从**在表空间中创建**框中，选择有足够空间以存储新项目的存储位置。不应使用 **UNDO** 作为存储位置。



从**临时表空间**框中，选择有足够空间以存储新项目的临时存储位置。


单击**下一步**。

16. 将打开“添加项目管理员”对话框。




选定的项目管理员列出分配为项目管理员的用户。**可用用户**列出项目中的可用用户。分配项目管理员时，他们将从“可用用户”列表移动到“选定的项目管理员”列表。项目管理员用户可以在项目中添加和管理其他用户。

- **刷新**。单击**刷新**按钮  以刷新可用用户的列表。
- **查找**。在**查找**框中输入用户的名称，并单击**查找**按钮  以搜索“可用用户”列表。

- **添加选定用户。** 选择要分配为项目管理员的用户，并单击**添加选定用户**按钮 。或者双击用户名。选定用户将移动到“选定的项目管理员”列表中。
- **删除。** 要从“选定的项目管理员”列表删除用户，请右键单击用户名并单击**删除**。

创建项目后，还可以分配项目管理员。有关详细信息，请参见[分配项目管理员 \(第 72 页\)](#)。

17. 单击**下一步**。您可以启用可供站点的 ALM 版本使用的扩展。



扩展名	已在站点上安装的版本	启用
QC Core Sample Extension	1.0	<input type="checkbox"/>
QC Internal Sample Extension	1.0	<input type="checkbox"/>

您也可以在此创建项目后启用扩展，但在项目创建后不能禁用它。

◀ 上一步 下一步 ▶ 取消 帮助


选中您要启用的扩展的**启用**复选框。

注

- 启用扩展后，无法禁用项目扩展。建议仅启用所需的扩展。启用额外的扩展会影响性能并消耗额外的磁盘空间。
- 当您从一个扩展导航到另一个扩展时，相关许可证状态信息会显示在**许可证状态**部分中。

服务器上没有许可证的扩展以灰色显示。也可以启用尚未具有许可证的扩展。在收到许可证后，可以稍后使用扩展的新增功能。
- 要使用**实验室管理**或**Performance Center**，请选择**ALM 实验室扩展**。有关详细信息，请参考《HP ALM 实验室管理指南》。
- 创建项目后，还可以启用项目扩展。有关详细信息，请参见[为项目启用扩展 \(第 73 页\)](#)。

18. 单击**下一步**。将打开以下对话框：



验证项目详细信息。要更改任何详细信息，请单击**后退**。

19. 选择**激活项目**以激活新项目。当用户登录到项目时，HP Application Lifecycle Management“登录”窗口中仅激活项目对用户可用。有关详细信息，请参见[停用和激活项目 \(第 88 页\)](#)。
20. 选择**启用版本控制**为项目启用版本控制。创建项目后，还可以启用版本控制。有关详细信息，请参见[启用和禁用项目的版本控制 \(第 89 页\)](#)。
21. 单击**创建**。新项目随即添加到“项目”列表中。

复制项目

通过复制现有项目的内容，可以新建项目。

版本控制：如果复制已启用版本控制的项目，则创建的新项目也将启用版本控制。版本历史记录也会被复制。在源项目中签出的实体在新项目中也签出。新项目中的管理员可以撤销这些签出。有关详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。


注：

- 复制时，如果 ALM 服务器变为不可用，可以在随后的阶段中继续复制过程。要继续复制，请重新打开“站点管理”并从“项目”列表选择项目。在右窗格中，单击[单击此处](#)链接。
- 新项目继承了复制项目的 Unicode 或 ASCII 定义。
- 所复制项目的“使用情况报告”不包括测试运行详细信息。

- 不复制时间段信息和项目设置。
- 不复制与原始项目关联的结果文件。

要复制项目：


1. 停用要复制的项目。有关详细信息，请参见[停用和激活项目 \(第 88 页\)](#)。
2. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
3. 选择要创建项目的域。
4. 单击**创建项目**按钮。将打开“创建项目”对话框。



5. 选择**通过从现有项目中复制数据来创建一个项目**选项并单击**下一步**。将打开以下对话框：



6. 在**选择要从其进行复制的项目**下，选择要复制的域和项目并单击**下一步**。将打开以下对话框：



7. 选择**自定义**以将项目列表、主机数据、系统和用户定义的字段、模块访问、工作流和转换规则复制到新项目。如果此选项处于选定状态，则还可以选择复制以下任何对象：

选项	描述
发布	从项目复制发布数据。
需求	从项目复制需求数据。

选项	描述
基于风险的质量管理	从项目复制基于风险的质量管理自定义设置。有关详细信息，请参见 自定义基于风险的质量管理 (第 271 页) 。
测试	<p>从项目复制测试数据和测试资源。如果此选项处于选定状态，则还可以选择以下选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 测试集。从项目复制测试集数据。如果此选项处于选定状态，则还可以选择复制以下选项： ■ 运行。从项目复制测试运行数据。
缺陷	从项目复制缺陷数据。
包括历史记录	复制已选定选项的历史记录数据。
公共收藏夹视图	从项目复制公共收藏夹视图数据。有关详细信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。
控制面板公共实体	从项目复制公用分析项和控制面板页。有关详细信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。
用户和组	<p>复制用户和组信息以及权限设置。如果此选项处于选定状态，则还可以选择复制以下选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 控制面板专用实体。从项目复制专用分析项和控制面板页。有关详细信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。 ■ 专用收藏夹视图。从项目复制专用收藏夹视图数据和 Excel 报告定义。有关详细信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。 ■ 邮件发送条件。复制邮件配置数据。有关详细信息，请参见配置自动邮件 (第 267 页)。 ■ 警报和后续标志。复制警报和后续标志。有关详细信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。
Sprinter	复制 Sprinter 数据。这无法取消选择。
分析扩展	复制分析数据。这无法取消选择。
Quality Center	复制 Quality Center 数据。这无法取消选择。

注:

- 如果要复制的项目已启用扩展，则扩展及其关联的数据也将复制到新项目。
- 如果要复制的项目包含库，则库不会被复制到新项目。有关导入库的信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

要清除所有选项，请单击**全部清除**。

要选择所有选项，请单击**全选**。

8. 单击**下一步**。
9. 在**项目名称**框中，输入项目的名称。项目名称不能超过 30 个字符，且不能包括任何以下字符： = ~ ` ! @ # \$ % ^ & * () + | { } [] : ' ; " < > ? , . / \ -
10. 在**在域中**框中，选择域。
11. 单击**下一步**。将打开以下对话框：

12. 在**数据库类型**下，选择 **Oracle** 或 **MS-SQL**。
13. 默认情况下，显示为域定义的**服务器名**、**DB 管理员用户**和 **DB 管理员密码**的默认值。如果定义了其他数据库服务器，则可从**服务器名**列表选择另一个名称。
14. 单击**下一步**。

如果所选数据库服务器未启用文本搜索功能，将打开消息框。该消息指出此过程完成之后可以启用文本搜索功能。有关启用文本搜索功能的详细信息，请参见[配置文本搜索 \(第 168 页\)](#)。

15. 如果要创建 Microsoft SQL 项目，请继续步骤 16。对于 Oracle 项目，将打开以下对话框：

从**在表空间中创建**框中，选择有足够空间以存储新项目的存储位置。不应使用 **UNDO** 作为存储位置。




从**临时表空间**框中，选择有足够空间以存储新项目的临时存储位置。

单击**下一步**。

16. 将打开“添加项目管理员”对话框。


用户名	全名
alex	Alex Smith
alex_alm	
alice_alm	Alice Jones
cecil_alm	Cecil Davis
hpalm	
james_alm	James Johnson
kelly_alm	Kelly White
marry_alm	Marry River
mary_alm	
michael_alm	Michael Brown

选定的项目管理员列出分配为项目管理员的用户。**可用用户**列出项目中的可用用户。分配项目管理员时，他们将从“可用用户”列表移动到“选定的项目管理员”列表。项目管理员用户可以在项目中添加和管理其他用户。

- **刷新。** 单击**刷新**按钮  以刷新可用用户的列表。
- **查找。** 在**查找**框中输入用户的名称，并单击**查找**按钮  以搜索“可用用户”列表。
- **添加选定用户。** 选择要分配为项目管理员的用户，并单击**添加选定用户**按钮 。或者双击用户名。选定用户将移动到“选定的项目管理员”列表中。
- **删除。** 要从“选定的项目管理员”列表删除用户，请右键单击用户名并单击**删除**。

创建项目后，还可以分配项目管理员。有关详细信息，请参见[分配项目管理员 \(第 72 页\)](#)。

17. 单击**下一步**。将打开以下对话框：



创建项目对话框显示以下信息：

- 标题：创建项目
- 内容：
 - 将创建新的 MS-SQL 项目
 - 项目名称: NewProject
 - 所在域: DEFAULT
 - 所在服务器: 172.17.3.86
- 选项：
 - ☒ 激活项目
 - ☐ 启用版本控制
- 按钮：
 - 上一步
 - 创建
 - 取消
 - 帮助

验证项目详细信息。要更改任何详细信息，请单击**后退**。

18. 选择**激活项目**以激活新项目。当用户登录到项目时，HP Application Lifecycle Management“登录”窗口中仅激活项目对用户可用。有关详细信息，请参见[停用和激活项目 \(第 88 页\)](#)。
19. 单击**创建**。新项目随即添加到“项目”列表中。

导入项目

可以从在相同 ALM 版本中创建的导出的 ALM 项目文件导入数据。还可以从由内容提供程序创建的自定义项目导入数据。例如，可以导入由 HP 内容提供程序创建的 SAP 测试、Siebel 测试以及 SOX 合规性测试的自定义测试、需求和测试集。

如果导入先前从同一服务器导出的项目，则 ALM 会根据项目 ID 认为服务器上已存在相同项目。可以选择替换现有项目，或取消导入过程。

注: 新项目继承了已导入项目的 Unicode 或 ASCII 定义。


无法导入大于 2 GB 的项目。它们必须分段导入。


版本控制: 如果导入已启用导出版本控制的项目，则导入的项目也将启用版本控制。版本历史记录也会被复制。

还可以从模板项目导入数据。有关详细信息，请参见[导入模板项目 \(第 62 页\)](#)。


有关导出项目的详细信息，请参见[导出项目 \(第 87 页\)](#)。

要导入 ALM 项目：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 可以执行以下操作之一：
 - 选择要导入项目的域，并单击**从项目文件导入项目**按钮 。或者，右键单击域，并选择**导入项目**。
 - 单击**创建项目**按钮。将打开“创建项目”对话框。



3. 选择**从一个导出的项目文件导入数据以创建一个项目**选项，并单击**下一步**。将打开“选择要导入的文件”对话框。



- 单击**导入项目从**框右侧的浏览按钮以定位要导入的项目。将打开“打开”对话框。
- 找到目录并选择要导入的 **ALM** 项目导出文件。单击**打开**。选定文件将显示在**导入项目从**框中。

注: 如果选定文件是 **ALM** 模板项目文件，则将新建模板项目。将在**模板项目**下面的“项目”列表中添加模板项目。

ALM 版本: 模板项目对 **Quality Center Enterprise Edition** 不可用。有关 **ALM** 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

单击**下一步**。

- 在**项目名称**框中，输入项目的名称。项目名称不能超过 30 个字符，且不能包括任何以下字符： = ~ ` ! @ # \$ % ^ & * () + | { } [] : ' ; " < > ? , . / \ -
- 在**域中**框中，选择域。

提示: 创建项目后，可以使用拖放操作将其移动到“项目”列表中的其他域。

8. 单击**下一步**。将打开以下对话框：



The screenshot shows a 'Create Project' (创建项目) dialog box. It has two main sections: 'Database Type' (数据库类型) and 'DB Server' (DB 服务器). Under 'Database Type', 'MS-SQL' is selected with a radio button. Under 'DB Server', there are three fields: 'Server Name' (服务器名) with the value '172.17.3.86', 'DB Admin User' (DB 管理员用户) with the value 'sa', and 'DB Admin Password' (DB 管理员密码) with the value '*****'. At the bottom, there are four buttons: 'Previous Step' (上一步), 'Next Step' (下一步), 'Cancel' (取消), and 'Help' (帮助).

9. 在**数据库类型**下，选择 **Oracle** 或 **MS-SQL**。

默认情况下，显示为域定义的**服务器名**、**DB 管理员用户**和 **DB 管理员密码**的默认值。如果定义了其他数据库服务器，则可从**服务器名**列表选择另一个名称。

注：有关定义数据库服务器的详细信息，请参见[定义新数据库服务器 \(第 164 页\)](#)。

10. 单击**下一步**。

如果所选数据库服务器未启用文本搜索功能，将打开消息框。该消息指出此过程完成之后可以启用文本搜索功能。有关启用文本搜索功能的详细信息，请参见[配置文本搜索 \(第 168 页\)](#)。

11. 如果要创建 Microsoft SQL 项目，请继续步骤 12。对于 Oracle 项目，将打开以下对话框：




从**在表空间中创建**框中，选择有足够空间以存储新项目的存储位置。不应使用 **UNDO** 作为存储位置。

从**临时表空间**框中，选择有足够空间以存储新项目的临时存储位置。

单击**下一步**。


12. 在“添加项目管理员”对话框中选择项目管理员。

选定的项目管理员列出分配为项目管理员的用户。**可用用户**列出项目中的可用用户。分配项目管理员时，他们将从“可用用户”列表移动到“选定的项目管理员”列表。项目管理员用户可以在项目中添加和管理其他用户。

- **刷新。** 单击 **刷新** 按钮  以刷新可用用户的列表。
- **查找。** 在 **查找** 框中输入用户的名称，并单击 **查找** 按钮  以搜索“可用用户”列表。
- **添加选定用户。** 选择要分配为项目管理员的用户，并单击 **添加选定用户** 按钮 。或者双击用户名。选定用户将移动到“选定的项目管理员”列表中。
- **删除。** 要从“选定的项目管理员”列表删除用户，请右键单击用户名并单击 **删除**。

创建项目后，还可以分配项目管理员。有关详细信息，请参见 [分配项目管理员 \(第 72 页\)](#)。

13. 单击 **下一步**。将打开以下对话框：



验证项目详细信息。要更改任何详细信息，请单击 **后退**。

14. 选择 **激活项目** 以激活新项目。当用户登录到项目时，HP Application Lifecycle Management“登录”窗口中仅激活项目对用户可用。有关详细信息，请参见 [停用和激活项目 \(第 88 页\)](#)。
15. 单击 **创建**。新项目随即添加到“项目”列表中。

创建模板项目

模板项目使您能够定义和维护多个项目的项目自定义的常用集。创建模板时，可以将它链接到项目。这允许管理员将模板自定义变更应用到链接的项目。

通过创建空模板、通过复制现有模板或项目或者通过导入模板来新建模板项目。

ALM 版本： 模板项目对 **Quality Center Enterprise Edition** 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

此部分包括:


创建模板项目	48
从现有模板创建模板	52
从现有项目创建模板	57
导入模板项目	62

创建模板项目


可以在 Oracle 或 Microsoft SQL 中新建模板项目。

要创建模板：

- 1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
- 2. 选择要创建模板的域。
- 3. 单击**创建模板**按钮。将打开“创建模板”对话框。




- 4. 选择**创建空模板**并单击**下一步**。将打开以下对话框。



5. 在**模板名称**框中，输入模板的名称。模板名称不能超过 30 个字符，且不能包括任何以下字符： = ~ ` ! @ # \$ % ^ & * () + | { } [] : ' ; " < > ? , . / \ -
6. 在**域中**框中，选择域。

提示: 创建模板后，可以使用拖放操作将其移动到“项目”列表中的其他域。

7. 单击**下一步**。将打开以下对话框。



创建模板对话框的截图。对话框标题为“创建模板”。它包含两个主要部分：“数据库类型”和“DB 服务器”。

在“数据库类型”部分，有两个单选按钮：
☐ Oracle
☒ MS-SQL

在“DB 服务器”部分，包含以下字段：
服务器名: 下拉菜单，显示“WIN-R6PQ49FRPNP”
DB 管理员用户: 文本框，显示“sa”
DB 管理员密码: 密码框，显示“*****”
复选框: ☐ 创建为 Unicode

底部有四个按钮：
后退 (带左箭头的按钮)
下一步 (带右箭头的按钮)
取消
帮助

8. 在**数据库类型**下，选择 **Oracle** 或 **MS-SQL**。

显示为域定义的**服务器名**、**DB 管理员用户**和 **DB 管理员密码**的默认值。如果定义其他数据库服务器，则可从**服务器名**列表选择另一个名称。

9. 单击**创建为 Unicode**以将模板创建为 Unicode。

注: 仅当在 MS-SQL Server 中从空模板新建模板时，才显示**创建为 Unicode**复选框。Unicode 是 MS-SQL 的一项允许多语言支持的功能。在 Oracle 中，在安装服务器时定义多语言支持。

10. 单击**下一步**。

如果所选数据库服务器未启用文本搜索功能，将打开消息框。该消息指出此过程完成之后可以启用文本搜索功能。有关启用文本搜索功能的详细信息，请参见[配置文本搜索 \(第 168 页\)](#)。

11. 如果要创建 Microsoft SQL 模板，请继续步骤 12。对于 Oracle 模板，以下对话框将打开。




从**在表空间中创建**框中，选择有足够空间以存储新模板的存储位置。不应使用 **UNDO** 作为存储位置。




从**临时表空间**框中，选择有足够空间以存储新模板的临时存储位置。

单击**下一步**。

12. 将打开“添加模板管理员”对话框。



选择模板管理员列出分配为模板管理员的用户。**可用用户**列出模板中的可用用户。分配模板管理员时，用户将从“可用用户”列表移动到“选择模板管理员”列表。模板管理员用户可以自定义模板项目以及将模板自定义应用到链接的项目。有关详细信息，请参见[交叉项目自定义 \(第 283 页\)](#)。

- **刷新。** 单击 **刷新** 按钮  以刷新可用用户的列表。
- **查找。** 在 **查找** 框中输入用户的名称，并单击 **查找** 按钮  以搜索“可用用户”列表。
- **添加选定用户。** 选择要分配为模板管理员的用户，并单击 **添加选定用户** 按钮 。或者双击用户名。选定用户将移动到“选择模板管理员”列表中。
- **删除。** 要从“选择模板管理员”列表删除用户，请右键单击用户名并单击 **删除**。

创建模板后，还可以分配模板管理员。有关详细信息，请参见 [分配项目管理员 \(第 72 页\)](#)。

13. 单击 **下一步**。您可以启用可供站点的 ALM 版本使用的扩展。

创建模板

选择要为此项目激活的扩展：

You can also enable extensions after creating a template, but you cannot disable extensions after a template is created.

扩展名	启用
ALM Lab Extension for functional and performance testing	<input type="checkbox"/>
Application Lifecycle Intelligence 2.6	<input type="checkbox"/>
Service Test Management Extension	<input type="checkbox"/>

许可证状态

描述

后退

下一步

取消

帮助

选中您要启用的扩展的 **启用** 复选框。


注

- 启用扩展后，无法禁用项目扩展。建议仅启用所需的扩展。启用额外的扩展会影响性能并消耗额外的磁盘空间。
- 当您从一个扩展导航到另一个扩展时，相关许可证状态信息会显示在 **许可证状态** 部分中。

服务器上没有许可证的扩展以灰色显示。也可以启用尚未具有许可证的扩展。在收到许可证后，可以稍后使用扩展的新增功能。
- 要使用 **实验室管理** 或 **Performance Center**，请选择 **ALM 实验室扩展**。有关详细信息，请参考《HP ALM 实验室管理指南》。

- 创建项目后，还可以启用项目扩展。有关详细信息，请参见[为项目启用扩展 \(第 73 页\)](#)。

14. 单击**下一步**。将打开以下对话框。



验证模板详细信息。要更改任何详细信息，请单击**后退**。

15. 选择**激活模板**以激活模板。HP Application Lifecycle Management“登录”窗口中仅激活模板可用。有关详细信息，请参见[停用和激活项目 \(第 88 页\)](#)。
16. 选择**启用版本控制**为模板启用版本控制。创建模板后，还可以启用版本控制。有关详细信息，请参见[启用和禁用项目的版本控制 \(第 89 页\)](#)。
17. 单击**创建**。将在**模板项目**下面的“项目”列表中添加新模板。

从现有模板创建模板


通过复制现有模板，可以创建模板项目。此选项从源模板复制自定义和项目数据。

注：新模板继承了复制项目的 **Unicode** 或 **ASCII** 定义。


版本控制：如果复制已启用版本控制的模板，则创建的新模板也将启用版本控制。

要从现有模板创建模板：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 选择要创建模板的域。
3. 单击**创建模板**按钮。将打开“创建模板”对话框。




4. 选择通过从现有模板中复制自定义来创建模板，并单击下一步。将打开“复制模板”对话框。



5. 在域框中，选择要复制的模板所在的域。
6. 在模板框中，选择要复制的模板。

7. 单击**下一步**。将打开以下对话框。




The dialog box titled "创建模板" (Create Template) contains two input fields. The first is labeled "模板名称:" (Template Name) and is an empty text box. The second is labeled "在域中:" (In Domain) and is a dropdown menu currently showing "DEFAULT". At the bottom, there are four buttons: "上一步" (Previous Step) with a left arrow, "下一步" (Next Step) with a right arrow, "取消" (Cancel), and "帮助" (Help).

8. 在**模板名称**框中，输入模板的名称。模板名称不能超过 30 个字符，且不能包括任何以下字符： = ~ ` ! @ # \$ % ^ & * () + | { } [] : ' ; " < > ? , . / \ -
9. 在**在域中**框中，选择域。

提示: 创建模板后，可以使用拖放操作将其移动到“项目”列表中的其他域。

10. 单击**下一步**。将打开以下对话框。



The dialog box titled "创建模板" (Create Template) shows the "数据库类型" (Database Type) section with radio buttons for "Oracle" and "MS-SQL", where "MS-SQL" is selected. Below this is the "DB 服务器" (DB Server) section with three input fields: "服务器名:" (Server Name) with a dropdown showing "172.17.3.86", "DB 管理员用户:" (DB Admin User) with text "sa", and "DB 管理员密码:" (DB Admin Password) with masked text "*****". At the bottom, there are four buttons: "上一步" (Previous Step) with a left arrow, "下一步" (Next Step) with a right arrow, "取消" (Cancel), and "帮助" (Help).


11. 在**数据库类型**下，选择 **Oracle** 或 **MS-SQL**。

显示为域定义的**服务器名**、**DB 管理员用户**和 **DB 管理员密码**的默认值。如果定义了其他数据库服务器，则可从**服务器名**列表选择另一个名称。

12. 单击下一步。

注: 如果所选数据库服务器未启用文本搜索功能，将打开消息框。该消息指出此过程完成之后可以启用文本搜索功能。有关启用文本搜索功能的详细信息，请参见[配置文本搜索 \(第 168 页\)](#)。

如果要创建 Microsoft SQL 模板，请继续步骤 13。对于 Oracle 模板，以下对话框将打开。




从在表空间中创建框中，选择有足够空间以存储新模板的存储位置。

不应使用 **UNDO** 作为存储位置。




从临时表空间框中，选择有足够空间以存储新模板的临时存储位置。

单击下一步。

13. 将打开“添加模板管理员”对话框。




选择模板管理员 列出分配为模板管理员的用户。**可用用户** 列出模板中的可用用户。分配模板管理员时，用户将从“可用用户”列表移动到“选择模板管理员”列表。模板管理员用户可以自定义模板项目以及将模板自定义应用到链接的项目。有关详细信息，请参见 [交叉项目自定义 \(第 283 页\)](#)。

- **刷新。** 单击 **刷新** 按钮  以刷新可用用户的列表。
- **查找。** 在 **查找** 框中输入用户的名称，并单击 **查找** 按钮  以搜索“可用用户”列表。
- **添加选定用户。** 选择要分配为模板管理员的用户，并单击 **添加选定用户** 按钮 。或者双击用户名。选定用户将移动到“选择模板管理员”列表中。
- **删除。** 要从“选择模板管理员”列表删除用户，请右键单击用户名并单击 **删除**。

创建模板后，还可以分配模板管理员。有关详细信息，请参见 [分配项目管理员 \(第 72 页\)](#)。

14. 单击**下一步**。将打开以下对话框。



验证模板详细信息。要更改详细信息，请单击**后退**。

15. 选择**激活模板**以激活模板。HP Application Lifecycle Management“登录”窗口中仅激活模板可用。有关详细信息，请参见[停用和激活项目 \(第 88 页\)](#)。
16. 单击**创建**。将在**模板项目**下面的“项目”列表中添加新模板。

从现有项目创建模板

通过复制现有项目的自定义，可以创建模板项目。此选项从项目复制自定义，但不复制项目数据。


可以选择将新创建的模板链接到作为其复制来源的项目。这允许管理员将模板自定义变更应用到链接的项目。

注：

- 如果创建模板的项目包含 workflow 脚本，则在模板创建后必须转换脚本。这使模板管理员能够将模板 workflow 自定义应用到链接的项目。有关详细信息，请参见 [HP 软件自助解决知识库文章 KM494331](#) (<http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/document/KM494331>)。
- 版本控制：**如果复制已启用版本控制的项目，则创建的新模板也将启用版本控制。

要从现有项目创建模板：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 选择要创建模板的域。
3. 单击**创建模板**按钮。将打开“创建模板”对话框。



4. 选择**通过从现有项目中复制自定义来创建模板**，并单击**下一步**。将打开“从项目自定义复制”对话框。




5. 在**域**框中，选择要复制的项目所在的域。
6. 在**项目**框中，选择要复制的项目。
7. 选择**将选定项目链接到该模板**将项目链接到新创建的模板。这允许管理员将模板自定

义变更应用到链接的项目。

注: 将项目链接到模板后，模板管理员必须将模板自定义应用到项目。该操作将自定义从模板应用到链接的项目，并在项目中将应用的自定义设置为只读的。有关详细信息，请参见[将模板自定义应用到链接的项目 \(第 289 页\)](#)。

8. 单击**下一步**。将打开以下对话框。



创建模板对话框的截图。对话框标题为“创建模板”。内部包含两个输入区域：第一个是“模板名称:”，后面跟着一个空文本框；第二个是“在域中:”，后面跟着一个下拉菜单，当前显示为“DEFAULT”。对话框底部有四个按钮，从左到右依次是：“← 上一步”、“→ 下一步”、“取消”和“帮助”。

9. 在**模板名称**框中，输入模板的名称。模板名称不能超过 30 个字符，且不能包括任何以下字符：= ~ ` ! @ # \$ % ^ & * () + | { } [] : ' ; " < > ? , . / \ -
10. 在**在域中**框中，选择域。

提示: 创建模板后，可以使用拖放操作将其移动到“项目”列表中的其他域。

11. 单击**下一步**。将打开以下对话框。

创建模板

数据库类型

☐ Oracle

☒ MS-SQL

DB 服务器

服务器名: 172.17.3.86

DB 管理员用户: sa

DB 管理员密码: *****

← 上一步 → 下一步 取消 帮助

12. 在**数据库类型**下，选择 **Oracle** 或 **MS-SQL**。

显示为域定义的**服务器名**、**DB 管理员用户**和 **DB 管理员密码**的默认值。如果定义
其他数据库服务器，则可从**服务器名**列表选择另一个名称。

13. 单击**下一步**。

如果所选数据库服务器未启用文本搜索功能，将打开消息框。该消息指出此过程完成
之后可以启用文本搜索功能。有关启用文本搜索功能的详细信息，请参见[配置文本搜索](#)
(第 168 页)。

14. 如果要创建 Microsoft SQL 模板，请继续步骤 15。对于 Oracle 模板，以下对话框将打
开。

创建模板

在表空间中创建: USERS (.8125 Mb Free)

临时表空间: TEMP


← 上一步 → 下一步 取消 帮助

从**在表空间中创建**框中，选择有足够空间以存储新模板的存储位置。不应使用 **UNDO** 作为存储位置。




从**临时表空间**框中，选择有足够空间以存储新模板的临时存储位置。

单击**下一步**。

15. 将打开“添加模板管理员”对话框。




选择模板管理员列出分配为模板管理员的用户。**可用用户**列出模板中的可用用户。分配模板管理员时，用户将从“可用用户”列表移动到“选择模板管理员”列表。模板管理员用户可以自定义模板项目以及将模板自定义应用到链接的项目。有关详细信息，请参见[交叉项目自定义 \(第 283 页\)](#)。

- **刷新**。单击**刷新**按钮  以刷新可用用户的列表。
- **查找**。在**查找**框中输入用户的名称，并单击**查找**按钮  以搜索“可用用户”列表。
- **添加选定用户**。选择要分配为模板管理员的用户，并单击**添加选定用户**按钮 。或者双击用户名。选定用户将移动到“选择模板管理员”列表中。
- **删除**。要从“选择模板管理员”列表删除用户，请右键单击用户名并单击**删除**。

创建模板后，还可以分配模板管理员。有关详细信息，请参见[分配项目管理员 \(第 72 页\)](#)。

16. 单击**下一步**。将打开以下对话框。



验证模板详细信息。要更改任何详细信息，请单击**后退**。

17. 选择**激活模板**以激活模板。HP Application Lifecycle Management“登录”窗口中仅激活模板可用。有关详细信息，请参见[停用和激活项目 \(第 88 页\)](#)。
18. 单击**创建**。将在**模板项目**下面的“项目”列表中添加新模板。

导入模板项目


通过从以当前版本创建的导出模板项目文件导入数据，可以创建模板项目。有关导出项目的详细信息，请参见[导出项目 \(第 87 页\)](#)。

如果导入先前从同一服务器导出的模板，则 ALM 会根据模板 ID 认为服务器上已存在相同模板。可以选择替换现有模板，或取消导入过程。如果在提示时选择替换现有模板，则 ALM 将覆盖模板，但不覆盖指向链接的项目的连接。新模板仍然链接到相同项目。

注：新模板继承了已导入模板的 Unicode 或 ASCII 定义。

要导入模板项目：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 选择要创建模板的域。
3. 单击**创建模板**按钮。将打开“创建模板”对话框。



4. 选择从一个导出的模板文件导入数据以创建一个模板。创建模板：将打开“选择要导入的文件”对话框。



5. 单击从以下导入模板框右侧的浏览按钮以定位要导入的模板项目。将打开“打开”对话框。
6. 找到目录并选择要导入的 ALM 项目导出文件。单击打开。选定文件将显示在从以下导入模板框中。

7. 单击**下一步**。将打开以下对话框。



创建模板

数据库类型

☐ Oracle

☒ MS-SQL

DB 服务器

服务器名: 172.17.3.86

DB 管理员用户: sa

DB 管理员密码: *****

← 上一步 → 下一步 取消 帮助


8. 在**数据库类型**下，选择 **Oracle** 或 **MS-SQL**。

显示为域定义的**服务器名**、**DB 管理员用户**和 **DB 管理员密码**的默认值。如果定义
其他数据库服务器，则可从**服务器名**列表选择另一个名称。

9. 单击**下一步**。

如果所选数据库服务器未启用文本搜索功能，将打开消息框。该消息指出此过程完成
之后可以启用文本搜索功能。有关启用文本搜索功能的详细信息，请参见[配置文本搜索](#)
(第 168 页)。

10. 如果要创建 Microsoft SQL 模板，请继续步骤 11。对于 Oracle 模板，以下对话框将打
开。



创建模板

在表空间中创建: USERS (.8125 Mb Free)

临时表空间: TEMP


← 上一步 → 下一步 取消 帮助

从**在表空间中创建**框中，选择有足够空间以存储新模板的存储位置。不应使用 **UNDO** 作为存储位置。




从**临时表空间**框中，选择有足够空间以存储新模板的临时存储位置。

单击**下一步**。

11. 将打开“添加模板管理员”对话框。




选择模板管理员列出分配为模板管理员的用户。**可用用户**列出模板中的可用用户。分配模板管理员时，用户将从“可用用户”列表移动到“选择模板管理员”列表。模板管理员用户可以自定义模板项目以及将模板自定义应用到链接的项目。有关详细信息，请参见[交叉项目自定义 \(第 283 页\)](#)。

- **刷新**。单击**刷新**按钮  以刷新可用用户的列表。
- **查找**。在**查找**框中输入用户的名称，并单击**查找**按钮  以搜索“可用用户”列表。
- **添加选定用户**。选择要分配为模板管理员的用户，并单击**添加选定用户**按钮 。或者双击用户名。选定用户将移动到“选择模板管理员”列表中。
- **删除**。要从“选择模板管理员”列表删除用户，请右键单击用户名并单击**删除**。

创建模板后，还可以分配模板管理员。有关详细信息，请参见[分配项目管理员 \(第 72 页\)](#)。

12. 单击**下一步**。将打开以下对话框。



验证模板详细信息。要更改任何详细信息，请单击**后退**。

13. 选择**激活模板**以激活模板。HP Application Lifecycle Management“登录”窗口中仅激活模板可用。有关详细信息，请参见[停用和激活项目 \(第 88 页\)](#)。
14. 选择**启用版本控制**为模板启用版本控制。创建模板后，还可以启用版本控制。有关详细信息，请参见[启用和禁用项目的版本控制 \(第 89 页\)](#)。
15. 单击**创建**。将在**模板项目**下面的“项目”列表中添加新模板。

将模板链接到项目


将模板链接到项目作为交叉项目自定义的一部分。模板管理员使用交叉项目自定义将模板自定义应用到链接的项目。可以将一个模板链接到多个项目，但只能将一个项目链接到一个模板。有关详细信息，请参见[交叉项目自定义 \(第 283 页\)](#)。

注：将模板链接到项目后，模板管理员必须将模板自定义应用到项目。该操作将自定义从模板应用到链接的项目，并在项目中将应用的自定义设置为只读的。有关详细信息，请参见[将模板自定义应用到链接的项目 \(第 289 页\)](#)。

创建项目时，还可以将模板链接到项目。有关详细信息，请参见[创建项目 \(第 29 页\)](#)。要在从现有项目创建模板时将模板链接到项目，请参见[从现有项目创建模板 \(第 57 页\)](#)。

要将模板链接到项目：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 在“项目”列表中，选择模板项目。在右窗格中，单击**链接的项目**选项卡。显示“链接的项目”列表。
3. 单击**添加**按钮。“项目”列表随即显示在右窗格中。



4. 从“项目”列表选择项目，并单击**添加选定项目**按钮。选定项目随即显示在“链接的项目”列表中。
5. 通过在**查找**框中输入项目的名称并单击**查找**按钮，可以在“链接的项目”列表中搜索项目。还可以单击列标题以在“链接的项目”列表中更改项目的排序顺序。
6. 要从模板删除项目，请在“链接的项目”列表中选择项目。要删除多个项目，请按 **CTRL** 键并选择项目。单击**删除**。单击**确定**以确认。这将从“链接的项目”列表删除项目，并且删除的项目将不再链接到模板。
7. 要刷新“链接的项目”列表或“项目”列表，请单击相应列表上面的**刷新**按钮。

更新项目详细信息

可以从“项目详细信息”选项卡查看诸如数据库类型和项目目录之类的项目详细信息，还可以编辑项目的各种设置。例如，可以编辑连接字符串、更改允许并发连接到项目的用户数，以及启用缺陷电子邮件的自动发送功能。将更新的项目详细信息写入 **dbid.xml** 文件，以便在恢复项目时，使用更新的项目数据。有关详细信息，请参见[恢复对项目的访问 \(第 96 页\)](#)。

提示: 可以使用拖放操作将项目移动到“项目”列表中的其他域。这不会更改项目的物理位置。


交叉项目自定义: 如果正在使用模板项目，请从“模板详细信息”选项卡更新模板详细信息。

ALM 版本: 模板项目对 **Quality Center Enterprise Edition** 不可用。有关 ALM 版本及其

功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

要更新项目详细信息：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 在“项目”列表中选择项目。在右窗格中，选择**项目详细信息**选项卡。将显示项目的详细信息。



注：如果项目处于非活动状态，则项目图标将显示为红色。要激活，请参见[停用和激活项目 \(第 88 页\)](#)。

3. 在**项目数据库**下面，查看以下项目详细信息：

字段	描述
数据库类型	数据库类型可以是 MS-SQL 或 Oracle。
数据库名	在数据库中定义的项目名称。
数据库服务器	数据库所在的数据库服务器的名称。
创建自项目	项目是从此项目复制的。 空数据库 值表示未复制项目。有关详细信息，请参见 复制项目 (第 35 页) 。
创建自模板	项目是从此模板复制的。
恢复自项目	项目是从此项目恢复的。有关详细信息，请参见 恢复对项目的访问 (第 96 页) 。
创建自域	项目是从此域复制的。
恢复自域	项目是从此域恢复的。有关详细信息，请参见 恢复对项目的访问 (第 96 页) 。

字段	描述
维护状态	<p>指示是否正在对此项目执行维护任务。任务包括验证、修复、升级和重新调整项目。</p> <p>可能的值有：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 空闲。没有正在对此项目执行维护。■ 已损坏。由于项目已损坏，无法完成维护。要继续，必须恢复此项目的备份副本。■ 维护中。正在对此项目执行维护。 <p>有关维护项目的详细信息，请参见将项目升级到新版本 (第 101 页)。</p>
支持 Unicode	指示此项目是否支持 Unicode。
连接字符串	连接字符串。要修改连接字符串，请参见 编辑连接字符串 (第 95 页) 。
DB 用户密码	数据库所在的 Oracle 服务器的用户密码。要修改此密码，请参见 修改数据库服务器属性 (第 166 页) 。
项目目录	文件系统中项目存储库的位置。
搜索语言	指示用于执行文本搜索的搜索语言。有关详细信息，请参见 选择项目的文本搜索语言 (第 170 页) 。
异常文件	指示运行升级过程时要使用的异常文件的位置。有关详细信息，请参见 升级域和项目 (第 112 页) 。

4. 在**存储库清理**下面，加速或推迟计划的项目存储库清理。有关项目存储库清理的更多详细信息，请参见[项目存储库清理 \(第 78 页\)](#)。

单击可用按钮：

- **加速存储库清理**。指示 ALM 尽快清理当前项目的存储库。
- **推迟存储库清理**。指示 ALM 推迟当前项目的存储库清理，或停止正在进行的清理。

5. 在**项目计划和跟踪**下面，查看以下项目详细信息：

字段	描述
自动计算状态	指示项目是否包括在站点的自动日常项目计划和跟踪计算中。有关详细信息，请参见 启用或禁用项目的自动计算 (第 184 页) 。
立刻运行	使您能够手动触发项目的项目计划和跟踪计算，以便刷新其结果，而不等待下一个计划的计算。有关详细信息，请参见 启动手动计算项目 (第 185 页) 。

ALM 版本：与项目计划和跟踪相关的功能仅对 ALM 版本 可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

6. 在**其他**下面，选择**自动发送邮件**以启用项目的邮件配置设置。每次更新设置的缺陷字段时，都会向指定用户发送电子邮件。如果未选中此复选框，则项目的邮件配置设置不起作用，并且不会发送电子邮件。有关配置邮件的详细信息，请参见[配置自动邮件 \(第 267 页\)](#)。


按指定的时间间隔自动发送缺陷消息。可以在**站点配置**选项卡中使用 **MAIL_INTERVAL** 参数编辑时间间隔。还可以指定是否希望在电子邮件中包括附件和/或历史记录。有关详细信息，请参见[设置 ALM 配置参数 \(第 173 页\)](#)。

要手动发送在当前时间间隔期间积累的缺陷消息，请单击**立即发送电子邮件**按钮。如果未选中**自动发送邮件**复选框，则缺陷消息不积累，因此此按钮不起作用。

7. 在“站点项目”选项卡中将项目添加到“项目”列表之后(例如，创建、升级或迁移项目之后)，如果在**数据库服务器**选项卡中启用**文本搜索**链接，则还必须单击**启用/重新生成文本搜索**按钮。有关详细信息，请参见在 [ALM 中启用文本搜索 \(第 169 页\)](#)。
8. **已链接到模板**字段显示与项目链接的模板的名称。有关链接的模板的详细信息，请参见[更新链接的模板详细信息 \(第 293 页\)](#)。
9. 要更改允许的并发连接到项目的用户数，请单击**用户配额**链接。将打开“项目用户配额”对话框。

选择**最大连接**并输入允许的最大并发连接数。单击**确定**。

注：允许的并发连接到项目的最大用户数不应当超过允许的连接到的域的用户数。有关详细信息，请参见[创建域 \(第 27 页\)](#)。

10. 要添加项目描述，请单击**描述**链接。在“编辑项目描述”对话框中，输入描述并单击**确定**。默认情况下，显示项目创建日期。
11. 单击**刷新项目列表**按钮  以在选定域中刷新项目。要在所有域中刷新项目，请单击**刷新项目列表**箭头并选择**刷新所有域**。

12. 要将用户分配到项目，请参见[将用户分配到项目 \(第 71 页\)](#)。

将用户分配到项目

作为站点管理员，可以通过定义能够登录到项目的用户来控制对项目或模板项目的访问。可以从“用户”列表将用户分配到项目，或从现有项目复制用户。还可以将用户分配为项目管理员。有关分配项目管理员的详细信息，请参见[分配项目管理员 \(第 72 页\)](#)。

当用户不再处理项目时，请从项目删除此用户，以确保项目安全。从项目删除用户不会从“用户”列表删除此用户。要从“用户”列表删除用户，必须按[删除用户 \(第 149 页\)](#)中所述从“站点用户”选项卡删除此用户。

注：

- 作为项目管理员，可以从项目分配和删除用户，并且从“项目自定义”窗口更改用户特权。有关详细信息，请参见[管理项目中的用户 \(第 229 页\)](#)。
- 可以从“站点用户”选项卡向用户分配项目。有关详细信息，请参见[向用户分配项目 \(第 146 页\)](#)。
- 在“站点管理”中从项目分配或删除用户时，会向项目管理员发送自动电子邮件通知。可通过在“站点配置”选项卡中添加 **AUTO_MAIL_USER_NOTIFICATION** 参数，使自动通知不可用。有关详细信息，请参见[设置 ALM 配置参数 \(第 173 页\)](#)。


交叉项目自定义：如果正在使用模板项目，请从“模板用户”选项卡分配用户。

ALM 版本：模板项目对 **Quality Center Enterprise Edition** 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。




要将用户分配到项目：

1. 在“站点管理”中，单击[站点项目](#)选项卡。
2. 在“项目”列表中选择项目。在右窗格中，选择[项目用户](#)选项卡。

随即显示选定项目的用户。



可以单击**用户名**或**全名**列标题在“项目用户”列表中将用户名或全名的排序顺序从升序更改为降序。还可以单击**项目管理员**列标题按项目管理员对用户进行分组。

- 单击**添加**按钮，并选择以下选项之一：
 - **从用户列表进行添加。**“用户”列表显示在“项目用户”选项卡右侧。选择要分配到项目的用户。通过在“用户”列表上面的**查找**框中输入搜索字符串并单击**查找**按钮  可以搜索用户。
 - **从另一项目复制。**“项目”列表显示在“项目用户”选项卡右侧。要复制用户，请单击项目以展开项目目录，并选中用户名复选框。要从项目复制所有用户，请选中项目的复选框。要清除所有选定用户，请单击**全部清除**。
- 从“用户”列表或“项目”列表选择用户，并单击**添加选定用户**按钮 。或者双击某用户。选定用户随即显示在“项目用户”列表中。
- 要从项目删除用户，请在“项目用户”列表中选择此用户并单击**删除**按钮。单击**是**以确认。从“项目用户”列表删除用户。
- 要刷新“项目用户”列表或“用户”列表，请单击相应列表上面的**刷新**按钮 .

分配项目管理员

将用户添加到项目后，可以将用户分配为项目管理员(属于 **TDAdmin** 用户组)。项目管理员在“项目自定义”窗口中对项目拥有完整特权。有关详细信息，请参见[管理用户组和权限 \(第 235 页\)](#)。

从其他项目复制用户时，添加的用户与他们在所复制项目中拥有相同的用户组特权，前提是用户组存在于此项目中。如果用户组不存在于此项目中，则添加的用户拥有 **Viewer** 组特权。如果复制的用户在另一项目中是项目管理员，则该用户在此项目中将自动分配为项目管理员。

从“用户”列表将用户添加到项目时，添加的这些用户拥有 **Viewer** 组特权(只读特权)。

注: 新建项目时，还可以分配项目管理员。有关详细信息，请参见 [创建项目 \(第 29 页\)](#)。

交叉项目自定义: 如果正在使用模板项目，请从**模板用户**选项卡将用户分配为模板管理员。

ALM 版本: 模板项目对 **Quality Center Enterprise Edition** 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

要向用户分配项目管理员特权：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 在“项目”列表中选择项目。在右窗格中，选择**项目用户**选项卡。
3. 在“项目用户”列表中，对要分配为项目管理员的每个用户选中**项目管理员**复选框。
4. 要从项目管理员组删除用户，请清除**项目管理员**复选框，并确认要从此组删除该用户。

为项目启用扩展

扩展向 ALM 添加功能。如果您具有 ALM 扩展许可证，则可以在按项目启用扩展后利用新增功能。

要查看 ALM 12.20 可用的扩展的列表，或下载有关 ALM 扩展的文档，请访问插件页，该页可从[帮助 > 插件访问](#)。


交叉项目自定义: 如果为模板项目启用了扩展，也必须为该模板的链接项目启用该扩展。链接的项目可以启用其他扩展。

ALM 版本: 模板项目对 **Quality Center Enterprise Edition** 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

创建项目时，还可以启用项目扩展。有关详细信息，请参见 [创建项目 \(第 29 页\)](#)。

要启用项目扩展：


1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 在“项目”列表中选择项目。在右窗格中，单击**项目扩展**选项卡。



“扩展”列表显示为所选项目启用的扩展。

3. 要为项目启用一个或多个扩展，请单击 **启用扩展** 按钮。将打开“启用扩展”对话框，其中显示 ALM 服务器上可供 ALM 版本使用的扩展的列表。

提示： 服务器上没有许可证的扩展以灰色显示。也可以启用尚未具有许可证的扩展。在收到许可证后，可以稍后使用扩展的新增功能。





4. 选中您要启用的扩展的 **启用** 复选框。

注： 启用扩展后，无法禁用项目扩展。建议仅启用所需的扩展。启用额外的扩展会影响性能并消耗额外的磁盘空间。

当您从一个扩展导航到另一个扩展时，相关许可证状态信息会显示在 **许可证状态** 部分中。

5. 单击 **启用**。将为项目启用所选扩展，并且扩展名称显示在“扩展”列表中。



6. 要刷新“扩展”列表，请单击**刷新**按钮 .

第 3 章:管理优化项目存储库

ALM 将所有项目文件存储在位于 **ProjRep** 目录下的项目存储库中。此目录中的文件存储在允许最大存储空间的优化文件夹结构中。此外，具有相同内容的任何两个文件在 **ProjRep** 目录中仅存储一次。例如，如果将相同文件附加到多个 **ALM** 记录，则该文件仅在项目存储库中存储一次。这将导致磁盘空间大幅减少、复制操作时间缩短。

此部分包括：

项目存储库清理	78
浏览项目存储库	78
重新调整存储库	80

项目存储库清理

将文件添加到实体时，ALM 会检查相同文件是否存在于项目存储库中。如果找到相同文件，则不会向此存储库添加任何物理文件。

从实体删除文件时，此文件不会从项目目录立即删除，因为它可能仍然由其他实体使用。

系统会定期对项目存储库进行扫描，以查找任何实体都不再引用的过时文件。如果文件在指定的时间段内保持未引用状态，则文件将从项目存储库中删除。默认情况下，这些时间间隔设置为每七天一次。您可以使用下面的站点配置参数来配置时间间隔。

可以加速或推迟项目存储库清理。有关更多详细信息，请参见[更新项目详细信息 \(第 67 页\)](#)。

可以定义以下站点配置参数以管制项目存储库清理过程。有关详细信息，请参见[设置 ALM 配置参数 \(第 173 页\)](#)。

- **REPOSITORY_GC_PROJECT_CLEANUP_INTERVAL**。定义每个项目存储库的清理过程之间的时间间隔。
- **REPOSITORY_GC_DELAY_CANDIDATE_TIME**。定义一次扫描中检测到过时文件之后到删除过时文件之前经过的时间。
- **REPOSITORY_GC_JOB_PRIORITY**。定义执行清理过程的速度。
- **SUSPEND_REPOSITORY_GC**。使您能够停止项目存储库清理过程。

浏览项目存储库

使用 FTP 客户端可以在项目存储库中浏览和编辑文件。大多数支持 UTF-8 字符编码的标准 FTP 客户端都是兼容的。已验证以下客户端：

- Filezilla
- Total Commander 内置 FTP 客户端
- FlashFXP

可以配置 FTP 服务以进行安全连接。有关详细信息，请参见[启用安全 FTP 连接 \(第 79 页\)](#)。

警告：不通过 FTP 客户端而直接在 **ProjRep** 目录中对文件夹、文件或文件的内容进行更改，将对项目存储库造成不可逆转的损坏。

通过 FTP 客户端对存储库文件进行更改时，请考虑以下内容：

- 通过 FTP 客户端编辑存储库文件会很安全。这不会损坏已优化存储库的完整性。
- 删除文件将导致 ALM 实体中缺失内容。
- 重命名文件夹和文件可能导致 ALM 实体中缺失内容。

浏览项目存储库：

1. **启动 FTP 服务。**在**站点配置**选项卡中添加并配置 **FTP_PORT** 参数。有关详细信息，请参见 [设置 ALM 配置参数 \(第 173 页\)](#)。
2. **连接到 FTP 服务器。**在 FTP 客户端中，使用以下连接值：

字段	值
主机	要连接的 ALM 服务器的名称或 IP。
端口	FTP 端口。这应当与用作 FTP_PORT 站点参数的值相同。
用户	ALM 站点管理员的用户名。
密码	ALM 站点管理员的密码。

3. **浏览和编辑存储库文件。**在连接到 FTP 服务之后，将显示站点域的列表。选择域，然后选择项目。FTP 客户端会显示项目存储库目录。

启用安全 FTP 连接

可以使用安全连接来连接到 FTP 服务器。

要启用安全 FTP 连接：

1. 在 ALM 服务器计算机上，生成**密钥库**文件。使用命令行，转到 **C:\Program Files\HP\HP Application LifeCycle Management 12.20\java\bin**。输入 `keytool-genkey-keystore keystore.jks` 以运行密钥库实用程序，然后遵循相关说明。
2. 使用以下格式创建 XML 文件：

```
<ssl>
  <keystore file="<密钥库文件路径>" password="<密钥库密码>"/>
</ssl>
```

其中 <密钥库文件路径>是密钥库文件的目录和文件名，<密钥库密码>是为密钥库定义的密码。

将 XML 文件另存为 **sslkeystore.xml**。

3. 将 **sslkeystore.xml** 文件放在以下目录中: **C:\ProgramData\HP\ALM\webapps\qcbn**。
4. 通过重新启动 ALM 服务或重新配置 **FTP_PORT** 站点参数重新启动 FTP 服务器。
5. 在 FTP 客户端中, 选择 **FTPS** 或 **SSL** 选项。如果使用 **FileZilla**, 则转到 **文件 > 站点管理器** 并单击 **新站点**。对于 **协议**, 请选择“**FTP - 文件传输协议**”, 而对于 **加密**, 则选择“**要求隐式的 FTP over TLS**”, 并单击“**连接**”。

重新调整存储库

ALM 项目存储库由存储在文件系统物理文件和对文件进行索引的数据库表组成。创建活动项目的备份时, 数据库和文件系统备份之间的时间差可能会造成数据库文件索引和物理文件之间的差异。

有关备份的详细信息, 请参见 [备份项目 \(第 117 页\)](#)。

如果从在项目处于活动状态时执行的备份恢复联机工作的项目, 必须重新调整文件系统和数据库表。

重新调整过程会执行以下操作:

- 如果文件在数据库中进行索引, 但没有位于文件系统中, 则将从数据库中删除此文件的索引。
- 如果文件存储在文件系统中, 但未在数据库中进行索引, 则将从文件系统中删除此文件。

此外, 重新调整过程还会验证逻辑数据库表和物理数据库表之间的关系完整性。

如果检测到不可恢复的问题, 则项目 **维护状态** 会更改为已损坏。检查日志以查看详细信息, 并检查数据库表。


默认情况下, 重新调整过程在非静默模式下运行。在非静默模式下运行过程发生错误时, **ALM** 可能暂停并提示您输入。可以改为选择在静默模式下运行过程。错误发生时, **ALM** 将中止过程, 而不提示输入。


注: 重新调整正在进行时停用项目, 重新调整完成后再次激活项目。

重新调整项目

此部分描述如何重新调整单个项目。

要重新调整项目：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 在“项目”列表中选择项目。
3. 单击**维护项目**  按钮，然后选择**重新调整存储库**。将打开“重新调整项目”对话框。





4. 要运行重新调整过程而不进行任何用户干预，请选择**在静默模式下运行**。
5. 要启动重新调整过程，请单击**重新调整项目**按钮。如果项目已激活，将提示您停用它。有关详细信息，请参见[停用和激活项目 \(第 88 页\)](#)。
6. 要将“重新调整结果”窗格中显示的消息保存为文本文件，请单击**导出日志**按钮。在“将日志导出到文件”对话框中选择位置，然后输入文件的名称。单击**保存**。
7. 要清除“重新调整结果”窗格中显示的消息，请单击**清除日志**按钮。
8. 单击**关闭**以关闭“重新调整项目”对话框。

重新调整域

此部分描述如何重新调整域中的所有项目。

要重新调整域：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 在“项目”列表中选择域。
3. 单击**维护域**  按钮，然后选择**重新调整存储库**。将打开“重新调整域”对话框。



4. 在**重新调整设置**区域中的**重新调整模式**下方，可以选择以下选项：
 - **在静默模式下运行。** 无任何用户交互的情况下运行过程。
 - **如果重新调整失败，则继续下一个项目。** 如果重新调整过程失败，则继续下一个项目。这是默认选项。
5. 在**重新调整设置**区域中的**重新调整后**下面，可以选择以下选项之一：
 - **使所有项目保持停用状态。** 在重新调整过程完成后使所有项目保持停用状态。
 - **激活所有项目。** 在重新调整过程完成后，激活所有项目。
6. 要查看项目的当前版本号，请选择项目名称或单击**全选**以查看所有项目的版本号。单击**显示版本**按钮。
在**版本**列中显示项目版本号。
7. 要重新调整项目，请选择项目名称，或单击**全选**以重新调整所有项目。单击**重新调整存储库**按钮。

8. 要将“重新调整结果”窗格中显示的消息保存为文本文件，请单击**导出日志**按钮。在“将日志导出到文件”对话框中选择位置，然后输入文件的名称。单击**保存**。
9. 要清除“重新调整结果”窗格中显示的消息，请单击**清除日志**按钮。
10. 单击**关闭**以关闭“重新调整域”对话框。

第 4 章:管理项目

“站点管理”使您能够管理并维护 HP Application Lifecycle Management (ALM) 域和项目。

此章节包括：

关于管理项目	86
查询项目表	86
导出项目	87
停用和激活项目	88
启用和禁用项目的版本控制	89
Ping 项目	90
重命名项目	90
将项目转换到 Unicode	91
删除项目	93
删除项目	94
删除域	95
编辑连接字符串	95
恢复对项目的访问	96
重命名项目的缺陷模块	98
限制网格中显示的记录数	99

关于管理项目

使用“站点管理”管理 ALM 项目和模板项目。创建项目后，可以导出项目、通过定义和运行 SQL 语句查询项目的内容、停用/激活对项目的访问，以及启用或禁用项目的版本控制。还可以删除项目，以及恢复对现有项目的访问。

注：已登录 **实验室管理** 的用户需要重新进入该应用程序，才能看到您在“站点管理”中所做的更改。

有关创建项目的详细信息，请参见 [创建项目 \(第 25 页\)](#)。


ALM 版本：ALM 模板项目对 **Quality Center Enterprise Edition** 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

查询项目表

可以查询存储在项目或模板项目中的特定数据。通过定义和运行 SQL 查询来查询项目。以下示例显示 SQL 查询及其返回的结果。


查询	结果
<code>select * from BUG where BG_STATUS = 'Open'</code>	处于打开状态的所有缺陷。
<code>select * from BUG where BG_RESPONSIBLE = 'james_alm' or BG_RESPONSIBLE = 'mary_alm'</code>	分配给 James 或 Mary 的所有缺陷。
<code>select count (*) from BUG where BG_RESPONSIBLE = 'mary_alm'</code>	分配给 Mary 的缺陷数。
<code>select * from BUG where BG_RESPONSIBLE='james_alm' and BG_STATUS='open'</code>	分配给 James 的所有打开的缺陷。


使用第一个查询示例，SQL 查询返回以下结果：



要查询项目：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 在“项目”列表中，双击项目。
3. 选择表。ALM 会对此表自动运行“SELECT *”查询，并在 SQL 查询结果网格中显示表的所有数据。
4. 通过在 SQL 窗格中输入 SQL 语句来定义查询。

要在 SQL 窗格中导航到以前的 SQL 语句，请单击**向上**按钮 .

要在 SQL 窗格中向前导航到下一个 SQL 语句，请单击**向下**按钮 .

5. 单击**执行 SQL** 按钮。查询返回的数据将出现在 SQL 查询结果网格中。

提示:要导出查询结果，数据库管理员可以对项目数据库运行相同查询，并导出结果。有关详细信息，请参见[导出项目 \(第 87 页\)](#)。

导出项目

导出 ALM 项目或模板项目使您能够从 ALM 服务器获取项目数据，并将其备份到另一位置或另一媒体设备。例如，您可能希望创建在 USB 存储设备或 DVD 上备份的独立项目图像文件。可以在另一位置中将媒体设备发送到 ALM 服务器，并导入项目文件。导出项目文件时，它以 ZIP 格式保存和导出。


导出项目前，请考虑以下准则：

- 如果导出已安装扩展的 ALM 项目，则将导出来自项目的所有数据，包括扩展数据。只能将导出的此类项目导入到已安装相关扩展的服务器。
- 只能导入以相同 ALM 版本创建的 ALM 项目文件。有关导入项目的详细信息，请参见[导](#)

入项目 (第 41 页)。

- 项目数据库架构和项目文件系统存储库加起来不应当超过 4 GB。
- 在 ALM 客户端计算机上的主目录中必须有足够的可用磁盘空间，以临时存储导出的项目文件，即使选择备选位置用于保存文件。
- 如果原始服务器上存在具有相同 PUID 的项目，则无法将该项目导入到该服务器上。
- 如果项目不是“实验室管理”的一部分，恢复项目访问时：
 - 使用情况报告中不会包括测试运行的详细信息。
 - 会丢失时间段信息和项目设置信息。

要导出项目：


1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 在“项目”列表中，选择项目，并单击**导出项目到项目文件**或**导出模板到项目文件**按钮 。或者，右键单击项目并选择**导出项目**或**导出模板**。如果项目已激活，将提示您停用它。有关详细信息，请参见[停用和激活项目 \(第 88 页\)](#)。
3. 将打开“另存为”对话框。选择要保存项目数据的目录。在**文件名**框中输入项目的名称。默认情况下，数据将另存为 **ALM 项目导出文件 (.qcp)**。
4. 单击**保存**将项目数据另存为 **ALM 项目导出文件**。

停用和激活项目

可以停用或激活项目或者模板项目。停用项目时，请在 ALM“登录”窗口中从**项目**框删除项目名称。不会从服务器删除此项目。停用时，当前连接到此项目的任何用户都将被强制注销。


注：在更改可能导致已连接用户不一致的任何数据之前，建议停用项目。

要停用项目：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 在“项目”列表中选择项目。
3. 单击**停用项目**或**停用模板**按钮 。消息框表示所有连接的用户将断开连接。

4. 单击**确定**以确认。项目已停用，并且项目图标在“项目”列表中已更改。

要激活项目：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 在“项目”列表中选择项目。
3. 单击**激活项目**或**激活模板**按钮 。项目已激活，并且项目图标在“项目”列表中已更改。



启用和禁用项目的版本控制

可以启用项目或模板项目的版本控制。有关版本控制的详细信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

还可以禁用项目的版本控制。禁用项目的版本控制时，ALM 将不再存储以前的版本，并删除项目的所有版本历史记录。如果再次启用此项目的版本控制，则以前的历史记录不可用。

注：启用项目的版本控制后，应检查所有其 workflow 脚本，并针对每个签入实体进行调整。这包括以下实体：**需求**、**测试**、**资源**和**组件**。对于每个在脚本中包括 **Post** 函数的签入实体，都必须修改脚本。要修改，请在每个 **Post** 函数前添加 **Checkout** 函数。进行此修改可避免每次调用 **Post** 函数时打开“签出”对话框。有关详细信息，请参见[工作流事件参考 \(第 381 页\)](#)。

要启用项目的版本控制：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 在“项目”列表中选择项目。
3. 单击**启用版本控制**按钮 .
4. 如果项目已激活，请单击**是**停用它。单击**确定**以确认。
5. 过程完成时，请单击**确定**。版本控制已启用。ALM 在“项目”列表中的项目名称旁边显示锁图标 .

要禁用项目的版本控制：


1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。

2. 在“项目”列表中选择项目。
3. 单击**禁用版本控制**按钮 。
4. 如果项目已激活，请单击**是**停用它。单击**确定**以确认。
5. 将显示一条消息，表示禁用版本控制时，ALM 会删除所有版本历史记录。单击**确定**以确认。
6. 单击**是**以禁用版本控制。版本控制已禁用。ALM 在“项目”列表中的项目名称旁边删除锁图标。

Ping 项目

可以检查是否能够从“站点管理”访问项目数据库或模板项目数据库。

要 Ping 项目：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 在“项目”列表中选择项目。
3. 单击 **Ping 项目**或 **Ping 模板**按钮 。
4. 出现提示 Ping 成功的消息时，请单击**确定**。

重命名项目

可以在“项目”列表中重命名项目或模板项目。

要重命名项目：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 在“项目”列表中选择项目。
3. 单击**重命名项目**或**重命名模板**按钮。如果项目已激活，将提示您停用它。有关详细信息，请参见[停用和激活项目 \(第 88 页\)](#)。
4. 在“重命名项目”对话框中，输入项目的新名称，并单击**确定**。

项目名称长度不能超过 30 个字符，且仅可包含字母、数字和下划线。

注：是否支持非英语国际字符取决于服务器使用的数据库设置。不建议在项目名

称中使用非英语国际字符。

已在“项目”列表中重命名项目。

将项目转换到 Unicode

此部分描述如何将项目转换到 **Unicode**。可以选择特定项目进行转换，也可以选择域并将其项目转换到 **Unicode**。

Unicode 是 MS-SQL 的一项允许多语言支持的功能。在 **Oracle** 中，在安装服务器时定义多语言支持。

可以将下列类型的项目转换到 **Unicode**：


- 版本 11.5 或更高版本的项目。
- 在 MS SQL Server 上创建的项目。
- 用 ASCII 创建的项目。

警告：Unicode 会增加数据库服务器所需的内存。

要将域中的项目转换到 Unicode：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡并选择要转换其项目的域。
2. 单击**维护域**  按钮，并选择**转换到 Unicode 域**。将打开“转换到 Unicode 域”对话框。

注：只有在可转换到 **Unicode** 的项目存在于所选域中时，**转换到 Unicode 域**才可用。



3. 选择一个或多个要转换的项目，并单击**转换到 Unicode**。在“转换到 Unicode 结果”下方，将显示日志。

提示: 单击**显示版本**以显示所选项目的版本。


注: 具有长度超过 4000 的列的项目无法转换为 Unicode。验证过程将失败，且会生成一条错误消息。


要修复此问题，在转换之前，将列长度减少到 4000 或将列添加到 `alm_i18n_exceptions.xml` 异常文件中。系统定义的列和系统定义的用户字段必须减少且无法添加到异常文件中。

4. 要暂停转换过程，请单击**暂停**按钮。要继续，请单击**继续**按钮。
5. 要中止转换过程，请单击**中止**按钮。单击**是**以确认。
6. 在该过程成功完成或由于失败而停止后，您可以选择以下某个选项：
- **清除日志**。清除显示在“转化为 Unicode 结果”区域中的文本。这将禁用**导出日志**按钮。
 - **导出日志**。允许您将日志另存为 `.txt` 文件。在“将日志导出到文件”对话框中选择位置，然后输入文件的名称。单击**保存**。
7. 单击**关闭**以关闭“转换到 Unicode 域”对话框。

要将项目转换到 Unicode：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡并选择要转换的项目。

- 单击**维护项目**  按钮，并选择**将项目转换到 Unicode**。将打开“转换到 Unicode”对话框。



- 单击**转换到 Unicode**。在“转换到 Unicode 结果”下方，将显示日志。

注：具有长度超过 4000 的列的项目无法转换为 Unicode。验证过程将失败，且会生成一条错误消息。

要修复此问题，在转换之前，将列长度减少到 4000 或将列添加到 `alm_i18n_exceptions.xml` 异常文件中。系统定义的列和系统定义的用户字段必须减少且无法添加到异常文件中。


- 要暂停转换过程，请单击**暂停**按钮。要继续，请单击**继续**按钮。
- 要中止转换过程，请单击**中止**按钮。单击**是**以确认。
- 在该过程成功完成或由于失败而停止后，您可以选择以下某个选项：
 - **清除日志**。清除显示在“转化为 Unicode 结果”区域中的文本。这将禁用**导出日志**按钮。
 - **导出日志**。允许您将日志另存为 `.txt` 文件。在“将日志导出到文件”对话框中选择位置，然后输入文件的名称。单击**保存**。
- 单击**关闭**以关闭“转换到 Unicode”对话框。

删除项目

可以在“站点管理”中从“项目”列表删除项目或模板项目。这不会从服务器删除项目，并且如有必要，可以恢复项目。有关恢复对项目的访问的详细信息，请参见[恢复对项目的访问 \(第 96 页\)](#)。

注: 如果项目当前正在使用中, 则无法删除。有关如何手动删除项目的信息, 请参见 HP 软件自助解决知识库文章 [KM1457081](http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/document/KM1457081) (<http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/document/KM1457081>)。

要从“项目”列表删除项目:

1. 在“站点管理”中, 单击**站点项目**选项卡。
2. 在“项目”列表中选择项目。
3. 单击**删除项目**或**删除模板**按钮 。
4. 单击**确定**以确认。如果项目仍处于活动状态, 将提示您停用它。有关详细信息, 请参见 [停用和激活项目 \(第 88 页\)](#)。
5. 单击**确定**。

删除项目

可以在“站点管理”中从“项目”列表删除项目或模板项目。这会从服务器删除项目的内容, 且无法恢复项目。

注: 如果项目目前在使用中, 则无法删除。有关如何手动删除项目的信息, 请参见 [HP 软件自助解决知识库文章 KM1457081](#) (<http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/document/KM1457081>)。

要删除项目:

1. 在“站点管理”中, 单击**站点项目**选项卡。
2. 在“项目”列表中选择项目。
3. 单击**删除项目**或**删除模板**按钮。
4. 单击**确定**以确认。如果有活动用户已连接到项目, 系统会提示您断开他们的连接。

将打开“数据库管理员密码”对话框。如果未指定数据库管理员用户名或密码, 请输入数据库管理员的用户名和密码, 并单击**确定**。如果以前已指定数据库管理员用户名或密码, 则对话框中已经输入这些凭据。

5. 单击**确定**。

删除域

可以删除域。将从“项目”列表删除域，并且从服务器删除其内容。

注: 如果域包含项目或模板项目，则无法删除域。要删除此类域，必须首先删除项目。有关详细信息，请参见[删除项目 \(第 94 页\)](#)。


要删除域：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 在“项目”列表中选择域。
3. 单击**删除域**按钮。
4. 单击**是**以确认。

编辑连接字符串

可以编辑项目或模板项目的连接字符串。

要编辑连接字符串：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 在“项目”列表中选择项目。
3. 单击**编辑连接字符串**按钮  或**连接字符串**链接。如果项目仍是激活的，将提示您停用它。有关详细信息，请参见[停用和激活项目 \(第 88 页\)](#)。

将打开“连接字符串编辑器”对话框。



4. 在**连接字符串**框中，修改连接字符串的属性，比如数据库服务器名称和端口号。
5. 要测试连接字符串，请单击**测试连接**。在“Ping 数据库服务器”对话框中，输入数据库管理员用户名和密码，并单击**确定**。如果连接成功，则将显示确认消息。否则，显示错误消息。
6. 单击**确定**保存连接字符串修改并关闭“连接字符串编辑器”。

恢复对项目的访问

可以在“站点管理”中恢复对不在当前“项目”列表中的 **ALM** 项目或模板项目的访问。例如，您可能希望从另一服务器访问项目。恢复对项目的访问后，它即添加到“站点管理”中的“项目”列表。


注：

- 恢复项目前，请确保项目驻留的数据库存在于 **ALM** 服务器上“站点管理”中的**数据库服务器**选项卡中。**ALM** 服务器需要从项目数据库访问所恢复项目的内容。有关详细信息，请参见[将项目升级到新版本 \(第 101 页\)](#)。
- 恢复项目时，应选择位于项目存储库中的 **dbid.xml** 文件。这就确保了项目会保留其原始 **ID**。如果项目没有其原始 **ID**，则以下交叉项目功能可能不能正常运行：交叉项目自定义、导入和同步库，及交叉项目图。
- 如果要从不同目录恢复项目，或已重命名架构或已将其恢复到不同的数据库，则必须相应地更新 **dbid.xml** 文件。有关详细信息，请参见[更新 dbid.xml 文件 \(第 98 页\)](#)。
- 在恢复和升级其他项目之前，您必须先恢复和升级任何模板项目。如果模板项目和其链接的项目位于不同数据库中，请确保在恢复任何链接的项目时可以访问模板项目的数据库。
- 如果您以前使用的是 **Performance Center 11.00** 或更高版本，则必须先恢复并升级 **LAB_PROJECT**，再恢复并升级任何 **Performance Center** 模板项目，然后才恢复并升

级其他 Performance Center 项目。有关详细信息，请参见[恢复 LAB_PROJECT \(第 120 页\)](#)。

要恢复对 ALM 项目的访问：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 单击**恢复项目**或**恢复模板**按钮 。将打开“恢复项目”对话框。
3. 要定位包括要恢复的项目的文件，请单击 **dbid.xml 文件位置**框右侧的浏览按钮。将打开“打开文件”对话框。
4. 定位文件。有关 **dbid.xml** 文件的位置的信息，请参见[了解项目结构 \(第 26 页\)](#)。
5. 选择 **dbid.xml** 文件并单击**打开**。将打开“恢复项目”对话框，并显示项目的数据库类型、名称、服务器和目录路径。



6. 在**恢复到域**框中，选择要在其中定位的所恢复项目的域。
 7. 单击**恢复**。
 8. 如果数据库服务器未启用文本搜索功能，将打开消息框。可以在此过程完成之前或之后启用文本搜索功能。
 - 单击**是**继续此过程。在此过程完成后，可以启用文本搜索功能。
 - 单击**否**停止此过程。启用文本搜索功能，然后重新启动此过程。
- 有关启用文本搜索功能的详细信息，请参见[配置文本搜索 \(第 168 页\)](#)。
9. 恢复过程完成时，请单击**确定**。

10. 单击**关闭**以关闭“恢复项目”对话框，并在“项目”列表中查看恢复的项目。

更新 dbid.xml 文件

如果要从不同目录恢复项目，或已重命名架构或已将其恢复到不同的数据库(例如，作为升级过程的一部分)，则必须更新以下值：

- **DB_NAME**。更新为数据库服务器中显示的数据库架构名称。
- **DB_CONNSTR_FORMAT**。更新为在 ALM12.20 中创建的空项目的值。有关详细信息，请参见上面的注释。
- **DBSERVER_NAME**。这是在“站点管理”的**数据库服务器**选项卡中定义的数据库服务器名称。
- **DB_USER_PASS**。当 ALM 11.00 或更高版本与 ALM 12.20 之间的加密密码短语不同时更新。如果从 Quality Center 10.00 升级，则此值不相关。
- **PHYSICAL_DIRECTORY**。更新为项目存储库的新位置。路径结尾必须包含反斜杠 (\)。

注：

- 要确定 **DB_CONNSTR_FORMAT** 和 **DB_USER_PASS** 的值，建议在 ALM 12.20“站点管理”中创建一个新的空项目，打开该项目的 **dbid.xml** 文件并复制这些值。稍后可以删除该空项目。
- 确保不要复制/粘贴或更改 **PR_SMART_REPOSITORY_ENABLED** 的值。
- 如果要在升级过程中恢复 **LAB_PROJECT** 或 Performance Center 项目，请确保不要编辑 **PROJECT_UID** 值。为了维护 **LAB_PROJECT** 与其关联的 Performance Center 项目之间的链接，必须恢复这些项目及其原始 **PROJECT_UID** 值，这对于时间段、运行等共享数据非常重要。

重命名项目的缺陷模块

可以重命名特定项目或模板项目的“缺陷”模块。例如，可以将“缺陷”模块的名称从 **Defects** 更改为 **Bugs**。通过将参数添加到项目的 **DATACONST** 表，重命名“缺陷”模块。有关修改项目表的详细信息，请参见[查询项目表 \(第 86 页\)](#)。

注：通过在**站点配置**选项卡中添加 **REPLACE_TITLE** 参数，可以重命名所有项目的任何 ALM 模块。有关详细信息，请参见[设置 ALM 配置参数 \(第 173 页\)](#)。

要重命名项目的“缺陷”模块：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 在“项目”列表中，双击要重命名“缺陷”模块的项目。
3. 选择 **DATACONST** 表。
4. 在 SQL 窗格中，输入 SQL INSERT INTO 语句，将一行插入有以下值的表中：

- 在 **DC_CONST_NAME** 列中，插入参数名 **REPLACE_TITLE**。
- 在 **DC_VALUE** 列中，按以下格式插入定义“缺陷”模块的新名称的字符串：

原始标题 [单数];新标题 [单数];原始标题 [复数];新标题 [复数]

例如，将模块的名称从 Defects 更改为 Bugs，请将以下 SQL 语句输入到 SQL 窗格中：

```
insert into dataconst values ('REPLACE_TITLE', 'Defect;Bug;Defects;Bugs')
```

5. 单击**执行 SQL** 按钮。新行将添加到 **DATACONST** 表。ALM 项目将显示新的“缺陷”模块名称。

限制网格中显示的记录数

为优化性能，在 ALM 网格中检索和显示的记录数是受限制的。限制包括：

- 在网格中显示的最大记录数。
- 对网格应用**分组方式**筛选时，每个组显示的最大记录数。

要绕过限制并显示所有相关记录，用户可以在窗口或对话框中单击**检索所有 <x> 个结果**链接。

可以更改所有站点项目的默认限制，或针对每个项目分别进行更改。更改项目的限制时，会替代默认限制或者由 **FETCH_LIMIT** 或 **GROUP_FETCH_LIMIT** 参数定义的值。

更改网格中显示的所有站点项目的默认记录数：

在**站点配置**选项卡中添加并配置 **FETCH_LIMIT** 和 **GROUP_FETCH_LIMIT** 参数。有关详细信息，请参见[设置 ALM 配置参数 \(第 173 页\)](#)。

更改网格中显示的每个项目的默认记录数：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。

2. 在“项目”列表中，双击要更改其在网格中显示的默认记录数限制的项目。
3. 选择 **DATACONST** 表。
4. 在 SQL 窗格中，输入 SQL INSERT 语句，将一行插入有以下值的表中：
 - 在 **DC_CONST_NAME** 列中，插入参数名 **FETCH_LIMIT** 或 **GROUP_FETCH_LIMIT**。
 - 在 **DC_VALUE** 列中，插入参数的值。

例如，要将 **FETCH_LIMIT** 参数的值更改为 **50**，可以在 SQL 窗格中输入以下 SQL 语句：

```
insert into dataconst values ('FETCH_LIMIT', '50')
```

5. 单击 **执行 SQL** 按钮。新行将添加到 **DATACONST** 表。

第 5 章: 将项目升级到新版本

要在 HP Application Lifecycle Management (ALM) 12.20 中处理在以前的 Quality Center 和 ALM 版本中创建的项目，必须升级项目以使其与 ALM 当前版本的所需配置一致。

Performance Center: 要处理在 Performance Center 版本 9.52 或更早版本中创建的项目，必须迁移项目以使其与 ALM 的所需配置一致。有关详细信息，请参见《HP ALM Performance Center 安装指南》。

此章节包括：

关于升级项目	102
了解版本/修补程序编号架构	102
有关升级主要和次要版本的项目	103
有关升级次要下一级版本的项目	125

关于升级项目

此部分描述执行以下项目需要的过程：

- 全面升级：
 - 来自之前主要和次要版本的 ALM 项目
 - ALM/Performance Center 11.00 中的 Performance Center 项目
- 从之前的 ALM 11.5x 次要下一级版本升级 ALM 项目

有关了解版本为主要、次要还是次要下一级的详细信息，请参见[了解版本/修补程序编号架构 \(第 102 页\)](#)中有关了解版本编号的信息。

此章节包括：

- [了解版本/修补程序编号架构 \(第 102 页\)](#)
- [有关升级主要和次要版本的项目 \(第 103 页\)](#)
- [有关升级次要下一级版本的项目 \(第 125 页\)](#)

了解版本/修补程序编号架构

版本编号遵循以下格式：

(主要)(主要).(次要)(次要下一级).(内部版本)(内部版本)(内部版本)(内部版本)

示例

主要版本 **11**: 11.00.0000

次要版本 **11.5**: 11.50.0000

次要下一级版本 **11.52**: 11.52.0000

主要版本 **11** 的 **Patch 3**: 11.00.0003

有关此格式的详细信息，请参见 HP 支持站点上有关废弃政策的信息。要从 ALM 中访问该站点，请选择[帮助 > 软件联机支持](#)。也可以访问以下 URL: www.hp.com/go/hpsupport。

有关升级主要和次要版本的项目

此部分描述处理以下项目需要的过程：

- 以前版本中的 **Quality Center** 或 **ALM** 项目
- 以前版本中的 **Performance Center** 项目

在升级之前，验证并修复项目，以在数据库用户架构和数据中检测和更正错误。

注：

- **升级方法：**要从以前的 **Quality Center** 版本升级，并尽可能少地中断系统操作，应当熟悉在升级过程中涉及的注意事项和建议。有关升级方法的信息，请参见《**HP Application Lifecycle Management 升级最佳实践指南**》。
- **产品功能视频：**要观看从以前版本升级到 **HP ALM** 的方法的视频演示，请在 **ALM** 主窗口中选择**帮助 > 视频**。
- 此过程描述主要和次要版本升级的项目升级。有关了解版本为主要还是次要的详细信息，请参见[了解版本/修补程序编号架构 \(第 102 页\)](#)。
- 有关次要下一级版本升级的详细信息，请参见[有关升级次要下一级版本的项目 \(第 125 页\)](#)。

此部分包括：

- [升级版本 \(第 103 页\)](#)
- [项目升级注意事项 \(第 104 页\)](#)
- [存储库迁移注意事项 \(第 105 页\)](#)
- [升级步骤 \(第 106 页\)](#)

升级版本

下表描述如何从以前的 **Quality Center** 和 **ALM** 版本升级项目。请注意，并不是所有项目都可以直接升级到 **ALM 12.20**。

从版本：	到 ALM 12.20 ：
ALM 11.00 - 11.52	将项目直接升级到 ALM12.20 。

从版本:	到 ALM 12.20:
Quality Center 10.00	项目必须首先迁移到 ALM 11.52。有关详细信息, 请参见《HP ALM 11.52 安装和升级指南》。
Performance Center 11.00 - 11.52	将项目直接升级到 ALM12.20。 注: 必须先升级 LAB_PROJECT , 再升级任何 Performance Center 模板项目, 然后才升级 Performance Center 项目。
Performance Center 版本 9.51	项目必须首先迁移到 Performance Center 11.52。有关详细信息, 请参见《HP ALM Performance Center 11.52 安装指南》。
Performance Center 版本 9.5 及更早版本	项目必须首先迁移到 Performance Center 9.51, 然后迁移到 Performance Center 11.52。有关详细信息, 请参见《HP ALM Performance Center 11.52 安装指南》。
Quality Center 9.2	项目必须首先升级到 ALM 11.00。
Quality Center 9.0	项目必须首先升级到 Quality Center 10.00。

警告: 执行任何升级之前, 必须先将当前的存储库移到新版本的正确位置。

注: 如果从 Quality Center 10.00、9.2 或 9.0 升级, 则必须将 Rich Text 机制从 Microsoft Word 转换为 HTML。有关详细信息, 请参见 HP 软件自助解决知识库文章 [KM1116588](http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/document/KM1116588) (<http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/document/KM1116588>)。 (需要 HP Passport 登录凭据。)

项目升级注意事项

在将项目升级到 ALM 12.20 之前, 请检查以下各项:

- **版本控制:**
 - **升级 Quality Center 10.00 和 ALM 11.00 或更高版本的启用了版本控制的项目。** 存在签出实体时, 来自 Quality Center 10.00 或 ALM 11.00 或更高版本的启用了版本控制的项目不能升级到 ALM 12.20。必须在相应的 Quality Center 或 ALM 版本中签入所有实体。要确定是否存在签出实体, 请参见 HP 软件自助解决知识库文章 [KM00470884](http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/document/KM00470884) (<http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/document/KM00470884>)。 (需要 HP Passport 登录凭据。)
 - **从旧版本控制项目升级。** 要处理使用版本控制的来自于 Quality Center 9.0 或 Quality Center 9.2 的项目, 必须先升级到 ALM 11.00, 迁移旧的版本控制数据, 然后再升级到 ALM 12.20。
- **服务器区域设置:** 在升级项目之前, 确保 ALM 服务器、数据库和文件服务器上的系统

区域设置都匹配。

- **Performance Center:** 如果您使用的是 Performance Center 11.00 或更高版本, 则在升级其他 Performance Center 项目之前, 必须先升级 LAB_PROJECT, 再升级任何 Performance Center 模板项目。有关详细信息, 请参见 [恢复 LAB_PROJECT \(第 120 页\)](#)。

存储库迁移注意事项

从 Quality Center 10.00 升级项目时, 项目文件存储库迁移到新的优化文件夹结构。请检查以下内容以确保将文件存储库成功迁移到新结构:

- 数据库上大约有 20% 以上的空间。
- 在运行升级工具之前, 确保所有项目文件都保存在默认项目目录中。

要查明项目文件(如测试和测试资源)是否位于默认项目目录之外, 请登录到“站点管理”。在 **站点项目** 选项卡中, 展开每个项目, 并单击 **DATACONST** 表。对于 **DC_CONST_NAME** 列中的每个 ***_directory** 条目, 验证对应的 **DC_VALUE** 是默认项目目录中的文件夹名, 而不是另一个目录的路径。例如, 验证 tests_directory 的 **DC_VALUE** 设置为 **tests**, 而 resources_directory 的 **DC_VALUE** 设置为 **resources**。

- 将项目存储库中未连接 ALM 的任何文件夹或文件(例如, 备份文件夹和不属于工作流的脚本)移到存储库外部的目录中。只有在完成迁移之后, 才可通过 FTP 访问保留在存储库中的任何不相关文件。有关更多详细信息, 请参见 [浏览项目存储库 \(第 78 页\)](#)。
- 确保 ALM 服务器具有对文件服务器的完整权限。
- 有关配置分配的资源以构建索引的信息, 请参见 <http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/document/KM862600>。
- 确保文件系统上没有名为 **ProjRep** 的文件夹。
- 存储库迁移期间和之后, 不允许直接访问文件系统。迁移完成之后, 您可以使用 FTP 客户端浏览和编辑优化的文件系统。有关更多详细信息, 请参见 [浏览项目存储库 \(第 78 页\)](#)。
- 要在存储库迁移期间和之后备份项目, 请遵循 <http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/document/KM1373517> 中的准则。
- 将项目恢复到新版本的 ALM 时, 请确保不要更改 dbid.xml 文件中的 **<PR_SMART_REPOSITORY_ENABLED>** 属性。
- 只有在完全迁移存储库之后, 才会实现优化存储库的空间节省和性能优势。因此, 您应解决迁移期间发生的任何错误或警告, 并确保迁移完成。
- 如果通过 WAN 迁移 ALM、数据库或文件服务器, 则迁移过程花费的时间要比通过 LAN 长很多。

升级步骤

升级工作流由以下步骤组成:

1. **验证项目。** 在环境、架构结构和数据完整性中检测可能导致项目升级故障的问题。

验证过程生成的报告将指示可由 **ALM** 修复的问题以及应该手动修复的问题。有关详细信息, 请参见 [验证域和项目 \(第 106 页\)](#)。

2. **修复项目。** 修正验证过程发现的数据和架构问题。如果验证过程发现可导致数据丢失的问题, 修复过程不会自动修正。需要手动修复这些问题。有关详细信息, 请参见 [修复域和项目 \(第 109 页\)](#)。

在启动修复过程之前, 应当先备份项目。有关详细信息, 请参见 [备份项目 \(第 117 页\)](#)。

一旦修复失败, 在再次尝试修复过程之前, 必须恢复备份的项目。有关详细信息, 请参见 [恢复项目 \(第 118 页\)](#)。

3. **升级项目。** 将项目升级到 **ALM** 的当前版本。有关详细信息, 请参见 [升级域和项目 \(第 112 页\)](#)。

在升级项目之前, 请备份项目。有关信息, 请参见 [备份项目 \(第 117 页\)](#)。

一旦升级失败, 在再次尝试升级过程之前, 必须恢复备份的项目。有关信息, 请参见 [恢复项目 \(第 118 页\)](#)。

4. **管理项目存储库迁移。** 在将项目从 **Quality Center 10.00** 升级到 **ALM 12.20** 之后, **ALM** 将项目存储库目录迁移到默认项目存储库位置的新文件结构。如果迁移过程失败, 则必须手动在项目存储库中修正问题。还可以配置执行迁移的速度。有关详细信息, 请参见 [迁移存储库 \(第 121 页\)](#)。

有关由验证和修复过程检测和修正的问题的详细信息, 以及修复 **ALM** 无法修正的问题的帮助, 请参考《**HP Application Lifecycle Management 安装和升级指南**》中的“升级准备疑难解答”附录。

验证域和项目

在升级项目之前, 运行验证过程以检查数据库用户架构和数据的正确性。尽管数据库用户架构和数据可能对于以前的 **Quality Center** 或 **ALM** 版本而言是正确的, 但它们可能与当前 **ALM** 版本的规范不一致。

验证过程在环境、设置、架构结构和数据完整性中检测可能导致升级故障的问题。它生成的验证报告将警告您可由 **ALM** 修复的问题以及应该手动修复的问题。

默认情况下, 在 **ALM** 服务器计算机上保存验证报告。要更改此默认位置, 请使用 **VERIFY_REPORT_FOLDER** 站点参数。

项目经验证后, 仍然可以通过以前的 **Quality Center** 或 **ALM** 版本使用它。

有关验证过程检测的问题的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 安装和升级指南》。

可以定义异常文件，以指示 ALM 忽略运行验证、修复或升级过程时检测到的错误。有关详细信息，请参见[定义异常文件 \(第 116 页\)](#)。


此部分包括：

验证项目	107
验证域	108

验证项目

此部分描述如何验证单个项目。

要验证项目：

- 1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
- 2. 在“项目”列表中选择项目。
- 3. 单击**维护项目**  按钮，并选择**验证项目**。将打开“验证项目”对话框。




- 4. 单击**验证项目**按钮以启动验证过程。在“验证结果”窗格中，将显示日志消息。
运行过程时如果出错，将打开消息框。相应地单击**中止**或**重试**按钮。
- 5. 要暂停验证过程，请单击**暂停**按钮。要继续，请单击**继续**按钮。
- 6. 要中止验证过程，请单击**中止**按钮。单击**是**以确认。


- 7. 要将“验证结果”窗格中显示的消息保存为文本文件，请单击**导出日志**按钮。在“将日志导出到文件”对话框中选择位置，然后输入文件的名称。单击**保存**。
- 8. 要清除“验证结果”窗格中显示的消息，请单击**清除日志**按钮。
- 9. 验证过程完成时，“验证结果”窗格显示验证报告的位置。默认情况下，文件位于以下目录中：**<ALM 存储库路径>\sa\DomsInfo\MaintenanceData\out\<域名>\<项目名称>**。
- 10. 分析验证报告。报告指示可以由 ALM 自动修复的问题，和需要手动修复的问题。
- 11. 单击**关闭**以关闭“验证项目”对话框。

验证域

此部分描述如何验证域中的所有项目。

要验证域：

- 1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
- 2. 在“项目”列表中选择域。
- 3. 单击**维护域**按钮 ，并选择**验证域**。将打开“验证域”对话框。



- 4. 要查看项目的当前版本号，请选择项目名称或单击**全选**以查看所有项目的版本号。单击**显示版本**按钮。
在**版本**列中显示项目版本号。
- 5. 要验证项目，请选择项目名称，或单击**全选**以验证所有项目。单击**验证项目**按钮。

运行过程时如果出错，将打开消息框。相应地单击**中止或重试**按钮。

- 6. 要暂停验证过程，请单击**暂停**按钮。要继续，请单击**继续**按钮。
- 7. 要中止验证过程，请单击**中止**按钮。单击**是**以确认。
- 8. 要将“验证结果”窗格中显示的消息保存为文本文件，请单击**导出日志**按钮。在“将日志导出到文件”对话框中选择位置，并输入文件的名称。单击**保存**。
- 9. 要清除“验证结果”窗格中显示的消息，请单击**清除日志**按钮。
- 10. 验证过程完成时，“验证结果”窗格显示每个验证报告的位置。默认情况下，文件位于以下目录中：**<ALM 存储库路径>\repository\sa\DomsInfo\MaintenanceData\out\<域名>\<项目名称>**。
- 11. 分析验证报告。报告指示可以由 **ALM** 修复的问题，和需要手动修复的问题。
- 12. 单击**关闭**以关闭“验证域”对话框。

修复域和项目

修复过程修正由验证过程发现的大多数数据和架构问题。如果验证过程发现可导致数据丢失的问题，修复过程不会自动修正。需要手动修复这些问题。要查找某个特定问题是自动还是手动处理的，请参考验证报告。

默认情况下，修复过程在非静默模式下运行。在非静默模式下运行过程发生错误时，**ALM** 可能暂停并提示您输入。可以改为选择在静默模式下运行过程。错误发生时，**ALM** 将中止过程，而不提示输入。

项目经修复后，仍然可以通过以前的 **Quality Center** 或 **ALM** 版本使用它。

有关由修复过程修正的问题的详细信息，以及修复 **ALM** 无法修正的问题的帮助，请参考《**HP Application Lifecycle Management 安装和升级指南**》中的“升级准备疑难解答”附录。


此部分包括：


修复项目	110
修复域	111

修复项目

此部分描述如何修复单个项目。

要修复项目：

1. 备份项目。有关详细信息，请参见[备份项目 \(第 117 页\)](#)。
2. 修复无法由 ALM 修正的问题，如验证报告中所示(参见[验证项目 \(第 107 页\)](#)中的步骤 9)。
3. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
4. 在“项目”列表中选择项目。
5. 单击**维护项目**  按钮，并选择**修复项目**。将打开“修复项目”对话框。




6. 要运行修复过程而没有任何用户干预，请选择**在静默模式下运行**。
 7. 要启动修复过程，请单击**修复项目**按钮。如果项目已激活，将提示您停用它。有关详细信息，请参见[停用和激活项目 \(第 88 页\)](#)。
- 在非静默模式下运行过程时如果出错，将打开消息框。相应地单击**中止**或**重试**按钮。
8. 要暂停修复过程，请单击**暂停**按钮。要继续，请单击**继续**按钮。
 9. 要中止修复过程，请单击**中止**按钮。单击**是**以确认。
 10. 要将“修复结果”窗格中显示的消息保存为文本文件，请单击**导出日志**按钮。在“将日志导出到文件”对话框中选择位置，然后输入文件的名称。单击**保存**。


- 11. 要清除“修复结果”窗格中显示的消息，请单击**清除日志**按钮。
- 12. 单击**关闭**以关闭“修复项目”对话框。

修复域

此部分描述如何修复域中的所有项目。

要修复域：

- 1. 备份项目。有关详细信息，请参见[备份项目 \(第 117 页\)](#)。
- 2. 修复无法由 ALM 修正的问题，如验证报告中所示(参见[验证域 \(第 108 页\)](#)中的步骤 10)。
- 3. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
- 4. 在“项目”列表中选择域。
- 5. 单击**维护域**  按钮，并选择**修复域**。将打开“修复域”对话框。



- 6. 在**修复设置**区域中的**修复模式**下方，可以选择以下选项：
 - **在静默模式下运行**。无任何用户交互的情况下运行过程。
 - **如果修复失败，则继续下一个项目**。如果修复过程失败，则继续下一个项目。这是默认选项。

7. 在**修复设置**区域中的**修复后**下面，可以选择以下选项：
 - **使所有项目保持停用状态。** 在修复过程完成后保留所有项目停用。
 - **仅激活当前活动的项目。** 在修复过程完成后，重新激活先前激活的项目。这是默认选项。
 - **激活所有项目。** 在修复过程完成后，激活所有项目。
8. 要查看项目的当前版本号，请选择项目名称或单击**全选**以查看所有项目的版本号。单击**显示版本**按钮。

在**版本**列中显示项目版本号。
9. 要修复项目，请选择项目名称，或单击**全选**以验证所有项目。单击**修复项目**按钮。

在非静默模式下运行过程时如果出错，将打开消息框。相应地单击**中止**或**重试**按钮。
10. 要暂停修复过程，请单击**暂停**按钮。要继续，请单击**继续**按钮。
11. 要中止修复过程，请单击**中止**按钮。单击**是**以确认。
12. 要将“修复结果”窗格中显示的消息保存为文本文件，请单击**导出日志**按钮。在“将日志导出到文件”对话框中选择位置，然后输入文件的名称。单击**保存**。
13. 要清除“修复结果”窗格中显示的消息，请单击**清除日志**按钮。
14. 单击**关闭**以关闭“修复域”对话框。

升级域和项目

在项目经验证和修复之后，可以继续将项目升级到 **ALM** 的当前版本。

有关整体升级过程的详细信息(包括先决条件)，请参见[关于升级项目 \(第 102 页\)](#)。

默认情况下，升级过程在非静默模式下运行。在非静默模式下运行过程发生错误时，**ALM** 可能暂停并提示您输入。可以改为选择在静默模式下运行过程。在静默模式下运行过程时，**ALM** 中止过程，而不提示输入。

项目经升级之后，就无法再使用之前版本的 **Quality Center** 使用项目。

- 注：
- 在升级期间，项目目录必须可访问。例如，如果项目目录位于文件服务器上，确保服务器正在运行。
 - 版本控制：**存在签出实体时，来自 **Quality Center 10.00** 或 **ALM 11.00** 的启用了版本控制的项目不能升级到 **ALM 12.20**。必须在相应的 **Quality Center** 或 **ALM** 版本中签入所有实体。
 - Performance Center：**如果您使用的是 **Performance Center 11.00**，则在升级其他 **Performance Center** 项目之前，必须先升级 **LAB_PROJECT**，再升级任何 **Performance Center 模板** 项目。有关 **LAB_PROJECT** 的详细信息，请参考《**HP ALM 实验室管理指南**》。


此部分包括：


升级项目	113
升级域	114

升级项目

此部分描述如何升级单个项目。

要升级项目：

- 如果已经在修复过程(参见 [修复域和项目 \(第 109 页\)](#))中备份了项目，则继续到步骤 **3**。
- 备份项目。有关详细信息，请参见 [备份项目 \(第 117 页\)](#)。
- 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
- 在“项目”列表中选择项目。
- 单击**维护项目**  按钮，并选择 **升级项目**。将打开“升级项目”对话框。



- 6. 要运行升级过程而没有任何用户干预，请选择在**静默模式下运行**。
- 7. 要启动升级过程，请单击**升级项目**按钮。如果项目已激活，将提示您停用它。有关详细信息，请参见[停用和激活项目 \(第 88 页\)](#)停用和激活项目 (第 88 页)。

在非静默模式下运行过程时如果出错，将打开消息框。相应地单击**中止**或**重试**按钮。

如果升级失败，则 **ALM** 显示错误消息，其中有失败原因，并让您参考日志文件。在尝试再次升级之前，必须先恢复备份的项目。有关详细信息，请参见[恢复项目 \(第 118 页\)](#)。


- 8. 要暂停升级过程，请单击**暂停**按钮。要继续，请单击**继续**按钮。
- 9. 要中止升级过程，请单击**中止**按钮。单击**是**以确认。
- 10. 要将“升级结果”窗格中显示的消息保存为文本文件，请单击**导出日志**按钮。在“将日志导出到文件”对话框中选择位置，然后输入文件的名称。单击**保存**。
- 11. 要清除“升级结果”窗格中显示的消息，请单击**清除日志**按钮。
- 12. 单击**关闭**以关闭“升级项目”对话框。


升级域

此部分描述如何升级域中的所有项目。

要升级域：

- 1. 如果已经在修复过程(参见[修复域和项目 \(第 109 页\)](#))中备份了项目，则继续到步骤 **3**。
- 2. 备份项目。有关详细信息，请参见[备份项目 \(第 117 页\)](#)。

- 3. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
- 4. 在“项目”列表中选择域。
- 5. 单击**维护域**  按钮，并选择 **升级域**。将打开“升级域”对话框。



- 6. 在升级设置区域中的升级模式下方，可以选择以下选项：
 - **在静默模式下运行。** 无任何用户交互的情况下运行过程。
 - **如果升级失败，则继续下一个项目。** 如果升级过程失败，则继续下一个项目。这是默认选项。
- 7. 在升级设置区域中的升级后下面，可以选择以下选项：
 - **使所有项目保持停用状态。** 在升级过程完成后保留所有项目停用。
 - **仅激活当前活动的项目。** 在升级过程完成后，重新激活先前激活的项目。这是默认选项。
 - **激活所有项目。** 在升级过程完成后，激活所有项目。
- 8. 要查看项目的当前版本号，请选择项目名称或单击**全选**以查看所有项目的版本号。单击**显示版本**按钮。
在**版本**列中显示项目版本号。
- 9. 要升级项目，请选择项目名称，或单击**全选**以验证所有项目。单击**升级项目**按钮。
在非静默模式下运行过程时如果出错，将打开消息框。相应地单击**中止**或**重试**按钮。

如果升级失败, 则 **ALM** 显示错误消息, 其中有失败原因, 并让您参考日志文件。在尝试再次升级之前, 必须先恢复备份的项目。有关详细信息, 请参见 [恢复项目 \(第 118 页\)](#)。

10. 要暂停升级过程, 请单击**暂停**按钮。要继续, 请单击**继续**按钮。
11. 要中止升级过程, 请单击**中止**按钮。单击**是**以确认。
12. 要将“升级结果”窗格中显示的消息保存为文本文件, 请单击**导出日志**按钮。在“将日志导出到文件”对话框中选择位置, 然后输入文件的名称。单击**保存**。
13. 要清除“升级结果”窗格中显示的消息, 请单击**清除日志**按钮。
14. 单击**关闭**以关闭“升级域”对话框。

定义异常文件

如果您已更改架构(如添加表或列), 则升级过程可能会失败。可以针对手动添加到数据库用户架构且未在架构配置文件中定义的对象定义异常文件。这将指示 **ALM** 在升级过程中忽略这些变更。

可以使用异常文件忽略额外表、视图、列和序列的警告。对于需要手动修复的任何其他问题, 请咨询数据库管理员。

运行验证、修复或升级过程时, 必须使用相同的异常文件。

可以在“站点管理”中设置单个项目或所有项目的异常文件。

警告: 使用异常文件忽略手动添加到架构的对象的警告, 这些对象可能有损项目升级的稳定性和数据库用户架构的有效性。

要定义异常文件:

1. 从 **ALM** 安装目录复制 **SchemaExceptions.xml** 文件。默认情况下, 此文件位于 **<ALM 安装路径>\data\sa\DomsInfo\MaintenanceData** 中。
2. 创建异常文件(例如 **my_exceptions.xml**)并如下所示定义异常:

示例

- 对于额外表:

```
<TableMissing>
  <object pattern="MY_Table" type="extra"/>
</TableMissing>
```

- 对于额外视图:

```
<ViewMissing>
    <object pattern="MY_VIEW" type="extra"/>
</ViewMissing>

■ 对于额外列:

<ColumnMissing>
    <object pattern="MY_COLUMN" type="extra"/>
</ColumnMissing>

■ 对于额外序列:

<SequenceMissing>
    <object pattern="MY_SEQUENCE" type="extra"/>
</SequenceMissing>
```

3. 要设置单个项目的异常文件:

- a. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
- b. 在“项目”列表中选择项目。在右窗格中，选择**项目详细信息**选项卡。将显示项目的详细信息。
- c. 在**项目数据库**下面，单击**异常文件**。将打开“编辑异常文件”对话框。
- d. 输入文件位置。该文件位于 **<ALM 部署路径>\sa\DomsInfo\MaintenanceData** 下。

4. 要设置所有项目的异常文件:

- a. 在“站点管理”中，单击**站点配置**选项卡。
- b. 将 **UPGRADE_EXCEPTION_FILE** 参数添加到参数列表，并定义异常文件位置。该文件位于 **<ALM 部署路径>\sa\DomsInfo\MaintenanceData** 下。

有关设置参数的详细信息，请参见 [设置 ALM 配置参数 \(第 173 页\)](#)。

备份项目

在运行修复或升级过程时，ALM 将对项目执行更改，使其与当前 ALM 版本的规范相一致。您必须在修复或更新项目之前备份项目。

强烈建议您在备份项目之前停用项目。如果必须在项目处于活动状态时进行备份，则必须在文件系统之前备份数据库。同时建议您在备份数据库之后尽快备份文件系统。

为确保垃圾回收器不会在文件系统等待备份时删除过时文件，在删除之前还有一周的宽限期。有关详细信息，请参见 **REPOSITORY_GC_DELAY_CANDIDATE_TIME** 站点参数。

注:

- 修复过程仅对项目数据库架构做出变更。在运行修复过程之前，应该备份数据库服务器上的项目数据库架构，但是无需备份文件系统中的项目数据。
- 在运行升级过程之前，对项目执行完整的备份，包括项目数据库架构和项目数据。

要备份数据库服务器上的项目数据库架构：

- **Microsoft SQL 数据库。**有关备份 Microsoft SQL 数据库上的架构的信息，请参见 [HP 软件自助解决知识库文章 KM169526](#) (<http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/document/KM169526>)。
- **Oracle 数据库。**有关备份 Oracle 数据库上的架构的信息，请参见 [HP 软件自助解决知识库文章 KM205839](#) (<http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/document/KM205839>)。

要备份文件系统中的项目数据：

- 在文件系统中，确保所有数据(包括自动化测试脚本和结果)和附件均保存在安装 ALM 时定义的存储库下的项目目录中。为包含所有子目录和文件的此项目目录保存一个副本。
- **对于从 Quality Center 10.00 升级：**如果自动化测试存储在项目目录之外，则为其保存副本。

提示: 要确定测试是否在项目目录之外，请登录站点管理。在 **站点项目** 选项卡中，展开每个要备份的项目，并单击 **DATACONST** 表。选择具有值 **tests_directory** 的 **DC_CONST_NAME** 参数并验证相应的 **DC_VALUE**。如果未设置为 **测试**，而是设置为其他位置，则测试位于项目文件夹之外。

恢复项目

如果修复或升级过程失败，则在再次尝试过程之前，必须恢复备份的项目。可以恢复在 Oracle 或 Microsoft SQL 数据库服务器上备份的项目以及在文件系统中备份的项目。恢复的项目只能从备份它的 ALM/Quality Center 版本中使用。

如果要作为整体升级过程的一部分恢复项目，例如，如果要移到新服务器或数据库，则必须相应地更新 **dbid.xml** 文件。有关详细信息，请参见 [恢复对项目的访问 \(第 96 页\)](#)。

如果您以前使用的是 Performance Center 11.00，请参见 [恢复 LAB_PROJECT \(第 120 页\)](#)。

此部分包括：

从 Microsoft SQL 数据库服务器恢复项目	119
从 Oracle 数据库服务器恢复项目	119
从文件系统恢复存储库	120
恢复 LAB_PROJECT	120

从 Microsoft SQL 数据库服务器恢复项目

此部分描述如何恢复在 Microsoft SQL 数据库服务器上备份的项目。

有关详细信息，请参见 [HP 软件自助解决知识库文章 KM169526](http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/document/KM169526)
(<http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/document/KM169526>)。

要从 Microsoft SQL 数据库服务器恢复项目：

1. 从 SQL Server 企业管理器，导航到数据库，并选择工具 > 恢复数据库。
2. 导航到备份文件，并遵循恢复过程以完成数据恢复过程。
3. 在“站点管理”中恢复项目。如果要从不同目录恢复项目，或已重命名架构，必须相应地更新 **dbid.xml** 文件。有关详细信息，请参见[恢复对项目的访问 \(第 96 页\)](#)。
4. 如果执行备份时项目仍处于活动状态，请重新调整项目存储库。有关详细信息，请参见[重新调整存储库 \(第 80 页\)](#)。

从 Oracle 数据库服务器恢复项目

此部分描述如何恢复在 Oracle 数据库服务器上备份的项目。

有关详细信息，请参见 [HP 软件自助解决知识库文章 KM205839](http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/document/KM205839)
(<http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/document/KM205839>)。

要从 Oracle 数据库服务器恢复项目：

1. 将备份文件复制到 Oracle 服务器计算机。
2. 使用 SQL*Plus 实用工具，用 **system** 帐户登录到 Oracle 服务器。
3. 创建 ALM 项目的用户。导出项目时，确保使用与项目名称(或 Oracle 用户名)相同的名称创建它。

使用以下 SQL 语句：

```
CREATE USER [<项目名称>] IDENTIFIED BY tdttdt DEFAULT TABLESPACE TD_data  
TEMPORARY TABLESPACE TD_TEMP;
```

```
GRANT CONNECT,RESOURCE TO [<项目名称>];
```

4. 在 ALM 安装 DVD 上，找到 **\Utilities\Databases\Scripts** 目录。打开 **qc_project_db____oracle.sql** 文件，并遵循指示。
5. 使用命令行，输入 **imp**，以运行导入实用工具。
6. 遵循提示，并使用 **system** 帐户登录到 Oracle 服务器。确保导入所有转储文件。

在所有表已成功导入之后，显示确认消息。

7. 在“站点管理”中恢复项目。如果要从不同目录恢复项目，或已重命名架构，必须相应地更新 **dbid.xml** 文件。有关恢复对项目的访问的详细信息，请参见[恢复对项目的访问 \(第 96 页\)](#)。
8. 如果执行备份时项目仍处于活动状态，请重新调整项目存储库。有关详细信息，请参见[重新调整存储库 \(第 80 页\)](#)。

从文件系统恢复存储库

此部分描述如何恢复在文件系统中备份的存储库。

要从文件系统恢复存储库：

1. 将备份的存储库复制到 ALM 存储库。
2. 在“站点管理”中恢复项目。如果要从不同目录恢复项目，或已重命名架构，必须相应地更新 **dbid.xml** 文件。有关恢复对项目的访问的详细信息，请参见[恢复对项目的访问 \(第 96 页\)](#)。
3. 如果执行备份时项目仍处于活动状态，则必须从在创建数据库备份后创建的备份中恢复数据库和文件系统，重新调整项目，然后激活项目。在灾难恢复期间必须始终执行此过程。有关详细信息，请参见[重新调整存储库 \(第 80 页\)](#)。如果完成此过程是为了恢复某些文件或目录，则可以跳过重新调整。

恢复 LAB_PROJECT

如果您以前使用的是 Performance Center 11.00 并且 ALM 12.20 已安装在新服务器上，则必须在新服务器上恢复备份的项目。在恢复和升级其他 Performance Center 项目之前，必须先恢复和升级 LAB_PROJECT，然后再恢复和升级任何 Performance Center 模板项目。

从“站点管理”的“实验室管理”选项卡恢复 LAB_PROJECT。有关详细信息，请参考《HP ALM 实验室管理指南》。

恢复 Performance Center 11.00 项目包括以下步骤：

1. 如果在安装期间创建了新的站点管理架构，则已新建 LAB_PROJECT。要恢复 Performance Center 11.00 LAB_PROJECT，必须先从 ALM 11.50 服务器删除新的 LAB_PROJECT。
2. 在 ALM 12.20“站点管理”中，恢复 Performance Center 11.00 LAB_PROJECT。
3. 继续验证、修复和升级 LAB_PROJECT。有关详细信息，请参见[关于升级项目 \(第 102 页\)](#)。

如果验证过程失败且接收到一条错误消息，指出使用机密数据密码短语无法解密项目字段，请参考《HP Application Lifecycle Management 安装和升级指南》的“升级准备疑难解答”附录中的“加密值”部分。

4. 恢复、验证、修复和升级任何 Performance Center 11.00 模板项目。

注：Performance Center 11.00 模板项目必须恢复到 **DEFAULT** 域。

5. 恢复、验证、修复和升级 Performance Center 11.00 项目。

迁移存储库

ALM 版本 11.00 及更高版本使用新项目存储库体系结构，优化以允许最大存储空间。有关新存储库的详细信息，请参见 [管理优化项目存储库 \(第 77 页\)](#)。

将项目从 Quality Center 10.00 升级到 ALM 11.50 时，项目存储库会自动升级到优化的存储库格式。这分两个阶段执行：

1. 第一阶段在升级项目期间执行。在这一阶段，会扫描存储库中的所有文件，并将文件名存储在项目表中。
2. 完成升级后，项目重新激活。存储库文件逐步迁移到新系统。在这一阶段，文件从其旧位置移到优化存储库中的新位置。根据存储库大小和网络速度等各种因素，文件迁移最多可能会需要几天时间。

存储库迁移的此第二个阶段在后台执行。用户可以使用项目，即使项目正在进行中也是如此。在新项目存储库中保存升级后添加到项目的新文件。

注：

- 项目的迁移过程完成之前，不能导出或复制项目。
- 要在项目迁移完成前备份项目，必须延迟迁移过程。有关更多详细信息，请参见 [配置迁移优先级 \(第 124 页\)](#)。

在“存储库迁移状态”窗口中监控迁移进度，并且诊断可能发生的任何问题。

在“站点管理”中，可以跟踪每个项目的文件迁移状态，并配置分配以执行迁移的资源数。

此部分包括：

存储库迁移状态窗口	122
配置迁移优先级	124



存储库迁移状态窗口

此窗口列出所有站点项目，并且显示其迁移到优化项目存储库的状态。



访问	在“站点管理”中，选择工具 > 存储库迁移状态。
另请参见	<ul style="list-style-type: none">迁移存储库 (第 121 页)配置迁移优先级 (第 124 页)管理优化项目存储库 (第 77 页)

用户界面元素如下所述：

UI 元素	描述
	<p>指示 ALM 继续所选项目的迁移。</p> <p>如果在所选项目的迁移期间检测到错误或警告，请如其他信息字段中所述修正问题，并单击继续。</p> <p>注：如果迁移过程由于丢失文件而停止，那么在单击继续后无法再恢复丢失的文件。</p>
	下载与所选项目关联的迁移事件的日志。

UI 元素	描述
	<p>刷新。 使用最新信息刷新显示。</p> <p>注: 网格在每迁移 1000 个文件后自动更新。</p>
域名	所选项目所属的域。
项目名称	所选项目的名称。
项目状态	<p>在“站点管理”中指出所选项目的状态。例如，激活或停用。</p> <p>注: 停用项目不影响其存储库迁移。</p>
迁移状态	<p>项目的迁移状态可以是以下任何一种：</p> <ul style="list-style-type: none"> • None(无)。项目不升级到 ALM 12.20，且不迁移。 • Pending(待定)。文件迁移待定。 • Migrating(正在迁移)。文件迁移正在进行。 • Done(完成)。文件迁移完成。 • Error(错误)。文件迁移期间发生错误，迁移无法完成。在其他信息面板中查看错误的原因。修正错误，并单击继续。 • Warning(警告)。在文件迁移期间出现警告。 <p>有关警告和解决问题必须执行的操作的详细信息，请下载其他信息面板中所列的日志文件。根据需要解决问题，并单击继续以完成迁移。</p> <p>有几个可能的警告原因：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 未在项目存储库中找到一个或多个项目文件。这可能是因缺少文件或重命名文件引起的。 • 在存储库中发现冗余文件。在旧存储库的文件清空前无法完成迁移。冗余文件可以是以下任何一种： <ul style="list-style-type: none"> ■ 无法删除的重复项目文件。这可能是因权限不足引起的。 ■ 与 ALM 无关的手动保存在项目存储库中的文件。 ■ 未识别的项目文件。
迁移进度	迁移到新存储库的项目文件的数量，以项目文件总数的百分比表示。

UI 元素	描述
其他信息	如果检测到问题，则显示问题的原因，并链接到日志文件。日志文件描述解决问题必须执行的操作。
站点管理员自动邮件选项	事件连接到存储库迁移后，ALM 会向站点管理员发送自动邮件。选择以下选项： <ul style="list-style-type: none">• 成功时发送邮件。 当项目存储库迁移成功完成时，发送邮件。• 警告时发送邮件。 在项目存储库迁移期间检测到警告时，发送邮件。• 出错时发送邮件。 在项目存储库迁移期间检测到错误时，发送邮件。• 包含日志作为附件。 将详细日志文件附加到自动邮件消息。
摘要	所有站点项目的迁移状态的摘要信息。

配置迁移优先级

虽然迁移过程不妨碍处理项目，但该过程可能影响整体系统性能。使用以下站点配置参数控制由迁移过程使用的系统资源的数量。有关设置参数的详细信息，请参见 [设置 ALM 配置参数 \(第 173 页\)](#)。

- **REPOSITORY_MIGRATION_JOB_PRIORITY。** 确定从旧项目存储库向新项目存储库复制文件的速度。
- **SUSPEND_REPOSITORY_MIGRATION。** 在整个站点上停止存储库迁移。临时使用此参数，且仅在特殊情况下使用。例如，如果怀疑迁移过程会中断系统。

其他参数可用于配置分配到迁移过程的资源。有关详细信息，请参见 [HP 软件知识库文章 KM862600 \(http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/document/KM862600\)](#)。

配置迁移优先级时，请考虑以下情况：

- 将更多资源分配到迁移过程可能会减慢其他进程的速度。
- 分配较少资源会延长完成过程的时间。
- 迁移待定或正在迁移的项目无法导出或复制。

LAB_PROJECT 升级后步骤

如果升级了 Performance Center 11.00 项目，则在临时和生产环境中执行以下步骤：

有关这些步骤的详细信息，请参考《HP ALM 实验室管理指南》。

1. 登录到**实验室管理**。
2. 配置外部 URL:
 - a. 在“实验室管理”侧栏上的**服务器**下方，选择 **PC 服务器**。
 - b. 在工具栏上，单击**ALM连接**按钮。将打开“ALM连接”对话框。
 - c. 输入外部 URL 信息。
3. 添加**Performance Center**服务器:
 - a. 在 **PC 服务器**工具栏上，单击**新建 PC 服务器**按钮。将打开“新建 PC 服务器”对话框。
 - b. 定义新服务器信息。
 - c. 单击**确定**。
4. 更新许可证详细信息:
 - a. 在“实验室管理”侧栏上的 **Performance Center** 下方，选择 **PC 许可证**。
 - b. 定义新许可证信息。
5. 添加、删除或重新配置主机:
 - a. 在“实验室管理”侧栏上的**实验室资源**下方，选择**主机**。
 - b. 按需添加、删除或重新配置主机。

有关升级次要下一级版本的项目

此部分描述升级次要下一级版本的项目的过程，包括设置项目优先级。次要下一级版本包含对数据库架构的更改。

注: 有关了解版本为主要、次要还是次要下一级的详细信息，请参见。

当 **ALM** 服务器在安装新的次要下一级版本后重新启动时，次要下一级版本会自动开始升级。

项目升级期间，用户无法访问项目。

此部分包括：

- [自动升级的候选对象 \(第 126 页\)](#)
- [项目优先级 \(第 126 页\)](#)

- [如何升级次要下一级版本 \(第 126 页\)](#)

自动升级的候选对象

满足以下所有条件的自动升级过程项目：

- 实验室管理项目
- 主要和次要版本与服务器上安装的主要和次要版本相同的项目，而次要下一级版本小于服务器上安装的次要下一级版本。

示例

假设服务器上安装了 ALM 版本 15.25:

- 版本 15、21、15.22、15.23 和 15.24 项目自动升级。
- 版本 15.25 和 15.26 项目不会自动升级。
- 版本 14.00 项目不会升级。

项目优先级

按以下顺序升级过程项目：

- 模板和实验室管理项目
- 用户设置的具有最高优先级的项目
- 最活跃的项目
- 修改日期最近
- 用户数最多

如何升级次要下一级版本

1. 在升级 ALM 服务器上的次要下一级版本之前，可以使用站点管理中“项目更新优先顺序”对话框选择设置优先级以确定项目升级的顺序。有关用户界面的详细信息，请参见 [设置项目优先级以升级次要下一级版本 \(第 128 页\)](#)。
2. 备份数据库。
3. 按照以下说明，在 ALM 服务器上安装新的次要版本的下一级版本：
 - 在 HP 软件支持网站上。选择 **帮助 > 软件联机支持**。此网站的 URL 是 www.hp.com/go/hpsupport。

- 在《HP Application Lifecycle Management 安装和升级指南》中。

重新启动 ALM 服务器后，项目将根据定义的优先级自动升级。

此部分还包括：

设置项目优先级以升级次要下一级版本128



设置项目优先级以升级次要下一级版本

使用“项目更新优先顺序”对话框可为升级次要下一级版本设置项目优先级。



访问	在“站点管理”中，选择工具 > 设置项目升级优先级。
重要信息	<ul style="list-style-type: none">项目按优先级顺序列出。优先级最高的项目位于列表顶端。实验室和模板项目始终具有最高优先级。不能更改这些项目的优先级。可以随时设置优先级。变更会影响下次的次要下一级版本升级。如果正在进行此类升级，变更将只影响具有特定升级状态的项目。
另请参见	<ul style="list-style-type: none">将项目升级到新版本 (第 101 页)《HP Application Lifecycle Management 安装和升级指南》

用户界面元素如下所述：

UI 元素	描述
 恢复默认值	恢复默认值。将项目优先级重置为默认值 100 。 注： 恢复默认值不影响实验室或模板项目的优先级。
	查找。可使用旁边的 项目名称 文本框导航到网格中的项目。

UI 元素	描述
域名	列出域。
项目名称	列出项目。
优先级	显示项目用于下次升级的优先级。 1 是最高优先级。 100 是最低优先级。

第 6 章:管理 ALM 用户

在“站点管理”中管理 HP Application Lifecycle Management (ALM) 用户。可以添加新用户、定义用户详细信息、更改用户密码，以及定义站点管理员。还可以从 **LDAP** 导入用户，并为用户启用 **LDAP** 身份验证或外部身份验证。添加用户后，可以向用户分配项目。

此章节包括：

关于管理用户	132
添加新用户	132
从 LDAP 导入用户	134
更新用户详细信息	141
停用和激活用户	143
创建和更改密码	143
启用用户身份验证	144
向用户分配项目	146
导出用户数据	148
删除用户	149

关于管理用户

使用“站点管理”管理连接到 ALM 项目的用户。首先需要在“站点管理”中将新用户添加或导入到“用户”列表中。然后可以定义用户详细信息以及更改或替代用户的密码。还可以使用其 LDAP 密码使用户能够登录到 ALM。

对于每个 ALM 用户，可以选择用户能够访问的项目。还可以将 ALM 用户定义为站点管理员。有关详细信息，请参见[定义站点管理员 \(第 22 页\)](#)。

注: 可监控当前连接到 ALM 服务器的用户。有关详细信息，请参见[管理用户连接和许可证 \(第 151 页\)](#)。

添加新用户

可以在“站点管理”中将新用户添加到“用户”列表。添加用户后，可以查看用户并定义用户详细信息。有关更新用户详细信息的更多信息，请参见[更新用户详细信息 \(第 141 页\)](#)。


还可以从 LDAP 目录导入新用户。有关详细信息，请参见[从 LDAP 导入用户 \(第 134 页\)](#)。


注: 创建 ALM 项目的新用户由两个步骤组成：

- 在“站点管理”中将用户添加到“用户”列表(如本部分中所述)。
- 使用项目自定义将用户分配到用户组。每个用户组都可以访问特定的 ALM 任务。有关详细信息，请参见[管理项目中的用户 \(第 229 页\)](#)和[管理用户组和权限 \(第 235 页\)](#)。

要添加新用户：

1. 在“站点管理”中，单击**站点用户**选项卡。



2. 单击**新建用户**按钮 。将打开“新建用户”对话框。
3. 输入**用户名**(最大长度 60 个字符)。用户名不能包括以下字符： **()@ \ / : * ? " ' < > | + = ; , %**
4. 输入其他用户信息：**全名、电子邮件、电话号码和描述**。电子邮件信息很重要，因为它使用户能够直接在邮箱中接收项目信息。

注：对于智能卡身份验证，请在**电子邮件**中输入智能卡的电子邮件，在**描述**中输入智能卡的常用名称 (CN)。对于单点登录 (SSO) 身份验证，请在**描述**中输入电子邮件和用户名。

可以在“用户详细信息”选项卡中更新用户信息。有关详细信息，请参见[更新用户详细信息 \(第 141 页\)](#)。

5. 如果 LDAP 身份验证已激活，请从 **LDAP 身份验证服务器**下拉列表中选择 LDAP 服务器。**域身份验证**将自动填充值“LDAP 专有名称”，但可根据需要进行更新。
- 注：**如果**域身份验证**未正确填充值或为空，则在用户成功登录后将自动更新。
6. 单击**确定**。新用户随即添加到“用户”列表中。

7. 分配新用户的密码。有关任务详细信息，请参见[创建和更改密码 \(第 143 页\)](#)。

注: 新建用户时密码将为空。

从 LDAP 导入用户

可以将用户从 LDAP 目录导入到“站点管理”中的“用户”列表。

注:

- 验证是否已定义 LDAP 导入设置。有关详细信息，请参见[定义导入用户的 LDAP 设置 \(第 138 页\)](#)。
- 使用通过 SSL 连接的 LDAP 时，需要执行其他步骤。有关详细信息，请参见[启用 LDAP over SSL \(第 136 页\)](#)。
- **LDAP_TIMEOUT** 参数使您能够定义 ALM 和 LDAP 服务器之间的连接超时。默认情况下，值设置为 10 分钟。有关详细信息，请参见[设置 ALM 配置参数 \(第 173 页\)](#)。

通过筛选和浏览 LDAP 目录库或通过按关键字搜索用户来选择用户。


要浏览 LDAP 目录库：

1. 在“站点管理”中，单击**站点用户**选项卡。
2. 单击**导入 LDAP 用户**按钮 ，并选择**从 LDAP 目录树导入用户**。将打开“从 LDAP 目录树导入用户”对话框。





3. 在**服务器**框中，选择要浏览的 LDAP 服务器。


按照“LDAP 设置”对话框中设置的筛选器筛选 LDAP 目录库。有关详细信息，请参见[定义导入用户的 LDAP 设置 \(第 138 页\)](#)。

4. 要查看用户的 LDAP 详细信息，请选择某项，并单击**显示 LDAP 详细信息**按钮 。
- 将打开“LDAP 用户详细信息”对话框并显示用户属性。
5. 可以使用以下选项导入用户：
- 要导入用户，请展开目录并通过选中复选框标记用户名。
 - 要导入一组用户，请使用 **CTRL** 或 **SHIFT** 键突出显示要包括的用户。单击**标记所有项**箭头并选择**标记选定项**以选中突出显示的用户复选框。
 - 要导入所有用户，请单击**标记所有项**。
6. 要清除突出显示的用户复选框，请单击**标记所有项**箭头并选择**清除选定项**。要清除所有复选框，请单击**标记所有项**箭头并选择**全部清除**。
7. 单击**导入**。将打开确认消息框。单击**是**继续。
- 如果已成功导入用户，将打开消息框。单击**确定**，然后单击**关闭**以关闭“从 LDAP 目录树导入用户”对话框。
 - 如果用户列表中存在相同用户名，将打开“处理冲突”对话框。有关详细信息，请参见[处理用户名冲突 \(第 140 页\)](#)。
8. 单击**关闭**以关闭“从 LDAP 目录树导入用户”对话框。

要按关键字搜索用户：

1. 在“站点管理”中，单击**站点用户**选项卡。
2. 单击**导入 LDAP 用户**箭头 ，并选择**按关键字导入 LDAP 用户**。将打开“按关键字导入 LDAP 用户”对话框。



3. 在**服务器**框中，选择要搜索的 LDAP 服务器。
4. 在**查找**框中，输入关键字，并单击**查找**按钮 .

ALM 将在以下字段中搜索关键字：**用户名、全名、组、描述、电子邮件、电话**。

提示: 要放宽搜索，请输入部分值。例如，输入 Mi 以搜索 Michael 和 Mikhael。

5. 单击**导入**。将打开确认消息框。单击**是**继续。
 - 如果已成功导入用户，将打开消息框。单击**确定**，然后单击**关闭**以关闭“按关键字导入 LDAP 用户”对话框。
 - 如果用户列表中存在相同用户名，将打开“处理冲突”对话框。有关详细信息，请参见 [处理用户名冲突 \(第 140 页\)](#)。
6. 单击**关闭**以关闭“按关键字导入 LDAP 用户”对话框。

启用 LDAP over SSL

ALM 支持通过安全套接字 (SSL) 进行 LDAP 通信传输。这样可确保不会以非安全方式通过网络发送用户的凭据(密码)。

此部分描述启用通过 SSL 进行 LDAP 通信所需的配置步骤。

LDAP 服务器配置:

要使用 SSL 进行安全通信, 必须在 LDAP 服务器上预配置以下设置:

- 必须启用 SSL。
- 必须设置安全端口(默认端口为 **636**)。
- 必须安装服务器证书。

此外, 还必须获取颁发 LDAP 服务器证书的证书颁发机构 (CA) 的根证书(及任何中间证书)。

ALM 服务器配置:

必须在 ALM 服务器上预配置以下设置:

1. 证书信任存储区。

在大部分情况下, 将使用默认信任存储区。默认信任存储区为 **<JAVA 主目录>/jre/lib/security/cacerts**(默认密码为 **changeit**), 其中 **<JAVA 主目录>** 是 ALM 附带的 JDK 的安装位置(例如, **C:\Program Files\HP\ALM\java\jre**)。

2. 要建立对颁发 LDAP 服务器证书的 CA 的信任, 请使用密钥工具实用程序将根 CA 证书导入 **java** 信任存储区。


注: 密钥工具实用程序位于 **JAVA 主目录** 的 **bin** 文件夹(例如, **C:\Program Files\HP\ALM\java\jre\bin**)中。


例如, **keytool -import -alias <您的 LDAP CA> -trustcacerts -file <LDAP CA 证书> -keystore <JAVA 主目录>/jre/lib/security/cacerts**

如果存在任何中间证书颁发机构, 请也导入其证书。

要定义 SSL 的 LDAP 设置:

1. 在“站点管理”中, 单击**站点用户**选项卡。

2. 单击**用户设置**按钮 , 并选择**多个 LDAP 设置**。将打开“LDAP 设置”对话框。



3. 在目录服务提供商 URL 框中，输入 LDAP 服务器的 URL(ldap://<服务器名称>:<端口号>)。

注: 必须为 SSL 启用在 LDAP 服务器上配置的该端口。默认 SSL 端口为 636。

定义导入用户的 LDAP 设置

要能够在“站点管理”中将用户从 LDAP 目录导入到“用户”列表，必须定义 LDAP 导入设置。从 LDAP 目录导入用户时，ALM 会将属性值从 LDAP 目录复制到 ALM 中。对于每个导入的用户，将复制以下属性值：

- **专有名称 (DN)。** 组成逗号分隔的相对专有名称 (RDN) 序列的唯一名称。

示例


CN=John Smith, OU=QA, O=HP


CN 是常用名称；OU 是组织单位；O 是组织。

- **用户 ID (UID)。** 将用户标识为授权用户的名称。UID 属性值将映射到 ALM 中的用户名字段。
- **全名、描述、电子邮件和电话。** 用于填充从 LDAP 目录导入的每个用户的“全名”、“描述”、“电子邮件”和“电话号码”字段的可选属性。

注: 可选 **LDAP_IMPORT_ATTRIBUTE_MASK** 参数使您能够定义可用于区分不同 LDAP 属性值的正则表达式。有关详细信息，请参见 [设置 ALM 配置参数 \(第 173 页\)](#)。

要定义导入用户的 **LDAP 设置**：

1. 在“站点管理”中，单击**站点用户**选项卡。
2. 单击**用户设置**按钮 ，并选择**多个 LDAP 设置**。将打开“LDAP 设置”对话框。



3. 单击**新建**。输入服务器名称并单击**确定**。
服务器名称将填充值服务器名称，其他字段的值为默认值。
4. 在**目录服务提供商 URL** 框中，输入 LDAP 服务器的 URL(ldap://<服务器名称>:<端口号>)。
5. 在 **LDAP 身份验证类型** 下：
 - 选择**匿名**以使用匿名帐户从 LDAP 服务器导入用户。
 - 选择**简单**以使用授权(有权搜索)用户帐户和密码从 LDAP 服务器导入用户。如果选择**简单**，则将启用以下选项：
 - 在**身份认证实体**框中，输入授权用户名。
 - 在**身份认证凭据**框中，输入密码。
 - 如果您使用的是轻量级单点登录，请选择**使用 LWSO**并输入要用作轻量级单点登录名的 LDAP 属性名称。
6. 单击**测试连接**以测试 LDAP 服务器的 URL。
7. 在**目录起始点**框中，输入 LDAP 目录名称。

注：目录起始点是 LDAP 层次结构中节点的专有名称，并用作检索数据的操作的

根。如果将此字段留空，会大幅增加用户在 LDAP 树中的搜索时间。

8. 在**基本筛选框**中，定义筛选条件。
9. 在**结果记录限制框**中，输入要显示在**按关键字导入 LDAP 用户**对话框中的最大记录数。默认值是 100。

注: 小于建议最小值 100 的值会降低 LDAP 导入和搜索速度。大于建议最大值 10000 的值会导致服务器内存耗尽。

10. 定义对应的 LDAP 字段名。请注意，**用户名**是必填字段。
11. 要设置 Active Directory 的默认值，请单击**默认值用于:**并选择 **Active Directory**。
12. 要设置 LDAP 的默认值，请单击**默认值用于:**并选择 **LDAP**。
13. 单击**保存**以保存 LDAP 目录。

每个 LDAP 目录创建后，将添加到 **LDAP 服务器**面板。可以从此面板添加或删除 LDAP 目录。

注: 用户登录后，ALM 会按照 **LDAP 服务器**面板中列出的顺序搜索 LDAP 目录，直到找到匹配项。

14. 单击**关闭**以关闭“LDAP 设置”对话框。

处理用户名冲突


将用户从 LDAP 目录导入到“站点管理”中的“用户”列表时，可能遇到以下冲突：

- **同一用户。** 已存在具有相同 LDAP 专有名称的用户。
- **用户名相同。** 已存在具有相同用户名的用户。

要继续导入用户的过程，可以选择跳过用户、重命名用户名或更新用户信息。

要处理用户名冲突：

1. 导入用户(参见 [从 LDAP 导入用户 \(第 134 页\)](#))。如果发生冲突，将打开“处理冲突”对话框。



2. 如果冲突在**冲突：同一用户**下列出，可以选择以下选项之一以继续此过程：

选项	描述
更新	更新现有用户信息。单击对应的 解决方案 框。单击浏览按钮，并选择 更新 。
跳过	不导入所选用户(默认)。

3. 如果冲突在**冲突：用户名相同**下列出，可以选择以下选项之一以继续此过程：

选项	描述
重命名	向选定用户分配新名称。单击对应的 解决方案 框。单击浏览按钮，并选择 重命名 。在 新用户名 框中，输入新名称。
自动重命名	通过添加后缀，向选定用户分配新名称。单击对应的 解决方案 框。单击浏览按钮，并选择 自动重命名 。新名称将显示在 新用户名 框中。
更新	更新现有用户信息。单击对应的 解决方案 框。单击浏览按钮，并选择 更新 。
跳过	不导入所选用户(默认)。


4. 单击**继续**。

更新用户详细信息


添加用户后，可以更新用户详细信息。例如，您可能需要更新用户的全名或联系人详细信息。还可以将 ALM 用户定义为站点管理员。有关详细信息，请参见[定义站点管理员 \(第 22 页\)](#)。

要更新用户详细信息:

1. 在“站点管理”中，单击**站点用户**选项卡。在右窗格中，单击**用户详细信息**选项卡。



2. 从“用户”列表选择用户。

提示: 通过在**查找**框中输入用户的名称或名称的前几个字母并单击**查找**按钮  可以在“用户”列表中搜索用户。将突出显示与搜索文本相匹配的第一个用户。再次单击按钮以搜索包含搜索文本的其他用户。

3. 编辑用户详细信息字段。

注: 如果用户是从 LDAP 目录导入到“站点管理”的，则 **LDAP 身份验证服务器**将显示 LDAP 服务器，**域身份验证**将显示导入用户的 LDAP 身份验证属性。如果未导入用户，则不显示这些字段。有关详细信息，请参见[从 LDAP 导入用户 \(第 134 页\)](#)。

对于智能卡身份验证，请在**电子邮件**中输入智能卡的电子邮件，在**描述**中输入智能卡的常用名称 (CN)。对于单点登录 (SSO) 身份验证，请在**描述**中输入电子邮件和用户名。


4. 要设置用户的状态，请单击**停用**或**激活**按钮。有关用户状态的详细信息，请参见[停用和激活用户 \(第 143 页\)](#)。
5. 要向用户分配项目，请单击**用户项目**选项卡。有关详细信息，请参见[向用户分配项目 \(第 146 页\)](#)。
6. 单击**应用**以保存变更。

停用和激活用户


可以停用或激活 **ALM** 用户。已停用的用户无法登录到任何项目。不会从“用户”列表删除用户，并且会保存所有用户权限和设置。这可能很有用，例如，对于在既定时间段间歇性工作的合同工。

警告: 已停用的站点管理员用户无法登录到“站点管理”。

要停用用户：

1. 在“站点管理”中，单击**站点用户**选项卡。
2. 选择以下某个选项：
 - 要从下一次尝试登录开始停用用户，请从“用户”列表选择一个或多个活动用户，并在工具栏上单击**停用**按钮 。**状态**将设置为**非活动**，并且将在“用户”列表中更改用户图标。此外，将隐藏**停用日期**框。
 - 如果用户当前已登录到 **ALM** 项目，则这不会终止用户会话。当此用户下一次尝试登录到项目时，将显示消息框，表明用户已停用，无法登录。
 - 要在未来某个既定日期停用用户，请从用户列表选择活动用户。单击**用户详细信息**选项卡。在**停用日期**框中，单击下拉箭头，并选择日期。

要激活用户：

1. 在“站点管理”中，单击**站点用户**选项卡。
2. 从“用户”列表选择一个或多个非活动用户。
3. 在工具栏上单击**激活**按钮 。**状态**将设置为**活动**，并且将在“用户”列表中更改用户图标。

创建和更改密码

站点管理员可以创建、更改或替代用户的密码。

注:

- 只能更改使用其 **ALM** 密码登录到 **ALM** 的用户的密码。如果 **LDAP** 密码正在使用中或用户使用外部身份验证登录 **ALM**，则此选项不可用。有关 **LDAP** 身份验证的详细

信息, 请参见 [定义导入用户的 LDAP 设置 \(第 138 页\)](#)。

- 非管理员用户可以在“项目自定义”窗口中使用 **用户属性** 链接更改其密码。有关详细信息, 请参考《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。
- 有关为保持向后兼容性而支持“站点管理”旧连接方法的详细信息, 请参见 **BACKWARD_SUPPORT_SA_DEFAULT_USER** 站点参数。

要创建或更改密码:

1. 在“站点管理”中, 单击 **站点用户** 选项卡。
2. 从“用户”列表选择用户。
3. 单击 **密码** 按钮。将打开“设置用户密码”对话框。
4. 在 **新密码** 框中, 输入新密码(最大长度 20 个字符)。
5. 在 **重新键入密码** 框中, 重新输入用户的新密码。
6. 单击 **确定**。

启用用户身份验证

可以允许用户使用其 LDAP 密码或外部身份验证(不是 ALM 密码)登录到 ALM。

使用通过 SSL 连接的 LDAP 时, 需要执行其他步骤。有关详细信息, 请参见 [HP 软件自助解决知识库文章 KM188096 \(http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/document/KM188096\)](#)。


此部分包括:

- [注意事项 \(第 144 页\)](#)
- [启用用户 LDAP 身份验证 \(第 145 页\)](#)
- [启用用户外部身份验证 \(第 145 页\)](#)

注意事项

- 启用 LDAP 身份验证后, 将对 LDAP 服务器执行身份验证。切换到 LDAP 身份验证前, 请确保已将站点管理员设置为 LDAP 用户, 否则切换身份验证类型后, 站点管理员将无法登录。
- 启用 LDAP 身份验证后, 需要通过定义 **PASSWORD_RESET_DISABLE** 站点配置参数禁用密码重置选项。有关详细信息, 请参见 [设置 ALM 配置参数 \(第 173 页\)](#)。


启用用户 LDAP 身份验证

1. 在“站点管理”中，单击**站点用户**选项卡。
2. 单击**用户设置**按钮 ，并选择**身份验证设置**。将打开“身份验证设置”对话框。




3. 在**身份验证类型**下面，选择 **LDAP** 以将身份验证类型设置为所有用户的 LDAP。
4. 单击**确定**。

启用用户外部身份验证

1. 在“站点管理”中，单击**站点用户**选项卡。
2. 单击**用户设置**按钮 ，并选择**身份验证设置**。将打开“身份验证设置”对话框。



3. 在**身份验证类型**下选择**外部身份验证**，为所有用户设置外部身份验证。
4. 单击**高级设置**，设置外部身份验证参数。将打开“外部身份验证高级设置”对话框。



5. 在下拉列表中选择 **身份验证类型**。
 - a. **Email:** ALM 从标头值中提取用户电子邮件，并查找在 ALM 中定义的具有相同电子邮件地址的 ALM 用户。
 - b. **Name:** ALM 从标头值中提取用户名，并在“描述”字段中查找具有相同名称的 ALM 用户。
 - c. **Email + Name:** ALM 桌面客户端从标头值提取用户电子邮件和名称。ALM 首先尝试将电子邮件与 ALM 用户进行匹配，如果失败，会尝试将名称与 ALM 用户进行匹配。
6. 输入 **模式** - 用于从标头提取信息的格式。

如果未定义 **模式**，则 ALM 使用默认模式。

例如，`.*[eE][^=]*=([^\,]*@[\^,]*)` 提取电子邮件，如 `E=ben@domain.com`。
7. 单击 **确定**。
8. 在“身份验证设置”对话框中单击 **确定**。

向用户分配项目

作为 ALM 站点管理员，可以通过定义用户可登录的项目控制用户对 ALM 项目的访问。当用户不再处理项目时，请从“用户项目”列表删除此用户。


将用户添加到项目时，将向用户自动分配对项目的 **Viewer** 特权。有关用户组和组特权的详细信息，请参见 [管理项目中的用户 \(第 229 页\)](#) 和 [管理用户组和权限 \(第 235 页\)](#)。

注：

- 可以从“站点项目”选项卡将用户分配到项目。有关详细信息，请参见 [将用户分配到项目 \(第 71 页\)](#)。
- 在“站点管理”中从项目分配或删除用户时，ALM 会向项目管理员发送自动电子邮件通知。可通过在“站点配置”选项卡中添加 **AUTO_MAIL_USER_NOTIFICATION** 参数，使自动通知不可用。有关详细信息，请参见 [设置 ALM 配置参数 \(第 173 页\)](#)。


要向用户分配项目：

1. 在“站点管理”中，单击**站点用户**选项卡。在右窗格中，选择**用户项目**选项卡。将显示选定用户的“项目”列表。



提示: 可以单击**域**列将域名的排序顺序从升序更改为降序。还可以单击**项目**列以按照项目而不是域名排序。


2. 在“用户”列表的左窗格中，选择用户。


提示: 通过在**查找**框中输入用户的名称并单击**查找**按钮  可以搜索用户。

将在“用户项目”列表中显示选定用户的项目。


要按域对用户项目进行分组，请选择**按域分组**。清除复选框以通过设置删除组。

3. 在“用户项目”选项卡中，单击**选择项目**按钮。ALM 项目列表将显示在“用户项目”选项卡右侧的新窗格中。



4. 要从“项目”列表选择项目，请展开目录，并选择要向用户分配的项目。
- 要清除所有选定项目，请单击**全部清除**。
5. 单击**将当前用户添加到选定项目中**按钮 。将向“用户项目”列表添加选定项目。
6. 要从“用户项目”列表删除项目，请在“用户项目”选项卡中选择项目并单击**删除**按钮。单击**确定**以确认。将从“用户项目”列表删除项目。


注：这不会从服务器删除项目。

7. 要刷新“用户项目”列表，请单击**刷新**按钮 .

导出用户数据

可以将所有站点用户的用户名和全名从“用户”列表导出到文本文件。


要导出用户数据：

1. 在“站点管理”中，单击**站点用户**选项卡。
2. 单击**将用户数据导出到文件**按钮 。将打开确认消息框。单击**是**继续。将打开“将数据导出到文件”对话框。
3. 选择要保存参数的目录，并在**文件名**框中输入文件的名称。
4. 单击**保存**将数据导出到文本文件。

删除用户

可以从“用户”列表删除用户。

要删除用户：

1. 在“站点管理”中，单击**站点用户**选项卡。
2. 从“用户”列表选择用户。
3. 单击**删除用户**按钮 。
4. 单击**是**以确认。

第 7 章:管理用户连接和许可证

在“站点管理”中，可以监控用户连接，并修改许可证信息。

此章节包括：

关于管理用户连接和许可证	152
监控用户连接	152
管理许可证	154

关于管理用户连接和许可证

在“站点管理”中使用 **站点连接** 选项卡监控和管理连接到 HP Application Lifecycle Management (ALM) 项目的用户。有关详细信息，请参见 [监控用户连接 \(第 152 页\)](#)。

在“站点管理”中使用 **许可证** 选项卡查看 ALM 许可证信息并修改许可证密钥。有关详细信息，请参见 [管理许可证 \(第 154 页\)](#)。

监控用户连接

可以使用“站点连接”选项卡执行以下操作：


- 监控当前连接到 ALM 服务器的用户。对于每个用户，可以查看正在使用的域和项目、用户的计算机名称、用户首次登录到项目的时间，以及最近一次执行操作的时间。还可以查看 ALM 服务器的客户端类型连接。
- 查看每个用户使用的许可证。
- 向连接到 ALM 项目的用户发送消息。还可以从项目断开用户的连接。
- 使用 **模块访问** 链接修改对 ALM 项目的访问。有关详细信息，请参见 [自定义用户组的模块访问 \(第 246 页\)](#)。

注：


- 要查看每个 ALM 模块正在使用中的许可证的总数，请单击 **许可证** 选项卡。有关详细信息，请参见 [管理许可证 \(第 154 页\)](#)。
- 要查看和分析一段时间内特定时间连接到项目的有许可证的 ALM 用户数，请单击 **站点分析** 选项卡。有关详细信息，请参见 [监控站点使用 \(第 178 页\)](#)。
- 在 ALM 客户端与 ALM 断开之前，客户端可能会有一段时间处于非活动状态。断开客户端连接将使许可证由另一个 ALM 用户使用。有关详细信息，请参见站点管理配置参数 **WAIT_BEFORE_DISCONNECT**。

要监控用户连接：


1. 在“站点管理”中，单击**站点连接**选项卡。



提示：可以单击任何列标题将排序顺序从升序更改为降序。

2. 要刷新“连接”列表，请单击**刷新连接列表**按钮 .

要指示 ALM 自动刷新“连接”列表，请单击**刷新连接列表**箭头并选择**自动刷新**。默认情况下，每 60 秒自动刷新“连接”列表一次。要更改自动刷新率，请单击**刷新连接列表**箭头并选择**设置刷新率**。在“设置刷新率”对话框中，指定以秒为单位的新刷新率。

3. 通过单击**分组方式**箭头并选择“分组方式”选项，可以对连接的用户进行分组。要按项目对连接的用户进行分组，请选择**按项目分组**。要按用户对连接的用户进行分组，请选择**按用户分组**。要清除“分组方式”设置，请单击**分组方式**箭头并选择**清除分组方式**。
4. 通过单击**发送消息**按钮，可以向连接的用户或用户组发送消息。有关发送消息的详细信息，请参见 [向连接的用户发送消息 \(第 153 页\)](#)。
5. 要从项目断开用户或用户组的连接，请选择用户或组所在的行，并单击**断开用户连接**按钮  **断开连接**。单击**是**以确认。

向连接的用户发送消息

可以向连接到 ALM 项目的用户发送消息。这使您能够定期通知连接的用户重要的维护活动。例如，断开项目连接，或重新启动 ALM 服务器。

发送消息时，弹出窗口将在用户的计算机上自动打开，并显示消息文本。此消息框将一直显示，直到用户关闭它或从 ALM 断开连接。有关详细信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

向连接的用户发送消息：

1. 在“站点管理”中，单击**站点连接**选项卡。
2. 选择要向其发送消息的用户：

- 要向用户或用户组发送消息，请选择用户或组所在的行。
 - 要向多个用户发送消息，请使用 **Ctrl** 或 **Shift** 键突出显示要包括的用户。
3. 单击**发送邮件**按钮。“发送邮件”对话框随即打开。

到框以格式 [域:项目名称:用户名]显示消息的指定接收方。

示例

```
[DEFAULT:ApplicationLifecycleManagement_Demo:peter_alm]
```

4. 在**消息文本框**中，输入消息。
5. 单击**发送**。ALM 将在五分钟内将消息发送到用户计算机。

管理许可证

在“许可证”选项卡中，可以查看使用中的许可证总数、每个 ALM 项目或域的最大许可证数，以及许可证的到期日期。当其他 HP 工具(比如 UFT)连接到 ALM 项目时，可以查看这些工具的使用中的许可证总数。还可以添加许可证。此外，可以查看服务器上安装的 ALM 版本。

在“许可证”选项卡中，有几个用于查看和更新许可证的选项卡：

- **状态**。可以修改许可证并链接到许可证门户网站以检索许可证。
- **许可证分配**。可以向各种域和项目分配许可证。
- **命名许可证**。可以将命名许可证分配给特定用户。
- **PPU 许可证历史记录**。可以查看可用 PPU 许可证的当前数量及其使用情况的历史记录。

注：

- 要查看当前正在由每个用户使用的 ALM 许可证，请单击**站点连接**选项卡。有关详细信息，请参见[监控用户连接 \(第 152 页\)](#)。
- 要查看和分析一段时间内特定时间连接到项目的有许可证的 ALM 用户数，请单击**站点分析**选项卡。有关详细信息，请参见[监控站点使用 \(第 178 页\)](#)。
- **Performance Center**：可以在“实验室管理”中查看其他 Performance Center 许可证信息。有关详细信息，请参考《HP ALM 实验室管理指南》。

此部分包括：

修改许可证 155

向域和项目分配许可证 156

向用户分配许可证 157

PPU 许可证历史记录 159

修改许可证

在“状态”选项卡中，可以修改许可证并启动 HP 许可证门户网站以检索许可证。

要修改许可证：

- 1. 在“站点管理”中，单击许可证选项卡。
- 2. 单击状态选项卡。



“状态”选项卡包含以下 UI 元素：

UI 元素	描述
	刷新。刷新屏幕。
	使您能够通过选择以下某一项来修改许可证： 上载许可证。打开“上载许可证”对话框，允许您浏览并选择许可证密钥。 粘贴许可证。打开“粘贴许可证”对话框，允许您将许可证密钥粘贴到文本框。
	在表中隐藏过期许可证。
	在新浏览器中打开 HP 许可证门户网站，允许您购买许可证。
许可证名称	ALM 模块名称。

UI 元素	描述
命名	指示许可证是否为分配给特定用户的命名许可证。
到期日期	许可证的到期日期。
使用中	使用中的许可证总数。
最大值	最大的可用许可证数。
版本	表示安装的 ALM 版本。有关详细信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。
模型	指示许可证类型。可能的值有： 并发 。在许可证到期日期之前允许长久使用所购许可证的许可证。 PPU 。允许实际使用所购许可证一个月的许可证。所用许可证在使用它们的月份的月底到期。

- 单击**修改许可证**旁边的箭头。
- 选择**上载许可证**或**粘贴许可证**。
 - 选择**上载许可证**可打开“上载许可证”对话框，允许您浏览并选择许可证密钥。
 - 选择**粘贴许可证**可打开“粘贴许可证”对话框，允许您将许可证密钥粘贴到文本框。

注：无法在 Internet Explorer 11 中粘贴许可证。必须从文件上载许可证。

- 要添加许可证，请单击**启动许可证门户网站**。

将在新浏览器中打开 HP 许可证门户网站，允许您购买许可证。

向域和项目分配许可证

在“许可证分配”选项卡中，可以将许可证分配到特定域或项目，以允许分配到每个项目的用户使用分配的许可证。剩余的可用许可证数显示在该选项卡底部。如果项目需要比所分配数量多的许可证，则可从域或可用许可证获取额外许可证，直到用完所有的可用许可证。

要分配许可证：

- 在“站点管理”中，单击**许可证**选项卡。
- 单击**许可证分配**选项卡。



“许可证分配”选项卡包含以下 UI 元素：

UI 元素	描述
	刷新 。刷新屏幕。
 保存	保存变更。
 全部展开	展开域并显示所有项目名称。
 全部折叠	折叠域并隐藏项目名称。
 只显示已分配项目	隐藏没有分配许可证的域和项目。
可用	剩余未分配的可用站点级许可证数(按许可证类型)。
站点池	可用站点级许可证总数(按许可证类型)。

3. 选择要将许可证分配到的域或项目，并在项目或域行输入要分配的许可证数。
4. 按照要分配的许可证类型在所选行的输入中输入要分配的许可证数。

可用许可证的总数相应减少。

ALM 验证分配到项目和域的许可证总数是否未超过站点池中的许可证数。

5. 单击**保存**以保存变更。

向用户分配许可证

可以将命名许可证分配给特定用户。用户拥有对此许可证的独占访问权，但不能从站点池使用许可证。用户必须在三十天内使用此许可证。三十天过后，可从用户删除许可证分配。另外，您可以在将命名许可证分配给用户之后的一小时内删除分配。

要向用户分配许可证：

1. 在“站点管理”中，单击**许可证**选项卡。


- 2. 单击**命名许可证**选项卡。
- 3. 单击**选择用户**以打开屏幕右侧的“站点用户”区域。



“命名许可证”选项卡包含以下 UI 元素：


UI 元素	描述
	刷新。 刷新屏幕。
	保存变更并更新“分配的时间”列。
	在表中隐藏所有过期许可证。
	打开屏幕右侧的“站点用户”区域。
	删除选定用户。 从“已分配用户”区域删除选定用户。
	添加选定用户。 将选定用户添加到“已分配用户”区域。
	应用筛选。 应用在“筛选”字段中输入的筛选。要返回到完整列表，请将“筛选”字段留空并再次单击 应用筛选 。
	在站点用户列表中前后翻页。
	刷新站点用户列表。
许可证名称	ALM 模块名称。
到期日期	许可证的到期日期。
使用中	使用中的许可证总数。
最大值	每个 ALM 模块具有的最大许可证数。
用户名	用户的名称。

UI 元素	描述
全名	用户的全名。
分配时间	向用户分配许可证的日期和时间。
重新分配时间	可从用户删除许可证分配的日期和时间。将许可证分配给用户后，您可以在一小时内删除分配。过了这个时间，三十天内不能从用户删除分配。在第一个小时期间及三十天之后，此字段的值为 可重新分配 。
页面	显示站点用户列表中的当前页面。

4. 在“许可证状态”中选择许可证名称。
5. 在“站点用户”中选择用户。
6. 单击**添加选定用户**  以分配用户。用户名将显示在“已分配用户”区域中。
7. 单击**保存**以保存变更。

要从用户删除许可证分配：

注：仅当“重新分配时间”的值为“可重新分配”时，才能从用户删除许可证分配。

1. 在“许可证状态”中选择许可证。
2. 在“已分配用户”中选择用户。
3. 单击**删除选定用户**  以删除用户。用户名不再显示在“已分配用户”区域中。
4. 单击**保存**以保存变更。

PPU 许可证历史记录

按使用付费 (PPU) 许可证的使用数量取决于在一个月内存记录的并发许可证使用数量的峰值。您可以在“站点分析”选项卡中跟踪当前月份的使用峰值。有关详细信息，请参见[监控站点使用 \(第 178 页\)](#)。

在每个月月初，将从可用许可证总数中减去已用 PPU 许可证的数量。如果剩余的可用许可证数量低于所需的许可证数量，则可以加载额外的许可证以满足需求。

在“PPU 许可证历史记录”选项卡中，可以查看可用 PPU 许可证的数量和 PPU 许可证使用情况的历史记录。

该选项卡中的信息包含以下事务：

- 新购 PPU 许可证，增加可用许可证的数量。
- 每月月初自动重新计算许可证，减少可用许可证的数量。

状态 | 许可证分配 | 指定许可证 | PPU 许可证历史记录

日期

Full License

Performance Center

Business Components

增量

可用

增量

可用

增量

可用

由于当前模式为“并发”，因此未收集任何历史 PPU 数据。

可用

不限制

不限制

不限制

可用是指可用许可证的数量 (当前配额)。

增量是指已添加或已用的许可证的数量。

“PPU 许可证历史记录”选项卡包含以下 UI 元素：

UI 元素	描述
日期	记录可用许可证数量发生更改的日期。这会在以下情况之一发生： <ul style="list-style-type: none">● 在月初计算可用的许可证数。● 添加新的许可证。
增量	在先前的可用许可证配额中增加或减去的许可证数量。“增量”值对于每个模块独立显示。 <ul style="list-style-type: none">● 在计算可用许可证的情况下，增量将显示负值，它等于在上个月并发使用的许可证的峰值数量。● 在添加新许可证的情况下，增量将显示为正值，它等于所增加的许可证数量。
可用	可在所报告的日历月份期间并发使用的许可证的数量。“可用”值对于每个模块独立显示。 可用许可证数量等于前一行中的可用许可证数量加上当前行中的增量值。 “可用”值也可以指示“无限制”，表示可用资源的数量没有限制。
建议购买	建议购买的额外许可证的数量，它基于前一个月的使用情况。“建议购买”值对于每个模块独立显示。 此值等于上个月使用的许可证数量(增量)减去当前可用许可证的数量。如果数量小于零，则不显示任何内容。 如果许可证数量无限制，则不显示“建议购买”。

第 8 章:配置服务器和参数

使用“站点管理”配置 HP Application Lifecycle Management (ALM) 服务器，定义并修改数据库服务器，配置文本搜索，设置配置参数并定义 ALM 邮件协议。

此章节包括：

关于配置服务器和参数	162
配置服务器信息	162
定义新数据库服务器	164
修改数据库服务器属性	166
配置文本搜索	168
设置 ALM 配置参数	173
设置 ALM 邮件协议	174
设置 ALM 邮件限制	174

关于配置服务器和参数

使用 **服务器** 选项卡配置 ALM 服务器信息。可以设置服务器日志文件和最大数据库句柄数。有关详细信息，请参见 [配置服务器信息 \(第 162 页\)](#)。

使用 **数据库服务器** 选项卡定义未在安装期间定义的数据库服务器。对于每个数据库服务器，输入数据库类型、数据库名称、默认连接字符串和管理员用户及密码。

还可以使用 **数据库服务器** 选项卡修改现有数据库服务器定义。有关详细信息，请参见 [修改数据库服务器属性 \(第 166 页\)](#)。此外，可以为已安装和配置文本搜索功能的指定数据库服务器配置文本搜索选项。有关详细信息，请参见 [配置文本搜索 \(第 168 页\)](#)。

使用 **站点配置** 选项卡添加并修改 ALM 配置参数。有关详细信息，请参见 [设置 ALM 配置参数 \(第 173 页\)](#)。此外，可以设置邮件协议在 ALM 站点中由所有服务器节点使用。有关详细信息，请参见 [设置 ALM 邮件协议 \(第 174 页\)](#)。

配置服务器信息

可以配置 ALM 服务器信息。这包括：

- **设置 ALM 服务器日志文件。** ALM 可以将所有 ALM 和站点管理事件写入日志文件。日志文件显示运行功能的日期和时间。这在与 ALM 支持联系时很有用。
- **设置最大数据库连接数。** ALM 可以在数据库服务器上打开每个项目的多个连接。可以设置每个项目的 ALM 可打开的每个活动请求的最大连接数。

ALM 版本：与项目计划和跟踪 (PPT) 相关的功能仅对 ALM 版本 可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

要配置 ALM 服务器信息：

1. 在“站点管理”中，单击 **服务器** 选项卡。



2. 在“服务器”列表中，选择服务器。

常规设置区域显示服务器名称。

3. 在客户端日志文件设置、站点管理员日志文件设置和项目计划和跟踪日志文件设置部分下分别配置 ALM 和站点管理日志文件设置。

单击记录级别链接以配置要服务器创建的日志文件类型。在“日志级别”对话框中选择一个以下选项：

- 无。不创建日志文件。
- 错误。记录错误事件。
- 警告。记录可能有害的情况。
- 流。记录突出显示应用程序流的参考消息。
- 调试。记录对调试最有用的事件。



4. 单击最大日志行数链接以打开“最大日志行数”对话框，并配置 ALM 可以写入日志文件的最大行数。在日志文件达到最大行数后，ALM 将新建日志文件。默认值是 10,000。
5. 单击最大日志天数链接以打开“最大日志天数”对话框，并配置 ALM 服务器保留日志文件的最大天数。一旦达到最大天数，ALM 将自动删除日志文件。默认值是无限制。
6. 单击日志文件位置链接以更改日志文件的目录路径。在“日志文件位置”对话框中，输入日志文件的新位置。

将日志保存在远程服务器上可能会导致性能问题。因此，建议将日志保存到本地文件系统。如果本地文件系统空间有限，则准备一个可定期将日志移动到网络存储的脚本

7. 可以设置 ALM 服务器可在数据库服务器上为每个项目打开的每个活动请求的最大连接数。单击**最大数据库连接数**链接，以打开“最大数据库连接数”对话框并设置最大并发连接数。有关最大数据库连接数的信息，请参见 <http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/document/KM630397>。

注：除了更改可在数据库服务器上为每个项目打开的连接数以外，还可以更改：

- 允许并发连接到域的用户数。有关详细信息，请参见[创建域 \(第 27 页\)](#)。
- 允许并发连接到项目的用户数。有关详细信息，请参见[更新项目详细信息 \(第 67 页\)](#)。

8. 要从“服务器”列表删除 ALM 服务器，请选择它并单击**删除服务器**按钮 。单击 **是**以确认。
9. 单击**刷新服务器列表**按钮  以刷新服务器列表。


定义新数据库服务器

可以定义未在安装过程中定义的其他数据库服务器。

注：

- 有关 ALM 需要的 Oracle 或 Microsoft SQL 权限的信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 安装和升级指南》。
- 要使文本搜索在新数据库服务器上不可用，则在 ALM 中定义新数据库服务器之前，必须在数据库服务器上禁用文本搜索。

要定义新数据库服务器：

1. 在“站点管理”中，单击**数据库服务器**选项卡。
2. 单击**新建数据库服务器**按钮 。将打开“创建数据库服务器”对话框。

3. 在**数据库类型**下，选择要定义的数据库服务器的类型：
 - **MS-SQL (SQL 身份验证)**。使用 SQL 身份验证。
 - **MS-SQL (Win 身份验证)**。使用 Microsoft Windows 身份验证。
 - **Oracle**。
4. 在**数据库值**下的**数据库名称**框中，输入数据库名称。
5. 在**DB 管理员用户**框中，输入数据库管理员的登录名。
 - 对于 Oracle 数据库类型，允许您创建 ALM 项目的默认管理员用户帐户是 **system**。
 - 对于“MS-SQL (SQL 身份验证)”数据库类型，允许您创建 ALM 项目的默认管理员用户帐户是 **sa**。
 - 对于“MS-SQL (Win 身份验证)”数据库类型，**DB 管理员用户**框不可用。数据库管理员的登录名是设置将 ALM 作为服务运行的 Windows 用户。
6. 在**DB 管理员密码**框中，输入数据库管理员的密码。如果选择 **MS-SQL (Win 身份验证)** 数据库类型，则此字段不可用。

7. 在**默认连接字符串**下，可以如下编辑默认连接字符串参数或连接字符串：

- 要编辑默认连接字符串参数，请选择**连接字符串参数**，并定义以下参数：

参数	描述
服务器主机	服务器名称。
端口	数据库服务器的端口号。
Oracle 服务名称	Oracle 数据库服务器的服务名称。

- 若要编辑连接字符串，请选择**连接字符串**，并编辑连接字符串。
- 对于 Oracle RAC 支持，请使用以下示例输入连接字符串：


```
jdbc:company:oracle:TNSNamesFile=<ALM server>\tnsnames.ora;  
TNSServerName=OrgRAC
```

- **tnsnames.ora** 是包含 Oracle 数据库地址的文件。有关更多详细信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 安装和升级指南》。
- **OrgRAC** 是应当参考的 TNS 服务器 ALM 的地址。

注：要启用 Oracle RAC 支持，必须将 **ORACLE_RAC_SUPPORT** 站点管理参数设置为“Y”。有关详细信息，请参见[设置 ALM 配置参数 \(第 173 页\)](#)。

- 要检查是否可以连接到数据库服务器，请单击 **Ping** 按钮。在“Ping 数据库服务器”对话框中显示输入的数据库管理员用户和密码。单击**确定**。

8. 单击**确定**以关闭“创建数据库服务器”对话框。

9. 如有必要，单击**刷新数据库服务器列表**按钮  以刷新数据库服务器列表。

修改数据库服务器属性

可以修改数据库服务器属性。

注：


- 有关 ALM 需要的 Oracle 或 Microsoft SQL 权限的信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 安装和升级指南》。
- 可以配置 Oracle RAC 支持的站点管理数据库架构。有关详细信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 安装和升级指南》。

- 有关与结束相关的调试问题, 请参见 **DEBUG_CLOSURE_LOG_DOM_PROJ** 站点参数。


要修改数据库服务器属性:

- 在“站点管理”中, 单击**数据库服务器**选项卡。



- 在“数据库服务器”列表中选择数据库服务器。
- 要修改连接字符串, 请单击**编辑连接字符串**按钮 , 或单击**连接字符串**链接。在“连接字符串编辑器”中编辑连接字符串, 并单击**确定**。有关连接字符串的详细信息, 请参见 [定义新数据库服务器 \(第 164 页\)](#)。
- 要修改数据库管理员的登录名, 请单击**数据库管理员用户名**链接。在“数据库管理员用户名”对话框中, 输入新登录名, 并单击**确定**。

有关为数据库管理员定义新登录名的详细信息, 请参见 [定义新数据库服务器 \(第 164 页\)](#)下的步骤 5。



- 要修改数据库管理员的密码, 请单击**数据库管理员密码**按钮 , 或单击**数据库管理员密码**链接。在“数据库管理员密码”对话框中, 输入新密码, 然后重新输入它。单击**确定**。
- 要修改用于访问数据库架构的默认 ALM 用户密码, 单击 **Application Lifecycle Management 用户密码**链接。在“用户密码”对话框中, 输入新密码, 并再次输入它。单击**确定**。

注: 如果更改 ALM 用户密码, 则必须相应地在数据库服务器中更改用户密码。

- 要在 ALM 中启用文本搜索功能, 请单击**文本搜索**链接。

如果启用文本搜索，则可以在**默认搜索语言**列表中设置数据库服务器的默认文本搜索语言。

有关文本搜索的详细信息，请参见[配置文本搜索 \(第 168 页\)](#)。

8. 要检查是否可以连接到数据库服务器，单击 **Ping 数据库服务器** 按钮。在“Ping 数据库服务器”对话框中显示输入的数据库管理员用户和密码。单击**确定**。
9. 要从“数据库服务器”列表删除数据库服务器，请选择它，并单击**删除数据库服务器**按钮 。单击**是**以确认。
10. 单击**刷新数据库服务器列表**按钮  以刷新数据库服务器列表。

配置文本搜索

文本搜索允许用户输入关键字，并且在需求、测试计划和缺陷模块中搜索特定项目字段。有关使用文本搜索功能的信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

要配置文本搜索：

- 在要启用文本搜索的每个数据库用户架构上执行安装程序。有关详细信息，请参见在[数据库用户架构上启用文本搜索 \(第 168 页\)](#)。
- 在“站点管理”中，启用文本搜索，并在“数据库服务器”选项卡中定义指定数据库服务器的默认搜索语言。有关详细信息，请参见在[ALM 中启用文本搜索 \(第 169 页\)](#)。
- 要指定特定项目的不同搜索语言，请从“站点项目”选项卡更改搜索语言。有关详细信息，请参见[选择项目的文本搜索语言 \(第 170 页\)](#)。
- 对于特定项目，从“项目自定义”定义要包括在搜索中的项目字段。有关详细信息，请参见[定义可搜索字段 \(第 170 页\)](#)。

在数据库用户架构上启用文本搜索

在 ALM 中启用文本搜索之前，必须在要启用文本搜索的每个数据库用户架构上执行设置步骤。

要在 **Oracle** 数据库用户架构上启用文本搜索：

作为管理员用户，运行以下命令：

```
GRANT CTXAPP to <数据库用户架构>
```

要在 **SQL** 数据库用户架构上启用文本搜索：

启用完整文本索引：

```
EXEC sp_fulltext_database 'enable'
```


在 ALM 中启用文本搜索

在“站点管理”中，可以为已安装和配置文本搜索功能的指定数据库服务器启用文本搜索。可以在对“项目”列表添加项目之前或之后在数据库服务器上启用文本搜索。

如果在添加项目之前已在数据库服务器上启用文本搜索，那么随后添加的项目是启用文本搜索的。如果在添加项目之后在数据库服务器上启用文本搜索，那么必须对每个现有项目手动启用文本搜索。

为指定数据库服务器启用文本搜索后，请为该数据库服务器设置默认搜索语言。可以从“站点项目”选项卡更改特定项目的默认搜索语言。有关详细信息，请参见[选择项目的文本搜索语言](#) (第 170 页)。

添加项目之前在数据库服务器上启用文本搜索：

1. 在“站点管理”中，单击**数据库服务器**选项卡。
2. 在“数据库服务器”列表中选择数据库服务器。
3. 单击**文本搜索**链接。

警告：启用文本搜索之后无法禁用它。

单击**是**以确认。**文本搜索**值从**已禁用**更改为**已启用**。

4. 在**默认搜索语言**列表中，设置数据库服务器的默认文本搜索语言。

添加项目之后在数据库服务器上启用文本搜索：

1. 在“站点管理”中，单击**数据库服务器**选项卡。
2. 在“数据库服务器”列表中选择数据库服务器。
3. 单击**文本搜索**链接。

警告：启用文本搜索之后无法禁用它。

单击**是**以确认。**文本搜索**值从**已禁用**更改为**已启用**。

4. 在**默认搜索语言**列表中，设置数据库服务器的默认文本搜索语言。
5. 单击**站点项目**选项卡，并选择要启用文本搜索的项目。
6. 在**项目详细信息**选项卡中，单击**启用/重新生成文本搜索**按钮，以启用并重建文本搜

索引。单击**是**以确认。

如果启用和重新生成文本搜索索引的操作在完成前超时，可以通过定义 **TEXT_SEARCH_TIMEOUT** 参数更改默认超时值。有关详细信息，请参见 [设置 ALM 配置参数 \(第 173 页\)](#)。

7. 为其他项目启用文本搜索，重复前两个步骤。

选择项目的文本搜索语言

对于每个项目，可以指定除了为数据库服务器设置的默认搜索语言以外的搜索语言。有关启用文本搜索和设置默认搜索语言的详细信息，请参见在 [ALM 中启用文本搜索 \(第 169 页\)](#)。

注：搜索语言对于在数据库服务器上创建的未启用文本搜索功能的项目不可用。

选择项目的搜索语言：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 在“项目”列表中选择项目。在右窗格中，单击**项目详细信息**选项卡。
3. 在**搜索语言**字段中，选择项目的语言。有关在“项目详细信息”选项卡中更新项目详细信息的更多信息，请参见[更新项目详细信息 \(第 67 页\)](#)。

定义可搜索字段

对于每个项目，必须在“项目自定义”中定义要包括在搜索中的字段。可搜索选项仅在需求、测试、业务组件、业务流程模型和缺陷实体中可用。

以下项可用作可搜索字段：


- 字段类型为**备注或字符串**的用户定义字段
- 以下系统字段。


可搜索系统字段

实体	可搜索系统字段
业务组件	<ul style="list-style-type: none">• 注释• 组件文件夹• 组件名称• 描述• 原位置• 子类型 ID
业务流程模型活动	<ul style="list-style-type: none">• 注释• 描述• 文本
业务流程模型	<ul style="list-style-type: none">• 注释• 描述
缺陷	<ul style="list-style-type: none">• 注释• 描述• 摘要
需求	<ul style="list-style-type: none">• 注释• 描述• 名称• Rich Text
运行	<ul style="list-style-type: none">• 注释

实体	可搜索系统字段
测试	<ul style="list-style-type: none">• 注释• 描述• 路径• 协议类型• 模板• 测试名称

要定义可搜索字段：

1. 在 ALM 主窗口的刊头上，单击 ，然后选择**自定义**。将打开“项目自定义”窗口。
2. 单击**项目实体**链接。打开“项目实体”页面。有关自定义项目实体的详细信息，请参见[自定义项目实体 \(第 250 页\)](#)。
3. 展开实体，并选择可搜索的系统或用户定义的字段。



4. 选择**可搜索**复选框。
5. 单击**保存**将保存对“项目实体”页面的更改。

设置 ALM 配置参数


可以在“站点配置”选项卡中添加、修改和删除参数。还可以将参数导出到文本文件。


注:

- 无法添加或删除默认参数。只能修改它们。
- 必须重新连接到任何打开的项目以使用新设置。

要设置 ALM 参数:

1. 在“站点管理”中，单击**站点配置**选项卡。



2. 要将新参数添加到列表，请单击**新建参数**按钮。将打开“新建参数”对话框。为要添加的参数输入名称、值和描述。单击**确定**。
3. 要从列表删除参数，请选择它，并单击**删除参数**按钮。单击**是**以确认。
4. 要编辑参数，请从列表选择它，并单击**编辑参数**按钮。将打开“编辑参数”对话框。输入新值和值描述，并单击**确定**。
5. 要将参数从站点配置网格导出到文本文件，请单击**导出**按钮。将打开“将数据导出到文件”对话框。选择要保存参数的目录，并在**文件名**框中输入文件的名称。单击**保存**。
6. 可以单击**刷新参数列表**按钮  以刷新参数列表。

注:

- 可以在 HP 软件支持网站 (<https://softwaresupport.hp.com>) 上的 ALM 12.20 手册中找到可用站点参数的列表。

- 与外部身份验证相关的 ALM 配置参数可在《HP Application Lifecycle Management External Authentication Configuration Guide》中找到。

设置 ALM 邮件协议

ALM 使用电子邮件将项目信息发送到用户。可以选择邮件服务以在 ALM 站点中由所有服务器节点使用。ALM 支持 SMTP 邮件协议。

有关设置 ALM 邮件协议的详细信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 安装和升级指南》。要查看当前配置的协议，请参见“站点管理”的**站点配置**选项卡中的 **MAIL_PROTOCOL** 参数。有关详细信息，请参见[设置 ALM 配置参数 \(第 173 页\)](#)。

要设置 ALM 邮件协议：

1. 在“站点管理”中，单击**站点配置**选项卡。
2. 单击**设置**按钮，并选择**设置邮件协议**。将打开“设置邮件协议”对话框。
3. 选择以下选项之一：
 - **无**。ALM 不发送电子邮件。
 - **SMTP 服务器**。ALM 在网络上从 SMTP 服务器发送电子邮件。输入可用在局域网上的 SMTP 服务器的地址。有关详细信息，请参见 **MAIL_SERVER_HOST** 参数。
 - **Microsoft IIS SMTP 服务**。ALM 从 ALM 服务器计算机发送电子邮件。如果在 IIS 安装期间在 ALM 服务器计算机上安装 Microsoft IIS SMTP 服务，则此选项可用。
4. 单击**测试**以将测试电子邮件发送到邮箱。将打开“测试邮件”对话框。输入电子邮件地址，并单击**发送**。弹出消息确认是否成功发送邮件。
5. 单击**确定**以关闭“设置邮件协议”对话框。

设置 ALM 邮件限制

ALM 使用电子邮件将项目信息发送到用户。您可以限制哪些用户接收电子邮件。

要设置 ALM 邮件限制：

1. 在“站点管理”中，单击**站点配置**选项卡。
2. 单击**设置**按钮，并选择 **Mail Restriction**。将打开“Mail Restriction Definition”对话框。

3. 选择限制级别:

- **All。** ALM 会将电子邮件发送给任何地址。
- **Per Site Level。** ALM 仅向站点中的用户发送电子邮件。
- **Per Project。** ALM 仅向分配给项目的用户发送电子邮件。

4. 单击**确定**以关闭“Mail Restriction Definition”对话框。

第 9 章:分析站点使用

在“站点管理”中，可以跟踪在一段时间内的指定时间点连接到 **HP Application Lifecycle Management (ALM)** 站点的许可用户数。还可以通过按项目、用户或许可证类型筛选许可的用户数来分析 ALM。

此章节包括：

关于分析站点使用	178
监控站点使用	178
筛选站点使用	179
将站点分析数据导出到文件	180
自定义站点分析折线图	181

关于分析站点使用

对每次显示的时间间隔，在“站点管理”中使用**站点分析**选项卡以监控许可证使用。可以指定沿着 x 轴显示的时间间隔。还可以指定通过按项目、用户或许可证类型筛选图内容后在图中显示的信息。

示例：
可能希望就许可证使用情况对组织中的每个部门收费。可以在特定部门中按项目筛选以查看部门的许可证使用。通过按照选择的用户筛选，还可以查看特定用户组的许可证使用。

如果不显示**站点分析**选项卡，可以通过在“站点管理”的“站点配置”选项卡中编辑 **SITE_ANALYSIS** 参数，使其可用。有关详细信息，请参见[设置 ALM 配置参数 \(第 173 页\)](#)。


监控站点使用

可以监控选定时间段内连接到 **ALM** 站点的许可用户数。可以分析每个模块和扩展的使用级别，并且跟踪当前月中的峰值使用级别。数据可以在行图或数据网格中显示。此外，可以按项目、用户、或许可证类型筛选记录，并将数据保存到文件。

注：还可以监控当前连接到 **ALM** 服务器的用户。有关详细信息，请参见[管理用户连接和许可证 \(第 151 页\)](#)。

要监控站点使用：

1. 在“站点管理”中，单击**站点分析**选项卡。



2. 在**类型**框中，选择显示类型：
 - **折线图**。以折线图显示数据。
 - **数据表格**。以表格显示数据。
3. 在**时间段**下面的右窗格中，选择希望显示折线图或数据网格的已设时间段或自定义时

间段。

4. 在**详细信息层次结构**下面，选择每次测量之间的时间周期。
5. 单击**筛选**按钮以打开“设置筛选”对话框，并且筛选图内容。有关详细信息，请参见[筛选站点使用 \(第 179 页\)](#)。
6. 要自定义折线图的外观，请参见[自定义站点分析折线图 \(第 181 页\)](#)。
7. 如果选择数据网格，则可以将数据网格的内容保存为文本文件、Microsoft Excel 电子表格、Microsoft Word 文档或 HTML 文档。要保存，请单击**另存为**按钮。有关详细信息，请参见[将站点分析数据导出到文件 \(第 180 页\)](#)。
8. 要刷新图中的数据，请单击**刷新**按钮。


筛选站点使用

通过按项目、用户或许可证类型筛选，可以分析已经在特定时间点连接到 ALM 站点的用户数。

要筛选站点使用：

1. 在“站点管理”中，单击**站点分析**选项卡。
2. 在右下角单击**筛选**按钮。将打开“设置筛选”对话框。



3. 在**筛选方式**下面，选择要筛选的类别：
 - **项目**。显示所有 ALM 域和项目。
 - **用户**。显示所有 ALM 站点用户。
 - **许可证类型**。显示所有可用许可证类型。
4. 单击要包括在筛选中的项。
 - 对于**项目**，双击域文件夹，以显示域的项目，并选择要包括的项目。要在域中筛选所有项目，请选择域文件夹。
 - 对于**用户**，选择要包括的用户。
 - 对于**许可证类型**，选择要包括的许可证。
5. 要清除所选筛选条件，请单击**清除**按钮 。
6. 单击**确定**以应用筛选，并关闭“设置筛选”对话框。显示新折线图或数据网格。

将站点分析数据导出到文件

可将数据网格中的站点分析数据导出到文本文件、Microsoft Excel 电子表格、Microsoft Word 文档或 HTML 文档。

要将站点分析数据导出到文件：

1. 在“站点管理”中，单击**站点分析**选项卡。
2. 在**类型**字段中，选择**数据表格**显示类型。
3. 选择分析周期，并定义筛选。
4. 单击**另存为**，并选择一个以下格式：
 - **文本格式**。将数据另存为文本文件。
 - **Excel 工作表**。将数据另存为 Excel 工作表。
 - **Word 文档**。将数据另存为 Word 文档。
 - **HTML 文档**。将数据另存为 HTML 文档。
5. 在**保存在**框中，选择文件的位置。
6. 在**文件名**框中，输入文件的名称。

按照选择的格式自动填充**保存类型**框。

7. 单击**保存**。

自定义站点分析折线图

可以使用折线图工具栏确定信息如何显示在折线图中。工具栏包括以下按钮：

工具元素	描述
	显示总值。 在显示和隐藏图中的合计值之间切换。
	滚动至左侧。 将图滚动到左侧。(使用“放大”和“缩小”按钮时，启用此按钮。)
	滚动至右侧。 将图滚动到右侧。(使用“放大”和“缩小”按钮时，启用此按钮。)
	全部显示。 将图恢复到其正常大小。(使用“放大”和“缩小”按钮时，启用此按钮。)
	放大。 增加图的所选部分的放大率。
	缩小。 减少图的所选部分的放大率。
	旋转底部标签。 在 x 轴上垂直和水平显示文本之间切换。
	设置二维/三维图。 将图从二维切换到三维。
	将图复制到剪贴板。 将图复制到剪贴板。
	打印图。 可以选择以横向或纵向视图打印图。

第 10 章: 为项目计划和跟踪 (PPT) 计划计算

在“站点管理”中，可以计划 HP Application Lifecycle Management (ALM) 项目的项目计划和跟踪 (PPT) 计算。

ALM 版本：与 PPT 相关的功能仅对 ALM 版本 可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

此章节包括：

- 关于为 PPT 计划计算184
- 计划站点计算 184
- 启用或禁用项目的自动计算 184
- 启动手动计算项目 185
- 项目计划和跟踪选项卡 186

关于为 PPT 计划计算

PPT 可跟踪应用程序准备情况，并以记分卡形式显示发布的状态。记分卡可监控和跟踪每天每个里程碑的实现情况。

要在记分卡中查看进度，必须对项目运行 PPT 计算。可以计划 ALM 站点的计算，并对特定项目启用已调度的计算，以及将已调度的计算包含在日常进度计算中。此外，可以手动触发所选项目的计算，以便刷新其结果，而不必等待后续计划的计算。

有关 PPT 的更多详细信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

注: 有关配置 PPT 日志文件的信息，请参见[配置服务器信息 \(第 162 页\)](#)。

计划站点计算

此部分描述如何计划 ALM 站点的 PPT 计算。

要计划站点计算：

1. 在“站点管理”中单击**项目计划和跟踪**选项卡。
2. 在“项目计划和跟踪”选项卡中计划计算。有关用户界面的详细信息，请参见[项目计划和跟踪选项卡 \(第 186 页\)](#)。
3. 为项目启用自动计算。有关更多详细信息，请参见[启用或禁用项目的自动计算 \(第 184 页\)](#)。


启用或禁用项目的自动计算

此部分描述如何为项目启用 PPT 计算，以将其包含在站点的自动日常计算中。当业务需要更改时，可以为项目禁用计算。

注: 新建项目时，默认情况下将启用 PPT。

要启用或禁用项目的自动计算：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。



2. 在“项目”列表中选择项目。
3. 在“项目详细信息”选项卡的**项目计划和跟踪**下方，单击**自动计算状态**。单击**确定**以确认。

启动手动计算项目


此部分描述如何手动触发项目的 PPT 计算，以便刷新其结果，而不必等到下一次计划的计算。

要手动启动项目计算：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 在“项目”列表中选择项目。
3. 在“项目详细信息”选项卡的**项目计划和跟踪**下方，单击**立刻运行**。

项目计划和跟踪选项卡

此选项卡允许您管理整个站点的 PPT 计算。



访问	在“站点管理”中单击项目计划和跟踪选项卡。
重要信息	<ul style="list-style-type: none">计划计算时，使用“项目计划和跟踪”选项卡的底部右侧显示的数据库服务器时间。默认情况下，ALM 对在过去 7 天内使用的项目执行计算。如果项目在过去 7 天内尚未使用，则不执行计算。要更改天数，可以在站点管理的“站点配置”选项卡中编辑 PPT_RECENTLY_USED_PROJECTS_THRESHOLD_MINUTES 参数。有关详细信息，请参见 设置 ALM 配置参数 (第 173 页)。默认情况下，如果发布中有 10% 或更多 KPI 计算失败，则 ALM 会中止对发布的项目计划和跟踪计算，并跳到项目中的下一个发布。要更改百分比值，可以在站点管理的“站点配置”选项卡中编辑 PPT_KPI_FAILURES_PERCENTAGE_PER_RELEASE_FUSE 参数。有关详细信息，请参见 设置 ALM 配置参数 (第 173 页)。

其他元素

用户界面元素如下所述:

UI 元素	描述
	<p>此按钮包括以下选项:</p> <p>刷新状态。 刷新“项目计划和跟踪”选项卡, 以使其显示最新信息。</p> <p>自动刷新。 指示 ALM 自动刷新“项目计划和跟踪”选项卡。默认情况下, 每隔 60 秒自动刷新一次选项卡。</p> <p>设置刷新率。 打开“设置刷新率”对话框, 此对话框允许您更改自动刷新率(单位: 秒)。</p>
	终止所有 PPT 活动。
	为站点启用 PPT。
当前状态	<p>包括以下选项:</p> <p>已启用/已禁用。 表示是否为站点启用 PPT。</p> <p>活动/非活动。 表示当前是否在运行计划的计算。</p>
应用设置	应用计划变更。

计划区域

此区域允许您计划整个站点的 PPT 计算。

用户界面元素如下所述:

UI 元素	描述
自动运行计算于	指示是否在站点上执行计划的计算。
每日计算开始时间	计划 PPT 计算的开始时间。
计算重复周期	在指定时间定期运行计算。
在以下情况后中止计算	在指定时间结束计划的计算。

清除区域

此区域允许您在特定时间段后清除计算。

用户界面元素如下所述:

UI 元素	描述
删除早于 X 天的数据	删除早于定义值的数据。默认值设置为 120 天。 注: 为保留记分卡, 将不会清除最后五天的里程碑结果。

高级区域

此区域允许您增加整个站点上正在执行的并行计算数。还可以更改计划的计算的速度。

用户界面元素如下所述:

UI 元素	描述
替代设置	启用高级设置。
引擎数	设置整个站点上正在并发执行的并行计算数。
引擎油门	更改 ALM 计算 KPI 数据的速度。 1 表示较慢的处理速度和最小数据库负担。 10 表示较快的处理速度和最大数据库负担。

第 11 章:ALM Advisor

此章节描述了用于收集和分析环境详细信息以访问当前 **ALM** 部署并提出使用改进建议的 **ALM Advisor** 流程。

此章节包括：

关于 ALM Advisor	190
收集和访问 ALM 数据	195

关于 ALM Advisor

作为 ALM 站点管理员，您可以收集环境详细信息以访问当前的 ALM 部署并提出使用改进建议。收集的数据在联系支持人员时也十分有用。

ALM Advisor 过程收集存储在以下位置的文件中的环境详细信息：
C:\ProgramData\HP\ALM\Repository\productData\assessment。

收集完这些详细信息后，您可以立即访问 ALM Advisor 网站，以访问部署并提出使用改进建议。

注: 某些 SQL Server 属性要求此数据库的站点管理员具有高级选项权限。要确保这些权限，请运行：

```
sp_configure 'show advanced options', 1  
  
GO  
  
RECONFIGURE  
  
GO
```

下表描述收集的详细信息。

注: 有关 EHCACHE 的详细信息，请参见 [HP 软件自助解决知识库文章 KM00213910](http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/document/KM00213910) (<http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/document/KM00213910>)。

属性名称	描述
数据库通用数据	
Name	数据库服务器名称
Version	数据库服务器版本
SQL Server 数据	
productLevel	SQL Server 实例的版本级别
版本	SQL Server 实例的已安装产品版本
engineEdition	服务器上安装的 SQL Server 实例的数据库引擎版本
editionId	SQL Server 实例的版本 ID
isFullTextInstalled	指示全文本和语义索引组件是否安装在当前的 SQL Server 实例上

属性名称	描述
collation	服务器默认整理的名称
osMachineName	运行服务器实例的 Windows 计算机名称
Oracle 数据库数据	
sga_max_size	sga_target 可动态调整大小的硬上限
processes	可以同时连接到 Oracle 的操作系统用户进程的最大数量
sessions	可在系统中创建的会话的最大数量
cpu_count	可供 Oracle 数据库使用的 CPU 数量
db_cache_size	具有原始块大小的缓冲区的默认缓冲区池大小
log_buffer	Oracle 在将重做条目缓冲到重做日志文件中时使用的内存量(以字节为单位)
shared_pool_size	共享池的大小
large_pool_size	大型池分配堆的大小
java_pool_size	Java 池的大小, Java 内存管理器会在运行时执行期间从中分配大多数 Java 状况
pga_aggregate_target	对附加到实例的所有服务器进程可用的目标聚合 PGA 内存
optimizer_mode	构建选择实例优化方法的默认行为
optimizer_features_enable	用作伞状参数, 以启用基于 Oracle 发布号的一系列优化功能
compatible	允许使用新发布 Oracle, 同时保证与之前发布的向后兼容性
cursor_sharing	确定哪类 SQL 语句可以共享相同光标
open_cursors	指定一个会话可一次具有的打开光标(专用 SQL 区域的句柄)最大数量
session_cached_cursors	指定缓存的会话光标数

属性名称	描述
memory_max_target	指定 DBA 可设置的 MEMORY_TARGET 初始化参数的最大值
sga_target	指定所有 SGA 组件的总大小
NLS Parameters (NLS_CHARACTERSET, NLS_LANGUAGE, NLS_TERRITORY, NLS_LENGTH_SEMANTICS)	字符集相关信息
站点使用数据	
usersCount	站点用户数量
activeUsersCount	活动站点用户数量
operativeUsersCount	过去 30 天内打开会话的活动站点用户数量
projectsCount	项目数量
activeProjectsCount	活动项目数量
operativeProjectsCount	过去 30 天内具有会话的活动项目数量
应用程序服务器数据	
maxDbConnectionsAllowed	允许的最大并发数据库连接
connectorName	Jetty 连接器名称
maxConnectionsRequest	连接请求的最大数量
maxConnectionsOpen	打开连接的最大数量
maxConnectionsDuration	连接的最大持续时间
体系结构数据	
activeNodes	活动节点数量 —— 应用程序服务器
totalNodes	节点总数量
serverName	应用程序服务器名称
isActive	应用程序服务器状态
通用站点数据	
almEdition	ALM 版本
almEditionDisplayName	ALM 版本显示名称

属性名称	描述
informationCollectionTime	信息收集时间(以毫秒为单位)
extensionName	扩展名
extensionDisplayName	扩展显示名称
版本	扩展版本
缓存数据	
cacheManagerName	EHCache 管理器名称
cacheName	缓存名称
objectCount	缓存中发现的项数量
maxElementsInMemory	设置内存中创建的对象最大数量
maxElementsOnDisk	设置 DiskStore 中维护的对象最大数量
memoryStoreEvictionPolicy	达到 maxElementsInMemory 限制时执行的策略
eternal	确定元素是否为永久的, 表示忽略超时, 元素永不过期
timeToIdleSeconds	设置元素过期前空闲的时间
timeToLiveSeconds	设置元素过期前活动的时间
overflowToDisk	确定内存存储达到 maxElementsInMemory 限制时, 元素是否溢出磁盘
diskPersistent	确定磁盘存储在虚拟机重新启动之间是否持续
diskSpoolBufferSizeMB	为后台打印缓冲区分配的 DiskStore 大小
diskExpiryThreadIntervalSeconds	磁盘过期线程的运行之间的秒数
statisticsAccuracy	计算统计信息时缓存统计信息的精确度
cacheHits	在缓存中发现请求的项的次数
onDiskHits	在磁盘存储中发现请求的项的次数
inMemoryHits	在内存存储中发现请求的项的次数
misses	在缓存中未发现请求的元素的次数

属性名称	描述
averageGetTime	平均获取时间
evictionCount	获取创建缓存或清除统计信息后的缓存逐出数量
Jvm 数据	
jvmVersion	正在使用的 JVM 版本
usedHeapSize	Java 虚拟机中的总内存量
maxHeapSize	Java 虚拟机尝试使用的最大内存量
freeHeapSize	Java 虚拟机中的可用内存量
nonHeapUsedSize	已使用的内存量(以字节为单位)
nonHeapInitSize	Java 虚拟机最初从操作系统请求用于内存管理的内存量(以字节为单位)
nonHeapCommittedSize	已提交供 Java 虚拟机使用的内存量(以字节为单位)
nonHeapMaxSize	可用于内存管理的内存最大量(以字节为单位)
name	表示此内存管理器的名称
collectionElapseTime	大约的累计收集已用时间(以毫秒为单位)
innerCollectionCount	已发生的收集总数
memoryPoolNames	此内存管理器管理的内存池名称
architecture	正在使用的 JVM 的体系结构
is64Bit	正在使用的 JVM 是否为 64 位体系结构
numberOfProcessorsAvailable	此 JVM 可用的处理器数
计算机规格数据	
totalMemoryMB	计算机上安装的总内存
QCSense 数据	
startGroupingTime	段开始时间
endGroupingTime	段结束时间


属性名称	描述
nodeName	针对其收集数据的节点名称
measurementName	段期间收集的度量的名称
weightedMeanAverageValue	段期间记录的平均值的加权平均数
minimumValue	段期间记录的最小值
weightedMeanMinimumValue	段期间记录的最小值的加权平均数
maximumValue	段期间记录的最大值
weightedMeanMaximumValue	段期间记录的最大值的加权平均数
measurementsInspectedNumber	段期间记录的记录(度量值)数


收集和访问 ALM 数据

基于收集的环境详细信息，您可以访问当前 ALM 部署并提出使用改进建议。

要收集环境详细信息：

1. 在“站点管理”中，选择工具 > **ALM Advisor**。将打开“ALM Advisor”对话框。



2. 选择**数据保护**以保护敏感数据。单击  了解有关数据保护流程的详细信息。
3. 单击**收集**以开始数据收集过程。过程完成后，会发送电子邮件。

注：电子邮件可能会指示数据收集过程未成功完成。在这种情况下，确保所有节点均处于活动状态并重新运行数据收集过程。

4. 数据收集过程完成后，立即登录 **ALM Advisor** 网站。可在数据收集过程完成后发送的电子邮件中找到网站链接，或者单击“ALM Advisor”对话框中的**转到站点**。
5. 按照网站上的说明上载已收集的数据并完成评估过程。

第 12 章: QC Sense

此章节描述 QC Sense，这是用于收集和分析 HP Application Lifecycle Management (ALM) 使用和性能数据的内部监控工具。

此章节包括：

- 关于 QC Sense 198
- QC Sense 配置 198
- 生成和查看 QC Sense 报告206
- QC Sense 架构 207

关于 QC Sense

作为 ALM 站点管理员，可以利用由 QC Sense 收集的使用和性能数据从用户角度分析 ALM 性能行为。例如，可以查看从用户单击按钮到收到所需响应耗费的时间。

QC Sense 收集有关 ALM 用户界面中执行的用户操作的数据，并监控这些操作产生的所有客户端和服务器活动。可以检查单个用户活动及其产生的服务器和数据库活动，并比较通过用户操作分析的平均系统响应、服务器事务和很多其他参数。

可以配置 QC Sense 以根据各种操作和测量结果收集数据。这使您能够检查与 ALM 的不同方面相关的性能，比如项目、用户、操作类型和工作流影响。可以检查和比较系统组件之间的性能，包括应用程序服务器、数据库服务器、网络 and 文件系统。

除了关于单个用户活动的数据之外，您还可以将 QC Sense 配置为收集关于站点中 ALM 服务器的信息。QC Sense 可以收集关于服务器和网络活动的信息，例如服务器线程、内存使用情况、活动会话、数据库访问时间和文件系统访问时间。

QC Sense 包括客户端和服务器监控器。每个监控器在 ALM 中收集特定区域的使用情况和性能数据。作为 ALM 站点管理员，可以配置每个监控器以自定义收集数据的范围。QC Sense 收集的所有数据集中存储在站点数据库中，因此可以在客户端活动和产生的服务器活动之间方便地进行连接。有关详细信息，请参见 [QC Sense 配置 \(第 198 页\)](#)。

QC Sense 报告使您能够检查和比较性能以帮助确定问题来源。可以比较不同性能级别的用户之间的数据，或者可以确定可能导致系统响应突然变慢的操作或行为。例如，可以确定长操作，或检查在站点上通常变慢之前刚发生哪些长操作。有关详细信息，请参见 [生成和查看 QC Sense 报告 \(第 206 页\)](#)。

由 QC Sense 收集的数据根据 QC Sense 架构存储在数据库中。有关详细信息，请参见 [QC Sense 架构 \(第 207 页\)](#)。

注: 将 ALM 配置为使用外部身份验证时，无法访问 QC Sense。

QC Sense 配置

要配置 QC Sense，请从“站点管理”中访问“QC Sense 服务器配置”窗口。

配置选项使您能够：

- 对每个客户端和服务器监控器设置筛选以定义 QC Sense 收集数据的范围
- 启用或禁用 QC Sense 监控器
- 定义用于存储 QC Sense 数据的位置
- 定义每个监控器存储的最大记录数

- 设置将更新的数据传输到数据库的频率
- 定义清除 QC Sense 表的频率

此部分包括：

QC Sense 监控器	200
配置 QC Sense	201
QC Sense 服务器配置窗口	201
连接字符串生成器对话框	205

QC Sense 监控器

下表列出 QC Sense 监控器，并描述每个监控器默认情况下收集的数据。有关存储所收集数据的 QC Sense 数据库表的详细信息，请参见 [QC Sense 架构 \(第 207 页\)](#)。

监控器名称	数据库表描述	默认配置
Client Operation	包含用户操作的原始数据，比如提交缺陷、更新需求，或单击 登录 按钮。 有关详细信息，请参见 PERF_CLIENT_OPERATIONS (第 208 页) 。	不完整 。收集以下操作的数据： <ul style="list-style-type: none">• 超过两分钟的 登录 操作。• 超过两分钟的 创建实体 操作。• 超过两分钟的 粘贴 操作。• 超过五分钟的所有操作。
Client Method Call	包含 QC Sense 监控的 ALM 客户端方法的原始数据。 有关详细信息，请参见 PERF_CLIENT_METHODS_CALLS (第 209 页) 。	不完整 。收集以下对象的数据： <ul style="list-style-type: none">• 超过两分钟的生成分析项的调用。• 超过两分钟的工作流事件的调用。
Client Request	由客户端操作发送到 ALM 服务器的请求的原始数据。 有关详细信息，请参见 PERF_CLIENT_REQUESTS (第 210 页) 。	不完整 。在筛选出的客户端操作或筛选出的客户端方法的上下文中收集发送到服务器的所有请求的数据。
Server General	根据若干服务器测量结果聚合的数据。 有关详细信息，请参见 PERF_SERVER_GENERAL_MEASURES (第 214 页) 。	打开
Server Thread Type	有关在服务器上运行的线程的聚合的数据。 有关详细信息，请参见 PERF_SERVER_THREAD_TYPES (第 215 页) 。	打开

监控器名称	数据库表描述	默认配置
Server Thread	在服务器上运行的每个线程的原始数据。 有关详细信息，请参见 PERF_SERVER_THREADS (第 212 页)。	关闭
Server SQL	通过 ALM 服务器运行的每个 SQL 语句的原始数据。 有关详细信息，请参见 PERF_SERVER_SQLS (第 213 页)。	关闭

配置 QC Sense


可以配置 QC Sense 的全局设置，比如指定 QC Sense 架构的备选位置。还可以配置每个监控器的设置以定义收集数据的范围以及监控器存储的最大记录数。

要配置 QC Sense:

1. 在“站点管理”中，选择 **工具 > QC Sense > 配置**。将打开“登录到 <服务器>”对话框。
2. 输入站点管理员用户的登录凭据，并单击 **确定**。将打开“QC Sense 服务器配置”窗口。
有关用户界面的详细信息，请参见 [QC Sense 服务器配置窗口](#) (第 201 页)。

QC Sense 服务器配置窗口

此窗口使您能够配置 ALM 服务器的 QC Sense 设置。




QC Sense 配置包括全局设置，以及可以分别为每个监控器配置的设置。

访问	在“站点管理”中，选择工具 > QC Sense > 配置 。在“登录到 <服务器>”框中，输入站点管理员密码。
重要信息	有关默认配置设置的详细信息，请参见 QC Sense 监控器 (第 200 页) 。
另请参见	<ul style="list-style-type: none">• 关于 QC Sense (第 198 页)• 生成和查看 QC Sense 报告 (第 206 页)

全局设置

使您能够定义 QC Sense 的常规设置。



访问	在位于窗口左侧的监控器列表中，选择 全局设置 。
----	---------------------------------

用户界面元素如下所述:

UI 元素	描述
指定 QC Sense 数据的存储位置	<p>包括以下选项:</p> <ul style="list-style-type: none">• 将数据存储存储在站点管理架构中。• 将数据存储在其他架构中(建议)。指定用于存储 QC Sense 架构表的备选位置和连接信息。 <p>要定义“连接字符串”,请单击浏览按钮 ()。有关详细信息,请参见 连接字符串生成器对话框 (第 205 页)。您也可以手动输入所有必需数据。</p> <ul style="list-style-type: none">• 本机身份验证。对于 SQL Server,使用 Windows 身份验证而不是 SQL Server 身份验证。 <p>有关 QC Sense 架构的详细信息,请参见 QC Sense 架构 (第 207 页)。</p>
服务器保存作业	定义时间间隔(以分钟表示),在此期间将来自 QC Sense 服务器监控器的更新信息写入到数据库。
服务器清除作业	定义时间间隔(以小时表示),在此期间清理 QC Sense 表。
客户端永久保存作业	定义时间间隔(以分钟表示),在此期间将来自 QC Sense 客户端监控器的更新信息发送到服务器。
	恢复默认 QC Sense 配置设置。位于配置窗口底部左侧中。

监控器设置

使您能够定义 QC Sense 监控器的设置。有关监控器的详细信息,请参见 [QC Sense 监控器 \(第 200 页\)](#)。


访问	在位于窗口左侧的监控器列表中,选择监控器以进行配置。
----	----------------------------

用户界面元素如下所述(无标签元素显示在尖括号中):

UI 元素	描述
<监控器列表>	<p>位于窗口左侧，显示 QC Sense 客户端和服务器监控器。选择监控器以配置其选项和筛选。</p> <p> 表示活动监控器。</p> <p> 表示非活动监控器。不会收集此监控器的数据。</p> <p>要激活或停用监控器，请右键单击监控器，并选择关闭/打开监控器。</p>
	<p>使您能够设置筛选条件以定义筛选收集的数据的范围。</p> <p>从菜单选择筛选以进行添加和配置。对每个 QC Sense 监控器有不同的筛选可用。</p>
	<p>删除数据筛选。 删除选定的数据筛选。如果未定义任何筛选，QC Sense 将收集选定监控器的所有数据。</p> <p>注: SQL Server 必须具有至少一个筛选。</p>
	<p>监控器设置。 使您能够定义选定监控器的设置。包括以下设置：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 监控器数据库表中的最大记录数： 在服务器清除作业清理数据库后，为仍可保持在数据库中的监控器定义最大记录数。 • 时间范围长度。 定义计算某些测量结果的时间范围。例如，在 15 分钟期间测量的用于处理线程的平均服务器 CPU 时间。 <p>对以下监控器可用：Server General、Server Thread Type</p> <ul style="list-style-type: none"> • 排除的字段。 不保存选定字段的监控器数据。 <p>对以下监控器可用：Server SQL、Server Thread</p>
数据筛选面板	列出选定监控器的筛选。
数据筛选详细信息	<p>显示详细信息，并使您能够设置选定数据筛选的条件。</p> <p>有关每个监控器的可用字段的详细信息，请参见 QC Sense 架构 (第 207 页)。</p>
监控器描述	描述选定监控器。表示存储监控器数据的 QC Sense 架构表。

连接字符串生成器对话框

此对话框使您可以生成自定义连接字符串。它还使您可以使用已在“站点管理”中定义的连接字符串。



访问	从全局设置窗口中，在指定 QC Sense 数据的存储位置下，单击将数据存储在其它架构中，然后单击  。
另请参见	QC Sense 服务器配置窗口 (第 201 页)

用户界面元素如下所述：

UI 元素	描述
连接字符串参数	<p>此选项使您可以通过选择数据库类型和定义参数来生成连接字符串。</p> <ul style="list-style-type: none">• 数据库类型。数据库类型可以为 MS SQL 或 Oracle。• 服务器主机。服务器名称。• 端口。数据库服务器的端口号。默认端口为：<ul style="list-style-type: none">■ Oracle: 1521■ MS SQL: 1433• SID。Oracle 数据库服务器的服务 ID。只有对于 Oracle 数据库类型，才能编辑 SID 字段。

UI 元素	描述
来自站点管理中已注册数据库服务器的连接字符串	此选项使您可以选择来自“站点管理”中已注册数据库服务器的连接字符串。 <ul style="list-style-type: none">• 数据库服务器名称。 数据库服务器名称。• 使用数据库管理员凭据。 使用选定数据库服务器的数据库管理员凭据。
自定义连接字符串	此选项使您可以在此处直接定义非标准的复杂连接字符串。

生成和查看 QC Sense 报告

注: QC Sense 报告仅用于调试目的，默认情况下处于禁用状态。通过在“站点管理”的“站点配置”选项卡中配置 **ENABLE_PERFORMANCE_MONITOR_BIRT_REPORTS** 参数，可生成 QC Sense 报告。有关详细信息，请参见 [设置 ALM 配置参数 \(第 173 页\)](#)。如果您生成了 QC Sense 报告，建议在使用后立即将其禁用。

可以基于由 QC Sense 收集的数据生成报告。例如，要检查用户体验，可以生成有关以下对象的报告：

- 特定用户执行的所有操作
- 所有用户的特定类型事务，比如创建需求或单击 **登录** 按钮
- 执行时间长于既定时间量的事务
- 比较不同性能级别的用户

生成报告之后，您可以打印报告。

以下报告类型可用：

- **客户端报告。** 基于由 QC Sense 客户端监控器收集的数据。报告将从用户体验角度提供信息，在 ALM 用户界面中表示用户操作。
- **服务器报告。** 基于由 QC Sense 服务器监控器收集的数据。
 - 表示由用户操作调用的服务器活动。
 - 常规服务器活动的服务器报告。
- **数据库表报告。** 使您能够使用标准 SQL 语法在 QC Sense 架构表中访问信息。

要生成和查看报告：

1. 在“站点管理”中，选择工具 > QC Sense > 报告。将打开“登录到 <服务器>”对话框。
2. 输入站点管理员用户的登录凭据，并单击 确定。将打开 QC Sense“报告”页面。
3. 单击报告链接。在打开的登录窗口中，输入站点管理员用户的登录凭据。

注：通过在“站点管理”的“站点配置”选项卡中配置 **QC_SENSE_REPORTS_USERS** 参数，可以向不是站点管理员的其他用户授权。有关详细信息，请参见 [设置 ALM 配置参数 \(第 173 页\)](#)。

4. 在报告查看器中，输入参数，以定义要生成的报告的范围。

QC Sense 架构

QC Sense 对于每个 ALM 站点具有单个数据库架构。架构是在 ALM 安装期间创建的，默认情况下存储在站点管理架构中。但是，QC Sense 架构独立于 ALM 站点管理架构，并且表可以存储在任意数据库架构中。对于企业站点，建议将架构存储在另一个数据库服务器上。有关定义 QC Sense 架构的备选位置的详细信息，请参见 [QC Sense 配置 \(第 198 页\)](#)。

QC Sense 架构由下列表组成：

表名称	数据源	数据类型
PERF_CLIENT_OPERATIONS (第 208 页)	客户端	原始
PERF_CLIENT_METHODS_CALLS (第 209 页)	客户端	原始
PERF_CLIENT_REQUESTS (第 210 页)	客户端	原始
PERF_SERVER_THREADS (第 212 页)	服务器	原始
PERF_SERVER_SQLS (第 213 页)	服务器	原始
PERF_SERVER_GENERAL_MEASURES (第 214 页)	服务器	聚合
PERF_SERVER_THREAD_TYPES (第 215 页)	服务器	聚合

PERF_CLIENT_OPERATIONS

此表存储由 **Client Operation** 监控器收集的数据。

此表包含每个客户端操作的一条记录。**client operation** 是由用户在 **ALM** 用户界面中执行的操作。例如：

- 在“登录”窗口中单击**身份验证**按钮
- 在“缺陷”模块中选择**附件**选项卡
- 在测试计划树中展开文件夹

客户端操作类型通过 **type**、**data** 和 **context** 来描述。表的列前缀是 **PCO**。例如，**PCO_OPERATION_ID**。

列名称	描述
OPERATION_ID	分配给操作的唯一 GUID。
CLIENT_MACHINE_NAME	执行操作的客户端主机名。
LOGIN_SESSION_ID	登录会话 ID。
PROJECT_SESSION_ID	项目会话 ID。
PROJECT	域和项目名称，格式：<域名>/<项目名称>。
USER_NAME	用户名。
OPERATION_TYPE	操作的类型。例如： <ul style="list-style-type: none">• 单击的按钮• 选定的选项卡• 展开的树节点
OPERATION_DATA	操作的数据。例如： <ul style="list-style-type: none">• 单击的按钮标签，比如登录• 选定的选项卡标签，比如附件

列名称	描述
OPERATION_CONTEXT	执行操作的窗口的路径。例如： <ul style="list-style-type: none">• 模块:Business Components .Net; 视图:EntityTypeViewControl; 视图:ComponentStepsViewControl; 视图:DesignStepsViewControl• 表单:组件步骤详细信息
CLIENT_START_TIME	操作的开始时间，类型为日期时间数据类型。
CLIENT_END_TIME	操作的结束时间，类型为日期时间数据类型。
CLIENT_START_TIME_MS	操作的开始时间，即从 01/01/1970 以来经过的毫秒数。
CLIENT_TOTAL_TIME	从操作开始到操作结束经过的总毫秒数。

PERF_CLIENT_METHODS_CALLS

此表存储由 **Client Method Call** 监控器收集的数据。

此表包含 QC Sense 监控的每个方法调用的一条记录。受监控的方法由 QC Sense 预定义。每个方法调用链接到以下相关记录：

- **Owner Operation**。此方法调用运行时的活动操作。
- **Owner Method Call**。此方法调用运行时的活动监控方法。可以是 NULL。
- **Called Methods**。从此方法直接或间接调用的另一个受监控的方法。
- **Requests**。从此方法调用直接或间接发送到服务器的请求。

表的列前缀是 PCMC。例如，PCMC_METHOD_CALL_ID。

列名称	描述
METHOD_CALL_ID	分配给方法调用的唯一 GUID。
LOGIN_SESSION_ID	登录会话 ID。
PROJECT_SESSION_ID	项目会话 ID。
PROJECT	域和项目名称，格式：<域名>/<项目名称>。

列名称	描述
USER_NAME	用户名。
SEQUENCE	处于其所有者操作上下文中的方法调用的序列。
OWNER_OPERATION_ID	启动方法调用时的活动客户端操作 ID。
OWNER_OPERATION_TYPE	所有者操作的类型。
OWNER_OPERATION_DATA	所有者操作的数据。
OWNER_OPERATION_CONTEXT	所有者操作的上下文。
OWNER_METHOD_CALL_ID	启动方法调用时(可以是 Null)的活动方法调用 ID。
METHOD_NAME	方法名称, 例如, Login 。
CLASS_NAME	类名称, 例如, ConnectionManagementService 。
MODULE_NAME	模块/程序集名称, 例如, QCClient.Library.dll 。
ADDITIONAL_DATA	由方法调用添加的其他数据。
CLIENT_START_TIME	方法调用的开始时间, 类型为日期时间数据类型。
CLIENT_END_TIME	方法调用的结束时间, 类型为日期时间数据类型。
CLIENT_START_TIME_MS	操作的开始时间, 即从 01/01/1970 以来经过的毫秒数。
CLIENT_TOTAL_TIME	从操作开始到操作结束经过的总毫秒数。

PERF_CLIENT_REQUESTS

此表存储由 **Client Request** 监控器收集的数据。

此表包含从客户端发送到服务器的每个请求的一条记录。每个请求链接到以下相关记录:

- **Owner Operation**。向服务器发送请求时的活动操作。
- **Owner Method Call**。向服务器发送请求时活动的受监控方法。可以是 NULL。

请求记录包括以下内容:

- 客户端性能数据, 比如客户端向服务器发送请求的时间
- 服务器性能数据, 比如请求到达服务器的时间

表的列前缀是 PCR。例如, PCR_REQUEST_ID。

列名称	描述
REQUEST_ID	请求的唯一 GUID。 注： 这也是在服务器中处理请求的线程的 GUID。
SEQUENCE	处于其所有者操作上下文中的请求的序列。
OWNER_OPERATION_ID	向服务器发送请求时的活动客户端操作 ID。
OWNER_METHOD_CALL_ID	向服务器发送请求时活动的受监控方法。
LOGIN_SESSION_ID	登录会话 ID。
PROJECT_SESSION_ID	项目会话 ID。
PROJECT	域和项目名称，格式：<域名>/<项目名称>。
USER_NAME	用户名。
REQUEST_TYPE	请求类型，例如， PostBug 。
CLIENT_START_TIME	向服务器发送请求的时间，类型为日期时间数据类型。
CLIENT_END_TIME	从服务器返回响应的时间，类型为日期时间数据类型。
CLIENT_START_TIME_MS	向服务器发送请求的时间，即从 01/01/1970 以来经过的毫秒数。
CLIENT_TOTAL_TIME	从向服务器发送请求到收到响应经过的总毫秒数。
SERVER_MACHINE_NAME	处理请求的 ALM 服务器。
SERVER_START_TIME	服务器开始处理请求的时间，类型为日期时间数据类型。
SERVER_START_TIME_MS	服务器开始处理请求的时间，即从 01/01/1970 以来经过的毫秒数。
SERVER_TOTAL_TIME	服务器处理请求所耗费的总时间(以毫秒计)。
SERVER_CPU_TIME	分配的用于处理请求的总 CPU 时间(以毫秒计)。
DB_TIME_AVG	数据库处理此线程的 SQL 语句的平均时间。
DB_TIME_MAX	数据库处理此线程的 SQL 语句的最长时间。
DB_TIME_MIN	数据库处理此线程的 SQL 语句的最短时间。
DB_TIME_COUNT	数据库处理此线程的 SQL 语句数。

列名称	描述
FS_TIME_AVG	此请求对文件系统的平均访问时间。
FS_TIME_MIN	此请求对文件系统的最短访问时间。
FS_TIME_MAX	此请求对文件系统的最长访问时间。
FS_TIME_COUNT	此请求对文件系统的访问(读取/写入或删除文件)数。

PERF_SERVER_THREADS

此表存储由 **Server Thread** 监控器收集的数据。

此表包含在服务器上运行的每个线程的一条记录。有四个线程类别：

- **REQUEST**。处理 web-gate 请求的线程。
- **JOB**。运行 ALM 作业的线程。
- **ASYNC_TASK**。运行 ALM 异步任务的线程。
- **NONE**。所有其他线程，比如运行存储库迁移进程的线程。

表的列前缀是 PCT。例如，PCT_THREAD_ID。

列名称	描述
THREAD_ID	线程的唯一 GUID。
SERVER_MACHINE_NAME	处理线程的 ALM 服务器。
THREASY_CATEGORY	线程类别。可用类别：REQUEST、JOB、ASYNC_TASK 和 NONE。
THREAD_TYPE	线程类型。例如，请求类型 —— PostBug 、作业名称 —— CKeepAliveJob 等等。
SERVER_START_TIME	线程开始运行的时间，类型为日期时间数据类型。
SERVER_START_TIME_MS	线程开始运行的时间，即从 01/01/1970 以来经过的毫秒数。
LOGIN_SESSION_ID	登录会话 ID。
PROJECT_SESSION_ID	项目会话 ID。

列名称	描述
PROJECT	域和项目名称，格式：<域名>/<项目名称>。
USER_NAME	用户名。
SERVER_TOTAL_TIME	服务器处理线程所耗费的总时间(以毫秒计)。
SERVER_CPU_TIME	分配的用于处理线程的总 CPU 时间(以毫秒计)。
DB_TIME_AVG	数据库处理此线程的 SQL 语句的平均时间。
DB_TIME_MAX	数据库处理此线程的 SQL 语句的最长时间。
DB_TIME_MIN	数据库处理此线程的 SQL 语句的最短时间。
DB_TIME_COUNT	数据库处理此线程的 SQL 语句数。
FS_TIME_AVG	此线程对文件系统的平均访问时间。
FS_TIME_MIN	此线程对文件系统的最短访问时间。
FS_TIME_MAX	此线程对文件系统的最长访问时间。
FS_TIME_COUNT	此线程对文件系统的访问(读取/写入或删除文件)数。

PERF_SERVER_SQLS

此表存储由 **Server SQL** 监控器收集的数据。

可以在此表中检查数据，因为这些数据与执行的用户操作(存储在 PERF_CLIENT_OPERATIONS 表中)以及生成的结果请求(存储在 PERF_CLIENT_REQUESTS 表中)相关。

此表包含在服务器上运行的每个 SQL 语句的一条记录。表的列前缀是 PSS。例如，PSS_SQL_ID。

列名称	描述
SQL_ID	SQL 的唯一 GUID。
SERVER_MACHINE_NAME	运行此 SQL 语句的 ALM 服务器。
THREAD_ID	运行 SQL 语句的上下文中的线程 ID。
THREAD_CATEGORY	线程类别。
THREAD_TYPE	线程类型。
PROJECT	域和项目名称，格式：<域名>/<项目名称>。

列名称	描述
USER_NAME	用户名。
SQL_TYPE	SQL 语句的类型，例如：“executeQuery”和“executeUpdate”。
RECORD_COUNT	由此 SQL 语句添加、删除或建立的记录数。
START_TIME	SQL 语句的开始时间，类型为日期时间数据类型。
START_TIME_MS	SQL 语句的开始时间，即从 01/01/1970 以来经过的毫秒数。
TOTAL_TIME	服务器执行 SQL 语句所耗费的总时间(以毫秒计)。
SQL_STRING	实际 SQL 字符串。

PERF_SERVER_GENERAL_MEASURES

此表存储由 **Server General** 监控器收集的数据。

此表存储有关 ALM 服务器行为的聚合的数据。每条记录描述在特定时间范围内对单个 ALM 节点的单次测量。表的列前缀是 PSGM。例如，PSGM_SERVER_MACHINE_NAME。

列名称	描述
SERVER_MACHINE_NAME	收集数据的源 ALM 服务器。
START_TIME	记录时间范围的开始时间。
END_TIME	记录时间范围的结束时间。
MEASURE_NAME	测量名称。 可用值： <ul style="list-style-type: none">• MEMORY_USAGE• ACTIVE_THREADS• ACTIVE_PROJECT_SESSION• THREAD_TOTAL_TIME• THREAD_CPU_TIME• FREC_REQUEST_CALL_TOTAL_TIME• DB_TIME• FS_TIME

列名称	描述
AVG	在时间范围期间测量的平均值。
MIN	在时间范围期间测量的最小值。
MAX	在时间范围期间测量的最大值。
COUNT	在时间范围期间计算测量的次数。

PERF_SERVER_THREAD_TYPES

此表存储由 **Server Thread Type** 监控器收集的数据。

此表存储有关服务器线程的聚合的数据。每条记录描述在特定 **ALM** 项目中的特定时间范围内单个 **ALM** 节点的单个线程类型行为。表的列前缀是 **PSTT**，例如 **PSTT_SERVER_MACHINE_NAME**。

列名称	描述
SERVER_MACHINE_NAME	收集数据的源 ALM 服务器。
START_TIME	记录时间范围的开始时间。
END_TIME	记录时间范围的结束时间。
THREAD_CATEGORY	线程类别。可用类别: REQUEST 、 JOB 、 ASYNC_TASK 和 NONE 。
THREAD_TYPE	线程类型。例如，请求类型 —— PostBug 、作业名称 —— CKeepAliveJob 等等。
PROJECT	域和项目名称，格式: <域名>\<项目名称>。
SERVER_TOTAL_TIME_AVG	服务器处理线程所耗费的平均时间(以毫秒计)。
SERVER_TOTAL_TIME_MIN	服务器处理线程所耗费的最短时间(以毫秒计)。
SERVER_TOTAL_TIME_MAX	服务器处理线程所耗费的最长时间(以毫秒计)。
SERVER_TOTAL_TIME_COUNT	服务器中运行的线程数。
SERVER_CPU_TIME_AVG	分配的用于处理线程的平均 CPU 时间(以毫秒计)。

列名称	描述
SERVER_CPU_TIME_MIN	分配的用于处理线程的最短 CPU 时间(以毫秒计)。
SERVER_CPU_TIME_MAX	分配的用于处理线程的最长 CPU 时间(以毫秒计)。
SERVER_CPU_TIME_COUNT	服务器中运行的线程数。
DB_TIME_AVG	用于处理 SQL 语句的平均时间。
DB_TIME_MIN	用于处理 SQL 语句的最短时间。
DB_TIME_MAX	用于处理 SQL 语句的最长时间。
DB_TIME_COUNT	数据库处理的 SQL 语句数。
FS_TIME_AVG	对文件系统的平均访问时间。
FS_TIME_MIN	对文件系统的最短访问时间。
FS_TIME_MAX	对文件系统的最长访问时间。
FS_TIME_COUNT	对文件系统的访问(读取/写入或删除文件)数。

第 13 章: 安装 HP ALM 工具和插件

HP Application Lifecycle Management (ALM) 提供了与 HP 和第三方工具的集成和同步解决方案。要将 ALM 与其他工具集成，可能需要从 HP Application Lifecycle Management ALM 工具页或者 HP Application Lifecycle Management 插件页安装插件。

注: 如果要将 ALM 与另一个工具集成，可以验证您使用的工具版本是否受支持。单击 **帮助 > 新增功能**，并选择相应的集成矩阵。

以下 ALM 工具可供使用：

- **HP ALM 连接。**可用于将 ALM 与其他工具集成。
- **HP ALM 实验室服务。**通过它，您可以使用 HP ALM 在测试主机上触发功能测试和维护任务。在需要连接到“实验室管理”的功能测试工具(例如 VAPI 和 QuickTest Professional)上安装和配置 HP ALM 实验室服务代理。
- **HP ALM 客户端注册。**在客户端计算机上注册 ALM 组件，让您可以使用 HP 测试工具及第三方和自定义工具。
- **虚拟环境共享部署。**在可由所有用户访问的共享位置部署 ALM 组件。这对于用户通过虚拟环境(如 Citrix 或 VMware)连接到 ALM 的情况非常有用。
- **Webgate Customization。**通过它，您可以自定义 WebGate 客户端组件。

要安装 ALM 工具：

1. 在 ALM 主窗口中选择 **帮助 > ALM 工具**。将打开 HP Application Lifecycle Management 工具页面。



Application Lifecycle Management - Tools

HP ALM 连通性

通过它，您可以将 HP ALM 与其他工具集成。

HP ALM 实验室服务

通过它，您可以使用 HP ALM 在测试主机上远程触发功能测试和维护任务。
在需要连接到“实验室管理”的功能测试主机（例如 VAPI 和 United Functional Testing）
上安装和配置 HP ALM 实验室服务代理。

HP ALM 客户端注册

在客户端计算机上部署并注册 ALM 组件。

虚拟环境的共享部署

在客户端计算机的共享位置部署 ALM 组件。

Webgate Customization

自定义 WebGate 客户端组件。

- 单击工具链接。将打开有关此工具更多信息的页面。
如果单击**更多 HP ALM 插件**链接，将打开 HP Application Lifecycle Management 资源插件
页面，供您选择其他插件。
- 单击工具链接查看使用此工具的说明。

提示: 也可以单击扩展的链接查看其文档。

- 按屏幕上的指示下载并安装该工具。

要安装 ALM 插件:

在 ALM 主窗口中选择**帮助 > ALM 插件**。将打开 HP Application Lifecycle Management 资源插
件页面，供您选择其他插件。

第 2 部分: 项目自定义

第 14 章:项目自定义概览

作为 HP Application Lifecycle Management (ALM) 项目管理员，您可以用“项目自定义”通过定义可访问项目的用户及指定每个用户可执行的任务类型，来控制对项目的访问。还可以自定义项目以满足组织的特定需求。

交叉项目自定义： 作为 ALM 模板管理员，可以使用交叉项目自定义来自定义模板项目，并将自定义应用到一个或多个 ALM 项目。这样，您就能在组织中的项目之间标准化策略和过程。有关详细信息，请参见[交叉项目自定义 \(第 283 页\)](#)。

ALM 版本： 交叉项目自定义功能对 Quality Center Enterprise Edition 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

此章节包括：

启动项目自定义	222
了解项目自定义窗口	224
保存自定义变更	226

启动项目自定义

可以使用“项目自定义”窗口自定义 ALM 项目。

注: 属于 Viewers 组的用户不能在“项目自定义”窗口中查看或更改任何设置，“用户属性”页上的设置除外。

要开始项目自定义：

1. 打开 Web 浏览器，然后输入 ALM URL
`http://<ALM 服务器名称>[:<端口号>]/qcbn`。将打开 HP Application Lifecycle Management“选项”窗口。




2. 单击 **ALM 桌面客户端** 链接。

第一次运行 ALM 时，文件将下载到客户端计算机。随后 ALM 执行版本检查。如果服务器上有更新的版本，则将更新后的文件下载到客户端计算机。

- **Windows 7/2008R2/2012:** 如果在计算机上没有管理员特权，并且屏幕显示“安全警告”，则单击**不安装**。您将重定向到安装屏幕。
- 如果禁止通过浏览器下载文件，则可以使用 HP Application Lifecycle Management 插件页面(**帮助 > 插件**)上的 HP ALM Client MSI Generator 插件安装这些文件。
- 如果在诸如 Citrix 或 VMware 这样的虚拟环境中运行 ALM，则只有系统管理员才可以安装新版本。

检查 ALM 版本并对文件作必要更新后，将打开 ALM“登录”窗口。

The image shows the HP Application Lifecycle Management (ALM) login window. It features the HP logo and the title "Application Lifecycle Management". The login form includes fields for "名称:" (Name) and "密码:" (Password). Below the password field is a checkbox labeled "自动在该计算机上登录到上次的域和项目" (Automatically log on to the last domain and project on this computer). To the right of the checkbox is a link labeled "忘记密码" (Forgot password). Below the checkbox and link is a button labeled "身份验证" (Authenticate). Below the "身份验证" button are two dropdown menus labeled "域:" (Domain) and "项目:" (Project). At the bottom right of the form is a button labeled "登录" (Log in).


注: 如果已将 ALM 配置为使用外部身份验证，则“名称”和“密码”字段不会显示在此窗口中。继续执行步骤 7。

3. 在**登录名**框中，输入用户名。

如果输入的用户名没有特定项目的管理员特权，将限制您只能使用对该用户组可用的自定义功能。有关详细信息，请参见[关于管理用户组和权限 \(第 236 页\)](#)。

4. 在**密码**框中，输入密码。如果忘记了密码，请单击**忘记密码**链接。有关详细信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

登录到 ALM 之后，可以从“项目自定义”窗口更改密码。有关详细信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。此外，站点管理员可以从“站点管理”更改用户的密码。有关详细信息，请参见[创建和更改密码 \(第 143 页\)](#)。

5. 如果希望 ALM 自动登录到您正在处理的最近项目，则选中**自动在该计算机上登录到上次的域和项目**复选框。
6. 单击**身份验证**。ALM 将验证您的用户名和密码，并确定您可以访问哪些域和项目。如果指定了自动登录，则将打开 ALM。
7. 在**域**列表中，选择一个域。默认情况下，将显示使用过的最后一个域。
8. 在**项目**列表中，选择一个项目。默认情况下，将显示使用过的最后一个项目。
9. 单击**登录**。ALM 将打开，并显示您在上个会话期间最后使用的模块。
10. 在刊头上，单击 ，然后选择**自定义**。有关详细信息，请参见[了解项目自定义窗口 \(第 224 页\)](#)。

11. 要退出“项目自定义”窗口并返回到 ALM 项目，单击位于窗口右上方的[返回](#)按钮。

如果对“项目自定义”进行了更改，则将打开“自定义变更”对话框。有关详细信息，请参见[保存自定义变更 \(第 226 页\)](#)。

了解项目自定义窗口

作为 ALM 项目管理员，可以在“项目自定义”窗口中自定义项目以满足组织的特定需求。

有关更改项目自定义时的重要注意事项，请参见[保存自定义变更 \(第 226 页\)](#)。



“项目自定义”窗口包含以下链接：

注: 如果在模板项目中工作，会显示一些链接，名称后有 **(共享)** 字样。这表示该页上的自定义会应用于链接的项目。有关详细信息，请参见[交叉项目自定义 \(第 283 页\)](#)。

链接	描述
用户属性	<p>所有用户都可以使用此选项更改其用户属性和密码。有关详细信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。</p> <p>在“站点管理”中，站点管理员可以从站点用户选项卡替代和更改用户的属性和密码。有关详细信息，请参见更新用户详细信息 (第 141 页)和创建和更改密码 (第 143 页)。除非将 ALLOW_UPDATE_USER_PROPERTIES_FROM_CUSTOMIZATION 参数设置为 Y，否则项目管理员无法从“项目自定义”中更改用户的属性。</p>
项目用户	<p>可以从 ALM 项目添加和删除用户。还可以将用户分配到用户组以限制用户的访问特权。有关详细信息，请参见管理项目中的用户 (第 229 页)。</p> <div><p>注: 创建 ALM 用户并从“站点管理”定义用户属性。有关详细信息，请参见管理 ALM 用户 (第 131 页)。</p></div>

链接	描述
组和权限	可通过指定权限设置, 将特权分配到用户组。这包括指定转换规则和隐藏数据。有关详细信息, 请参见 管理用户组和权限 (第 235 页) 。
模块访问	可以控制每个用户组可访问的模块。通过防止用户访问不必要的模块, 您可以更好地利用 ALM 许可证。有关详细信息, 请参见 自定义用户组的模块访问 (第 246 页) 。
项目实体	可以自定义 ALM 项目以适应您的环境。项目可包含系统字段和用户定义的字段。系统字段可以修改。可以添加、修改和删除用户定义的字段。有关详细信息, 请参见 自定义项目实体 (第 250 页) 。
需求类型	可以将需求类型添加到 ALM 项目, 并定义哪些字段可用, 以及对于每种需求类型哪些字段是必填的。有关详细信息, 请参见 自定义项目需求类型 (第 258 页) 。
基于风险的质量管理	<p>可以自定义基于风险的测试的条件和条件值, 并自定义默认的测试工作量和测试级别。有关详细信息, 请参见自定义基于风险的质量管理 (第 271 页)。</p> <p>ALM 版本: 对于 ALM Essentials Edition, “项目自定义”中的“基于风险的质量管理”链接不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息, 请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。</p>
项目列表	可以将自定义的字段列表添加到项目。字段列表包含用户可在系统字段或用户定义的字段中输入的值。有关详细信息, 请参见 自定义项目列表 (第 263 页) 。
自动邮件	可以设置自动邮件通知规则, 通过电子邮件通知用户有关缺陷修复活动的信息。有关详细信息, 请参见 配置自动邮件 (第 267 页) 。
警报规则	可以为项目激活警报规则。指示 ALM 在项目中发生更改时创建警报并发送电子邮件。有关详细信息, 请参见 激活警报规则 (第 279 页) 。
工作流	<p>可以生成脚本, 对“缺陷模块”对话框的字段执行经常需要的自定义。有关详细信息, 请参见生成工作流脚本 (第 353 页)。</p> <p>此外, 可以编写脚本, 自定义任何模块中的对话框并控制用户可执行的操作。有关详细信息, 请参见工作流自定义概览 (第 365 页)。</p>
项目计划和跟踪	<p>可以创建并自定义项目计划和跟踪 (PPT) KPI。有关详细信息, 请参见自定义项目计划和跟踪 KPI (第 295 页)。</p> <p>ALM 版本: “项目自定义”中的“项目计划和跟踪”链接对 ALM 版本可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息, 请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。</p>

链接	描述
项目报告模板	可以创建并自定义该项目用户可分配到基于模板的报告的报告模板。有关详细信息，请参见 项目报告模板 (第 303 页) 。
Business Process Testing	可以配置 Business Process Testing。有关详细信息，请参见 配置 Business Process Testing (第 345 页) 。
业务视图	您可以创建业务视图，它们可以在“分析视图”模块中用作创建报表的基础。有关详细信息，请参见 业务视图 。
Sprinter	<p>可以配置使用 HP Sprinter 在 ALM 中进行手动测试的设置。有关详细信息，请参见 配置 Sprinter (第 349 页)。</p> <p>ALM 版本：“项目自定义”中的 Sprinter 链接对 ALM Essentials Edition 或 Performance Center Edition 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。</p>
IDE Connector Customizer	<p>您可以执行必要的自定义操作来使用 Application Lifecycle Intelligence。</p> <p>注：仅在启用了 ALM Dev Extension 时，此链接才可用。有关启用扩展的更多详细信息，请参见 为项目启用扩展 (第 73 页)。要下载 IDE Connector Customizer 文档，请访问 HP ALM 插件页(可从帮助 > 插件访问)。</p>

保存自定义变更

作为项目管理员，可以将自定义变更另存为重大变更或轻微变更。您选择的选项决定了会话到期之后用户重新连接时，是否重新加载自定义。

- **重大变更(默认)。** 用户会话到期后和用户重新连接时，重新加载自定义。


建议只对必须尽早提供给用户的关键变更使用此选项。限制重大变更，可使用户能快速地重新连接，而不重新加载自定义。例如，添加必填的用户定义的字段时，可能会使用此选项。

- **轻微变更。** 用户会话到期后和用户重新连接时，不重新加载自定义。

如果自上次登录以来，至少已进行了一项主要自定义变更，则用户重新连接时将重新加载自定义。有关详细信息，请参见 **DISPLAY_LAST_USER_INFO** 站点参数。这包括上次用户登录和当前登录时间之间，所做的全部主要和次要的自定义变更。

为自定义变更选择保存选项：

1. 在对“项目自定义”进行更改之后，单击**返回**按钮，以退出“项目自定义”窗口。将打开“自定义变更”对话框。



2. 选择保存选项，并单击**确定**以退出“项目自定义”，并返回到 ALM 项目。

第 15 章:管理项目中的用户

作为 HP Application Lifecycle Management (ALM) 项目管理员，您可以通过定义可登录到项目的用户及指定每个用户可执行的任务类型，来控制对项目的访问。

此章节包括：

关于管理项目中的用户	230
将用户添加到项目	230
将用户分配到用户组	231
从项目删除用户	232

关于管理项目中的用户

对每个 ALM 项目，都必须从整个 ALM 用户列表选择有效用户的列表。

注: 用户列表在“站点管理”中创建。有关详细信息，请参见[管理 ALM 用户 \(第 131 页\)](#)。


然后将必须将每个项目用户分配给用户组。每个组都有执行某些 ALM 任务的权限。

将用户添加到项目

将新用户添加到 ALM 项目。

要将用户添加到项目：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击**项目用户**。将打开“项目用户”页面。



提示: 可以单击**名称**列将用户名的排序顺序从升序改为降序。还可以单击**全名列**按照全名而非用户名排序。

2. 单击**添加用户**按钮右侧的箭头。用以下选项之一将用户添加到项目：
 - 要通过输入用户名添加现有用户，请选择**按名称添加用户**。将打开“添加用户”对话框。输入在此项目的“站点管理”中定义的用户的用户名。单击**确定**。
 - 要在“站点用户”列表中新建用户并将用户添加到项目，请选择**向站点添加新用户**。在“向站点添加新用户”对话框中输入新用户的详细信息，并单击**确定**。

注:对于智能卡身份验证,请在**电子邮件**中输入智能卡的电子邮件,在**描述**中输入智能卡的常用名称(CN)。对于单点登录(SSO)身份验证,请在**描述**中输入电子邮件和用户名。

如果此选项不可用,可通过在“站点管理”中设置 **ADD_NEW_USERS_FROM_PROJECT** 参数启用它。有关详细信息,请参见 [设置 ALM 配置参数 \(第 173 页\)](#)。

- 要从“站点用户”列表添加现有用户,请选择**从站点添加用户**。在“从站点添加用户”对话框中,选择要添加到项目的用户。

可以用**刷新**按钮刷新用户的列表,可以用**查找**按钮按名称搜索现有用户。单击**确定**。

用户添加到“项目用户”列表,并在“详细信息”选项卡中显示用户详细信息。在“站点管理”中定义用户详细信息。有关详细信息,请参见[更新用户详细信息 \(第 141 页\)](#)。

3. 单击**保存**将保存对“项目用户”页面的更改。

将用户分配到用户组

将用户添加到项目后,可以将用户分配给一个或多个用户组。默认情况下,新用户作为**Viewer**用户组成员分配给项目。

可以将用户分配给默认用户组或自定义的用户组。有关自定义用户组的详细信息,请参见[管理用户组和权限 \(第 235 页\)](#)。您可以随时通过更改现有用户分配给的用户组来更改他们的访问特权。


提示:还可以从**组和权限**页将用户分配到用户组。有关详细信息,请参见[将用户分配到组 \(第 237 页\)](#)。



要将用户分配给用户组:

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中,单击**项目用户**。将打开“项目用户”页面。
2. 在**项目用户**列表中选择要分配给用户组的用户。在“详细信息”选项卡中显示用户属性(名称、电子邮件、电话和描述)。电子邮件信息很重要,因为它使用户能直接从他们的邮箱收到缺陷、测试、需求和测试集通知。



在“站点管理”中定义用户详细信息。有关详细信息,请参见[更新用户详细信息 \(第 141 页\)](#)。

3. 选择**成员资格**选项卡。



4. 要将选定用户分配给用户组，请在**非成员**列表中单击用户组名称，并单击向右箭头按钮 。
5. 要将用户从当前所选用户组删除，请在**成员**列表中单击用户组名称，并单击向左箭头按钮 .

注：成员列表不得为空。用户必须始终属于至少一个用户组。

6. 要将所有用户组从一个列表移到另一个列表中，请单击双向箭头按钮  .
7. 单击**保存**将保存对“项目用户”页面的更改。

从项目删除用户

为确保项目的安全，请删除已不再处理该项目的任何用户。从项目删除用户时，不会将用户从“站点管理”中的 **ALM** 用户列表删除。

要从项目删除用户：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击**项目用户**。将打开“项目用户”页面。
2. 在**项目用户**列表中选择要删除的用户，并单击**删除用户**按钮。

3. 单击**确定**以确认。从“项目用户”列表删除用户。
4. 单击**保存**将保存对“项目用户”页面的更改。

第 16 章:管理用户组和权限

您可以通过定义可进入 HP Application Lifecycle Management (ALM) 项目和模块的用户组、确定每个用户组根据权限级别可执行的任务类型，来控制对项目 and 模块的访问。

此章节包括：

关于管理用户组和权限	236
添加用户组	236
将用户分配到组	237
设置用户组权限	238
设置转换规则	240
隐藏用户组的数据	243
重命名用户组	244
删除用户组	244
了解权限设置	245
自定义用户组的模块访问	246

关于管理用户组和权限

为保护项目免受未经授权的访问，ALM 允许将每个用户分配到一个或多个组。ALM 包含具有默认特权的预定义组。每个组都可以访问特定的 ALM 任务。默认用户组包括：TAdmin、QATester、Project Manager、Developer 和 Viewer。

Performance Center:

- 有以下其他默认用户组可用：Performance Advisor、Performance Tester、Performance Test Specialist。

项目需要某些用户组拥有其默认权限范围以外的特权时，您可以添加自己的自定义用户组，并为每个组分配独特的特权集。


在设置用户组权限之后，还可以定义要允许用户组访问的 ALM 模块。用户组成员登录项目时，只显示授权的模块。

使用交叉项目自定义时的组和权限

ALM 模板管理员可以使用交叉项目自定义将自定义从模板项目应用到一个或多个 ALM 项目。有关信息，请参见[交叉项目自定义 \(第 283 页\)](#)。

ALM 版本：交叉项目自定义功能对 Quality Center Enterprise Edition 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

如果要使用交叉项目自定义，请在设置组权限时考虑以下方面：


- 使用模板项目：**如果使用模板项目，在“项目自定义”中使用 **组 (共享)** 链接管理用户组和权限。应用模板自定义时，将在链接的项目中创建模板项目中创建的用户组。已分配给模板项目中的用户组的用户不会应用到链接的项目。有关应用模板自定义的详细信息，请参见[将模板自定义应用到链接的项目 \(第 289 页\)](#)。
- 使用链接的项目：**在链接的项目中，以模板图标  显示由模板项目定义的用户组。可以将用户分配到由模板项目定义的用户组。不能修改、重命名或删除由模板项目定义的用户组。但是可以限制用户组可查看的记录。有关详细信息，请参见[隐藏用户组的数据 \(第 243 页\)](#)。

添加用户组

如果您确定默认用户组不符合项目需要，可以为项目创建其他用户组。添加新用户组时，按照现有用户组设置组的权限。

要添加用户组：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击**组和权限**。打开“组和权限”页面。



2. 单击**新建组**按钮。将打开确认消息框。单击**是**继续。将打开“新建组”对话框。
3. 在**新组名**框中，输入组的名称。组名称不能包括以下字符：**()@\\/:*?"`<>|+=;, %**
4. 在**设置为**列表中将现有用户组的特权分配给新组。

选择和您要创建的新用户组有相似访问特权的现有用户组。这样会将您需要做的自定义级别最小化。
5. 单击**确定**。新组名称将添加到“组和权限”页上的组列表中。
6. 单击**保存**将保存对“组和权限”页面的更改。

将用户分配到组

将用户添加到项目后，可以将用户分配给一个或多个用户组。默认情况下，新用户作为 **Viewer** 用户组成员分配给项目。

可以将用户分配给默认用户组或自定义的用户组。您可以随时通过更改现有用户分配给的用户组来更改他们的访问特权。





提示：还可以从**项目用户**自定义模块将用户分配到用户组。有关详细信息，请参见[管理项目中的用户 \(第 229 页\)](#)。

要将用户分配给用户组：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击**组和权限**。打开“组和权限”页面。
2. 在组列表中，选择要向其分配用户的组。
3. 选择**成员资格**选项卡以查看哪些用户属于该组。



已分配给组的用户在“成员资格”选项卡的**在组中**窗格内显示。未分配给组的用户在“成员资格”选项卡的**未在组中**窗格内显示。

4. 要将用户分配给当前选择的用户组，请在**未在组中**列表内选择用户，并单击向右箭头按钮 。
5. 要将用户从当前选择的用户组中删除，请在**在组中**列表内选择用户，并单击向左箭头按钮 。
6. 要将所有用户组从一个列表移到另一个列表中，请单击双向箭头按钮  。
7. 单击**保存**将保存对“组和权限”页面的更改。


设置用户组权限

每个用户组都有一组特权或权限，它们由 **ALM** 项目管理员定义。例如，假设名为 **DOC** 的一组用户具有 **Viewer** 权限。为了在项目上更有效地工作，它们需要添加、修改和删除缺陷。作为 **ALM** 项目管理员，您可以通过指定权限设置，将这些特权分配给 **DOC** 组。

注:

- 不能修改默认用户组的特权。要查看这些组的权限，请在“组和权限”页中的组列表中选择用户组，并单击**权限**选项卡。有关详细信息，请参见[了解权限设置 \(第 245 页\)](#)。
- 如果升级项目，并且升级后的版本包含原始版本中不存在的权限，ALM 会自动将该权限分配给项目中的所有用户。

交叉项目自定义 —— 使用链接的项目:


在链接的项目中，以模板图标显示由模板项目定义的用户组。如果要使用链接到模板项目的项目，则不能修改由模板项目定义的用户组权限。但是可以限制用户组可查看的记录。有关详细信息，请参见[隐藏用户组的数据 \(第 243 页\)](#)。


ALM 版本：交叉项目自定义功能对 **Quality Center Enterprise Edition** 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

要设置用户组权限:

- 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击**组和权限**。打开“组和权限”页面。
- 在组列表中，选择要为其设置权限的用户组，然后单击**权限**选项卡。

按字母顺序显示一组选项卡，每个 ALM 模块一个选项卡，外加特定用途(如管理)的选项卡。在“权限级别”列下，列出了每个模块中可用实体的权限级别(如创建、更新和删除)。



- 单击某模块选项卡。如有必要，为查看每个实体的权限级别，可展开该实体。
 - 如果实体的权限依赖于或影响另一个实体的权限，则**仅限所有者**列右边显示  图标，并在该窗口底部的“影响”窗格中显示有关该影响的信息。

- 如果某权限级别有其他选项可用，则在窗口右侧的“选项”窗格中显示它们。
 - 如果实体的权限级别只能由其所有者修改，则**仅限所有者**列中会显示一个复选框。有关详细信息，请参见[拥有 ALM 对象 \(第 242 页\)](#)。
4. 选中选定用户组对每个实体应拥有的权限级别的复选框。有关可用权限的详细信息，请参见[了解权限设置 \(第 245 页\)](#)。
 5. 如果权限级别有子级别，则展开权限级别以显示关联字段的列表。然后选择选定用户组可以使用的字段。
 6. 限制修改字段的功能，如下所述：
 - 要限制实体使之权限级别只能由其所有者修改，请在**仅限所有者**列中选中该权限级别的复选框。例如，通过选中“权限级别”列中“删除”旁边的**仅限所有者**列中的复选框，确保只有拥有此记录的人可以删除此值。有关详细信息，请参见[拥有 ALM 对象 \(第 242 页\)](#)。
 - 要限制用户组可从查找列表类型字段选择的值，请在“选项”窗格中设置权限字段值的转换规则。有关详细信息，请参见[设置转换规则 \(第 240 页\)](#)。
 7. 单击**数据隐藏**选项卡从当前用户组隐藏数据(按模块)。有关详细信息，请参见[隐藏用户组的数据 \(第 243 页\)](#)。
 8. 单击**保存**将保存对“组和权限”页面的更改。

设置转换规则

可通过设置用于修改字段中值的转换规则，来限制某组的修改特权。这些规则决定了您指定的字段中该组可以修改的值。只能为查找和用户列表字段设置转换规则。

示例

修改缺陷信息时，可以限制用户组可以在缺陷记录的“状态”字段中选择的项。可以将转换规则设置为只允许用户组将“状态”字段从**已修正**编辑为**已关闭**。

注:用“工作流”为设置了转换规则的字段更改值列表时，修改字段的方式必须同时满足工作流脚本和转换规则。有关详细信息，请参见[工作流事件参考 \(第 381 页\)](#)。


要设置转换规则：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击**组和权限**。打开“组和权限”页面。
2. 在组列表中，选择要为其设置权限的用户组。
3. 单击**权限**选项卡。

- 4. 单击模块选项卡，如**缺陷**。该选项卡显示“缺陷”模块中的可用实体和其对应权限级别。
- 5. 展开并选择实体和其权限级别。例如，展开**缺陷**，然后展开**更新**。该权限级别展开，并列出了可用字段。

有关可用实体和权限级别的详细信息，请参见[了解权限设置 \(第 245 页\)](#)。

- 6. 选择字段。例如，选择**状态**。窗口右侧“选项”窗格中显示“转换规则”网格。



- 7. 单击**添加规则**以添加转换规则。将打开“添加转换规则”对话框。
- 8. 在**从**下面，可以：
 - 选择 **\$ANY** 将允许用户组修改该字段而不考虑当前显示的值。
 - 从列表选择值。用户组只有在该字段显示您选择的值时，才能修改选定字段。例如，要只允许用户组在当前值是“已修正”时编辑某缺陷的“状态”字段，请选择**已修正**。
- 9. 在**发送至**下面，可以：
 - 选择 **\$ANY** 以允许用户组将该字段更改为任何值。
 - 从列表选择值。用户组只能将选定字段的值更改为您指定的值。例如，要只允许用户组将“状态”字段的值更改为“已关闭”，请选择**已关闭**。
- 10. 单击**确定**以保存并关闭“添加转换规则”对话框。“转换规则”网格中将显示新规则。
- 11. 要修改转换规则，从“转换规则”网格选择规则，并单击**编辑规则**按钮。在“编辑转换规则”对话框中修改规则。单击**确定**。
- 12. 要删除转换规则，从“转换规则”网格选择规则，并单击**删除规则**按钮。如果出现提

示，则单击**确定**以确认。

13. 单击**保存**将保存对“组和权限”页面的更改。

拥有 ALM 对象

设置组权限时，可以限制修改或删除字段值的功能，使得只有拥有记录的用户可以更改或删除值。下表描述了 **ALM** 中的对象和定义为这些对象所有者的用户。

ALM 对象	所有者
分析文件夹	所有者 字段显示创建分析文件夹的用户。如果将分析文件夹移到(剪切并粘贴)用户的专用文件夹，则所有者更新为当前用户。
分析项	所有者 字段显示创建分析项的用户。如果将分析项移到(剪切并粘贴)用户的专用文件夹，则所有者更新为当前用户。
基线	创建者 字段显示捕获基线的用户。
业务组件	分配给 字段显示负责此组件的用户或用户组。
业务流程模型元素	导入者 字段显示导入业务流程模型元素的用户。
业务流程模型之模型	创建者 字段显示创建业务流程模型之模型的用户。
业务流程模型路径	创建者 字段显示创建业务流程模型路径的用户。
控制面板文件夹	文件夹所有者 字段显示创建控制面板文件夹的用户。如果将控制面板文件夹移到(剪切并粘贴)用户的专用文件夹，则所有者更新为当前用户。
控制面板页面	页面所有者 字段显示创建控制面板页面的用户。如果将控制面板页面移到(剪切并粘贴)用户的专用文件夹，则所有者更新为当前用户。
缺陷	分配给 字段显示已被分配了缺陷的用户。
收藏夹	所有者 字段显示创建收藏夹的用户。
需求	作者 字段显示创建需求的用户。
“测试计划”模块中的测试	设计者 字段显示在测试计划模块中创建测试的用户。
“测试资源”模块中的资源	创建者 字段显示在测试资源模块中创建资源的用户。

ALM 对象	所有者
测试配置	创建者 字段显示创建测试配置的用户。
“测试实验室”模块中的测试	测试负责人 字段显示对测试实验室模块中的测试进行测试的用户。
“测试实验室”模块中的测试运行	测试者 字段显示执行测试实验室模块中的测试运行的用户。

注: 可通过在 **Tables** 表中修改 **TB_OWNER_FIELD_NAME** 的值来更改 ALM 对象的所有者。有关 **Tables** 表的详细信息, 请参考《HP ALM Project Database Reference》。

隐藏用户组的数据

可指示 ALM 隐藏用户组可查看的特定记录。可隐藏与缺陷、库、需求、业务组件、资源、测试和测试集相关的记录。隐藏记录包括以下选项:


- **筛选数据。** 可以为特定字段设置筛选, 限制用户组可以查看的记录。例如, 可以将字段 **分配给** 的筛选设置为 “[CurrentUser]”。将指示 ALM 只显示分配给当前用户的记录。

注: 如果按照 **需求父项** 字段筛选用户组的需求, 则将在需求网格中显示选定父项下的所有需求。需求树不显示任何需求。


有关筛选的详细信息, 请参考《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

- **定义可见字段。** 可以选择模块中哪些字段用户组可见、哪些应当隐藏。属于特定用户组的用户只需要查看与其工作相关的数据。例如, 您可能希望隐藏“测试计划”模块中的“路径”字段, 使不应能从文件系统访问测试脚本的用户组不能访问。不能隐藏必填字段。

要隐藏数据:

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中, 单击 **组和权限**。打开“组和权限”页面。
2. 在组列表中, 选择要对其隐藏数据的用户组。
3. 单击 **数据隐藏** 选项卡。
4. 单击要对其隐藏数据的实体。例如, 单击 **缺陷**。右边的窗格显示对于选定组的用户, “缺陷”模块中当前设置的筛选和当前可见的字段。
5. 单击 **设置筛选/排序**  按钮。将打开“筛选 <实体>”对话框。
6. 设置一个或多个筛选。筛选决定用户组可以在 ALM 中查看的记录。有关详细信息, 请

参考《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

7. 单击**确定**以关闭“筛选 <实体>”对话框。将显示您设置的筛选。
8. 单击**设置可见字段**  按钮。将打开“选择列”对话框。
9. 单击箭头可隐藏或显示每个字段。
10. 单击**确定**以关闭“选择列”对话框。将显示您设置为可见的字段。
11. 单击**保存**将保存对“组和权限”页面的更改。

交叉项目自定义

ALM 版本：交叉项目自定义功能对 Quality Center Enterprise Edition 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

如果要使用链接到模板项目的项目，则不能隐藏由模板项目定义的任何字段的数据。

对于由模板项目定义的用户组，可以隐藏由项目定义的用户定义的字段的数据。在“组和权限”页中，在组列表中选择用户组，并单击**数据隐藏**选项卡以确定哪些数据可见。

重命名用户组

可以重命名用户组。在组上执行的所有自定义都将保留。

交叉项目自定义 —— 使用链接的项目：如果要使用链接到模板项目的项目，则不能重命名由模板项目定义的用户组。

ALM 版本：交叉项目自定义功能对 Quality Center Enterprise Edition 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

要重命名用户组：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击**组和权限**。打开“组和权限”页面。
2. 在组列表中选择组名称。
3. 单击**重命名组**按钮。将打开“重命名组”对话框。
4. 输入该组的新名称。
5. 单击**确定**以保存变更。

删除用户组

可以删除添加到 ALM 项目的用户组。

ALM 版本：交叉项目自定义功能对 **Quality Center Enterprise Edition** 不可用。有关 **ALM** 版本及其功能的详细信息，请参见《**HP Application Lifecycle Management 用户指南**》。

交叉项目自定义。如果要使用交叉项目自定义，请考虑以下因素：

- **使用模板项目：**如果从模板项目删除用户组，**ALM** 不会从链接的项目删除该组。您下次将模板自定义应用到链接的项目后，用户组在项目中不再只读，可以由项目管理员修改、重命名或删除。
- **使用链接的项目：**如果要使用链接到模板项目的项目，则不能删除由模板项目定义的用户组。


要删除用户组：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击**组和权限**。打开“组和权限”页面。
2. 在组列表中选择组名称。
3. 单击**删除组**按钮。
4. 单击**是**以确认。

了解权限设置

可以在“权限”选项卡中显示用户组的权限。可以随时修改自定义用户组的权限。不能修改默认用户组(TDAdmin、QATester、Project Manager、Developer 和 Viewer)的权限。

要显示用户组的权限，在“组和权限”页中，在组列表中选择用户组，并单击**权限**选项卡。



安装 **Performance Center** 后，有以下的额外默认用户组可用：

- 性能顾问
- 性能测试者
- 性能测试专员

注: ALM 版本: 根据每个版本可用的功能, 某些权限设置可能不适用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息, 请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

如果要使用链接到模板项目的项目, 则不能修改模板中定义的用户组权限。但是可以限制用户组可查看的记录。有关详细信息, 请参见[隐藏用户组的数据 \(第 243 页\)](#)。

注: ALM 版本: 交叉项目自定义功能对 Quality Center Enterprise Edition 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息, 请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

自定义用户组的模块访问

对每个 ALM 项目, 都可以控制每个用户组可以访问的模块。通过阻止用户访问不必要的模块, 您可以更好地利用 ALM 许可证。例如, 如果用户组只用 ALM 将缺陷添加到项目, 可以限制该组只能访问“缺陷”模块。


可以为以下模块指定模块访问权限: 缺陷、测试计划、测试实验室、需求、控制面板、业务组件、发布、业务流程模型和库。

如果没有为用户组启用对“业务组件”模块的访问, 这些用户仍可在只读模式中查看现有的业务流程测试。

注: Performance Center: “实验室管理”中不支持模块访问自定义。

要自定义用户组的模块访问:

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中, 单击**模块访问**。将打开“模块访问”页。



用户组	<input checked="" type="checkbox"/> 缺陷	<input checked="" type="checkbox"/> 测试计划	<input checked="" type="checkbox"/> 测试实验室	<input checked="" type="checkbox"/> 需求	<input checked="" type="checkbox"/> 控制
TDAdmin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
QATester	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Project Manager	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Developer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Viewer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

复选标记表示用户组可以访问的模块。

2. 要在表中选择或清除单元格，请选中单元格的复选框。
3. 要选择或清除某用户组的所有模块，请在用户组名称右侧的列中选中复选框。
4. 要选择或清除某模块的所有用户组，请在模块名称左侧选中复选框(在同一单元格中)。
5. 要选择或清除所有模块的所有用户组，请在标题“用户组”右侧的列中选中复选框。
6. 单击**保存**以保存变更。

第 17 章: 自定义 ALM 项目

作为 HP Application Lifecycle Management (ALM) 项目管理员，可以自定义项目以满足组织的特定需要。例如，可以添加或自定义字段，自定义需求类型，以及创建反映项目需要的类别和列表。

此章节包括：

- 关于自定义 ALM 项目 250
- 自定义项目实体 250
- 自定义项目需求类型 258
- 自定义项目列表 263

关于自定义 ALM 项目

在开始项目之前，可以自定义项目以反映独特的需求。随着项目的进展，可以进一步调整项目以满足其变化的需求。


ALM 包含要输入有关 ALM 实体的信息的系统字段。您可以通过限制用户只能从关联的列表选择值、强制填写某些字段和保留在字段中输入值的历史记录，来修改这些字段的行为。此外，可通过创建用户定义的字段，包含您的项目独有的数据。可以将这些字段与 ALM 系统和用户定义列表相关联。

例如，如果要在应用程序的几个内部版本上运行测试，可以将**检测于内部版本**字段添加到“添加缺陷”对话框。然后可以创建包含值 **Build1**、**Build2** 和 **Build3** 的选择列表，并将该列表与**检测于内部版本**字段关联。

还可以在“需求”模块中将每个需求分配到需求类型。需求类型定义有哪些字段可用，以及哪些字段是该类型需求所必需的。这样，您可以只使与所分配到的类型相关的字段对某需求可用。

自定义项目实体

使用“项目实体”页可以自定义 ALM 项目以适应您的环境。



每个 ALM 项目均可分为若干个项目实体。**实体**包含用户输入的有关特定应用程序管理流程的数据。数据存储在表中。

项目实体树

项目实体树显示可用的项目实体。

每个实体均包含系统字段和用户定义的字段:

- **系统字段。**这些是 ALM 默认字段。无法添加或删除系统字段, 只能修改它们。
- **用户字段。**这些是您可以定义并包括在 ALM 项目中以针对特定项目需求进行自定义的字段。您可以添加、修改和删除用户定义的字段。

有关详细信息, 请参见:

- [添加用户定义的字段 \(第 255 页\)](#)
- [修改系统和用户定义的字段 \(第 255 页\)](#)
- [删除用户定义的字段 \(第 256 页\)](#)

有关 ALM 实体和字段的详细信息, 请参考《HP ALM Project Database Reference》。

设置选项卡

设置选项卡显示字段属性。以下属性可用:

属性	描述
名称	表示在 ALM 数据库表中使用的字段名。只读。
标签	表示显示在 ALM 中的字段名。可以输入新名称或使用默认名称。此标签不能为空且不可包含以下字符: ()@\\/:*?"`<> +=;,%
类型	<p>指定用户可在字段中输入的数据类型。包括以下类型:</p> <ul style="list-style-type: none">• 数字。仅允许整数条目。• 浮点。允许浮点/实数条目。• 字符串。允许任何字符串条目。• 日期。允许选择日期。• 查找列表。显示“查找列表”区域并允许从下拉列表选择。• 用户列表。允许从 ALM 用户列表选择用户名。• 备注。允许数据块条目。请注意, 默认情况下, 您最多可以向每个 ALM 实体添加 5 个备注字段。 <p>在“站点管理”的“站点配置”选项卡中, 可以编辑 EXTENDED_MEMO_FIELDS 参数来增大可添加的备注字段数量。有关详细信息, 请参见 设置 ALM 配置参数 (第 173 页)。</p>

属性	描述
长度	<p>表示字段大小。(仅当选中字符串类型时才可用。)</p> <p>注: 最大字段长度是 255 个字符。</p>
清理类型	<p>指定字段的清理类型。(仅当选中字符串类型时才可用。)包括以下类型:</p> <ul style="list-style-type: none">• 无。原样返回数据库中存储的值。• HTML。根据允许的 HTML 内容的预定义白名单清理值。• 文本。此值为 HTML 编码的值。
历史记录	<p>保留在所选字段中输入的值日志。</p>
必填	<p>表示用户必须为此字段输入值。</p> <p>注: 如果在已包含数据的项目中将某个字段设置为必填, 则在此字段已经为空的情况下, 用户在修改现有记录时无需为此字段输入值。</p>
已屏蔽	<p>表示字段的输入数据掩码。(仅当选中字符串类型时才可用。)有关详细信息, 请参见定义输入掩码 (第 256 页)。</p>
版本控制	<p>版本控制: 指示是否保存版本控制中的每个版本实体/字段的字段值。</p> <p>对于大多数字段, 此复选框默认选中。可以关闭用户自定义字段和某些系统字段的版本控制。</p> <p>注: 在某些情况下, 会禁用此选项卡, 例如, 当字段的父实体未进行版本控制时。</p> <p>提示: 关闭相关字段的版本控制会使工作流脚本和 OTA 脚本无需签入实体便可运行。</p>
可搜索	<p>表示可搜索的字段。(仅当在站点管理的“数据库服务器”选项卡中选中了文本搜索选项时才可用。有关详细信息, 请参见定义可搜索字段 (第 170 页)。)</p>
查找列表	<p>包括预定义列表的列表。(仅当选中查找列表类型时才可用。)要将字段与预定义列表相关联, 请从查找列表框中选择列表。要查看或修改所选列表, 请单击转到列表按钮。</p>

属性	描述
新建列表	新建列表。(仅当选中 查找列表 类型时才可用。)要将字段与新列表相关联, 请单击 新建列表 按钮。将打开“项目列表”对话框。有关自定义列表的详细信息, 请参见 自定义项目列表 (第 263 页) 。
转到列表	显示预定义的列表。(仅当选中 查找列表 类型时才可用。)要打开预定义的列表, 请从 查找列表 框中选择列表。单击 转到列表 按钮。将打开“项目列表”对话框。有关自定义列表的详细信息, 请参见 自定义项目列表 (第 263 页) 。
验证值	将用户限制为仅从列表框列出的项中选择值。(仅当选中 查找列表 或 用户列表 时才可用。)
允许多个值	<p>对于用户定义的字段, 此选项允许用户在与预定义的查找列表关联的任何字段中选择多个值。(仅当选中查找列表类型时才可用。)有关详细信息, 请参见 ALLOW_MULTIPLE_VALUES 站点参数。</p> <p>例如, 如果在“缺陷”实体中创建语言用户字段并启用允许多个值选项, 则用户可以在输入此字段的值的同时选择英语、法语和德语语言值。</p> <div><p>注:</p><ul style="list-style-type: none">此选项在“测试步骤”实体中不可用。如果根据包含多个值的字段对数据网格或摘要图分组, 则每个值中的信息都以其完整值分组。此值是分组类别。例如, 具有英语和法语的值将一次性分组为英语;法语, 而不作为单独的英语和法语类别的一部分。</div> <p>有关自定义列表的详细信息, 请参见自定义项目列表 (第 263 页)。</p>

交叉项目自定义

ALM 版本: 交叉项目自定义功能对 **Quality Center Enterprise Edition** 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息, 请参见《**HP Application Lifecycle Management 用户指南**》。

如果要使用交叉项目自定义, 请考虑以下因素:

- **使用模板项目:** 如果使用模板项目, 则使用**项目实体 (共享)**链接自定义系统字段和创建用户定义的字段。应用模板自定义时, 模板项目中的系统和用户定义的字段将应用于链接的项目。有关应用模板自定义的详细信息, 请参见[将模板自定义应用到链接的项目 \(第 289 页\)](#)。
- **使用链接的项目:** 如果要使用链接到模板项目的项目, 则不能修改由模板项目定义的系统或用户定义的字段。

此部分包括:

添加用户定义的字段	255
修改系统和用户定义的字段	255
删除用户定义的字段	256
定义输入掩码	256

添加用户定义的字段

您可以通过将最多 **99** 个用户定义的字段添加到每个 **ALM** 实体来自定义 **ALM** 项目。

交叉项目自定义： 对每个 **ALM** 实体，模板项目和链接的项目每个可包含最多 **99** 个用户定义的字段。

ALM 版本： 交叉项目自定义功能对 **Quality Center Enterprise Edition** 不可用。有关 **ALM** 版本及其功能的详细信息，请参见《**HP Application Lifecycle Management** 用户指南》。

要添加用户定义的字段：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击 **项目实体**。打开“项目实体”页面。
2. 在 **项目实体** 下展开实体。
3. 单击 **用户字段** 文件夹。
4. 要添加用户定义的字段，您可以：
 - 单击 **新建字段** 按钮以添加数字、字符串、日期或列表类型字段。
 - 单击 **新建字段** 箭头，并选择 **新建备注字段** 以添加备注字段。每个 **ALM** 实体最多可添加 **5** 个备注字段。

注： 在“站点管理”的“站点配置”选项卡中，您可以通过编辑 **EXTENDED_MEMO_FIELDS** 参数，增大可添加的备注字段数量。有关详细信息，请参见 [设置 ALM 配置参数 \(第 173 页\)](#)。


5. 在 **设置** 选项卡中设置字段的属性。有关详细信息，请参见 [自定义项目实体 \(第 250 页\)](#)。
6. 单击 **保存** 将保存对“项目实体”页面的更改。

注： 如果在需求实体中添加用户定义的字段，则必须将该实体分配到特定需求类型。有关详细信息，请参见 [自定义需求类型 \(第 260 页\)](#)。

修改系统和用户定义的字段

可以在 **ALM** 项目中修改系统和用户定义的字段的属性。

注： 不能修改某些字段。例如，不能修改系统字段的 **类型** 或 **长度** 属性。此外，对类型为 **查找列表** 的系统字段，不能修改该字段与哪个列表关联，也不能允许多个可选值。有关详细信息，请参见 [自定义项目实体 \(第 250 页\)](#)。

交叉项目自定义：如果要使用链接到模板项目的项目，则不能修改由模板项目定义的系统或用户定义的字段。模板项目定义的字段以模板图标  显示。

ALM 版本：交叉项目自定义功能对 Quality Center Enterprise Edition 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

要修改系统或用户定义的字段：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击**项目实体**。打开“项目实体”页面。
2. 在**项目实体**下展开实体。
3. 展开**系统字段**文件夹或**用户字段**文件夹。
4. 单击要自定义的字段。该字段的设置出现在“设置”选项卡中。
5. 修改所选字段的属性。有关详细信息，请参见 [自定义项目实体 \(第 250 页\)](#)。
6. 单击**保存**将保存对“项目实体”页面的更改。

删除用户定义的字段

可以从 ALM 项目删除用户定义的字段。

交叉项目自定义 —— 使用链接的项目：如果要使用链接到模板项目的项目，则不能删除由模板项目定义的用户定义的字段。

ALM 版本：交叉项目自定义功能对 Quality Center Enterprise Edition 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

要删除用户定义的字段：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击**项目实体**。打开“项目实体”页面。
2. 在**项目实体**下展开实体。
3. 展开**用户字段**文件夹。
4. 单击要删除的字段并单击**删除字段**按钮。
5. 单击**确定**以确认。从**用户字段**文件夹删除字段。
6. 单击**保存**将保存对“项目实体”页面的更改。

定义输入掩码

输入掩码选项用于提示用户使用掩码模式输入数据。如果用户尝试输入与输入掩码冲突的字符，则发生错误。例如，要提示用户输入电话号码，可定义以下输入掩码：

!(000\)\000-0000

此输入掩码限制用户只能输入数字字符。它在编辑框中显示如下：

() -

注: 可以只为字符串类型字段定义输入掩码。

要定义输入掩码：

- 1. 在“设置”选项卡中，选择**已屏蔽**。有关详细信息，请参见[自定义项目实体 \(第 250 页\)](#)。
- 2. 在**已屏蔽**的**编辑属性**下面，单击**定义**按钮。将打开“输入掩码编辑器”对话框。

输入掩码编辑器

输入掩码: !\999\000-0000

测试输入: !() -

名称	示例	掩码
电话	(415)555-1212	!\(999\)000-0000
扩展	15450	!99999
社会保障	555-55-5555	000\-00\-0000
短邮政编码	90504	00000
长邮政编码	90504-0000	00000\-9999
日期	06/27/04	!99/99/00
长时间	09:05:15PM	!90:00:00>LL
短时间	13:45	!90:00

确定(O)

取消(C)

帮助(H)

- 3. 在**输入掩码**框中，输入输入掩码或选择预定义掩码。

定义输入掩码时可以使用以下字符：


掩码字符	描述
!	用作前导或尾部空白的空格。
#	数字。
.	十进制数。

掩码字符	描述
:	时间分隔符。
/	日期分隔符。
\	将掩码字符串中的下一个字符作为文字处理。例如，可以在掩码中包括 (、)、#、&、A 和 ? 字符。
>	将后面所有字符转换为大写。
<	将后面所有字符转换为小写。
A	字母数字字符(必需输入)。例如：a 到 z、A 到 Z 或 0 到 9。
a	字母数字字符(可选输入)。例如：a 到 z、A 到 Z 或 0 到 9。
C	字符(必需输入)。有效值是以下范围中的 ANSI 字符：32 到 126 和 128 到 255。
c	字符(可选输入)。有效值是以下范围中的 ANSI 字符：32 到 126 和 128 到 255。
L	字母字符或空格(必需输入)。例如：a 到 z 或 A 到 Z。
l	字母字符或空格(可选输入)。例如：a 到 z 或 A 到 Z。
0	数字(必需输入)。例如：0–9。
9	数字(可选输入)。例如：0–9。
_	插入空格。用户在字段框中输入字符时，光标会跳过 _ 字符。

4. 可以在**测试输入**框中测试输入掩码。
5. 单击**确定**关闭“输入掩码编辑器”对话框。
6. 单击**保存**将保存对“项目实体”页面的更改。

自定义项目需求类型

可以用“需求类型”页创建项目的需求类型，并自定义其属性。



可以在“需求”模块中将每个需求分配到需求类型。**需求类型**定义哪些字段可选，哪些用户定义的字段可用。这样您就能创建仅对特定类型需求可用的用户定义的字段了。

例如，您可能为连接到安全的需求创建需求类型安全需求。随即可以创建用户定义的字段安全危险，它包含某需求可能涵盖的潜在安全危险的列表。此字段和除安全需求以外的需求类型都不相关，因此除了安全需求，无需使它对任何其他类型可用。

每个需求类型都有关联的图标，此图标显示在“需求”模块树视图中该需求的旁边，使您能方便地认出某需求属于哪个类型。对每个需求类型，都可以确定测试覆盖率和基于风险的质量管理是否可用。

此外，对每个需求类型，都可以定义在“需求”模块中添加或编辑 **Rich Text** 时要使用的 **Rich Text** 模板。

交叉项目自定义

ALM 版本：交叉项目自定义功能对 **Quality Center Enterprise Edition** 不可用。有关 **ALM** 版本及其功能的详细信息，请参见《**HP Application Lifecycle Management** 用户指南》。

如果要使用交叉项目自定义，请考虑以下因素：

- **使用模板项目：** 如果使用模板项目，则使用**需求类型 (共享)**链接创建和自定义需求类型。应用模板自定义时，模板项目中定义的需求类型将应用于链接的项目。
- **使用链接的项目：** 如果要使用链接到模板项目的项目，则不能修改默认需求类型或由模板项目定义的需求类型。

此部分包括：

创建需求类型	260
自定义需求类型	260
重命名需求类型	262
删除需求类型	262

创建需求类型

可以创建需求类型。ALM 提供默认需求类型 **未定义**、**文件夹**、**组**、**功能**、**业务**、**测试** 和 **业务模型**。有关这些类型的详细信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

要创建需求类型：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击 **需求类型**。将打开“需求类型”页面。
2. 单击 **新建类型** 按钮。将打开“新建类型”对话框。
3. 在 **名称** 框中，输入类型的名称。
4. 在 **创建为** 列表中，分配现有需求类型的属性。

提示：选择和要创建的新类型有相似属性的现有需求类型。这样会将您需要做的自定义级别最小化。

5. 单击 **确定**。“新建类型”对话框关闭，新类型添加到“类型”列表。
6. 单击 **保存** 将保存对“需求类型”页面的更改。

自定义需求类型

您可以通过以下方式自定义需求类型：更改其图标，设置测试覆盖率和风险分析的选项，对每个需求类型定义哪些字段可用和哪些字段必填。还可以为每个需求类型定义 **Rich Text** 模板。

交叉项目自定义 —— 使用链接的项目： 如果要使用链接到模板项目的项目，则不能修改默认需求类型或由模板项目定义的需求类型。对于由模板项目定义的需求类型，可以选择在项目中定义的哪些用户定义的字段对该类型的需求可用。

ALM 版本：交叉项目自定义功能对 **Quality Center Enterprise Edition** 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

要自定义需求类型：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击 **需求类型**。将打开“需求类型”页面。
2. 选择需求类型。
3. 在 **详细信息** 选项卡中，可以设置以下内容：
 - **类型图标。**要更改“需求”模块树视图中在选定类型的需求旁显示的图标，从 **类型图标** 列表选择图标。图标将相应地更改。

注: 不能更改默认需求类型文件夹和组的图标。

- **基于风险的质量管理。** 要为所选类型的需求设置基于风险的质量管理，从**基于风险的质量管理**框中选择下列选项之一：
 - **执行分析。**
 - **执行评估。**
 - **无。** 如果不想为选定类型的需求启用基于风险的质量管理，可以选择此选项。

有关基于风险的质量管理的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

- **测试覆盖率。** 要启用或禁用所选类型的需求的测试覆盖率，请选择或清除**测试覆盖率**复选框。

注: 如果存在已有测试覆盖率的某类型需求，则无法清空该需求类型的**测试覆盖率**复选框。要清空它，必须删除带测试覆盖率的该类型需求，从这些需求删除测试覆盖率，或更改其类型。

4. 可以在**系统字段**选项卡中使某系统字段成为该类型的必填字段。选择该字段的**必填**列中的复选框。注意，所有系统字段都自动包括在每个类型中，且某些系统字段无法设置为可选。

提示: 要同时将所有系统字段设置为必填字段，请选中“必填”列标题旁的复选框。

5. 可以在**用户定义的字段**选项卡中选择对于该类型需求哪些用户字段可用，这些字段中哪些是必填的：
 - 为使某用户定义的字段对该类型可用，请选中该字段的**属于类型**列中的复选框。有关用户定义的字段的详细信息，请参见[自定义项目实体 \(第 250 页\)](#)。
 - 为使对该类型可用的某用户定义的字段成为必填字段，请选中该字段的**必填**列中的复选框。
6. 在 **Rich Text 模板** 选项卡中，用 HTML 编辑器定义在“需求”模块的“Rich Text”选项卡中显示为初始视图的页面布局。有关“Rich Text”选项卡的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

注:

- 对每种需求类型只能定义一个模板。
- 不能在模板中包括图形。只能从“需求”模块的“Rich Text”选项卡内添加图形。
- 该模板将自动应用到该类型所有最近创建的需求。
- 模板还可以从“Rich Text”选项卡内手动应用到现有需求。应用模板将覆盖任何现有内容。

7. 单击**保存**将保存对“需求类型”页面的更改。

重命名需求类型

可以重命名需求类型。不能重命名以下的默认需求类型：**文件夹**。

交叉项目自定义 —— 使用链接的项目： 如果要使用链接到模板项目的项目，则不能重命名默认需求类型或由模板项目定义的需求类型。

ALM 版本： 交叉项目自定义功能对 **Quality Center Enterprise Edition** 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

要重命名需求类型：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击**需求类型**。将打开“需求类型”页面。
2. 选择需求类型。
3. 单击**重命名 类型**按钮。将打开“重命名类型”对话框。
4. 输入需求类型的新名称。
5. 单击**确定**以关闭“重命名类型”对话框。需求类型名称已更新。
6. 单击**保存**将保存对“需求类型”页面的更改。

删除需求类型

可以删除需求类型。如果在项目中有该类型的需求，则无法删除类型。要删除某类型，必须首先删除该类型的所有需求或更改其类型。不能删除以下默认需求类型：**文件夹**、**组**和**未定义**。

交叉项目自定义 —— 使用链接的项目： 如果要使用链接到模板项目的项目，则不能删除默认需求类型或由模板项目定义的需求类型。

ALM 版本： 交叉项目自定义功能对 **Quality Center Enterprise Edition** 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。


要删除需求类型:

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击**需求类型**。将打开“需求类型”页面。
2. 选择需求类型。
3. 单击**删除 类型**按钮。
4. 单击**确定**以确认。需求类型已删除。
5. 单击**保存**将保存对“需求类型”页面的更改。

自定义项目列表

可以用“项目列表”页创建、重命名和删除用户定义的列表。有关详细信息，请参见：

- [创建列表 \(第 264 页\)](#)
- [重命名列表、项或子项 \(第 264 页\)](#)
- [删除列表、项或子项 \(第 265 页\)](#)



列表所含项是可以在字段中输入的值。例如，“语言”用户定义的字段的选择列表可能包含英语和欧洲语言项。

该列表还可以包含几级子项。例如，英语项可包含子列表，其中有以下子项：英语(澳大利亚)、英语(加拿大)、英语(英国)和英语(美国)。

可以通过在“项目实体”页中为相关字段启用**允许多个值**选项，允许用户从列表选择多个值。有关详细信息，请参见[自定义项目实体 \(第 250 页\)](#)中的“字段设置”表。

注: 要将列表与字段关联, 请参见 [自定义项目实体 \(第 250 页\)](#)。

交叉项目自定义

ALM 版本: 交叉项目自定义功能对 **Quality Center Enterprise Edition** 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息, 请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

如果要使用交叉项目自定义, 请考虑以下因素:

- **使用模板项目:** 如果使用模板项目, 则使用 **项目列表 (共享)** 链接创建和自定义用户定义的列表。应用模板自定义时, 模板项目中定义的项目列表将应用于链接的项目。
- **使用链接的项目:** 如果要使用链接到模板项目的项目, 则不能修改、重命名或删除由模板项目定义的用户定义列表。

创建列表

可创建分配到一个或多个字段的列表。

要创建列表:

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中, 单击 **项目列表**。将打开“项目列表”页。
2. 单击 **新建列表** 按钮。将打开“新建列表”对话框。
3. 输入新列表(最大长度 **255** 个字符)的名称, 并单击 **确定**。
4. 要将某项添加到新列表或现有列表, 请选择列表名称, 并单击 **新建项** 按钮。将打开“新建项”对话框。输入该项的名称, 并单击 **确定**。

注: 如果列表要在多值字段中使用, 则不应使用分号 (;) 作为任何列表项的一部分。有关多值字段的详细信息, 请参见 [自定义项目实体 \(第 250 页\)](#) 中的“字段设置”表。

5. 要创建子项, 请选择该项并单击 **新建子项** 按钮。将打开“新建子项”对话框。输入该子项的名称, 并单击 **确定**。
6. 单击 **保存** 将保存对“项目列表”页面的更改。

重命名列表、项或子项

可以重命名用户定义的列表及系统和用户定义的项或子项。

注: 不能更改某些系统列表项。例如, **YesNo** 列表中的 Y 和 N。有关不能更改的系统项的详细信息, 请参见 [HP 软件自助解决知识库文章 KM206085 \(http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/document/KM206085\)](#)。

交叉项目自定义 —— 使用链接的项目： 如果要使用链接到模板项目的项目，则不能重命名模板项目定义的列表、项或子项。

ALM 版本： 交叉项目自定义功能对 **Quality Center Enterprise Edition** 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

要重命名列表：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击**项目列表**。将打开“项目列表”页。
2. 选择列表。
3. 单击**重命名列表**按钮。将打开“重命名列表”对话框。
4. 输入列表的新名称。
5. 单击**确定**以关闭“重命名列表”对话框。
6. 单击**保存**将保存对“项目列表”页面的更改。

要重命名项或子项：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击**项目列表**。将打开“项目列表”页。
2. 选择列表。
3. 选择项。
4. 单击**重命名项**按钮。将打开“重命名列表项”对话框。
5. 输入项的新名称。单击**确定**。
6. 单击**保存**将保存对“项目列表”页面的更改。

删除列表、项或子项

可以删除用户定义的列表及系统和用户定义的项或子项。

注：

- 无法删除用作某字段查找列表的用户定义列表。
- 不能删除某些系统列表项。例如，**YesNo** 列表中的 Y 和 N。有关不能删除的系统项的详细信息，请参见 [HP 软件自助解决知识库文章 KM206085](http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/document/KM206085) (<http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/document/KM206085>)。

交叉项目自定义 —— 使用链接的项目： 如果要使用链接到模板项目的项目，则不能删除模板项目定义的列表、项或子项。

ALM 版本：交叉项目自定义功能对 **Quality Center Enterprise Edition** 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

要删除列表：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击 **项目列表**。将打开“项目列表”页。
2. 选择用户定义的列表名称。
3. 单击 **删除列表** 按钮。
4. 单击 **是** 以确认。
5. 单击 **保存** 将保存对“项目列表”页面的更改。

要删除项或子项：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击 **项目列表**。将打开“项目列表”页。
2. 在左窗格中，选择列表名称。
3. 在右窗格中，选择列表项。
4. 单击 **删除项** 按钮。
5. 单击 **是** 以确认。
6. 单击 **保存** 将保存对“项目列表”页面的更改。

第 18 章:配置自动邮件

作为 HP Application Lifecycle Management (ALM) 项目管理员，您可以定期通知工作人员缺陷修复活动。可通过定义邮件发送配置，确定将缺陷消息发送到每个收件人的条件。

此章节包括：

关于设置自动邮件	268
指定自动邮件字段和条件	268
自定义缺陷邮件的主题	270

关于设置自动邮件

ALM 允许您在指定的缺陷字段每次发生更改时，自动通过电子邮件通知用户。配置 ALM 项目的邮件包括以下步骤：

- 在“项目自定义”窗口中单击 **自动邮件** 链接以定义缺陷字段，并指定用户和条件。请参见 [指定自动邮件字段和条件 \(第 268 页\)](#)。
- 在“站点管理”的 **站点项目** 选项卡中，通过选中 **自动发送邮件** 复选框，为项目启用邮件配置。要启用邮件配置，必须选中此复选框。有关详细信息，请参见 [更新项目详细信息 \(第 67 页\)](#)。
- 在“站点管理”的 **站点配置** 选项卡中，可编辑 **MAIL_INTERVAL** 参数，此参数定义所有项目中发送缺陷电子邮件的时间间隔。还可以设置定义邮件的格式和字符集以及是否在邮件中包括附件或历史记录的参数。有关详细信息，请参见 **ATTACH_MAX_SIZE**、**AUTO_MAIL_WITH_ATTACHMENT** 和 **AUTO_MAIL_WITH_HISTORY**。
- 可以自定义所有项目或特定项目的缺陷电子邮件的主题行。有关详细信息，请参见 [自定义缺陷邮件的主题 \(第 270 页\)](#)。
- 在“站点管理”的 **站点用户** 选项卡中，确保已指定应收到缺陷消息的用户的电子邮件地址。有关详细信息，请参见 [更新用户详细信息 \(第 141 页\)](#)。

指定自动邮件字段和条件


指定某字段作为邮件字段时，对该字段的任何更改都会导致 ALM 在下个时间间隔发送电子邮件消息。例如，假设您指定状态作为邮件字段，然后更新特定缺陷的状态字段。在下个时间间隔，该缺陷的详细信息(包括更新后的状态信息)将发送到指定的用户。

邮件条件确定各用户何时收到缺陷消息。可以对每个用户定义单独的邮件条件。例如，可以指定用户只接收分配有紧急优先级的缺陷消息。

要指定“自动邮件”字段和条件：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击**自动邮件**。将打开“自动邮件”页。

自动邮件

 保存

发送关于以下更改的邮件

可用的缺陷字段

实际修复时间

缺陷 ID

关闭于内部版本

检测于内部版本

源于代码变更

关闭日期

关闭于版本

描述

测试者

检测于周期

选定的缺陷字段

分配给

状态

>











>>

<

<<

至

☐ 只显示选定用户










已选择	用户	条件
<input type="checkbox"/>	 alex_alm	<未定义筛选>
<input type="checkbox"/>	 alice_alm	<未定义筛选>
<input type="checkbox"/>	 cecil_alm	<未定义筛选>
<input type="checkbox"/>	 james_alm	<未定义筛选>
<input type="checkbox"/>	 kelly_alm	<未定义筛选>
<input type="checkbox"/>	 mary_alm	<未定义筛选>
<input type="checkbox"/>	 michael_alm	<未定义筛选>
<input type="checkbox"/>	 paul_alm	<未定义筛选>
<input type="checkbox"/>	 peter_alm	<未定义筛选>
<input type="checkbox"/>	 robert_alm	<未定义筛选>

可用的缺陷字段包含出现在“缺陷网格”中的字段的名称。选定的缺陷字段包含当前分配为邮件字段的字段的名称。

2. 选择一个或多个字段，并单击箭头按钮(> 和 <)将字段从一个列表移动到另一个列表。单击双箭头按钮(>> 和 <<)可将所有字段从一个列表移动到另一个。
3. 通过在窗口下半部分的**至**区域中选中每个用户名旁的复选框，选择应收到电子邮件的用户。

至

☐ 只显示选定用户

已选择	用户	条件
<input checked="" type="checkbox"/>	 alex_alm	<未定义筛选>
<input checked="" type="checkbox"/>	 cecil_alm	<未定义筛选>
<input checked="" type="checkbox"/>	 james_alm	<未定义筛选>
<input type="checkbox"/>	 mary_alm	<未定义筛选>
<input type="checkbox"/>	 paul_alm	<未定义筛选>
<input type="checkbox"/>	 peter_alm	<未定义筛选>
<input type="checkbox"/>	 shelly_alm	<未定义筛选>
<input type="checkbox"/>	 Detected By	<未定义筛选>
<input type="checkbox"/>	 Assigned To	<未定义筛选>

提示: 要只查看相关的选中用户，请选中**只显示选定用户**复选框。

4. 单击**筛选**按钮以定义所选用户用于接收邮件的筛选。如果定义了多个筛选，则只有在符合所有条件时，所选用户才收到邮件。有关筛选的详细信息，请参考《HP

Application Lifecycle Management 用户指南》。

5. 单击**保存**以保存变更。

自定义缺陷邮件的主题

可以自定义自动发送到用户的、所有项目或特定项目的缺陷电子邮件的主题行。例如，可以定义如下的主题行：

缺陷 # 4321 已创建或更新 — 打印对话框上的按钮未对齐

该行可包含 **ALM** 字段的值。要包括来自正在发送的缺陷的字段值，请在字段名前面加前缀问号 (?)。字段名必须大写。例如：

缺陷 # ?BG_BUG_ID 已创建或更新 — ?BG_SUMMARY

可通过在**站点配置**选项卡中添加 **AUTO_MAIL_SUBJECT_FORMAT** 参数自定义所有项目的主题行。有关详细信息，请参见[设置 ALM 配置参数 \(第 173 页\)](#)。

要自定义特定项目缺陷邮件的主题：

1. 在“站点管理”中，单击**站点项目**选项卡。
2. 在“项目”列表中，双击要自定义其电子邮件主题行的项目。
3. 选择 **DATACONST** 表。
4. 在 SQL 窗格中，输入 SQL INSERT 语句，将一行插入有以下值的表中：
 - 在 **DC_CONST_NAME** 列中，插入参数名 **AUTO_MAIL_SUBJECT_FORMAT**。
 - 在 **DC_VALUE** 列中，插入要放到主题行中的字段的字符串和名称。

例如，将以下 SQL 语句输入到 SQL 窗格中：

```
insert into dataconst values ('AUTO_MAIL_SUBJECT_FORMAT',  
'DEFAULT.TESTPROJ - Defect # ?BG_BUG_ID has been created or updated -  
?BG_SUMMARY')
```

您定义的主题行是特定于项目的，因此可以在行中包括项目名称。

有关修改项目表的详细信息，请参见[查询项目表 \(第 86 页\)](#)。

5. 单击**执行 SQL** 按钮。该行添加到 **DATACONST** 表以设置电子邮件主题。

第 19 章: 自定义基于风险的质量管理

此章节描述如何自定义在基于风险的质量管理中使用的条件和常量值。

此章节包括：

关于自定义基于风险的质量管理	272
自定义基于风险的质量管理条件	272
自定义风险计算	277
自定义基于风险的质量管理常量	277

关于自定义基于风险的质量管理

使用基于风险的质量管理来确定在哪个“测试级别”测试“需求”模块中的每个需求。ALM 随即根据分析需求的子评估需求的“测试级别”计算估计总测试时间。将它与可用于测试分析需求的资源比较，如有必要调整需求和其子需求的“测试级别”。这样您就可以计划需求的测试策略。有关基于风险的质量管理的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

测试级别由需求的风险和功能复杂性确定。风险由业务严重性和失败可能性组成。通过将值分配给与每个因素关联的一系列条件来确定这些因素的值。每个条件有很多可能值。可以自定义这些条件和值，以及 ALM 如何使用它们来确定业务严重性、失败可能性和功能复杂性。有关详细信息，请参见 [自定义基于风险的质量管理条件 \(第 272 页\)](#)。

可以自定义如何从业务严重性和失败可能性来计算风险。有关详细信息，请参见 [自定义风险计算 \(第 277 页\)](#)。

还可以自定义默认情况下，哪个“测试时间”与每个“测试级别”和“功能复杂性”关联。此外，还可以自定义 ALM 如何根据需求的“风险”和“功能复杂性”决定用于测试需求的“测试级别”。有关详细信息，请参见 [自定义基于风险的质量管理常量 \(第 277 页\)](#)。

此外，还可以为每个需求类型自定义此类需求是启用风险评估、风险分析，还是不启用基于风险的质量管理。有关详细信息，请参见 [自定义需求类型 \(第 260 页\)](#)。

自定义基于风险的质量管理条件

可以自定义用于确定需求的风险和功能复杂性的条件、每个条件的可能值和分配给每个值的权重。然后可以定义这些权重的合计如何确定风险和功能复杂性类别。

注: 如果已计算某需求的风险或功能复杂性，则修改这些条件时不会自动重新计算该需求的风险或功能复杂性类别。要重新计算，必须重新评估需求，并更改其至少一个条件值。

此部分包括：

自定义条件和值	273
自定义权重边界	274

自定义条件和值

可以自定义 ALM 用于确定每个需求的风险和功能复杂性类别的条件、条件值和权重。风险由业务严重性和失败可能性组成。

新建项目时，ALM 提供默认的条件集。如果不想使用这些条件，可以删除它们。

要自定义条件和值：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击**基于风险的质量管理**。将打开“基于风险的质量管理”页面。
2. 单击以下某选项卡：
 - 要自定义用于确定业务严重性的条件，请单击**业务严重性**选项卡。
 - 要自定义用于确定失败可能性的条件，请单击**失败可能性**选项卡。
 - 要自定义用于确定功能复杂性的条件，请单击**功能复杂性**选项卡。

所选选项卡显示相关条件。

基于风险的质量管理

保存

业务风险性 | 故障概率 | 风险计算 | 功能复杂性 | 风险常量

+ 新建 × 删除 ↓ 下移 ↑ 上移

条件	值	权重
进程类型	计算/验证	30
故障的影响	数据更改	18
使用频率	显示	8
受影响用户的数目/重要性		

条件的描述: “进程类型”
需求代表的进程类型。
此标准具有以下可能值:
计算/验证 - 需求代表的功能是重要的计算或验证。

根据总权重计算业务风险程度

等级: C - 良好 | B - 重要 | A - 严重

范围: 32 ≤ TW < 52 | 52 ≤ 总权重 < 76 | 76 ≤ TW < 120

3. 要添加新条件，请选择**条件**列表，并单击**新建**按钮。新行添加到**条件**列表的末尾。在新行中输入条件的名称。
4. 要添加条件描述，从**条件**列表选择条件，在**条件描述**框中输入描述。用户评估业务严重性、失败可能性和功能复杂性时，将在“需求”模块的“风险”选项卡中显示此描述。通过提供每个条件的完整描述，包括其可用值的说明，可以帮助用户决定将哪个值分配给需求的每个条件。
5. 要添加条件的值，从**条件**列表选择条件，选择**值**列表。单击**新建**按钮。将新行添加到

值列表。在新行中输入值的名称。

注: 条件的每个值必须唯一。

6. 要分配条件值的权重，从**条件**列表选择条件，然后从**值**列表选择值。在值的**权重**列中输入权重，将它分配给该值。

ALM 计算需求的业务严重性、失败可能性或功能复杂性时，它检查分配到每个条件的值，并计算每个值的对应权重的总和。此总和决定业务严重性、失败可能性或功能复杂性。有关详细信息，请参见[自定义权重边界 \(第 274 页\)](#)。

7. 可以删除某条件或某条件的值：
- 要删除条件，请从**条件**列表选择条件，并单击**删除**按钮。将删除该条件。
 - 要删除条件的值，请从**条件**列表选择条件，从**值**列表选择值。单击**删除**按钮。将删除该值。

注: 业务严重性、失败可能性和功能复杂性都必须定义至少一个关联的条件。此外，每个条件必须至少有一个可能值。

8. 要更改条件在**条件**列表中显示的顺序，请选择某条件并单击**上移**或**下移**按钮。注意，条件的值按其权重自动排序。
9. 单击**保存**将保存对“基于风险的质量管理”页面的更改。

自定义权重边界

可以自定义 ALM 如何使用分配给基于风险的质量管理条件的值来确定某需求的业务严重性、失败可能性和功能复杂性。

自定义业务严重性的权重边界

对于每个需求，ALM 计算分配给每个业务严重性条件的值的权重合计 (TW)。ALM 随即使用此合计对需求的业务严重性分类：**C - 良好**、**B - 重要**或**A - 严重**。ALM 自动计算可能的合计权重的最高和最低值，用这些值定义**严重**类别的上限和**良好**类别的下限。定义**良好**和**重要**类别之间的边界，以及**重要**和**严重**类别之间的边界。

例如，假设业务严重性有两个条件，每个有三个可能值，其权重是 20、60 和 100。因此，最小总权重是 40(如果两个条件的权重值都是 20)，最大总权重是 200(如果两个条件的权重值都是 100)。ALM 自动计算这些合计值，并使用它们确定类别的上限和下限。通过在**良好**框中输入 100，在**严重**框中输入 160，从而确定类别之间的边界。

根据总权重计算业务风险程度值			
等级:	C - 良好	B - 重要	A - 严重
范围:	40 <= TW < 100	100 <= 总权重 < 160	160 <= TW < 200

在此示例中，ALM 如下确定某需求的业务严重性：

- 如果某需求的每个条件的权重总和小于或等于 **100**，则需求的业务严重性将是良好。例如，如果条件的值权重为 **20** 和 **60**，因此总权重是 **80**，就可能发生这种情况。
- 如果总和大于 **100** 但小于 **160**，则需求的业务严重性将是重要。例如，如果条件的值权重为 **60** 和 **60**，因此总权重是 **120**，就可能发生这种情况。
- 如果总和大于或等于 **160**，则需求的业务严重性将是严重。例如，如果条件的值权重为 **100** 和 **60**，因此总权重是 **160**，就可能发生这种情况。

要自定义业务严重性的权重边界：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击**基于风险的质量管理**。将打开“基于风险的质量管理”页面。
2. 单击**业务严重性**选项卡。“业务严重性”选项卡显示用于确定业务严重性的条件。
3. 在**根据总权重计算业务风险程度值**下面，定义不同“业务严重性”值之间的边界。要定义这些边界，在**良好**和**严重**框中输入相关值。
4. 单击**保存**将保存对“基于风险的质量管理”页面的更改。

自定义失败可能性的权重边界

对于每个需求，ALM 计算分配给每个失败可能性条件的值的权重合计 (**TW**)。ALM 随即使用此合计对需求的可能性分类：**3 - 低**、**2 - 中**或**1 - 高**。ALM 自动计算可能的合计权重的最高和最低值，用这些值定义**高**类别的上限和**低**类别的下限。定义**低**和**中**类别之间的边界，以及**中**和**高**类别之间的边界。

例如，假设失败可能性有两个条件，每个有三个可能值，其权重是 **20**、**60** 和 **100**。因此，最小总权重是 **40**(如果两个条件的权重值都是 **20**)，最大总权重是 **200**(如果两个条件的权重值都是 **100**)。ALM 自动计算这些合计值，并使用它们确定类别的上限和下限。通过在**低**框中输入 **100**，在**高**框中输入 **160**，从而确定类别之间的边界。

根据总权重计算业务失败可能性值			
等级：	3 - 低	2 - 中	1 - 高
范围：	40 <= TW < 100	100 <= 总权重 < 160	160 <= TW < 200

在此示例中，ALM 如下确定某需求的失败可能性：

- 如果某需求的每个条件的权重总和小于或等于 **100**，则需求的失败可能性将是低。例如，如果条件的值权重为 **20** 和 **60**，因此总权重是 **80**，就可能发生这种情况。
- 如果总和大于 **100** 但小于 **160**，则需求的失败可能性将是中。例如，如果条件的值权重为 **60** 和 **60**，因此总权重是 **120**，就可能发生这种情况。
- 如果总和大于或等于 **160**，则需求的失败可能性将是高。例如，如果条件的值权重为 **100** 和 **60**，因此总权重是 **160**，就可能发生这种情况。

要自定义失败可能性的权重边界：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击 **基于风险的质量管理**。将打开“基于风险的质量管理”页面。
2. 单击**失败可能性**选项卡。“失败可能性”选项卡显示用于确定失败可能性的条件。
3. 在**根据总权重计算业务失败可能性值**下面，定义不同“失败可能性”值之间的边界。要定义这些边界，在**低**和**高**框中输入相关值。
4. 单击**保存**将保存对“基于风险的质量管理”页面的更改。

自定义功能复杂性的权重边界

对于每个需求，ALM 计算分配给每个功能复杂性条件的值的权重合计 (TW)。ALM 随即使用此合计对需求的功能复杂性分类：**3 - 低**、**2 - 中**或**1 - 高**。ALM 自动计算可能的合计权重的最高和最低值，用这些值定义**高**类别的上限和**低**类别的下限。定义**低**和**中**类别之间的边界，以及**中**和**高**类别之间的边界。

例如，假设功能复杂性有两个条件，每个有三个可能值，其权重是 **20**、**60** 和 **100**。因此，最小总权重是 **40**(如果两个条件的权重值都是 **20**)，最大总权重是 **200**(如果两个条件的权重值都是 **100**)。ALM 自动计算这些合计值，并使用它们确定类别的上限和下限。通过在**低**框中输入 **100**，在**高**框中输入 **160**，从而确定类别之间的边界。

根据总权重计算功能复杂性值			
等级：	3 - 低	2 - 中	1 - 高
范围：	40 <= TW < 100	100 <= 总权重 < 160	160 <= TW < 200

在此示例中，ALM 如下确定某需求的功能复杂性：

- 如果某需求的每个条件的权重总和小于或等于 **100**，则需求的功能复杂性将是低。例如，如果条件的值权重为 **20** 和 **60**，因此总权重是 **80**，就可能发生这种情况。
- 如果总和大于 **100** 但小于 **160**，则需求的功能复杂性将是中。例如，如果条件的值权重为 **60** 和 **60**，因此总权重是 **120**，就可能发生这种情况。
- 如果总和大于或等于 **160**，则需求的功能复杂性将是高。例如，如果条件的值权重为 **100** 和 **60**，因此总权重是 **160**，就可能发生这种情况。

要自定义功能复杂性的权重边界：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击**基于风险的质量管理**。将打开“基于风险的质量管理”页面。
2. 单击**功能复杂性**选项卡。“功能复杂性”选项卡显示用于确定功能复杂性的条件。
3. 在**根据总权重计算功能复杂性值**下面，定义不同“功能复杂性”值之间的边界。要定义这些边界，在**低**和**高**框中输入相关值。
4. 单击**保存**将保存对“基于风险的质量管理”页面的更改。

自定义风险计算

可以定义 ALM 如何计算评估需求的风险值。

要自定义风险计算：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击**基于风险的质量管理**。将打开“基于风险的质量管理”页面。
2. 单击**风险计算**选项卡。

风险计算策略					
业务风险性	故障概率				
	1 - 高		2 - 中		3 - 低
A - 严重	A - 高	▼	A - 高	▼	B - 中
B - 重要	A - 高	▼	B - 中	▼	C - 低
C - 良好	B - 中	▼	C - 低	▼	C - 低

3. 可以在**风险计算策略**网格中定义用于测试某需求的风险策略。

要根据业务严重性和失败可能性定义风险计算，请在对应于特定“业务严重性”和“失败可能性”值的网格中，单击单元格旁的箭头。选择值。可用值是 **A - 高**、**B - 中** 和 **C - 低**。

自定义基于风险的质量管理常量

可以用每个“测试级别”的每个“功能复杂性”值，来定义测试某需求所需要的默认估计“测试次数”。还可以定义用于每个“风险”和“功能复杂性类别”的默认“测试级别”。如果用户不在“需求”模块中输入某需求的不同值，则在风险分析期间计算该需求的估计测试时间时，ALM 将使用这些默认值。

注：修改这些条件不会自动影响现有风险分析的结果。要更新风险分析的结果，必须再次执行该分析。

要自定义基于风险的质量管理常量：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击**基于风险的质量管理**。将打开“基于风险的质量管理”页面。
2. 单击**风险常量**选项卡。“风险”选项卡显示计算某需求的测试时间和测试级别时，默认情况下使用的常量。

基于风险的质量管理

保存

业务风险性 | 故障概率 | 风险计算 | 功能复杂性 | 风险常量

用于度量测试成果的单位: 小时

默认测试时间和测试级别

每个功能复杂性的测试时间 (完整):

1 - 高18 小时

2 - 中15 小时

3 - 低12 小时

测试级别 (完整 = 100%, 无 = 0%):

不完整66 %

基本33 %

计算的测试时间 (按 小时):

测试级别	复杂性		
	1 - 高	2 - 中	3 - 低
完整 (100%)	18	15	12
不完整 (66%)	12	10	8
基本 (33%)	6	5	4
无 (0%)	0	0	0

默认测试策略 (按小时)

风险	复杂性		
	1 - 高	2 - 中	3 - 低
A - 高	完整 (18)	完整 (15)	完整 (12)
B - 中	不完整 (12)	不完整 (10)	不完整 (8)
C - 低	基本 (6)	基本 (5)	基本 (4)

3. 在用于度量测试工作量的单位框中，选择测量测试时间时要 ALM 显示的测量单位。可用单位是小时、日、周和月。

注: 如果更改项目的测量单位，测试时间值不会自动更新。例如，如果某需求的测试时间是 48 小时，您把测量单位从小时改为日，则该需求的测试时间是 48 小时而非 2 日。

4. 在每个功能复杂性的测试时间 (完整) 下面，为每个功能复杂性值，输入用该功能复杂性值完整测试某需求需要的估计时间。将更新“计算的测试时间”网格，以反映这些变更。

5. 在测试级别下面，在不完整和基本框中，输入某需求的不完整测试和基本测试需要的默认测试时间。它应当表达为完整测试所需要时间的百分比。将更新“计算的测试时间”网格，以反映这些变更。

6. 可在默认测试策略网格中定义用于测试某需求的默认测试级别。

要定义默认“测试级别”，请在对应于特定“风险”和“功能复杂性”值的网格中，单击单元格旁边的箭头。从可用的“测试级别”选择测试级别。可用测试级别是完整、不完整、基本和无。在每个“测试级别”旁边，可以看到在该级别下测试某需求需要的时间，这个时间是根据您定义的默认测试时间和测试级别估计的。

7. 单击保存将保存对“基于风险的质量管理”页面的更改。

HP ALM (12.20)

第 278 页，共 446 页

第 20 章:激活警报规则

作为 HP Application Lifecycle Management (ALM) 项目管理员，可激活项目的警报规则。指示 ALM 在项目中发生可能影响应用程序管理过程的更改时创建警报并发送电子邮件通知那些负责人。

此章节包括：

关于激活警报规则	280
设置警报规则	281

关于激活警报规则

可以在执行应用程序管理过程时跟踪需求、测试和缺陷。实体更改时，可指示 ALM 通知任何关联实体的负责人。

可激活的警报规则基于可在 ALM 中创建的以下关联：

- 可以将测试计划树中的测试与需求关联。它通过在“测试计划”模块中创建**需求覆盖率**，或通过在“需求”模块中创建**测试覆盖率**来执行。
- 可以将测试与缺陷链接。它通过在手动测试运行期间添加缺陷来执行。
- 可以在需求模块中的需求之间创建**可跟踪性链接**。

在项目中建立关联之后，可以使用这些关联跟踪变更。项目中的实体更改时，ALM 会警告任何可能受到变更影响的相关实体。

版本控制： 只有当签入新版本时，ALM 才警告相关实体。该警报表示版本状态已经更改为**签入**。可随后将以前的版本和新版本进行比较。有关版本比较的详细信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

通知包括两个步骤。ALM 标记相关实体，使所有用户都能看到它，然后向负责该实体的用户发送电子邮件。

有四个警报规则可以激活：

规则	已做的更改	标记的实体	已通知的用户
1	需求有任何更改，在 直接覆盖状态 字段和基于风险的质量管理字段中排除变更。	覆盖需求的测试。	测试设计者。注意，只有测试设计者可删除警报。
2	缺陷状态更改为“已修正”。	与缺陷关联的测试实例。	测试实例的测试负责人。
3	测试运行状态更改为“通过”。	链接到测试实例的缺陷。	分配到缺陷的用户。
4	需求删除或有任何更改，在 直接覆盖状态 字段和基于风险的质量管理字段中排除变更。	该需求的子需求和跟踪至需求。	需求的作者。

有关警报的详细信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

设置警报规则

可以激活四个警报规则。对每条规则，都可选择警告相关实体。所有用户都能看到警报。还可以选择将电子邮件通知发送到负责实体的用户。

要设置警报规则：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击**警报规则**。将打开“警报规则”页。

警报规则

保存

选择要激活的警报规则。对于每条规则，都可以选择警告相关实体。所有用户都能看到该警报。还可以选择将电子邮件通知发送至负责实体的用户。

规则说明	与警报关联的实体	发送电子邮件至
当需求已修改时，向关联的测试发送警报。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 测试设计者
当缺陷状态更改为“已修复”时，向关联的测试实例发送警报。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 测试负责人
当测试成功运行（状态更改为“通过”）时，向链接的缺陷发送警报。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 分配给
当 Service Test 或 API 测试由于 Web Service 应用程序组件更新而存在未解决的步...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 测试设计器
当需求已修改或已删除时，向跟踪到的需求和子需求发送警报。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 作者

2. 选择**与警报关联的实体**以激活规则。指示 ALM 在关联实体更改时标记实体。
3. 选择**发送电子邮件至**指示 ALM 在关联实体更改时将通知电子邮件发送给指定用户。
4. 单击**保存**以保存变更。

第 21 章:交叉项目自定义

作为 HP Application Lifecycle Management (ALM) 模板管理员，可以使用交叉项目自定义将自定义从模板项目应用到一个或多个 ALM 项目。交叉项目自定义允许您在组织中的项目之间标准化策略和过程。

ALM 版本：交叉项目自定义功能对 Quality Center Enterprise Edition 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

此部分包括：

关于交叉项目自定义	284
交叉项目自定义概述	285
更新链接的项目	286
更新链接的项目详细信息	287
验证交叉项目自定义	288
将模板自定义应用到链接的项目	289
交叉项目自定义报告	291
更新链接的模板详细信息	293

关于交叉项目自定义

交叉项目自定义允许您使用**模板项目**定义和维护多个项目的项目自定义常用集。

注: 无法在 **Unicode** 模板项目与 **ASCII** 项目之间实现交叉项目自定义。同时，如果模板项目转换为 **Unicode**，则任何链接的 **ASCII** 项目将无法接收来自此模板的自定义变更。

模板管理员是分配有某模板项目的项目管理员权限的任何用户。作为模板管理员，可以自定义项目以满足组织的特定需要。


将模板项目链接到一个或多个 **ALM** 项目。这样您就能将模板自定义应用到**链接的项目**。当组织的需要随着时间推移改变时，可以在模板项目中更新自定义，然后将模板自定义重新应用到链接的项目。

模板项目可用于创建额外的项目或模板。站点管理员根据模板项目创建项目或模板时，模板自定义将复制到最近创建的项目或模板。

产品功能视频: 要观看如何使用交叉项目自定义的视频演示，请在 **ALM** 主窗口中选择 **帮助 > 视频**。

交叉项目自定义概述

实现交叉项目自定义涉及到以下步骤：



- **创建模板项目。**站点管理员创建模板项目，并在“站点管理”中分配模板管理员。有关详细信息，请参见[创建模板项目 \(第 46 页\)](#)。
- **将模板链接到项目。**站点管理员在“站点管理”中选择要链接到模板的项目。有关详细信息，请参见[将模板链接到项目 \(第 66 页\)](#)。
- **自定义模板项目。**作为模板管理员，您可以自定义模板项目，以满足组织的策略需要。应用于链接项目的模板自定义包括：用户组和权限、模块访问、项目实体、项目需求类型、项目列表、PPT、报告模板以及工作流。
- **验证交叉项目自定义。**将模板自定义应用到链接项目之前，必须验证 ALM 可以将自定义从模板成功应用到项目。有关详细信息，请参见[验证交叉项目自定义 \(第 288 页\)](#)。

- **将自定义应用到链接的项目。** 在模板中定义或更新自定义之后，将自定义应用到链接的项目。有关详细信息，请参见[将模板自定义应用到链接的项目 \(第 289 页\)](#)。

交叉项目自定义示例

以下示例演示如何使用交叉项目自定义：

- **设置处理缺陷的标准。**

QA 管理员要限制测试者可修改缺陷的方式。例如，要允许测试者将缺陷的状态修改为已修正，但不能修改为已关闭，以便让 QA 管理员在关闭它之前检查缺陷。可以在模板中为测试者创建自定义用户组，并为该组设置转换规则。将模板自定义应用到链接的项目后，所有测试者都可以分配给该组。

- **由管理员启用一致报告。**

组织中所有部门的管理员都必须报告一组标准的测量，例如缺陷状态或优先级，或需求的覆盖率状态。作为模板管理员，可自定义项目列表和字段，并在模板中设置必填字段。将模板自定义应用到链接的项目时，将向用户提供用于一致报告的字段和值的常用集。

- **为组织的独立部分创建独特的策略。**

您的组织收购了一家新公司。新公司对于处理缺陷有一套标准策略，这套策略和您的组织目前所用的不同。两方面都要维护他们当前的策略。可以为组织的每个部分自定义模板，然后将每个模板链接到其所属部分的相关项目。

更新链接的项目

在“项目自定义”中管理所链接项目的模板自定义更新。

此部分包括：


更新链接的项目详细信息	287
验证交叉项目自定义	288
将模板自定义应用到链接的项目	289

更新链接的项目详细信息

在“项目自定义”中更新所链接项目的详细信息。






要更新所链接项目的详细信息：

1. 使用模板项目登录到 ALM。
2. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击**交叉项目自定义**。将打开“交叉项目自定义 —— 链接的项目”页。





3. 在“链接的项目”网格中，查看链接到模板项目的项目。“链接的项目”网格包含每个项目的以下信息：

列	描述
	表示项目管理员不将模板自定义变更应用到项目的请求。
域	所链接项目的域。
项目	所链接项目的名称。

列	描述
已更新	<p>表示是否用当前模板自定义更新了链接的项目。当前状态可以是以下任意一种：</p> <ul style="list-style-type: none"> 未更新(默认) 已更新
已验证	<p>表示模板自定义是否已验证并可成功应用于链接的项目。默认情况下，状态是未验证。</p> <p>当前状态可以是以下任意一种：</p> <ul style="list-style-type: none"> 未验证(默认) 已验证，但出现警告 已验证

单击列标题可更改项目在网格中的排序顺序。

- 要刷新“链接的项目”网格中的数据，请单击**刷新**按钮 .
- 在“链接的项目”页右侧查看所选项目的其他详细信息。例如，在**项目状态**下查看项目的状态。如果项目管理员已在链接的项目中选择**请求暂缓应用自定义**选项，则显示**已请求暂缓应用自定义**。模板管理员可选择从模板自定义更新中排除该项目。
- 在**注释**框中查看由项目管理员添加的注释。单击**添加注释**将注释添加到项目。查看项目详细信息时，项目管理员可以查看和添加注释。
- 在**项目详细信息**下，显示项目管理员的名称。单击**发送电子邮件**按钮  将邮件发送给项目或模板管理员。
- 在**上次应用的自定义**下查看模板自定义最后应用于所链接项目的日期。单击**应用的自定义报告**链接以查看详细信息。有关详细信息，请参见[交叉项目自定义报告 \(第 291 页\)](#)。
- 在**上次验证**下查看上次验证的日期。单击**验证报告**链接以查看上次验证的详细信息。有关详细信息，请参见[交叉项目自定义报告 \(第 291 页\)](#)。


验证交叉项目自定义

必须先验证自定义，然后才能将模板自定义应用到链接的项目。验证过程将检查 ALM 能否成功地将模板自定义应用到链接的项目。在 ALM 将模板自定义应用到链接的项目之前，必须先成功完成验证。

注: 为了使验证成功完成，必须在链接的项目中启用相应扩展。如果为模板项目启用了扩展，也必须为该模板的链接项目启用该扩展。链接的项目可以启用其他扩展。有关启用扩展的详细信息，请参见[为项目启用扩展 \(第 73 页\)](#)。

要验证交叉项目自定义：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击**交叉项目自定义**。将打开“交叉项目自定义 —— 链接的项目”页。



2. 从网格选择项目，或按 **CTRL** 键并选择多个项目。要仅显示已激活的项目，请选择**只显示活动项目**。
3. 单击**验证**。将打开“验证”对话框并显示进度。
4. 要在验证完成之前停止验证，单击**停止**。ALM 会在完成当前验证的项目后停止。不验证剩余的项目。
5. 单击**详细信息**以查看验证期间或验证后的其他信息。验证完成时，单击**报告**链接以查看项目的详细结果。
6. 验证完成时，单击**关闭**以关闭“模板验证”对话框。在“链接的项目”网格中更新项目的验证状态。
7. 在**上次验证**下单击**验证报告**链接，查看验证的详细信息。有关详细信息，请参见[交叉项目自定义报告 \(第 291 页\)](#)。

将模板自定义应用到链接的项目

可将模板自定义应用到链接至模板的项目。将应用以下自定义：用户组和权限、模块访问、项目实体、项目需求类型、项目列表、PPT、报告模板和工作流。应用模板自定义时，应用的自定义在链接的项目中设置为只读，不能编辑。


注:

- 基于模板新建项目并链接到此模板时，必须应用模板自定义，以便在链接的项目中将模板自定义设置为只读。有关基于模板创建项目的详细信息，请参见[创建项目 \(第 29 页\)](#)。
- 用于将报告模板设置为默认选项不应用于链接的项目，可以在链接的项目中由项目管理员设置。

必须先验证自定义，然后才能应用模板自定义。有关详细信息，请参见[验证交叉项目自定义 \(第 288 页\)](#)。在 ALM 将模板自定义应用到链接的项目之前，必须先成功完成验证。

要将模板自定义应用到链接的项目：

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击**交叉项目自定义**。将打开“交叉项目自定义 —— 链接的项目”页。



2. 从网格选择项目，或按 **CTRL** 键并选择多个项目。要仅显示已激活的项目，请选择**只显示活动项目**。
3. 单击**应用自定义**。如果所选项目的任何项目管理员已请求不应用模板自定义变更，则显示警告。单击**确定**将模板自定义应用到所有选择的项目。

将打开“应用自定义初始化”对话框。



4. 选择**发送邮件通知至项目管理员**以指示 ALM 在过程完成之后通知项目管理员。
5. 单击**确定**。将打开“应用自定义”对话框并显示进度。
6. 要取消 ALM 尚未更新的项目的处理，单击**停止**。ALM 将完成当前项目的更新，并取消剩余项目的更新。
7. 过程完成时，单击**关闭**以关闭“应用自定义”对话框。
8. 在上次应用的自定义下单击**应用的自定义报告**链接，以查看所应用的模板自定义的详细信息。有关详细信息，请参见[交叉项目自定义报告 \(第 291 页\)](#)。

交叉项目自定义报告

“交叉项目自定义”报告提供验证过程或应用于链接项目的模板自定义的详细结果。有关验证的详细信息，请参见[验证交叉项目自定义 \(第 288 页\)](#)。有关应用模板自定义的详细信息，请参见[将模板自定义应用到链接的项目 \(第 289 页\)](#)。

交叉项目自定义报告有两类：

- **验证报告**。提供链接项目的验证结果。
- **应用的自定义报告**。提供应用于链接项目的模板自定义的结果。

“应用自定义报告”包括以下部分：

- **报告详细信息**。包含有关报告类型、模板、链接的项目、验证或应用到链接项目的变更数以及结果的详细信息。
- **按自定义类别分类的报告**。验证或应用于链接项目的所有变更的列表。这部分列出了自定义类别(包括用户组、项目实体、项目列表、需求类型和工作流脚本)所做的更改。

报告结果归为以下几类：

结果类别	验证报告	应用的自定义报告
成功	变更可成功应用于链接的项目。	变更已成功应用于链接的项目。
警告	变更可应用于链接的项目，但可能导致数据损失。 例如： <ul style="list-style-type: none">• 缩短字符串类型字段的长度• 删除用户定义的字段• 将字段定义为可搜索的，文本搜索选项在链接的项目中不可用• 存在覆盖某类型的需求的测试时，禁用该类型的测试覆盖率	变更已应用到链接的项目，但可能已导致数据损失。
失败	变更不能应用于链接的项目。 例如： <ul style="list-style-type: none">• 将字段类型从备注类型更改为数字、字符串或日期类型，或者反转更改。• 命名新字段或用已存在于链接的项目中的字段名重命名现有字段。• 此报告对于默认限制查询大小来说太大。有关详细信息，请参见 MAX_QUERY_LENGTH 站点参数。	“应用自定义”过程中发生错误。变更未成功应用于链接的项目。

提示：


- 要在“交叉项目自定义报告”中方便地查找警告或错误，请单击**查找**按钮打开浏览器的搜索工具，并搜索单词警告或错误。
- 要在通过邮件将报告发送给另一个用户时保留格式，请用 **.mht** 文件扩展名保存文件，将它另存为 **HTML** 存档网页。
- 如果在链接的项目或模板项目中为用户组设置了转换规则，每条规则都将在**转换规则**列中以如下格式列出：<源状态>,<目标状态>。例如，新建,打开 新建,拒绝 打开,已修正 打开,拒绝表示用户组可以将字段值从**新建**更改为**打开**或**拒绝**，也可以从**打开**更改为**已修正**或**拒绝**。


更新链接的模板详细信息

如果处理链接到模板项目的项目，可以从“链接的模板”页查看有关项目和模板项目的详细信息。可以查看应用于项目的模板自定义的详细信息，将电子邮件发送给模板管理员，检查项目中的自定义和模板项目中的自定义之间是否有冲突，或请求阻止模板自定义更新。

要更新链接的模板的详细信息：

1. 使用链接到模板的项目登录 ALM。
2. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击交叉项目自定义。将打开“交叉项目自定义 —— 链接的模板”页。



3. 在**项目状态**下查看以下状态信息：
 - **已更新**。模板项目中的自定义将应用于项目。
 - **未更新**。对模板项目中自定义的更改尚未应用于项目。
4. 选择**请求暂缓应用自定义**请求阻止模板自定义更新。将在模板项目中显示此请求，模板管理员可选择从模板自定义更新中排除该项目。
5. 单击**添加注释**将注释添加到项目。在“注释”框中显示注释。“注释”框还显示由模板管理员所做的注释。模板管理员在模板项目中检查链接项目的详细信息时，可以添加和查看注释。
6. 在**模板详细信息**下查看链接到项目的模板项目的名称和模板管理员的名称。单击**发送电子邮件**按钮将邮件发送给项目或模板管理员。
7. 在**上次应用的自定义**下查看模板自定义最后应用于该项目的日期。单击**应用的自定义报告**链接以查看详细信息。有关详细信息，请参见[交叉项目自定义报告 \(第 291 页\)](#)。
8. 在**上次验证**下查看上次验证该项目的自定义的日期。单击**验证报告**链接以查看详细信息。有关详细信息，请参见[交叉项目自定义报告 \(第 291 页\)](#)。

9. 单击**验证**按钮以验证该项目的交叉项目自定义。例如，如果更改项目自定义，可以运行模板验证，以检查项目中的自定义与模板项目中的自定义之间是否有冲突。
10. 单击**详细信息**以查看验证期间或验证后的其他信息。验证完成时，可单击**报告**链接以查看项目的详细结果。
11. 验证完成时，单击**关闭**以关闭“验证”对话框。

第 22 章: 自定义项目计划和跟踪 KPI

此章节描述如何自定义项目计划和跟踪 (PPT) 的 KPI。

ALM 版本：“项目自定义”中的“项目计划和跟踪”链接仅对 ALM 版本 可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

此章节包括：

关于自定义 PPT KPI	296
项目计划和跟踪页	296
项目计划和跟踪 —— 常规选项卡	298
配置转换对话框	300
项目计划和跟踪 —— KPI 分析选项卡	301

关于自定义 PPT KPI

PPT 使用关键性能指标 (KPI) 从发布的里程碑收集数据。**KPI** 是设计用来跟踪随时间变化的关键性能变量的可量化测量标准，测量质量保证活动的必要结果。可以自定义每个 KPI 以反映需要。您可以自定义系统定义的 KPI，或创建用户定义的 KPI。

在 PPT 记分卡中分析发布的总体运行状况和部署就绪情况后，可通过自定义记分卡中显示的 KPI 图以进一步增强输出。

有关 PPT 的更多详细信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

项目计划和跟踪页

此页面允许您自定义 PPT KPI。

访问	在“项目自定义”的左窗格中单击项目计划和跟踪。
重要信息	ALM 版本：“项目计划和跟踪”选项卡仅对 ALM 版本 可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。
另请参见	关于自定义 PPT KPI (第 296 页)

用户界面元素如下所述(无标签元素显示在尖括号中):

UI 元素	描述
 保存	保存对“项目计划和跟踪”页面的更改。
 新建	打开“新建 KPI 类型”对话框，允许您通过指定 KPI 名称、实体类型和测量类型来定义新的 KPI。
 创建为	打开“创建为”对话框，允许您根据所选 KPI 创建 KPI。
 删除	<p>从“KPI 类型”列表删除所选 KPI。</p> <p>注: 使用中的 KPI 类型无法删除。</p>
<KPI 类型列表>	列出可用的 KPI 类型。
筛选方式	在 KPI 类型列表中显示与所选实体类型相关的 KPI 类型。要查看所有 KPI 类型，请选择无。
常规选项卡	显示所选 KPI 类型的属性。有关更多详细信息，请参见 项目计划和跟踪 —— 常规选项卡 (第 298 页) 。
KPI 分析选项卡	显示所选 KPI 类型的 KPI 向下搜索属性。有关更多详细信息，请参见 项目计划和跟踪 —— KPI 分析选项卡 (第 301 页) 。

项目计划和跟踪 —— 常规选项卡

此选项卡允许您自定义所选 KPI 类型的属性。

常规

KPI 分析

名称:

被拒绝的缺陷

实体类型:

缺陷

描述:

被拒绝的缺陷的百分比。

阈值设置

当值满足以下条件时，KPI 较好:

较低

默认阈值允许低于:

5

%

警告范围:

10

%

测量

测量类型:

百分比

测量以下对象的百分比:

函数:

☒ 合计 ☐ 字段的

所测实体:

☒ 考虑转换

配置...

仅考虑字段 [状态] 从 [SANY] 到 [SANY] 的转换，更改累计于里程碑持续时间

之于:

函数:

☒ 合计 ☐ 字段的

所测实体:

☐ 考虑转换

配置...

访问	在“项目自定义”的左窗格中单击 项目计划和跟踪 。选择 KPI 类型。 在“常规”选项卡中显示 KPI 属性。
重要信息	<div>ALM 版本：“项目计划和跟踪”选项卡仅对 ALM 版本 可用。 有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。</div>

常规区域

用户界面元素如下所述：

UI 元素	描述
名称	所选 KPI 的名称。
实体类型	所选 KPI 的实体类型。可能的值有需求、测试、测试实例和缺陷。
描述	所选 KPI 的描述。

阈值设置区域

用户界面元素如下所述:

UI 元素	描述
当值满足以下条件时, KPI 较好	所选 KPI 的值的预期增长方向。该值 较高 或 较低 时更好。 默认值: 较高
默认阈值允许高于/低于	值大于此指定量, 表示 KPI 状态良好。
警告范围	与 允许高于/低于 阈值相关的百分比值。如果 KPI 在值较大时更好, 且 允许高于 阈值设置为 100 、警告范围设置为 10% , 则 90 和 100 之间的任何值都将触发警告。低于 90 的任何值都表示错误的 KPI 状态。

测量区域

此区域允许您定义 KPI 值的度量方法。

重要信息	定义 百分比 测量类型的属性时, 测量百分比 部分表示用于百分比计算的分子。 共 部分表示用于百分比计算的分母。
------	---

用户界面元素如下所述:

UI 元素	描述
测量类型	测量的方法。
函数	表示以下某项: <ul style="list-style-type: none">• 计数。计算实体数。• 字段的总和值。合计所有实体的指定字段值。
所测实体	允许您筛选所选 KPI 指定类型的实体: <ul style="list-style-type: none">•  设置筛选/排序。打开允许您定义筛选的“筛选”对话框。有关更多详细信息, 请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。•  清除筛选。清除已定义的筛选。
考虑转换	启用 配置 按钮。 当配置转换时, KPI 将汇总字段变更, 而不是对变更进行计数。

UI 元素	描述
<div>配置...</div>	打开“配置转换”对话框，允许您定义测量 KPI 值时如何对字段变更进行计数。有关更多详细信息，请参见 配置转换对话框 (第 300 页) 。

配置转换对话框

此对话框允许您定义在测量 KPI 值时如何汇总字段变更。

配置转换

测量以下字段中的更改:

状态

当值发生变更

自:

\$ANY

更新列表...

至:

\$ANY

更新列表...

累计更改:

☐ 每日

☒ 里程碑持续期间

☐ 版本持续期间

确定 (O)

取消 (C)

访问	在“项目自定义”的左窗格中单击 项目计划和跟踪 。选择 KPI 类型。在 常规 选项卡中选择 考虑转换 ，并单击 配置 按钮。
重要信息	<div>ALM 版本：“项目计划和跟踪”选项卡仅对 ALM 版本 可用。 有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。</div>

用户界面元素如下所述：

UI 元素	描述
测量以下字段中的变更	表示用于汇总字段值变更的字段。
当值发生更改自	值从指定字段值更改时进行汇总。 值 \$ANY 汇总时不考虑当前显示的值。
当值发生更改至	值更改到指定字段值时进行汇总。 \$ANY 汇总时不考虑当前显示的值。

UI 元素	描述
更新列表...	打开“测量值”对话框，允许您选择测量变更时要使用的值。
累计变更	允许您每天汇总变更；可以是里程碑持续时间或发布持续时间。

项目计划和跟踪 —— KPI 分析选项卡

此选项卡允许您定义要包含在 KPI 细分图中的两个其他细分图。有关更多详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。



访问	在“项目自定义”的左窗格中单击 项目计划和跟踪 。选择 KPI，并单击 KPI 分析 选项卡。
重要信息	<div>ALM 版本：“项目计划和跟踪”选项卡仅对 ALM 版本 可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。</div>

用户界面元素如下所述：

UI 元素	描述
图 1/图 2	启用/禁用图。
名称	图的名称。

UI 元素	描述
函数	<p>选择以下某个选项：</p> <ul style="list-style-type: none">• 计数。计算实体数。• 字段的总和值。合计所有实体的指定字段值。
所测实体	<p>允许您筛选所选 KPI 指定类型的实体：</p> <ul style="list-style-type: none">•  设置筛选/排序。打开允许您定义筛选的“筛选”对话框。有关更多详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。•  清除筛选。清除已定义的筛选。
分组方式	确定 ALM 在图中对数据分组的依据字段。
条形图/饼图/网格图	表示图的类型。

第 23 章:项目报告模板

项目报告模板确定在项目报告中显示数据的布局 and 样式。

有关项目报告的更多详细信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

此章节包括：

- 关于项目报告模板304
- 管理项目报告模板304
- 设计报告模板307

关于项目报告模板

项目报告模板是决定项目报告设计的 Microsoft Word 文件。用户在分析视图模块中将模板分配到项目报告。

项目管理员在**项目报告模板**页中管理对所有项目用户可用的报告模板。

- 注：
- 除项目报告模板以外，用户还可根据权限创建和使用自定义报告模板。有关自定义模板的详细信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。
 - 需要在生成报告的用户客户端计算机上安装模板字体，以在生成的文档中正确显示这些字体。

有各种类型的模板影响模板报告的不同方面：

模板类型	描述
文档模板	定义报告的大概布局。例如，文档模板决定标题页的设计、报告是否包括目录、页面方向、页码等等。
样式模板	定义应用于 Microsoft Word 样式的格式(例如，表、部分标题和段落)。
历史记录模板	定义报告部分中显示历史记录信息的格式。
部分模板	定义包括在报告部分中的字段，以及显示它们的格式。为每个 ALM 实体单独定义部分模板。

为每个模板类型提供了预定义的模板。

有关在“项目自定义”中管理项目报告模板的详细信息，请参见[管理项目报告模板 \(第 304 页\)](#)。

使用**模板创建器**在 Microsoft Word 中设计报告模板。有关详细信息，请参见[设计报告模板 \(第 307 页\)](#)。

管理项目报告模板

作为 ALM 项目管理员，管理项目用户用于创建项目报告的模板。

此部分包括：

新建报告模板	305
编辑报告模板	306


复制报告模板	306
删除报告模板	307

新建报告模板

可以新建报告模板，并使它对用户可用，以分配到项目报告。

要新建报告模板：

1. 在“项目自定义”的左窗格中单击**项目报告模板**。将打开“项目报告模板”页面。



2. 在模板树中，选择要创建的模板的模板类型或类别。
3. 单击**模板创建器**按钮上的向下箭头，并选择以下选项之一：
 - **从默认样式模板创建**。使用默认样式模板创建模板文件。如果单击该按钮，这是默认选项。
 - **从样式模板创建**。使用所选样式模板创建模板文件。
4. 在 Microsoft Word 中用“模板创建器”选项卡设计新的模板文件。有关设计模板文件的详细信息，请参见[设计报告模板 \(第 307 页\)](#)。
5. 保存并关闭文件。
6. 在“项目自定义”的左窗格中，单击**项目报告模板**，并选择模板类别。
7. 单击**添加模板**，并选择创建的模板文件。为项目报告模板显示以下字段：

UI 元素	描述
名称	项目报告模板的名称。
上次修改者	最后更改项目报告模板的 ALM 用户的名称。
文件修改日期	最后更改项目报告模板的日期和时间。
类型	指示项目报告模板是完整页面还是表格式模板。 完整页面。 定义页面上 ALM 实体记录的布局。 表格式。 定义表中 ALM 实体记录的布局。

8. 要将新模板设置为该类别的默认模板，请选择**默认 <类别> 报告模板**。用户将部分添加到报告时，一开始选择实体的默认项目模板。

编辑报告模板

可更改现有报告模板。

要编辑报告模板：

1. 在“项目自定义”的左窗格中单击**项目报告模板**。
2. 选择要编辑的模板，并单击**下载模板**。在计算机文件系统中保存模板文件的副本，文件在 Microsoft Word 中打开。
3. 用“模板创建器”选项卡编辑模板。有关设计模板文件的详细信息，请参见[设计报告模板 \(第 307 页\)](#)。
4. 保存并关闭模板文件。
5. 在“项目自定义”中选择模板，并单击**上传模板**。
6. 在计算机文件系统中选择模板文件。

复制报告模板

可以创建报告模板的复本，并修改此重复模板。

要复制模板：

1. 在“项目自定义”的左窗格中单击**项目报告模板**。
2. 选择要复制的模板，并单击**复制**。
3. 要编辑复制的模板，请参见[编辑报告模板 \(第 306 页\)](#)。
4. 要将新模板设置为该类别的默认模板，请选择**默认 <类别> 报告模板**。

删除报告模板

可以删除报告模板。

注: 不能删除在该模板类别中设置为默认模板的模板或者一个或多个项目报告正在使用的模板。

要删除模板:

- 1. 在“项目自定义”的左窗格中单击**项目报告模板**。
- 2. 选择要删除的模板，并单击**删除**。

设计报告模板

报告模板是包含报告部分大纲的 Microsoft Word 文件。

注: 在“项目自定义”中提供报告模板的完整示例。有关详细信息，请参见[管理项目报告模板 \(第 304 页\)](#)。

此部分包括:

关于设计报告模板	308
设计文档模板	308
设计样式模板	309
设计历史记录模板	309
设计部分模板	311
创建完整页面和表格式模板的准则	313
模板创建器选项卡	314

关于设计报告模板

在 Microsoft Word 中设计报告模板文件。在 Microsoft Word 中用 **模板创建器** 选项卡创建文档、历史记录和部分模板。

用模板创建器在 Microsoft Word 文档中选择和排列合并字段。**合并字段** 表示 ALM 字段标签和值或包含生成报告的说明。生成报告时，实际数据会替换掉报告模板中的合并字段。

有关模板创建器选项的详细信息，请参见 [模板创建器选项卡 \(第 314 页\)](#)。

注: 要启用模板创建器:

- 计算机上必须安装 Microsoft Office 2010(32 位)或 Microsoft Office 2013(32 位)。
- 必须在 Microsoft Word 中允许宏。在 Word 中单击 **Office 按钮**，然后单击 **Word 选项**。选择 **Trust Center > Trust Center 设置 > 宏设置**。选择启用所有宏。

设计文档模板

在文档模板文件中，定义报告的大概布局。例如，文档模板决定标题页的设计、报告是否包括目录、页面方向、页码等等。在 Microsoft Word 中使用“模板创建器”选项卡设计文档模板。



在文档模板中使用以下元素:

- **ReportName**。合并字段，在报告中替换为报告的 **名称** 字段的值。
- **自定义字段**。合并字段，表示希望用户包括在报告中的信息，例如，作者、项目。可以使用任何字符串作为自定义字段。配置项目报告时，用户输入自定义字段的实际值。
- **DocumentData**。标记报告部分开始点的合并字段。
- **文档设计**。在使用文档模板的项目报告中使用在文档模板中定义的文档格式。包括页眉和页脚、页码及页面布局。
- **固定文本**。在报告中显示您在文档模板中输入的固定文本。例如，在封页上输入组织名称，或输入创建者: (在自定义字段作者之前)。


要设计新的文档模板:

1. 在 Microsoft Word 中使用模板创建器新建模板文件。有关访问模板创建器的详细信息，请参见 [模板创建器选项卡 \(第 314 页\)](#)。

2. 单击 **模板类型** ，并选择 **文档**。

3. 要包括报告名称，请单击**插入字段值** ，并选择 **ReportName**。ReportName 标记会从基于模板的报告的名称字段检索报告名称。
4. 要在诸如标题页、页眉和页脚这样的区域中包括自定义的信息，请单击**插入自定义字段** 。在“自定义字段”对话框中输入自定义字段名(例如，作者)。创建报告时，输入显示在报告封页上的实际值。

重复该步骤以包括其他自定义字段。

5. 用诸如页眉、页脚和页码这样的元素设计文档。
6. 将光标放在报告数据应开始的点，单击**插入字段值** ，并选择 **DocumentData**。

设计样式模板

在样式模板文件中定义在报告所有部分中都应用于 Microsoft Word 样式的格式化。

例如，在样式模板中定义普通样式的格式化。结果，分配有普通样式的部分模板中的文本将以样式模板中定义的格式显示。

在样式模板中定义的样式格式化会替代在项目报告中使用的其他模板中定义的格式化。

设计样式模板时考虑以下因素：

- **标题样式。**在样式模板中定义的 Heading 1、Heading 2、Heading n 样式将根据报告中部分的级别自动应用到报告部分。有关在部分模板中应用标题样式的更多详细信息，请参见[设计部分模板 \(第 311 页\)](#)。
- **表样式。**要确保在报告中显示的所有数据表都有统一的样式，需定义**项目报告表样式**。默认情况下，在表格式模板中创建的表使用此样式。
- **文本。**项目报告会忽略在样式模板中输入的任何文本。

设计历史记录模板

在历史记录模板文件中定义如何在所有报告部分中显示历史记录信息。在 Microsoft Word 中使用“模板创建器”选项卡设计历史记录模板。

注：

- 要在项目报告中显示“历史记录”信息，部分模板必须包括**历史记录合并**字段。
- 历史记录模板只能是**表格式**。有关更多详细信息，请参见[创建完整页面和表格式模板的准则 \(第 313 页\)](#)。


在历史记录模板中使用以下元素：

- **“历史记录”字段。** 合并表示历史记录字段标签和值的字段。
- **固定文本。** 在报告中显示您在历史记录模板中输入的固定文本。例如，在历史记录合并字段上的标题行中输入历史记录。


要设计新的历史记录模板：


1. 在 Microsoft Word 中使用模板创建器新建模板文件。有关访问模板创建器的详细信息，请参见 [模板创建器选项卡 \(第 314 页\)](#)。

2. 单击 **模板类型** ，并选择 **历史记录**。


3. 单击 **格式化** ，并选择 **表格式** 以创建表格式模板。



将打开“选择字段”对话框。



4. 要在模板中包括字段，请在“可用字段”窗格中选择字段，并单击向右箭头 。

提示：使用 CTRL 或 SHIFT 键选择多个字段。

5. 要从模板中删除字段，请在“选定字段”窗格中选择字段，并单击向左箭头 。

6. 将所有字段从一个窗格移动到另一个, 请单击双箭头  .
7. 单击**重新排序**按钮更改模板中字段的顺序。
8. 单击**插入**。您选择的字段将以表格式布局插入。

设计部分模板

在部分模板中定义如何在报告部分中显示信息。为可包括在报告部分中的每个 ALM 实体定义单独的部分模板。在 Microsoft Word 中使用“模板创建器”选项卡设计部分模板。

注: 部分模板可以是**完整页面**或**表格式**的格式。有关详细信息, 请参见[创建完整页面和表格式模板的准则 \(第 313 页\)](#)。

在部分模板中使用以下元素:

- **部分名称**。合并字段, 在报告中替换为部分的**名称**字段的值。
- **部分筛选**。合并字段, 显示应用于报告部分的数据筛选。
- **实体字段**。合并表示实体字段标签和值的字段。



注: 日期和时间字段的格式依据与 ALM 服务器上定义的区域关联的“短日期/时间”格式。报告设计器无法更改这些格式。

- **历史记录**。插入实体记录的历史记录信息的合并字段。在数据区域中的完整页面模板中使用合并字段。
- **图**。插入已添加到报告中之图的合并字段。默认情况下, 图添加到报告的末尾。


注: 不能在同一模板中包括多个图字段。


- **固定文本**。在报告中显示您在部分模板中输入的固定文本。

要设计新的部分模板:


1. 在 Microsoft Word 中使用模板创建器新建模板文件。有关访问模板创建器的详细信息, 请参见[模板创建器选项卡 \(第 314 页\)](#)。
2. 单击**模板类型** , 并选择部分。
3. 单击**格式化** , 并选择**完整页面**或**表格式**以创建完整页面或表格式模板。



将打开“选择字段”对话框。



4. 要在模板中包括字段，请在“可用字段”窗格中选择字段，并单击向右箭头 .


提示: 使用 **CTRL** 或 **SHIFT** 键选择多个字段。

5. 要从模板中删除字段，请在“选定字段”窗格中选择字段，并单击向左箭头 .


6. 将所有字段从一个窗格移动到另一个，请单击双箭头  .



7. 单击**重新排序**按钮更改模板中字段的顺序。

8. 单击**插入**。您选择的字段将以完整页面或表格式布局插入。

9. 要在完整页面模板中包括记录的历史记录信息，请在数据结束标记前放置光标，单击**插入字段值** ，并选择**历史记录**。

注: 历史记录信息按照分配给报告的历史记录模板显示。

10. 要包括部分名称或部分筛选的详细信息，请单击**插入字段值** ，并选择**部分名称**或**部分筛选**。确保这些字段放在数据区域外。

- 11. 部分模板可在报告的任何级别使用。为确保部分页眉在报告中以适合其级别的样式显示，在**部分名称**合并字段上放置光标。确保按下了**设置自动标题样式**按钮 。
- 12. 为确保表使用在样式模板中定义的统一表样式，将光标放在表区域中。确保按下了**设置表样式**按钮 。

创建完整页面和表格式模板的准则

部分模板可以用完整页面或表格式的格式来设计。

注: 模板应仅包含一个 Word 部分。只有第一个 Word 部分中的文本和字段会包含在生成的报告中。

完整页面模板

在**完整页面**模板中，跨某页的若干行排列实体的字段。通常，在同一行上显示字段的标签和值的合并字段，用冒号或制表符分隔。
例如：按标签检测：测试者

在完整页模板中，对每个记录重复的模板部分前后必须有**数据开始**和**数据结束**合并字段。

示例：

«Section Name»

«Data Start»

«Defect ID Label»:	«Defect ID»
«Assigned To Label»:	«Assigned To»
«Detected By Label»:	«Detected By»
«Priority Label»:	«Priority»
«Status Label»:	«Status»

«Data End»

表格式模板


在**表格式**模板中，在两行表中排列实体的字段。表的顶部行包含字段标签的合并字段。表的底部行包含相应字段值的合并字段。
在表格式模板中，值行中的第一个单元格必须以**表开始**合并字段开始，而值行中的最后一个单元格必须以**表结束**合并字段结束。

示例：






«Section Name»				
«Defect ID Label»	«Assigned To Label»	«Detected By Label»	«Priority Label»	«Status Label»
«Table Start»«Defect ID»	«Assigned To»	«Detected By»	«Priority»	«Status»«Table End»






模板创建器选项卡

模板创建器可用于在 Microsoft Word 中设计文档、历史记录和部分模板。

访问	<p>您可以从 项目自定义 > 项目报告模板 访问模板创建器，也可以从项目报告“配置”选项卡访问。</p> <ul style="list-style-type: none">要新建模板文件，请选择项目报告模板或部分，然后单击模板创建器。Microsoft Word 打开，并且在“模板创建器”选项卡中选中适用的模板类型。要编辑现有模板文件，请选择项目报告模板，然后单击下载模板 。模板在 Microsoft Word 中打开。
重要信息	<p>要启用模板创建器，必须先在 Microsoft Word 中允许宏。在 Word 中单击 Office 按钮，然后单击 Word 选项。选择 Trust Center > Trust Center 设置 > 宏设置。选择启用所有宏。</p>
另请参见	<p>设计报告模板 (第 307 页)</p>

用户界面元素如下所述：

UI 元素	描述
	选择模板类型。 列出可以在模板创建器中创建的模板类型。所选模板类型显示在按钮标签中，决定可以包括在模板中的字段。
	格式化。 按以下格式之一插入选定的字段： <ul style="list-style-type: none">完整页面。 跨多行垂直列出选定的字段。字段值放在其标签旁边，用冒号和制表符分隔。表格式。 在表中水平列出选定的字段。在表的顶部行中列出字段标签，并在它们下方列出字段值。
	插入字段标签。 在光标位置插入选定的字段标签。
	插入字段值。 在光标位置插入选定字段值。
	插入多个字段。 打开“选择字段”对话框，允许您在光标位置插入字段标签和值。 <div>注： 在单独的行上插入所选字段。</div>

UI 元素	描述
	<p>插入自定义字段。在文档模板中，允许您在文档模板中的任何位置插入自定义字段。例如，将自定义字段添加到文档标题页和文档页眉及页脚。</p> <p>创建报告时，用户输入替换报告中自定义字段的值。</p>
	<p>设置自动标题样式。将模板报告自动标题样式切换到所选段落。在基于模板的报告部分中，样式会自动替换为适合该部分级别的标题样式。</p> <p>在完整页面模板中，可以将模板报告自动标题样式同时应用到部分标题(在数据开始合并字段前)和记录标题。于是，报告中的部分标题显示在比部分记录更高的层次结构级别上。</p> <p>在表格式模板中，只能将模板报告自动标题样式应用到部分标题。</p>
	<p>设置表样式。将模板报告表样式切换到所选表。</p>
	<p>连接到 ALM。允许您连接到不同的 ALM 项目。模板创建器从所选项目自动检索实体字段。</p>
	<p>本地化字符串。从“项目自定义”中检索更新后的字段标签。</p>

第 24 章:业务视图

此部分描述如何创建和管理可用作 **ALM** 报告工具的基础的业务视图。

此章节包括：

- 业务视图概述318
- 创建和管理业务视图318
- 使用 DQL320
- 业务视图用户界面337

业务视图概述

业务视图是一个语义数据层，可以用作各种 HP Application Lifecycle Management (ALM) 报告工具的基础。

这些视图基于项目实体，并确保仅在报告中显示与业务使用者有关的信息。例如，您可以仅选择那些对于报告使用者代表着一定业务价值的缺陷相关的实体字段。然后，您可以创建一个独特的视图，将其作为报告的基础使用和重用。

例如，基于**基线**的业务视图可以包含**名称**、**描述**和**基线 ID** 字段。这是因为，这些字段表达了对仅需要从业务角度了解基线信息的图使用者而言非常重要的信息。按照同样的逻辑，相同的业务视图不包括**附件**和**自动完成类型**字段，因为它们对于业务没有多大意义。

基于业务视图创建报告可确保报告之间的标准化，因为基于相同业务视图的不同报告可以反映共同的参考框架。这可以为报告使用者提供真正的业务价值，从而使报告更有意义。

注: 报告将根据要生成它们的用户的权限级别进行生成。因此，业务视图包含的对用户不可用的信息将不会出现在该用户创建的任何报告中。

业务视图可以基于单个项目实体(例如，缺陷)，也可以代表几个实体(例如，缺陷、需求和测试)之间更复杂的关系。ALM 提供一组预定义的业务视图，可供选择。

业务视图必须由了解本组织业务需求的用户设计。此外，创建业务视图的过程利用 DQL 完成，它是一种符合 ANSI SQL 标准的域查询语言。业务视图设计者需要懂得 DQL 查询，这一点非常重要。有关使用 DQL 的详细信息，请参见[使用 DQL \(第 320 页\)](#)。

创建和管理业务视图

此任务描述如何创建和管理业务视图。

要了解业务视图的详细信息，请参见[业务视图概述 \(第 318 页\)](#)。

1. 打开“业务视图”页面

- a. 在 ALM 刊头上，单击 ，然后选择**自定义**。将打开“项目自定义”窗口。
- b. 在“项目自定义”窗口中，单击**业务视图**链接。将打开“业务视图”页面。有关用户界面的详细信息，请参见[业务视图页 \(第 338 页\)](#)。

2. 创建一个空的业务视图

在“业务视图”页面工具栏上，单击**添加视图**。将打开“新建视图”对话框。输入技术名称和标签，并单击**确定**。

3. 向业务视图中添加项目实体

- a. 在“业务视图”页面中，选择**查询设计器**选项卡(如果尚未选择它)。
- b. 在“查询设计器”选项卡工具栏上，单击**添加实体**。将在右窗格中打开“模型”树。“模型”树将显示当前项目中的所有项目实体和字段。
- c. 选择要添加到新业务视图中的实体，并将其拖动到“查询设计器”选项卡的**主要**窗格中。对于所添加的每个项目实体，将会添加 <项目实体> 对话框，其中会列出实体中包含的所有可用字段。使用字段名旁的复选框来选择要包含到视图中的特定字段。

注: 默认情况下，将选择所有字段，并且复选框未选中。

4. 定义所选实体之间的关系

通过以下方式之一创建所选实体之间的关系：

- 选择 <项目实体> 对话框，并在“查询设计器”选项卡工具栏上单击**添加相关实体**。将打开“添加相关实体”对话框。有关用户界面的详细信息，请参见[添加相关实体对话框 \(第 344 页\)](#)。
- 在选择多个实体时，通过将字段从一个实体拖动到另一个实体中来手动创建关系。
- 直接在 DQL 查询生成器中输入查询。

5. 编辑筛选条件 —— 可选

您可以在“主要”窗格下的选定字段网格中编辑和定义选定字段的筛选条件。

提示: 您可以使用选定字段网格的**别名**列更改字段的标签。

6. 编辑实体关系 —— 可选

要编辑实体之间的关系，请双击关系线。将打开“链接属性”对话框。有关用户界面的详细信息，请参见[链接属性对话框 \(第 343 页\)](#)。

7. 验证业务视图

在“查询设计器”选项卡工具栏上，单击**验证**。任何警告或错误消息均显示在“查询设计器”选项卡底部的“查询结果”窗格中。

8. 预览业务视图

在“查询设计器”选项卡工具栏上，单击**预览**。将在“查询设计器”选项卡底部打开“查询结果”窗格。

9. 更新业务视图状态

在“查询设计器”选项卡工具栏上，单击**状态**箭头并选择**已发布**。

10. 保存业务视图

在“业务视图”页面工具栏上，单击**保存**。

使用 DQL

创建业务视图查询的过程利用 DQL 完成，它是一种域查询语言。

对于大多数部分，DQL 与 ANSI SQL 9.2 完全相同，但也存在一些明显差别。

注: DQL 仅支持 SELECT 语句。

此部分包括：

- [DQL 的优点](#)
- [SQL 新增选项](#)
- [支持的函数](#)

DQL 的优点

使用 DQL 构建查询具有以下优点：

- DQL 依照用户的权限级别强制隐藏数据。也就是说，报告将根据要生成它们的用户的权限级别进行生成。业务视图包含的对用户不可用的信息将不会出现在该用户创建的任何报告中。
- DQL 查询创建一个数据库抽象，然后将该数据库抽象用作业务视图的基础。由于视图的基础是数据库的抽象，而不是数据库自身，因此您不需要根据实体字段的实际名称来识别这些字段。该查询甚至可以简化实体字段并使其更易于识别。例如，与对象标识相关的所有字段都会显示后缀“ID”，如“缺陷 ID”、“周期 ID”和“发布 ID”。
- DQL 查询在 Oracle 和 SQL 数据库服务器上的运行效果同样出色。

SQL 新增选项

DQL 提供以下在 ANSI SQL 中不可用的选项：

- **变量**。添加了以下三个变量：
 - **:me**。返回与创建报告的用户相关的信息。表示基于相同业务视图创建报告的不同用户将收到不同的结果。
 - **:current_project_name**。返回从中创建报告的项目的相关信息。
 - **:current_domain_name**。返回从中创建报告的域的相关信息。

下面是 **我** 变量的示例：

```
Select *  
From defect  
Where defect.detected_by = :me
```

- **选择前几项**。此选项可用于将查询结果限制为定义的项数。

支持的函数

下表列出了 ALM 中支持的 DQL 函数。DQL 函数转换为在数据库中使用的相应 SQL 函数。此表列出了 DQL 函数到 MS SQL 和 Oracle 的转换。有关详细信息，请参考 MS SQL 和 Oracle 文档。

函数	用法	返回类型	描述
聚合			
count	count(表达式)	整数	返回查询中的行数。
count_big	count_big(表达式)	integer (bigint)	返回查询中的行数。 count 和 count_big 之间唯一的区别是返回值。在 MS SQL 中， count_big 始终返回 bigint 数据类型值，而 count 始终返回 int 数据类型值。 注： 在 Oracle 中，此函数转换为 count 。

函数	用法	返回类型	描述
variance	variance(小数)	小数	<p>返回表达式的偏差。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数转换为 var。在 Oracle 中, 此函数编码为 round(variance(<小数>), 14)。</p>
var_pop	var_pop(表达式)	小数	<p>返回丢弃集中的所有 Null 值后一组数值的总偏差。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数转换为 varp。在 Oracle 中, 此函数编码为 round(var_pop(<表达式>), 14)。</p>
stddev	stddev(小数)	小数	<p>返回一组数字的标准偏差。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数转换为 stdev。在 Oracle 中, 此函数编码为 round(stddev(<小数>), 14)。</p>
stddev_pop	stddev_pop(表达式)	小数	<p>计算总体标准偏差并返回总偏差的平方根。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数转换为 stdevp。在 Oracle 中, 此函数编码为 round(stddev_pop(<表达式>), 14)。</p>
avg	avg(表达式)	小数	<p>返回表达式的平均值。</p> <p>注: 在 Oracle 中, 此函数编码为 round(avg(<小数>), 14)。</p>

函数	用法	返回类型	描述
sum	sum(小数)	小数	返回表达式的总和值。
min	min(表达式)	表达式	返回表达式的最小值。
max	max(表达式)	表达式	返回表达式的最大值。
字符串操作			
upper	upper(字符串)	字符串	返回所有字母转换为大写字母的给定字符串。
lower	lower(字符串)	字符串	返回所有字母转换为小写字母的给定字符串。
rtrim	rtrim(字符串)	字符串	返回右侧尾随空格全部删除的给定字符串。
ltrim	ltrim(字符串)	字符串	返回前导空格全部删除的给定字符串。
replace	replace(字符串, 要替换的字符串, 用于替换的字符串)	字符串	返回将所有 <要替换的字符串> 替换为 <用于替换的字符串> 的给定字符串。
substring	substring(字符串, 整数开始位置, 整数长度)	字符串	<p>返回给定字符串的子字符串。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 整数开始位置。开始提取子字符串的位置。 • 整数长度。要提取的字符数。 <p>注: 在 Oracle 中, 此函数转换为 substr。</p>
length	length(字符串)	小数	<p>返回指定字符串的长度。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数转换为 len。</p>

函数	用法	返回类型	描述
chr	chr(整数)	字符串	<p>将 ASCII 代码转换为字符。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数转换为 char。</p>
soundex	soundex(字符串)	字符串	返回字符串的语音表达。
ascii	ascii(字符串)	整数	返回字符表达式最左侧字符的 ASCII 代码值。
concat	concat(字符串 1, 字符串 2)	字符串	<p>将两个字符串连接在一起。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数转换为 +, 且函数编码为 <字符串 1> + <字符串 2>。</p>
leftstr	leftstr(字符串, 整数)	字符串	<p>返回字符串左侧指定数量的字符。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数转换为 left。在 Oracle 中, 此函数转换为 substr 且编码为 substr(<字符串>, 1, <整数>)。</p>
lpad	lpad(字符串 1, 整数, 字符串 2)	字符串	<p>返回 <字符串 1>, 其中左侧添加了 <字符串 2> 中长度为 <整数> 的字符序列。此函数可用于设置查询输出的格式。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数将转换为执行以上逻辑的 left padding 表达式。</p>

函数	用法	返回类型	描述
reverse	reverse(字符串)	字符串	<p>返回逆序的字符串值。</p> <p>注: 在 Oracle 中, 此函数编码为 reverse(to_char(<字符串>))。</p>
rightstr	rightstr(字符串, 整数)	字符串	<p>返回字符串右侧指定数量的字符。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数转换为 right。在 Oracle 中, 此函数转换为执行以上逻辑且带有 right part 表达式的 substr。</p>
rpadd	rpadd(字符串 1, 整数, 字符串 2)	字符串	<p>返回 <字符串 1>, 其中右侧添加了 <字符串 2> 中长度为 <整数> 的字符序列(可以按需复制多次)。此函数可用于设置查询输出的格式。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数将转换为执行以上逻辑且带有 right padding 表达式的 left。</p>
stuff	stuff(字符串, 整数, 整数, 字符串)	字符串	<p>将字符串插入其他字符串。将从第一个字符串的开始位置开始删除指定长度的字符, 然后将第二个字符串插入第一个字符串的开始位置。</p> <p>注: 在 Oracle 中, stuff 函数将转换为执行以上逻辑的表达式。</p>

函数	用法	返回类型	描述
in_string	in_string(字符串 1, 字符串 2, 整数开始位置)	整数	<p>返回子字符串字符串 2 在字符串 1 中的位置(如存在)。不存在则返回 0。搜索开始于整数开始位置, 从 1 开始。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数转换为 charindex。在 Oracle 中, 此函数转换为 instr 且编码为 instr(<字符串 2>, <字符串 1>, <整数开始位置>)。</p>
replicate	replicate(字符串, 整数)	字符串	<p>根据 <整数> 参数中给定的次数, 重复 <字符串> 值。</p> <p>注: 在 Oracle 中, 此函数转换为 rpad 且编码为 rpad(<字符串>, length(<字符串>*<整数>), <字符串>)。</p>
数学			
sin	sin(小数)	小数	<p>返回小数参数的正弦值。</p> <p>注: 在 Oracle 中, 此函数编码为 round(sin(<小数>), 14)。</p>
asin	asin(小数)	小数	<p>返回小数参数的反正弦值。参数范围必须为 -1 到 1。</p> <p>注: 在 Oracle 中, 此函数编码为 round(asin(<小数>), 14)。</p>

函数	用法	返回类型	描述
cos	cos(小数)	小数	<p>返回小数参数的余弦值。</p> <p>注: 在 Oracle 中, 此函数编码为 round(cos(<小数>), 14)。</p>
acos	acos(小数)	小数	<p>返回小数参数的反余弦值。参数范围必须为 -1 到 1。</p> <p>注: 在 Oracle 中, 此函数编码为 round(acos(<小数>), 14)。</p>
tan	tan(小数)	小数	<p>返回小数参数的正切值。</p> <p>注: 在 Oracle 中, 此函数编码为 round(tan(<小数>), 14)。</p>
atan	atan(小数)	小数	<p>返回小数参数的反正切值。</p> <p>注: 在 Oracle 中, 此函数编码为 round(atan(<小数>), 14)。</p>
atan2	atan2(小数 1, 小数 2)	小数	<p>返回 X 轴正向与原点到点 (y, x) 之间的射线的角度(以弧度为单位), 其中 x 和 y 代表小数 1和小数 2的值。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数转换为 atn2。在 Oracle 中, 此函数编码为 round(atan2(<小数 1>), 14)。</p>

函数	用法	返回类型	描述
tanh	tanh(小数)	小数	<p>返回小数参数的双曲正切值。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数将转换为执行以上逻辑的 tanh 表达式。在 Oracle 中, 此函数编码为 round(tanh(<小数>), 14)。</p>
sqrt	sqrt(小数)	小数	<p>返回小数参数的平方根。</p> <p>注: 在 Oracle 中, 此函数编码为 round(sqrt(<小数>), 14)。</p>
exp	exp(小数)	小数	<p>返回 e 的小数参数次方值, 其中 e = 2.71828183。</p> <p>注: 在 Oracle 中, 此函数编码为 round(exp(<小数>), 14)。</p>
sign	sign(小数)	小数	<p>返回指示数值符号的值。如果数值 < 0, 则 sign 返回 -1。如果数值 = 0, 则 sign 返回 0。如果数值 > 0, 则 sign 返回 1。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数转换为执行以上逻辑的 sign 表达式且编码为 CAST(sign(<小数>) AS int)。</p>
floor	floor(小数)	整数	<p>返回小于等于指定的小数参数的最大整数。</p>

函数	用法	返回类型	描述
ln	ln(小数)	小数	<p>返回小数参数的自然对数。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数转换为 log。在 Oracle 中, 此函数编码为 round(ln(<小数>), 14)。</p>
abs	abs(小数)	小数	返回数值的绝对值。
round	round(小数, 整数)	小数	<p>返回舍入到小数点右侧整数位的小数。整数参数也可以为负数, 表示舍入到小数点左边的相应位数。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数编码为 CAST(round(<小数>, <整数>) AS int) 或 CAST(round(<小数>, <整数>) AS float), 具体取决于整数值是否为零。</p>
mod	mod(小数 1, 小数 2)	小数	<p>返回小数 1除以小数 2之后的余数。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数转换为 % 且编码为 <小数 1> % <小数 2>。</p>
trunc_number	trunc_number(小数, 整数)	小数	<p>返回截断到小数的整数位的该小数。如果忽略了整数, 则小数截断到 0 位。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数将转换为执行以上逻辑的 truncation 表达式。在 Oracle 中, 此函数转换为 trunc。</p>

函数	用法	返回类型	描述
str	str(小数, 整数 1, 整数 2)	字符串	<p>返回转换为数值数据的字符数据。</p> <p>注: 在 Oracle 中, 此函数将转换为执行以上逻辑的 string construction 表达式。</p>
ceil	ceil(小数)	小数	<p>返回大于等于小数参数的最小整数。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数转换为 ceiling。</p>
强制转换			
to_number	to_number(字符串)	小数	<p>将字符串转换为数值。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数编码为 CAST(<字符串> AS float)。</p>
number_to_char	number_to_char(小数)	字符串	<p>将数值转换为字符串。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数编码为 CAST(<小数> AS varchar(50))。在 Oracle 中, 此函数转换为 to_char。</p>
char_to_char	char_to_char(字符串)	字符串	<p>将 NCHAR、NVARCHAR2、CLOB 或 NCLOB 数据转换为数据库字符集。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数编码为 CAST(<字符串> AS varchar(50))。在 Oracle 中, 此函数转换为 to_char。</p>

函数	用法	返回类型	描述
datetime_to_char	datetime_to_char(表达式)	字符串	<p>将日期或日期时间转换为字符串。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数编码为 convert (varchar, <日期>, 121)。在 Oracle 中, 此函数转换为 to_char 且编码为 to_char(<日期>, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS:FF3')。</p>
其他			
nullif	nullif(表达式 1, 表达式 2)	表达式	<p>比较表达式 1 和表达式 2。如果表达式 1 和表达式 2 相等, 则此函数返回 NULL。否则, 返回表达式 1。</p>
coalesce	coalesce()	表达式	<p>返回其参数中的首个非 Null 表达式。已返回值的数据类型是具有最高数据类型优先级的参数的数据类型。</p>
isnull	isnull(检查表达式, 替换表达式)	表达式	<p>遇到 Null 值后, 使用一个值进行代替。如果检查表达式为 Null, 则此函数返回替换表达式。</p> <p>注: 在 Oracle 中, 此函数转换为 nvl。</p>
日期			
currentdate	currentdate()	日期	<p>返回当前日期。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数编码为 CAST(CAST(getdate() AS date) AS datetime)。在 Oracle 中, 此函数编码为 to_date(to_char(sysdate))。</p>

函数	用法	返回类型	描述
dateadd	dateadd(整数, 日期)	日期	<p>将天数添加到日期参数：</p> <ul style="list-style-type: none">• 整数。要添加的天数。• 日期。要添加的日期。 <p>注：在 MS SQL 中，此函数编码为 dateadd(DAY, <天数>, <日期>)。在 Oracle 中，此函数转换为 + 且编码为 <天数> + <日期>。</p>
datediff	datediff(开始日期, 结束日期)	整数	<p>返回指定的开始日期和结束日期之间的日期计数(带符号整数)。</p> <p>注：在 MS SQL 中，此函数编码为 datediff(DAY, <日期>, <日期>)。在 Oracle 中，此函数转换为 - 且编码为 trunc(<日期> - <日期>, 0)。</p>
get_time	get_time()	日期时间	<p>返回当前日期和时间。</p> <p>注：在 MS SQL 中，此函数转换为 getdate 且编码为 convert(datetime, getdate(), 126)。在 Oracle 中，此函数转换为 LOCALTIMESTAMP。</p>

函数	用法	返回类型	描述
trunc_date	trunc_date(日期, 字符串格式)	日期	<p>返回截断为特定计量单位的日期。字符串格式是应用截断的计量单位。支持以下格式： 年、y、yy、yyyy、q、季度、mm、月、d、dd、日、hh、分钟</p> <p>注: 在 MS SQL 中，此函数转换为 dateadd 且编码为 dateadd(<非引用字符串格式>, datediff(<非引用字符串格式>, 0, <日期>), 0)。在 Oracle 中，此函数转换为 trunc 且编码为 trunc(<日期>, <字符串格式>)。</p>
to_date	to_date(字符串)	日期	<p>将字符串转换为日期。</p> <p>注: 在 MS SQL 中，此函数编码为 CAST(<字符串> AS datetime)。在 Oracle 中，此函数编码为 to_date(<字符串>, 'YYYY-MM-DD')。</p>
timestamp_tz	timestamp_tz()	字符串	<p>返回当前的服务器时区。</p> <p>注: 在 MS SQL 中，此函数转换为 sysdatetimeoffset。在 Oracle 中，此函数转换为 CURRENT_TIMESTAMP。此函数在 MS SQL Server 2005 中不受支持。</p>

函数	用法	返回类型	描述
from_tz	from_tz(日期, 字符串)	日期	<p>将时间戳值 (日期) 与时区 (字符串) 转换为带有时区值的时间戳。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数转换为执行以上逻辑的 time stamp 和 zone 表达式。此函数在 MS SQL Server 2005 中不受支持。</p>
sysdatetimeoffset	sysdatetimeoffset()	具有时区的日期时间	<p>返回系统日期(包括小数秒数)以及数据库驻留的系统的时区。</p> <p>注: 在 Oracle 中, 此函数转换为 SYSTIMESTAMP。此函数在 MS SQL Server 2005 中不受支持。</p>
getyear	getyear(日期)	整数	<p>返回代表指定日期所在年份的整数。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数转换为 year。在 Oracle 中, 此函数转换为 to_char 且编码为 CAST(to_char(<日期>, 'yyyy') AS number)。</p>
getmonth	getmonth(日期)	整数	<p>返回代表指定日期所在月份的整数。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数转换为 month。在 Oracle 中, 此函数转换为 to_char 且编码为 CAST(to_char(<日期>, 'mm') AS number)。</p>

函数	用法	返回类型	描述
getday	getday(日期)	整数	<p>返回代表月份中指定日期的整数。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数转换为 day。在 Oracle 中, 此函数转换为 to_char 且编码为 CAST(to_char(<日期>, 'dd') AS number)。</p>
datepart	datepart(字符串日期部分, 日期)	整数	<p>返回代表指定日期的指定字符串格式日期部分的整数。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数编码为 datepart(<非引用字符串日期部分>, <日期>)。在 Oracle 中, 此函数将转换为执行以上逻辑的 datepart 表达式。</p>
datename	datename(字符串日期部分, 日期)	字符串	<p>返回代表指定日期的指定字符串格式日期部分的字符串。支持以下格式: yyyy、yy、年、q、季度、m、月、d、dd、日、hh、分钟</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数编码为 datename(<非引用字符串日期部分>, <日期>)。在 Oracle 中, 此函数将转换为执行以上逻辑的 datename 表达式。</p>
实现条件			

函数	用法	返回类型	描述
decode	decode(表达式, 搜索, 结果 [, 搜索, 结果]... [, 默认])	表达式	<p>具有 IF-THEN-ELSE 语句的功能。将表达式与每个搜索值逐一比较。如果表达式符合搜索, 则 Oracle 数据库将返回相应结果。如果未找到匹配项, 则 Oracle 返回默认值。如果忽略了默认值, 则 Oracle 返回 Null。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数将转换为执行以上逻辑的 case-when-else 表达式。</p>
greatest	greatest()	表达式	<p>返回参数列表中的最大值。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数将转换为执行以上逻辑的 greatest 表达式。</p>
least	least()	表达式	<p>返回参数列表中的最小值。</p> <p>注: 在 MS SQL 中, 此函数将转换为执行以上逻辑的 least 表达式。</p>
特殊日期 <p>注: 对于每个函数, 请求的日期以相应的日期格式返回。在 MS SQL 中, 格式为 yyyy-MM-dd 的请求日期都强制转换为日期时间。在 Oracle 中, to_date(<格式为 dd- MMM-yy 的请求日期>, DD-MON-YY)</p>			
firstDayOfCurrentMonth	firstDayOfCurrentMonth()	日期	返回当前月份第一天的日期。
firstDayOfCurrentWeek	firstDayOfCurrentWeek()	日期	返回当前周第一天的日期。
firstDayOfCurrentYear	firstDayOfCurrentYear()	日期	返回当前年份第一天的日期。

函数	用法	返回类型	描述
firstDayOfNextMonth	firstDayOfNextMonth()	日期	返回下一月份第一天的日期。
firstDayOfNextWeek	firstDayOfNextWeek()	日期	返回下一周第一天的日期。
firstDayOfNextYear	firstDayOfNextYear()	日期	返回下一年份第一天的日期。
firstDayOfPreviousMonth	firstDayOfPreviousMonth()	日期	返回上一月份第一天的日期。
firstDayOfPreviousWeek	firstDayOfPreviousWeek()	日期	返回上一周第一天的日期。
firstDayOfPreviousYear	firstDayOfPreviousYear()	日期	返回上一年份第一天的日期。
lastDayOfCurrentMonth	lastDayOfCurrentMonth()	日期	返回当前月份最后一天的日期。
lastDayOfCurrentWeek	lastDayOfCurrentWeek()	日期	返回当前周最后一天的日期。
lastDayOfCurrentYear	lastDayOfCurrentYear()	日期	返回当前年份最后一天的日期。
lastDayOfNextMonth	lastDayOfNextMonth()	日期	返回下一月份最后一天的日期。
lastDayOfNextWeek	lastDayOfNextWeek()	日期	返回下一周最后一天的日期。
lastDayOfNextYear	lastDayOfNextYear()	日期	返回下一年份最后一天的日期。
lastDayOfPreviousMonth	lastDayOfPreviousMonth()	日期	返回上一月份最后一天的日期。
lastDayOfPreviousWeek	lastDayOfPreviousWeek()	日期	返回上一周最后一天的日期。
lastDayOfPreviousYear	lastDayOfPreviousYear()	日期	返回上一年份最后一天的日期。

业务视图用户界面


此部分包括：


业务视图页	338
-------------	-----

链接属性对话框	343
添加相关实体对话框	344

业务视图页


“业务视图”页面使您能够创建和管理业务视图。



访问	<div><div>1. 在刊头上，单击 ，然后选择自定义。将打开“项目自定义”页面。</div><div>2. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击业务视图。</div></div>
另请参见	创建和管理业务视图 (第 318 页)

业务视图页面常用元素

用户界面元素如下所述：

UI 元素	描述
 保存	保存在“业务视图”页面中所做的更改。

UI 元素	描述
 添加视图	<p>打开“新建视图”对话框。输入以下信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 标签。仅用于标识目的的视图名称。例如，在“视图”树中，以及在“分析视图”模块中选择视图时，将会根据视图的标签来列出视图。您可以在选定字段网格中更改标签。有关详细信息，请参见 < 选定字段网格 > (第 342 页)。 • 技术名称。用作 DQL 查询一部分的视图名称。名称不能包含空格。 <p>单击确定。视图将添加到“视图”树中。</p>
 复制视图	复制选定的视图。复制的视图将添加到“视图”树中。
 删除视图	<p>删除选定视图。</p> <p>注：您将不能再基于删除的视图查看报告或图。</p>
 全部验证	验证所有视图。
 导出视图	<p>打开“另存为”对话框，使您可以将选定视图保存为 .xml 文件。</p> <p>提示：要选择多个视图，请按住 CTRL 键，然后选择所需的视图。</p>
 导入视图	<p>打开“打开”对话框，使您可以导入视图。</p> <p>注：默认情况下，导入的视图不是有效的。</p>
视图树	<p>显示预定义的以及用户定义的视图。视图名称旁的图标表示视图的状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> •  视图有效，并且已发布。 •  视图有效，并且未发布。 •  视图无效。 <p>注：视图将根据其标签以字母顺序列出。将光标放到标签上可查看工具提示，其中会显示视图的技术名称。</p>

查询设计器选项卡

此选项卡使您可以自定义业务视图。

用户界面详细信息如下所述(无标签元素显示在尖括号中):

UI 元素	描述
	确定“查询设计器”选项卡的视图。单击箭头可选择所需视图： <ul style="list-style-type: none">• 仅限 QBE。隐藏 DQL 查询生成器。• 仅限 DQL。仅显示 DQL 查询生成器。• QBE 和 DQL。显示整个“查询设计器”选项卡。这是默认视图。
	在选项卡右侧打开“模型”窗格，使您可以选择要添加到视图中的项目实体。有关详细信息，请参见 模型窗格 。
	打开“添加相关实体”对话框，使您可以定义所选实体之间的连接。 有关用户界面的详细信息，请参见 添加相关实体对话框 (第 344 页) 。
	在选项卡底部打开“查询结果”窗格。有关详细信息，请参见 查询结果窗格 。
	验证选定视图。将执行以下检查： <ul style="list-style-type: none">• DQL 语法是否正确。• 查询是否仅包含来自所选实体的字段。

UI 元素	描述
	<p>定义所选视图是否可用于报告。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 已发布。 视图是可用的。 • 未发布。 视图不可用。 <p>注:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 将视图从未发布更改为已发布时，ALM 会先验证视图，之后再更改状态。 • 将某个视图从已发布更改为未发布后，您将不能再基于该视图查看报告或图。
	<p>打开“SQL 查询”对话框，其中会显示对数据库服务器运行的 SQL 查询。</p> <p>无效的视图。“消息”选项卡会显示关于视图问题的详细信息。将光标放在消息文本上可查看显示完整消息的工具提示。</p>
主要窗格	<p>显示已添加到视图中的每个实体的 <项目实体> 对话框，以及实体之间已定义的关系。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 有关 <项目实体> 对话框的详细信息，请参见 <项目实体> 对话框。 • 有关定义实体之间的关系的的信息，请参见 创建和管理业务视图 (第 318 页)
<项目实体> 对话框	<p>向视图添加项目实体之后，将显示在“主要”窗格中。此对话框将显示实体中的所有可用字段。使用复选框来选择要添加到视图中的字段。</p> <p>默认值: 所有字段都包含在视图中。复选框显示为未选中状态。</p>
模型窗格	<p>显示可用的项目实体。</p> <p>要将某个实体添加到视图中，请选择它并单击添加按钮 。或者，也可以通过将实体拖动到“主要”窗格中来添加实体。</p> <p>注: 实体将按照其标签以字母顺序排列，其技术名称包含在括号中。</p>

UI 元素	描述
<选定字段网格>	<p>使您能够定义实体字段的筛选条件。</p> <p>要将字段添加到网格中，可以在“主要”窗格的 <项目实体> 对话框中，使用复选框来选择所需的字段。</p> <div>提示: 可以使用别名来更改字段的标签。</div> <div>注: 您无法更改子实体中的字段的标签。</div>
DQL 查询生成器	<p>显示业务视图查询。</p> <p>查询会在您添加实体和定义关系时自动更新。</p> <p>您可以通过在 DQL 查询生成器 中直接输入查询来创建和编辑视图。有关使用 DQL 的详细信息，请参见 使用 DQL (第 320 页)。</p>
查询结果窗格	<p>在“查询设计器”选项卡工具栏上单击预览时显示。显示以下信息：</p> <ul style="list-style-type: none">• 查询结果。 仅限于有效的视图。显示视图的预览。• 查询消息。 仅限于无效的视图。显示详细说明视图问题的消息。将光标放在消息文本上可查看显示完整消息的工具提示。

详细信息选项卡

此选项卡使您可以查看或编辑所选视图的详细信息。

用户界面详细信息如下所述：

UI 元素	描述
标签	<p>仅用于标识目的的视图名称。例如，在“视图”树中，以及在“分析视图”模块中选择视图时，将会根据视图的标签来列出视图。</p> <div>提示: 您可以在选定字段网格中更改标签。有关详细信息，请参见 <选定字段网格> (第 342 页)。</div>

UI 元素	描述
技术名称	用作 DQL 查询一部分的视图名称。 <div>注: 技术名称不能包含空格。</div>
描述选项卡	视图的描述。在文本框中单击将显示对文本进行格式化和拼写检查的工具栏。

查询消息选项卡


此选项卡使您能够查看详细描述视图问题的消息。

用户界面详细信息如下所述:

UI 元素	描述
消息严重度	错误的严重度。 <div>注: 具有警告消息的业务视图可以发布。具有错误的业务视图无法发布。某些具有警告消息的业务视图可能会导致业务视图报告无法生成。例如, 创建时具有重复字段或别名的业务视图会生成警告消息, 但是不会生成有关此业务视图的报告。</div>
消息文本	完整的错误消息。

链接属性对话框

“链接属性”对话框使您可以编辑实体之间的关系。




访问	双击两个相关实体之间的关系线。
另请参见	创建和管理业务视图 (第 318 页)

用户界面元素如下所述。

UI 元素	描述
左/右对象	显示已连接的实体的技术名称。
从左/右全选	使用复选框来定义关系是否包含内连接、左连接、右连接或外连接。
连接表达式	使您能够编辑连接表达式。

添加相关实体对话框

“添加相关实体”对话框使您能够定义项目实体之间的连接。此对话框使您能够从所有实体中选择与源实体相关的实体。



访问	<ul style="list-style-type: none">在“查询设计器”选项卡的“主要”窗格中，选择 <项目实体> 对话框，并在工具栏上单击添加相关实体。如果添加到视图中的实体与视图中的另一个实体具有已定义的关系，将会自动打开。
另请参见	创建和管理业务视图 (第 318 页)

用户界面元素如下所述：

UI 元素	描述
源实体	当前选择的实体。
目标实体	显示一个下拉列表，使您可以选择可用的目标实体。对于每个可用实体，将会显示实体标签，其技术名称包含在括号中。
关系名称	显示为源和目标实体指定的关系名称。如果存在多个关系名称，可以从下拉列表中选择所需的名称。

第 25 章: 配置 Business Process Testing

此章节描述如何配置 Business Process Testing，以便在 HP Application Lifecycle Management (ALM) 中创建业务组件。

此章节包括：

关于配置 Business Process Testing	346
业务流程测试页	346

关于配置 Business Process Testing

可以设置其他 Business Process Testing 选项，例如，创建业务组件时自动创建手动设计步骤。

有关在 ALM 中使用 Business Process Testing 的详细信息，请参考《HP Business Process Testing 用户指南》。

业务流程测试页

通过“业务流程测试自定义”页，项目管理员可以自定义 Business Process Testing。

访问	在 ALM 刊头上，单击  ，然后选择自定义。选择业务流程测试侧栏条目。
相关任务	《HP Business Process Testing 用户指南》

用户界面元素如下所述：

UI 元素	描述
使用手动执行自动新建组件	如果选中，Business Process Testing 假定新组件应是手动实现的，在创建业务组件时自动准备它们用于创建手动设计步骤。
将组件实例迭代包含在报告中	如果选中，则 Business Process Testing 项目报告将列出所有组件迭代的条目。 如果未选中，则对于每个组件，Business Process Testing 项目报告将仅列出一个条目，无论迭代有多少。
创建业务组件或流参数时启用自动优化	如果选中，则 Business Process Testing 为您提供在添加参数时自动将参数优化到接下来的级别的选项。 <ul style="list-style-type: none">添加组件参数时，该参数将优化到包含组件的任何流或测试。添加流参数时，该参数将优化到包含流的任何测试。

UI 元素	描述
删除较低级别的参数时启用未使用测试/流参数自动删除	<p>如果选中，则 Business Process Testing 为您提供在不使用接下来的级别的参数时从这些级别自动删除参数的选项。</p> <p>注: 这对不会使用的其他参数没有任何影响。这只会影响在组件或流级别删除的参数。</p> <p>示例</p> <p>名为 LastLoginDate 的参数存在于名为 Login 的组件中。Login 组件包含在名为 LoginToSystem 的流和名为 LoginToAllSystems 的测试中，并且在某些时候，LastLoginDate 已优化到流和测试级别。</p> <p>不再需要 LastLoginDate。从组件中删除 LastLoginDate 时，也会从 LoginToSystem 和 LoginToAllSystems 中删除该参数。</p>
将默认失败时行为设置为	<p>Business Process Testing 将测试脚本中的组件失败时的默认行为设置为：</p> <ul style="list-style-type: none">• 继续。如果组件失败，则业务流程测试将运行下一个业务组件或流。默认情况下，将组件添加到测试时，会为每个组件定义此失败条件。• 结束。如果业务组件失败，则业务流程测试运行将结束。

第 26 章:配置 Sprinter

此章节描述如何配置 HP Sprinter，以便在 HP Application Lifecycle Management (ALM) 中手动运行测试。

ALM 版本：Sprinter 功能对 **ALM Essentials Edition** 或 **Performance Center Edition** 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

此章节包括：

关于配置 Sprinter	350
Sprinter 页	350

关于配置 Sprinter

作为项目管理员，可以使用 **Sprinter** 和/或手动运行器在项目中手动运行测试。默认情况下，对 **Sprinter** 和手动运行器启用手动运行测试。还可以设置用于 **Sprinter** 的其他选项，如默认的屏幕捕获功能。

有关在 **ALM** 中手动运行测试的详细信息，请参考《**HP Application Lifecycle Management 用户指南**》。有关 **Sprinter** 的完整详细信息，请参考《**HP Sprinter 用户指南**》，后者可从 **HP Application Lifecycle Management 插件页** (**帮助 > 插件**) 访问。

Sprinter 页

此页面允许您激活或停用 **Sprinter** 功能。停用的功能在 **Sprinter** 用户界面中可见，但非活动。

Sprinter

 保存

使用以下工具进行手动测试:

☐

手动运行器

☐

Sprinter

☒

手动运行器和 Sprinter

屏幕捕获

☐

启用对测试过程中的所有图像的存储

☒

启用对失败测试的所有图像的存储

☐

启用对失败步骤的所有图像的存储 (仅针对具有步骤的测试)☐☒☒☒☐最大视频长度 (分钟):

2

☐

访问	在“项目自定义”的左窗格中单击 Sprinter 。
----	-----------------------------------

重要信息	<p>Sprinter 页中可用的设置控制在 Sprinter 中启用哪些功能。用户仍需要有 ALM 中正确的权限来获许执行各种功能。</p> <p>例如，假设您选择 允许在 Sprinter 运行模式下编辑步骤。允许步骤编辑的功能将在 Sprinter 中启用。但是，不具备在 ALM 中的测试编辑权限的用户将仍无法编辑测试中的步骤。</p>
另请参见	关于配置 Sprinter (第 350 页)

用户界面元素如下所述：

UI 元素	描述
	保存 Sprinter 自定义变更。
使用以下工具进行手动测试	<p>选项包括：</p> <ul style="list-style-type: none">• 手动运行器。只允许用手动运行器进行手动测试。• Sprinter。只允许用 Sprinter 进行手动测试。• 手动运行器和 Sprinter。 (默认值)允许用手动运行器或 Sprinter 进行手动测试。
屏幕捕获	<ul style="list-style-type: none">• Sprinter 临时保存测试中所有操作的屏幕捕获。您需要在 Sprinter 的 设置对话框的 运行窗格中指明运行期间要捕获的图像。• 以下设置控制 Sprinter 的 设置对话框的 运行窗格中相应图像的访问权。您可以使用这些设置限制测试运行期间保存的图像数量：<ul style="list-style-type: none">■ 启用对测试过程中的所有图像的存储。允许存储运行期间的所有图像。<div>注：存储测试过程中的所有图像可能会导致由于流量而产生延时，并使 ALM 存储库上的存储需求提高。</div>■ 启用对失败测试的所有图像的存储。 (默认值)允许存储运行期间失败的测试的所有图像。■ 启用对失败步骤的所有图像的存储 (仅针对具有步骤的测试)。允许存储运行期间失败的步骤的所有图像。■ 禁用对图像的存储。禁止存储运行期间的任何图像。• 不管如何选择，总是可以在测试期间和测试结束时，将来自测试结果的屏幕捕获附加到缺陷。

UI 元素	描述
允许宏	允许在 Sprinter 中记录和运行宏。宏只对使用超级模式的 Sprinter 中的测试运行可用。
允许数据注入	启用 Sprinter 的数据注入功能，允许将数据自动输入到测试应用程序的字段中。“数据注入”只对使用超级模式的 Sprinter 中的测试运行可用。
允许在 Sprinter 运行模式下编辑步骤	<p>允许在测试中添加、删除和修改步骤的名称或描述。</p> <p>如果清除此选项，您仍能修改步骤的实际结果及将屏幕捕获添加到步骤。</p>
允许将视频附加到缺陷	<p>允许在从 Sprinter 的“工具”侧栏、“工作区工具”侧栏或测试结果打开缺陷时将视频附加到缺陷。</p> <ul style="list-style-type: none"> 最大视频长度 (分钟)。可附加到缺陷的视频最大长度。每个缺陷的视频长度在 Sprinter 的“智能缺陷设置”对话框中设置。您可以附加到缺陷的视频最大大小是该设置所定义的时长。允许的视频最大长度是 10 分钟。 <p>注：</p> <ul style="list-style-type: none"> 增加可附加到缺陷的视频长度可能会导致将缺陷提交到 ALM 时有延迟，并增加 ALM 服务器的存储需求。 可附加到缺陷的视频长度可能受制于 ALM 中允许附加到缺陷的附件最大大小。
以步骤附件形式显示步骤快照	Sprinter 允许您将快照附加到测试步骤。此参数使 ALM 能够以测试步骤附件形式显示在 Sprinter 中创建的快照。

第 27 章:生成 workflow 脚本

ALM 提供的脚本生成器允许您在“缺陷模块”对话框上执行经常需要执行的自定义。

有关编写 workflow 脚本以自定义用户界面和控制任意 ALM 模块中的用户操作的信息，请参见 [workflow 自定义概览 \(第 365 页\)](#)。

注: workflow 脚本以登录用户的特权运行，而非以创建脚本的用户的特权运行。因此，如果脚本企图执行登录用户无权执行的任何操作或数据更改，或企图访问用户无权使用的任何受限制的对象，脚本都将失败。因此，由具有特权的用户开发的脚本应当由属于预期触发脚本的组的用户来测试。

此章节包括：

关于生成 workflow 脚本	354
自定义缺陷模块字段列表	355
自定义缺陷模块对话框	357

关于生成 workflow 脚本

“workflow”页提供脚本生成器和脚本编辑器的链接。可以使用脚本生成器对“缺陷模块”对话框的输入字段执行自定义。可以使用脚本编辑器创建脚本以控制任何 ALM 模块中的 workflow。

Performance Center: “实验室管理”中不支持“workflow”页面。

要打开“workflow”页，请在“项目自定义”窗口中单击 **workflow** 链接。



“workflow”页包含以下链接：

- **脚本生成器 —— 缺陷模块列表自定义。** 允许您自定义对话框上显示的字段列表和缺陷模块的缺陷网格中显示的字段列表。有关详细信息，请参见 [自定义缺陷模块字段列表 \(第 355 页\)](#)。
- **脚本生成器 —— 添加缺陷字段自定义。** 允许您修改“新建缺陷”对话框的外观。有关详细信息，请参见 [自定义缺陷模块对话框 \(第 357 页\)](#)。
- **脚本生成器 —— 缺陷详细信息字段自定义。** 允许您修改“缺陷详细信息”对话框的外观。有关详细信息，请参见 [自定义缺陷模块对话框 \(第 357 页\)](#)。
- **脚本编辑器。** 允许您编写 VBScript 代码，自定义任何模块中的 ALM workflow。在相应 ALM 事件中放置代码，使得相关用户操作发生时触发脚本。还可以使用脚本编辑器修改由脚本生成器创建的脚本。有关详细信息，请参见 [workflow 自定义概览 \(第 365 页\)](#)。

交叉项目自定义

如果使用模板项目，在项目自定义中用 **workflow (共享)** 链接自定义 workflow。应用模板自定义时，在模板项目中创建的 workflow 自定义将应用于链接的项目。有关自定义 workflow 脚本(交叉流程自定义的一部分)的详细信息，请参见 [脚本编辑器 \(第 368 页\)](#)。

ALM 版本：交叉项目自定义功能对 **Quality Center Enterprise Edition** 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

自定义缺陷模块字段列表

字段列表是在下拉列表中显示的值列表，用户可以从该列表选择字段的值。

可以指定根据另一个字段的值，将不同的字段列表用于“缺陷模块”字段。例如，可以将 **检测于版本** 列表设置为根据 **项目** 字段中的值进行更改。

注：此脚本生成器只能用于在“缺陷”模块中自定义字段列表。


要自定义字段列表，必须定义以下规则：

- **主要/次要规则。**选择主要和次要字段。主要字段值更改时，次要字段中的值列表会自动更改。例如，可以选择 **项目** 作为主要字段，**检测于版本** 作为次要字段。
- **列表匹配规则。**选择对于每个主要字段的值，次要字段中要显示的列表。



注：用 workflow 自定义为定义了转换规则的字段更改值列表时，修改字段的方式必须同时满足 workflow 脚本和转换规则。有关详细信息，请参见 [设置转换规则 \(第 240 页\)](#)。

要自定义字段列表：


1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击 **workflow**。将打开“workflow”页面。
2. 单击 **脚本生成器 —— 缺陷模块列表自定义** 链接。将打开“脚本生成器 —— 列表自定义”对话框。





3. 在主要/次要规则下选择主要字段和次要字段:

- 要设置规则，单击 **<选择主要>** 并选择字段名。单击 **<选择次要>** 并选择字段名。
- 要添加新规则，请单击添加主要/次要规则按钮 。为 **<选择主要>** 和 **<选择次要>** 选择字段名。
- 要删除规则，请选择规则并单击删除主要/次要规则按钮 。单击是确认。

4. 在主要/次要规则下选择要为其设置列表匹配规则的主要/次要规则。



5. 在**列表匹配规则**下，选择对于输入到主要字段中的特定值，在次要字段中要使用的字段列表：

- 要为已定义的主要字段值设置规则，单击 **<选择列表>** 并选择列表名称。
- 要为未定义的主要字段值设置规则，单击 **<输入值>** 并输入主要字段值。按 **Enter**。单击 **<选择列表>** 并选择列表名称。
- 要添加新的列表匹配规则，请单击**添加列表匹配规则**按钮 。单击 **<输入值>** 并输入主要字段值。单击 **<选择列表>** 并选择列表名称。
- 要删除列表匹配规则，请选择规则并单击**删除列表匹配规则**按钮 。单击**是**以确认。

6. 要保存变更，执行以下某项操作：

- 单击**应用脚本变更**按钮保存变更，并关闭脚本生成器。
- 单击**应用并查看**按钮保存变更，并在脚本编辑器中查看生成的脚本。

如果使用脚本编辑器修改由脚本生成器创建的脚本，则下次运行该脚本生成器时将覆盖您的修改。建议在修改生成的脚本之前先命名它。有关脚本编辑器的详细信息，请参见[使用 workflow 脚本编辑器 \(第 367 页\)](#)。

自定义缺陷模块对话框

可以为每个用户组设置不同的可见字段，来修改“新建缺陷”和“缺陷详细信息”对话框的外观。还可以为每个用户组分别排列对话框上显示字段的顺序。

注：此 workflow 自定义示例可修改为仅向特定用户组显示字段。但是，此示例仅涵盖更改对话框中可用的字段。要设置对模块网格中特定用户组可见的字段，请使用“自定义”中的“组和权限”模块。有关详细信息，请参见[隐藏用户组的数据 \(第 243 页\)](#)。

例如，您可能希望只对具有开发者特权的用户显示**分配给**和**优先级**字段。您还可以自定义**分配给**字段，使得对于此用户组，该字段显示在**优先级**字段之前。

注：要使字段不可见，请在“站点配置”选项卡中设置 **ENABLE_COLUMN_VISIBILITY_TRACKING** 参数。有关详细信息，请参见[设置 ALM 配置参数 \(第 173 页\)](#)。

要对所有用户组执行自定义，可使用脚本编辑器编写脚本。有关详细信息，请参见[示例：自定义缺陷模块对话框 \(第 429 页\)](#)。


注：这些脚本生成器只能用于自定义“缺陷”模块中的对话框。

要按用户组自定义“缺陷模块”对话框:

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中,单击**工作流**。将打开“工作流”页面。
2. 要修改“新建缺陷”对话框的外观,请单击**脚本生成器 — 添加缺陷字段自定义**链接。将打开“脚本生成器 — 添加缺陷字段自定义”对话框。



要修改“缺陷详细信息”对话框的外观,请单击**脚本生成器 — 缺陷详细信息字段自定义**链接。将打开“脚本生成器 — 缺陷详细信息字段自定义”对话框。



可用字段包含您可以显示的所有字段的名称。**可见字段**包含选定用户组当前可见的字段名称及其排序优先级。

3. 从**用户组**列表,选择要对其应用该自定义的用户组。

4. 选择字段名并单击箭头按钮(> 和 <), 可在**可用字段**和**可见字段**之间移动名称。单击双箭头按钮(>> 和 <<)可将所有名称从一个列表移动到另一个。还可以在列表之间拖动字段名。
5. 要在**可见字段**中将字段设置为必填字段, 选中它旁边的复选框。对于必填字段, 必须输入一个值。其标题以红色显示在“添加缺陷”或“缺陷详细信息”对话框中。
6. 可使用向上和向下箭头  来设置字段对于选定用户组的显示顺序。还可以上下拖动字段名。
7. 可设置“添加缺陷”和“缺陷详细信息”对话框以包括一个或多个输入页。默认情况下, 在一页上显示所有字段。用向上和向下箭头可将字段移动到相应页。
8. 要保存变更, 执行以下某项操作:
 - 单击**应用脚本变更**按钮保存变更, 并关闭脚本生成器。
 - 单击**应用并查看**按钮保存变更, 并在脚本编辑器中查看生成的脚本。

如果使用脚本编辑器修改由脚本生成器创建的脚本, 则下次运行该脚本生成器时将覆盖您的修改。建议在修改生成的脚本之前先重命名它。有关脚本编辑器的详细信息, 请参见[使用 workflow 脚本编辑器 \(第 367 页\)](#)。

第 28 章:管理分析菜单

通过“分析视图”模块的“分析菜单”选项卡，可以管理从以下模块中生成的图和项目报告的行为：需求、测试计划、测试实验室、缺陷和业务组件。

该选项卡按模块分组列出所有图和项目报告。您可以对每个单独的模块执行以下任务：

- 添加或删除图或项目报告
- 配置图或项目报告
- 查看图或项目报告详细信息
- 生成图或项目报告
- 预览项目报告

第 3 部分: workflow 自定义

第 29 章: workflows 自定义概览

可以编写 workflows 脚本以自定义 HP Application Lifecycle Management (ALM) 用户界面及控制用户可以执行的操作。

要自定义 workflows:

1. 在“项目自定义”窗口的左窗格中，单击 **workflows**。将打开“workflows”页面。



2. 要自定义“缺陷模块”对话框，请在“workflows”页上单击相应的 **脚本生成器** 链接。使用此功能不需要熟悉 VBScript 或 ALM 事件和对象。有关详细信息，请参见 [生成 workflows 脚本 \(第 353 页\)](#)。
3. 要通过将代码输入相应事件过程中来编写或修改脚本，请打开脚本编辑器。要创建 workflows 脚本，必须熟悉 VBScript。可以从脚本生成器打开脚本编辑器，也可以直接打开：
 - 要编写和脚本生成器创建的脚本相似的脚本，单击相关 **脚本生成器** 链接，设置您要执行的自定义。在脚本生成器对话框上单击 **应用并查看** 按钮。脚本编辑器打开，显示生成的脚本。
 - 要创建自己的脚本，请单击 **脚本编辑器** 链接。脚本编辑器打开，显示列出现有事件过程的脚本树。

有关脚本编辑器的详细信息，请参见 [使用 workflows 脚本编辑器 \(第 367 页\)](#)。

4. 决定应由哪个 ALM 事件触发脚本。必须在相应模块和事件过程中放置代码，以便为相关用户操作调用它。有关详细信息，请参见 [workflows 事件参考 \(第 381 页\)](#)。

5. 决定脚本必须访问哪些 ALM 对象。脚本根据从相关对象获取的信息执行自定义。用对象的方法和属性来自定义工作流。有关详细信息，请参见[工作流对象和属性参考 \(第 411 页\)](#)。
6. 检查示例脚本，找出一个可适应您用途的脚本。在此指南中和 HP 自助解决知识库中提供了示例脚本。由工作流脚本生成器生成的脚本也可以用作您的脚本的基础。
 - 有关可以使用工作流脚本执行的常用自定义的示例，请参见[工作流示例和最佳实践 \(第 421 页\)](#)。
 - 有关提供工作流脚本示例的知识库文章的索引，请参见 [HP 软件自助解决知识库文章 KM183671 \(http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/document/KM183671\)](#)。

提示: 关闭相关字段的版本控制会使工作流脚本和 OTA 脚本无需签入实体便可运行。

第 30 章:使用 workflow 脚本编辑器

可以使用脚本编辑器创建工作流脚本，以自定义用户界面及控制用户操作。

此章节包括：

关于使用 workflow 脚本编辑器	368
脚本编辑器	368
创建工作流脚本	371
将按钮添加到工具栏	374
设置脚本编辑器的属性	376

关于使用 workflow 脚本编辑器


可以用脚本编辑器创建工作流脚本，将工具栏按钮添加到 HP Application Lifecycle Management (ALM) 模块的窗口。

“脚本编辑器”对话框包含两个选项卡：

- **“脚本编辑器”选项卡。** 用“脚本编辑器”选项卡创建并编辑工作流脚本。“脚本编辑器”帮助您在相应的 ALM 事件过程中放置代码。有关使用脚本编辑器的详细信息，请参见 [创建工作流脚本 \(第 371 页\)](#)。
- **“工具栏按钮编辑器”选项卡。** 用“工具栏按钮编辑器”选项卡将工具栏按钮添加到 ALM 模块的窗口。有关详细信息，请参见 [将按钮添加到工具栏 \(第 374 页\)](#)。

脚本编辑器

可以用脚本编辑器修改已由脚本生成器生成的脚本，或创建用户定义的工作流脚本。有关打开脚本编辑器的信息，请参见 [工作流自定义概览 \(第 365 页\)](#)。



“脚本编辑器”选项卡包含以下元素：

- **“脚本编辑器”工具栏。** 包含创建脚本时使用的按钮。有关详细信息，请参见 [了解脚本编辑器命令 \(第 370 页\)](#)。
- **脚本树。** 列出可添加代码的事件过程。事件过程按触发它们的模块分组。有关详细信息，请参见 [工作流事件参考 \(第 381 页\)](#)。

- “脚本”窗格。显示所选事件过程的代码。要创建或修改脚本，可将 VBScript 代码添加到事件过程。有关详细信息，请参见[创建工作流脚本 \(第 371 页\)](#)。
- “消息”窗格。显示保存或验证脚本时遇到的任何语法错误。

交叉项目自定义

ALM 版本：交叉项目自定义功能对 **Quality Center Enterprise Edition** 不可用。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参见《**HP Application Lifecycle Management 用户指南**》。

如果在模板或链接的项目中工作，则脚本树在工作流脚本下显示两个部分：

- **模板脚本(共享)**。此部分中列出的工作流脚本是从模板应用于链接项目的脚本。有关应用模板自定义的详细信息，请参见[将模板自定义应用到链接的项目 \(第 289 页\)](#)。

如果使用链接的项目，仅当有模板中定义的模板脚本时才显示此部分。模板脚本不能在链接的项目中编辑。如果从模板删除项目，则模板脚本保留在项目中，且可编辑。

- **项目脚本**。此部分中列出的工作流脚本只应用于正在使用的模板或链接的项目。模板此部分的脚本不应用于链接的项目。

运行链接项目的工作流脚本时，**ALM** 将把模板脚本和项目脚本组合到一个脚本中。模板脚本和项目脚本中重复的变量或函数可能导致冲突。

在模板项目中工作时的其他注意事项：

- 由一个脚本生成器生成的脚本在**模板脚本 (共享)**下创建。
- **ALM** 将前缀 **Template_** 添加到模板脚本中的事件。默认情况下，**ALM** 触发模板事件过程。如果模板事件过程不存在或指示模板事件过程调用项目事件过程，将触发项目事件过程。

每个模板事件都包括对并行项目事件的带注释的调用。例如，模板脚本中的 **Template_Bug_New** 事件显示如下：

```
Sub Template_Bug_New
    On Error Resume Next
    `call Bug_New
    On Error Go To 0
End Sub
```

要指示模板脚本调用项目事件，请如下删除注释标记，以激活对项目事件的调用：

```
Sub Template_Bug_New
    On Error Resume Next
    call Bug_New
    On Error Go To 0
End Sub
```

了解脚本编辑器命令

“脚本编辑器”工具栏、菜单栏和右键单击菜单包含以下按钮和菜单命令：

UI 元素	描述
	保存。 在所选模块中保存对脚本的更改。
	打印。 打印显示的脚本。
	撤消。 撤消最后一个命令或删除输入的最后一条目。
	恢复。 撤消最后一个 撤消 命令的操作。
	剪切。 删除所选文本，并将它放在剪贴板上。
	复制。 将所选文本复制到剪贴板。
	粘贴。 在插入点插入剪贴板的内容。
	删除。 删除所选文本。
	查找。 在所选模块的脚本中搜索指定的文本。
	查找下一个。 在“查找文本”对话框中查找指定文本的下次出现。
	替换。 用替换文本替换指定文本。
	使树与脚本同步。 刷新脚本树，以反映已添加、删除或重命名的过程。
	字段名。 显示项目中可以插入到脚本中的字段名列表。
	代码完成。 显示可以插入到脚本中的对象、属性、方法或字段名的列表。
	代码模板。 显示可以插入到脚本中的公用 VBScript 语句的模板列表。


UI 元素	描述
	列表值。 打开“从列表选择值”对话框，使您能从项目列表选择项。
	语法检查。 验证脚本的语法，并在“消息”窗格中显示任何消息。
	显示/隐藏脚本树。 显示或隐藏脚本树。如果已从脚本生成器打开脚本编辑器，则不可用。
	显示/隐藏消息窗格。 显示或隐藏“消息”窗格。
	属性。 打开“属性”对话框，允许您更改脚本编辑器的属性。有关详细信息，请参见 设置脚本编辑器的属性 (第 376 页) 。
全部保存	要保存所有模块中的脚本变更，选择 文件 > 全部保存 。
恢复回已保存的版本	要恢复到某模块的已保存版本，选择已更改的模块，并选择 文件 > 恢复回已保存的版本 。
全选	要在脚本窗格中选择所有文本，选择 编辑 > 全选 。
全部展开	要在脚本树中展开所有节点，选择 查看 > 全部展开 。
全部折叠	要在脚本树中折叠所有节点，选择 查看 > 全部折叠 。
转到行号	要在脚本编辑器中跳到特定行，选择 搜索 > 转到行号 。
清除消息	要清除消息窗格中显示的语法消息，选择 工具 > 清除消息 。
按字段描述排序 按字段名	选择 字段名 选项时，脚本编辑器按 ALM 数据库表 (例如 BG_BUG_ID) 中使用的字段名对列表排序。要按字段标签 (如缺陷 ID) 对字段排序，右键单击脚本窗格并选择 按字段标签对字段名排序 。
VBScript 主页	要获取 VBScript 语言的帮助，选择 帮助 > VBScript 主页 。

创建 workflow 脚本

用脚本编辑器将 VBScript 代码添加到 ALM 事件过程，或创建可从 ALM 事件过程调用的用户定义的过程。

要创建工作流脚本:

1. 在“工作流”窗口上单击**脚本编辑器**链接。将打开脚本编辑器。



有关脚本编辑器窗口的详细信息，请参见[脚本编辑器 \(第 368 页\)](#)。


2. 在脚本树中，选择需要为其自定义工作流的模块节点。


除特定模块的节点以外，脚本树还包含**公用脚本**节点。创建必须可从几个模块访问的用户定义的过程时，将它们放在**公用脚本**节点下。要声明可以跨所有模块使用的全局变量，在所有函数外部的**公用脚本**节点下面声明变量。


3. 展开节点，并根据希望何时触发代码来选择需要添加代码的事件过程。“脚本”窗格中显示此事件过程的现有脚本。

有关 ALM 事件过程的描述，请参见[工作流事件参考 \(第 381 页\)](#)。





4. 将 VBScript 代码添加到脚本。

注: 脚本树中模块名称旁边的红色指示器  表示在该模块中有未保存的脚本变更。

5. 要使用代码完成功能，而不输入 ALM 对象、属性、方法和字段的名称，在要插入对象名称的位置放置插入点，并单击**代码完成**  按钮。有关 ALM 对象的信息，请参见[工作流对象和属性参考 \(第 411 页\)](#)。

6. 要使用代码模板功能，而不输入公用的 VBScript 语句，在要插入代码的位置放置插入点，并单击**代码模板**  按钮。从代码模板列表选择一项：

模板	添加到脚本的代码
FVal: 字段值访问	Fields.Field("").Value
List: QualityCenter 列表访问	Lists.List()
IfAct: Action "switch" If Block	If ActionName = "" Then End IF
Act: 操作访问	Actions.Action("")
Func: 函数模板	Function On Error Resume Next On Error GoTo 0 End Function
Sub: 子模板	Sub On Error Resume Next On Error GoTo 0 End Sub
Err: 错误处理程序	On Error Resume Next


7. 要从项目中定义的字段列表插入项，请在要添加项的位置放置插入点。单击**列表值**  按钮。在“从列表选择值”对话框的**列表**框中，选择列表的名称。在**列表项**框中选择列表值。
8. 要插入 ALM 字段名，请在要添加字段名的位置放置插入点。单击**字段名**  按钮。从 ALM 项目中系统和用户定义字段的列表选择名称。
9. 要验证脚本的语法，请单击**语法检查** 。在“消息”窗格中显示任何消息。
10. 单击**保存**按钮  以保存脚本。
11. 关闭脚本编辑器。

将按钮添加到工具栏

可以用工具栏按钮编辑器定义在 ALM 模块的窗口上或在“手动运行器”对话框上显示的工具栏按钮。

要将按钮添加到工具栏：


1. 在脚本编辑器中，单击工具栏按钮编辑器选项卡。



2. 从命令栏列表，选择要添加按钮的工具栏：

选项	工具栏位置
Requirements	“需求”模块窗口。
TestPlan	“测试计划”模块窗口。
TestLab	“测试实验室”模块窗口。
ManualRun	“手动运行器”对话框。
Defects	“缺陷”模块窗口。
Component	“业务组件”模块窗口。此选项取决于 ALM 许可证。
Releases	“发布”模块窗口。

选项	工具栏位置
Resources	“测试资源”模块窗口。
Analysis	“分析”模块窗口。
Dashboard	“控制面板”模块窗口。
BusinessModels	“业务模型”模块窗口。
Libraries	“库”模块窗口。
TestRuns	“测试运行”模块窗口。

- 单击**添加**。将把按钮的默认命令名称添加到**命令**列表。
- 在**标题**框中，为按钮输入新的命令名称或使用默认的名称。
- 在**提示**框中，输入按钮的工具提示。
- 在**操作名**框中，为按钮输入新的操作名称或使用默认的名称。
- 在**图像**下为按钮选择图标。
- 单击**应用**以应用变更。
- 要删除已创建的按钮，在“命令”列表中选择其命令名称，并单击**删除**。
- 单击**保存**按钮  以保存新的按钮定义。
- 单击**脚本编辑器**选项卡。
- 在脚本编辑器的脚本树中，选择公用脚本部分中的 **ActionCanExecute** 事件过程。
- 在脚本编辑器的脚本窗格中显示的过程中，添加用户用为按钮定义的操作名称启动操作时要执行的语句。将返回值设置为 **True** 或 **False**。

例如，以下代码在用户单击“需求”模块的工具栏上的 **Requirements_Action1** 按钮时打开消息框：

```
Function ActionCanExecute(ActionName)
    On Error Resume Next
    ActionCanExecute = True
    If ActionName = "UserDefinedActions.Requirements_Action1" Then
        MsgBox "You clicked the Action1 button."
    End If
```

```
On Error GoTo 0
End Function
```


有关详细信息，请参见[示例：添加按钮功能 \(第 438 页\)](#)。


14. 单击保存按钮  以保存脚本。

设置脚本编辑器的属性

可以自定义脚本编辑器的行为。

要设置脚本编辑器的属性：

1. 在脚本编辑器中，单击属性按钮 ，或选择选项 > 编辑器属性。将打开“属性”对话框。



2. 在编辑器选项卡中，可以设置以下选项：

选项	描述
自动缩进模式	按 Enter 时，将光标置于位于它前面的非空白行的第一个非空白字符下。

选项	描述
智能选项卡	跳到位于它前面的非空白行中的第一个非空白字符。如果选择 使用制表符 ，则清除此选项。
使用制表符	插入制表符。如果清除，则插入空格字符。如果选择 智能选项卡 ，则清除此选项。
backspace 无缩进	按 Backspace 时，如果光标在某行的第一个非空白字符上，将插入点对齐到上个缩进级别。
显示行号	显示行号。如果选择此选项，则启用 在装订线上显示行号 。
在装订线上显示行号	在装订线(而非左边距)显示行号。如果选择 显示行号 ，则启用此选项。
撤消分组	如果按 Alt+Backspace 或选择 编辑 > 撤消 ，撤消上个编辑命令和相同类型的所有后续编辑命令。
超过 EOF 的光标	允许您在代码的最后一行之后放置插入点。
EOL 以外的光标	允许您在行末尾之后放置光标。
EOL 以外的选定内容	允许您选择行末尾后面的字符。
保留尾随空格	保留行末尾的任何空白空间。
持续性块	保持选中标记的块，即使使用箭头键移动光标时也如此，直到选择新块。
覆盖块	用新文本替换标记的文本块。如果还选择了 持续性块 ，则输入的文本追加到当前选择的块后。
双击行	在行中双击任何字符时，突出显示该行。如果禁用，则只突出显示所选单词。
在光标处查找文本	选择 搜索 > 查找 时，在“查找文本”对话框中将光标处的文本放到 要查找的文本 列表框中。
允许强制剪切和复制	即使在没有选择文本时也允许使用 剪切 和 复制 命令。
使用语法突出显示	按照在 显示 选项卡和 颜色 选项卡中定义的颜色和属性显示脚本元素。

选项	描述
将光标重写为块	控制使用覆盖模式时脱字符的外观。
禁用拖动	禁用文本拖放。
块缩进	指定缩进标记块的空格数。
制表位	指定按 Tab 时，光标向其移动的位置。
关键字映射	设置脚本编辑器中的键盘映射。支持以下键盘映射：默认、经典、Brief、Epsilon 和 Visual Studio。

3. 在显示选项卡中，可以设置以下选项：

选项	描述
编辑器装订线	允许设置装订线的可见性、宽度、颜色和样式。
编辑器边距	允许您设置右页边空白的可见性、宽度、颜色、样式和位置。
使用单一字体	在编辑器字体框中只显示等宽字体，如 Courier 。
编辑器字体	列出可用文本字体。
编辑器颜色	列出可用背景颜色。
大小	列出字体大小。
使用只读颜色	允许您从“只读颜色”框选择用于显示只读文本的颜色。
绘制特殊符号	设置用于显示文件末尾、行末尾、空格和制表符的特殊字符。

4. 在颜色选项卡中，可以设置以下选项：

选项	描述
颜色速度设置	允许您使用预定义的颜色组合配置脚本编辑器显示。
元素	指定为特定代码元素突出显示的语法。
前景色	设置所选代码元素的前景色。
背景颜色	设置所选代码元素的背景色。
为以下对象使用默认值：	使用前台和/或背景的默认系统颜色显示代码元素。

选项	描述
文本属性	指定代码元素的格式属性。
打开	从计算机加载颜色方案。
保存	将颜色方案保存到计算机。

第 31 章: 工作流事件参考

可以编写工作流脚本以自定义 HP Application Lifecycle Management (ALM) 用户可在对话框中执行的操作和对用户可用的字段。要编写工作流脚本，将 VBScript 代码添加到由用户操作触发的事件过程。

此章节包括：

关于 ALM 事件	382
ALM 事件过程的命名约定	382
ALM 事件的参考	384

关于 ALM 事件

在 ALM 用户会话中，当用户启动各种操作时，ALM 将触发事件过程。可以在这些过程中放置代码，来自定义相关用户操作的执行。

脚本编辑器列出每个 ALM 模块的事件过程，并允许您将代码添加到相应过程。有关详细信息，请参见[使用工作流脚本编辑器 \(第 367 页\)](#)。

添加到事件过程的代码可以访问 ALM 对象。有关详细信息，请参见[工作流对象和属性参考 \(第 411 页\)](#)。

事件过程可以是函数或子例程：

- **事件函数。**这些过程由 ALM 触发，以检查是否应当执行用户的操作。可在这些函数中放置代码以确定 ALM 能否执行用户的请求。如果代码返回值 `False`，则 ALM 不继续操作。

例如，用户在“添加缺陷”对话框上单击**提交**按钮时，在将该缺陷发布到服务器上的数据库之前，ALM 调用函数 `Bug_CanPost`。可以将代码添加到 `Bug_CanPost` 函数以控制 ALM 是否发布缺陷。例如，可确保用户不能在没有添加注释的情况下拒绝缺陷。有关示例，请参见[示例：对象验证 \(第 434 页\)](#)。

- **事件子例程。**事件发生时，将触发这些过程来执行操作。

例如，用户打开“添加缺陷”对话框时，ALM 调用子例程 `Bug_New`。可以将代码添加到 `Bug_New` 子例程，以执行用户打开该对话框时应当执行的操作。例如，如果用户不在 QA Tester 用户组中，可以将**检测模式**字段的值改为 BTW。有关示例，请参见[示例：更改基于用户组的字段 \(第 434 页\)](#)。

版本控制：启用项目的版本控制后，应检查所有其工作流脚本，并针对每个签入实体进行调整。这包括以下实体：**需求**、**测试**、**资源**和**组件**。对于每个在脚本中包括 **Post** 函数的签入实体，都必须修改脚本。要修改，请在每个 **Post** 函数前添加 **Checkout** 函数。进行此修改可避免每次调用 **Post** 函数时打开“签出”对话框。有关 **Post** 和 **Checkout** 函数的详细信息，请参见《HP ALM Open Test Architecture Reference》。

有关版本控制的详细信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

ALM 事件过程的命名约定

事件过程的命名约定如下：

<实体>_<事件>

有关更多详细信息，请参见[实体 \(第 383 页\)](#)和[事件 \(第 384 页\)](#)。

注：

- 为保持向后兼容性，仍然支持包括模块名称的早先命名约定。但是，建议您改用新的命名约定。
- 某些事件过程名称不包括实体名称。例如，GetDetailsPageName 事件名称不包括实体名称。

实体

实体可以是以下任意一种：

实体	描述
发布	发布数据
发布文件夹	发布文件夹数据
周期	发布周期数据
库	库数据
库文件夹	库文件夹数据
基线	基线数据
需求	需求数据
测试	测试数据
设计步骤	设计步骤数据
资源	测试资源数据
资源文件夹	测试资源文件夹数据
测试集	测试集数据
测试集测试	测试实例数据
运行	测试运行数据
缺陷	缺陷数据
步骤	测试运行步骤数据
分析项	报告和图数据
分析项文件夹	报告和图文件夹数据

实体	描述
控制面板文件夹	控制面板文件夹数据
控制面板页面	控制面板页面数据
组件	业务组件数据
组件步骤	业务组件步骤数据
组件文件夹	业务组件文件夹数据
业务模型	业务模型数据
业务模型活动	业务模型活动数据
业务模型路径	业务模型路径数据
业务模型文件夹	业务模型文件夹数据

事件

事件可以是函数名称或子例程名称。在 [ALM 事件的参考 \(第 384 页\)](#) 中列出事件名称。

ALM 事件的参考

此部分包含 ALM 事件函数和子例程的字母顺序参考。它包括事件名称、描述、语法、类型(函数或子例程)、函数返回值和实体可用的事件过程。

有关事件过程命名约定的信息，请参见 [ALM 事件过程的命名约定 \(第 382 页\)](#)。

有以下事件函数可用：

函数名	当函数触发时
ActionCanExecute (第 386 页)	在执行用户操作之前
Attachment_CanDelete (第 388 页)	在删除附件之前
Attachment_CanOpen (第 389 页)	在打开附件之前
Attachment_CanPost (第 389 页)	在更新附件之前
CanAddTests (第 390 页)	将测试添加到测试集之前
CanCustomize (第 391 页)	打开“自定义”窗口之前
CanDelete (第 391 页)	从服务器删除对象之前

函数名	当函数触发时
CanLogin (第 394 页)	用户登录到项目之前
CanLogout (第 395 页)	用户从项目注销之前
CanPost (第 395 页)	将对象发布到服务器之前
CanRemoveTests (第 397 页)	从测试集删除测试之前
CanAddComponentsToTest (第 390 页)	将业务组件添加到流或业务流程类型的测试之前
CanAddFlowsToTest (第 390 页)	将流添加到业务流程类型的测试之前
CanRemoveComponentsFromTest (第 396 页)	从流或业务流程类型的测试删除业务组件之前
CanRemoveFlowsFromTest (第 397 页)	从业务流程类型的测试删除流之前
CanDeleteGroupsFromTest (第 394 页)	从流或业务流程类型的测试删除组之前
CanReImportModels (第 396 页)	导入业务模型之前
DefaultRes (第 397 页)	重置项目默认值之前
FieldCanChange (第 399 页)	更改字段值之前
GetDetailsPageName (第 402 页)	显示“缺陷详细信息”对话框之前
GetNewBugPageName (第 402 页)	显示“添加缺陷”对话框之前(为保持向后兼容性)
GetNewReqPageName (第 403 页)	显示“新建需求”对话框之前(为保持向后兼容性)
GetReqDetailsPageName (第 403 页)	显示“需求详细信息”对话框之前(为保持向后兼容性)

有以下事件子例程可用：

子例程名称	子例程触发时
AddComponentToTest (第 387 页)	业务组件已添加到流或业务流程类型的测试
AfterPost (第 387 页)	对象已发布到服务器
Attachment_New (第 389 页)	附件已添加
DialogBox (第 398 页)	已打开或关闭对话框

子例程名称	子例程触发时
EnterModule (第 398 页)	用户切换模块
ExitModule (第 398 页)	用户退出模块
FieldChange (第 400 页)	字段值更改
MoveTo (第 404 页)	用户更改焦点
MoveToComponentFolder (第 406 页)	用户移动到业务组件树中的指定组件文件夹(为保持向后兼容性)
MoveToFolder (第 406 页)	用户在测试集树中单击文件夹(为保持向后兼容性)
MoveToSubject (第 406 页)	用户在测试计划树中单击主题(为保持向后兼容性)
New (第 407 页)	对象已添加
RemoveComponentFromTest (第 408 页)	用户从流或业务流程类型的测试删除组件
RunTests (第 408 页)	用户在“测试实验室”模块中单击 运行 (假定未安装 Sprinter , 且无自动测试)
RunTests_Sprinter (第 408 页)	用户在“测试实验室”模块中单击 运行 (假定已安装 Sprinter , 且至少有一个自动测试)
RunTestSet (第 409 页)	用户在“测试实验室”模块中单击 运行测试集
RunTestsManually (第 409 页)	用户在“测试实验室”模块中单击 运行 > 手动运行

ActionCanExecute

在 ALM 执行用户启动的操作之前触发此事件，以检查操作可否执行。

可以将代码添加到此事件过程，以便在用户启动特定操作时执行操作，或在特定情况下禁止执行操作。有关示例，请参见[示例：控制用户权限 \(第 437 页\)](#)。

语法	ActionCanExecute(ActionName) 其中 ActionName 是用户已启动的操作。 操作的格式是上下文.操作。 注: 为保持向后兼容性，支持此事件以前的格式。但建议改用 ActionCanExecute 。 用户定义的操作以前缀 UserDefinedActions 开始。
类型	函数
返回	True 或 False
可用性	ActionCanExecute(所有模块)

提示: 要获取操作的名称，请参见 [Action 对象 \(第 413 页\)](#) 的示例代码。

AddComponentToTest

用户在“测试脚本”选项卡中将组件添加到流或业务流程类型的测试时，触发此事件。

版本控制: 不支持使用 **AddComponentToTest** 事件更改由其他用户签入或签出的组件。

语法	AddComponentToTest
类型	子例程
可用性	AddComponentToTest

AfterPost

在对象发布到服务器之后触发此事件。

在发布项目字段之后，不应当更改它们，否则数据库中就不会储存新值。

语法	<实体>_AfterPost
类型	子例程
可用性	<ul style="list-style-type: none">AnalysisItem_AfterPostAnalysisItemFolder_AfterPostBaseline_AfterPost

	<ul style="list-style-type: none">• Bug_AfterPost• BusinessModel_AfterPost• BusinessModelFolder_AfterPost• BusinessModelPath_AfterPost• Component_AfterPost• ComponentFolder_AfterPost• Cycle_AfterPost• DashboardFolder_AfterPost• DashboardPage_AfterPost• Library_AfterPost• LibraryFolder_AfterPost• Release_AfterPost• ReleaseFolder_AfterPost• Req_AfterPost• Resource_AfterPost• ResourceFolder_AfterPost• Run_AfterPost• Step_AfterPost• Test_AfterPost• TestConfiguration_AfterPost• TestFolder_AfterPost• TestSet_AfterPost• TestSetFolder_AfterPost
--	--

Attachment_CanDelete

在 ALM 从服务器删除附件之前触发此事件，以检查该附件可否删除。

语法	Attachment_CanDelete(Attachment) 其中 Attachment 是 IAttachment 接口。有关详细信息，请参考《HP ALM Open Test Architecture API Reference》。
类型	函数
返回	True 或 False
可用性	Attachment_CanDelete(所有模块)

Attachment_CanOpen

在 ALM 从服务器打开附件之前触发此事件，以检查该附件可否打开。

语法	Attachment_CanOpen(Attachment) 其中 Attachment 是 IAttachment 接口。有关详细信息，请参考《HP ALM Open Test Architecture API Reference》。
类型	函数
返回	True 或 False
可用性	Attachment_CanOpen(所有模块)

Attachment_CanPost

在 ALM 更新服务器上的现有附件之前触发此事件，以检查该附件可否更新。

语法	Attachment_CanPost(Attachment) 其中 Attachment 是 IAttachment 接口。有关详细信息，请参考《HP ALM Open Test Architecture API Reference》。
类型	函数
返回	True 或 False
可用性	Attachment_CanPost(所有模块)

Attachment_New

将附件添加到 ALM 时触发此事件。

语法	Attachment_New(Attachment) 其中 Attachment 是 IAttachment 接口。有关详细信息，请参考《HP ALM Open Test Architecture API Reference》。
类型	子例程
可用性	Attachment_New(所有模块)

CanAddComponentsToTest

在 ALM 将业务组件添加到流或业务流程类型的测试之前触发此事件，以检查指定组件可否添加。

语法	CanAddComponentsToTest(Components) 其中 Components 是一个组件 ID 数组。
类型	函数
返回	True 或 False
可用性	CanAddComponentsToTest

CanAddFlowsToTest

在 ALM 将流添加到业务流程类型的测试之前触发此事件，以检查指定流可否添加。

语法	CanAddFlowsToTest(Flows) 其中 Flows 是流 ID 数组。
类型	函数
返回	True 或 False
可用性	CanAddFlowstoTest

CanAddTests

在 ALM 将测试添加到测试集之前触发此事件，以检查指定测试可否添加。

语法	<实体>_CanAddTests(Tests) 其中 Tests 是一个测试 ID 数组。
类型	函数

返回	True 或 False
可用性	TestSet_CanAddTests

CanCustomize

用户试图打开“自定义”窗口时触发此事件，以检查指定用户可否自定义指定项目。

语法	CanCustomize(DomainName, ProjectName, UserName) 其中 DomainName 是域名， ProjectName 是项目名称， UserName 是用户名。
类型	函数
返回	True 或 False
可用性	CanCustomize(所有模块)

CanDelete

在 ALM 从服务器删除对象之前触发此事件，以检查该对象可否删除。

语法	<实体>_CanDelete(Entity)
类型	函数
返回	True 或 False
可用性	<ul style="list-style-type: none">• AnalysisItem_CanDelete• AnalysisItemFolder_CanDelete• Baseline_CanDelete• Bug_CanDelete• BusinessModel_CanDelete• BusinessModelFolder_CanDelete• BusinessModelPath_CanDelete• Component_CanDelete• ComponentFolder_CanDelete• Cycle_CanDelete

	<ul style="list-style-type: none">• DashboardFolder_CanDelete• DashboardPage_CanDelete• Library_CanDelete• LibraryFolder_CanDelete• Release_CanDelete• ReleaseFolder_CanDelete• Req_CanDelete• Resource_CanDelete• ResourceFolder_CanDelete• Test_CanDelete• TestConfiguration_CanDelete• TestFolder_CanDelete• TestSet_CanDelete• TestSetFolder_CanDelete
--	---

向后兼容性的其他语法

为保持向后兼容性，以下语法也对某些对象可用。但建议您改用 `CanDelete`。

- 测试主题文件夹的语法：

语法	Test_CanDelete(Entity, IsTest) 其中： <ul style="list-style-type: none">Entity 是测试或主题文件夹。如果 IsTest 是 True，则 Entity 引用 ITest 对象。 如果 IsTest 是 False，则 Entity 引用 ISubjectNode 对象。有关 ITest 和 ISubjectNode 的详细信息，请参考《HP ALM Open Test Architecture API Reference》。
类型	函数
返回	True 或 False
可用性	Test_CanDelete

- 测试集或测试集文件夹的语法：

语法	TestSet_CanDelete(Entity, IsTestSet) 其中： <ul style="list-style-type: none">Entity 是测试集或测试集文件夹。如果 IsTestSet 是 True，则 Entity 引用 ITestSet 对象。 如果 IsTestSet 是 False，则 Entity 引用 ITestSetFolder 对象。有关 ITestSet 和 ITestSetFolder 的详细信息，请参考《HP ALM Open Test Architecture API Reference》。
类型	函数
返回	True 或 False
可用性	TestSet_CanDelete

- 业务组件或业务组件文件夹的语法:

语法	Component_CanDelete(Entity, IsComponent) 其中: <ul style="list-style-type: none">■ Entity 是组件或组件文件夹。■ 如果 IsComponent 是 True, 则 Entity 引用 IComponent 对象。如果 IsComponent 是 False, 则 Entity 引用 IComponentFolder 对象。有关 IComponent 和 IComponentFolder 的详细信息, 请参考《HP ALM Open Test Architecture API Reference》。
类型	函数
返回	True 或 False
可用性	Component_CanDelete

CanDeleteGroupsFromTest

用户从流或业务流程类型的测试删除组时触发此事件, 以检查指定组可否删除。

语法	CanDeleteGroupsFromTest(Groups) 其中 Groups 是组 ID 数组。
类型	函数
返回	True 或 False
可用性	CanDeleteGroupsFromTest

CanLogin

触发此事件以检查指定用户可否登录指定项目。

语法	CanLogin(DomainName, ProjectName, UserName) 其中 DomainName 是域名, ProjectName 是项目名称, UserName 是用户名。
类型	函数
返回	True 或 False
可用性	CanLogin(所有模块)

CanLogout

触发此事件以检查当前用户可否从当前项目注销。

语法	CanLogout
类型	函数
返回	True 或 False
可用性	CanLogout(所有模块)

CanPost

在 ALM 将对象发布到该服务器之前触发此事件，以检查该对象可否发布。

可以将代码添加到此事件过程以禁止对象在特定情况下发布。有关示例，请参见 [示例：对象验证 \(第 434 页\)](#)。

语法	<实体>_CanPost
类型	函数
返回	True 或 False
可用性	<ul style="list-style-type: none">AnalysisItem_CanPostAnalysisItemFolder_CanPostBaseline_CanPostBug_CanPostBusinessModel_CanPostBusinessModelFolder_CanPostBusinessModelPath_CanPostComponent_CanPostComponentFolder_CanPostCycle_CanPostDashboardFolder_CanPostDashboardPage_CanPost

	<ul style="list-style-type: none">• Library_CanPost• LibraryFolder_CanPost• Release_CanPost• ReleaseFolder_CanPost• Req_CanPost• Resource_CanPost• ResourceFolder_CanPost• Run_CanPost• Step_CanPost• Test_CanPost• TestConfiguration_CanPost• TestFolder_CanPost• TestSet_CanPost• TestSetFolder_CanPost• TestSetTests_CanPost(不显示在脚本树中)
--	---

CanReImportModels

试图导入已存在于 ALM 中的指定业务流程模型时触发此事件，以检查业务流程模型可否重新导入。

语法	<实体>_CanReImportModels(Models) 其中 Models 是模型 ID 数组。
类型	函数
返回	True 或 False
可用性	CanReImportModels

CanRemoveComponentsFromTest

用户从流或业务流程类型的测试删除组件时触发此事件，以检查指定组件可否删除。

语法	CanRemoveComponentsFromTest(Components) 其中 Components 是一个组件 ID 数组。
类型	函数
返回	True 或 False
可用性	CanRemoveComponentsFromTest

CanRemoveFlowsFromTest

用户从业务流程类型的测试删除流时触发此事件，以检查指定流可否删除。

语法	CanRemoveFlowsFromTest(Flows) 其中 Flows 是流 ID 数组。
类型	函数
返回	True 或 False
可用性	CanRemoveFlowsFromTest

CanRemoveTests

触发此事件以检查指定测试可否从测试集删除。

语法	<实体>_CanRemoveTests(Tests) 其中 Tests 是一个测试实例 ID 数组。
类型	函数
返回	True 或 False
可用性	TestSet_CanRemoveTests

DefaultRes

此函数用于确定 ALM 函数(如 **FieldCanChange**)的默认返回值。所有 ALM 工作流函数均可调用此函数(除非用户明确省略)来确定默认返回值。**DefaultRes** 可用于快速替换所有 ALM 工作流函数的默认返回值。

语法	DefaultRes
----	-------------------

类型	函数
返回	True 或 False
可用性	DefaultRes(所有模块)

DialogBox

对话框打开或关闭时触发此事件。

语法	DialogBox(DialogBoxName, IsOpen) 其中 DialogBoxName 是对话框的名称， IsOpen 表示对话框是否打开。
类型	子例程
可用性	DialogBox(所有模块)

注: 为保持向后兼容性，使用缺陷详细信息 (**DialogBoxName="Details"**) 和测试实例详细信息 (**DialogBoxName="TestInstanceDetails"**) 的可向后兼容值也会触发此事件。建议不要使用这些可向后兼容值。

EnterModule

用户进入或切换到 ALM 模块时，触发此事件。用户登录到 ALM 时也触发此事件。

可以将代码添加到此事件过程,使用户一切换到指定模块就执行操作。

语法	EnterModule
类型	子例程
可用性	EnterModule(所有模块)

ExitModule

用户退出指定模块时，触发此事件。

语法	ExitModule
类型	子例程
可用性	ExitModule(所有模块)

FieldCanChange

在 ALM 更改字段值之前触发此事件，以确定可否更改字段。

可以将代码添加到此事件过程以禁止字段在特定情况下更改。有关示例，请参见 [示例：字段验证 \(第 435 页\)](#)。

语法	<实体>_FieldCanChange(FieldName, NewValue) 其中 FieldName 是字段的名称， NewValue 是字段值。
类型	函数
返回	True 或 False
可用性	<ul style="list-style-type: none">• AnalysisItem_FieldCanChange• AnalysisItemFolder_FieldCanChange• Baseline_FieldCanChange• Bug_FieldCanChange• BusinessModel_FieldCanChange• BusinessModelActivity_FieldCanChange• BusinessModelFolder_FieldCanChange• BusinessModelPath_FieldCanChange• Component_FieldCanChange• ComponentFolder_FieldCanChange• ComponentStep_FieldCanChange• Cycle_FieldCanChange• DashboardFolder_FieldCanChange• DashboardPage_FieldCanChange• DesignStep_FieldCanChange• Library_FieldCanChange• LibraryFolder_FieldCanChange• Release_FieldCanChange

	<ul style="list-style-type: none">• ReleaseFolder_FieldCanChange• Req_FieldCanChange• Resource_FieldCanChange• ResourceFolder_FieldCanChange• Run_FieldCanChange• Step_FieldCanChange• Test_FieldCanChange• TestConfiguration_FieldCanChange• TestFolder_FieldCanChange• TestSet_FieldCanChange• TestSetFolder_FieldCanChange• TestSetTests_FieldCanChange
--	---

用于隐藏取决于另一个字段的字段的代码应当放在 **FieldChange** 事件过程(而非 **FieldCanChange** 事件过程中)中。

FieldChange

指定字段的值更改时，触发此事件。

字段失去焦点时，值的每次更改都触发字段更改事件。

可以将代码添加到此事件过程，以便在特定字段的值更改时执行操作。例如，可以根据用户输入另一个字段中的值隐藏或显示一个字段。有关示例，请参见 [示例：根据另一个字段来更改一个字段 \(第 433 页\)](#)。

语法	<实体>_FieldChange(FieldName) 其中 FieldName 是字段的名称。
类型	子例程
可用性	<ul style="list-style-type: none">• AnalysisItem_FieldChange• AnalysisItemFolder_FieldChange• Baseline_FieldChange• Bug_FieldChange

- `BusinessModel_FieldChange`
- `BusinessModelActivity_FieldChange`
- `BusinessModelFolder_FieldChange`
- `BusinessModelPath_FieldChange`
- `Component_FieldChange`
- `ComponentFolder_FieldChange`
- `ComponentStep_FieldChange`
- `Cycle_FieldChange`
- `DashboardFolder_FieldChange`
- `DashboardPage_FieldChange`
- `DesignStep_FieldChange`
- `Library_FieldChange`
- `LibraryFolder_FieldChange`
- `Release_FieldChange`
- `ReleaseFolder_FieldChange`
- `Req_FieldChange`
- `Resource_FieldChange`
- `ResourceFolder_FieldChange`
- `Run_FieldChange`
- `Step_FieldChange`
- `Test_FieldChange`
- `TestConfiguration_FieldChange`
- `TestFolder_FieldChange`
- `TestSet_FieldChange`
- `TestSetFolder_FieldChange`
- `TestSetTests_FieldChange`

用户使用 **Find/Replace** 命令更改字段值时，不触发 workflow 事件。如果在 workflow 脚本中实现的限制很重要，则考虑对特定用户组禁用 **Replace** 命令，以确保限制无法绕过。

GetDetailsPageName

此事件由 ALM 触发，在以下对话框中检索 **PageNum** 中指定索引号的页面(选项卡)的名称：

- 实体的“详细信息”对话框
- 实体的“新建 <实体>”对话框

可以将代码添加到此事件过程，为“详细信息”对话框自定义选项卡名称。有关示例，请参见 [示例：更改选项卡名称 \(第 432 页\)](#)。

语法	GetDetailsPageName(PageName, PageNum) 其中 PageName 是默认的页面(选项卡)名称(例如，Page 1)，而 PageNum 是页码(选项卡编号)。 注： 页码是绝对页码，而不考虑相对于该对话框中其他显示的页面的页面相对位置。
类型	函数
返回	包含页面名称的字符串
可用性	GetDetailsPageName(所有模块)

GetNewBugPageName

此事件由 ALM 触发，检索 **PageNum** 中指定索引号的“新建缺陷”对话框页面(选项卡)的名称：

可以将代码添加到此事件过程，为“新建缺陷”对话框自定义选项卡名称。有关示例，请参见 [示例：更改选项卡名称 \(第 432 页\)](#)。

语法	GetNewBugPageName(PageName, PageNum) 其中 PageName 是默认的页面(选项卡)名称(例如，Page 1)，而 PageNum 是页码(选项卡编号)。 注： 页码是绝对页码，而不考虑相对于“新建缺陷”对话框中其他显示的页面的页面相对位置。
类型	函数

返回	包含页面(选项卡)名称的字符串
可用性	GetNewBugPageName

注: GetNewBugPageName 事件未列在脚本编辑器的脚本树中。触发此事件只是为了保持向后兼容性。应改用 GetDetailsPageName。

GetNewReqPageName

此事件由 ALM 触发，检索 PageNum 中指定索引号的“新建需求”对话框页面(选项卡)的名称。

可以将代码添加到此事件过程，为“新建需求”对话框自定义选项卡名称。有关示例，请参见 [示例：更改选项卡名称 \(第 432 页\)](#)。

语法	GetNewReqPageName(PageName, PageNum) 其中 PageName 是默认的页面(选项卡)名称(例如，Page 1)，而 PageNum 是页码(选项卡编号)。 注: 页码是绝对页码，而不考虑相对于“新建缺陷”对话框中其他显示的页面的页面相对位置。
类型	函数
返回	包含页面名称的字符串
可用性	GetNewReqPageName

注: GetNewReqPageName 事件未列在脚本编辑器的脚本树中。触发此事件只是为了保持向后兼容性。应改用 GetDetailsPageName。

GetReqDetailsPageName

此事件由 ALM 触发，检索 PageNum 中指定索引号的“需求详细信息”对话框页面(选项卡)的名称。

可以将代码添加到此事件过程，为“需求详细信息”对话框自定义选项卡名称。有关示例，请参见 [示例：更改选项卡名称 \(第 432 页\)](#)。

语法	GetReqDetailsPageName(PageName, PageNum) 其中 PageName 是默认的页面(选项卡)名称(例如, Page 1), 而 PageNum 是页码(选项卡编号)。 注: 页码是绝对页码, 而不考虑相对于“新建缺陷”对话框中其他显示的页面的页面相对位置。
类型	函数
返回	包含页面名称的字符串
可用性	GetReqDetailsPageName

注: GetReqDetailsPageName 事件未列在脚本编辑器的脚本树中。触发此事件只是为了保持向后兼容性。应改用 GetDetailsPageName。

MoveTo

用户将焦点从一个对象更改到另一个时, 触发此事件。

可以将代码添加到此事件过程, 以便在用户更改焦点时执行操作。有关示例, 请参见 [示例: 呈现动态字段列表 \(第 436 页\)](#)。

提示: 在树中从一个对象移动到另一个对象时, 不会触发 MoveTo 事件。但是, 可能触发需求树的事件。有关详细信息, 请参见 **ENABLE_ENTITY_SELECTION_TREE_REQ_MOVE_TO** 站点参数。

语法	<实体>_MoveTo
类型	子例程
可用性	<ul style="list-style-type: none">AnalysisItem_MoveToAnalysisItemFolder_MoveToBaseline_MoveToBug_MoveToBusinessModel_MoveToBusinessModelActivity_MoveToBusinessModelFolder_MoveToBusinessModelPath_MoveTo

- Component_MoveTo
- ComponentFolder_MoveTo(以前的 MoveToComponentFolder)
- ComponentStep_MoveTo
- Cycle_MoveTo
- DashboardFolder_MoveTo
- DashboardPage_MoveTo
- DesignStep_MoveTo
- Library_MoveTo
- LibraryFolder_MoveTo
- Release_MoveTo
- ReleaseFolder_MoveTo
- Req_MoveTo
- Resource_MoveTo
- ResourceFolder_MoveTo
- Run_MoveTo
- Step_MoveTo
- Test_MoveTo
- TestConfiguration_MoveTo
- TestFolder_MoveTo
- TestSet_MoveTo
- TestSetFolder_MoveTo
- TestSetTests_MoveTo

MoveToComponentFolder

用户在业务组件树中移动到指定组件文件夹时，触发此事件。

语法	MoveToComponentFolder(Folder) 其中 Folder 是 IComponentFolder 接口。有关详细信息，请参考《HP ALM Open Test Architecture API Reference》。
类型	子例程
可用性	MoveToComponentFolder

注：MoveToComponentFolder 事件未列在脚本编辑器的脚本树中。为保持向后兼容性，支持此事件。但建议改用 ComponentFolder_MoveTo 事件。

MoveToFolder

用户在测试集树中移动到指定测试集文件夹时，触发此事件。

语法	MoveToFolder(Folder) 其中 Folder 是 ISysTreeNode 接口。有关详细信息，请参考《HP ALM Open Test Architecture API Reference》。
类型	子例程
可用性	MoveToFolder

注：MoveToFolder 事件未列在脚本编辑器的脚本树中。为保持向后兼容性，支持此事件。但建议改用 MoveToFolder。

MoveToSubject

用户在测试计划树中移动到指定主题时，触发此事件。

语法	MoveToSubject(Subject) 其中 Subject 是 ISysTreeNode 接口。有关详细信息，请参考《HP ALM Open Test Architecture API Reference》。
类型	子例程
可用性	MoveToSubject

注: MoveToSubject 事件未列在脚本编辑器的脚本树中。为保持向后兼容性，支持此事件。但建议改用 MoveToSubject。

New

将对象添加到 ALM 时触发此事件。

可以将代码添加到此事件过程，以便在添加新对象时执行操作。有关示例，请参见 [示例：自定义缺陷模块对话框 \(第 429 页\)](#)。

语法	<实体>_New
类型	子例程
可用性	<ul style="list-style-type: none">AnalysisItem_NewAnalysisItemFolder_NewBaseline_NewBug_NewBusinessModelFolder_NewBusinessModelPath_NewComponent_NewComponentFolder_NewComponentStep_NewCycle_NewDashboardFolder_NewDashboardPage_NewDesignStep_NewLibrary_NewLibraryFolder_NewRelease_NewReleaseFolder_NewReq_New

	<ul style="list-style-type: none">• Resource_New• ResourceFolder_New• Step_New• Test_New• TestConfiguration_New• TestFolder_New• TestSet_New• TestSetFolder_New
--	--

RemoveComponentFromTest

用户在“测试脚本”选项卡中从流或业务流程类型的测试删除组件时，触发此事件。

版本控制： 使用 RemoveComponentFromTest 事件更改由另一个用户签入或签出的组件时不受支持。

语法	RemoveComponentFromTest
类型	子例程
可用性	RemoveComponentFromTest

RunTests

用户单击 **运行** 按钮以在“测试实验室”模块中运行测试时，触发此事件，假定不安装 Sprinter，且无自动测试。

语法	RunTests(Tests) 其中 Tests 是一个测试实例 ID 数组。
类型	子例程
可用性	RunTests

RunTests_Sprinter

触发此事件：

- 当用户单击**运行**箭头并选择**用 Sprinter 运行**以在“测试实验室”模块中运行测试时。
- 用户单击**运行**按钮以在“测试实验室”模块中运行测试时，假定安装 **Sprinter** 并且所有测试都是手动的。

语法	RunTests_Sprinter(Tests) 其中 Tests 是一个测试实例 ID 数组。
类型	子例程
可用性	RunTests_Sprinter

RunTestSet

用户单击**运行测试集**按钮以在“测试实验室”模块中运行测试集时，触发此事件。

语法	RunTestSet(Tests) 其中 Tests 是一个测试实例 ID 数组。
类型	子例程
可用性	RunTestSet

RunTestsManually

用户单击**运行**箭头并选择**手动运行**以在“测试实验室”模块中运行测试时，触发此事件。

语法	RunTestsManually(Tests) 其中 Tests 是一个测试实例 ID 数组。
类型	子例程
可用性	RunTestsManually

第 32 章: 工作流对象和属性参考

工作流脚本可参考 HP Application Lifecycle Management (ALM) 对象以获取信息及更改项目值。它们还可以使用返回当前模块和对话框信息的属性。此章节列出对工作流脚本可用的 ALM 对象和属性。

- 关于 ALM 对象和属性 412
- Actions 对象 413
- Action 对象 413
- Fields 对象 414
- Field 对象 416
- Lists 对象 417
- TDConnection 对象 417
- User 对象 418
- ALM 属性 418

关于 ALM 对象和属性

工作流脚本可以获取信息，根据这些信息进行决策，及根据这些决策更改项目中的值。

可通过访问 **User** 对象或 **Field** 对象之类的对象，来获取当前用户所属用户组、字段值之类的信息。

还可以用工作流属性获取活动模块和活动对话框的信息。有关这些属性的详细信息，请参见 [ALM 属性 \(第 418 页\)](#)。

脚本可以更改字段或字段列表的值。为此，脚本修改相应 **Field** 对象的 **Value** 属性或 **List** 属性。

有关放置 VBScript 代码以创建工作流脚本的事件过程的信息，请参见 [工作流事件参考 \(第 381 页\)](#)。

下表列出了编写脚本时可用的 ALM 对象。

对象	描述
Actions	可用操作的列表。请参见 Actions 对象 (第 413 页) 。
Action	Action 对象由 Actions 对象处理。请参见 Action 对象 (第 413 页) 。
Fields	包括用于访问特定字段的对象。请参见 Fields 对象 (第 414 页) 。
Field	Field 对象由 Fields 对象处理。请参见 Field 对象 (第 416 页) 。
Lists	包括 ALM 项目中可用的列表。请参见 Lists 对象 (第 417 页) 。
TDConnection	用于访问 Open Test Architecture (OTA) 对象。请参见 TDConnection 对象 (第 417 页) 。
User	包括当前用户的属性。此对象在所有模块中可用。请参见 User 对象 (第 418 页) 。

注: 在某些情况下，函数返回对象自身而不是对象的 ID 属性。例如，执行以下语句后，testsetf 是对 **TestSetFolder** 对象的引用：
`Set testsetf = TestSet_Fields("CY_FOLDER_ID").Value。`

有关用于编写工作流脚本的脚本编辑器的信息，请参见 [使用工作流脚本编辑器 \(第 367 页\)](#)。

对于每个 **ALM** 对象，此章节列出该对象的属性。列表包括该属性的属性名称、描述和数据类型。它表示属性是否只读 (R)，脚本可否修改它 (R/W)。

版本控制: 启用项目的版本控制后，应检查所有其工作流脚本，并针对每个签入实体进行调整。这包括以下实体：**需求**、**测试**、**资源**和**组件**。对于每个在脚本中包括 **Post**

函数的签入实体，都必须修改脚本。要修改，请在每个 **Post** 函数前添加 **Checkout** 函数。进行此修改可避免每次调用 **Post** 函数时打开“签出”对话框。有关 **Post** 和 **Checkout** 函数的详细信息，请参见《HP ALM Open Test Architecture Reference》。

有关版本控制的详细信息，请参考《HP Application Lifecycle Management 用户指南》。

Actions 对象

可以用 **Actions** 对象操纵工具栏按钮、菜单命令和对话框。

Actions 对象有以下属性：

属性	读/写	类型	描述
Action	读	对象	允许访问列表中的每个操作。此属性的索引是操作名称。

Action 对象

可以使用 **Action** 对象验证按钮或命令是否启用、选中或可见。还可以用它执行操作。

例如，要将“缺陷详细信息”对话框设置成用户在“缺陷网格”中从一个缺陷移动到另一个时自动打开，请在 `Bug_MoveTo` 事件过程中放置以下代码：

```
Set NewDefectAction=Actions.Action("Defects.DefectDetails")
NewDefectAction.Execute
```

要获取操作的名称，将以下行添加到 `ActionCanExecute` 事件过程，执行操作，并记下消息中打印的操作名称：

```
Sub ActionCanExecute(ActionName)
    On Error Resume Next
    MsgBox "You have performed an action named:" & ActionName
    On Error GoTo 0
End Sub
```

此对象有以下属性：

属性	读/写	类型	描述
Checked	读/写	布尔值	表示操作是否签入 ALM。
Enabled	读/写	布尔值	表示是否启用操作。已禁用的操作无法由用户调用，但可以从工作流脚本调用。
Visible	读/写	布尔值	表示在 ALM 中操作是否可见。

Action 对象包括以下方法:

方法	描述
Execute	执行操作。

工作流脚本使用 **Action** 对象的 **Execute** 方法调用操作时，用户从对话框启动操作会触发的工作流事件在默认情况下不触发。因此，使用 **Action.Execute** 时，必须确保没有绕过用工作流事件强制实施的站点策略。

要允许工作流事件从对话框内触发，请将 **AllowReentrancy** 标志的值设置为 **true**。要恢复默认设置以便不触发这些事件，将 **AllowReentrancy** 标志的值设置为 **false**。例如，要将“添加缺陷”对话框设置为用户进入“缺陷”模块时自动打开，在 **EnterModule** 事件过程中放置以下代码：

```
AllowReentrancy=true
Set NewDefectAction=Actions.Action("Defects.DefectDetails")
NewDefectAction.Execute
AllowReentrancy=false
```

如果 **AllowReentrancy** 标志的值设置为 **false**，对话框照常打开，但工作流自定义在对话框中不运行，因为不触发对话框的工作流事件。

警告: 仔细考虑将此标志的设置为 **true** 的后果。如果将该标志的值设置为 **true**，将允许函数调用另一个函数，后者又可以调用原函数。这可能导致无限循环。函数调用内部函数，后者又调用原函数时，也可能发生这种情况。

Fields 对象

可以在工作流脚本中用以下对象访问 **ALM** 模块的字段：

对象	描述
AnalysisItem_Fields	用于访问“控制面板”模块中的报告和图的字段。
AnalysisItemFolder_Fields	用于访问“控制面板”模块中的报告和图文件夹的字段。
Baseline_Fields	用于访问“库”模块中基线的字段。
Bug_Fields	用于访问“缺陷”模块和“手动运行器”对话框中缺陷的字段。
Component_Fields	用于访问“业务组件”模块中组件的字段。
ComponentStep_Fields	用于访问“业务组件”模块中组件步骤的字段。
Cycle_Field	用于访问“发布”模块中周期的字段。
DashboardFolder_Fields	用于访问“控制面板”模块中的控制面板页面文件夹的字段。

对象	描述
DashboardPage_Fields	用于访问“控制面板”模块中的控制面板页面的字段。
DesignStep_Fields	用于访问“测试计划”模块中设计步骤的字段。
Library_Fields	用于访问“库”模块中库的字段。
LibraryFolder_Fields	用于访问“库”模块中的库文件夹的字段。
Release_Fields	用于访问“发布”模块中发布的字段。
ReleaseFolder_Fields	用于访问“发布”模块中发布文件夹的字段。
Req_Fields	用于访问“需求”模块的字段。
Resource_Fields	用于访问“测试资源”模块中资源的字段。
ResourceFolder_Fields	用于访问“测试资源”模块中资源文件夹的字段。
Run_Fields	用于访问“手动运行器”对话框中测试运行的字段。
Step_Fields	用于访问“手动运行器”对话框中步骤的字段。
Test_Fields	用于访问“测试计划”模块中测试的字段。
TestSet_Fields	用于访问“测试实验室”模块中测试集的字段。
TestSetTest_Fields	用于访问“测试实验室”模块中测试实例的字段。

例如，要为 **Req_Fields** 对象中的所有字段设置某个属性，可以按其 ID 号 (**Req_Fields.FieldById**) 引用每个字段。要将对话框中的所有字段设置为可见 (**IsVisible**)，可以使用以下代码：

```
For i = 1 to Req_Fields.Count
    Req_Fields.FieldById(i).IsVisible = True
Next
```

这些对象有以下属性：

属性	读/写	类型	描述
Count	读	长型	返回当前对象中的字段数。
Field (FieldName)	读	对象	按字段名或字段标签访问字段。
FieldById (FieldID)	读	对象	按字段 ID 号访问字段。

提示：为避免脚本试图访问非活动或不存在的字段时出错，在脚本中包括 **On Error**

Resume Next。

Field 对象

可以用 **Field** 对象访问实体字段的属性。

例如，要在用户无权更改**状态**字段中的值时显示消息框，可以使用以下代码：

```
Msgbox "You do not have permission to change "_  
& "Bug_Fields.Field("BG_STATUS").FieldLabel field."
```

Field 对象有以下属性：

属性	读/写	类型	描述
FieldLabel	读	字符串	显示的字段标签。
FieldName	读	字符串	字段的逻辑名称。
IsModified	读	布尔值	指定是否修改值。
IsMultiValue	读	布尔值	指定字段可否包含来自查找列表的多个值。
IsNull	读	布尔值	指定字段值是否缺失。
IsReadOnly	读/写	布尔值	指定字段是否只读。
IsRequired	读/写	布尔值	<p>指定字段值是否必填。允许您替代字段自定义信息。要修改字段的 IsRequired 属性，IsVisible 属性必须是 True。如果字段不可见，则忽略对 IsRequired 的更改。</p> <p>对由工作流设置为必填的字段，用户始终必须输入值。无论用户是在修改现有记录还是添加新记录，哪怕字段已为空，这也总是适用的。</p>
IsVisible	读/写	布尔值	指定是否显示字段。
List	读/写	列表	设置或检索附加到类型查找列表的字段
PageNo	读/写	整数	设置或检索“新建缺陷”和“缺陷详细信息”对话框中显示该字段的页面(选项卡)。
Value	读/写	变量	设置或检索字段的值。

属性	读/写	类型	描述
ViewOrder	读/写	整数	设置或检索“新建缺陷”和“缺陷详细信息”对话框中显示该字段的顺序。必须在对话框中设置每个字段的值。

Lists 对象

可以使用 **Lists** 对象将字段输入限制为特定的值列表。

例如，要在 **计划关闭版本** 字段中设置列表，根据 **项目** 字段值，可以使用以下代码：

```
If Bug_Fields.Field("BG_PROJECT").Value = "Project 1" Then
    Bug_Fields.Field("BG_PLANNED_CLOSING_VER").List _
        = Lists("All Projects")
    ...
End If
```

有关详细信息，请参见 [示例：呈现动态字段列表 \(第 436 页\)](#)。

Lists 对象只能和项目实体的“项目自定义”中定义为 **查找列表** 类型或 **字符串** 类型的字段一起使用。

Lists 对象有以下属性：

属性	读/写	类型	描述
List	读	ISysTreeNode	访问 ALM 列表。

注：用工作流自定义为定义了转换规则的字段更改值列表时，修改字段的方式必须同时满足工作流脚本和转换规则。有关详细信息，请参见 [设置转换规则 \(第 240 页\)](#)。

TDConnection 对象

在工作流脚本中，仅有的可用对象是写入代码的模块的对象，以及有限数量的全局对象。其中一个全局对象是 **TDConnection** 对象。**TDConnection** 用于访问 Open Test Architecture (OTA) 对象。

可以用 **TDConnection** 对象从其他模块访问对象及访问常规会话参数。可以从任何模块访问任何过程中的 **TDConnection** 属性。

有关 **TDConnection** 对象的详细信息和 **TDConnection** 属性的列表，请参考《HP ALM Open Test Architecture API Reference》。

有关在工作流脚本中使用 **TDConnection** 对象的示例，请参见 [工作流示例和最佳实践 \(第 421 页\)](#)。

User 对象

可访问 **User** 对象来检索当前用户的用户名，并检查用户是否属于特定用户组。可检索或修改用户的姓名。

例如，要在用户有项目管理员权限时打开消息框，使用以下代码：

```
If User.IsInGroup("TDAdmin") Then
    MsgBox "The user " & User.FullName & _
        " has administrative permissions for this project."
End If
```

有关详细信息，请参见 [示例：更改基于用户组的字段 \(第 434 页\)](#)和 [示例：控制用户权限 \(第 437 页\)](#)。

要访问无法由 **User** 对象访问的用户属性，可以用 ALM Open Test Architecture (OTA) 的 **TDConnection** 对象。

User 对象有以下属性：

属性	读/写	类型	描述
FullName	读/写	字符串	设置或检索当前用户的姓名。
IsInGroup (GroupName)	读	布尔值	检查当前用户是否为预定义/用户定义组的成员。
UserName	读	字符串	返回登录 ALM 时使用的用户名。

ALM 属性

可以用 **ActiveModule** 和 **ActiveDialogName** 属性获取活动模块和对话框的信息。

此部分包括：

ActiveModule 属性	419
ActiveDialogName 属性	419

ActiveModule 属性

ActiveModule 属性返回活动 ALM 模块的名称。可以返回以下值:

- 发布
- 库
- 分析
- 控制面板
- 需求
- 业务模型
- 测试资源
- 业务组件
- 测试计划
- 测试实验室
- 测试运行
- 缺陷

示例

要在移动到新模块时打开显示模块名称的消息框，使用以下代码:

```
Sub EnterModule
    On Error Resume Next
    msgbox "You have just entered the " & ActiveModule & _
        " module."
    On Error GoTo 0
End Sub
```

ActiveDialogName 属性

ActiveDialogName 属性返回活动对话框的名称。

示例

要在打开新对话框时打开显示对话框名称的消息框，使用以下代码:

```
Sub DialogBox(DialogBoxName, IsOpen)
    On Error Resume Next
```

```
        msgbox "You have just opened the " & ActiveDialogName & _  
        " dialog box."  
    On Error GoTo 0  
End Sub
```

第 33 章: workflow 示例和最佳实践

此章节提供 workflow 脚本的注意事项和示例。

关于 workflow 示例	422
编写 workflow 脚本的最佳实践	423
示例: 自定义缺陷模块对话框	429
示例: 更改选项卡名称	432
示例: 将模板添加到备注字段	433
示例: 根据另一个字段来更改一个字段	433
示例: 更改基于用户组的字段	434
示例: 对象验证	434
示例: 字段验证	435
示例: 呈现动态字段列表	436
示例: 字段更改时更改字段属性	437
示例: 控制用户权限	437
示例: 添加按钮功能	438
示例: 错误处理	438
示例: 获取会话属性	439
示例: 发送邮件	440
示例: 存储上次输入的值	441
示例: 将字段值复制到另一个对象	443

关于工作流示例

在此章节 中呈现的工作流示例执行几类任务。下表列出了演示每一类任务的示例。

工作流任务	参见示例
对话框自定义	示例：自定义缺陷模块对话框 (第 429 页) 示例：更改选项卡名称 (第 432 页)
字段值自动化	示例：将模板添加到备注字段 (第 433 页) 示例：根据另一个字段来更改一个字段 (第 433 页) 示例：更改基于用户组的字段 (第 434 页)
数据验证	示例：对象验证 (第 434 页) 示例：字段验证 (第 435 页)
动态字段自定义	示例：呈现动态字段列表 (第 436 页) 示例：字段更改时更改字段属性 (第 437 页)
用户权限控制	示例：控制用户权限 (第 437 页)
功能	示例：添加按钮功能 (第 438 页)
错误处理	示例：错误处理 (第 438 页)
用 OTA 获取会话参数	示例：获取会话属性 (第 439 页)
发送邮件	示例：发送邮件 (第 440 页)
使用 Settings 对象	示例：存储上次输入的值 (第 441 页)
在模块之间复制值	示例：将字段值复制到另一个对象 (第 443 页)

编写工作流脚本的最佳实践

此部分描述编写工作流脚本和确保脚本如预期运行的最佳实践。除了此部分中提供的最佳实践以外，您可以参考 Microsoft Developer Network VBScript 语言参考，地址为：<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/>。

此部分中描述以下最佳实践：

常规 VBScript 提示和最佳实践

- 使用之前检查值类型 (第 423 页)
- 预测逻辑表达式的完整赋值 (第 424 页)
- 定义 **Select Case** 和 **If-Then-Else** 语句的默认行为 (第 425 页)
- 设置函数中的返回值 (第 426 页)

ALM 工作流提示和最佳实践

- 确保该实体属性在聚焦于实体之前设置 (第 426 页)
- 检查对话框是否打开 (第 428 页)
- 避免定义重复子例程 (第 429 页)

使用之前检查值类型

VBScript 是“弱类型”编程语言。这意味着您可以创建、使用和访问数据值，而无需一开始就声明其类型。但是，某些操作只能对特定类型的值执行。因此，对它们执行任何操作之前先检查数据类型是很重要的。

不同类型的值在不同语句中有不同的行为。对象值的行为甚至更不可预知，因为行为取决于对象的实现。例如，调用 **<实体>_CanDelete(Entity)** 中的对象可以是文本或主题节点。

建议

要避免不可预知的结果：

- 使用之前先检查值的类型，尤其是对象类型。检查对象类型时，还检查对象有无您访问的属性。

注：在此章节中提供的示例中，使用之前只检查对象类型。

- 假定尽可能少 —— 不要假定某值属于特定类型。通过使用 **Else** 语句和 **Select Case** 语句，编写可以处理所有可能性的脚本。
- 使用不同的 **VBScript** 函数之前，始终要检查参数类型，如 **IsArray**、**IsDate**、**IsNull**、**IsEmpty**、**IsNumeric** 和 **IsObject**。
- 不要假定对象的默认属性属于特定类型；类型可能随对象而不同。
- 使用 **VBScript** 内置的转换函数可以实现一定程度的类型安全。
- 使用对象时，请调用 **IsNull** 和 **IsEmpty** 函数，来检查确认收到的值既不是 **Null** 也不为 **Empty**。

示例

为以下示例目的，假定字段值如下表中所示声明。

字段值	类型
Bug_Fields["BG_BUG_ID"].Value	整数
Bug_Fields["BG_SUMMARY"].Value	字符串
Bug_Fields["BG_SUBJECT"].Value	实现 ISysTreeNode 接口的对象

以下示例中，语句用法是正确的。整数已转换为字符串。

```
If Bug_Fields["BG_BUG_ID"].Value = "10" Then...
```

以下示例中，语句用法是正确的。字符串可比较。

```
If Bug_Fields["BG_SUMMARY"].Value = "some text" Then...
```

以下示例中，语句用法是错误的。仅当 **BG_SUBJECT** 字段的值既不是 **Empty** 也不是 **Null** 时，此代码才能起作用。**VBScript** 还假定此对象的默认值(即默认属性)是字符串类型或与字符串类型可比较，但实际情况并非总是如此。

```
If Bug_Fields["BG_SUBJECT"].Value = "My Tests" Then...
```

预测逻辑表达式的完整赋值

VBScript 编程语言不会绕过布尔条件的赋值。即使表达式无需对所有条件赋值也可判断为 **True** 或 **False**，**VBScript** 仍会对布尔逻辑表达式中的所有条件赋值。例如，在以下示例中，<语句 1> 和 <语句 2> 都会赋值，即使 <语句 1> 解析为 **False**：

<语句 1> AND <语句 2>

建议

为避免错误，在尝试使用值和对象之前，应检查它们都不是 **Null**。

示例

以下示例：

- 演示逻辑表达式的错误与正确用法
- 考虑到逻辑表达式如何赋值

不正确的用法

`value.Name` 即便在其值是 `Null` 时也会赋值。这会导致错误。

```
Sub namecheck(value)
    If Not IsNull(value) And value.Name = "aName" Then
        ' ...
    End If
End Sub
```

正确的用法

在以下条件下代码是正确的：`Value` 是包含 `Name` 属性的对象。代码可运行且没有错误。

```
Sub namecheck(value)
    If Not IsNull(value) And Not IsEmpty(value) Then
        If value.Name = "aName" Then
            ' ...
        End If
    End If
End Sub
```

定义 Select Case 和 If-Then-Else 语句的默认行为

如果没有为 `Select Case` 或 `If-Then-Else` 语句定义默认操作，可能发生不可预知的结果。

建议

为避免不可预知的结果，使用 `If-Then-Else` 语句的 `Select Case` 时，应始终定义默认行为。

示例

以下是定义现有 `Select Case` 和 `If-Then-Else` 语句未涵盖情形的默认行为的错误与正确方式。

不正确的用法

该子例程的编写者旨在让 `BG_USER_01` 字段仅在该缺陷的状态为“Open”、“New”或“Reopen”时才可见。但是，如果“Closed”或“Fixed”缺陷的 `IsVisible` 属性在此子例程的实

例之前设置为 **True**，则该“Closed”或“Fixed”缺陷仍将可见。这是因为没有专门为“Closed”或“Fixed”缺陷定义 **case** 语句。

```
Sub Bug_FieldChange(FieldName)
    If FieldName="BG_STATUS" Then
        Select Case Bug_Fields(FieldName).Value
            Case "Open", "New", "Reopen" _
                Bug_Fields("BG_USER_01").IsVisible = True
        End Select
    End If
End Sub
```

正确的用法

此子例程能有效处理所有可能情况。

```
Sub Bug_FieldChange(FieldName)
    If FieldName="BG_STATUS" Then
        Select Case Bug_Fields(FieldName).Value
            Case "Open", "New", "Reopen"
                Bug_Fields("BG_USER_01").IsVisible = True
            Case Else
                Bug_Fields("BG_USER_01").IsVisible = False
        End Select
    End If
End Sub
```

设置函数中的返回值

如果函数结束而没有返回值，则可能发生不可预知和不一致的结果。而且，如果未设置返回代码，则很难调试行为。

建议

为避免不可预知的结果，应在每个函数的开头设置默认返回值。

确保该实体属性在聚焦于实体之前设置

创建或修改新实体(**New** 或 **FieldChanged**)时设置实体属性(如 **IsVisible**、**IsRequired** 和 **List**)是常规的做法。编写 ALM 工作流脚本时，设置聚焦于实体(即用户在 ALM 图形用户界面中导航到该实体)时的实体属性也很重要。聚焦于实体时调用 **MoveTo** 事件。

如果未在 **MoveTo** 事件中设置实体值，则最终的用户体验将不可预知——例如，可能在下拉列表中显示不正确的值。

建议

为避免不可预知的结果，如未包含最新值集合的下拉列表：

- 确保在 **MoveTo** 事件中设置了所有实体的属性 —— 不只是在 **New** 或 **FieldChanged** 事件中。
- 将实体属性自定义代码隔绝到单独的例程中，并从所有相关事件调用该例程。

示例

下表提供的示例演示了如何在聚焦于缺陷(不只是修改或添加它)时确保缺陷的属性正确设置。

```
Sub SetupBugFields(Context1, Context2)
    ' Code for customizing defect properties is entered here,
    ' such as set IsVisible, IsRequired, IsReadonly, Label, List...
    If Context1="Focus" Then
        ' Code for handling the focus event is entered here
    ElseIf Context1="FieldChange" Then
        If Context2="RQ_USER_01" Then
            ' Code for handling the FieldChange event
            ' is entered here
        ElseIf Context2="RQ_REQ_STATUS" Then
            ' ... Enter your code here
        Else
            ' ... Enter your code here
        End If
    End If
End Sub

Sub Req_FieldChange(FieldName)
    If FieldName = "RQ_REQ_STATUS" Then
        SetupBugFields("FieldChange", FieldName)
    Else
        ' ...Enter your code here
    End If
End Sub

Sub Req_MoveTo
    SetupBugFields("Focus")
End Sub
```

检查对话框是否打开

在执行某些操作之前跟踪某对话框是否打开是有用的。例如：

- 对话框不需要刷新，但网格显示需要刷新。
- 对话框打开时，某些工作流事件是不受允许的。

DialogBox 事件可用于跟踪对话框的可见性。

建议

为避免不可预知的结果，在任何事件发生之前，应确定对话框是否打开。

示例

以下示例检查用于新建缺陷的对话框是否打开。这是有关系的，因为只能修改新缺陷的 BG_USER_01 字段。如果打开其他对话框，如用于编辑缺陷的对话框，则不能修改 BG_USER_01 字段。

```
' Declare a global variable for each dialog box of interest
Dim NewDefectDialogIsOpen
' Initialize the global variable
NewDefectDialogIsOpen = False
Sub DialogBox(DialogBoxName, IsOpen)
    If DialogBoxName="New Bug" Then
        NewDefectDialogIsOpen = True
    Else
        NewDefectDialogIsOpen = False
    End If
End Sub
Function Bug_FieldCanChange(Fieldname, NewValue)
' Initialize the function's return value to avoid
' unpredictable behavior.
Bug_FieldCanChange = True
' The BG_USER_01 field can only be modified for a new defect.
If FieldName="BG_USER_01" Then
    If NewDefectDialogIsOpen Then
        Bug_FieldCanChange = True
    Else
        Bug_FieldCanChange = False
    End If
End If
End Function
```

避免定义重复子例程

如果在一个部分中定义了一个子例程，然后在其他部分中添加了具有相同名称的另一子例程，则这两个子例程将冲突。其中一个将被忽略。

示例：如果在“测试实验室”模块脚本部分中定义子例程 **MySub**，然后在手动运行器脚本部分中定义另一子例程 **MySub**，则这两个定义的子例程中有一个将被忽略。

建议

要避免在定义子例程时发生不可预知的冲突，请始终检查项目中是否存在具有相同名称的其他子例程。

示例：自定义缺陷模块对话框

此示例显示如何自定义“添加缺陷”对话框中的字段布局和其他字段属性。可创建相似的代码来排列“缺陷详细信息”对话框的布局。

此示例演示自定义所有用户组的字段属性的解决方案。还可以使用脚本生成器自定义“缺陷模块”对话框的布局。如果使用脚本生成器，必须单独为每个用户组执行自定义。有关这些脚本生成器的信息，请参见 [自定义缺陷模块对话框 \(第 357 页\)](#)。

此示例包括以下过程：

- **SetFieldApp** 是一种通用过程，它接收字段名及其属性作为参数，并将属性分配到字段。请参见 [SetFieldApp \(第 429 页\)](#)。
- **FieldCust_AddDefect** 在“添加缺陷”对话框中对每个字段调用 **SetFieldApp**，以设置字段的属性。对某些字段，**FieldCust_AddDefect** 检查当前用户所属的用户组，并相应地自定义字段属性。**Bug_New** 事件过程中有对 **FieldCust_AddDefect** 的调用。请参见 [FieldCust_AddDefect \(第 430 页\)](#)。

注：要实现此示例，可运行**添加缺陷字段自定义**脚本生成器，然后修改产生的脚本。

- 将生成的函数 **WizardFieldCust_Add** 重命名为 **FieldCust_AddDefect**，并根据需要修改它。(在修改生成的脚本之前，必须重命名它，这样下次运行脚本生成器时就不会覆盖它。)
- 脚本生成器在事件过程 **Bug_New** 中放置对 **WizardFieldCust_Add** 的调用。将它改为 **FieldCust_AddDefect**。
- 运行脚本生成器时，生成函数 **SetFieldApp**。不需要重命名或修改此函数。

SetFieldApp

子例程 **SetFieldApp** 接收字段名及其属性作为参数，并将属性分配到字段。

子例程分配以下字段属性：字段可见性、字段是否必填、要在上面显示该字段的页面(选项卡)数和视图顺序(从左到右，从上到下)。

在用户定义的函数 `FieldCust_AddDefect` 中添加对子例程 `SetFieldApp` 的调用。有关此函数的详细信息，请参见 [FieldCust_AddDefect \(第 430 页\)](#)。

```
Sub SetFieldApp(FieldName, Vis, Req, PNo, VOrder)
    On Error Resume Next
    With Bug_Fields(FieldName)
        .IsVisible = Vis
        .IsRequired = Req
        .PageNo = PNo
        .ViewOrder = VOrder
    End With
    PrintError "SetFieldApp"
    On Error GoTo 0
End Sub
```

FieldCust_AddDefect

用户定义的函数 `FieldCust_AddDefect` 调用函数 `SetFieldApp`。

该函数先将所有字段设置为不可见、非必填，并显示在位置 0 的第 100 页上。这确保了如果使用“项目自定义”窗口上的 **项目实体** 链接添加新字段，布局将不会更改。

在 `Bug_New` 事件过程中添加对 `FieldCust_AddDefect` 的调用，这样用户添加新缺陷时将触发它：

```
Sub Bug_New
    FieldCust_AddDefect
End Sub
```

首先，代码处理对所有用户组通用的字段。它只对特定用户组或针对不同用户有不同属性的用户组，为对话框中显示的字段使用条件语句。

```
Sub FieldCust_AddDefect
    On Error Resume Next
    ' Initialize the fields of the defect
    For i= 0 To Bug_Fields.Count -1
        SetFieldApp Bug_Fields.FieldByID(i).FieldName, _
            False, False, 100, 0
    Next
    ViewNum = 0
    PageNum = 0
    ' Set fields that are in common for all user groups
    SetFieldApp "BG_BUG_ID", True, True, PageNum, ViewNum
    ViewNum = ViewNum + 1
    SetFieldApp "BG_DESCRIPTION", True, False, PageNum, ViewNum
    ViewNum = ViewNum + 1
    SetFieldApp "BG_SUMMARY", True, True, PageNum, ViewNum
    ViewNum = ViewNum + 1
    SetFieldApp "BG_DETECTED_BY", True, True, PageNum, ViewNum
```

```
ViewNum = ViewNum + 1
SetFieldApp "BG_DETECTION_DATE", _
True, True, PageNum, ViewNum
ViewNum = ViewNum + 1
SetFieldApp "BG_DETECTION_VERSION", True, True, PageNum, _
ViewNum
ViewNum = ViewNum + 1
SetFieldApp "BG_SEVERITY", True, True, PageNum, ViewNum
ViewNum = ViewNum + 1
SetFieldApp "BG_PRIORITY", True, True, PageNum, ViewNum
ViewNum = ViewNum + 1
SetFieldApp "BG_PROJECT", True, False, PageNum, ViewNum
ViewNum = ViewNum + 1
SetFieldApp "BG_REPRODUCIBLE", True, False, PageNum, ViewNum
ViewNum = ViewNum + 1
SetFieldApp "BG_STATUS", True, False, PageNum, ViewNum
ViewNum = ViewNum + 1
' Set fields that are different for different user groups.
' Since one user can belong to multiple user groups,
' or none of these groups, there is no need for an Else statement.
If User.IsInGroup("Developer") Then
    SetFieldApp "BG_PLANNED_CLOSING_VERSION", True, False, _
    PageNum, ViewNum
    ViewNum = ViewNum + 1
    SetFieldApp "BG_PLANNED_FIX_TIME", True, False, PageNum, _
    ViewNum
    ViewNum = ViewNum + 1
End If

If User.IsInGroup("QATester") Then
    PageNum = PageNum + 1
    SetFieldApp "BG_USER_01", True, False, PageNum, ViewNum
    ViewNum = ViewNum + 1
    SetFieldApp "BG_USER_02", True, False, PageNum, ViewNum
    ViewNum = ViewNum + 1
End If

SetFieldApp "BG_ACTUAL_FIX_TIME", True, False, PageNum, _
ViewNum
ViewNum = ViewNum + 1
' ...
PrintError "FieldCust_AddDefect"
On Error GoTo 0

End Sub
```

示例：更改选项卡名称

可以在“添加缺陷”对话框上更改选项卡的名称。此示例将选项卡设置为 General、Environments 和 Business Case。

将以下代码添加到 GetNewBugPageName 事件过程，此过程在 ALM 打开“添加缺陷”对话框之前触发。要在“缺陷详细信息”对话框上更改选项卡名称，请将类似代码添加到 Defects_GetDetailsPageName 事件过程。

```
Sub Bug_New
    On Error Resume Next

        Bug_Fields.Field("BG_ACTUAL_FIX_TIME").PageNo = 1
        Bug_Fields.Field("BG_ESTIMATED_FIX_TIME").PageNo = 2

    On Error GoTo 0
End Sub


Function GetDetailsPageName(PageName,PageNum)
    On Error Resume Next

    if ActiveDialogName = "New Bug" then
        Select case PageNum
            case "1"
                GetDetailsPageName="General"
            case "2"
                GetDetailsPageName="Environments"
            case else
                GetDetailsPageName="Business Case"
        End Select
    end if

    On Error GoTo 0
End Function
```


示例：将模板添加到备注字段

可以用工作流脚本将默认模板添加到备注字段。此示例将文本添加到名为 **Business Case** 的备注字段以显示以下模板：



添加缺陷时，通过将文本的 HTML 代码放置到 **BG_USER_25** 字段中来执行此自定义。此示例假定用户定义的字段 **BG_USER_25** 存储 **business case** 字符串。

将代码添加到 Bug_New 事件过程，用户添加新缺陷时会触发此过程。

```
Sub Bug_New
    On Error Resume Next
    Bug_Fields("BG_USER_25").value = _
        "<html><body><b>Step by step scenario:</b>" & _
        "<br><br><br><b>How it affects the user:</b></body></html>"
    PrintError "Bug_New"
    On Error GoTo 0
End Sub
```

示例：根据另一个字段来更改一个字段

此示例演示如何根据输入另一个字段的值来更改字段值。

例如，将 UI Suggestion 输入 **类别** 字段时导致将缺陷分配到用户 **alex_qc**，输入 Security Issues 时分配到用户 **alice_qc**。

该示例假定用户定义的字段 **BG_USER_05** 用于存储类别。在“缺陷”模块中更改 **类别** 字段时，**BG_RESPONSIBLE** 字段将分配到相应值。

将代码添加到 Bug_FieldChange 事件过程，这样用户更改缺陷的字段值时就会触发它。

```
Sub Bug_FieldChange(FieldName)
    On Error Resume Next
    If FieldName = "BG_USER_05" then
```

```
Select case Bug_Fields("BG_USER_05").Value
case "UI Suggestion"
    Bug_Fields("BG_RESPONSIBLE").value="alex_qc"
case "Security Issue"
    Bug_Fields("BG_RESPONSIBLE").value="alice_qc"
Case Else
    Bug_Fields("BG_RESPONSIBLE").value="non-assigned"
End Select
End If
PrintError "Bug_FieldChange"
On Error GoTo 0
End Sub
```

示例：更改基于用户组的字段

此示例演示如何按照输入缺陷的用户的用户组来更改字段值。

在此示例中，用户定义字段 **BG_USER_01** 是检测模式字段，检测到缺陷的用户可以输入发现它的方式。可能的值有 **Formal testing**、**Informal testing** 和 **BTW**。

该示例在缺陷由非 **QA Tester** 组的用户打开时，将检测模式字段的值设置为 **BTW**。如果缺陷由 **QA Tester** 组中的用户打开，则设置默认值 **Formal testing**。

将代码添加到事件过程 **Bug_New**，这样添加缺陷时就会触发。

```
Sub Bug_New
    On Error Resume Next
    If not User.IsInGroup("QATester") then
        Bug_Fields("BG_USER_01").Value = "BTW"
    Else
        Bug_Fields("BG_USER_01").Value = "Formal testing"
    End If
    PrintError "Bug_New"
    On Error GoTo 0
End Sub
```

示例：对象验证

此示例演示如何通过使用 **CanPost** 事件过程来执行所有字段的验证。例如，此代码段确保用户不能在没有添加注释的情况下拒绝缺陷。

在此示例中，用户不能发布缺陷状态 (**BG_STATUS**) 已更改为 **Rejected** 的缺陷，除非已在 **研发注释** 字段 (**BG_DEV_COMMENTS**) 中输入了一些解释文本。

将代码添加到 **Bug_CanPost** 事件过程，这样用户试图提交缺陷时将执行检查。

```
Function Bug_CanPost
    ' Initialize the function's return value
    ' to avoid unpredictable behavior.
```

```

Bug_CanPost = False
On Error Resume Next
If Bug_Fields("BG_STATUS").IsModified and _
Bug_Fields("BG_STATUS").Value = "Rejected" and _
not Bug_Fields("BG_DEV_COMMENTS").IsModified then
    Bug_CanPost = False
    msgbox "You must enter a comment when rejecting a defect."
Else
    Bug_CanPost = True
End If
PrintError "Bug_CanPost"
On Error GoTo 0
End Function

```

示例：字段验证

此示例演示如何验证单个字段值。例如，以下代码段显示如何确保特定组中的用户无法降低缺陷的优先级。

在此示例中，如果用户在 **QATester** 组中，且正在修改 **BG_PRIORITY** 字段，**BG_PRIORITY** 字段的新值不能小于当前值。

此示例假定在项目的**优先级**字段列表中，以升序对值排序时，较低的优先级在前。例如，如果元素如下，则列表符合此需求：1 - 低，2 - 中，3 - 高。

将代码添加到 **Bug_FieldCanChange** 事件过程，这样用户试图更改缺陷字段值时就会触发它。

```

Function Bug_FieldCanChange(Fieldname, NewValue)
    ' Initialize the function's return value
    ' to avoid unpredictable behavior.
    Bug_FieldCanChange = True
    On Error Resume Next
    If User.IsInGroup("QATester") and Fieldname = "BG_PRIORITY" _
    Then
        If NewValue < Bug_Fields("BG_PRIORITY").Value then
            Bug_FieldCanChange = False
            msgbox "You do not have permission to lower " _
            & "defect priority."
        Else
            Bug_FieldCanChange = True
        End If
    Else
        ' Enter your code here.
    End If
    PrintError "Bug_FieldCanChange"
    On Error GoTo 0
End Function

```

示例：呈现动态字段列表

此示例演示如何根据另一个字段的值，在字段中呈现不同的字段列表。

用户定义的函数 `SW_SetLists_Environment` 检查 **环境规范** 字段的值，并将相应字段列表分配到 **环境类型** 字段。

此示例假定字段列表已在项目中定义。有关详细信息，请参见 [自定义项目列表 \(第 263 页\)](#)。

注：要使用工作流脚本更改或创建可以分配到字段的列表，必须使用 **Open Test Architecture (OTA)** 接口。

将代码添加到 `Bug_MoveTo` 事件过程，这样用户在缺陷模块中更改聚焦对象时，就会调用用户定义的函数 `SW_SetLists_Environment`。

```
Sub Bug_MoveTo()  
    On Error Resume Next  
    SW_SetLists_Environment  
    PrintError "Bug_MoveTo"  
    On Error GoTo 0
```

End Sub

将代码添加到 `Bug_FieldChange` 事件过程，这样用户在“缺陷”模块中更改 **环境类型** 字段的值时，就会调用用户定义的函数 `SW_SetLists_Environment`。

```
Sub Bug_FieldChange(FieldName)  
    On Error Resume Next  
    If FieldName = "BG_USER_01" then  
        SW_SetLists_Environment  
    Else  
        ' Enter your code here.  
    End If  
    PrintError "Bug_FieldChange"  
    On Error GoTo 0
```

End Sub

用户定义的函数 `SW_SetLists_Environment` 会检查 **环境规范** 字段 (**BG_USER_02**) 的值，并将相应字段列表分配到 **环境类型** 字段 (**BG_USER_01**)。

```
Sub SW_SetLists_Environment()  
    Dim listName  
    On Error Resume Next  
    Select Case Bug_Fields("BG_USER_01").Value  
    Case "Browser"  
        listName = "Browsers"  
    Case "Database Type"  
        listName = "Database Type"  
    Case "Operating System"
```

```
        listName = "Platform"  
    Case "Web Server"  
        listName = "Web Server"  
    Case Else  
        listName = "Environment Specification"  
    End Select  
    Bug_Fields("BG_USER_02").List = Lists(listName)  
    PrintError ("Set Environment List")  
    On Error GoTo 0  
End Sub
```

示例：字段更改时更改字段属性

此示例演示如何在更改不同字段时更改字段的属性。

在此示例中，如果缺陷的状态 (**BG_STATUS**) 更改为 Closed，则用户必须在字段**关于内部版本 (BG_CLOSING_VERSION)**中提供值。

将代码添加到 Bug_FieldChange 事件过程，这样如果状态更改为 Closed，**关于内部版本**字段就为必填。

```
Sub Bug_FieldChange(FieldName)  
    On Error Resume Next  
    If FieldName= "BG_STATUS" then  
        If Bug_Fields("BG_STATUS").value="Closed" then  
            Bug_Fields("BG_CLOSING_VERSION").IsRequired=True  
        Else  
            Bug_Fields("BG_CLOSING_VERSION").IsRequired=False  
        End If  
    Else  
        ' Enter your code here.  
    End If  
    PrintError "Bug_FieldChange"  
    On Error GoTo 0  
End Sub
```

示例：控制用户权限

此示例演示如何禁止特定用户组的成员执行操作。

仅当用户属于 Admin 用户组时，代码才允许用户替换缺陷字段值。

将代码添加到 ActionCanExecute 事件过程，这样用户试图执行操作时将执行检查。

```
Function ActionCanExecute(ActionName)  
    ' Initialize the function's return value  
    ' to avoid unpredictable behavior.  
    ActionCanExecute = False
```

```
On Error Resume Next
If ActionName = "UserDefinedActions.BugReplaceAction1" _
    And Not User.IsInGroup("Admin") then
    ActionCanExecute = False
    msgbox "You do not have permission to perform this action"
Else
    ActionCanExecute = True
End If
PrintError "ActionCanExecute"
On Error GoTo 0
End Function
```

示例：添加按钮功能

此示例在用户单击操作名称 **Calculator** 定义的按钮时，打开计算器。有关添加用户定义的按钮的详细信息，请参见 [将按钮添加到工具栏 \(第 374 页\)](#)。

将代码添加到 **ActionCanExecute** 事件过程，这样用户启动操作时就会触发它。

有关 **Wscript.Shell** 对象的信息，请参考 [Microsoft 文档](#)。要访问 VBScript 语言的帮助，请在脚本编辑器中选择 **帮助 > VBScript 主页**。

```
Function ActionCanExecute(ActionName)
    ' Initialize the function's return value to
    ' avoid unpredictable behavior.
    ActionCanExecute = DefaultRes
    On Error Resume Next
    If ActionName = "UserDefinedActions.Calculator" Then
        Set shell = CreateObject("Wscript.Shell")
        shell.Run "Calc"
        Set shell = Nothing
    End If
    ActionCanExecute = DefaultRes
    PrintError "ActionCanExecute"
    On Error GoTo 0
End Function
```

示例：错误处理

此示例演示如何显示标准错误消息。您编写的每段工作流脚本都应添加错误处理，因为工作流代码未检测到的错误可能导致用户的浏览器崩溃。

用户定义的函数 **PrintError** 接收调用过程的名称作为参数。如果错误已经发生，则 **PrintError** 打印错误编号、描述和严重度，以及发生错误的过程的名称。

不需要创建 **Err** 对象，因为它是 VBScript 固有的。有关 **Err** 对象的详细信息，请参考 [Microsoft 文档](#)。

```
Sub PrintError(strFunctionName)
    If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox "Error #" & Err.Number & ":" & Err.Description, _
            vbOKOnly+vbCritical, _
            "Workflow Error in Function " & strFunctionName
    End If
End Sub
```

以下代码段演示如何将错误处理添加到子例程。

```
Sub <子名称>()
    On Error Resume Next
    ...
    [在此处输入您的代码]
    ...
    PrintError "<子名称>"
End Sub
```

以下代码段演示如何将错误处理添加到函数。

```
Function <函数名>()
    On Error Resume Next
    ...
    [在此处输入您的代码]
    ...
    PrintError "<函数名>"
End Function
```

示例：获取会话属性

此示例演示如何使用 **TDConnection** 对象获取当前会话的属性。将代码添加到需要这些属性的过程。属性不相互依赖，因此每个属性都可以单独检索。

以下是会话属性的示例：

```
TDConnection.ServerName
TDConnection.ServerTime
TDConnection.DomainName
TDConnection.ProjectName
User.UserName
```

注意，不必使用 **TDConnection** 检索用户名，因为工作流有预定义的 **User** 对象。有关详细信息，请参见 [TDConnection 对象 \(第 417 页\)](#)。

下面的示例测试服务器 URL 的前五个字符，以确定用户是用 HTTP 还是 HTTPS 连接服务器：

```
If Left(UCase(TDConnection.ServerName), 5) = "HTTPS" Then
    MsgBox "You are currently connected to the server using SSL."
Else
```

```
MsgBox "You are not using SSL."  
End If
```

示例：发送邮件

这些示例演示提交缺陷时如何用 **TDConnection** 对象发送邮件，以及“测试计划”模块中的字段值更改时如何发送邮件。

提交缺陷时发送邮件

此示例在提交缺陷时发送邮件。

在 `Bug_AfterPost` 事件过程中添加对 `SendDefect` 过程的调用。

注: 如果在提交缺陷之前调用 `SendDefect` 过程，不会包括当前修改中更改的值。只有在发布缺陷之后才用新值更新数据库。

```
Sub SendDefect (iObjectId, strTo, strCc, strSubject, strComment)  
    On Error Resume Next  
    Dim objBugFactory, objBug  
    Set objBugFactory = TDConnection.BugFactory  
    Set objBug = objBugFactory.Item(iObjectId)  
    objBug.Mail strTo, strCc, 2, strSubject, strComment  
    Set objBug = Nothing  
    Set objBugFactory = Nothing  
    PrintError "SendDefect"  
    On Error GoTo 0  
End Sub
```

调用 `objBug.Mail` 中的常量 2 表示邮件应附带历史记录。有关可用于自定义电子邮件的常量列表，请参考《HP ALM Open Test Architecture API Reference》中的 `tagTDMAIL_FLAGS` 枚举。在工作流脚本中，使用数字常量而非枚举值。

测试计划模块字段值更改时发送邮件

下面的示例演示在“测试计划”模块中更改状态字段的值时的邮件通知。

代码将添加到 `Test_FieldChange` 事件过程。它构造电子邮件的主题和注释，调用用户定义的函数 `SendTest`。 `SendTest` 从“测试计划”模块发送邮件。可以采用与[提交缺陷时发送邮件](#) (第 440 页)中显示的 `SendDefect` 子例程相似的方式编写 `SendTest` 代码。

```
Sub Test_FieldChange(FieldName)  
    On Error Resume Next  
    Dim strSubject, strComment  
    If FieldName = "TS_STATUS" Then  
        strSubject = "Test Change Notification" & _  
            " for project " & TDConnection.ProjectName & _
```



```
        " in domain " & TDConnection.DomainName  
        strComment = "The user " & User.FullName & _  
        " changed the status of the test " & _  
        Test_Fields("TS_NAME").Value & _  
        " to " & Test_Fields("TS_STATUS").Value  
        SendTest Test_Fields("TS_TEST_ID").Value, _  
        Test_Fields("TS_RESPONSIBLE").Value, "[QA Testers]", _  
        strSubject, StrComment  
    End If  
End Sub
```

示例：存储上次输入的值

此示例显示如何使用 **TDConnection** 对象实现操作之间数据的持久性。例程中变量生存期仅限于例程运行时间。因此，如果以后要用它，必须存储持久的数据。建议您尽可能用 **ALM API** 存储持久数据，而不使用外部对象、文件或注册表。

在此示例中，用户发布缺陷时，用户定义的函数 **SW_KeepLastValue** 使用 **Settings** 对象保存输入到字段 **BG_DETECTION_VERSION**、**BG_USER_01** 和 **BG_USER_03** 中的值。此用户添加新缺陷时，将检索这些值并分配为默认值。

用户发布新缺陷之前，用 SET 操作从 **Bug_CanPost** 调用用户定义的函数。字段中的值已存储。

```
Function Bug_CanPost()  
    ' Initialize the function's return value to  
    ' avoid unpredictable behavior.  
    Bug_CanPost = True  
    If Bug_Fields("BG_BUG_ID").Value = "" Then  
        SW_KeepLastValue ("SET")  
    End If  
End Function
```

用 GET 操作从 **Bug_New** 事件过程调用该函数。用户添加新缺陷时，在此用户的字段中存储的值将输入到这些字段中。

```
Sub Bug_New()  
    SW_KeepLastValue ("GET")  
End Sub
```

根据作为参数传递的操作，用户定义的函数 **SW_KeepLastValue** 在当前用户的常用设置表中存储字段的值，或从 **Settings** 对象读取值并将值分配到相应字段。

```
Sub SW_KeepLastValue(action)  
    Dim tdc, vals, flds  
    Dim uset, pairs, pair  
    Dim bld  
    On Error Resume Next  
        bld = ""  
        Set tdc = TDConnection
```

```
Set uset = tdc.UserSettings
If action = "SET" Then
    flds = Array("BG_DETECTION_VERSION", _
        "BG_USER_01", "BG_USER_03")
    vals = ""
    For i = 0 To UBound(flds)
        If vals <> "" Then vals = vals & ";"
        vals = vals & flds(i) & "=" & _
            Bug_Fields(flds(i)).Value
    Next
    'Open category KeepLValueSetting
    uset.Open ("KeepLValueSetting")
    'Setting KeepValueFields in category KeepLValueSetting
    uset.Value("KeepValueFields") = vals
    uset.Close
End If 'SET
If action = "GET" Then
    uset.Open ("KeepLValueSetting")
    vals = uset.Value("KeepValueFields")
    If vals <> "" Then
        pairs = Split(vals, ";")
        For i = 0 To UBound(pairs)
            pair = Split(pairs(i), "=")
            If UBound(pair) = 1 Then
                Select Case pair(0)
                    Case "BG_USER_03"
                        bld = pair(1)
                    Case Else
                        If Bug_Fields(pair(0)).Value = "" Then
                            Bug_Fields(pair(0)).Value = pair(1)
                        End If
                End Select
            End If
            If Bug_Fields("BG_DETECTION_VERSION").Value _
                <> ""
                And bld <> "" Then
                SW_SetLists_VersionsBuilds _
                    "BG_DETECTION_VERSION", _
                    "BG_USER_03"
                Bug_Fields("BG_USER_03").Value = bld
                If Err.Number <> 0 Then Err.Clear
            End If 'Bug_Fields
        End If 'UBound(pair)
    Next
End If 'vals <> ""
End If 'GET
uset.Close
PrintError ("Keep Last Value (" & action & ")")
On Error GoTo 0
End Sub
```

示例：将字段值复制到另一个对象

此示例显示如何使用 **TDConnection** 对象从 **Run (RN_USER_02)** 的 **版本号** 字段将值复制到测试集 (**TC_USER_03**) 中“测试”的上次运行于 **版本** 字段。

将代码添加到 **Run_AfterPost** 事件过程。

```
Sub Run_AfterPost
    On Error Resume Next
    Dim tdc
    set tdc = TDConnection
    Dim TSFact 'As TestSetFactory
    Set TSFact = tdc.TestSetFactory
    Dim TstSet 'As TestSet
    Set TstSet = TSFact.Item(Run_Fields("RN_CYCLE_ID").Value)
    MsgBox TstSet.Name
    Dim TSTestFact 'As TSTestFactory
    Set TSTestFact = TstSet.TSTestFactory
    Dim TSTst 'As TSTest
    Set TSTst = _
    TSTestFact.Item(Run_Fields("RN_TESTCYCL_ID").Value)
    MsgBox TSTst.Name

    TSTst.Field("tc_user_03").value = _
    Run_Fields("RN_USER_02").Value
    TSTst.Post

    PrintError ("Run_AfterPost")
    On Error GoTo 0
End Sub
```


发送文档反馈

如果对本文档有任何意见，可通过电子邮件[与文档团队联系](#)。如果在此系统上配置了电子邮件客户端，请单击以上链接，此时将打开一个电子邮件窗口，主题行中为以下信息：

管理员指南 (ALM 12.20) 反馈

只需在电子邮件中添加反馈并单击发送即可。

如果没有可用的电子邮件客户端，请将以上信息复制到 Web 邮件客户端的新邮件中，然后将您的反馈发送至 SW-Doc@hp.com。

非常感谢您的反馈！

