

Operations Orchestration

ソフトウェアバージョン: 10.80 WindowsおよびLinux向け

インストールガイド

ドキュメントリリース日:2017年8月 (英語版) ソフトウェアリリース日:2017年8月



ご注意

保証

Hewlett Packard Enterprise製品、またはサービスの保証は、当該製品、およびサービスに付随する明示的な保証文によってのみ規定されるものとします。ここでの記載は、 追加保証を提供するものではありません。ここに含まれる技術的、編集上の誤り、または欠如について、Hewlett Packard Enterpriseはいかなる責任も負いません。 ここに記載する情報は、予告なしに変更されることがあります。

権利の制限

機密性のあるコンピューターソフトウェアです。これらを所有、使用、または複製するには、Hewlett Packard Enterpriseからの有効な使用許諾が必要です。商用コンピューター ソフトウェア、コンピューターソフトウェアに関する文書類、および商用アイテムの技術データは、FAR12.211および12.212の規定に従い、ベンダーの標準商用ライセンスに基づい て米国政府に使用許諾が付与されます。

著作権について

© 2017年11月 Hewlett Packard Enterprise Development LP

商標について

Adobe™は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の登録商標です。

Microsoft®およびWindows®は、米国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。

UNIX®は、The Open Groupの登録商標です。

本製品には、'zlib' (汎用圧縮ライブラリ)のインタフェースが含まれています。'zlib': Copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler.

ドキュメントの更新情報

更新状況、およびご使用のドキュメントが最新版かどうかは、次のサイトで確認できます。https://softwaresupport.hpe.com/

このサイトを利用するには、HP Passportに登録してサインインする必要があります。HP Passport IDに登録するには、HPEソフトウェアサポートサイトで [Register] をクリックするか、HP Passportログインページで [Create an Account] をクリックします。

適切な製品サポートサービスをお申し込みいただいたお客様は、更新版または最新版をご入手いただけます。詳細は、HPEの営業担当にお問い合わせください。

目次

インストール	4
デプロイメントアーキテクチャー	5
Operations Orchestrationコンポーネント	5
簡 易 デプロイメント	5
シンプルなクラスター	6
ロード バランサーの要件	7
ロード バランサーのセキュリティ	8
スケーラビリティ	9
RASの追加	9
RASの高可用性	10
ロードバランサーとHPE OO CentralのTLSオフロード用の構成	. 11
サポート マトリクス	. 12
ソフトウェア要件	12
ハードウェア要件	16
仮想 システム	18
クラウド デプロイメント	18
パフォーマンスとサイジングの情報	18
ワーカースレッド数の増加	20
JVMヒープサイズの増加	20
データベース内 のデータの削 除	21
データベースの接 続 数 の調 整	. 22
データベースに書き込まれるデータ量の構成	. 23
スケールアウト	24
インストール前の作業	25
インストール作業	27
インストールウィザードによるOperations Orchestration Centralのインス	
トール	27
インストールウィザードによるOperations Orchestration Studioのインスト-	-
	.41
インストールウィザードによるOperations Orchestration RASのインストー	40
ル	.48

参照	55
インストールウィザードによるすべてのOperations Orchestrationコンポーオ	۲,
ントのインストール	. 61
Operations Orchestration Centralクラスターのインストール	74
Operations Orchestrationのサイレントインストール	86
データベース設定の変更	88
Operations Orchestrationのアンインストール	88
アンインストールウィザードによるOperations Orchestrationのアンインス	
トール	88
WindowsでのOperations Orchestrationのアンインストール	. 88
LinuxでのOperations Orchestrationのアンインストール	90
サイレントアンインストール	91

インストール

このセクションでは、OO Central、RAS、およびStudioをインストールする方法について説明します。

インストールを始める前に:

- 「システム要件」を参照して、使用するシステムが最小システム要件を満たしていることを確認してく ださい。
- HCMF キュメントのシステム要件を参照して、使用するシステムが最小システム要件を満たしている ことを確認してください。
- UAC (ユーザーアクセス制御)のエラーを回避するには、管理者のアクセス権限でインストールを実行する必要があります。UACの設定内容が不明の場合にも、インストーラーを右クリックして管理者権限で実行することができます。

Centralがすでに実行されている既存のスキーマでデータベースに接続する場合は、前のCentral と同じ暗号化キー (central/var/security/encryption_repository)を必ず使用してください。そうしない場合、Centralは起動せず、wrapper.logファイルに例外メッセージ("bad padding")が 表示されます。これは、暗号化済みのデータを、新しい暗号化キーで復号化する方法がない ためです。この問題が発生した場合は、『Operations Orchestration管理ガイド』の「Operations Orchestrationのバックアップ」を参照してください。 この問題が発生しないようにするには、Centralをインストールするときにインストールウィザードの 「Connectivity」ステップで [Do not start Central server after installation] チェックボックスをオ ンにします (サイレントインストールを行う場合は、対応するプロパティを使用します)。次に、 『Operations Orchestration管理ガイド』の「Operations Orchestrationのバックアップ」>「回復」に 記述されたタスクを実行します。

注: 基本的なOperations Orchestrationの概念の詳細については、『Operations Orchestrationコン セプトガイド』を参照してください。

デプロイメントアーキテクチャー

Operations Orchestrationコンポーネント

Operations Orchestration Studioは、フローの作成、変更、およびテストに使用する、スタンドアロンの オーサリングプログラムです。

Operations Orchestration Centralは、Operations Orchestration OOの実行時環境です。フローの実行、各種の実行の監視、レポートの生成などに使用されます。

RASはリモートアクションサーバーで、ワーカーと、Centralへ接続するためのリモートプロトコルが含まれています。

Operations Orchestrationコンポーネントの詳細については、『Operations Orchestrationコンセプトガイド』 を参照してください。

簡易 デプロイメント

基本的なOperations Orchestrationのデプロイメントは、次の図に示すように1つのCentralインスタンスから構成されています。



シンプルなクラスター

Centralが単一障害点にならないように、高可用性デプロイメントを導入することをお勧めします。複数の Centralノードから構成された1つのクラスターを設定できます。最も簡単な例としては、2つのCentralノー ドを同じデータベーススキーマに接続します。次の図に示すように、Centralクラスターよりも前にロードバラ ンサーを設定して、エンドユーザーに1つのURLを公開することができます。DNSロードバランスを使用して 1つのURLを公開することも可能です。



インストール中にデフォルト値を選択した場合は、ロードバランサー/リバースプロキシをポート8443および 8080を使用するCentralsにリダイレクトする必要があります。詳細については、Operations Orchestration 「サポートマトリクス」(12ページ)を参照してください。

ロードバランサーの要件

ユーザーインタフェース用とRAS用の2つの異なる仮想IPを使用して、ロードバランサーを構成することをお勧めします。

- Operations Orchestrationユーザーインタフェースと顧客ポータルの場合、仮想IPはsticky sessionポリシーを使用する必要があります。sticky sessionにより、最初のログイン要求を処理したサーバーに後続のすべての要求を送信するようにできます。つまり、ユーザーはOperations Orchestrationインタフェースに一度だけログインすれば済みます。
- RASの場合、仮想IPはラウンドロビンポリシーを使用して、負荷をさまざまなサーバーに分散する必要があります。

注: これらの要件を満たす異なる構成がある場合は、それを使用しても問題ありません。たとえば、 JSESSIONをサポートするロードバランサーがある場合、JSESSIONIDパラメーターを使用して、すべ てのソースに対してsticky sessionポリシーを持つ1つの仮想IPを設定できます。RAS要求はステート レス (JSESSIONIDなし) であるため、RASに対するラウンドロビンポリシーが得られます。

Centralは次のURLを使用して、どのサーバーが稼動中かを確認します。 HTTP://<IP>:<PORT>/oo/hello.html

ロードバランサーのセキュリティ

ハードニングされた高可用性環境では、ロードバランサーをTLS用に構成する必要があります。TLSを構成する方法については、Operations Orchestration「OOのセキュアリングとハードニング」のサーバーおよび クライアント証明書の認証に関する項を参照してください。

Operations Orchestration OOインタフェースとロードバランサー間の通信では、HTTPSを使用できます。 ロードバランサーにTLS証明書をインストールして、暗号化のターミネーションポイントにすることをお勧めし ます。ロードバランサーを超えると、通信はHTTPでより高速に続行されます。



バージョン9.xからの変更:以前のバージョンとは異なり、外部のクラスター化ソフトウェアは必用ではなく、共有ファイルシステムの要件もありません。

スケーラビリティ

実行スループットを向上するために、Operations Orchestrationには水平スケーリングが備わっています。

CentralインスタンスをOperations Orchestrationクラスターに追加することができます。Operations Orchestrationでは、ライブスケーラビリティがサポートされています。つまり、Centralノードの追加にダウンタ イムは不要です。追加のCentralインスタンスをインストールし、既存のデータベーススキーマをポイントする だけで済みます。

詳細については、『Operations Orchestration 10 Benchmark』を参照してください。このドキュメントは、 ITOMマーケットプレイス (https://hpln.hpe.com/node/17617/attachment) で入手可能です。

RASの追加

RASインスタンスは、オプションのOperations Orchestrationコンポーネントです。RASは、Operations Orchestration Centralノードから到達不能なネットワークセグメントでOperations Orchestrationがフローを 実行する必要がある場合に使用できます。このような場合、ターゲットネットワークにRASインスタンスをイ ンストールでき、Centralから必要なフローを引き出してローカルに実行可能です。

RASを使用できる別の例としては、実行するフローでローカルマシンに特定のバイナリが必要な場合が 挙げられます。Operations Orchestrationの各ノードにバイナリをインストールする必要はありません。これら のバイナリをRASがインストールされているホストにインストールし、このRASで実行するようにフロー(また は特定のステップ)を構成するだけで十分です。これは、ワーカーグループ機能を活用すると達成できま す。

ワーカーグループの詳細については、『Operations Orchestrationコンセプトガイド』を参照してください。

RASインスタンスは、CentralまたはCentralノードのクラスターにアタッチできます。次の図に、RAS3とRAS4 がCentralクラスターと通信する方法を示します。RAS4がファイアウォールの内側にあることに注意してください。



RAS接続の方向の設定

Operations Orchestration 10.60以降では、一部のRASがCentralへの接続を開始設定し、それ以外の RASがCentralが接続を開始するのを待機するようにRASを設定できます。

たとえば、CentralとRASを別々のネットワーク内にインストールして、安全性が高いネットワークにCentral をデプロイします。さらに安全性が低いネットワークから安全性が高いネットワークへの接続をセキュリティ ルールが許可しないようにして、CentralがRASへの接続を開始するように設定できます。

RASのインストール時に、次の2つのオプションのいずれかを選択する必要があります。

- Standard RAS RAS initiates communication to Central これは最も単純なオプションであり、 セキュリティルールで許可される場合は推奨されます。
- Reverse RAS Central initiates communication to RAS このオプションは、Centralがセキュリティの高い別のネットワークにインストールされており、セキュリティルールによってセキュリティの低いネットワークからセキュリティの高いネットワークへの接続が禁止されている場合に選択します。

RASがCentralからの接続を受け入れるように構成し、CentralがRASを登録するように構成する必要があります ([システム構成] > [トポロジ] > [ワーカー] タブ)。

RASは起動時にはアイドルであり、Centralが接続を開始するのを待っています。

RASの 高可用性

RASをネットワークセグメントにデプロイしてそのセグメント内のマシンを管理する場合、単一のインスタンス で行う必要はありません。高可用性を実現するために、同じセグメントに追加のRASインスタンスをデプ ロイできます。そのインスタンスを同じワーカーグループに関連付けてください。次の図にその概要を示します。



バージョン9.xからの変更: RASクラスターとCentral (またはCentralクラスター)の間に追加のロードバラ ンサーは必要ありません。RAS 4とRAS 5は両方とも同じワーカーグループに属しているため、その ワーカーグループに指定されているフロー\ステップの実行負荷を共有し、高可用性を提供します。

ロード バランサーのインストール方法 については、ロード バランサーベンダーが提供 するドキュメントを参照 してください。

ロードバランサーとHPE OO CentralのTLSオフロード 用の構成

ロードバランサーをCentralサーバーへのアクセスに使用する場合、ロードバランサーをTLSオフロード用に 構成することをお勧めします。

1. Tomcat server.xmlファイルを編集して、次のような行を含めます。

```
<Engine name="Catalina" defaultHost= "localhost" >
...
<Valve
className="org.apache.catalina.valves.RemoteIpValve"protocolHeader="X-
Forwarded-Proto" />
```

•••			

2. ロードバランサーを構成して、新しいヘッダーをすべてのクライアント要求に追加します。

このヘッダー名は構成可能で、上記で指定したTomcat構成に一致する必要があります。この例では、名前は "X-Forwarded-Proto" です。

F5ロード バランサーでは、構成は次のようになります。

```
when HTTP_REQUEST {
HTTP::header insert "X-Forwarded-Proto" "https";
}
```

サポート マトリクス

Operations Orchestrationは、さまざまな環境にインストールでき、さまざまなユースケースで使用できる汎用プラットフォームです。

以下のトピックを参照すると、さまざまな環境でOOをインストールするためのハードウェアおよびソフトウェアの要件を理解できます。

ソフトウェア要件

CentralおよびRASのソフト ウェア要件

Centralアプリケーションでは、専用のデータベーススキーマが必要になります。

サポートされるオペレーティングシステム

OS	バージョン
Microsoft Windows Server	2016 (64ビット)
	2008 (64ビット)、2008 R2 (64ビット)
	2012 (64ビット)、2012 R2 (64ビット)
Oracle Enterprise Linux	6.6
Red Hat Enterprise Linux*	6.x (64ビット)、7.x (64ビット)**
Ubuntu	14.04.x LTS

注:

* RedHatシステム上にインストールする場合は、**bzip2**が必要です。お使いのLinuxシステム上にない 場合は、http://www.bzip.org/downloads.htmlからダウンロードできます。

** RedHat Enterprise Linux 5.x (64ビット) はサポートされません。

サポートされているデータベース

データベース	バージョン
Oracle	12cR1 RAC、12c R1 (通常、非CDB)、11g R2、11g R2 RAC
MySQL	5.5.x、5.6.x [*] 、5.7x
PostgreSQL	9.1.x、9.2.x、9.3.x、9.4x、9.5x、9.6
Microsoft SQL Server	2008 R2**、2012**、2014、2016

* MySQL 5.6.20および5.6.21の場合、innodb_log_file_sizeの要件が大幅に増加します。MySQL 5.6.1 - 19の場合、推奨サイズは256Mですが、MySQL 5.6.20 - 21の場合は2GBです。

** すべてのサービスパックがサポートされます。

サポートされるブラウザー

ブラウザー	バージョン
Microsoft Internet Explorer*	10.x、11.x
Microsoft Edge	20
Mozilla FireFox**	32.x以降
	31.x ESR (Extended Support Release) 以降
Google Chrome**	40.x以降

* 注: Microsoft Internet Explorer 9.xのサポートは終了しました。

** お断り: FirefoxおよびChromeの将来のバージョンは、ブラウザーの後方互換性が維持される限りにおいてサポートされると見なされます。

ブラウザーの推奨画面解像度: 1280 x 1024または1920 x 1080

その他の要件

要件	バージョン
.NET Framework	Microsoft .NET Framework 4.5またはそれ以降、完全インストール。
	RASのインストールにも必要となります。
<i>*</i>	Centralサーバーを構成するには使用可能な2つのポート (HTTP用とHTTPS用) が必要です。 これらのポート のデフォルト 値は8080と8443ですが、 インストール中に異なるポートを指定できます。
	注 : Operations Orchestrationがインストールされた後にこれらのポートを変更することもできます。「HTTP/HTTPSポートの変更またはクローズ」(『Operations Orchestration 管理者ガイド』)を参照してください。

Studioのソフト ウェア要件

サポートされるオペレーティングシステム

OS	バージョン
Microsoft Windows	10、8 (64ビット)、8.1 (64ビット)、7 (64ビット)*
Microsoft Windows Server	2016 (64ビット)、2012 (64ビット)、R2 2012 (64ビット)、2008 (64ビット)、R2 2008 (64ビット)

* 注: 32ビット版 Windows 7ではStudioはご利用になれません。

その他の要件

要件	バージョン			
.NET Framework	Microsoft .NET Framework 4.5またはそれ以降、完全インストール。			
	.NETオペレーションのフローのデバッグに必要となります。.NET 4.5がない場合、.NETに よるフローやオペレーションはStudioで無効のマークが付けられます。			
サービスパッ	Microsoft Visual C++ 2010再頒布可能パッケージ (x86)。			
2	これは、Studio SVN統合機能を使用するために必要です。			
	使用するWindowsのバージョン (Windows x64など) に関わらず、x86プラットフォーム向け のバージョンのダウンロードとインストールが必要です。			
	http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=5555			
Gitクライア ント	Studio Giti ことをお勧い	統合機能を使用するには、Gitクライアントのバージョン2.9.2をインストールする めします。例:		
	x64の 場合	https://github.com/git-for- windows/git/releases/download/v2.9.2.windows.1/Git-2.9.2-64-bit.exe		
	x32の 場合	https://github.com/git-for- windows/git/releases/download/v2.9.2.windows.1/Git-2.9.2-32-bit.exe		

注: Studioの最小画面解像度は1280 x 1024です。

データベースサーバーのシステム要件

データベースサーバーのオペレーティングシステムサポートは、データベースベンダーの推奨事項に従います。

ハードウェア要件

ここで説明するハードウェア要件は、サポートされる最小構成です。

多くの場合は、システムの負荷と使用状況に応じて、より強力なハードウェアが必要です。ときには、スケールアップ (ハードウェアの強化)よりもスケールアウト (ノードの追加)の方が望ましいこともあります。

Operations Orchestration Centralおよびデータベースサー バーのハードウェア要件

これらの要件は、主要なコンポーネント (Centralサーバー、RAS)をユーザーのサイトにインストールするオンプレミスインストールの場合です。

コンポーネント	サーバーごとの要件 (最小)
CPU	3 GHz (シングルプロセッサーシステム)、または2 GHz (マルチプロセッサーシステム) データベースサーバー:
	• データベースベンダーの推奨事項と要件に従いますが、最低でも2 CPUコア
	Centralサーバー:
	• 最小∶1CPU⊐ア
	 推奨:4CPUコア
メモリ (RAM)	データベースサーバー:
	 ベンダーの指定に従いますが、最低でも4GB
	Centralサーバー:
	• 最小∶2GB
	• 推奨∶4GB
ハードドライブ空	データベースサーバー:
	• 集中型データベース:
	 Operations Orchestrationデータ用に50GB - そのうち数 GBがOperations Orchestrationインストールおよびコンテンツパックのデプロイ用で、残りは Operations Orchestrationのオペレーションのデータに使用されます。
	大規模な使用の場合には、データ保有ポリシーに応じて、100GB以上を 割り当てることをお勧めします。
	 専用データベースサーバー:
	○ 80GBのハードドライブ
	大規模な使用の場合には、データ保有ポリシーに応じて、140GB以上の

ハードドライブを割り当てることをお勧めします。
Centralサーバー:
• 2GB

主要なコンポーネントがクラウドベースの仮想マシンにインストールされるオフプレミスインストールの場合、 ハード ウェア要件は次のとおりです。

- Central/RAS: クラウドシステムの場合、極めて小さなマシン
- データベース: データベースベンダーの推奨事項と要件に従いますが、小さなマシンも必要
 データベースサイズ要件の詳細については、Operations Orchestration を参照してください。

Central クライアント のハード ウェア要件

Central用のWebクライアントマシンは、Webブラウザーの最小ハードウェア要件を満たす必要があります。

RASインストールのハード ウェア要件

コンポーネント	要件 (最小)
CPU	2 GHz (シングルプロセッサーシステムまたはマルチプロセッサーシステム)
	最小:1 CPUコア
	推奨:4 CPUコア
メモリ (RAM)	1GB
ハードドライブ空き 容量	2GB (同時にインストールするフローとオペレーション用の容量を含む)

各自のマシンにインストールしたOperations Orchestration Studioのハードウェア要件

Studioをインストールするマシンは、Webブラウザーの最小ハードウェア要件か、以下のハードウェア要件 のいずれか高い方を満たす必要があります。

コンポーネント	要件 (最小)
CPU	2 GHz (シングルプロセッサーシステムまたはマルチプロセッサーシステム)
	1 CPU⊐7

メモリ (RAM)	2GB (Studioの処理に必要なメモリ容量)
ハードドライブ空き 容量	4GB (同時にインストールするフローとオペレーション用の容量を含む)

仮想システム

次のハイパーバイザーで動作するゲストシステム上にOperations Orchestrationコンポーネントをインストー ルする場合、そのゲストシステムがこのシステム要件で記載している要件を満たしていれば対応します。

- VMWare ESX Server、バージョン3以上
- Microsoft Hyper-V (サポートされるすべてのWindowsバージョンに対する)

クラウド デプロイメント

Operations Orchestrationは、クラウドコンピューターユニットにインストールできます。

パフォーマンスとサイジングの情報

このドキュメントは、管理者がシステムパフォーマンスに影響を与えるさまざまなパラメーターを理解し、パフォーマンスが最適ではない場合にシステムをチューニングするためのツールを提供することを目的としています。

注: システムの使用方法によって、適切なチューニング内容は異なります。このドキュメントで説明す るパラメーターを変更する場合は、システムのパフォーマンスを監視し、必要に応じて再調整する必 要があります。

最小要件

Operations Orchestrationの最小要件については、『Operations Orchestrationシステム要件』を参照して ください。

データベースサイズの要件については、『Operations Orchestrationデータベースガイド』を参照してください。

システムのパフォーマンスに影響を与える可能性のあるパラメーター

このドキュメントは、管理者が行うシステムチューニングのプロセスをサポートすることを目的としています。

パフォーマンスの問題が発生した場合は、その原因を特定する必要があります。このセクションでは、システムのパフォーマンスに影響するさまざまなパラメーターを示します。

以下のリストを確認し、各種パラメーターがご自分のユースケースに当てはまるかどうかを検討することを お勧めします。ユースケースに該当する場合は、それぞれの関連リンクをクリックして、そのパラメーターを 調整する方法の詳細を参照してください。

パフォーマンスは、次のパラメーターの影響を受ける可能性があります。

負荷 - 負荷 が大きいと、使用可能なリソース(スレッド)を使い尽くしてしまう可能性があります。多数の並列またはマルチインスタンスレーンを持つフローを実行したり、多数のフローを同時にトリガーしたりすると、負荷が高くなり、リソースがなくなる可能性があります。

この場合の解決策はスレッドの数を増やすことです。「ワーカースレッド数の増加」(20ページ)を参照してください。

• メモリ消費量 - JVMヒープサイズが適切でなく、ガベージコレクションがシステムの速度を低下させるため、パフォーマンスが低下することがあります。

ガベージコレクションの時間と頻度を分析することをお勧めします。Central/RASヒープの初期サイズと 最大サイズを調整して、メモリのニーズに合わせる必要がある場合があります。

「JVMヒープサイズの増加」(20ページ)を参照してください。

 データベースサイズ - Operations Orchestrationはデータベースを多用するため、データベースが非常に 大きくなり、パフォーマンスが低下する可能性があります。

データベースが効率的に動作するようにするには、定期的に消去してサイズを小さくする必要があります。 「データベース内のデータの削除」(21ページ)を参照してください。

データベースに関するその他の問題がある場合は、データベース管理者に連絡するか、『Operations Orchestrationデータベースガイド』を参照してください。

実行ログの状態保持レベル-実行ログに保持されている実行履歴によりデータベースが大きくなりすぎることがあります。

Centralの状態保持レベルを調整することで、保存される情報を減らすことができます。「データベースに書き込まれるデータ量の構成」(23ページ)を参照してください。

データベース接続数 - Central サーバーまたはデータベースサーバーのいずれかが同時接続数を制限しているため、システムの実行速度が遅い可能性があります。

データベース接続数の調整が必要かどうかの確認および接続数の調整方法の詳細については、 「データベースの接続数の調整」(22ページ)を参照してください。

 Central数 - 上記のすべての方法を試しても、パフォーマンス上の問題が残っている場合は、追加の Centralサーバーをインストールするか、ワーカーを追加してシステムを拡張する必要があります。
 Centralサーバーを追加することをお勧めします。「スケールアウト」(24ページ)を参照してください。

ワーカースレッド数の増加

デフォルトでは、各 Operations Orchestrationノードには20個 のワーカースレッド があります。フローに多数の パラレルまたはマルチインスタンスレーンがある場合、または多数のフローを同時にトリガーする場合は、この数を増やすことをお勧めします。たとえば、この数値をワーカーまたはCentralあたり200スレッドに増やす ことができます。

注:構成できるスレッドの数は、Centralまたはワーカーが使用できるメモリの量に依存します。

CentralまたはRASのワーカースレッド 数の増加

- central-wrapper.confまたはras-wrapper.confファイル(それぞれ<インストールフォルダー >/central/confおよび<インストールフォルダー>/ras/conf)をテキストエディターで開きます。
- 2. 実行スレッドの数を設定するには、次のプロパティを編集します。

-Dcloudslang.worker.numberOfExecutionThreads

デフォルト値は20です。

3. 受信バッファーのサイズを設定するには、次のプロパティを編集します。

-Dcloudslang.worker.inBufferCapacity

デフォルト値は200です。

4. 構成したノードを再起動します。

これらは新しくサポートされているプロパティです。このプロパティを初めて構成する場合は、次のように手動で追加する必要があります。

wrapper.java.additional.<next available number>=

-Dcloudslang.worker.numberOfExecutionThreads=<new value>

wrapper.java.additional.<next available number>=

-Dcloudslang.worker.inBufferCapacity=<new value>

JVMヒープサイズの増加

Central/RASヒープの初期サイズと最大サイズを調整することができます。これにより、メモリのニーズに合わせてガベージコレクションが高速になります。

- 1. central-wrapper.confおよびras-wrapper.confファイル (<**インストールフォルダー**>/<centralまたは ras>/conf/)を開きます。
- 2. 以下のプロパティを編集します。

wrapper.java.initmemory=<value in MB>
wrapper.java.maxmemory=<value in MB>

3. 構成したノードを再起動します。

データベース内のデータの削除

Operations Orchestration 10.xのデフォルト設定では、フロー実行のデバッグをサポートするために、すべてのフローとステップ実行データをデータベースに保存します。結果として、システムのスループットおよびフローの複雑さに応じてデータベースのサイズが増加します。

データベースのサイズを制御し、パフォーマンスを向上させるため、データベース内のデータを定期的に削除することを強くお勧めします。

Centralのシステム構成ワークスペースにある [**データベースのヘルス**] タブで、データベースのサイズを監視できます。



削除フロー

削除フローは、HPEソリューションコンテンツパック(ITOMマーケットプレイスで入手可能)から入手できます。このコンテンツパックをデプロイし、必要な設定でフローを構成し、Centralでスケジュールすることをお 勧めします。 次の削除フローは、[**ライブラリ**] > [統合] > [Hewlett-Packard Enterprise] > [Operations Orchestration] > [10.x] > [データベース] に格納されています。

• Purge Execution Summary - 実行データを削除します。

フローの実行を開始してすぐにこのフローをスケジュールすることをお勧めします。

- Purge Debug Events Studio Remote Debuggerのイベントデータを削除します。
 Studio Remote Debuggerを使用する場合は、このフローをスケジュールします。
- Purge Audit Records 監査が有効になっている場合、古い監査レコードを削除します。
 セキュリティ監査を有効にしている場合は、このフローをスケジュールします。
- Purge Rerun Info 再実行データを削除します。
 フローで再実行ポイントを定義した場合は、このフローをスケジュールします。

これらの削除フローの詳細については、Centralのフローの説明を参照してください。

削除API

削除フローを使用する代わりに、APIを使用して削除機能を実行できます。

使用可能なAPIは次のとおりです。

- DELETE /audit/records: 監査が有効になっている場合、古い監査レコードを削除します。
- **DELETE** /debugger-events: Studio Remote Debuggerのイベントデータを削除します。
- DELETE /executions: バインドされた入力、出力、ステップログイベントなどの実行データを削除します。
 す。
 実行の数が多いとデータベースが最大テーブルサイズに達する可能性があるため、この実行データは定期的に削除する必要があります。

注:この削除は、完了した実行のデータのみに影響します。

- DELETE/executions/rerun: 再実行データをデータベースから削除します。
- DELETE /steps-log: 削除する時間と実行回数に従ってステップデータを削除します。

削除APIを使用することで、データを必要に応じて手動で削除できます。また、これらのAPIを組み込ん だ繰り返しフローをスケジューリングすることもできます。

データベースの接続数の調整

データベース接続 プールの最小サイズと最大サイズが正しく設定されていないと、システムのパフォーマンスが低下する可能性があります。

インストールガイド

データベースの接続数を調整する必要があるかどうかの分析

ご使用の環境でデータベース接続数が問題であるかどうかを確認するには

 database.propertiesファイル (<インストールフォルダー>/central/conf/)を開き、 db.pool.minPoolSizeおよびdb.pool.mxPoolSizeプロパティの値を登録します。

Centralサーバーは、データベースの接続数を定義された最小値に維持しようとします。Centralサーバーは必要に応じて接続を追加しますが、最大値を超えて追加することはありません。

2. データベースサーバーの設定を確認し、現在のデータベース接続数の制限を確認してください。

この制限がグローバル(すべてのデータベーススキーマへのすべての接続の合計)である場合もありま すが、リソース使用プロファイルが適用される場合もあります。その場合は、DBAに相談してください。

データベースサーバーに接続し、使用率の高い時間帯におけるこのCentralサーバーからデータベースへの接続数を追跡します。接続元がこの特定のCentralサーバーである接続のみを数えることが重要です。

Operations Orchestrationクラスターを使用している場合、複数のCentralサーバーからの接続だけでなく、 他のクライアントやコンシューマーからの接続も許可するようにデータベースサーバーを構成する必要があり ます。

データベースの接続数の変更

Centralサーバー側のデータベース接続の最大数を変更するには:

- 1. database.propertiesファイル (<インストールフォルダー>/central/conf/)を開きます。
- 2. db.pool.maxPoolSizeプロパティを編集します。
- 3. 構成したノードを再起動します。
- 4. Centralノードごとに繰り返します。

データベースに書き込まれるデータ量の構成

Centralでは、非常に詳細な実行履歴が保持されます。これにより、実行ログですべての情報が利用可能になるため、トラブルシューティングが容易になります。ただし、データベースのサイズが制限値まで増えた場合は、実行ログに保存されている情報を減らす必要があります。

利用できる状態保持レベルは2種類あり、それぞれのレベルで異なるデータセットが保存されます。

- 標準 入出力値が大量にある場合は、ログの記録時に約4,000バイトに切り詰められます
- 拡張 入出力値が大量にあっても、ログの記録時に切り詰められません

実行ログの状態保持レベル

デフォルトの状態保持レベル:	標準 ▼	
	標準	
	拡張	

システム構成ワークスペースの[データベースのヘルス] タブで、デフォルトのログレベルを選択します。この選択内容が、実行されるすべてのフローにデフォルトで適用されます。

このデフォルトは、フローライブラリ内の個々のフローでオーバーライドできます。また、フロー実行をトリガーまたはスケジュールするときにもオーバーライドできます。

APIの実行 (REST/SOAP) でログレベルを設定することもできます。

スケールアウト

スケーラビリティとは、作業量の増加に対応するためのOperations Orchestrationシステムの拡張機能です。負荷の高い状況で総スループットが増加します。

Centralサーバーの追加

スケールアウトするには、CentralサーバーをOperations Orchestrationクラスターに追加します。

クラスタリングには、スループットを向上する高い可用性とスケーラビリティが備わっています。クラスターを作成するには、インストールウィザードを実行して最初のCentralを作成します。次に、他のマシンでウィザードを実行して次のノードを作成しますが、この2回目のインストール時に同じデータベーススキーマをポイントするように設定します。

詳細については、『Operations Orchestrationインストールガイド』の「Operations Orchestration Centralク ラスターのインストール」を参照してください。

ワーカーの追加

スケールアウトのもう1つの方法は、既存のOperations Orchestration Centralサーバーにさらにワーカーを 追加する方法です。

ワーカーはフローの実行を担当します。外部ワーカーは、Centralに接続し、タスク(フロー実行メッセージ)を取得して処理します。

新しいワーカーを作成するには、新しいRASをインストールします。詳細については、『Operations Orchestrationインストールガイド』の「RASのインストール」を参照してください。

インストール前の作業

ここでは、Operations Orchestrationをインストールする前に必要な環境を設定する方法について説明します。

Operations Orchestrationをインストールする前に、Microsoft Visual C++ 2010再頒布可能パッケージ (x86)をダウンロードして、インストールする必要があります。使用するWindowsのバージョンに関わらず、 x86プラットフォーム向けのバージョンのインストールが必要です。

このパッケージは次の場所からダウンロードできます。http://www.microsoft.com/enus/download/confirmation.aspx?id=5555

- Operations Orchestrationはセキュアな環境にインストールすることをお勧めします。
- CentralをMySQLでインストールする場合は、MySQL JDBCドライバーを用意する必要があります。
 MySQLコネクターのリリース5.1.35を使用します。

このドライバーは次の場所からダウンロードできます。

http://mvnrepository.com/artifact/mysql/mysql-connector-java

 CentralをOracleでインストールする場合は、Oracle JDBCドライバーをインストールする必要があります。JDBCドライバーはhttp://www.oracle.com/technetwork/database/features/jdbc/default-2280470.htmlからダウンロードできます。

Oracle JDBCドライバーのバージョン7-12.1.0.2の使用を推奨します。

サイレントインストールを実行する場合は、db.driver.locationパラメーターの値を silent.propertiesファイル内のJDBCドライバーのパスに設定します。

- Operations Orchestrationをインストールする前に、システムを必ずバックアップしてください。システム管理者に相談してください。
- 以前のバージョンのOperations Orchestrationがアンインストール済みで、同じインストールフォルダーに 10.xをインストールする場合は、インストールフォルダーにあったファイルをすべてバックアップし、そのフォ ルダーを削除してから新バージョンをインストールしてください。
- Centralサーバーには2つのポートが必要です。ポートが2つ利用可能なことを確認してください。

注: デフォルトのポートは8080と8443ですが、空いている任意の2つのポートを使用できます。

データベースオブジェクトを作成するためのSQLスクリプト

セキュリティ上の理由でOperations Orchestrationデータベースユーザーがテーブル、インデックス、シーケン スなどのオブジェクトを作成できない場合、zipファイルのSQLスクリプトを実行し、管理者権限のデータ ベース接続を使用してデータベースオブジェクトを手動で作成できます。

スクリプトの実行前に、データベースまたはスキーマを作成しておく必要があります。 データベースまたはスキーマを作成するスクリプトは、『Operations Orchestrationデータベースガイド』の「Operations Orchestrationデータベースの手動作成」に記載されています。

これらのSQLスクリプトは、zipファイルの \docs\sqlにあります。次のスクリプトがあります。

- mssql.sql
- mysql.sql
- oracle.sql
- postgres.sql

データベース固有の調整

このセクションでは、データベース固有のいくつかの重要な調整と要件について説明します。詳細な説明については、『Operations Orchestrationデータベースガイド』を参照してください。

 MySQL: MySQLデータベースを使用してOperations Orchestrationをデプロイする場合は、MySQL サーバーの構成ファイルmy.ini (Windows) またはmy.cnf (Linux) で次のオプションを構成する必要が あります。

transaction-isolation = READ-COMMITTED

default-storage-engine = INNODB

character-set-server = utf8

max_allowed_packet = 250M

innodb_log_file_size = 256M

max_connections = 1000

Postgres: Postgresデータベースを使用してOperations Orchestrationをデプロイする場合は、
 Postgresサーバーの構成ファイルpostgresql.confで次のオプションを構成する必要があります。

default_transaction_isolation = 'read committed'
autovacuum = on
track_counts = on

 $max_connections = 1000$

Oracle:

Oracleデータベースを使用してOperations Orchestrationをデプロイする場合は、Oracleサーバーの PROCESSESおよびOPEN_CURSORSを、Operations Orchestrationに対して最大1000の同時接 続と、セッションあたり最大900のオープンカーソルを保証するように構成する必要があります。

SQL Server

SQL Serverデータベースを使用してOperations Orchestrationをデプロイする場合、データベースに対して次のオプションを設定する必要があります。

ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION	ON
READ_COMMITTED_SNAPSHOT	ON
AUTO_CREATE_STATISTICS	ON
AUTO SHRINK	OFF

インストール作業

このセクションでは、Operations OrchestrationStudioとRASのインストール方法について説明します。

まず、「インストール前の作業」(25ページ)を参照してください。次に、該当するインストールセクションに進んでください。

インストールウィザードによるOperations Orchestration Centralのインストール

このセクションでは、単一のCentralをWindowsまたはLinuxにクリーンインストールする方法を説明します。 場合によっては、スクリーンショットにWindows情報が表示されます。



Operations Orchestrationインストールの開始

- 1. zipファイルをHPE SSOポータルにダウンロードし、コンピューターのローカルドライブに展開します。
- 2. インストーラーを開始するには、次の手順を実行します。
 - 。 Windowsの場合: installer-win64.exeインストールファイルをダブルクリックします。
 - Linuxの場合: Linuxデスクトップ/X-Windowターミナルから次のコマンドを実行します。

bash installer-linux64.bin

installer-linux64.binファイルをダブルクリックすると、インストーラーが起動します。

3. インストーラーが起動すると、インストールパッケージが抽出され、Operations Orchestration Installation and Configuration Wizardが自動的に開きます。[Next] をクリックします。

💳 51 % Extracting		x
	Cancel	

4. [License] ページで [I Agree] を選択し、[Next] をクリックします。

フローチャートに戻る

インストール場所の入力またはデフォルトの場所の使用

1. [Location] ページで、インストールのルートディレクトリの場所を選択します。

ディレクトリが存在しない場合は、自動的に作成されます。新しい場所の作成を確認するように求められます。

注: インストールパスに使用できる文字は、英字、数字、スペース、ハイフン (-)、下線 (_)です。

デフォルトのパスはWindowsではC:\Program Files\Hewlett-Packard Enterprise\HPE Operations Orchestration、Linuxでは/opt/hpe/ooです。

-	HPE Operations Orchestration Installation Wizard	x
Root Directory Location	root directory	Hewlett Packard Enterprise
Welcome License Location Options Central Cluster Connectivity IDM Configuration Central Database Configuration IDM Database Configuration RAS connectivity RAS → Central Central → RAS Content Packs Upgrade Language Summary Installation Progress	Installation root directory Select the installation root directory Root directory C:\Program Files\Hewlett Packard Enterprise\HPE Operations Orchestration Disk space requirements Available disk space: 26.93 GB Installation may require up to 4 GB.	Brgwse
THINSIT	< Back	Next> Cancel

2. [Next] をクリックします。

フローチャートに戻る

インストールコンポーネントの選択

1. [Options] ページで、[Central] を選択します。

注: Centralは、RASサーバーをセットアップしなくてもインストールできます。RASサーバーをイン ストールする場合は、Centralとは別のサーバーにインストールすることを推奨します。「インストー ルウィザードによるOperations Orchestration RASのインストール」(48ページ)を参照してください。

	HPE Operations Orchestration Installation Wizard	×
Option Selection In this step, select the HPE Operat	ions Orchestration components	Hewlett Packard Enterprise
Welcome License Location Options Central Cluster Connectivity IDM Configuration Central Database Configuration IDM Database Configuration RAS ⊂onnectivity RAS → Central Central → RAS Content Packs Upgrade Language Summary Installation Progress Finish	Options Select components to install and configure Cgntral Studio Remote Action Server (RAS) Occumentation Java Runtime Description	
	<	Back Next > Cancel

2. [Next] をクリックします。

フローチャートに戻る

クラスターステップを無変更で通過

[Central Cluster] ページで、[Next] をクリックします。

クラスター内のノードをインストールする方法については、「Operations Orchestration Centralクラスターの インストール」(74ページ)を参照してください。

フローチャートに戻る

ポートとセキュリティ設定の決定

[Connectivity] ページで、CentralサーバーのポートおよびTLSを構成します。

1. Centralサーバーの利用可能なポートを構成します。各ポートにはデフォルト値 (8080および8443) が 表示されますが、これは変更できます。次のいずれかを選択します。

-	HPE Operations Orchestra	tion Installation Wizard	x
Central Server Connectiv In this step, configure the Central S	ity erver ports and TLS		Hewlett Packard Enterprise
Welcome License Location Options Central Cluster Connectivity IDM Configuration Central Database Configuration IDM Database Configuration RAS connectivity RAS → Central Central → RAS Content Packs Upgrade Language Summary Installation Progress Finish	Connectivity Configure the Central Server port number: ● Disable HTTP port (HPE recommends ● Allow HTTP access (not recommended HTTP HTTPS ■ Supply a secure TLS certificate (when r Central TLS certificate should be in PKCS12 th Central TLS certificate password Confirm password CAroot certificate location (crt or .cer file) The CAroot certificate of the Central TLS c The CAroot certificate will be imported into Do not start Central server after installa ■ (Must be checked when you want to con This option is ignored when choosing the Test ports availability	s and TLS properties to disable the HTTP port and to use a TLS CAcertifica , but can be undone after the installation) 8080 8443 not provided, a self-signed certificate is used, which is commat. entificate. the Central/RAS TrustStore. tion figure HPE OO to be compliant with FIPS 140-2.) o upgrade from 9.x.	ate for security reasor
🔺 Provide a TLS certificate		<u>Seck</u>	⊴ext > <u>C</u> ancel

。 (推奨) [Disable HTTP Port] を選択し、[HTTPS] フィールドでポートを構成します。

このオプションは、通信チャネルが暗号化されるため、セキュリティ上の理由で推奨されます。

(非推奨)[Allow HTTP access]を選択し、[HTTP] フィールドと[HTTPS] フィールドに2つのポートを構成します。

注: 少なくとも1つのポートの構成が必須です。ポートが構成されていない場合や、ポートが別のアプリケーションで占有されている場合は、インストールを完了できなくなります。

2. (推奨) [Provide a secure TLS certificate] を選択し、[Browse] をクリックして証明書を選択します。

このステップは、セキュリティ上の理由で推奨されます。Central TLS証明書を選択しない場合、 Operations Orchestrationでは自己署名証明書が使用されます。

注: Central TLS証明書の場所にネットワークパスを使用しないでください。

- 3. Central TLS証明書を選択した場合、そのパスワードを入力し、確認のため再入力します。
- 4. [Browse] をクリックして、CAルート証明書の場所を指定します(その証明書がCentral/RASの信頼

ストアにインポートされます)。

注: CAルート証明書の場所にネットワークパスを使用しないでください。

- 5. 次のいずれかに当てはまる場合は、[Do not start Central server after installation] を選択しま す。
 - 。 Operations OrchestrationをFIPS 140-2互換に構成する場合
 - 新しいCentralをクラスターモードでインストールし、インストーラーのバージョンが現在のCentralより 古い場合

注: CentralとRASを一緒にインストールするか、9.xからアップグレードする場合、このオプションは使用できません。これは、RASサーバーがCentralサーバーに接続する必要があるからです。Centralが開始されていないと、RASのインストールは失敗します。

フローチャートに戻る

ポートのテスト

[Test ports availability] をクリックします。ポートが利用可能な場合は、[Success] チェックマークが表示 されます。

- エラーが発生した場合は、そのエラーに応じてポートを調整してから、もう一度実行してください。
- [Success] チェックマークが表示されたら、[Next] をクリックします。

フローチャートに戻る

IDMの構成

[Identity Management Configuration] ページでは、集中型ID管理サービス(IDM)をインストールすることも、既存のIDMサービスに接続することもできます。また、OO組み込みの認証を使用することもできます。

IDMサービスを作成する場合は、次の手順を実行します。

- 1. [Tenant] フィールドに、IDMサービスで設定するテナントの値を入力します。 デフォルト値は "OO_ Central" です。
- 2. [Signing Key] フィールドに、IDM構成署名鍵の値を入力します。署名キーは32文字以上で、小文字、大文字、数字を含める必要があります。
- 3. [OO Central Credentials] エリアの [admin] フィールドに、IDM統合 アカウントの管理者のユーザー 名を入力します。

インストールガイド

- [ooadmin] フィールドに、SUPER_IDM_ADMINの役割を持つユーザーのパスワードを入力します。
 このユーザーは昇格したAPIユーザーであり、Operations OrchestrationとIDM間のAPI呼び出しでの み使用されます。このユーザーをOperations Orchestrationへのログインに使用することはできません。
 ユーザーに割り当てられた役割が"OO is END_USER" であるためです。
- 5. [oopromoter] フィールドに、PROMOTERの役割を持つユーザーのパスワードを入力します。この ユーザーは、コンテンツ管理および実行管理ワークスペースにアクセスできます。
- 6. [oosysadmin] フィールドに、SYSTEM_ADMINの役割を持つユーザーのパスワードを入力します。 このユーザーは、システム構成および実行管理ワークスペースにアクセスできます。
- 7. [ooenduser] フィールドに、END_USERの役割を持つユーザーのパスワードを入力します。このユー ザーは、実行管理ワークスペースにのみアクセスできます。
- 8. [ooeverybody] フィールドに、EVERYBODYの役割を持つユーザーのパスワードを入力します。この ユーザーは、実行管理ワークスペースにのみアクセスできます。
- 9. この画面の情報をファイルに保存する場合は、[Save the passwords to a file] チェックボックスをオンにします。チェックボックスをオンにしたら、このページの情報が保存されるファイルを参照して選択します。デフォルトのIDMトランスポートユーザーとIDMトランスポートパスワードもこのファイルに保管されます (idm.configuration.usernameとidm.configuration.password)。

既存のIDMサービスに接続する場合は、次の手順を実行します。

1. [IDM URL] フィールドに、IDMサービスのURLを入力します

(<idm_protocol>://<idm_hostname>:<idm_port>/<idm_service_path>など)。

- 2. [IDM Transport Username] フィールドに、IDM REST統合のユーザー名を入力します。
- 3. [IDM Transport Password] フィールドに、IDM REST統合パスワードを入力します。
- 4. [Signing Key] フィールドに、IDM構成用の署名鍵を入力します。署名キーは32文字以上で、小文字、大文字、数字を含める必要があります。
- 5. [Tenant Credentials] エリアの [Tenant] フィールド に、IDM サービスで設定するCentralのテナント 値 を入力します。デフォルト 値は "OO_Central" です。
- [IDM Administrator Username] フィールドに、IDMデータベースへのフルアクセス権を持つユーザーのユーザー名を入力します。
- 7. [IDM Administrator Password] フィールドに、IDM管理者ユーザーのパスワードを入力します。

IDMコンポーネント用の新しいデータベースを作成し、そのデータベースへのアクセス権を持つユーザーの認証の詳細を提供する必要があります。

フローチャートに戻る

データベースの構成

[Central Database Connection] ページで、データベーススキーマを構成し作成します。

注: ユーザー入力を行う言語が英語以外に2つ(たとえば、ドイツ語と中国語)ある場合は、MS SQLは使用しないでください。その代替として、Oracle、MySQL、Postgresなどのデータベースを、 Operations Orchestrationで推奨されるUnicode構成で使用してください。

HPE Operations Orchestration Installation Wizard

Database Connection Configuration

Hewlett Packard Enterprise

×`

In this step, configure and create the database schema

	Select the database vend	lor, and enter the conne	ction properties		
-	Database Type Oracle D	atabase			~
-	Connect to existing d	atabase/schema 🔿 Cre	ate the database	/schema	
S Church an					
Luster	JDBC Dri <u>v</u> er jar				Browse.
livity	Hostname or IP address				
nnguration	<u>P</u> ort	1521			
se Connection	() <u>S</u> ID	ORCL			
abase Configuration	○ <u>S</u> ervice Name				
nnectivity	Username				
Lentral	Password				
	-				
t Packs	Test Connection				
ge					
ry					
tion Progress					

1. [Database Type] リストからデータベースベンダーを選択し、次に接続プロパティを入力します。

注: [Connect to existing database/schema] オプションが選択されている場合は、 [Username] および [Password] フィールドで管理者ユーザーアカウントを使用しないでください。使用した場合は、管理者アカウントでOperations Orchestrationがインストールされます。

[Create the database/schema] オプションを使用する場合は、適切な権限を持つユーザーを [Admin username] および [Admin password] フィールド で指定してください。

選択可能なデータベースの種類は以下のとおりです。

Oracle: [Username] フィールドと[Password] フィールドでは、SYSやSYSTEMなどの管理者アカウントの資格情報を使用しないでください。

注: Oracle 11g R2または11g R2 RACを使用する場合、Operations Orchestrationをインストールする前に、パッチ20299013を適用することをお勧めします。

- Microsoft SQL Server: [Username] フィールドと[Password] フィールドでは、saなどの管理者ア カウントの資格情報を使用しないでください。
- Oracle MySQL: [Username] フィールドと[Password] フィールドでは、root資格情報を使用しないでください。

Operations OrchestrationをOracle RAC (Real Application Cluster) とともにインストールする場合、[**Other database**]を選択してURLを入力する必要があります。

PostgreSQL: [Username] フィールドと[Password] フィールドでは、postgres資格情報を使用しないでください。

注: PostgreSQLデータベースの名前は、大文字と小文字が区別されます。

- Internal database: H2ローカルデータベースを使用します。本稼働では使用しないでください。
- Other database: (サポートされるデータベースの高度な機能を有効にするために使用します)。
 [Other database]を選択する場合は、Operations Orchestrationでの使用がサポートされている 種類のデータベースのみを使用できます。

注: [Other database] オプションでは、任意の有効なJDBC URLもサポートしています。

- 2. データベースの種類を選択してから、次のいずれかを選択します。
 - Connect to existing database/schema: 既存のスキーマ、ユーザー、またはデータベースに接続します。スキーマ/データベースおよびユーザーが存在するかどうかがインストーラーによって検証されます。
 - Create the database/schema: 新規のデータベースまたはスキーマを作成できます。
 [Database]、[Username]、[Password] の各フィールドの内容は、Operations Orchestrationで 使用するスキーマ、ユーザー、データベースの新規作成で使用されます。

[Confirm Password] フィールドにパスワードを再度入力します。

重要: 組織のセキュリティポリシーに従って、強いパスワードを使用してください。パスワードの 強度が十分でない場合は、エラーメッセージが表示されます。

[Admin username] フィールドと[Admin password] フィールドに、既存のデータベースユーザーの資格情報を入力します。この管理者ユーザーには、データベースに接続する権限と、
Operations Orchestrationで使用するスキーマ、ユーザー、データベースを新規作成する権限が 必要です。

DBA (Admin) 資格情報は、Operations Orchestrationデータベースとユーザー/役割の作成のみ に使用されます。これらの資格情報は保存されず、Operations Orchestrationのインストール後 には使用されないため、ここで入力しても安全です。

- 3. 「インストール前の作業」(25ページ)の一部として、インストールしたOracle JDBCドライバーのパスを 選択します。
- 4. ホスト名またはIPアドレス、その他の接続情報を入力します。

FQDN (完全修飾ドメイン名)を入力します。

IPv6を使用する場合は、IPv6アドレスを角括弧で囲んでください(例:[3fff::20])。括弧で囲まないと エラーが発生します。

5. (Oracleの場合)[**SID**] または [**Service Name**] のいずれかを選択し、データベースのSIDまたはサービ ス名を入力します。

SIDでなく、Oracleデータベースのサービス名を使用することをお勧めします。

注: Oracleにインストールされている9.xバージョンからアップグレードしている場合、[SID] フィールドには、データベース名でなく、このデータベースのSIDを入力する必要があります。

フローチャートに戻る

データベースはOracleまたはMySQLですか?

はい:「OracleまたはMySQL用のJDBCドライバーの提供」に進みます

いいえ:「データベース設定のテスト」に進みます

OracleまたはMySQL用のJDBCドライバーの提供

データベースがOracleまたはMySQLの場合は、次の手順を実行します。

[Database Connection] ページで、[Browse] をクリックして、JDBCドライバーの場所を選択します。

フローチャートに戻る

データベース設定のテスト

[Test Connection] をクリックします。 データベースに接続 できない場合は、 ウィザードの次のステップに進むことができません。

パスワードの強度が十分でない場合は、警告が表示されます。この場合でもインストールを続行できま すが、強いパスワードに変更することを強くお勧めします。 インストーラーは、スキーマとデータベースが空白でないことをチェックし、空白でない場合は警告メッセー ジを表示します。スキーマの検証中にインストールにエラーが発生した場合、インストールプロセスは停止 します。

注: このテストでは、Operations Orchestrationと選択したデータベースとの間の接続のみが検証されます。データベースで要求される条件 (スキーマに対するユーザーの読み取り)書き込み権限など)は検証されません。

注: すべてのデータベースベンダーについて、新しいデータベースを作成するよう選択した場合は、 データベースの大文字と小文字の照合順序は次のように区別されます。

- MySQL: 新規データベースにはutf8_bin collationが使用されます。
- Postgres: 仕様上、大文字と小文字が区別されます。特に設定は必要ありません。 UTF-8エン コーディングがサポートされます。
- Oracle: デフォルトで大文字と小文字が区別されます。特に設定は必要ありません。UTF-8エン コーディングがサポートされます。
- MS SQL: 必要な言語に応じて、次のデータベースの照合順序のみを使用します。
 - ◎ 英語: SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS
 - 日本語: Japanese_Unicode_CS_AS
 - ◎ 簡体字中国語: Chinese_Simplified_Stroke_Order_100_CS_AS
 - ドイツ語: SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS
 - 。 フランス語: French_100_CS_AS
 - スペイン語: SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS

ただし、データベースがインストール済みの場合は、データベース固有の照合順序を使用して表が 作成されます。他の照合順序を使用すると、ローカライズされたインストールでユーザーインタフェース に文字化けが発生する可能性があります。さらに、ローカライズされたインストールではMicrosoft SQL Serverで他の照合順序は公式にはサポートされていません。

SQL Serverデータベースの新規作成にインストーラーを使用する場合、言語の選択ページで言語 を選択すると、新規データベース用の照合順序が正しく設定されます。

上記の照合順序を使用すると、テキスト列にnvarcharデータ型ではなくvarcharデータ型を使用で きます。varcharデータ型を使用する方がより効率的で、データベース全体のサイズも小さくなりま す。

特定の言語を選択すると、SQL Serverを使用するOperations Orchestrationシステムは、その照合 順序でサポートされる言語のみに限定されます。たとえば、SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS照 合順序を使用する場合は、英語、ドイツ語、およびスペイン語の文字は使用できますが、日本語 文字は使用できません。Japanese_Unicode_CS_ASを使用する場合は、フランス語のアクセント 文字は適切に提示されません。各照合順序の完全な仕様については、Microsoft SQL Serverの ドキュメントを参照してください。

フローチャートに戻る

IDMデータベースの構成

注: 構成するIDMデータベースは空でなければなりません。IDMデータベースが空でないと、接続テスト時に警告メッセージが表示されます。

- 1. (Oracleの場合)[**SID**] または [**Service Name**] のいずれかを選択し、データベースのSIDまたはサービ ス名を入力します。デフォルトのSID値は「ORCL」です。
- 2. [IDM DB Name] フィールドに、IDMサービス用に作成されたデータベース名を入力します。
- 3. [IDM DB Username] フィールドに、IDMデータベースへのフルアクセス権を持つユーザーのユーザー 名を入力します。
- 4. [IDM DB Password] フィールドに、指定されたユーザーのパスワードを入力します。

9.xからのアップグレードですか?

[Upgrade] ページで、何も変更せずに [Next] をクリックします。

ここでは、Operations Orchestration 10.xのクリーンインストールを実行する方法を説明します。OO 9.xからのアップグレードの詳細は、『OO 9.xからOperations Orchestration 10.xへのアップグレード』を参照してください。

フローチャートに戻る

言語の選択

[Language] ページで、Operations Orchestrationでサポートされる言語 (英語に追加)を選択し、[Next] をクリックします。

この言語サポートは、以下で使用されます。

- MS SQL照合順序の言語(該当する場合)
- コンテンツのcentral-wrapper.confの言語。この言語サポートが必要な可能性があるのは、たとえば、日本語で構成されるサーバーにpingを実行する必要がある場合などです。

注: インストール後でも言語 サポートを変更できます。インストールディレクトリのcentral/confにある

central-wrapper.confファイルを編集してください。

HPE Operations Orchestrati	ion Installation Wizard	×
Language Selection In this step, select a supported lan	iguage for HPE Operations Orchestration, in addition to English.	Hewlett Packard Enterprise
Welcome	Language	
License	English only	
Location	O French	
Options	German	
Central Cluster		
Connectivity	() Japanese	
IDM Configuration	○ Simplified Chinese	
Central Database Configuration	○ Spanish	
IDM Database Configuration		
RAS Connectivity		
RAS → Central		
Central → RAS		
Content Packs		
upquade		
Summary		
Installation Progress		
Finish		
	< Ba	ck Next > Cancel

フローチャートに戻る

設定とインストールの確認

- 1. インストールと構成について、ウィザードで選択し入力した設定が[Summary] ページに表示されま す。選択が正しいことを確認してください。いずれかの項目を修正する場合は、[Back]をクリックしま す。
- 2. [Install] をクリックします。インストールが開始され、[Progress] ページが開きます。正しくインストール できた項目の隣にチェックマークが表示されます。インストールが完了したら、[Next] をクリックします。

注: いずれかのインストールや構成項目に問題がある場合でも、残りの項目はそのエラーを無視して続行が試みられます。installer.logファイル (デフォルトの場所はWindowsでは C:\HPE\oo、Linuxでは/HPE/oo)を参照して、エラーがないかどうか確認します。

3. (オプション) [Finish] ページで [Open Welcome Page] を選択すると、デフォルトのWebブラウザーが 開いてOperations Orchestrationの最初のページが表示されます。表示言語は、[Language] ページで選択した言語です。 4. [Finish] をクリックして、Installation and Configurationウィザードを閉じます。

インストール完了

Centralがインストールされ、メニューショートカットが作成されます。

インストールされているのは、トライアルバージョンのOperations Orchestrationです。Enterprise Editionライ センスを90日以内にインストールすることが必要になります。ライセンスは、CentralサーバーのIPアドレスで 生成する必要があります。

インストールウィザードによるOperations Orchestration Studioのインストール

ここでは、Operations Orchestration Studioのクリーンインストールを実行する方法を説明します。

注: StudioはWindowsのみで動作します。Linuxにはインストールできません。



Operations Orchestrationインストールの開始

- 1. zipファイルをHPE SSOポータルにダウンロードし、コンピューターのローカルドライブに展開します。
- 2. installer-win64.exeインストールファイルをダブルクリックすると、インストーラーが起動します。
- 3. インストーラーが起動すると、インストールパッケージが抽出され、Operations Orchestration Installation and Configurationウィザードが自動的に開きます。[Next] をクリックします。

= 51% Extracting		—X —
	Cancel	

4. [License] ページで [I Agree] を選択し、[Next] をクリックします。

フローチャートに戻る

インストール場所の入力またはデフォルトの場所の使用

1. [Location] ステップで、インストールのルートディレクトリの場所を選択し、[Next] をクリックします。

デフォルトのパスはC:\Program Files\Hewlett-Packard Enterprise\HPE Operations Orchestrationです。インストールパスに使用できる文字は、英字、数字、スペース、ハイフン(-)、 下線(_)です。

ディレクトリが存在しない場合は、自動的に作成されます。新しい場所の作成を確認するように求められます。

•	HPE Operations Orchestration Installation Wizard	x
Root Directory Location	root directory	Hewlett Packard Enterprise
Welcome License Location Options Central Cluster Connectivity IDM Configuration central Database Configuration IDM Database Configuration RAS ⇒ Central Central → RAS Content Packs Upgrade Language Summary Installation Progress Finish	Installation root directory Select the installation root directory Root directory C:Program Files/Hewlett Packard Enterprise/HPE Operations Orchestration Disk space requirements Available disk space: 26.93 GB Installation may require up to 4 GB.	Browse
	< Back	<u>N</u> ext > <u>C</u> ancel

2. [Next] をクリックします。

フローチャートに戻る

すべてのインストールコンポーネントの選択

1. [Options] ページで、[Studio] チェックボックスをオンにします。

-	HPE Operations Orchestration Installation Wizard	X
Option Selection In this step, select the HPE Operati	ions Orchestration components	Hewlett Packard Enterprise
Welcome License Location Options Central Cluster Connectivity IDM Configuration Central Database Configuration IDM Database Configuration IDM Database Configuration RAS connectivity RAS → Central Central → RAS Content Packs Upgrade Language Summary Installation Progress Finish	Options Select components to install and configure Contral Studio Remote Action Server (RAS) Output Description Description	
		< Back Next > Cancel

2. [Next] をクリックします。

フローチャートに戻る

Studioデプロイメント用のコンテンツパックの選択

[Content Packs] ページでは、1つまたは複数のコンテンツパックのインポートを行います。

コンテンツパックがある場所を選択して、[OK]をクリックします。
 選択したフォルダーにある使用可能なコンテンツパックがリストに表示されます。

注:インストールフォルダーには、リリースされたコンテンツパックが含まれます。

2. インポート するコンテンツパックを選択し、[Next] をクリックします。

-	HPE Operations Orche	stration Installation Wizard	X
Studio Content Packs			Hewlett Packard Enterprise
Welcome	Content Packs Source Directory	C:110.80\content	Br <u>o</u> wse
License	Select Content Packs to deploy in Studio	Specified location does not contain any content packs	
Location			
Options			
Central Cluster			
Connectivity			
IDM Configuration			
Central Database Configuration			
IDM Database Configuration			
RAS Connectivity			
RAS → Central			
Central → RAS			
Content Packs			
Upgrade			
Language			
Summary			
Installation Progress			
Finish			
	Find more content packs at https://market	, place.saas.hpe.com/itom/category/all?product=Operation	s%20Orchestration.
		< Back	lext > <u>C</u> ancel

注:上の画像のコンテンツパックは一例にすぎません。適切なコンテンツパックを選択してください。

ITOM Marketplaceで新しいコンテンツパックや更新されたコンテンツパックをダウンロードするには、ウィザードの下の部分にあるリンクを使用します。

フローチャートに戻る

言語の選択

[Language] ステップで、Operations Orchestrationでサポートされる言語 (英語に追加)を選択し、[Next] をクリックします。この言語は、Studio UIで使用されます。

インストール後 でも言語 サポートを変更 できます。インストールディレクトリのstudio/confにある Studio.propertiesファイルを編集してください。

HPE Operations Orchestrat	ion Installation Wizard	×
Language Selection In this step, select a supported lar	nguage for HPE Operations Orchestration, in addition to English.	Hewlett Packard Enterprise
Welcome	Language	
License	English only	
Location	O French	
Options	Ofarman	
Central Cluster	Oderman	
Connectivity	O Japanese	
IDM Configuration	○ Simplified Chinese	
Central Database Configuration	○ Spanish	
IDM Database Configuration		
RAS Connectivity		
RAS → Central		
Lentral → RAS		
Concent Packs		
Language		
Summary		
Installation Progress		
Finish		
	< Bark	Next > Cancel
	- Jack	Concer

フローチャートに戻る

設定とインストールの確認

- 1. インストールと構成について、ウィザードで選択し入力した設定が[Summary] ページに表示されま す。選択が正しいことを確認してください。いずれかの項目を修正する場合は、[Back]をクリックしま す。
- 2. [Install] をクリックします。インストールが開始され、[Progress] ページが開きます。正しくインストール できた項目の隣にチェックマークが表示されます。インストールが完了したら、[Next] をクリックします。

注: いずれかのインストールや構成項目に問題がある場合でも、残りの項目はそのエラーを無 視して続行が試みられます。installer.logファイル (デフォルトの場所はC:\HPE\oo)を参照し て、エラーがないかどうか確認します。

- 3. (オプション) [Finish] ページで [Launch Studio] を選択するとStudioが起動します。
- 4. [Finish] をクリックして、Installation and Configurationウィザードを閉じます。

フローチャートに戻る

インストール完了

Studioがインストールされ、メニューショートカットが作成されます。

Studioは、Windowsの[スタート]メニューからも起動できます。

Windowsの[スタート] メニューで [すべてのプログラム] > [HPE Operations Orchestration] > [Studio] を 選択します。

注: Studioの最低画面解像度は1280 x 1024です。

Studioのインストール後にStudio Git統合機能を使用するには、Gitクライアントバージョン2.9.2をインストールする必要があります。

- 1. 次のURLからGitクライアントをダウンロードします。https://github.com/git-forwindows/git/releases/download/v2.9.2.windows.1/Git-2.9.2-64-bit.exe
- binフォルダーが <oo_installation_folder>/studio/Gitのすぐ下 になるように、Gitクライアントを <oo_installation_folder>/studio/Gitに保存します。Gitインストールウィザード では、デフォルトのオプションを使用します。

Gitクライアントインストールがすでにローカルディスク上にある場合は、次の手順を実行して、そのGitインストールを使用するようStudioに指示します。

- 1. Studioを閉じます。
- ユーザーホームフォルダーC:\Users\<user>\.oo (Studioワークスペースの場所)に移動し、 Studio.propertiesファイルを探します。
- 3. Studio.propertiesファイルを修正して、ファイルの末尾に次のプロパティを追加します。

studio.git.installation.location=<Gitインストールフォルダー>

例:

studio.git.installation.location=C:/Program Files/Git

binフォルダーは、C:/Program Files/Gitのすぐ下になります。パスの区切り記号として/を使用する ことに注意してください。

4. Studio.propertiesファイルを保存し、Studioを起動します。

注: この2番目の方法を選択した場合、次の点に注意する必要があります。

複数のワークスペースを使用している場合に、Gitの場所プロパティを新規ワークスペースのそれぞれ に追加するには、Studio、confistudio.properties.templateにあるテンプレートプロパティファイルを 編集する必要があります。そうしないと、新規ワークスペースに切り替えるたび

に、.oo\Studio.propertiesファイルで新規ワークスペースのGitの場所を設定する必要があります。

別のバージョンのGitクライアントがインストールされていても、StudioでGitのバージョン2.9.2を使用する必要があります。これはStudioで検証されているバージョンです。その他のバージョンも正常に動作する可能性はありますが、正式にはサポートされていません。

インストールウィザードによるOperations Orchestration RASのインストール

ここでは、Operations Orchestration RASのクリーンインストールを実行する方法を説明します。

Operations Orchestration RASのインストールの開始

使用しているスイートのソフトウェア権限セットで使用可能なRASインストーラーを使用します。使用可能なインストーラーファイルは、Windowsではinstaller-win64-ras.exe、Linuxでは、/installer-linux64-ras.binです。

zipファイルを「ソフトウェア権限セット」HPE SSOポータルからダウンロードし、コンピューターのローカル ドライブに展開します。

- 2. インストーラーを開始するには、次の手順を実行します。
 - a. Windowsの場合: installer-win64-ras.exeインストールファイルをダブルクリックします。
 - b. Linuxの場合:コマンドラインから次のコマンドを実行します。
 ./installer-linux64-ras.bin -s silent.properties
 silent.propertiesは、OO RASのインストールに必要な設定を含むファイルです。

「参照」(55ページ)で、サンプルのsilent.propertiesファイルを確認できます。

3. インストーラーが起動すると、インストールパッケージが抽出され、Operations Orchestration Installation and Configuration Wizardが自動的に開きます。[Next] をクリックします。

51% Extracting		—
	Cancel	

4. [License] ページで [I Agree] を選択し、[Next] をクリックします。



インストール場所の入力またはデフォルトの場所の使用

1. [Location] ページで、インストールのルートディレクトリの場所を選択します。

ディレクトリが存在しない場合は、自動的に作成されます。新しい場所の作成を確認するように求められます。

注: インストールパスに使用できる文字は、英字、数字、スペース、ハイフン (-)、下線 (_)です。

デフォルトのパスはWindowsではC:\Program Files\Hewlett-Packard Enterprise\HPE Operations Orchestration、Linuxでは/opt/hpe/ooです。

-	HPE Operations Orchestration Installation Wizard	x
Root Directory Location	n root directory	Hewlett Packard Enterprise
Welcome License Location Options Central Cluster Connectivity IDM Configuration Central Database Configuration IDM Database Configuration RAS → Central Central → RAS Content Packs Upgrade Language Summary Installation Progress Finish	Installation root directory Select the installation root directory Root directory C:Program Files\Hewlett Packard Enterprise\HPE Operations Orchestration Disk space requirements Available disk space: 26.93 GB Installation may require up to 4 GB.	Br <u>o</u> wse
	< Back	<u>N</u> ext > <u>C</u> ancel

2. [Next] をクリックします。

フローチャートに戻る

インストールコンポーネントの選択

installer-win64-ras.exeまたはinstaller-linux64-ras.binファイルを使用してスタン ドアロンのRASをインストールする場合は、[Option Selection] 画面の他のコンポーネントのオプショ ンがグレー表示されます。[Remote Action Server (RAS)] オプションのみを選択することができます。 1. [Options] ページで、[Remote Access Server (RAS)] チェックボックスを選択します。

HPE Operations Orchestrat	ion Installation Wizard	×
Option Selection In this step, select the HPE Opera	tions Orchestration components	Hewlett Packard Enterprise
Welcome License Location Options Central Cluster Connectivity Database Connection RAS Connectivity RAS – Central Central – RAS Content Packs Upgrade Language Summary Installation Progress Finish	Options Select components to install and configure Central Studio Remote Action Server (RAS) Documentation Java Runtime Description	
		< Back Next > Cancel

2. [Next] をクリックします。

フローチャートに戻る

RAS接続方向の選択

HPE Operations Orchestrat	ion Installation Wizard X
RAS Connectivity In this step, select the RAS conne	ctivity direction Hewlett Packard Enterprise
Welcome License Location Options Central Cluster Connectivity Database Connection RAS - Central Central – RAS Content Packs Upgrade Language Summary Installation Progress Finish	RAS Type Standard RAS - the RAS initiates communication to Central (Recommended) Reverse RAS - Central initiates communication to the RAS Description Standard RAS When the RAS initiates communication to Central, you must register the RAS with a Central server. Reverse RAS When the RAS initiates communication to Central, you must register the RAS with a Central server. Reverse RAS When Central initiates communication to the RAS, you must configure the RAS to accept communication from Central. You must also configure Central to register the RAS by providing all required information about the RAS: host/IP, port, and so on. Do this in Central, under the System Configuration > Topology > Workers tab. Choose this option if Central is installed in a different, more secured network, and your security rules do not allow connecting from the less secured network to the more secured one.
	< Back Next > Cancel

次のいずれかを選択します。

- Standard RAS RAS initiates communication to Central これは最も単純なオプションであり、 セキュリティルールで許可される場合は推奨されます。
- Reverse RAS Central initiates communication to RAS このオプションは、Centralがセキュリティの高い別のネットワークにインストールされており、セキュリティルールによってセキュリティの低いネットワークからセキュリティの高いネットワークへの接続が禁止されている場合に選択します。

Centralからの接続を受け入れるようにRASを構成する必要があります。RASは起動時にはアイドルであり、Centralが接続を開始するのを待っています。

フローチャートに戻る

RAS > Central: RAS登録設定の入力

このステップは、[Standard RAS - RAS initiates communication to Central]を選択した場合に実行 します。

注: RASとCentralを同時にインストールする場合、RASは同時にインストールされるCentralに自動

的に登録されるため、このページは表示されません。

1. [RAS > Central] ページの [Central URL] ボックスで、Centralのプロパティと場所を入力します。

Central URLには、FQDN (完全修飾ドメイン名)を入力します。

IPv6を使用する場合は、IPv6アドレスを角括弧で囲んでください(例: [3fff::20])。括弧で囲まないと エラーが発生します。

注: CentralがHTTPSでセットアップされる場合は、CentralのTLS証明書で指定されているのと まったく同じようにホスト名を入力してください。

2. (オプション) [Central user capable of registering a RAS] チェックボックスを選択して、このユーザーの名前とパスワードを入力します。

該当する場合は、次の書式でLDAPドメインを追加します。

- domain\username
- username@domain
- 3. (オプション) [HTTP proxy definition for connecting to the Central] を選択して、HTTPプロキシ 定義を入力します。
- 4. [Test Connection] をクリックします。

注: Centralへの接続のテストを、RASへの証明書を提供せずに、カスタムCA証明書で行うと、 java.lang.RuntimeExceptionエラーメッセージが表示されます。

- 接続テストが成功したら、続行します。
- 接続テストが失敗する場合、上記のステップ1~3で入力した設定を確認してください。
- 5. Centralをインストールしたときに、Centralの証明書を提示した場合は、RASのCAルート証明書を 提示する必要があります。この証明書はRAS信頼ストアにインポートされます。
 - a. [Supply the CA root certificate of Central] チェックボックスを選択します。

b. [Browse]をクリックして、関連するCAルート証明書を選択します。

Centralでデフォルトの証明書を使用した場合、このチェックボックスを選択しないと、自己署名証明書が自動的に使用されます。

TLS証明書の使用方法については、Operations Orchestration「OOのセキュアリングとハードニング」 を参照してください。

6. クライアントのX.509証明書がCentralで必要な場合は、次の手順を実行します(フィールドをすべて 表示するには、下にスクロールしなければならないことがあります)。

Provide an X.509 client certificate of the RAS (must be provided when Central requires an X.509 certificate from the client)			
Use the RAS UUID to generate an $\textbf{X.509}$ client certificate with this principal	db5bfa0c-f1d6-4ade-a923-4e9fc123fa44		
X.509 RAS client certificate location (.p12 or .pfx file)	Browse		
X.509 client certificate password			
Provide an X.509 client certificate of a user capable of registering a RAS			
X.509 User client certificate location (.p12 or .pfx file)	Browse		
X.509 client certificate password			

a. [Provide an X.509 client certificate of the RAS] チェックボックスをクリックします。

RASのUUIDが自動生成されます。

- b. このRAS UUIDを使用してクライアント証明書を作成します。クライアント証明書はPKCS形式 であり、拡張子は.pfxまたは.p12です。
- c. [Browse] をクリックし、作成したX.509クライアント証明書を選択します。
- d. 作成したX.509クライアント証明書のパスワードを入力します。
- e. [Browse]をクリックして、RASを登録できるユーザーのクライアント証明書を選択します。
- f. RASを登録できるユーザーのパスワードを入力します。
- 7. [Next] をクリックします。

フローチャートに戻る

Central > RAS: RASポートとTLSプロパティの構成

このステップは、[Reverse RAS - Central initiates communication to RAS] を選択した場合に実行 します。

1. [Central > RAS] ページで、共有シークレットを入力し、確認のためにもう一度入力します。

CentralがこのRASを登録するように構成されている場合、CentralからRASに接続するために、この 共有シークレットを入力する必要があります。

共有シークレットは次のルールを満たす必要があります。

- 。長さ8文字以上
- 。 英大文字1文字以上を含む
- 。 英小文字1文字以上を含む
- 数字1文字以上を含む
- 2. [RAS listening address] ボックスに、RASサーバーのFQDNまたはIPを入力します。

デフォルトでは、ここにはIP/FQDN (選択したプロトコルに基づく)が入力されます。

- 3. RASサーバーがCentralからの接続をリッスンするポートを入力します。
- [Test port availability] をクリックします。ポートが利用可能な場合は、[Success] チェックマークが 表示されます。

エラーが発生した場合は、そのエラーに応じてポートを調整してから、もう一度実行してください。

5. (推奨) [Supply a secure TLS certificate] を選択します。

このステップは、セキュリティ上の理由で推奨されます。セキュアTLS証明書を選択しない場合、 Operations Orchestrationは自己署名証明書を生成して使用します。証明書は <RAS>/var/securityフォルダーにエクスポートされます。

- 6. [Supply a secure TLS certificate] を選択した場合、[Browse] をクリックして、RAS TLS証明書の場所を指定します。
- 7. 証明書のパスワードを入力し、確認のため再入力します。
- 8. [Next] をクリックします。

フローチャートに戻る

リバースRASを登録するためのCentralの構成

[Reverse RAS - Central initiates communication to RAS] を選択した場合、RASを登録するように Centralを構成する必要もあります。このためには、RASに関する必要な情報 (ホスト/IP、ポートなど)を 入力します。

これは、Centralの[**システム構成**] > [**トポロジ**] > [**ワーカー**] タブで設定します。RASが登録されると、 CentralはRASへの接続を開きます。

注: プロトコルがHTTPSの場合、CentralのUIでワーカーを登録する前に、リバースRASからのルート 証明書がCentralのclient.truststoreに追加されていることを確認してください。証明書をインポートした後でCentralを再起動する必要はありません。

注:リバースRASを選択した場合、インストールプロセスで、ras-connectivity.propertiesというファイルが<インストールディレクトリ>\ras\confの下に作成されます。

。このファイルには、次の情報が含まれています。

- プロトコルタイプ: WS/WSS
- ・ リッスンアドレス: FQDN/IP
- リッスンポート: <整数>
- ・ リバースRASフラグ: true/false (RASはこのフラグを使用して、通常RASとリバースRASのどちらの

モードを起動時に使用するかを選択します)

• ハッシュされた共有シークレット

詳細については、『Operations Orchestration Centralユーザーガイド』の「トポロジのセットアップ – ワーカー」を参照してください。

フローチャートに戻る

設定とインストールの確認

インストールの概要が表示されます。

設定を確認し、[Install]をクリックします。

フローチャートに戻る

インストール完了

[Finish] をクリックして、インストールを終了します。

参照

サンプルのsilent.propertiesファイル

行の先頭にある#を削除すると、行のコメントアウトを解除できます。

####

Installing a standard RAS

####

Root directory of the installation:

root.dir=C:/Program Files/Hewlett-Packard/HP Operations Orchestration

What to install:

install.java=true

install.central=false

install.ras=true

install.studio=false

Define the Central connection properties - used to connect the RAS to the central

central.url=

In the formats: http://< server-FQDN> or < IP address>:< HTTP_PORT>/oo

Example: central.url=http://16.59.62.205:8293/oo

If you are using a cluster, this should be the load balancer's URL:

central.url=https://74.125.225.240:8443/oo

Define whether or not access to Central requires an HTTP proxy

central.proxy=

Valid values: no, manual

Default: no

Define the HTTP proxy host name for connecting to Central.

central.proxy-hostname=

Example: proxy-hostname=myhost

Define the HTTP proxy port for connecting to Central

central.proxy-port=

central.proxy-port=880

Define the HTTP proxy user name for connecting to Central, if proxy requires authentication.

central.proxy-username=

Define the HTTP proxy password for connecting to Central, if needed.

central.proxy-password=

Specify whether the Central is password protected

central.secured=

valid values for central.secured: true, false

Default: true

Define the Central user name that has MANAGE_TOPOLOGY permission.

central.username=

Example: central.username=oouser

Define the Central user's password

central.password=

Example: central.password=oopass

Define whether the RAS requires a SSL user-provided certificate to register

ssl.certificate.type=

Valid values: self-signed, user-provided

Linkage: If your Central was installed with a user provided certificate

set this value to user-provided and also provide a

value for ssl.user-provided-root-certificate.location

Example: ssl.certificate.type=self-signed

Specify the location of the root certificate to be imported.

ssl.user-provided-root-certificate.location=

Needed only if Central was installed with different certificates than selfsigned.

The root certificate must be in .cer or .crt format

Linkage:If you chose to set ssl.certificate.type to be user-provided for Central, and if you

chose to install both Central and RAS, you must set a

value for ssl.user-provided-root-certificate.location

Example: ssl.user-provided-root-certificate.location=c:/tmp/my.cer

Example: ssl.user-provided-root-certificate.location=c:\\tmp\\my.cer

Specify whether the X.509 client certificate should be provided by the RAS to Central

ssl.client.certificate=

Valid values: true, false

Default: false

This must be provided when Central requires an X.509 certificate from the client as a part of the SSL handshake.

Define the full path to the X.509 client certificate location of a user capable of registering a RAS

ssl.user.client.certificate.location=

On Windows, the path must be with / or with \\

Define the X.509 client certificate password

ssl.user.client.certificate.password=

Define the full path to the X.509 client certificate location

ssl.user-provided-client-certificate.location=

On Windows, the path must be with / or with \setminus

Define the X.509 client certificate password # ssl.client.certificate.password= ### Define the UUID of the RAS # ssl.client.certificate.ras.uuid= # If Central requires an X.509 client certificate, you need to generate it. # The X.509 client certificate needs to have the principal name of the RAS, which is # the RAS UUID # This must be in the UUID format. # You must generate the UUID and provide it here. # Example of UUID format: c7fd89e1-d703-44a1-b067-732b8ebbfe23 ### Define the connectivity direction of the RAS ### This determines whether the RAS initiates the connection to Central (standard RAS) ### or whether the RAS waits for Central to initiate the connection (reverse RAS) # register.ras=true # Valid values: true, false # true = standard RAS, false = reverse RAS #### #### Installing a reverse RAS #### ##### Root directory of the installation: # root.dir=C:/Program Files/Hewlett-Packard/HP Operations Orchestration #### What to install: # install.java=true # install.central=false # install.ras=true # install.studio=false ### Define the connectivity direction of the RAS ### This determines whether the RAS initiates the connection to Central (standard RAS)

or whether the RAS waits for Central to initiate the connection (reverse RAS) # register.ras=false # Valid values: true, false # true = standard RAS, false = reverse RAS # shared.secret= # For a reverse RAS, enter the shared secret that will be used by Central, to communicate with this RAS # ras.server.address= # Enter the IP address of the reverse RAS # Example: ras.server.address=16.60.234.64 # ras.connectivity.protocol= # Enter the protocol of the reverse RAS # Valid values:HTTPS, HTTP # Example: ras.connectivity.protocol=HTTPS # ras.connectivity.central.initiates.https.port= # Enter the https port number of the reverse RAS (if protocol == HTTPS) # Example: ras.connectivity.central.initiates.https.port=8443 # ras.connectivity.central.initiates.http.port= # Enter the http port number of the reverse RAS(if protocol == HTTP) # Example: ras.connectivity.central.initiates.http.port=8080 ### Define whether the SS1 certificate is user-provided or self-signed # ssl.certificate.type= # Valid values: self-signed, user-provided # Linkage: If you chose to set ssl.certificate.type to be user-provided, you must also set a # value for ssl.user-provided-root-certificate.location # Example: ssl.certificate.type=self-signed ### Specify the location of the user-provided keystore with the server certificate # ssl.user-keystore.location= # This must be in PKCS12 format # On Windows, the path can use either / or \setminus

Example: ssl.user-keystore.location=c:/tmp/certificate.p12/pfx

Root directory of the installation:

root.dir=C:/Program Files/Hewlett-Packard/HP Operations Orchestration

What to install:

- # install.java=true
- # install.central=false

install.ras=false

install.studio=true

Specify the content packs to be imported to Studio

studio.content.packs=

Optional - use this if you want to auto-import CPs on first Studio startup.

Absolute paths to the needed CPs, separated by comma.

Example: studio.content.packs=C:/tmp/oo10-base-cp-1.0.142.jar,C:/tmp/my-cp-1.0.0.jar

サイレントインストールに関する注意事項

- プロパティ値には、空白文字がないように注意してください(特に貼り付け時)。空白文字があると、
 正しく値が読み取られず、インストールが失敗することがあります。
- Oracle: [db.username] プロパティと[db.password] プロパティでは、SYSやSYSTEMなどの管理者アカウントの資格情報を使用しないでください。
- PostgreSQL: [db.username] プロパティと[db.password] プロパティでは、postgres資格情報を使用しないでください。

注: PostgreSQLデータベースの名前は、大文字と小文字が区別されます。

- db.type=H2: H2ローカルデータベースを使用します。本稼働では使用しないでください。
- db.type=other: サポートされるデータベースの高度な機能を有効にするために使用します。[other]を 選択する場合は、Operations Orchestrationでの使用がサポートされている種類のデータベースのみ

を使用できます。詳細については、「Operations Orchestrationシステム要件」を参照してください。

- データベース名およびSIDには、アンダースコア()以外の特殊文字は使用できません。また、データベース名とSIDには、30文字まで入力できます。
- Central.propertiesファイルでlocalhostをデータベースとして持つリモート9.x Centralからサイレントイン ストールでアップグレードした場合、インストールとアップグレードが正常に終了しません。ウィザードによるインストールの場合はこの問題は発生しません。
- silent.propertiesでは、プロパティ値にバックスラッシュ ('\') が含まれている場合、エスケープ (バックス ラッシュを2つ指定) が必要です。

次のような場合、上記の対応が必要になります。

- 日本語環境のすべてのパス。日本語環境では、パスの区切り記号は円記号なので、エスケープが必要です。たとえば、C:¥¥folderのようになります。
- RASのインストールで 'domain\user' という形式のLDAPユーザーを使用する場合。
- Windowsシステムアカウント認証を使用してデータベースをセットアップした場合のデータベースユー ザー。
- 。 ユーザー名にバックスラッシュが含まれている場合。

サイレントインストールでは、デフォルト値が異なる場合があります。たとえば、ウィザードでインストールする場合、証明書はデフォルトで (ユーザー指定の) CAに設定されていますが、サイレントインストールでのデフォルトは自己署名です。

インストールウィザードによるすべてのOperations Orchestrationコンポーネントのインストール

ここでは、すべてのコンポーネントを含むOperations Orchestrationのクリーンインストールを実行する方法 を説明します。すべてのコンポーネントとは、Central、RAS、Studioです。



注: Studio (フロー作成ツール) はWindowsのみで動作します。したがって、Operations OrchestrationをLinuxにインストールする場合は、インストーラーをWindowsでも実行してStudioをイ ンストールする必要があります。

Operations Orchestrationインストールの開始

- 1. zipファイルをHPE SSOポータルにダウンロードし、コンピューターのローカルドライブに展開します。
- 2. インストーラーを開始するには、次の手順を実行します。
 - 。 Windowsの場合: installer-win64.exeインストールファイルをダブルクリックします。
 - Linuxの場合: X Windowターミナルから次のコマンドを実行します。

```
bash installer-linux64.bin
```

installer-linux64.binファイルをダブルクリックすると、インストーラーが起動します。

3. インストーラーが起動すると、インストールパッケージが抽出され、Operations Orchestration Installation and Configuration Wizardが自動的に開きます。[Next] をクリックします。

💳 51% Extracting		—
	Cancel	

4. [License] ページで [I Agree] を選択し、[Next] をクリックします。

フローチャートに戻る

インストール場所の入力またはデフォルトの場所の使用

1. [Location] ページで、インストールのルートディレクトリの場所を選択します。

ディレクトリが存在しない場合は、自動的に作成されます。新しい場所の作成を確認するように求められます。

注: インストールパスに使用できる文字は、英字、数字、スペース、ハイフン (-)、下線 (_)です。

デフォルトのパスはWindowsではC:\Program Files\Hewlett-Packard Enterprise\HPE Operations Orchestration、Linuxでは/opt/hpe/ooです。

-	HPE Operations Orchestration Installation Wizard	x
Root Directory Location	root directory	Hewlett Packard Enterprise
Welcome License Location Options Central Cluster Connectivity IDM Configuration Central Database Configuration IDM Database Configuration RAS connectivity RAS → Central Central → RAS Content Packs Upgrade Language Summary Installation Progress Finish	Installation root directory Select the installation root directory Root directory C:\Program Files\Hewlett Packard Enterprise\HPE Operations Orchestration Disk space requirements Available disk space: 26.93 GB Installation may require up to 4 GB.	Br <u>o</u> wse
	< Back	Next > Cancel

2. [Next] をクリックします。

フローチャートに戻る

すべてのインストールコンポーネントの選択

1. [Options] ページで、すべてのチェックボックスをオンにします。

HPE Operations Orchest	ration Installation Wizard	×
Option Selection In this step, select the HPE Ope	rations Orchestration components	Hewlett Packard Enterprise
Welcome License Location Options Central Cluster Connectivity Database Connection RAS Connectivity RAS – Central Central – RAS Content Packs Upgrade Language Summary Installation Progress Finish	Options Select components to install and configure Central Studio Remote Action Server (RAS) Documentation Java Runtime Description	
		<back next=""> Cancel</back>

2. [Next] をクリックします。

フローチャートに戻る

クラスターステップを無変更で通過

[Central Cluster] ページで、[Next] をクリックします。

クラスター内のノードをインストールする方法については、「Operations Orchestration Centralクラスターの インストール」(74ページ)を参照してください。

フローチャートに戻る

ポートとセキュリティ設定の決定

[Connectivity] ページで、CentralサーバーのポートおよびTLSを構成します。

1. Centralサーバーの利用可能なポートを構成します。各ポートにはデフォルト値 (8080および8443)が 表示されますが、これは変更できます。次のいずれかを選択します。

-	HPE Operations Orchestra	tion Installation Wizard	x
Central Server Connectiv In this step, configure the Central S	ity erver ports and TLS		Hewlett Packard Enterprise
Welcome License Location Options Central Cluster Connectivity IDM Configuration Central Database Configuration IDM Database Configuration RAS connectivity RAS → Central Central → RAS Content Packs Upgrade Language Summary Installation Progress Finish	Connectivity Configure the Central Server port number: ● Disable HTTP port (HPE recommends ● Allow HTTP access (not recommended HTTP HTTPS ■ Supply a secure TLS certificate (when r Central TLS certificate should be in PKCS12 th Central TLS certificate password Confirm password CAroot certificate location (crt or .cer file) The CAroot certificate of the Central TLS c The CAroot certificate will be imported into Do not start Central server after installa ■ (Must be checked when you want to con This option is ignored when choosing the Test ports availability	s and TLS properties to disable the HTTP port and to use a TLS CAcertifica , but can be undone after the installation) 8080 8443 not provided, a self-signed certificate is used, which is commat. entificate. the Central/RAS TrustStore. tion figure HPE OO to be compliant with FIPS 140-2.) o upgrade from 9.x.	ate for security reasor
🔺 Provide a TLS certificate		Eack	⊴ext > <u>C</u> ancel

。 (推奨) [Disable HTTP Port] を選択し、[HTTPS] フィールドでポートを構成します。

このオプションは、通信チャネルが暗号化されるため、セキュリティ上の理由で推奨されます。

(非推奨)[Allow HTTP access]を選択し、[HTTP] フィールドと[HTTPS] フィールドに2つのポートを構成します。

注: 少なくとも1つのポートの構成が必須です。ポートが構成されていない場合や、ポートが別のアプリケーションで占有されている場合は、インストールを完了できなくなります。

2. (推奨) [Provide a secure TLS certificate] を選択し、[Browse] をクリックして証明書を選択します。

このステップは、セキュリティ上の理由で推奨されます。Central TLS証明書を選択しない場合、 Operations Orchestrationでは自己署名証明書が使用されます。

注: Central TLS証明書の場所にネットワークパスを使用しないでください。

- 3. Central TLS証明書を選択した場合、そのパスワードを入力し、確認のため再入力します。
- 4. [Browse] をクリックして、CAルート証明書の場所を指定します(その証明書がCentral/RASの信頼

ストアにインポートされます)。

注: CAルート証明書の場所にネットワークパスを使用しないでください。

セキュアな環境でのOperations Orchestrationのインストールについては、Operations Orchestration 「OOのセキュアリングとハードニング」を参照してください。

注: CentralとRASをいっしょにインストールするので、[Do not start Central server after installation] オプションは使用できません。これは、RASサーバーがCentralサーバーに接続する必要があるからです。Centralが開始されていないと、RASのインストールは失敗します。

フローチャートに戻る

ポートのテスト

[Test ports availability] をクリックします。ポートが利用可能な場合は、[Success] チェックマークが表示 されます。

- エラーが発生した場合は、そのエラーに応じてポートを調整してから、もう一度実行してください。
- [Success] チェックマークが表示されたら、[Next] をクリックします。

フローチャートに戻る

データベースの構成

[Database Connection] ページで、データベーススキーマを構成し作成します。

注: ユーザー入力を行う言語が英語以外に2つ(たとえば、ドイツ語と中国語)ある場合は、MS SQLは使用しないでください。その代替として、Oracle、MySQL、Postgresなどのデータベースを、 Operations Orchestrationで推奨されるUnicode構成で使用してください。 HPE Operations Orchestration Installation Wizard





 \times

In this step, configure and create the database schema

	- Database Connection Pror	nerties			^	•
Welcome	Database connection Properties					
License	Select the database vendor, and enter the connection properties					
Location	Database Type Oracle Database 🗸 🗸					
Options	Connect to existing d	atabase/schema \bigcirc Create the database/schema				
Central Cluster	IDBC Driver iar			Browse		
Connectivity	Hesterne er Deddesse			DIQW3C		
IDM Configuration	Hostname or IP address					
Database Connection	<u>P</u> ort	1521				
IDM Database Configuration	() <u>S</u> ID	ORCL				
RAS Connectivity	○ <u>Service</u> Name					
RAS → Central	<u>U</u> sername					
Central → RAS	P <u>a</u> ssword					
Content Packs						
Upgrade	Test Connection					
Language						
Summary						
Installation Progress						ł
Finish						
					~	,
🔺 The database connection	n must be tested	< <u>B</u> ack	Next	t > <u>C</u> an	cel	

1. [Database Type] リストからデータベースベンダーを選択し、次に接続プロパティを入力します。

注: [Connect to existing database/schema] オプションが選択されている場合は、 [Username] および [Password] フィールド で管理者ユーザーアカウントを使用しないでください。使用した場合は、管理者アカウントでOperations Orchestrationがインストールされます。

[Create the database/schema] オプションを使用する場合は、適切な権限を持つユーザーを [Admin username] および [Admin password] フィールド で指定してください。

選択可能なデータベースの種類は以下のとおりです。

Oracle: [Username] フィールドと[Password] フィールドでは、SYSやSYSTEMなどの管理者アカウントの資格情報を使用しないでください。

注: Oracle 11g R2または11g R2 RACを使用する場合、Operations Orchestrationをインストールする前に、パッチ20299013を適用することをお勧めします。

 Microsoft SQL Server: [Username] フィールドと[Password] フィールドでは、saなどの管理者ア カウントの資格情報を使用しないでください。 Oracle MySQL: [Username] フィールドと[Password] フィールドでは、root資格情報を使用しないでください。

Operations OrchestrationをOracle RAC (Real Application Cluster) とともにインストールする場合、[**Other database**]を選択してURLを入力する必要があります。

PostgreSQL: [Username] フィールドと[Password] フィールドでは、postgres資格情報を使用しないでください。

注: PostgreSQLデータベースの名前は、大文字と小文字が区別されます。

- Internal database: H2ローカルデータベースを使用します。本稼働では使用しないでください。
- Other database: (サポートされるデータベースの高度な機能を有効にするために使用します)。
 [Other database]を選択する場合は、Operations Orchestrationでの使用がサポートされている 種類のデータベースのみを使用できます。

注: [Other database] オプションでは、任意の有効なJDBC URLもサポートしています。

- 2. データベースの種類を選択してから、次のいずれかを選択します。
 - Connect to existing database/schema: 既存のスキーマ、ユーザー、またはデータベースに接続します。スキーマ/データベースおよびユーザーが存在するかどうかがインストーラーによって検証されます。
 - Create the database/schema: 新規のデータベースまたはスキーマを作成できます。
 [Database]、[Username]、[Password] の各フィールドの内容は、Operations Orchestrationで 使用するスキーマ、ユーザー、データベースの新規作成で使用されます。

[Confirm Password] フィールドにパスワードを再度入力します。

重要:組織のセキュリティポリシーに従って、強いパスワードを使用してください。パスワードの 強度が十分でない場合は、エラーメッセージが表示されます。

[Admin username] フィールドと[Admin password] フィールドに、既存のデータベースユーザー の資格情報を入力します。この管理者ユーザーには、データベースに接続する権限と、 Operations Orchestrationで使用するスキーマ、ユーザー、データベースを新規作成する権限が 必要です。

DBA (Admin) 資格情報は、Operations Orchestrationデータベースとユーザー/役割の作成のみ に使用されます。これらの資格情報は保存されず、Operations Orchestrationのインストール後 には使用されないため、ここで入力しても安全です。

3. 「インストール前の作業」(25ページ)の一部として、インストールしたOracle JDBCドライバーのパスを 選択します。 4. ホスト名またはIPアドレス、その他の接続情報を入力します。

FQDN (完全修飾ドメイン名)を入力します。

IPv6を使用する場合は、IPv6アドレスを角括弧で囲んでください(例:[3fff::20])。括弧で囲まないと エラーが発生します。

5. (Oracleの場合)[**SID**] または [**Service Name**] のいずれかを選択し、データベースのSIDまたはサービ ス名を入力します。

SIDでなく、Oracleデータベースのサービス名を使用することをお勧めします。

注: Oracleにインストールされている9.xバージョンからアップグレードしている場合、[**SID**] フィールドには、データベース名でなく、このデータベースのSIDを入力する必要があります。

データベーススキーマの設定については、『Operations Orchestrationデータベースガイド』を参照してください。

フローチャートに戻る

データベースはMySQLですか?

はい:「MySQL用のJDBCドライバーの指定」に進みます

いいえ:「データベース設定のテスト」に進みます

MySQL用のJDBCドライバーの指定

データベースがMySQLの場合は、次の手順を実行します。

[Database Connection] ページで、[Browse] をクリックして、JDBCドライバーの場所を選択します。

フローチャートに戻る

データベース設定のテスト

[Test Connection] をクリックします。 データベースに接続 できない場合は、 ウィザードの次のステップに進むことができません。

パスワードの強度が十分でない場合は、警告が表示されます。この場合でもインストールを続行できま すが、強いパスワードに変更することを強くお勧めします。

インストーラーは、スキーマとデータベースが空白でないことをチェックし、空白でない場合は警告メッセージを表示します。スキーマの検証中にインストールにエラーが発生した場合、インストールプロセスは停止します。

注: このテストでは、Operations Orchestrationと選択したデータベースとの間の接続のみが検証されます。データベースで要求される条件 (スキーマに対するユーザーの読み取り/書き込み権限など)は

検証されません。

注: すべてのデータベースベンダーについて、新しいデータベースを作成するよう選択した場合は、 データベースの大文字と小文字の照合順序は次のように区別されます。

- MySQL: 新規データベースにはutf8_bin collationが使用されます。
- Postgres: 仕様上、大文字と小文字が区別されます。特に設定は必要ありません。UTF-8エン コーディングがサポートされます。
- Oracle: デフォルトで大文字と小文字が区別されます。特に設定は必要ありません。UTF-8エン コーディングがサポートされます。
- MS SQL: 必要な言語に応じて、次のデータベースの照合順序のみを使用します。
 - 英語: SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS
 - 日本語: Japanese_Unicode_CS_AS
 - ◎ 簡体字中国語: Chinese_Simplified_Stroke_Order_100_CS_AS
 - ドイツ語: SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS
 - 。 フランス語: French_100_CS_AS
 - スペイン語: SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS

ただし、データベースがインストール済みの場合は、データベース固有の照合順序を使用して表が 作成されます。他の照合順序を使用すると、ローカライズされたインストールでユーザーインタフェース に文字化けが発生する可能性があります。さらに、ローカライズされたインストールではMicrosoft SQL Serverで他の照合順序は公式にはサポートされていません。

SQL Serverデータベースの新規作成にインストーラーを使用する場合、言語の選択ページで言語 を選択すると、新規データベース用の照合順序が正しく設定されます。

上記の照合順序を使用すると、テキスト列にnvarcharデータ型ではなくvarcharデータ型を使用で きます。varcharデータ型を使用する方がより効率的で、データベース全体のサイズも小さくなりま す。

特定の言語を選択すると、SQL Serverを使用するOperations Orchestrationシステムは、その照合 順序でサポートされる言語のみに限定されます。たとえば、SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS照 合順序を使用する場合は、英語、ドイツ語、およびスペイン語の文字は使用できますが、日本語 文字は使用できません。Japanese_Unicode_CS_ASを使用する場合は、フランス語のアクセント 文字は適切に提示されません。各照合順序の完全な仕様については、Microsoft SQL Serverの ドキュメントを参照してください。

フローチャートに戻る

Studioデプロイメント用のコンテンツパックの選択

[Content Packs] ページでは、1つまたは複数の既存のコンテンツパックのインポートを行います。

1. コンテンツパックがある場所を選択して、[OK]をクリックします。

選択したフォルダーにある使用可能なコンテンツパックがリストに表示されます。

注:インストールフォルダーには、リリースされたコンテンツパックが含まれます。

2. インポートするコンテンツパックを選択し、[Next]をクリックします。

HPE Operations Orchestration Installation Wizard			
Studio Content Packs			Hewlett Packard Enterprise
Welcome	Content Packs Source Directory	C:110.80\content	Br <u>o</u> wse
License	Select Content Packs to deploy in Studio	Specified location does not contain any content packs	
Location			
Options			
Central Cluster			
Connectivity			
IDM Configuration			
Central Database Configuration			
IDM Database Configuration			
RAS Connectivity			
$RAS \rightarrow Central$			
Central → RAS			
Content Packs			
Upgrade			
Language			
Summary			
Installation Progress			
Finish			
	Find more content packs at <u>https://marke</u>	tplace.saas.hpe.com/itom/category/all?product=Operation	s%20Orchestration.
< Back Next > Cancel			

注: HPLNで新しいコンテンツパックや更新されたコンテンツパックをダウンロードするには、ウィ ザードの下の部分にあるリンクを使用します。

フローチャートに戻る

9.xからのアップグレードですか?

[Upgrade] ページで、何も変更せずに [Next] をクリックします。
ここでは、Operations Orchestration 10.xのクリーンインストールを実行する方法を説明します。OO 9.xからのアップグレードの詳細は、『OO 9.xからOperations Orchestration 10.xへのアップグレード』を参照してください。

フローチャートに戻る

言語の選択

[Language] ページで、Operations Orchestrationでサポートされる言語 (英語に追加)を選択し、[Next] をクリックします。

この言語サポートは、以下で使用されます。

- MS SQL照合順序の言語(該当する場合)
- コンテンツのcentral-wrapper.confの言語。この言語サポートが必要な可能性があるのは、たとえば、日本語で構成されるサーバーにpingを実行する必要がある場合などです。

注: インストール後でも言語 サポートを変更できます。インストールディレクトリのcentral/confにある central-wrapper.confファイルを編集してください。

HPE Operations Orchestrat	ion Installation Wizard	×
Language Selection In this step, select a supported la	nguage for HPE Operations Orchestration, in addition to English.	Hewlett Packard Enterprise
Welcome	Language	
License	English only	
Location		
Options	⊖ German	
Central Cluster		
Connectivity	() Japanese	
IDM Configuration	○ Simplified Chinese	
Central Database Configuration	○ Spanish	
IDM Database Configuration		
RAS Connectivity		
RAS → Central		
Central → RAS		
Content Packs		
Upgrade		
Language		
Installation Progress		
Finish		
	< Back N	ext > Cancel

フローチャートに戻る

設定とインストールの確認

- 1. インストールと構成について、ウィザードで選択し入力した設定が[Summary] ページに表示されま す。選択が正しいことを確認してください。いずれかの項目を修正する場合は、[Back]をクリックしま す。
- 2. [Install] をクリックします。インストールが開始され、[Progress] ページが開きます。正しくインストール できた項目の隣にチェックマークが表示されます。インストールが完了したら、[Next] をクリックします。

注: いずれかのインストールや構成項目に問題がある場合でも、残りの項目はそのエラーを無 視して続行が試みられます。installer.logファイル(デフォルトの場所はWindowsでは C:\HPE\oo、Linuxでは/HPE/oo)を参照して、エラーがないかどうか確認します。

- 3. (オプション) [Finish] ページで [Open Welcome Page] を選択すると、デフォルトのWebブラウザーが 開いてOperations Orchestrationの最初のページが表示されます。表示言語は、[Language] ページで選択した言語です。
- 4. [Finish] をクリックして、Installation and Configurationウィザードを閉じます。

フローチャートに戻る

インストール完了

Central、Studio、RASがインストールされ、メニューショートカットが作成されます。

インストールされているのは、トライアルバージョンのOperations Orchestrationです。Enterprise Editionライ センスを90日以内にインストールすることが必要になります。詳細については、『Operations Orchestration Centralユーザーガイド』の「ライセンスのセットアップ」を参照してください。

Studioのインストール後にStudio Git統合機能を使用するには、Gitクライアントバージョン2.9.2をインストールする必要があります。詳細については、「インストールウィザードによるOperations Orchestration Studioのインストール」(41ページ)を参照してください。

Operations Orchestration Centralクラスターのインストール

クラスタリングには、スループットを向上する高い可用性とスケーラビリティが備わっています。Operations Orchestrationの以前のバージョンでは、Terracottaと呼ばれるクラスター化ソリューションがアプリケーション の一部として提供されていましたが、Operations Orchestration 10.xではもう提供されていません。外部 のクラスター化ソフトウェアや、共有ファイルシステムの要件は必要ありません。 クラスターを作成するには、インストールウィザードを実行して最初のCentralを作成します。次に、他のマシンでウィザードを実行して次のノードを作成しますが、この2回目のインストール時に同じデータベーススキーマをポイントするように設定します。

クラスター環境では、すべてのコンピューターの時計の時刻を秒単位まで正確に同期させる必要があります。 すべてのノード (CentralおよびRAS)間で正確なシステム時刻を定期的にメンテナンスするには、 NTP同期の使用をお勧めします。

注: クラスター環境において、Centralノードが特定のRASに接続され、シャットダウンされている場合、RASへの接続は自動的に別の稼働中のノードに移行されます。RASは最大3分間切断される可能性があります。識別に2分、RASの再接続に最大1分かかります。

注: このセクションでは、Operations Orchestration 10.xのクリーンインストールを使用する場合や、 バージョン9.xからのアップグレード中に、クラスターをインストール方法について説明しています。



10.xクラスターインストールの開始

zipファイルをHPE SSOポータルにダウンロードし、コンピューターのローカルドライブに展開します。

- 1. インストーラーを開始するには、次の手順を実行します。
 - 。Windowsの場合: installer-win64.exeインストールファイルをダブルクリックします。
 - Linuxの場合: X Windowターミナルから次のコマンドを実行します。

bash installer-linux64.bin

installer-linux64.binファイルをダブルクリックすると、インストーラーが起動します。

2. インストーラーが起動すると、インストールパッケージが抽出され、Operations Orchestration Installation and Configuration Wizardが自動的に開きます。[Next] をクリックします。

51% Extracting	-X
Cancel	

フローチャートに戻る

最初のCentralノードのインストールの開始

最初のCentralノードをスタンドアロンCentralとしてインストールします。

インストールウィザードの以下のページを実行します。詳細については、「インストールウィザードによる Operations Orchestration Centralのインストール」(27ページ)を参照してください。

- 1. [License] ページで [I Agree] を選択し、[Next] をクリックします。
- 2. [Location] ページで、インストールのルートディレクトリの場所を選択します。
- 3. [Options] ページで、[Central] を選択してから [Next] をクリックします。
- 4. [Central Cluster] ページで、オプションを何も選択せずに、[Next] をクリックします。

クラスター化オプションは、他のノードをインストールする際に選択します。

5. [Connectivity] ページで、Centralサーバーの利用可能なポートを構成します。各ポートにはデフォ ルト値 (8080および8443) が表示されますが、これは変更できます。次のいずれかを選択します。

-	HPE Operations Orchestra	tion Installation Wizard	x
Central Server Connectiv In this step, configure the Central S	t ity Server ports and TLS		Hewlett Packard Enterprise
Welcome License Location Options Central Cluster Domectivity IDM Configuration Central Database Configuration IDM Database Configuration RAS connectivity RAS → Central Content Packs Upgrade Language Summary Installation Progress Finish	Connectivity Configure the Central Server port number: ● Disable HTTP port (HPE recommended Allow HTTP access (not recommended HTTP HTTPS Supply a secure TLS certificate (when recommended The TLS certificate a should be in PKCS12 to Central TLS certificate should be in PKCS12 to Central TLS certificate password Confirm password CAroot certificate location (crt or .cer file) The CAroot certificate of the Central TLS of The CAroot certificate will be imported into Do not start Central server after installa (Must be checked when you want to con This option is ignored when choosing to Test ports availability	s and TLS properties to disable the HTTP port and to use a TLS CA certific: d, but can be undone after the installation) 8080 8443 not provided, a self-signed certificate is used, which is format. ertificate. o the Central/RAS TrustStore. tion figure HPE OO to be compliant with FIPS 140-2.) to upgrade from 9.x.	ate for security reasor
🔺 Provide a TLS certificate		< Back	Next > Cancel

○ (推奨)[Disable HTTP Port]を選択し、[HTTPS] フィールドでポートを構成します。

このオプションは、通信チャネルが暗号化されるため、セキュリティ上の理由で推奨されます。

- (非推奨)[Allow HTTP access]を選択し、[HTTP] フィールドと[HTTPS] フィールドに2つのポートを構成します。
- 6. (推奨) [Provide a secure TLS certificate] を選択し、[Browse] をクリックして証明書を選択します。

このステップは、セキュリティ上の理由で推奨されます。Central TLS証明書を選択しない場合、 Operations Orchestrationでは、デフォルトの自己署名証明書が使用されます。

- 7. Central TLS証明書のパスワードを入力し、確認のため再入力します。
- 8. [Browse] をクリックして、CAルート証明書の場所を指定します (その証明書がCentral/RASの信頼 ストアにインポートされます)。

注:証明書の場所にネットワークパスを使用しないでください。

9. 次のいずれかに当てはまる場合は、[Do not start Central server after installation]を選択します。

インストールガイド

- 。 Operations OrchestrationをFIPS 140-2互換に構成する場合
- 新しいCentralをクラスターモードでインストールし、インストーラーのバージョンが現在のCentralより 古い場合

注: CentralとRASを同時にインストールする場合や、9.xからのアップグレードの場合は、このオ プションを使用できません。

- 10. [Test ports availability] をクリックします。ポートが利用可能な場合は、[Success] チェックマークが 表示されます。エラーが発生した場合は、そのエラーに応じてポートを調整してください。
- 11. [Next] をクリックします。
- 12. [Database Connection] ページで、データベーススキーマを構成し作成します。

最初のノードが9.xからのアップグレードの場合は、「はい、バージョン9.xからのアップグレードです」に進みます。

最初のノードが10.xのクリーンインストールの場合は、「いいえ、Operations Orchestration 10.xのクリーン インストールです」に進みます。

フローチャートに戻る

はい、バージョン9.xからのアップグレードです

データベースデータのクローンを作成するため、[Upgrade] ページで、[Upgrade from Operations Orchestration 9.x] チェックボックスを選択します。

HPE Operations O	Prchestration Installation Wizard	—
Upgrade from 9	9.x ograde settings from HP Operations Orchestration 9.x	Hewlett Packard Enterprise
Welcome	HP Operations Orchestration 9.x Upgrade	^
License	Define the connection to the HP Operations Orchestration 9.x database	
Location	Upgrade from HP Operations Orchestration 9.x	
Options		
Central Cluster	Upgrade source using 9.x database connection files 🔹	
Connectivity		
Database	JDBC driver location (required for MySQL only)	Browse
RAS Connectivity		
RAS -> Central	central-secured.properties	Browse
Central -> RAS	centraLproperties	Browse
Content Packs	Unidate	
Upgrade	Valuate	
Language		
Summary		
Installation Progress		
Finish		
	For more information about upgrading from HP 00 9.x, see the <u>installation and Upgrade help</u> .	-
	< Back	Next > Cancel

注:この操作が必要なのは、最初のCentralに対してのみです。他のノードでは必要ありません。

9.xから10.xに (9.xコンテンツも含めて) アップグレード するときの詳細は、次の別のドキュメントで説明しています。HPE Operations Orchestration 9.xから10.xへのアップグレード。 クラスターに9.xからのアップグレードが含まれる場合は、『Operations Orchestration 9.xから10.xへのアップグレード』を参照してください。

最初のノードを9.xからアップグレードしたら、次のステップの「Centralからのクラスターインストールファイルの 取得」に進みます。

フローチャートに戻る

いいえ、Operations Orchestration 10.xのクリーンインストールです

[Upgrade] ページで、何も変更せずに [Next] をクリックします。

最初のノードのインストールを完了します。詳細については、「インストールウィザードによるOperations Orchestration Centralのインストール」(27ページ)を参照してください。

最初のノードのインストールが終了したら、次のステップの「Centralからのクラスターインストールファイルの 取得」に進みます。

Centralからのクラスターインストールファイルの取得

最初のCentralがインストールされたら、次のファイルを収集します。

ファイル	説明	場所
database.properties	データベースのプロパティを定 義します。	<インストールディレクトリ >/central/conf/database.properties
encryption properties	データベースの暗号化の方法 を定義します。	<インストールディレクトリ >/central/var/security/encryption properties
encryption_repository	データベースの暗号化の詳細 を記録します。	<インストールディレクトリ >/central/var/security/encryption_ repository
JDBCドライバー	これは、MySQLデータベースを 使用する場合のみ必要です。	場所は状況によって異なります。

クラスターノードのインストールの開始

- 1. インストーラーを開始し、クラスター内の次のCentralノードをインストールします。
- 2. インストールウィザードの最初の4つのページ([Welcome]、[License]、[Location]、[Options])を実行します。

注:最初のノードでキーストアのパスワードを変更する場合は、追加のノードで同じ構成変更を 適用する必要があります。

フローチャートに戻る

Centralノードサーバーへのクラスターインストールノードのコピー

Centralノードをインストールするサーバーに、クラスターインストールファイルをコピーします。

フローチャートに戻る

既存のクラスターへのノードの追加

1. [Central Cluster] ページで、[Add a node to the existing Central cluster] を選択します。

in this step you can add a node to e		
Welcome	Central Cluster	
License	Add a node to an existing cluster, HPE Operations Orchestration 10 Central cluster is active by default even if	you have just a single node. This step i
Location	Intended to configure an additional node to an existing cluster by importing the configuration from an existin	gnoae.
Options		Prowco
entral Cluster	Ebeatorior revising novembra and invite in avening a cabase, properties	Di <u>o</u> wse
Connectivity	Location of <existing -install-dir="" -node="">/central/var/security/encryption.properties</existing>	Br <u>o</u> wse
DM Configuration	Location of <existing-node-install-dir>/central/var/security/encryption_repository</existing-node-install-dir>	Br <u>o</u> wse
entral Database Configuration	JDBC driver location	Br <u>o</u> wse
DM Database Configuration	Required if you are using a MySuL database, or are upgrading an HPE UU 9 installation that uses MySuL.	
DM Database Configuration RAS Connectivity	Required it you are using a MySuL database, or are upgrading an HPE UU 9 installation that uses MySuL.	
DM Database Configuration RAS Connectivity RAS – Central	Required it you are using a MySuL database, or are upgrading an HPE UU 9 installation that uses MySuL. For more information about installing an HPE 00 10.x cluster, see the <u>Installation and Upgrade help</u> .	
DM Database Configuration RAS Connectivity RAS – Central Central – RAS	Required it you are using a MySuL database, or are upgrading an HPE UU 9 installation that uses MySuL.	
DM Database Configuration RAS Connectivity RAS – Central Central – RAS Content Packs	Required it you are using a MySuL database, or are upgrading an HPE UU 9 installation that uses MySuL.	
DM Database Configuration RAS Connectivity RAS – Central Central – RAS Content Packs Jpgrade	Required it you are using a MySuL database, or are upgrading an HPE UU 9 installation that uses MySuL.	
DM Database Configuration RAS Connectivity RAS – Central Central – RAS Content Packs Jpgrade Language	Required it you are using a MySuL database, or are upgrading an HPE UU 9 installation that uses MySuL.	
DM Database Configuration RAS Connectivity RAS – Central Central – RAS Content Packs Jpgrade Language Summary	Required it you are using a MySuL database, or are upgrading an HPE UU 9 installation that uses MySuL.	
DM Database Configuration RAS Connectivity RAS – Central Central – RAS Content Packs Jpgrade Language Summary Instalation Progress	Required it you are using a MySuL database, or are upgrading an HPE UU 9 installation that uses MySuL.	
DM Database Configuration RAS Connectivity RAS – Central Central – RAS Content Packs Jpgrade Language Language Lummary Installation Progress	Required it you are using a MySuL database, or are upgrading an HPE UU 9 installation that uses MySuL.	
IDM Database Configuration RAS Connectivity RAS – Central Central – RAS Content Packs Upgrade Language Summary Installation Progress Finish	Required it you are using a MySuL database, or are upgrading an HPE UU 9 installation that uses MySuL.	

注: クラスター設定では、IDM認証のノードとネイティブ認証のノードを混在させないでください。 ノードを追加するクラスターがIDM認証を使用している場合は、[IDM Configuration] 画面で [Connect to an existing IDM] オプションを選択します。

- 2. [Browse] をクリックし、次のクラスターファイルをコピーした場所で選択します。
 - database.properties
 - encryption properties
 - encryption_repository

注: 2つのノードをインストールした後で、3つ目のノードをインストールする場合、クラスターファイルは どちらのサーバーからコピーしてもかまいません。記録されているデータは同じだからです。

フローチャートに戻る

最初のノードはMySQLデータベースとともにインストールされましたか?

はい:「JDBCドライバーの指定」ステップに進みます。

いいえ:「セキュリティの設定とHTTP/HTTPSポートの確認」ステップに進みます。

JDBCドライバーの指定

MySQLデータベースを使用する場合、[Central Cluster] ページでJDBCドライバーの場所を入力します。

フローチャートに戻る

セキュリティの設定とHTTP/HTTPSポートの確認

- 1. [Connectivity] ページで、Centralサーバーの利用可能なポートを構成します。次のいずれかを選択します。
 - 。 (推奨) [Disable HTTP Port]を選択し、[HTTPS] フィールドでポートを構成します。

このオプションは、通信チャネルが暗号化されるため、セキュリティ上の理由で推奨されます。

- (非推奨)[Allow HTTP access]を選択し、[HTTP] フィールドと[HTTPS] フィールドに2つのポートを構成します。
- 2. [Provide a secure TLS certificate] を選択し、[Browse] をクリックして証明書を選択します。
- 3. Central TLS証明書のパスワードを入力し、確認のため再入力します。
- 4. [Browse] をクリックして、CAルート証明書の場所を指定します (その証明書がCentral/RASの信頼 ストアにインポートされます)。

注:証明書の場所にネットワークパスを使用しないでください。

- 5. 次のいずれかに当てはまる場合は、[Do not start Central server after installation] を選択しま す。
 - 。 Operations OrchestrationをFIPS 140-2互換に構成する場合
 - 新しいCentralをクラスターモードでインストールし、インストーラーのバージョンが現在のCentralより 古い場合
- 6. [Test ports availability] をクリックします。ポートが利用可能な場合は、[Success] チェックマークが 表示されます。エラーが発生した場合は、そのエラーに応じてポートを調整してください。
- 7. [Next] をクリックします。

フローチャートに戻る

言語の選択

[Language] ページで、英語以外にOperations Orchestrationでサポートされている言語も選択できます。

フローチャートに戻る

設定とインストールの確認

- 1. インストールと構成について、ウィザードで選択し入力した設定が[Summary] ページに表示されま す。選択が正しいことを確認してください。いずれかの項目を修正する場合は、[Back]をクリックしま す。
- 2. [Install] をクリックします。インストールが開始され、[Progress] ページが開きます。正しくインストール できた項目の隣にチェックマークが表示されます。インストールが完了したら、[Next] をクリックします。

注: いずれかのインストールや構成項目に問題がある場合でも、残りの項目はそのエラーを無 視して続行が試みられます。エラーがなかったかどうかを、C:\HPE\oo(または選択したインス トールフォルダー)のinstaller.logファイルで確認してください。

- 3. (オプション) [Finish] ページで [Open Welcome Page] を選択すると、デフォルトのWebブラウザーが 開いてOperations Orchestrationの最初のページが表示されます。表示言語は、[Language] ページで選択した言語です。
- 4. [Finish] をクリックして、Installation and Configurationウィザードを閉じます。

Centralがインストールされ、メニューショートカットが作成されます。

フローチャートに戻る

Centralの [トポロジ] 画 面 でのノードが正常にインストールされたことの確認

ノードが正常にインストールされたことを確認するには、Centralの[トポロジ]/[ワーカー] タブを使用します。

- 1. Centralで、[システム構成] ボタンをクリックします。
- 2. [トポロジ] /[ワーカー] タブを選択し、ノードが正常にインストールされていることを確認します。
 - Centralの新しいコンポーネントが正常にインストールされた場合 (RASまたはクラスターノード)、
 画面に表示されます。コンポーネントをインストールした後で [トポロジ]/[ワーカー] 画面に追加された項目がない場合は、問題が発生しているので、ログを確認してください。
 - [トポロジ]/[ワーカー] 画 面 には、ワーカーのステータスが表示されるので、新しいコンポーネントが使用可能かどうかを確認できます。

たとえば、ステータスが赤 (使用不可)になっている場合は、証明書の問題、初期インストールに 無関係のワーカーのオペレーションの失敗、またはコンポーネントとのネットワーク接続の切断が発 生したことがわかります。

すべてのワーカーには、ホスト名と種類が表示されます。したがって、[トポロジ]/[ワーカー] 画面は、ロードバランサーの構成の問題を確認するために使用できます。

たとえば、トポロジに3つのCentralがあり、ロードバランサーには2つしかない場合、明らかに環境内に構成の問題があります。

フローチャートに戻る

別 のノード のインストール

このプロセスを必要なだけ繰り返します。

次のノードをインストールするには、「既存のクラスターへのノードの追加」まで戻ります。

フローチャートに戻る

ロードバランサーの構成

ロード バランサー、リバースプロキシ、またはDNSロード バランサーを使用する場合、ポリシーに従って構成 します。このステップは、使用するロード バランサーまたはリバースプロキシによって異なります。詳細につい てはベンダーに問い合わせてください。

ロードバランサー、リバースプロキシ、またはDNSロードバランサーを使用する場合、関連する外部URLがある場所をOperations Orchestrationで指定します。

- 1. Centralで、[システム構成] ボタンをクリックします。
- 2. [トポロジ] > [構成]を選択します。
- 3. [**URL**] ボックスに、ロード バランサー、リバースプロキシ、またはDNSロード バランサーのURLを入力します。
- 4. [保存]をクリックします。

フローチャートに戻る

インストール完了

クラスターのインストールはこれで完了です。

クラスターのインストール後に、無効にしなければならないものはありません。クラスターの起点と終点は同じです。10.xクラスターと9.xクラスターの違いは、内部ワーカーが多いことと、ロードバランサーにすべての Centralノードを表示できることです。

インストールされているのは、Operations Orchestrationのトライアルバージョンです。Enterprise Editionライ センスを90日以内にインストールすることが必要になります。

- 1. いずれかのノードを選択し、そのノードのIPアドレスのライセンスをHPEライセンス管理システムで発行します。
- 2. 特定のノードのCentral UIを開き (ロードバランサーIPは経由しない)、ライセンスをインストールします。

Operations Orchestrationのサイレントインストール

サイレントインストールとは、ユーザーがコマンドラインから開始し、そのユーザーの入力なしで完了するイン ストールです。 ウィザード やダイアログボックスへの入力は不要です。 サイレントインストールの入力は、 テキ スト入力ファイルで提示されます。

Operations Orchestrationのインストールと構成は、コマンドラインからサイレントで実行できます。

Operations Orchestrationのサイレントインストールを実行するには、次の手順を実行します。

 sample-silent.propertiesテキストファイル (Operations Orchestrationインストールフォルダー下の docsフォルダーおよびzipファイルのdocsフォルダーにあります)を、インストールと構成に必要な設定 値で開きます。

これらの設定値の詳細については、sample-silent.propertiesテキストファイルの説明を参照してください。

- 2. テキストファイルのコピーをsilent.propertiesという名前で保存します。
- 3. 必要なプロパティでコメント記号(#)を削除し、これらの各プロパティの値を追加します。
- 4. コマンドラインから、次のように入力します。

installer-win64.exe -gm2 -s c:\\temp\my-silent.properties

インストールファイルの抽出処理の進捗バーを無効にするため、コマンドラインの - sの前に - gm2を追加します。

インストール後にCentralを起動しない場合は、-nオプションを指定します。

注: gm2は、Linuxではサポートされません。

注: -sプロパティは、完全パスまたは (オペレーティングシステムによって異なる) 相対パスのいず れかを受け付けます。

○ Windows: .exeファイルの場所が基準。

例: dirAは現在のディレクトリ、dirBはdirAの下にあり、インストーラーとsilent.properties ファイルが含まれています。 dirAでコマンド ウィンド ウを開いて、次のように入力します。

dirB\\installer.exe -s silent.properties

重要: 追加するバックスラッシュは1つ(\)ではなく、2つ(\\)です。インストールファイルをダウ ンロードする先のインストールフォルダーの名前に、スペースが含まれていないことを確認して ください。

○ Linux: インストーラーが起動されるディレクトリの場所が基準。

サイレントインストールに関する注意事項

- プロパティ値には、空白文字がないように注意してください(特に貼り付け時)。空白文字があると、 正しく値が読み取られず、インストールが失敗することがあります。
- Oracle: [db.username] プロパティと[db.password] プロパティでは、SYSやSYSTEMなどの管理者アカウントの資格情報を使用しないでください。
- PostgreSQL: [db.username] プロパティと[db.password] プロパティでは、postgres資格情報を使用しないでください。

注: PostgreSQLデータベースの名前は、大文字と小文字が区別されます。

- db.type=H2: H2ローカルデータベースを使用します。本稼働では使用しないでください。
- db.type=other: サポートされるデータベースの高度な機能を有効にするために使用します。[other]を 選択する場合は、Operations Orchestrationでの使用がサポートされている種類のデータベースのみ を使用できます。詳細については、「Operations Orchestrationシステム要件」を参照してください。
- データベース名およびSIDには、アンダースコア()以外の特殊文字は使用できません。また、データベース名とSIDには、30文字まで入力できます。
- Central.propertiesファイルでlocalhostをデータベースとして持つリモート9.x Centralからサイレントイン ストールでアップグレードした場合、インストールとアップグレードが正常に終了しません。ウィザードによるインストールの場合はこの問題は発生しません。
- silent.propertiesでは、プロパティ値にバックスラッシュ (\') が含まれている場合、エスケープ (バックス ラッシュを2つ指定) が必要です。

次のような場合、上記の対応が必要になります。

- 日本語環境のすべてのパス。日本語環境では、パスの区切り記号は円記号なので、エスケープ が必要です。たとえば、C:¥¥folderのようになります。
- 。 RASのインストールで 'domain\user' という形式のLDAPユーザーを使用する場合。
- Windowsシステムアカウント認証を使用してデータベースをセットアップした場合のデータベースユー ザー。
- 。 ユーザー名にバックスラッシュが含まれている場合。

サイレントインストールでは、デフォルト値が異なる場合があります。たとえば、ウィザードでインストールする場合、証明書はデフォルトで (ユーザー指定の) CAに設定されていますが、サイレントインストールでのデフォルトは自己署名です。

注: サイレントインストールでは、デフォルト値が異なる場合があります。たとえば、ウィザードでインストールする場合、証明書タイプはデフォルトで (ユーザー指定の) CAに設定されていますが、サイレン

トインストールでのデフォルトは自己署名です。ウィザードでインストールするときは、HTTPポートはデフォルトで無効になっていますが、サイレントインストールのときは有効がデフォルトです。

データベース設定の変更

インストール後に、データベースの暗号化したパスワードを生成する必要がある場合は、<インストール ディレクトリ>/central/conf/database.propertiesファイルでこの操作を実行できます。

詳細については、「データベースパスワードの変更」を参照してください。

Operations Orchestrationのアンインストール

Operations Orchestrationをアンインストールする前に、使用中のバージョンのOperations Orchestrationを 必ずバックアップしてください。

Operations Orchestrationをアンインストールする方法は2つあります。

アンインストールウィザードによるOperations Orchestrationのアンインストール

WindowsでのOperations Orchestrationのアンインストール

- Operations Orchestrationインストールディレクトリ (C:\Program Files\Hewlett Packard Enterprise\HPE Operations Orchestrationなど) で、uninstall.exeをダブルクリックし、[Next] をク リックします。
- 2. アンインストールしたいOperations Orchestrationのコンポーネントを選択し、[Next] をクリックします。 プロンプトが表示されたら、[Yes] をクリックして続行します。

HPE Operations	Orchestration Uninstall Wizard	—
Option Selection In this step, select the	ON e HPE Operations Orchestration components	Hewlett Packard Enterprise
Welcome	Options	
Options	Select components to uninstall	
Uninstall Progress	Central	
	Studio	
	Remote Action Server (RAS)	
		<pre></pre>

- 3. [Uninstall Progress] 画面にアンインストールプロセスの進捗状況が表示され、削除および除去された項目が表示されます。例:
 - Centralサービス
 - Centralディレクトリ
 - Studioディレクトリ
 - 。 アンインストーラーのコントロールパネルプログラム

注: データベースとデータベースユーザーは、削除されません。

HPE Operations	Orchestration Uninstall Wizard	×
Uninstall Prog This step uninstalls t	Iress he selected components	Hewlett Packard Enterprise
Welcome Options	3 tasks out of 3 completed O Remove Central Service	
Uninstall Progress	Delete Central directory	
	Remove program entry from Control Panel	
	< Bac	k Next > Finish

4. [Finish] をクリックします。

選択したOperations Orchestrationコンポーネントが、コンピューターから削除されます。

注: RAS/リモートワーカーをアンインストールしても、データベースのエントリが削除されず、また、RAS をCentral UIから削除する必要もあります。[トポロジ] > [ワーカー] タブでワーカーを選択してから[削除] ボタンをクリックしてください。詳細については、『Operations Orchestration Centralユーザーガイ ド』の「トポロジのセットアップ – ワーカー」を参照してください。

LinuxでのOperations Orchestrationのアンインストール

LinuxでOperations Orchestrationをアンインストールするには、次のように入力します。

export DISPLAY=<IPアドレス>

./uninstall

アンインストールが正常に完了したら、インストールディレクトリを削除できます。

サイレント アンインスト ール

サイレントアンインストールとは、ユーザーがコマンドラインから開始し、そのユーザーの入力なしで完了しま す。サイレントアンインストールは、WindowsまたはLinuxで実行できます。

Operations Orchestrationをサイレントアンインストールするには、次のように入力します。

uninstall -s <コンポーネント>

<コンポーネント>には、削除するコンポーネントをカンマ区切りで入力します。

ここには、all、central、ras、studioを指定できます。

例:uninstall -s central,ras

注: RASのサイレントアンインストールを行うときに、Centralの認証が有効な場合、Centralトポロジ からRASは削除されません。Centralで[システム構成]>[トポロジ]>[ワーカー]に移動し、トポロジか らRASを手動で削除してください。



