

Peregrine

AssetCenter

Inventario codice a barre



© Copyright 2002 Peregrine Systems, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Le informazioni contenute nel presente documento sono proprietà di Peregrine Systems, Incorporated, e possono essere utilizzate o comunicate soltanto con autorizzazione scritta di Peregrine Systems, Inc. Per la riproduzione di tutto o parte del manuale è necessario l'accordo scritto di Peregrine Systems, Inc. La presente documentazione menziona vari prodotti e le loro marche relative. La maggior parte dei prodotti sono marchi depositati dai loro rispettivi proprietari.

Peregrine Systems ® e AssetCenter ®, sono marchi depositati della Peregrine Systems, Inc.

I software descritti nel manuale vengono forniti con un contratto di licenza tra Peregrine Systems, Inc., e l'utente finale; devono pertanto essere utilizzati secondo i termini di questo contratto. Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate senza preavviso e non obbligano a nulla la Peregrine Systems, Inc. Contattare il servizio clientela della Peregrine Systems, Inc. per verificare la data dell'ultima versione del documento.

I nomi di persone e di aziende citate nel manuale, nel database fornito a titolo di esempio o nelle visite guidate sono fittizi e destinati ad illustrare l'utilizzazione dei programmi. Qualsiasi somiglianza con aziende o persone esistenti o esisterà è una pura coincidenza.

Questo prodotto contiene componenti software sviluppati dalla Apache Software Foundation (<http://www.apache.org>).

Questa edizione viene applicata alla versione 4.1.0 del programma coperto dal contratto di licenza.

AssetCenter

Peregrine Systems, Inc.  
Worldwide Corporate Campus and Executive Briefing Center  
3611 Valley Centre Drive San Diego, CA 92130  
Tel 800.638.5231 or 858.481.5000  
Fax 858.481.1751  
[www.peregrine.com](http://www.peregrine.com)



<b>Introduzione (Inventario codice a barre)</b> . . . . .	<b>11</b>
A chi è destinato il modulo Inventario codice a barre . . . . .	11
A cosa serve il modulo Inventario codice a barre . . . . .	11
Come utilizzare il presente manuale . . . . .	12
<b>Capitolo 1. Principi generali: metodo d'inventario</b> . . . . .	<b>15</b>
Analisi previa . . . . .	15
I modelli da inventariare . . . . .	16
I dati da raccogliere . . . . .	17
Analisi delle ubicazioni . . . . .	18
Etichette . . . . .	19
Le procedure amministrative . . . . .	22
Le risorse umane . . . . .	23
Le risorse hardware . . . . .	24
La programmazione . . . . .	25
Preparazione dell'inventario . . . . .	25
Completamento e stampa dei documenti di riferimento . . . . .	26
Configurazione dei terminali . . . . .	26
Selezione e formazione degli addetti all'inventario . . . . .	27
Primo inventario e marcatura degli asset . . . . .	27
Creazione del database AssetCenter . . . . .	29

<b>Capitolo 2. Installazione</b> . . . . .	<b>31</b>
Configurazione minima . . . . .	31
Installazione dell'hardware . . . . .	32
Installazione del carattere codice a barre . . . . .	33
Finestra Inventario di AssetCenter . . . . .	33
<b>Capitolo 3. Primo inventario</b> . . . . .	<b>35</b>
Preparare AssetCenter all'inventario . . . . .	35
Completamento delle tabelle . . . . .	35
Selezione delle marche, dei modelli e delle caratteristiche da inventariare . . . . .	36
La casella da barrare <b>Da inventariare</b> del modello: . . . . .	37
La casella <b>Da inventariare</b> della caratteristica: . . . . .	37
Inizializzare l'inventario . . . . .	39
Preparare l'inventario . . . . .	40
Impiego del lettore codice a barre . . . . .	42
Il menù principale . . . . .	43
Programmazione del lettore codici a barre . . . . .	44
Visualizzazione delle informazioni . . . . .	45
Immissione degli asset . . . . .	46
Ricerca un asset . . . . .	52
Modificare un asset già inserito . . . . .	52
Recuperare i dati da un lettore codice a barre . . . . .	53
Integrazione dei dati in AssetCenter . . . . .	54
Recuperare le informazioni raccolte . . . . .	54
Importare gli asset nel database . . . . .	56
<b>Capitolo 4. Caso pratico: Immissione passo dopo passo di un asset</b> . . . . .	<b>59</b>
Inizializzare l'inventario . . . . .	60
Programmare il lettore . . . . .	60
Caso di un asset di cui non vengono immesse le caratteristiche: . . . . .	60
Caso di un asset di cui non vengono immesse né la marca né le caratteristiche: . . . . .	61
<b>Capitolo 5. Glossario (Inventario codice a barre)</b> . . . . .	<b>63</b>
Documento di riferimento . . . . .	63
Lettore codice a barre . . . . .	63
Codice 39 . . . . .	64
<b>Capitolo 6. Riferimenti (Inventario codice a barre)</b> . . . . .	<b>65</b>
Menù (Inventario codice a barre) . . . . .	65

Icone della barra degli strumenti (Inventario codice a barre) . . . . .	67
Opzioni dell'interfaccia (Inventario codice a barre) . . . . .	67
Tabelle (Inventario codice a barre) . . . . .	67
Relazioni di dipendenza tra tabelle (Inventario codice a barre) . . . . .	69
Liste (Inventario codice a barre) . . . . .	69
Campi calcolati (Inventario codice a barre) . . . . .	70
Contatori (Inventario codice a barre) . . . . .	70
Azioni e procedure guidate (Inventario codice a barre) . . . . .	71
Moduli di AssetCenter Server (Inventario codice a barre) . . . . .	71
<b>Dati sistema e Dati tecnici</b> (Inventario codice a barre) . . . . .	71
Report e moduli (Inventario codice a barre) . . . . .	71
Processi in background (Inventario codice a barre) . . . . .	72
API (Inventario codice a barre) . . . . .	72
Viste (Inventario codice a barre) . . . . .	72
Ulteriore documentazione (Inventario codice a barre) . . . . .	73
Schemi di workflow (Inventario codice a barre) . . . . .	74
Specifiche relative al Codice 39 . . . . .	75
Elaborazione del codice a barre . . . . .	75
Struttura del codice . . . . .	76
Set di caratteri . . . . .	76
Carattere di controllo . . . . .	78
Dimensioni del codice . . . . .	78



# Lista delle Figure

---

2.1. Connessione hardware . . . . .	32
-------------------------------------	----



# Lista delle Tabelle

---

6.1. Menù e schede (Inventario codice a barre) - elenco . . . . .	65
6.2. Tabelle (Inventario codice a barre) - elenco . . . . .	67
6.3. Liste (Inventario codice a barre) - elenco . . . . .	69
6.4. Contatori (Inventario codice a barre) - elenco . . . . .	70
6.5. Ulteriore documentazione (Inventario codice a barre) - elenco . . . . .	73



# Introduzione (Inventario codice a barre)

## PREFAZIONE

### **A chi è destinato il modulo Inventario codice a barre**

Il modulo Inventario codice a barre è destinato a quelle organizzazioni che desiderino organizzare un inventario sulla base di etichette codice a barre (sia per un primo inventario che per inventari di monitoraggio).

È di solito compito delle seguenti figure:

- Il gestore del parco.
- Il responsabile dell'inventario.
- Gli addetti all'inventario.

### **A cosa serve il modulo Inventario codice a barre**

Il modulo Inventario codice a barre ha lo scopo:

- di inventariare in modo rapido e affidabile gli asset aziendali al fine di costituire il database di AssetCenter.

- di identificare in modo unico ogni asset aziendale al fine di seguirne l'evoluzione all'interno del parco. È quindi possibile individuare facilmente qualsiasi spostamento, acquisizione, perdita o furto.

È stato deciso di utilizzare i codici a barre per diverse ragioni:

- Mettere un'etichetta codice a barre su ogni asset significa consentirne l'identificazione in modo unico. L'etichettatura è necessaria per controllare i movimenti (aggiunta, spostamento, scomparsa) degli asset aziendali nel corso di inventari periodici.
- È possibile leggere i codici a barre molto velocemente con un lettore apposito e l'indice di affidabilità è ottimo.
- La stessa tecnologia codice a barre può anche essere utilizzata per facilitare la descrizione degli asset. Tramite i cataloghi di codici a barre, è possibile inventariare dopo alcune letture del codice a barre le principali caratteristiche dell'asset che verrà gestito poi con AssetCenter.

## Come utilizzare il presente manuale

Il presente manuale ha lo scopo di facilitare l'organizzazione di un inventario basato su codici a barre e di illustrare velocemente i vari strumenti di cui si necessita. Esso è destinato soprattutto al responsabile dell'inventario e a tutti coloro che desiderano conoscere i meccanismi di questo tipo di inventario. È necessario segnalare che le parole in maiuscolo tra parentesi quadre indicano i tasti della tastiera del lettore di codici a barre.

### Capitolo Principi generali: metodo d'inventario

Questo capitolo comprende i principi su cui si basa l'inventario e vari suggerimenti relativi alle fasi da rispettare nella preparazione e nella realizzazione dell'inventario. Non si tratta di un manuale per l'uso ma piuttosto di una raccolta di suggerimenti utili in casi particolari.

## Capitolo Installazione

Questo capitolo riguarda l'installazione che precede l'inventario.

## Capitolo Primo inventario

Il presente capitolo descrive gli strumenti utilizzati per la realizzazione di un primo inventario. Questi strumenti sono presentati seguendo l'ordine cronologico del loro impiego. Il database dimostrativo fornito con AssetCenter e alcuni esempi concreti in appendice consentono di esercitarsi senza correre rischi per il corretto svolgimento dell'inventario.

## Capitolo Caso pratico: Immissione passo dopo passo di un asset

Per illustrare come funziona il modulo Inventario codice a barre, è stato creato un caso pratico da eseguire nel database di dimostrazione AssetCenter.

Leggere il capitolo Caso pratico: Immissione passo dopo passo di un asset per familiarizzare facilmente con il modulo Inventario codice a barre.

## Capitolo Glossario (Inventario codice a barre)

La terminologia peculiare al modulo Inventario codice a barre è mediamente specializzata. Il glossario proposto include i termini chiave del software AssetCenter.

Consultare questo glossario per capire cosa indichino questi termini.

## Capitolo Riferimenti (Inventario codice a barre)

Questo capitolo contiene informazioni di riferimento esaustive e sistematiche.

Consultare questo capitolo se si desidera conoscere tutti i componenti del software AssetCenter collegati al modulo Inventario codice a barre, o per accedere a informazioni avanzate o complementari.



# 1 | Principi generali: metodo d'inventario

## CAPITOLO

La realizzazione di un inventario consta di cinque fasi:

- 1 Analisi previa
- 2 Preparazione dei documenti di riferimento
- 3 Inventario pilota: test, selezione degli addetti all'inventario
- 4 Primo inventario: raccolta dati sul campo
- 5 Creazione del database AssetCenter

## Analisi previa

L'analisi previa è senza dubbio la fase più delicata dell'inventario. Le decisioni prese in questa fase influiranno su tutto lo svolgimento dell'inventario e sulla composizione finale del file AssetCenter.

Nel corso di questa analisi è necessario:

- 1 Indicare e classificare i modello di asset da includere nell'inventario
- 2 Decidere quali dati per ogni asset devono essere raccolti sul campo:

- Ubicazione, utente, modello, stato dell'asset, marca del modello
  - Le caratteristiche del modello: colore, dimensioni...
- 3 Stimare il numero di asset
  - 4 Creare i codici ubicazioni
  - 5 Preparare e ordinare le etichette
  - 6 Decidere la posizione dell'etichetta
  - 7 Provare e assumere gli addetti all'inventario
  - 8 Pianificare e ordinare gli elementi necessari
  - 9 Pianificare lo svolgimento dell'inventario
  - 10 Prevedere le debite pratiche amministrative

## I modelli da inventariare

Prima di qualsiasi altra cosa è necessario decidere quali tipi di asset verranno gestiti con AssetCenter. Gli asset corrispondenti dovranno essere classificati sulla base della gerarchia dei modelli. Consultare il manuale **Parco** per ulteriori informazioni.

Per ottenere una prima stima della composizione del parco la prima fonte d'informazioni è l'ufficio contabile. Attraverso l'analisi del file delle immobilizzazioni e delle fatture si ottiene una prima visione dei vari modelli acquisiti dalla società. Questo studio del file contabile consente anche di stimare, anche se approssimativamente, le dimensioni del parco.

La fase successiva consiste nel selezionare tra tutti gli asset che costituiscono il patrimonio aziendale quelli da inventariare. In effetti un inventario codice a barre non riguarda necessariamente tutti gli asset aziendali. Alcuni infatti sono troppo voluminosi o complessi per essere etichettati (etichettare un lotto può essere comodo), altri invece non hanno abbastanza valore.

Per agevolare l'operazione è stata prestabilita una gerarchia standard nel database fornito in dimostrazione con AssetCenter. È possibile adattarla ai propri bisogni.

Una rapida visita dei locali consentirà di ottimizzare questa gerarchia e di aggiungervi alcuni modelli forse dimenticati o che non comparivano in modo chiaro nei file della contabilità.

## I dati da raccogliere

È inoltre necessario stabilire l'indice di precisione che si desidera raggiungere nella descrizione patrimoniale. La soluzione dei codici a barre di AssetCenter fornisce sufficiente elasticità.

I dati raccolti nel corso dell'inventario possono essere:

- Comuni a tutti i modelli,
- Specifici a un asset.

Per i dati comuni a tutte le categorie è necessario poter rispondere alle seguenti domande?

- Si desidera registrare il nome dell'utente che utilizza l'asset?
- Si desidera registrare l'ubicazione di un asset?
- Si desidera registrare il numero di serie dell'asset?
- Si desidera registrare lo stato dell'asset?

Rimangono le informazioni specifiche a un asset:

Le caratteristiche di una sedia non sono le stesse di una fotocopiatrice. Per questo motivo in AssetCenter, ogni modello viene associato a un elenco di caratteristiche proprie agli asset corrispondenti. Si riveda l'elenco dei modelli definito nel capitolo precedente e fissare, per ogni modello, un elenco delle caratteristiche utilizzate. Indicare poi le caratteristiche da rilevare sul campo.

Il risultato di questa parte dell'analisi può essere riassunto nella seguente tabella:

<b>Modelli e sottomodelli</b>	<b>Caratteristiche del modello</b>	<b>Caratteristiche da inventariare</b>
Sedie	Braccioli	Braccioli
	Fascicolo	Fascicolo
	Colore	Colore
	Piedi (rotelle o guide)	Piedi (rotelle o guide)

Modelli e sottomodelli	Caratteristiche del modello	Caratteristiche da inventariare
	Rivestimento	
Fotocopiatrici	Altezza	Altezza
	Larghezza	Larghezza
	Profondità	Profondità
	Numero di copie/minuto	
	Zoom	

## Analisi delle ubicazioni

Nell'inventario come in AssetCenter, ogni asset ha una precisa posizione all'interno della società. Bisogna quindi trovare un linguaggio comune per identificare ogni stanza e ogni area. AssetCenter consente di descrivere le ubicazioni della società in modo gerarchico in una tabella specifica.

A partire dalle piantine è necessario stabilire in che modo si desidera suddividere, strutturare e classificare le ubicazioni:

- sito
- immobile
- piano
- area
- sala

Se non si posseggono piantine è necessario elaborarle. Ogni addetto all'inventario ne avrà bisogno nel corso dell'inventario. Procedere con cautela nel caso fossero presenti uffici comuni e aperti o spazi con giardino. È necessario trovare dei punti di riferimento come per esempio pilastri, finestre oppure rinunciare ad avere dati precisi.

Nel corso dell'inventario la modalità d'immissione delle ubicazioni può avvenire in due modi:

- È possibile decidere di etichettare ogni ubicazione:
  - 1 A partire dalle ubicazioni e dai relativi codici in AssetCenter, è necessario creare un set di etichette specifiche o direttamente a partire da AssetCenter (stampa laser) o subappaltando il lavoro

a un professionista (contattare la Peregrine Systems per ottenerne l'elenco).

- 2 Il responsabile dell'inventario deve posizionare lui stesso le etichette. Questo compito necessita in effetti di un'ottima conoscenza dei luoghi. È sconsigliabile affidare questo compito a un addetto all'inventario in quanto egli dovrà concentrarsi maggiormente sull'inventario degli asset.
- È possibile anche decidere di stampare, su supporto cartaceo, un elenco dei codici di ubicazione e distribuirne una copia a ogni addetto. In questo caso, nel corso dell'inventario, l'addetto all'inventario legge il numero di codice a barre dell'ubicazione sull'elenco.

Questa seconda possibilità è naturalmente meno affidabile e può provocare errori soprattutto se l'addetto all'inventario è un operatore esterno che non conosce bene i locali.

## Etichette

### per il mobilio:

Scegliere un'etichetta in poliesteri con fotocomposizione e con colla garantita dieci anni.

### Qualità di etichetta adatta per l'esterno o per materiali esposti a condizioni più difficili:

Scegliere etichette metallizzate già forate per poter essere eventualmente fissate.

## Impiego dei prefissi

Sul campo, l'inventario di un asset viene effettuato con una lettura sequenziale dei codici a barre descrittivi e termina con la lettura del numero del codice a barre sull'etichetta. Non è facile distinguere i codici tra loro. Per aumentare la sicurezza dell'immissione dati ed effettuare i debiti controlli è preferibile utilizzare un prefisso.

Un prefisso è una lettera posta davanti al codice. L'impiego di prefissi diversi per ogni tipo di codice a barre consente al programma del lettore di controllare che non venga inserito un codice di ubicazione al posto di un codice asset.

Dato che l'attribuzione di codici agli asset e alle ubicazioni era libera, è necessario indicare ora se si desidera o meno utilizzare i prefissi e se sì, quali. Attenzione! Non utilizzare le lettere S e B che sono a disposizione di AssetCenter che le utilizza come prefissi rispettivamente per gli stati e le marche.

La selezione di prefissi diversi per i modelli generici è possibile come per esempio: M per mobilio, A per attrezzatura industriale... Tuttavia l'impiego di prefissi diversi nel corso di una stessa sessione d'inventario non è raccomandabile in quanto può causare errori di etichettatura e obbliga l'addetto all'inventario a trasportare vari rotoli di etichette.

## L'attribuzione dei codici ad asset e ubicazioni

Le etichette degli asset sono sequenziali, numerate da 1 a x. Il tipo di codice impiegato è il codice 39.

In codice 39 il dato a cui attribuire un codice può essere composto da un numero svariato di maiuscole, di cifre e di segni +, -, /, ., \$, %, [space]. È necessario poi limitare questi dati con caratteri \* e in seguito trascrivere i dati in un alternarsi di barre e di spazi propri al codice 39.

Se è stato stabilito di etichettare le ubicazioni, i codici possono essere:

- Attribuiti automaticamente con il contatore AssetCenter.
- Immessi manualmente dal responsabile dell'inventario. Questi codici sono in genere più facili da interpretare e da memorizzare. Per esempio sarà più facile ricordare che LADM2B23 corrisponde all'ufficio 23, secondo piano dell'immobile dell'amministrazione mentre nel primo caso il codice ottenuto sarebbe stato L35. In questo secondo caso è consigliabile impiegare anche un prefisso unico per tutte le ubicazioni (L per esempio).

## Formato

Se è stato deciso di etichettare le ubicazioni è necessario definire almeno due formati di etichette: uno per gli asset, l'altro per le ubicazioni.

Per ogni tipo di etichetta è necessario poter rispondere alle seguenti domande:

- Di quanti caratteri è costituito il codice degli asset e delle ubicazioni?
- Esiste una didascalia? (il significato del codice a barre appare non cifrato). È consigliabile aggiungere una didascalia.
- C'è un logo?
- Sono stati impiegati colori?
- Che durata avranno?
- Quanti sono gli asset e le ubicazioni da etichettare?

È necessario raggiungere un buon compromesso tra dimensioni e leggibilità delle etichette per riunire discrezione e facilità di collocazione su tutti gli asset e in tutte le ubicazioni.

Logo, testo supplementare e numero di caratteri massimo dei codici influiscono sulle dimensioni e sul costo delle etichette.

Dopo aver risposto a tutte le domande menzionate sopra, contattare un rivenditore che produce etichette prestampate e che impiega il Codice 39 standard (Contattare la Peregrine Systems per ottenerne l'elenco).

---

### **IMPORTANTE:**

È necessario prendere in debita considerazione la tempistica. È necessario prevedere almeno tre settimane per la stampa delle etichette se si vogliono evitare costi aggiuntivi.

---

## Collocazione

Per rendere in futuro, il controllo dell'inventario rapido e affidabile, la collocazione delle etichette deve rispondere a criteri ben determinati.

È necessario quindi stabilire la collocazione dell'etichetta per ogni modello di asset.

Per esempio per una scrivania: tavolo, angolo sinistro anteriore a 5 cm dai due bordi.

Anche la collocazione delle etichette di ubicazione deve essere analizzata. Per le stanze chiuse, il posto più discreto è il telaio della porta. Nel caso di uffici senza separazioni, la scelta del posto in cui collocare l'etichetta diventa più difficoltosa e viene effettuata in funzione della suddivisione dei locali: sugli stipiti, sui pilastri...

Durante l'analisi previa ogni modello di asset viene esaminato e viene definito un posto in cui incollare l'etichetta.

Ad esempio:

- Tabelle, scrivanie...: sotto il tavolo a 5 cm dall'angolo destro
- Sedie, poltrone: sotto la sedia a destra dello schienale
- Cassettone a rotelle: lato sinistro, a destra della rotella anteriore, a 5 cm dal bordo

È preferibile evitare alcuni punti:

- Le etichette non si incollano su tessuti o rivestimenti porosi. Verificare di conseguenza che tutti i posti indicati siano adatti per l'etichettatura.
- Evitare l'interno dei cassetti o degli armadi in quanto potrebbero essere chiusi a chiave quando l'addetto all'inventario passa.
- Evitare i posti troppo alti o a cui è difficile accedere onde evitare problemi agli addetti all'inventario.

È necessario trovare un compromesso tra discrezione e facile accesso.

## Le procedure amministrative

L'inventario consente di individuare tutti gli asset aziendali, di localizzare ed eventualmente di associare loro un utente corrente. Per evitare contraddizioni fin dalla concezione dell'inventario, è assolutamente necessario definire procedure organizzative per gli asset "in entrata", "in uscita", e dei loro "spostamenti".

Queste procedure si traducono spesso in un'interruzione di tutte le consegne e al divieto di qualsiasi trasloco per l'intera durata della sessione d'inventario.

Per evitare frustrazioni è necessario informare il personale che si sta procedendo all'inventario e di spiegarne loro le ragioni:

- Benefici derivanti da una corretta gestione
- Chiarezza dello stato patrimoniale
- Riduzione imposte
- Risparmio sui premi assicurativi

L'annuncio dell'inventario può essere accompagnato da uno schema organizzativo per ubicazione in modo che ogni dipendente possa organizzare il proprio tempo e facilitare lo svolgimento dell'inventario.

## Le risorse umane

A seconda del numero di asset da inventariare, le risorse in termini di persone da mobilitare possono essere mediamente importanti. È necessario comunque distinguere due figure principali.

- L'addetto all'inventario:

L'addetto all'inventario lavora sul campo con un lettore codici a barre e con i documenti di riferimento (elenco di codici a barre di riferimento). Descrive ogni asset e incolla su ognuno un'etichetta "codice a barre" di cui annota il numero. Deve rispettare una tempistica determinata, stabilita durante una sessione di prova. Per evitare le incoerenze, soprattutto quando l'addetto è un operatore esterno, nessuna iniziativa deve essere presa sul campo senza l'accordo del responsabile dell'inventario.

Adesso è possibile comprendere tutta l'importanza della qualità del catalogo e dell'analisi previa.

- Il responsabile dell'inventario:

Il responsabile dell'inventario organizza, dirige e controlla il lavoro degli addetti all'inventario. Si occupa del follow-up dei documenti di riferimento. Ha il compito di assicurarsi che ogni addetto

all'inventario disponga di un catalogo aggiornato e di un lettore correttamente programmato e configurato. Attribuisce a ogni addetto la propria zona d'intervento e ne stabilisce la tempistica. A fine giornata recupera tutti i lettori e trasmette le informazioni al computer. Dovrà poi controllare la coerenza dei dati prima di importarli nel database AssetCenter. Sul campo verifica che le etichette siano state correttamente collocate e che l'asset corrisponda alla descrizione che ne è stata data.

A questo punto dell'analisi è necessario quindi nominare il responsabile dell'inventario. Deve aver seguito e se possibile partecipato all'analisi previa. Una buona conoscenza del parco degli asset da inventariare, di Windows e dei relativi strumenti sono elementi che saranno presi in considerazione per la nomina.

In funzione della durata stimata della sessione d'inventario, è altrettanto necessario stimare il numero di addetti. A tal fine bisogna basarsi su una media di 200-250 asset per addetto e per giorno. Naturalmente a seconda dell'ambiente e dei dati raccolti, la stima verrà ottimizzata nel corso della sessione di prova.

## Le risorse hardware

- Stazione di lavoro

Il software AssetCenter e il modulo complementare "Inventario Codice a barre" vengono installati su una stazione di lavoro che dispone di due porte seriali (una per il mouse, l'altra per comunicare con il lettore). Questa stazione deve essere dotata di Windows. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo Installazione, paragrafo Configurazione minima.

- Lettore codici + alloggiamento

Il modulo dell'inventario codice a barre della Peregrine Systems funziona con le seguenti configurazioni:

- In AssetCenter versione 3.01 o inferiore, con il lettore codici a barre PTC 912 della Texlon con una capacità di memoria di 512

Kbyte minimo (1 MB raccomandato). La versione del BIOS del lettore deve essere la 5.2.

- In AssetCenter versione 3.02 e superiori, con il lettore codice a barre PTC 912 della Telxon (il BIOS standard è supportato e consigliato) o il lettore codici PTC 960 LE.

È necessario naturalmente avere un lettore codici per addetto. L'affitto del materiale è possibile presso alcuni rivenditori (Contattare la Peregrine Systems per averne l'elenco).

---

 **NOTA:**

Per ricaricare le batterie è necessario avere un alloggiamento. L'alloggiamento è una sorta di supporto che ospita il lettore e include una batteria di ricambio. È collegato al PC attraverso un cavo TXRX (fornito come optional dalla Telxon).

---

## La programmazione

In funzione del numero di asset stimati, è possibile abbozzare un programma ubicazione per ubicazione, addetto per addetto. Questa programmazione va eventualmente rivista dopo l'inventario pilota.

## Preparazione dell'inventario

Per ottimizzare e rendere l'immissione più sicura, il programma del terminale si basa su una lettura sequenziale dei codici a barre che corrispondono alle ubicazioni, agli utenti, ai modelli, alle marche, alle caratteristiche, che consente di descrivere l'asset prima di identificarlo con un numero unico incollato sull'asset e registrato nel lettore.

Questi codici a barre descrittivi vengono raccolti in un documento più o meno voluminoso chiamato documento di riferimento.

Questo documento di riferimento viene generato a partire da informazioni inserite in precedenza in AssetCenter. Una volta conclusa l'analisi previa, la preparazione dell'inventario continua in AssetCenter:

- Immettendo le ubicazioni, i servizi e dipendenti, i modelli, le caratteristiche, le marche nelle rispettive tabelle.
- Caricando in ogni lettore codici a barre tutti i parametri propri all'inventario da realizzare.

## Completamento e stampa dei documenti di riferimento

Per localizzare l'asset all'interno della società e per descriverlo, AssetCenter utilizza delle tabelle di riferimento chiamate "directory". Per l'inventario ogni voce di queste directory viene associata automaticamente a un identificatore "Codice a barre".

Quando tutte le directory sono state completate, rimane solo da stampare e da impaginare queste informazioni per ottenere il documento di riferimento. A questo scopo AssetCenter crea un file di testo che può essere utilizzato con qualsiasi elaboratore di testo Windows.

## Configurazione dei terminali

Prima di essere attribuito a un addetto all'inventario, il lettore codici a barre Telxon deve subire due processi:

- 1 Il primo consiste nel trasferire al lettore il programma che consente di gestire l'inventario sul campo. Questa manipolazione deve essere realizzata dalla Peregrine Systems. I materiali che sono stati ordinati direttamente presso la Peregrine Systems vengono sistematicamente programmati. Invece se è stato deciso di ordinare il materiale presso un altro distributore, non dimenticare di verificarne la programmazione. La Telxon stessa può realizzare questa operazione a condizione che venga loro richiesta al momento dell'ordine.
- 2 Il secondo consiste nell'indicare al lettore di codici i parametri peculiari all'azienda e allo stesso inventario da realizzare. Questi parametri comprendono:
  - Informazioni che identificano la provenienza dei file generati dall'inventario:
    - Il numero del lettore

- Il nome dell'addetto
- La data dell'inventario
- Informazioni che consentono di adattare il programma ai propri bisogni:
  - Bisogna rilevare il nome dell'utente dell'asset?
  - Bisogna registrarne lo stato?
  - Per ogni modello rilevato, quali saranno le caratteristiche richieste?

Questa seconda impostazione viene effettuata a partire da AssetCenter.

## Selezione e formazione degli addetti all'inventario

Nel caso di parchi importanti si necessita di parecchi addetti. Gli addetti provenienti dal personale interno alla società o assunto in vista dell'inventario sono poco esperti in materia.

Nell'arco di 3 o 5 giorni, il responsabile dell'inventario prova, seleziona e forma gli addetti all'inventario.

I test si svolgono in genere in situazione reale nel corso di un inventario pilota. È necessario approfittare di questa fase per:

- determinare con precisione la produttività di ogni addetto,
- modificare la programmazione,
- completare eventualmente l'elenco dei modelli.

## Primo inventario e marcatura degli asset

Ogni giorno il responsabile dell'inventario assegna un'area all'addetto all'inventario. L'inventario viene realizzato stanza per stanza, area per area.

Poi, asset per asset, l'addetto deve:

- 1 Leggere successivamente nel documento di riferimento i codici a barre corrispondenti alle informazioni relative a ogni asset:

- ubicazione, utente, numero di serie, stato, modello (nel campo **Categoria** accessibile con il pulsante **Prod**), marca, caratteristiche.
- 2 Incollare un'etichetta codice a barre sull'asset, dove è stato deciso durante l'analisi previa.
  - 3 Alla fine leggere il codice a barre facendo attenzione a essere ben posizionati tramite il tasto [ENTER] sul campo **Asset**.
  - 4 Poi passare all'asset che segue.

Grazie al documento di riferimento dei codici a barre, la descrizione dell'asset si effettua in alcuni secondi.

Prima di lasciare un'area o una stanza per passare alla successiva, l'addetto all'inventario deve assicurarsi di non aver dimenticato alcun asset. A tal fine di seguito sono esposti alcuni consigli sulla metodologia da seguire:

- Contare gli asset da inventariare non appena si entra in una stanza.
- Se in una stessa area si trovano più di 4 o 5 modelli diversi, evitare di inserire gli asset modello per modello (ossia tutte le sedie, tutte le scrivanie, tutti gli armadi...).
- Procedere nel modo più sistematico possibile: da destra a sinistra o viceversa.
- Non etichettare un asset se non si è sicuri di averlo immesso. È necessario quindi leggere il codice a barre dell'asset un attimo prima o subito dopo aver incollato l'etichetta. Non è consigliabile etichettare gli asset prima di aver terminato l'inventario a meno che non si voglia utilizzare un sistema di marcatura visivo per visualizzare gli asset "dimenticati" (per esempio segno di gesso, adesivo colorato...).
- Quando gli elementi presenti in una stanza sono stati completamente inventariati, è utili confrontare il numero di asset immessi nel lettore con il conteggio realizzato all'ingresso nella stanza.
- Se un'etichetta non è più utilizzabile (errore di posa, colla difettosa...), annotare con cura il numero. Le etichette hanno numeri sequenziali. È quindi possibile riscontrare qualsiasi anomalia durante la verifica della continuità della sequenza.

## Creazione del database AssetCenter

Ogni giorno i responsabili dell'inventario costituiscono dei file di testo che associano: codici a barre, modello, utente... Questi file di testo vengono trasferiti quotidianamente dal lettore codici a barre alla stazione di lavoro.

Per lasciare la possibilità al responsabile d'inventario di verificarli, questi file non vengono direttamente integrati al database AssetCenter. La creazione degli asset viene effettuata tramite il pulsante **Importa** della finestra **Aggiorna la struttura del database**.

È un lavoro abbastanza minuzioso che necessita di un certo rigore. È realizzato in genere dal responsabile dell'inventario che deve quindi:

- Controllare che tutti i file siano stati correttamente importati.
- Verificare che non sia stato dimenticato nessun record.

A tal fine AssetCenter mette a disposizione del responsabile dell'inventario alcuni strumenti:

- Un file di elaborazione degli errori per ogni file importato
- Dopo che il file è stato importato il sistema crea un elenco per la stampa ordinato per codici a barre. Questi numeri sono sequenziali ed è facile trovare i numeri che mancano.

L'importazione può essere realizzata giornalmente o fissata per il fine settimana o alla fine della sessione d'inventario.



# 2 | Installazione

## CAPITOLO

### Configurazione minima

Per installare e far funzionare il modulo inventario codice a barre per AssetCenter, si necessita di:


- Della parte software composta dal software AssetCenter e del programma sviluppato appositamente per il lettore codici.
- Della parte hardware composta da un kit di lettura codice a barre Telxon PTC 912 o Telxon PTC 960 LE, con un MB minimo di memoria che include un apparato di comunicazione lettore/computer (alloggiamento + cavo TXRX.). Il kit commercializzato da tutti i concessionari Telxon sono composti da:
  - 1 Di un lettore codici. Il lettore integra un apparecchio per la lettura laser dei codici a barre, provvisto anche di schermo e tastiera. Inoltre è inclusa anche una batteria o una confezione di pile che garantisce autonomia necessaria a una giornata d'inventario.
  - 2 Di uno zoccolo (ossia un alloggiamento per il lettore) in grado di contenere il lettore codici. L'alloggiamento comunica con la

stazione di lavoro via un cavo connesso alla porta seriale del computer. L'alloggiamento svolge varie funzioni: consente di programmare il lettore, di recuperare i dati raccolti e di ricaricare le batterie.

Con l'ausilio della metodologia qui illustrata e i consigli forniti, un responsabile dell'inventario e vari addetti, eseguiranno l'inventario dopo aver stampato le etichette codice a barre.

## Installazione dell'hardware

**Figura 2.1. Connessione hardware**



- 1**: Riporre con attenzione il lettore di codici a barre per l'immissione dati nell'apposito alloggiamento.
- 2**: A destra, un altro supporto può ricevere una batteria opzionale supplementare.
- 3**: Collegare il connettore sinistro dell'alloggiamento con una delle porte seriali del computer tramite il cavo seriale fornito con il lettore codice a barre.

: Il computer deve essere connesso a una stampante laser per la stampa dei cataloghi.

## Installazione del carattere codice a barre

I documenti di riferimento si servono di un carattere True Type speciale, in grado di trascrivere il codice alfanumerico inserito in AssetCenter in una serie di barre "Codice 39". AssetCenter installa automaticamente il carattere C39T30Lfz tra gli altri caratteri di Windows, visibili nel "Pannello di controllo" di Windows. Utilizzare questo carattere per modificare e stampare le etichette.

Consultare il manuale di Windows per ulteriori informazioni sull'installazione dei caratteri.

## Finestra Inventario di AssetCenter

Selezionando **Parco/ Inventario codice a barre**, si provoca la visualizzazione della seguente finestra:



Ognuno dei pulsanti corrisponde a una fase dell'inventario. Il loro impiego viene illustrato nel capitolo che segue.



# 3 Primo inventario

CAPITOLO

## Preparare AssetCenter all'inventario

Questa preparazione consiste nel:

- 1 Completare le tabelle di riferimento: ubicazioni, dipendenti, modelli, caratteristiche.
- 2 Selezionare i modelli e le caratteristiche da inventariare.
- 3 Preparare il Documento di riferimento.
- 4 Configurare l'inventario.
- 5 Programmare i terminali d'immissione che verranno impiegati dagli addetti all'inventario.

## Completamento delle tabelle

In funzione dei dati da inventariare, è necessario completare le seguenti tabelle, preferibilmente rispettando il seguente ordine:

- Ubicazioni

- Servizi e Dipendenti
  - Marche
  - Modelli
  - Caratteristiche
- 

 **NOTA:**

Se è stato deciso di rilevare sul campo lo stato di ogni asset, è necessario ricordare di completare la lista **Stato** del menù **Amministrazione/ Liste**. Per sapere in che modo immettere un nuovo dipendente o un'ubicazione, creare un modello in AssetCenter, consultare i manuali **Tabelle comuni e Parco**.


---

## Selezione delle marche, dei modelli e delle caratteristiche da inventariare

Non tutti i modelli di asset gestiti da AssetCenter devono necessariamente essere considerati nell'inventario codice a barre. Allo stesso modo per un dato modello, solo alcune caratteristiche vengono rilevate sul campo. Per includere le marche dei modelli all'inventario, non dimenticare di barrare la casella **Da inventariare** per l'integralità dei record della tabella delle marche, secondo una procedura analoga alle seguenti.

## La casella da barrare Da inventariare del modello:

- 1 Aprire la finestra dei modelli e visualizzare elenco e dettagli




- 2 Nella zona dell'elenco selezionare tutti i modelli da escludere dall'inventario (cliccando di seguito nell'elenco su ogni modello tenendo premuto il tasto CTRL). Per esempio nella cattura che segue, un solo modello, quello degli interventi, non verrà riportato nell'inventario.
- 3 Disattivare la casella **Inventario** della scheda **Generale**
- 4 Cliccare sul pulsante **Modifica**.

## La casella Da inventariare della caratteristica:


Questa opzione è selezionata per default per ogni caratteristica. È necessario deselezionare quelle da non inventariare:

- 1 Nei dettagli del modello, selezionare la scheda delle caratteristiche.

- 2 Visualizzare le caratteristiche da eliminare, designate, per esmpio, dalla classe di caratteristiche tecniche.



- 3 Selezionare **Amministrazione/Caratteristiche**. È possibile selezionare varie caratteristiche se si visualizzano l'elenco e i dettagli della finestra delle caratteristiche.




- 4 Deselezionare l'opzione **Da inventariare**.
- 5 Convalidare la modifica e chiudere la finestra.

## 6 Nessun modello inventariato terrà conto delle caratteristiche **Architettura e Tipo di bus.**

### Inizializzare l'inventario

Dopo aver effettuato le tabelle e dopo aver selezionato i modelli e le caratteristiche da inventariare, cliccare sul pulsante **Nuovo inventario** della finestra **Inventario**:



**1**: Selezionare una cartella o crearne una nuova. Essa riceverà tutti i file generati durante l'inventario.

**2**: La data d'inventario è la stessa per tutti gli asset inventariati. Corrisponde in genere alla data d'inizio inventario. La data verrà ripetuta nel campo **Data invent.** (dtInvent) di ogni asset creato a partire dall'inventario.

**3**: Annotare le informazioni da inventariare. Queste scelte hanno delle ripercussioni sul lettore di codici a barre.


: Grazie ai prefissi, il lettore codice a barre può determinare da solo la natura del codice a barre letto. In questo caso elencare i prefissi utilizzati con le sole lettere maiuscole.

Quando si clicca sul pulsante **Crea**, AssetCenter genera nella cartella d'inventario specificata:

- un file **INVENT.INI** che contiene le impostazioni per il lettore codici e le opzioni di seguito definite.
- un file **CAT.DAT** che contiene l'elenco dei modelli e delle caratteristiche da inventariare.

## Preparare l'inventario

Una volta conclusa l'inizializzazione dell'inventario, cliccare su **Prepara l'inventario**.




: Indicare il nome della cartella dell'inventario. Per default sarà l'ultima cartella citata nella finestra d'impostazione dell'inventario.

: Cliccare su questo pulsante per generare il file RTF che consentirà di realizzare il documento di riferimento dell'addetto all'inventario.

3: Nome dell'addetto all'inventario e Numero del lettore sono parametri che figurano su ogni file generato dal lettore codice a barre. In questo modo è possibile risalire all'origine in caso di problemi o di errori frequenti.

4: Indicare la porta seriale alla quale è collegato il lettore codice a barre.

5: Dopo aver riposto il lettore codici nell'apposito supporto ed eseguito l'operazione **Programmazione...**, convalidare con **OK** sul lettore tramite il tasto [SPACE], e cliccare su **Lancia la configurazione del lettore** in AssetCenter. Entrambe le operazioni possono essere realizzate con alcuni secondi di ritardo senza alcun rischio.



1: Convalidare con **OK** tramite il tasto [SPACE] del lettore per lanciare il trasferimento.

2: Convalidare con il pulsante **Annul.** per chiudere la finestra e tornare al menù principale, senza fare il trasferimento.

Sul campo l'addetto all'inventario avrà un lettore codici a barre e un Documento di riferimento. Questo schermo consente di preparare questi due strumenti.

- Se si clicca sul pulsante **Generazione del catalogo** si crea, nella cartella dell'inventario, un file **CAT.RTF**. Questo file, in formato standard RTF (Rich Text Format), viene riconosciuto dalla maggior parte degli elaboratori di testo. Servirà come base di stampa dei Documenti di riferimento degli addetti.

Questo file **CAT.RTF** contiene già alcune opzioni di impaginazione: carattere, dimensioni, stili, tabulazioni, interruzioni di pagina e di sezione. È necessario ora con un elaboratore di testo che supporta

questo formato perfezionare l'impaginazione a seconda delle proprie necessità e stampare i Documenti di riferimento.

Di seguito alcuni suggerimenti che ne facilitano la lettura:

Non modificare le dimensioni dei codici a barre. Questi impiegano un set di caratteri speciali C39T30Lfz distribuito con il modulo codice a barre e che deve essere utilizzato con dimensione 30. Qualsiasi modifica (oltre il 10%) rispetto alle dimensioni normali può provocare problemi di lettura.

Stampare i cataloghi su una stampante laser di buona qualità.

Assicurarsi che la cartuccia del toner non sia già utilizzata e che il meccanismo di caricamento dei fogli sia pulito e non lasci tracce.

Per facilitare la lettura ed evitare errori, i codici a barre devono essere distanziati di almeno 2 cm tra loro.

- Il pulsante **Lancia la configurazione** deve essere utilizzato quando il lettore codici a barre è collegato al computer e pronto a ricevere le istruzioni di programmazione (opzione **Programmazione** del menù del lettore). Questa manipolazione consente di caricare sul lettore codice a barre:
  - Il numero del lettore
  - Il nome dell'addetto all'inventario a cui è stato fornito il terminale
  - Le ulteriori informazioni che dovranno essere immesse sul campo (scheda **Opzioni** della finestra **Nuovo inventario**).
  - I prefissi impiegati
  - L'elenco dei modelli e delle caratteristiche da inventariare.


## Impiego del lettore codice a barre

Il lettore codice a barre Telxon PTC-912 (o PTC 960 LE) e il suo alloggiamento dispongono entrambi di un libretto d'istruzioni. È necessario consultarli in quanto contengono informazioni importanti come le descrizione della manutenzione del lettore e alcune istruzioni per l'uso come l'impiego di tasti o la regolazione della luminosità di

visualizzazione. Nelle pagine seguenti si punta soprattutto a descrivere l'impiego del programma d'inventario stesso e si suppone che si sappia:

- Accendere il lettore codici a barre
- Utilizzare la tastiera
- Leggere un codice a barre

## Il menù principale



**1**: Visualizza la finestra d'inserimento degli asset.

**2**: Mette il lettore codice a barre in modalità programmazione per caricare i parametri all'inizio dell'inventario. Questa opzione diventa **Salvataggio...** non appena viene immesso un asset.

**3**: Visualizza una finestra con varie informazioni: memoria libera, n° lettore, numero di asset inseriti...

È il primo menù che appare quando si accende il lettore codice a barre.

- Utilizzare il tasto [ENTER] per spostare la zona di selezione.
- Utilizzare il tasto [SPACE] per convalidare una delle linee e lanciare la funzione corrispondente.

---

### NOTA:

Appena che le informazioni vengono immesse nel lettore, l'opzione **Programmazione** viene sostituita dall'opzione **Salvataggio**. Per ritornare allo stato **Programmazione**, è necessario effettuare un'operazione di Recuperare i dati da un lettore codice a barre.

---

### ! ATTENZIONE:

Se non si desidera conservare queste informazioni, premere successivamente i tasti [CTRL] [FUNC] e [0]. Questa operazione elimina definitivamente le informazioni contenute nel lettore codice a barre.

## Programmazione del lettore codici a barre

Questa finestra viene visualizzata appena convalidata la linea **Programmazione:**



**1**: Convalidare con **OK** tramite il tasto [SPACE] del lettore codice a barre per cominciare il trasferimento.

**2**: Convalidare con il pulsante **Annul.** per chiudere la finestra e tornare al menù principale, senza effettuare il trasferimento.

Utilizzare il tasto [ENTER] per passare dal pulsante **OK** al pulsante **Cancel** sul display del lettore codici. Premere [SPACE] per convalidare il pulsante selezionato.

Affinché il trasferimento abbia luogo:

- Il lettore deve essere nell'apposito alloggiamento.
- L'alloggiamento del lettore deve essere in funzione e connesso a una porta seriale del computer.
- È necessario aver eseguito la **Programmazione di un lettore** del menù **Parco/ Inventario codice a barre** d'AssetCenter, e aver configurato correttamente il campo **Porta PC utilizzata**.


- È necessario aver cliccato sul pulsante **Lancia la configurazione** (si veda sopra)

Non esiste un ordine per la convalida del pulsante **Lancia la configurazione** in AssetCenter e del pulsante **OK** sul lettore codici. Entrambe le operazioni devono semplicemente essere eseguite con calma con un intervallo di circa 10 secondi.

Durante il trasferimento i file **Invent.ini** e **Cat.dat** verranno copiati sul lettore codici a barre.

## Visualizzazione delle informazioni

Questa finestra raggruppa alcune informazioni importanti sullo stato del lettore o sui principali parametri del programma:




- 1: Nome o numero dato al lettore codice a barre durante la programmazione
- 2: Nome dell'addetto all'inventario
- 3: Percentuale di memoria libera
- 4: Numero di asset immessi
- 5: Prefissi utilizzati

Premere il tasto [SPACE] per chiudere questa finestra e ritornare al menù principale

## Immissione degli asset

### Generalità

La finestra seguente viene visualizzata quando si seleziona **Immissione/Ricerca** del menù principale.



- 1: Contatore: numero di asset immessi nell'ubicazione corrente
  - 2: Contatore: numero totale di asset immessi
  - 3: Il pulsante **Prod** consentirà di indicare il modello dell'asset. Il pulsante **Feature** sarà poi disponibile per indicare la caratteristiche.
  - 4: Apre la finestra di ricerca di un asset nella memoria del lettore codice a barre.
  - 5: Chiude la finestra d'immissione dati e ritorna al menù principale. Attenzione: chiudere la finestra non significa salvare le informazioni immesse recentemente. Il record viene salvato solo quando il campo **Asset** è completato e convalidato.
  - 6: Apre la finestra che autorizza l'immissione di commenti.
- Utilizzare il tasto [ENTER] per passare da una zona all'altra o da un pulsante all'altro e il tasto [SPACE] per attivare il pulsante selezionato.

Premere [SHIFT] poi [ENTER] per ritornare sulla zona o sul pulsante precedente (è necessario sollevare [SHIFT] prima di premere [ENTER]). Una barra verticale indica la posizione del cursore e quindi il luogo in cui immettere i dati. Tutte le informazioni possono essere inserite con la tastiera o tramite la lettura del codice a barre. Di conseguenza non si rimane mai bloccati se un codice a barre è rovinato o illeggibile dal lettore.

Se sono state inserite tutte le informazioni necessarie, l'asset viene registrato non appena viene inserito e convalidato il codice a barre. Le ultime informazioni immesse vengono conservate per agevolare la registrazione di vari asset identici senza descriverli nuovamente.

L'inserimento di un numero di serie, di uno stato o di un commento è facoltativo. Per tutte le altre informazioni, l'inserimento è obbligatorio e influisce sulla registrazione dell'asset. Viene visualizzato un messaggio d'errore se si tenta di registrare un asset senza aver dato tutte le informazioni necessarie.

 **NOTA:**

Il pulsante **End** chiude la finestra e ritorna al menù principale. Le informazioni immesse dopo l'ultima lettura delle etichette dell'asset vengono perse.

Quando si legge l'etichetta incollata sull'asset, il programma ricerca sistematicamente tra le informazioni già inserite se il numero è già stato utilizzato. In questo caso viene emesso un bip e viene visualizzata la finestra che segue:



 1: Sostituisce i vecchi valori dell'asset con i nuovi.

: Annulla l'immissione del codice a barre e chiude la finestra senza altre azioni.

## Immissione manuale

Per immettere un'informazione manualmente, basta portare il cursore sulla zona desiderata utilizzando i tasti [ENTER] o [SHIFT]+[ENTER]. Se un'informazione errata figura già nella zona, utilizzare il tasto [ESC] per eliminare il valore.

L'immissione viene convalidata premendo [ENTER]. Il cursore si sposta allora automaticamente sulla zona che segue.

L'immissione manuale della marca è sempre possibile se il catalogo RTF, che serve da documento di riferimento non ha un codice a barre corrispondente.

## Letture di un codice a barre

A seconda delle opzioni selezionate dal responsabile dell'inventario per quanto riguarda l'impiego o meno dei prefissi, la modalità di funzionamento del programma è leggermente diversa.

### Con impiego dei prefissi:

Indipendentemente dalla posizione del cursore, basta trovare nei documenti di riferimento il codice a barre che corrisponde all'informazione e leggerlo. Il programma riconosce immediatamente la natura dell'informazione e la sposta direttamente nella zona corrispondente.

Se è stato deciso di impiegare i prefissi, la posizione del cursore e l'ordine delle letture non sono rilevanti. È necessario solo assicurarsi che non si dimentica nessuna informazione.


### Senza impiego dei prefissi:

In questo caso il programma è incapace di riconoscere la natura del codice letto. È quindi necessario assicurarsi che il cursore sia posizionato in modo corretto prima di ogni inserimento.

Dopo aver eseguito la lettura, il cursore si sposta automaticamente sulla zona che segue.

## Descrizione di un asset per modello e caratteristiche

### Fase 1: Indicare Marca e Modello




- 1: Il campo Categ. assume come valore il codice di un modello.
- 2: Lettura sul documento di riferimento del codice della marca del modello.
- 3: Codice precedente del modello. Da ignorare.
- 4: Annulla l'inserimento, chiude la finestra e ritorna alla finestra precedente.
- 5: Prosegue nella descrizione dell'asset visualizzando la finestra d'immissione delle caratteristiche.

Questa finestra viene visualizzata quando si convalida il pulsante **Prod.** sullo schermo del lettore, o se vengono utilizzati i prefissi, quando si legge un codice a barre di modello o di marca.

Consente di definire un modello che non figura come tale nei documenti di riferimento.

## Fase 2: Inserimento delle caratteristiche



1: Consultare il documento di riferimento per sapere se la caratteristica deve essere immessa tramite lettura di un codice a barre o tramite tastiera.


2: Le caratteristiche si susseguono automaticamente fino all'ultima.

3: Dopo aver immesso l'ultima caratteristica, convalidare con il pulsante **OK** tramite il tasto [SPACE] per chiudere la finestra e continuare con l'immissione.

4: In funzione del modello, il lettore richiede l'immissione di un elenco preciso di caratteristiche.

La procedura d'inserimento delle caratteristiche è automatica quando si apre e si chiude la finestra di definizione di un modello (Si veda la fase 1) o quando si attiva il pulsante **Carat.** della finestra d'inserimento di un asset. Questo pulsante **Carat.** e la procedura d'inserimento delle caratteristiche non possono essere attivate finché nella finestra **Definizione di un prodotto** non viene indicato un modello.

### Fase 3: Ritorno alla finestra d'inserimento dell'asset e creazione




- 1: Dopo aver completato l'ubicazione e l'utente, selezionare **Prod** e completare questi campi. (Nel caso di un inventario di controllo, è possibile semplicemente completare il campo **Prodotto** con un codice corrispondente a un modello.)
- 2: l'asset viene registrato alla lettura dell'etichetta.
- 3: Indicare eventualmente un numero di serie e uno stato.



- Effettuare una ricerca dell'asset per richiamare tutte le informazioni che lo riguardano
- Modificare i valori errati
- Reinserire il codice a barre dell'asset.

## Recuperare i dati da un lettore codice a barre



- 1: Non appena è stato immesso un asset, l'opzione **Programmazione...** del menù principale è sostituita con l'opzione **Salvataggio...**. Convalidare questa opzione per aprire la finestra per il salvataggio.
- 2: Convalidare con il pulsante **OK** per iniziare il trasferimento (si veda anche l'operazione da effettuare in AssetCenter illustrata oltre).
- 3: Il salvataggio si è svolto correttamente. Convalidare il pulsante **OK** per ritornare al menù principale.

Dopo il trasferimento l'opzione **Salvataggio di...** viene nuovamente sostituita dall'opzione **Programmazione...** ed è quindi possibile reimpostare il lettore codice a barre.

## Integrazione dei dati in AssetCenter


### Recuperare le informazioni raccolte

I terminali d'immissione hanno un'autonomia e una memoria limitata, devono quindi essere ricaricati frequentemente e il contenuto deve essere trasferito nel computer.


A tal fine utilizzare il pulsante **Recuperare i dati da un lettore** della finestra **Inventario**:

Questa operazione consente di trasferire sul disco rigido del computer i file contenuti nel lettore e di reinizializzare quest'ultimo, liberando di conseguenza memoria per una nuova sessione d'immissione.

Quando il trasferimento è completato, la finestra rimane aperta per poter ripetere l'operazione per un altro lettore codici.



- 1: Indicare il nome della cartella dell'inventario. Per default sarà l'ultima cartella citata nella finestra d'impostazione dell'inventario.
- 2: Indicare la porta alla quale è connesso il lettore codice a barre.
- 3: Verrà indicato per conoscenza, il numero del recupero. Per esempio si tratta del primo trasferimento di file.
- 4: Il nome della sottocartella dell'inventario in cui vengono posti i file trasferiti. Il nome completo della cartella è: C:\TEMP\INV1
- 5: Dopo aver riposto il lettore codice a barre nell'apposito alloggiamento, convalidare con il pulsante **OK** sul lettore (tasto [SPACE]) e cliccare sul pulsante **Lancia il recupero** sullo schermo di AssetCenter. Entrambe le operazioni possono essere effettuate ad alcuni secondi di distanza senza rischi.



I file generati dal programma del lettore vengono salvati in una sottocartella della cartella d'inventario. Sono file ASCII tabulati con estensione .DAT. È quindi possibile aprirli con qualsiasi elaboratore di testo per effettuare un primo controllo prima dell'integrazione in AssetCenter.

Tuttavia questi file, che sono in gran parte composti da codici a barre, sono difficilmente interpretabili. Di conseguenza durante il trasferimento, AssetCenter genera anche file "interpretati" aggiungendo a destra del codice a barre una colonna di denominazione. Questi file "interpretati" hanno un'estensione .IMP.

Sono tre:

- **ASSETP.IMP** contiene tutti gli asset immessi associati a un codice modello


- **ASSETC.IMP** contiene tutti gli asset interamente descritti senza riferimenti al codice prodotto, senza le loro caratteristiche
- **VAL.IMP** contiene tutte le caratteristiche e i valori delle caratteristiche degli asset che figurano in **ASSETC.IMP**.

## Importare gli asset nel database

È l'ultima fase dell'inventario iniziale. Consiste nel creare gli asset in AssetCenter tramite l'importazione dei dati d'inventario. Questa operazione può essere realizzata in un'unica volta alla fine dell'inventario o in più volte durante l'esecuzione dell'inventario insieme al recupero dei file dei lettori codici a barre.

È consigliabile comunque fare una copia di backup del database prima di lanciare l'importazione.

Dopo aver salvato, cliccare su **Aggiornare il database** dal menù **Parco/Inventario codice a barre**.



- 1: Cliccare su questo pulsante per avviare l'importazione della linea selezionata.
  - 2: Indicare la cartella dell'inventario. Sarà l'ultima cartella utilizzata.
  - 3: OK indica che i file sono stati correttamente importati.
  - 4: Questo simbolo indica che i file non sono ancora stati integrati nel database AssetCenter.
  - 5: Questo simbolo indica che i file d'inventario contengono codici sconosciuti al database AssetCenter. Se rimangono in questo stato, i file non possono essere importati. Si veda la nota che segue.
  - 6: STOP indica che non si sono verificati problemi durante l'importazione. Cliccare sulla linea e consultare lo schema **Indicatore della progressione dell'aggiornamento del database** per conoscerne la causa.
  - 7: In questo schema si trova la cronologia dell'importazione che corrisponde alla linea selezionata nell'elenco delle informazioni recuperate. Viene segnalato qualsiasi problema.
  - 8: Per conoscenza vengono riportati il numero delle linee importate e lo stato di progressione dell'importazione solo durante il suo svolgimento o subito dopo.
  - 9: Cliccare su questo pulsante per chiudere la finestra.
- Quando si clicca sul pulsante **Importa**, in AssetCenter vengono creati gli asset sulla base delle impostazioni dell'inventario, dell'utente, dell'ubicazione...
- Unasset è descritto da un'associazione con un modello, questa associazione viene conservata in AssetCenter, inoltre l'asset eredita tutte le proprietà del modello.
- Ora rimane solo da controllare il risultato dell'importazione nella finestra degli asset di AssetCenter.

---

 **NOTA:**

Il simbolo "Pericolo" indica che i file d'inventario contengono codici sconosciuti. Per garantire la coerenza del database, il programma non può importare questi file finché l'errore persiste. È necessario modificare i file .IMP corrispondenti e correggere l'anomalia o eliminare la linea. Questi file sono in formato testo tabulato e possono essere modificati dalla maggior parte degli elaboratori di testo. Dopo aver corretto l'errore, ritornare in AssetCenter e cliccare di nuovo su **Importa** dopo aver cliccato su **Aggiorna il database**.

---

# 4 | Caso pratico: Immissione passo dopo passo di un asset

## CAPITOLO

Per esercitarsi all'immissione con il lettore, sono stati raccolti nelle pagine che seguono, due esempi di descrizione di asset.

## Inizializzare l'inventario

Impostare il terminale conformemente alla finestra seguente:

## Programmare il lettore

Programmare poi il lettore seguendo la procedura esposta in precedenza, poi utilizzare le tabelle che seguono per esercitarsi nell'immissione.

Per realizzare un ciclo completo è necessario in seguito trasferire queste informazioni sul computer poi importarle nel database di AssetCenter.

## Caso di un asset di cui non vengono immesse le caratteristiche :

<b>Ubicazione</b>	/Immobile Arianna/30esimo Piano/002 - Ufficio L17
<b>Utente</b>	/TALTEK/Direzione Amm & Finanziaria U56

<b>Modello (nel campo Prodotto)</b>	Multisync A500 M21
<b>N° di serie</b>	LR456456
<b>Stato</b>	Buono
<b>Osservazioni</b>	Digitare un testo con la tastiera poi [ENTER]
<b>Etichetta codice a barre dell'asset</b>	A00001

## Caso di un asset di cui non vengono immesse né la marca né le caratteristiche :

<b>Ubicazione</b>	/Sito Tremonti/Immobile 01 /1° Piano/001-Ufficio L52
<b>Utente</b>	/TALTEK/Direzione Informatica/Cruciani U5
<b>Osservazioni</b>	Digitare un testo con la tastiera poi [ENTER]
<b>Etichetta codice a barre dell'asset</b>	A00003
<b>Modello (nel campo Categoria accessibile tramite il pulsante Prod.)</b>	/Mobilio/Cassettone C53
<b>Marca</b>	STRAFOR Digitare sulla tastiera: STRAFOR poi [ENTER]
<b>Colore</b>	Beige
<b>Numero di cassette</b>	Immettere un valore con la tastiera poi [ENTER]



# 5 | Glossario (Inventario codice a barre)

## CAPITOLO

### Documento di riferimento

Documento più o meno voluminoso che raggruppa, come un catalogo, i codici a barre associati ai valori che descrivono gli asset della società e che facilita quindi l'immissione degli asset identificati.

#### **Sinonimi**

Cataloghi, catalogo codici a barre, documento d'immissione.

### Lettore codice a barre

Lettore ottico utilizzato per decifrare i codici a barre.

#### **Sinonimi**

Lettore, scanner, unità portatile.

## Codice 39

Codice alfanumerico autocontrollato facilmente leggibile e stampabile più utilizzato.

# 6 | Riferimenti (Inventario codice a barre)

## CAPITOLO

### Menù (Inventario codice a barre)

I dati del modulo Inventario codice a barre sono accessibili tramite i menù, le schede, i collegamenti e i campi seguenti:

**Tabella 6.1. Menù e schede (Inventario codice a barre) - elenco**

<b>Sottomenù</b>	<b>Tabella a cui il menù consente di accedere (denominazione e nome SQL)</b>	<b>Schede, campi o collegamenti dedicati</b>	<b>Paragrafi del presente manuale da consultare</b>
<b>Menù Parco</b>			
<b>Inventario codice a barre</b>	Consente di accedere alle funzioni del modulo Inventario codice a barre, se il file di licenza lo consente.	Nessuno	Capitolo Installazione, paragrafo Finestra Inventario di AssetCenter

<b>Sottomenù</b>	<b>Tabella a cui il menù consente di accedere (denominazione e nome SQL)</b>	<b>Schede, campi o collegamenti dedicati</b>	<b>Paragrafi del presente manuale da consultare</b>
<b>Menù Parco</b>			
<b>Ubicazioni</b>	Ubicazioni (amLocation)	Scheda Generale campo Codice a barre (BarCode)	Capitolo Principi generali: metodo d'inventario, paragrafo Analisi delle ubicazioni
<b>Menù Parco</b>			
<b>Servizi e dipendenti</b>	Dipendenti (amEmplDept)	Scheda Generale campo Codice a barre (BarCode)	Capitolo Primo inventario, paragrafo Completamento delle tabelle
<b>Menù Parco</b>			
<b>Modelli</b>	Modelli (amModel)	Campo codice a barre (BarCode)	Capitolo Primo inventario, paragrafo Completamento delle tabelle
<b>Menù Parco</b>			
<b>Marche</b>	Marche (amBrand)	Campo codice a barre (BarCode)	Capitolo Primo inventario, paragrafo Selezione delle marche, dei modelli e delle caratteristiche da inventariare
<b>Menù Parco</b>			
<b>Asset e lotti</b>	Asset (amAsset)	Scheda Generale campo Codice a barre (BarCode)	Capitolo Primo inventario, paragrafo Importare gli asset nel database
<b>Menù Amministrazione</b>			
<b>Liste</b>	Liste (amItemizedList)	Nessuno	Capitolo Riferimenti (Inventario codice a barre), paragrafo Liste (Inventario codice a barre)

Sottomenù	Tabella a cui il menù consente di accedere (denominazione e nome SQL)	Schede, campi o collegamenti dedicati	Paragrafi del presente manuale da consultare
<b>Contatori</b>	Contatori (amCounter)	Nessuno	Capitolo Riferimenti (Inventario codice a barre), paragrafo Contatori (Inventario codice a barre)
<b>Caratteristiche</b>	Caratteristiche (amFeature)	Nessuno	Capitolo Primo inventario, paragrafo Selezione delle marche, dei modelli e delle caratteristiche da inventariare

## Icone della barra degli strumenti (Inventario codice a barre)

Il modulo Inventario codice a barre non include icone della barra degli strumenti.

## Opzioni dell'interfaccia (Inventario codice a barre)

Non esiste un'opzione generale propria al modulo Inventario codice a barre.

## Tabelle (Inventario codice a barre)

Il modulo Inventario codice a barre si serve di numerose tabelle.

Le tabelle collegate al modulo Inventario codice a barre sono le seguenti:

**Tabella 6.2. Tabelle (Inventario codice a barre) - elenco**

<b>Denominazione della tabella</b>	<b>Nome SQL della tabella</b>	<b>Menù che consentono di accedere alla tabella</b>	<b>Paragrafi da consultare nel presente manuale</b>
<b>Tabelle specifiche collegate al modulo Inventario codice a barre</b>			
Ubicazioni	amLocation	Parco/ Ubicazioni	Capitolo Principi generali: metodo d'inventario, paragrafo Analisi delle ubicazioni
Servizi e dipendenti	amEmplDept	Parco/ Servizi e dipendenti	Capitolo Primo inventario, paragrafo Completamento delle tabelle
Modelli	amModel	Parco/ Modelli	Capitolo Primo inventario, paragrafo Completamento delle tabelle
Marche	amBrand	Parco/ Marche	Capitolo Primo inventario, paragrafo Selezione delle marche, dei modelli e delle caratteristiche da inventariare
Asset e lotti	amAsset	Parco/ Asset e lotti	Capitolo Primo inventario, paragrafo Importare gli asset nel database
Elenchi	amItemizedList	Amministrazione/ Liste	Capitolo Riferimenti (Inventario codice a barre), paragrafo Liste (Inventario codice a barre)
Contatori	amCounter	Amministrazione/ Contatori	Capitolo Riferimenti (Inventario codice a barre), paragrafo Contatori (Inventario codice a barre)

Denominazione della tabella	Nome SQL della tabella	Menù che consentono di accedere alla tabella	Paragrafi da consultare nel presente manuale
Caratteristiche	amFeature	Amministrazione/ Caratteristiche	Capitolo Primo inventario, paragrafo Selezione delle marche, dei modelli e delle caratteristiche da inventariare

## Relazioni di dipendenza tra tabelle (Inventario codice a barre)

Nessuna relazione di dipendenza tra tabelle esiste nel modulo Inventario codice a barre.

## Liste (Inventario codice a barre)

Il valore di alcuni campi può essere selezionato in una lista aperta o chiusa.

Per accedere alla tabella **Liste (amItemizedList)**, selezionare **Amministrazione/ Liste**.

Il seguente schema illustra nei dettagli le liste proprie al modulo Inventario codice a barre.

**Tabella 6.3. Liste (Inventario codice a barre) - elenco**

Identificatore della lista	Campi completati a partire dalla lista (denominazione e nome SQL)	Tabella a cui appartiene il campo (denominazione e nome SQL)
amStatus	Stato (Status)	Asset (amAsset)

Per ulteriori informazioni sulle liste, consultare il manuale **Utilizzazione avanzata**, capitolo **Liste**.

## Campi calcolati (Inventario codice a barre)

Il modulo Inventario codice a barre non necessita di alcun campo calcolato standard.

Per ulteriori informazioni sui campi calcolati, consultare il manuale **Utilizzazione avanzata**, capitolo **Campi calcolati**.

Per ulteriori informazioni sulla composizione degli script, consultare il manuale **Utilizzazione avanzata**, capitolo **Script**.

Per ulteriori informazioni sulle API, consultare il manuale **Programmer's reference**.

## Contatori (Inventario codice a barre)

Il modulo Inventario codice a barre necessita di alcuni contatori.

Questi contatori sono utilizzati nei valori per default di alcuni campi.

Per accedere alla tabella **Contatori** (amCounter), selezionare **Amministrazione/ Contatori**.

Il seguente schema illustra nei dettagli i contatori propri al modulo Inventario codice a barre.

**Tabella 6.4. Contatori (Inventario codice a barre) - elenco**

Nome SQL del contatore	Denominazione e nome SQL della tabella che utilizza il contatore	Denominazione e nome SQL del campo che utilizza il contatore
amBrand_BarCode	Marche (amBrand)	Codice a barre (BarCode)
amEmplDept_BarCode	Dipendenti (amEmplDept)	Codice a barre (BarCode)
amLocation_BarCode	Ubicazioni (amLocation)	Codice a barre (BarCode)
amModel_BarCode	Modelli (amModel)	Codice a barre (BarCode)

Per ulteriori informazioni sui contatori, consultare il manuale **Amministrazione del database**, capitolo **Personalizzazione del database**, paragrafo **Contatori nei valori predefiniti dei campi**.

## Azioni e procedure guidate (Inventario codice a barre)

Il modulo Inventario codice a barre non necessita di alcuna azione standard.

## Moduli di AssetCenter Server (Inventario codice a barre)

Nessun modulo di AssetCenter Server è dedicato al modulo Inventario codice a barre.

## Dati sistema e Dati tecnici (Inventario codice a barre)

AssetCenter è distribuito con una gamma di dati standard.

Il modulo Inventario codice a barre non include dati standard.

## Report e moduli (Inventario codice a barre)

AssetCenter è fornito con moduli e report. Alcuni sono relativi al modulo Inventario codice a barre.

Affinché siano disponibili nel database, è necessario importarli con il software AssetCenter Database Administrator.

### **Importazione e identificazione dei report relativi al modulo Inventario codice a barre**

Per importare i report, consultare il manuale **Utilizzazione avanzata**, capitolo **Crystal Reports**, paragrafo **Funzionamento e installazione del generatore di report**.

Per identificare i report relativi al modulo Inventario codice a barre, consultare il manuale **Utilizzazione avanzata**, capitolo **Crystal Reports**, paragrafo **Identificazione dei report Crystal relativi a un dato modulo**.

## Importazione e identificazione dei moduli appartenenti a Inventario codice a barre

Per importare i moduli, consultare il manuale **Utilizzazione avanzata**, capitolo **Moduli, Installazione dei moduli preconfigurati nel database di produzione**.

Per identificare, dopo l'importazione, i moduli peculiari al modulo Inventario codice a barre, consultare il manuale **Utilizzazione avanzata**, capitolo **Moduli, Identificazione dei moduli propri a un dato modulo dell'applicazione**.

## Processi in background (Inventario codice a barre)

Non esistono processi in background attivati dal modulo Inventario codice a barre.

Per ulteriori informazioni sulle processi eseguiti in background da AssetCenter, consultare il manuale **Struttura del database**. Per ogni tabella descritta in questo manuale, è possibile consultare un paragrafo **Processi in background**.

## API (Inventario codice a barre)

Nessuna API AssetCenter si basa sul modulo Inventario codice a barre.

## Viste (Inventario codice a barre)

Nessuna vista standard è dedicata al modulo Inventario codice a barre. Per ulteriori informazioni sull'impiego delle viste, consultare il manuale **Utilizzare AssetCenter**, capitolo **Uso delle viste**.

## Ulteriore documentazione (Inventario codice a barre)

Il manuale AssetCenter 4.1.0 - Inventario codice a barre presenta solo informazioni direttamente collegate al modulo Inventario codice a barre.

Per ottenere ulteriori informazioni, è consigliabile leggere i seguenti documenti:

**Tabella 6.5. Ulteriore documentazione (Inventario codice a barre) - elenco**

Documento	Informazioni	Formato	Posizione nella cartella d'installazione del software AssetCenter
Installazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'installazione del software AssetCenter</li> </ul>	Stampato	<code>\doc\pdf\installbook*.pdf</code>
		On line	<code>\doc\chm\installbook*.chm</code>
Tabelle comuni	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione delle ubicazioni</li> <li>La gestione dei dipendenti</li> <li>La gestione delle caratteristiche</li> <li>Gruppi di dipendenti</li> <li>Formazione dei dipendenti</li> </ul>	Stampato	<code>\doc\pdf\core*.pdf</code>
		On line	<code>\doc\chm\core*.chm</code>
Introduzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ergonomia generale del software</li> </ul>	Stampato	<code>\doc\pdf\intro*.pdf</code>
		On line	<code>\doc\chm\intro*.chm</code>
Parco	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elementi del parco</li> <li>Asset</li> <li>Modelli</li> </ul>	Stampato	<code>\doc\pdf\port*.pdf</code>
		On line	<code>\doc\chm\port*.chm</code>

Documento	Informazioni	Formato	Posizione nella cartella d'installazione del software AssetCenter
Guida contestuale relativa ai campi e ai collegamenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'impiego dei campi e dei collegamenti del database</li> </ul>	On line	Per accedere alla guida contestuale su un campo o su un collegamento: <ol style="list-style-type: none"> <li>Selezionare un campo o un collegamento.</li> <li>Effettuare una delle seguenti azioni:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Cliccare sul pulsante destro del mouse e selezionare <b>Guida</b> nel menù di scelta rapida.</li> <li>Premere simultaneamente sul tasto <b>MAIUSC</b> e <b>F1</b></li> <li>Selezionare <b>Guida/ Guida su questo campo.</b></li> </ul> </li> </ol>
Struttura del database	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elenco delle tabelle, dei campi, dei collegamenti, e degli indici del database</li> <li>Agenti attivati automaticamente da AssetCenter</li> </ul>	File di testo	<ul style="list-style-type: none"> <li><code>\infos\database.txt</code></li> <li><code>\infos\tables.txt</code></li> </ul>
		Stampato	<code>\doc\pdf\dbstruct*.pdf</code>
		On line	<code>\doc\chm\dbstruct*.chm</code>
Guida in linea generale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il funzionamento di tutta l'applicazione</li> </ul>	On line	Per accedere alla guida in linea, effettuare una delle seguenti azioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>Premere <b>F1</b>.</li> <li>Selezionare <b>Guida/ Indice</b>.</li> </ol>

## Schemi di workflow (Inventario codice a barre)

Non esiste uno schema di workflow standard dedicato al modulo Inventario codice a barre.

## Specifiche relative al Codice 39

Questo paragrafo propone l'integralità delle specifiche del codice a barre di tipo Codice 39.

### Elaborazione del codice a barre

Il Codice 39 è un sistema di codifica alfanumerico che utilizza numeri decimali, caratteri alfabetici solo maiuscoli e la seguente serie di caratteri speciali:

<espace> - . * \$ / % +
-------------------------

 **NOTA:**

Questo tipo di codice a barre può, teoricamente, codificare un numero di caratteri illimitato.

 **ATTENZIONE:**

Il carattere \* è un carattere particolare, utilizzato limitare la sequenza codificata nel codice a barre. Non può quindi far parte della sequenza.

Ogni carattere codificato è costituito da nove elementi: cinque barre nere e quattro spazi. Di questi nove elementi, tre sono più larghi degli altri: due barre nere e uno spazio. Il nome di questo tipo di codice a barre proviene da questa particolarità. Gli elementi larghi sono rappresentati da 1 binari, i cosiddetti elementi stretti sono rappresentati da 0 binari.


Affinché un lettore di codici a barre possa distinguere gli elementi più larghi da quelli più stretti, è necessario fissare un rapporto tra le dimensioni degli elementi stretti e quelle degli elementi larghi. In funzione della risoluzione utilizzata per la stampa, le dimensioni di un elemento largo devono essere almeno due volte superiori a quelle di un elemento stretto. In genere si usa un rapporto di 1 a 3. Tutti gli elementi di uno stesso tipo devono avere le stesse dimensioni per la stampa. Le dimensioni di una barra stretta devono essere uguali a quelle di uno spazio stretto.

Il Codice 39 è un codice a barre di tipo discreto. Ogni carattere codificato è separato da uno spazio che non contiene nessuna informazione. Le dimensioni dello spazio sono in genere uguali a quelle di un elemento stretto.

Data la sua struttura il Codice 39 si autocontrolla. È comunque possibile utilizzare un carattere di controllo ulteriore.

## Struttura del codice

Il seguente schema illustra una tipica struttura di codice a barre di tipo Codice 39.



- 1: Margine iniziale.
- 2: Margine finale.
- 3: Caratteri codificati.
- 4: Carattere di controllo opzionale.
- 5: Carattere "\*" codificato, riservato alla marcatura dell'inizio e della fine del codice a barre.
- 6: Esempio di carattere codificato.

## Set di caratteri

Il seguente prospetto presenta l'elenco dei caratteri disponibili, la parola binaria associata a ogni carattere e il carattere di controllo opzionale utilizzato per ogni carattere.

<b>Carattere ASCII</b>	<b>Parola binaria associata</b>	<b>Valore del carattere di controllo</b>
0	000110100	0
1	100100001	1
2	001100001	2
3	101100000	3
4	000110001	4
5	100110000	5
6	001110000	6
7	000100101	7
8	100100100	8
9	001100100	9
A	100001001	10
B	001001001	11
C	101001000	12
D	000011001	13
E	100011000	14
F	001011000	15
A	000001101	16
H	100001100	17
I	001001100	18
J	000011100	19
K	100000011	20
L	001000011	21
M	101000010	22
N	000010011	23
O	100010010	24
P	001010010	25
Q	000000111	26
R	100000110	27
S	001000110	28
T	000010110	29
U	110000001	30
V	011000001	31
W	111000000	32
X	010010001	33
Y	110010000	34
Z	011010000	35
-	010000101	36
.	110000100	37
Spazio	011000100	38
*	010010100	Nessuno

Carattere ASCII	Parola binaria associata	Valore del carattere di controllo
\$	010101000	39
/	010100010	40
+	010001010	41
%	000101010	42

## Carattere di controllo

Il carattere di controllo di un codice a barre di tipo Codice 39 è determinato dalla somma dei valori dei caratteri di controllo modulo 43 (resto della divisione per 43). Questa operazione ha come risultato un valore compreso tra 0 e 42, che consente allora di determinare il carattere di controllo, attraverso una tabella di caratteri. Per esempio:

Caratteri	C	O	D	E		3	9
Valore di controllo	12	24	13	14	38	3	9
Somma dei valori	113						
Modulo 43	27						
Carattere di controllo	R						
Sequenza codificata	CODE 39R						

## Dimensioni del codice

La lunghezza di un codice a barre di tipo Codice 39 stampato è determinato dalla seguente formula:

$$\text{Lunghezza} = N \cdot 16x + 31x + (16x) + M1 + M2$$

In questa formula:

- M1 e M2 sono i margini d'inizio e fine del codice a barre. Le dimensioni devono essere di 0.25 pollici (ossia 6 mm) o di 10 volte le dimensioni di un elemento stretto se la dimensione è superiore a 0.25 pollici.
- N rappresenta il numero di caratteri codificati.

- $x$  rappresenta le dimensioni di un elemento stretto. Per assicurare una corretta lettura dei codici a barre,  $x$  deve essere almeno uguale a 0.075 pollici (0.19 mm).
- $16x$  rappresenta le dimensioni di un carattere codificato, compreso lo spazio (si suppone un rapporto stretto-largo di 3 (un elemento largo è tre volte più grande di un elemento stretto)).
- $31$  rappresenta le dimensioni dei caratteri d'inizio e di fine (\*) della sequenza. Questo valore include lo spazio tra il carattere d'inizio e il primo carattere della sequenza.
- $(16x)$  rappresenta le dimensioni del carattere di controllo opzionale.

Quando il rapporto stretto-largo non è pari a 3, la formula si scrive (in questo caso  $R$  rappresenta il rapporto impiegato):

$$\text{Lunghezza} = N(3Rx+7x) + 6Rx + 13x + (3Rx+7x) + M1 + M2$$

L'altezza di un codice a barre di tipo Codice 39 stampato è di 0.25 pollici (6mm) o di 0.15 la lunghezza del simbolo (senza considerare i margini) se le dimensioni superano 0.25 pollici.





