



Peregrine | AssetCenter
Installation



© Copyright 2002 Peregrine Systems Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von Peregrine Systems Incorporated, und dürfen ohne vorhergehende schriftliche Genehmigung von Peregrine Systems Inc. weder verwendet noch weitergegeben werden. Ohne vorhergehende schriftliche Zustimmung durch Peregrine Systems Inc. ist die Vervielfältigung dieses Handbuchs als Ganzes oder in Teilen unzulässig. In der vorliegenden Dokumentation werden zahlreiche Produkte mit ihrem Markennamen bezeichnet. Dabei handelt es sich größtenteils um eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Peregrine Systems® und AssetCenter® sind eingetragene Warenzeichen von Peregrine Systems Inc. Die in diesem Handbuch beschriebene Software wird im Rahmen eines Lizenzvertrags zwischen Peregrine Systems Inc. und dem Endbenutzer zur Verfügung gestellt und muss in Übereinstimmung mit den Bedingungen dieses Vertrags eingesetzt werden. Die enthaltenen Informationen können Änderungen ohne Vorankündigung unterliegen und werden ohne jede Verpflichtung seitens Peregrine Systems Inc. bereitgestellt. Das Datum der jeweils neuesten Version dieses Dokuments erfahren Sie beim Kundensupport von Peregrine Systems Inc.

Die Namen der in diesem Handbuch, in der Demo-Datenbank und dem Lernprogramm genannten Personen und Firmen sind frei erfunden und dienen lediglich der Veranschaulichung der Softwarefunktionen. Ähnlichkeiten mit lebenden und toten Personen oder Firmen sind rein zufällig. Technische Informationen zu diesem Produkt sowie Dokumentationen zu einem für Sie lizenzierten Produkt erhalten Sie beim Kunden-Support von Peregrine Systems Inc. unter folgender E-Mail-Adresse: support@peregrine.com.

Ihre Kommentare und Anregungen zu diesem Dokument senden Sie bitte an die Abteilung Technische Dokumentation bei Peregrine Systems (support@peregrine.com).

Die vorliegende Ausgabe betrifft die Version 4.2.1 des lizenzierten Programms

AssetCenter

Peregrine Systems, Inc.
Worldwide Corporate Campus and Executive Briefing Center
3611 Valley Centre Drive San Diego, CA 92130
Tel 800.638.5231 or 858.481.5000
Fax 858.481.1751
www.peregrine.com



Inhaltsverzeichnis

Einführung (Installation)	5
An wen richtet sich dieses Handbuch?	5
Inhalt des Handbuchs	5
Vorsichtsmaßnahmen zur Bewahrung der Integrität von AssetCenter-Daten	6
Anmerkungen zur Datei setup.pdf	7
Kapitel 1. Komponenten der Anwendung AssetCenter	9
Kapitel 2. Unterstützte Umgebungen	11
Unterstützte Betriebssysteme	11
Mindestkonfiguration unter Windows	12
Empfohlene Konfiguration unter Windows	12
Unterstützte Datenbankmanagementsysteme (DBMS)	13
Kapitel 3. Installation unter Windows	15
Bevor Sie mit der Installation von AssetCenter beginnen	15
Manuelle Installation (grafisch)	18
Installation im Netzwerk (grafisch)	21
Automatische Installation und Deinstallation (über die Befehlszeile)	25
Manuelle Deinstallation (grafische Benutzeroberfläche)	30

Kapitel 4. Konfiguration unter Windows	31
C-Kompilierer für Datenbanken vom Typ DB2	31
DLL-Dateien von Oracle	32
Nachrichtensystem	33
AssetCenter Server	35
Crystal Reports	38
AssetCenter mit Remote Control integrieren	38
Automatische Vorgänge auf sämtlichen Rechnern durchführen	38
Connect-It integrieren	39
Inventur entfernter Arbeitsstationen	40
AssetCenter mit AutoCAD integrieren	40
Knowlix	42
Kapitel 5. Installation und Konfiguration unter UNIX	43
AssetCenter installieren	43
AssetCenter Server einrichten	45
Verbindung zu AssetCenter-Datenbanken aufbauen	47
Kapitel 6. Leistungsoptimierung	49



Einführung (Installation)

VORWORT

An wen richtet sich dieses Handbuch?

Dieses Handbuch wurde für Unternehmen geschrieben, die mit AssetCenter arbeiten.

In diesem Sinne richtet es sich an alle Ingenieure, die AssetCenter installieren.

Inhalt des Handbuchs

In diesem Handbuch finden Sie Informationen zu folgenden Themenbereichen:

- Programme, aus denen sich AssetCenter zusammensetzt.
- Geeignete Umgebungen für den Einsatz von AssetCenter
- Ordnungsgemäße Erstinstallation von AssetCenter
- Konfiguration von AssetCenter
- Optimieren der Leistung von AssetCenter

 **WICHTIG:**

Bitte halten Sie sich genau an die Anweisungen in diesem Handbuch.

 **Anmerkung:**

Die Migration von einer vorhandenen Version auf die Version 4.2.1 von AssetCenter wird im vorliegenden Handbuch nicht beschrieben. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch **Migration**.

Sobald Sie die im Lieferumfang enthaltene CD einlegen, erscheint ein Willkommensbildschirm. Auf diesem Bildschirm wird Ihnen die Installation von einer oder mehreren Komponenten vorgeschlagen.

In diesem Handbuch wird jedoch nur die Installation der Komponente AssetCenter beschrieben.

Weitere Informationen zur Installation der übrigen Programme finden Sie in den jeweiligen Handbüchern.

Vorsichtsmaßnahmen zur Bewahrung der Integrität von AssetCenter-Daten

AssetCenter bietet zahlreiche Funktionen. Diese Funktionsvielfalt erfordert die Verwendung einer Datenbank mit einer komplexen Struktur:

- Die Datenbank enthält zahlreiche Tabellen, Felder, Verknüpfungen und Indizes.
- Einige Tabellen dienen lediglich zur Prozessunterstützung und werden auf der grafischen Benutzeroberfläche nicht angezeigt.
- Bestimmte Verknüpfungen, Felder und Indizes werden von der Software automatisch erstellt, gelöscht und geändert.
- Sie haben die Möglichkeit, zusätzliche Tabellen, Felder, Verknüpfungen und Indizes zu erstellen.

Um den **Inhalt** der Datenbank unter Aufrechterhaltung ihrer Integrität ändern zu können, müssen Sie unbedingt eine der folgenden Anwendungen verwenden:

- Grafische Benutzeroberfläche für den Zugriff auf die AssetCenter-Datenbank
- AssetCenter API
- AssetCenter Import

- Auf der Software Get-It basierende Internet-Schnittstellen
- Gateways von Peregrine Systems
- Connect-It
- AssetCenter Server

Um die **Struktur** der Datenbank unter Aufrechterhaltung ihrer Integrität ändern zu können, müssen Sie unbedingt AssetCenter Database Administrator verwenden:

 **WARNUNG:**

Struktur und Inhalt der Datenbank dürfen unter keinen Umständen mit anderen als den dafür vorgesehenen, spezifischen Programmen und Funktionen geändert werden, da es ansonsten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Beschädigung der Datenbank mit schwerwiegenden Folgen kommen kann:

- Verlust oder unbeabsichtigte Änderung von Daten und Verknüpfungen
 - Erstellung nicht funktionsfähiger Verknüpfungen oder Datensätze
 - Meldungen über schwerwiegende Fehler
-

Anmerkungen zur Datei setup.pdf

Auf der Installations-CD-ROM von AssetCenter ist zusätzlich zur Datei **setup.exe** die Datei **setup.pdf** enthalten.

setup.pdf liegt nicht im Format Adobe Acrobat vor. Die Erweiterung **.pdf** entspricht einem zu ESD-Zwecken (Electronic System Distribution) verwendeten Microsoft-Standard.

1 | Komponenten der Anwendung AssetCenter

KAPITEL

Komponenten der Anwendung AssetCenter

Name des Programms	Schnittstelle des Programms	Windows-Unterstützung	Unix-Unterstützung (Linux, Solaris und AIX)
Grafische Benutzeroberfläche für den Zugriff auf AssetCenter (siehe Hinweis)	Grafisch	Ja	Nein
AssetCenter Export	Grafisch	Ja	Nein
	Befehlszeile	Ja	Ja
AssetCenter Import	Befehlszeile	Ja	Ja
AssetCenter Server	Grafisch	Ja	Nein
	Befehlszeile	Nein	Ja
AssetCenter Database Administrator	Grafisch	Ja	Nein
	Befehlszeile	Ja	Ja
AssetCenter API	Nicht grafisch	Ja	Ja
Scanner InfraTools Desktop Discovery	Nicht grafisch	Ja	Ja
Integration von AutoCAD	Grafisch	Ja	Nein

Name des Programms	Schnittstelle des Programms	Windows-Unterstützung	Unix-Unterstützung (Linux, Solaris und AIX)
AssetCenter Script Analyzer	Grafisch	Ja	Nein
Protokollanzeige	Grafisch	Ja	Nein

 **Anmerkung:**

Die grafische Benutzeroberfläche für den Zugriff auf die AssetCenter-Datenbank ermöglicht den Zugriff auf folgende Module:

- Beschaffungen
- Ausrüstung
- Verträge
- Finanzen
- Strichcodeinventur
- Verwaltung
- Kabel
- Transversale Tabellen
- Import
- Integration mit Desktop Administration
- Integration mit Remote Control

Der Zugriff auf diese Module wird über die im Lieferumfang von AssetCenter enthaltene Lizenzdatei **license.cfg** gesteuert.

Weitere Programme

Folgende Programme lassen sich in AssetCenter integrieren:

- AssetCenter Mobile
- AutoCAD
- Connect-It
- Crystal Reports
- InfraTools Desktop Discovery
- Desktop Inventory
- Knowlix
- AssetCenter Web
- Remote Control

2 | Unterstützte Umgebungen

KAPITEL

Unterstützte Betriebssysteme

AssetCenter-Clientprogramme

Die AssetCenter-Clientprogramme unterstützen:

- Windows
- Unix

Weitere Informationen zu den Versionen der unterstützten Betriebssysteme finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix unter <http://support.peregrine.com>.

AssetCenter-Datenbankserver

Der Server kann zusammen mit allen vom DBMS unterstützten Betriebssystemen und Hardware-Plattformen eingesetzt werden.

Eine Liste der Systeme und Plattformen finden Sie in der zugehörigen DBMS-Dokumentation.

Mindestkonfiguration unter Windows

Alle Programme mit Ausnahme von AssetCenter Database Administrator

Umgebung	Windows 95, 98 und ME	Windows NT 4, 2000 und XP
CPU	Pentium 120	Pentium 200
RAM	32 MB	96 MB
Festplatte (*)	1 GB	1 GB

(*) Die mit AssetCenter installierten Dateien beanspruchen ca. 200 MB Speicherplatz (ohne Berücksichtigung der Datenbank mit den Lebenddaten).

AssetCenter Database Administrator

Umgebung	Windows NT 4, 2000 und XP Professional Edition
CPU	Pentium III
RAM	128 MB reserviert für AssetCenter Server
Festplatte (*)	2 GB

(*) Die mit AssetCenter installierten Dateien beanspruchen ca. 200 MB Speicherplatz (ohne Berücksichtigung der Datenbank mit den Lebenddaten).

Empfohlene Konfiguration unter Windows

Alle Programme mit Ausnahme von AssetCenter Database Administrator

Umgebung	Windows 95, 98 und ME	Windows NT 4, 2000 und XP
CPU	Pentium II 400	Pentium III 500
RAM	96 MB	128 MB
Festplatte (*)	20 GB	20 GB

(*) Die mit AssetCenter installierten Dateien beanspruchen ca. 200 MB Speicherplatz (ohne Berücksichtigung der Datenbank mit den Lebenddaten).

AssetCenter Database Administrator

Umgebung	Windows NT 4, 2000 und XP Professional Edition
CPU	Pentium III 500
RAM	128 MB allein für AssetCenter Server
Festplatte (*)	540 MB
Netzwerk	Verbindung zum DBMS-Server mit hohem Durchsatz (Beispiel: Ethernet 100 MB/s) und minimale durchschnittliche Wartezeit (<5 ms)

(*) Die mit AssetCenter installierten Dateien beanspruchen ca. 200 MB Speicherplatz (ohne Berücksichtigung der Datenbank mit den Lebenddaten).

Unterstützte Datenbankmanagementsysteme (DBMS)

In Zusammenhang mit der AssetCenter-Datenbank werden folgende DBMS unterstützt:

- Microsoft SQL Server
- Oracle Workgroup Server
- Sybase Adaptive Server
- IBM DB2 UDB
- Sybase SQL Anywhere 5.5.5.2817 im Einzelplatzmodus

Anmerkung:

Sybase SQL Anywhere wird nur für die mit AssetCenter installierte Demo-Datenbank verwendet.

Weitere Informationen zu den Versionen der unterstützten DBMS (Server, Clients, Netzprotokolle, Piloten, usw.), finden Sie unter <http://support.peregrine.com>.

 **WARNUNG:**

Für den reibungslosen Betrieb von AssetCenter wird keinerlei Garantie übernommen, wenn die Software mit DBMS und DBMS-Service Packs anderer (selbst neuerer) als den in der Kompatibilitätstmatrix ausgewiesenen Versionen verwendet wird.

3 Installation unter Windows

KAPITEL

In diesem Kapitel finden Sie eine detaillierte Beschreibung der Erstinstallation von AssetCenter.

Bevor Sie mit der Installation von AssetCenter beginnen

Virenschutzprogramme deaktivieren

Einige Virenschutzprogramme stören das Programm zur Installation von AssetCenter, da Sie den Zugriff auf die Registry blockieren.

Aus diesem Grund empfiehlt sich die Deaktivierung der Virenschutzprogramme bei der Installation von AssetCenter.

Oracle-Clientschichten installieren

Eine fehlerhafte Installation der Oracle-Clientschichten (SQL*Net oder Net 8) kann eine unsachgemäße Verwaltung von Sonderzeichen in AssetCenter zur Folge haben. So kommt es beispielsweise bei der Integration von Datensätzen

mit Sonderzeichen zu Problemen: bei der erneuten Auswahl dieser Datensätze wird der Text nicht ordnungsgemäß angezeigt. Zur Behebung dieses Fehlers müssen Sie die Konfiguration von SQL*Net oder Net 8 überprüfen.

Crystal Reports installieren

Vor Beginn der Installation von AssetCenter müssen Sie sich für oder gegen das Installieren der Runtime-Versionen (eingeschränkte Versionen) von Crystal Reports und Sybase SQL Anywhere entscheiden.

Anmerkung:

Die Installation der Runtime-Version von Crystal Reports erfolgt über das Programm zur Installation von AssetCenter.

Folgende Informationen erleichtern Ihnen eine Entscheidung für oder gegen die Installation einer Runtime-Version Crystal Reports:

Sie haben die Vollversion von Crystal Reports installiert.	Gehen Sie wie folgt vor:
Version 5.0 (oder höher)	Installieren Sie die Runtime-Version von Crystal Reports 8.0.
Version 6.0 oder 7.0	Wir empfehlen die Installation der Runtime-Version von Crystal Reports 8.0.
Version 8.0 (oder höher)	Die Installation der Runtime-Version von Crystal Reports 8.0 ist nicht erforderlich.

Anmerkung:

Die Installation der Runtime-Version von Crystal Reports erfolgt über das Programm zur Installation von AssetCenter.

Runtime-Version von Sybase SQL Anywhere installieren

Vor Beginn der Installation von AssetCenter müssen Sie sich für oder gegen das Installieren der Runtime-Version von Sybase SQL Anywhere entscheiden. AssetCenter wird standardmäßig im Einzelplatz-/Einzelbenutzermodus installiert. Liegt auf der Arbeitsstation keine Version von Sybase SQL Anywhere vor, wird auch die Runtime-Version (eingeschränkte Version) von Sybase SQL Anywhere installiert. Gleichzeitig kommt es zur Anlage folgender Datenbanken:

- Eine Demo-Datenbank: **am42.db** wird in den Unterordner **amdemo** des AssetCenter-Installationsordners kopiert.
- Eine Demo-Datenbank, die die Integration von AutoCad unterstützt: **acad42.db** wird in den Unterordner **acad\ldb** des AssetCenter-Installationsordners kopiert.
- Eine leere Datenbank: **empty42.db** wird in den AssetCenter-Installationsordner kopiert.

Verwenden Sie den Benutzernamen **itam** und das Kennwort **password**, um eine Verbindung zu diesen Datenbanken aufzubauen.

Diese Datenbanken zeichnen sich durch Folgendes aus:

- Sie können unter Verwendung der mit AssetCenter bereitgestellten Lizenzdatei aktiviert werden.
Diese Datei ermöglicht Ihnen den Zugriff auf einen Teil bzw. die gesamte Software.
- Sie müssen auf einer Arbeitsstation zusammen mit AssetCenter installiert werden.
- Sie können nicht im Client/Server-Modus eingesetzt werden.
- Der Zugriff kann auch über AssetCenter Server und AssetCenter Database Administrator erfolgen.

Wenn Sie ein anderes DBMS für Ihr Betriebssystem verwenden, müssen Sie die Runtime-Version von Sybase SQL Anywhere nur für den Zugriff auf die Demo-Datenbank installieren.

Das Installationsprogramm führt die Runtime-Installation nur dann aus, wenn auf der Arbeitsstation keine Vollversion von Sybase SQL Anywhere gefunden wird.

Installation unter Windows NT 4, 2000 oder XP

Wenn Sie Windows NT 4, 2000 oder XP verwenden, müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden, um die Software installieren zu können. Andernfalls ist das Installationsprogramm nicht in der Lage, die Registry entsprechend anzupassen.

Installation als Client/Server

Wenn Sie AssetCenter im Client/Server-Modus installieren, müssen die nachstehend aufgeführten Schritte nachvollzogen werden:

- 1 Installieren Sie das DBMS auf dem Server und den Clients.

- 2 Testen Sie die ordnungsgemäße Kommunikation zwischen den Clients und dem Server.
- 3 Installieren Sie AssetCenter. Dabei haben Sie die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten:
 - Installieren Sie AssetCenter auf jeder Clientstation.
 - Führen Sie eine Netzwerkinstallation von AssetCenter auf einem Server und anschließend auf allen Clients durch.

Liste der installierten Dateien

Eine Liste aller installierten Dateien mit den zugehörigen Installationsordnern finden Sie in der Datei **setup.inf** im AssetCenter-Installationsordner sowie im Ordner **disk1** auf der Installations-CD-ROM. Suchen Sie in der Datei nach den Einträgen **FILENAME=**, um die installierten Dateien zu identifizieren. Außerdem wird bei der Installation die Registrierdatenbank angepasst (diese Änderung wird in der Datei **setup.inf** detailliert ausgewiesen).

Anmerkung:

Die Datei **setup.inf** wird vom Installationsprogramm verwendet und weist deshalb kein leicht lesbares Format auf. Sie finden dort aber auf jeden Fall für Sie interessante Informationen.

Wie sie bei der Installation auf den Clients Zeit sparen

Die Datei **amdb.ini** enthält eine Liste der Verbindungen, die auf der Ebene des Menüs **Datei/ Verbindungen bearbeiten** deklariert wurden.

Sie brauchen diese Optionen nicht auf jedem Client über die grafische Benutzeroberfläche neu zu definieren, sondern können die Dateien **amdb.ini** nach einer einmaligen Definition der Optionen auf die einzelnen Clientstationen kopieren.

Manuelle Installation (grafisch)

- 1 Legen Sie die Installations-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

 **Anmerkung:**

Eine Installation von AssetCenter mit Hilfe von Disketten ist nicht möglich. Allerdings können Sie den Inhalt der CD-ROM unter Beibehaltung der Ordnerstruktur zunächst auf die Festplatte kopieren und die Installation dann von dort ausführen.


- 2 Wenn das Fenster des Installationsprogramms beim Einlegen der CD-ROM nicht automatisch angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:
 - 1 Starten Sie Windows-Explorer.
 - 2 Wählen Sie das CD-ROM-Laufwerk.
 - 3 Wählen Sie das Stammverzeichnis auf der CD-ROM.
 - 4 Führen Sie das Programm **autorun.exe** aus.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms (siehe nächster Abschnitt).

Wählen Sie die Option **AssetCenter 4.2.1**.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Installation im Netzwerk**, wenn AssetCenter über einen Server installiert werden soll.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **Installation unter Windows [Seite 15]**, Abschnitt **Installation im Netzwerk (grafisch) [Seite 21]**.

Im zweiten Fenster werden Sie zur Auswahl eines Installationstyps aufgefordert.




Wählen Sie den erforderlichen Installationstyp.

 **Anmerkung:**

Bei der vollständigen Installation von AssetCenter werden umfangreiche Dateien erstellt und zusätzliche Softwareprogramme installiert. Sie sollten deshalb sicherstellen, dass Sie wirklich sämtliche Komponenten installieren möchten.


Sie haben eine Installation vom Typ Benutzerdefinierte Installation gewählt.

Das Installationsprogramm zeigt folgende Fenster:



Wählen Sie die Komponenten, die Sie installieren möchten sowie den gewünschten Installationsordner.

Am Ende des Installationsvorgangs erhalten Sie eine Meldung mit der Frage, ob Sie die Dokumentation installieren möchten.



Wenn Sie auf **Ja** klicken, kopiert das Installationsprogramm den Ordner **docs** von der Installations-CD-Rom in den AssetCenter-Installationsordner, Unterordner **doc**.

Dabei handelt es sich insbesondere um Folgendes:

- Dokumentation im Format PDF
- Beschreibungen der Datenbankstruktur

 **Anmerkung:**

Die Dokumentation im Format CHM wird systematisch installiert.

 **TIP:**

Sie müssen die Dokumente nicht unbedingt installieren, sondern können sie direkt auf der Installations-CD-ROM abfragen.

Installation im Netzwerk (grafisch)

Wenn Sie AssetCenter mit einer minimalen Anzahl von Dateien auf den Clients installieren möchten, können Sie zunächst eine Installation auf dem Server durchführen. Anschließend ist dann eine **eingeschränkte** Installation auf den Clients möglich.

Bei der Netzwerkinstallation der Software AssetCenter auf dem Server werden alle für den Betrieb von AssetCenter erforderlichen Dateien auf die Clients kopiert. Damit AssetCenter anschließend ausgeführt werden kann, muss jedoch zusätzlich eine Netzwerkinstallation auf den Clients durchgeführt werden.

Bei der Netzwerkinstallation auf dem Server werden die Dateien lediglich kopiert. Das bedeutet, dass keine PATH-Angaben, Konfigurationsdateien und Programmgruppen erstellt oder geändert werden.


Installation auf dem Server

- 1 Legen Sie die Installations-CD-ROM von AssetCenter in das Laufwerk ein.
- 2 Wenn das Fenster des Installationsprogramms beim Einlegen der CD-ROM nicht automatisch angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:
 - 1 Starten Sie Windows-Explorer.
 - 2 Wählen Sie das CD-ROM-Laufwerk.
 - 3 Wählen Sie das Stammverzeichnis auf der CD-ROM.
 - 4 Führen Sie das Programm **autorun.exe** aus.
- 3 Sobald das erste Fenster erscheint, gehen Sie wie folgt vor:
 - 1 Wählen Sie **AssetCenter**.
 - 2 Markieren Sie **Installation im Netzwerk**.
 - 3 Klicken Sie auf **Installieren**.
- 4 Sobald das nächste Fenster erscheint, gehen Sie wie folgt vor:



Klicken Sie auf **Serverinstallation**.

- 5 Sobald das nächste Fenster erscheint, gehen Sie wie folgt vor:



- 1 Geben Sie einen nicht schreibgeschützten Installationsordner für alle Clients an.
- 2 Klicken Sie auf **Installieren**.

Installation auf den Clients

- 1 Legen Sie die Installations-CD-ROM von AssetCenter in das Laufwerk ein.
- 2 Wenn das Fenster des Installationsprogramms beim Einlegen der CD-ROM nicht automatisch angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:
 - 1 Starten Sie Windows-Explorer.
 - 2 Wählen Sie das CD-ROM-Laufwerk.
 - 3 Wählen Sie das Stammverzeichnis auf der CD-ROM.
 - 4 Führen Sie das Programm **autorun.exe** aus.
- 3 Sobald das erste Fenster erscheint, gehen Sie wie folgt vor:
 - 1 Wählen Sie **AssetCenter**.
 - 2 Markieren Sie **Installation im Netzwerk**.
 - 3 Klicken Sie auf **Installieren**.

- 4 Sobald das Fenster erscheint, gehen Sie wie folgt vor:



Klicken Sie auf **Client installieren**.

- 5 Sobald das Fenster erscheint, gehen Sie wie folgt vor:



- 1 Geben Sie den Netzordner an, in dem AssetCenter installiert worden ist.
 - 2 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 6 Der weitere Installationsprozess ist mit der manuellen Installation über die grafische Benutzeroberfläche identisch.

Es werden nur die auf dem Client erforderlichen Dateien kopiert, und das Installationsprogramm ändert alle erforderlichen Konfigurationsdateien, erstellt Symbole und Programmgruppen usw.

Weitere Informationen finden Sie in diesem Handbuch, Kapitel **Installation unter Windows** [Seite 15], Abschnitt **Manuelle Installation (grafisch)** [Seite 18].

Automatische Installation und Deinstallation (über die Befehlszeile)

Sie haben die Möglichkeit, AssetCenter ohne Verwendung der grafischen Benutzeroberfläche zu installieren. Das kann sich insbesondere für den Administrator als nützlich erweisen, der dadurch die Installation für mehrere Clients automatisch abwickeln kann.

Verwenden Sie einen Texteditor, um ein Installationskript in einer Datei zu erstellen, deren Namen Sie frei wählen können. Die Datei muss die Erweiterung `.ans` aufweisen

und folgende Informationen enthalten:

```
[Install]
Path = <Wert>
Group = <Wert>
UserGroup= <Wert>
Type = <Wert>
Packages = <Wert>
ReplaceDLL = <Wert>
Reboot = <Wert>
OverwriteReadOnlyFile = <Wert>
DeleteReadOnlyFile = <Wert>
UpgradePrevious = <Wert>
```

Anmerkung:

Im Gegensatz zur manuellen Installation wird bei der automatischen Installation der Ordner **docs** von der Installations-CD-ROM systematisch in den AssetCenter-Installationsordner, Unterordner **doc** kopiert.

Für das Installationskript zu verwendende Syntax

Variable	Bedeutung	Mögliche Werte	Standardwert
Path (siehe Anm. 1)	Vollständiger Pfad des AssetCenter-Installationsordners		C:\Programme\Peregrine\AssetCenter
Group	Programmgruppe des Windows-Menüs Start		Peregrine\AssetCenter

Variable	Bedeutung	Mögliche Werte	Standardwert
UserGroup	Verwendung nur unter Windows NT, 2000 und XP Auswahl der Benutzer mit einer Zugriffsberechtigung für die Programmgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Programmgruppe verfügbar für alle Benutzer • 1: Programmgruppe für den Benutzer reserviert 	0
Type	Installationstyp	<ul style="list-style-type: none"> • maximal: Vollständige Installation • minimal: Minimale Installation • custom: Benutzerdefinierte Installation 	maximal
Packages (siehe Anm. 2)	Liste der zu installierenden Komponenten	<ul style="list-style-type: none"> • acadi • adbc • admin • amdemo • amsg • amsrv • api • cr80 • datakit • emptydb • exe • export • import • ldap • rtany • scan 	
ReplaceDll (siehe Anm. 3)	Ersetzen der bereits in einer anderen Sprache installierten DLL-Dateien	<ul style="list-style-type: none"> • y: Ersetzen • n: Nicht Ersetzen 	n

Variable	Bedeutung	Mögliche Werte	Standardwert
Reboot	Reinitialisieren des Rechners nach Abschluss der Installation (ohne Bestätigungsaufforderung)	<ul style="list-style-type: none"> y: Reinitialisieren n: Nicht Reinitialisieren 	n
OverwriteReadOnlyFile	Ersetzen der bereits vorhandenen schreibgeschützten Dateien	<ul style="list-style-type: none"> y: Ersetzen n: Nicht Ersetzen 	n
DeleteReadOnlyFile	Löschen der schreibgeschützten Dateien (bei der Deinstallation)	<ul style="list-style-type: none"> y: Löschen n: Nicht Löschen 	n
UpgradePrevious	Ersetzen Sie die vorherige AssetCenter-Version, sofern vorhanden.	<ul style="list-style-type: none"> y: Vorhandene Version ersetzen n: Vorhandene Installation nicht entfernen 	y

Hinweise zu einigen Variablen des Installationskripts

- **Hinweis 1: Variable Path**
Wenn der als Installationsordner angegebene Ordner auf der Festplatte bereits vorhanden ist, erstellt das Installationsprogramm automatisch einen Unterordner. Der Name des Unterordners erhält die Versionsnummer der Software AssetCenter bzw. eine willkürliche Ziffernfolge.
- **Hinweis 2: Variable Packages**
Die Variable **Packages** ist nur von Bedeutung, wenn Sie der Variablen **Type** den Wert **Custom** zugewiesen haben.
Die verschiedenen Werte müssen durch ein Komma und ein Leerzeichen voneinander getrennt werden.

Beispiel

```
Packages=exe, amsrv, export
```

Informationen zu den Werten der Variablen **Packages**:

- acad: AutoCAD-Integrationskomponenten und zugeordnete Demo-Datenbank
- adbc: ODBC-Treiber
- admin: Verwaltungsprogramme

- amdemo: SQL Anywhere Demo-Datenbank
 - amsg: Migrationsprogramme und -dateien
 - amsrv: Überwachungsprogramm AssetCenter Server
 - api: AssetCenter API
 - cr80: cr70: Runtime-Version von Crystal Reports
 - datakit: In die Datenbanken importierbare Beispieldaten sowie geschäftsspezifische Daten.
 - emptydb: Leere Datenbank
 - exe: AssetCenter-Standardmodule
 - export: AssetCenter Export (Grafik- und Befehlszeilen-Version)
 - import: AssetCenter Import (Befehlszeilen-Version)
 - ldap: Bibliotheken mit dynamischen LDAP-Verbindungen, um die LDAP-Authentifizierung verwenden zu können.
 - rtany: Runtime Sybase SQL Anywhere
 - scan: Modul Strichcodeinventur
-

 **Anmerkung:**

Erkennung von SQL Anywhere: Das Installationsprogramm identifiziert eine installierte Vollversion von SQL Anywhere, wenn in den durch die Variable PATH ausgewiesenen Ordnern die Datei **dbeng50.exe** vorhanden ist.

- **Hinweis 3: Variable ReplaceDll**

Bei der Kopie einer bereits vorhandenen DLL-Datei durch das Installationsprogramm können folgende Fälle auftreten:

- Wenn beide DLL-Dateien dieselbe Sprache aufweisen, wird die Datei automatisch ersetzt, sofern die Datei des Installationsprogramms neueren Datums ist. Andernfalls bleibt die Datei unverändert.
- Wenn die DLL-Datei eine andere Sprache aufweist, gibt das Installationsprogramm eine Meldung mit der Frage aus, ob die Datei ersetzt werden soll.

Über die Optionen der Variablen **ReplaceDll** kann genau bestimmt werden, wie mit bereits vorhandenen DLL-Dateien in einer anderen Sprache verfahren werden soll. Wenn Sie den Wert **n** wählen, werden die DLL-Dateien nicht ersetzt. Durch Auswahl des Werts **y** werden die DLL-Dateien ohne weitere Bestätigungsaufforderung ersetzt.

Standardmäßig im Lieferumfang enthaltene Installationskripts

Im Ordner **Disk1** der Installations-CD-ROM sind 3 Beispiel-Installationskripts enthalten:

- Custom.ans
- Maximal.ans
- Minimal.ans

Vorgehensweise bei der automatischen Installation

Legen Sie die Skriptdatei **<script>.ans** im Ordner mit dem Befehlszeilen-Installationsprogramm **setupl.exe** ab. Dabei wird vorausgesetzt, dass Sie die Installations-CD-ROM auf die Festplatte kopiert bzw. AssetCenter über das Netzwerk auf dem Server installiert haben.

Starten Sie die Installation, indem Sie auf der zu installierenden Arbeitsstation folgenden Befehl ausführen:

```
setupl.exe -a:<script>.ans
```

Automatische Netzwerkinstallation auf dem Server

Das Installationskript **server.ans** (der Name bleibt Ihnen überlassen) muss auf folgende Zeilen begrenzt werden:

```
[Install]  
Path=<Vollständiger Pfad des Installationsordners auf dem Server>
```

Das Installationsprogramm muss wie folgt ausgeführt werden:

```
setupl -a:serveur.ans -ns
```

Automatische Netzwerkinstallation auf einem Client

Das Installationskript **client.ans** (der Name bleibt Ihnen überlassen) muss mit folgenden Zeilen beginnen:

```
[Install]  
ServerPath=<Vollständiger Pfad des Installationsordners auf dem Server>
```

Alle weiteren Zeilen entsprechen denjenigen einer herkömmlichen automatischen Installation (siehe vorhergehenden Abschnitt).

Der Pfad des Installationsordners weist folgendes Format auf:

```
\\Serv\C\Acinst
```

Das Installationsprogramm muss wie folgt ausgeführt werden:

```
setupl -a:client.ans -nc
```

Automatische Deinstallation auf einem Client

Das Installationsprogramm muss wie folgt ausgeführt werden:

```
setupl -u
```

Über die Befehlszeile kann keine partielle Deinstallation durchgeführt werden.

Wenn Sie bei der Installation ein Installationsskript verwendet haben, ziehen Sie für die Deinstallation dasselbe Skript heran. Passen Sie dabei ggf. den Wert der Variablen **DeleteReadOnlyFile** an.

Geben Sie folgenden Befehl ein:

```
setupl.exe -a:<script>.ans -u
```

Client aktualisieren

Sie können sich für eine Befehlszeileninstallation entscheiden, sofern Sie in zwei Etappen vorgehen:

- 1 Deinstallieren Sie den Client zunächst mithilfe einer ersten Befehlsdatei (Batch).
- 2 Installieren Sie den Client mithilfe einer anderen Befehlsdatei.

Manuelle Deinstallation (grafische Benutzeroberfläche)

Die vollständige Deinstallation der Software auf einer Arbeitsstation erfolgt über die Windows-Systemsteuerung (**Software**).

Das Deinstallationsprogramm geht wie folgt vor:

- Entfernen aller zuvor installierten Dateien und Programmgruppen.
- Ändern der Konfigurationsdateien bzw. Annullieren aller vom AssetCenter-Installationsprogramm vorgenommenen Änderungen.
- Aktualisieren der Registrierdatenbank.
- Entfernen der AssetCenter-Integrationsmenüs aus der grafischen AutoCAD-Oberfläche.

4 | Konfiguration unter Windows

KAPITEL

Im Anschluss an die Installation der AssetCenter-Programme müssen je nach den Modulen und Softwareprogrammen, die Sie mit AssetCenter verwenden oder integrieren möchten, noch einige Operationen durchgeführt werden.

In diesem Kapitel werden diese zusätzlichen Operationen detailliert erläutert.

C-Kompilierer für Datenbanken vom Typ DB2

Die Datenbanken der Version 4.2.1 greifen auf die in der Programmiersprache SQL gespeicherten Prozeduren zurück.

Dieser Betrieb ist mit Datenbanken vom Typ DB2 nicht möglich, die dazu den C-Kompilierer benötigen.

Sie müssen wie folgt vorgehen:

- 1 Installieren Sie den C-Kompilierer auf dem Datenbankserver im gleichen Ordner wie DB2.



TIP:

Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von Microsoft Visual Studio Versionen 5 bzw. 6, deren Integration mit DB2 problemlos verläuft.

- 2 Aktualisieren Sie die Datei **sr_cpath.bat**, die sich im DB2-Installationsordner und dort im Unterordner **\function\routine** befindet, um dem DB2-Server anzuzeigen, wo sich der C-Kompilierer befindet.

Ein Beispiel:

In der Standarddatei **sr_cpath.bat** wurde folgender Abschnitt:

```
@echo off
REM set VCV6_DRIVE=C:\Microsoft Visual Studio
REM set include=%include%;%VCV6_DRIVE%\VC98\atl\include;%VCV6_DRIVE%\VC98\mfc\include;%VCV6_DRIVE%\VC98\include
REM set lib=%lib%;%VCV6_DRIVE%\VC98\mfc\lib;%VCV6_DRIVE%\VC98\lib
REM set path=%path%;%VCV6_DRIVE%\Common\Tools\WinNT;%VCV6_DRIVE%\Common\MSDev98\Bin;%VCV6_DRIVE%\Common\Tools;%VCV6_DRIVE%\VC98\bin;%VCV6_DRIVE%\VC98\mfc\lib;%VCV6_DRIVE%\VC98\lib
```

durch diesen Abschnitt ersetzt:

```
@echo off
set VCV6_DRIVE=F:\Program Files\Microsoft Visual Studio
set include=%include%;%VCV6_DRIVE%\VC98\atl\include;%VCV6_DRIVE%\VC98\mfc\include;%VCV6_DRIVE%\VC98\include
set lib=%lib%;%VCV6_DRIVE%\VC98\mfc\lib;%VCV6_DRIVE%\VC98\lib
set path=%path%;%VCV6_DRIVE%\Common\Tools\WinNT;%VCV6_DRIVE%\Common\MSDev98\Bin;%VCV6_DRIVE%\Common\Tools;%VCV6_DRIVE%\VC98\bin;%VCV6_DRIVE%\VC98\mfc\lib;%VCV6_DRIVE%\VC98\lib
```

DLL-Dateien von Oracle

Von den DLL-Dateien für den Zugriff auf Oracle sind zahlreiche Versionen vorhanden. AssetCenter übernimmt das dynamische Laden der unterstützten Versionen und führt dabei eine Suche nach Versionsnummern in absteigender Reihenfolge durch:

- 1 **oraclient9.dll**
- 2 **oraclient8.dll**
- 3 **ora805.dll**
- 4 **ora804.dll**
- 5 **ora803.dll**
- 6 **ora73.dll**

Sie können den Ladevorgang für eine bestimmte DLL-Datei jedoch auch erzwingen, indem Sie in der Datei **aam.ini** folgenden Eintrag einfügen:

```
[DLL]
orcl = <xxx>.dll
```



TIP:

Die Datei **am.ini** ist im Windows-Installationsordner gespeichert.

Nachrichtensystem

Von Windows unterstützte Nachrichtensystemstandards

- VIM
- MAPI extended
- SMTP



Anmerkung:

Der Standard Simple MAPI wird nicht unterstützt.

Von Unix unterstützte Nachrichtensystemstandards

Unter Unix wird SMTP von AssetCenter unterstützt.

Externes Nachrichtensystem installieren

Damit das Nachrichtensystem reibungslos mit AssetCenter funktioniert, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Nachrichtensystemstandard

VIM

Wichtige Voraussetzungen

Die Umgebungsvariable **PATH** Ihres Systems muss auf den Ordner mit der Datei **vim32.dll** verweisen.

Beispiel: Die DLL-Dateien von Lotus Notes werden von Notes im Notes-Ordner installiert und nicht in der PATH-Variablen angegeben.

Nachrichtensystemstandard	Wichtige Voraussetzungen
SMTP	Die TCP/IP-Schichten müssen installiert sein. Dies ist der Fall, wenn eine ordnungsgemäße Installation eines SMTP-Nachrichtensystem-Clients vorliegt.

AssetCenter für das Senden von Nachrichten an ein externes Nachrichtensystem konfigurieren

Um sämtliche Möglichkeiten des Nachrichtensystems auszuschöpfen, sollten Sie folgende Aufgaben ausführen:

Auszuführende Aufgabe	Dokumentation mit Anweisungen
Definieren Sie die Mail-Adressen der Administratoren und der anderen Benutzer.	Handbuch Verwaltung , Kapitel Nachrichtensystem , Abschnitt AssetCenter für die Verwendung von Nachrichtensystemen konfigurieren
Erstellen Sie die Aktionen vom Typ Nachrichtensystem , die im Rahmen der Beschaffungsverwaltung, des Benutzer-Supports, der Warnungen usw. automatisch ausgelöst werden sollen.	Handbuch Verwendung erweiterter Funktionen , Kapitel Aktionen , Abschnitt Aktionen erstellen/ Informationen auf der Registerkarte Nachrichtensystem eingeben
Parametrieren Sie AssetCenter Server für das Senden von Nachrichten in Verbindung mit der Beschaffungsverwaltung, dem Benutzer-Support, Warnungen usw.	Handbuch AssetCenter Serververwaltung , Kapitel AssetCenter Server
Führen Sie AssetCenter Server aus.	Handbuch AssetCenter Serververwaltung , Kapitel AssetCenter Server
Beheben Sie alle vorliegenden Probleme und analysieren Sie die Fehlermeldungen.	Handbuch AssetCenter Serververwaltung , Kapitel Nachrichtensystem , Abschnitt Probleme bei der Herstellung einer Verbindung

Weitere Informationen zur allgemeinen Verwendung des Nachrichtensystems finden Sie in folgenden Handbüchern:

- Handbuch **AssetCenter Serververwaltung**, Kapitel **Nachrichtensystem**.
- **Verwendung erweiterter Funktionen**, Kapitel **Nachrichtensystem**.

AssetCenter Server

AssetCenter Server ist ein vom AssetCenter-Client unabhängiges Programm zur Überwachung von Warnungen, Nachrichten und der im Bereich der Beschaffungs- und der Lagerverwaltung sowie der Änderungshistorien und der Leasingsverwaltung auszulösenden Aktionen, zur Berechnung des Werts bestimmter Felder usw.

Um eine ordnungsgemäße Ausführung dieser Funktion zu gewährleisten, müssen Sie AssetCenter Server auf mindestens einer Arbeitsstation permanent ausführen und eine Verbindung zur Datenbank mit den Lebenddaten aufbauen.

Weitere Informationen zur Funktionsweise von AssetCenter Server finden Sie im AssetCenter-Handbuch **Verwaltung**, Kapitel **AssetCenter Server**.

Die Module von AssetCenter Server verwenden Connect-It und die entsprechenden Connectoren für den automatischen Import von Daten, wie aus den folgenden Beispielen zu ersehen ist:

- Durchführen von Inventuren über den mit AssetCenter installierten InfraTools Desktop Discovery
- Importieren von Daten aus externen Anwendungen

Wenn Sie diese Modulen verwenden möchten, müssen Sie Connect-It installieren.

Eine Liste der von Connect-It unterstützten Umgebungen sowie Anweisungen zur Installation von Connect-It finden Sie in der zugehörigen Dokumentation.

Weitere Informationen zur Integration von Connect-It und AssetCenter Server finden Sie im Handbuch **Verwaltung**, Kapitel **AssetCenter Server**, section **Von AssetCenter Server überwachte Module konfigurieren**.

AssetCenter Server unter Windows einrichten

Um auf dieses Programm zugreifen zu können, müssen Sie wenigstens auf einer Arbeitsstation Windows NT4, 2000 oder XP Professionnel installiert haben.

AssetCenter Server wird für das Ausführen in einem der folgenden Modi installiert:

- Manuell über den Befehl **Start** im Windows-Startmenü.
- Automatisch als Dienst

**TIP:**

Wir empfehlen Ihnen, AssetCenter Server als Dienst zu starten.

**Anmerkung:**

Um den Dienst AssetCenter Server ordnungsgemäß zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Erstellen Sie ein Benutzerkonto unter Windows NT (auf dem Computer, auf dem dieser Dienst installiert werden soll).

Dieses Konto muss über die zum Starten von AssetCenter Server erforderlichen Rechte verfügen.

Die an dieses Konto gebundene Umgebung muss die Verwendung der SGBD-Clientschichten ermöglichen, die auf dem Rechner mit dem AssetCenter Server-Dienst installiert sind.

An dieser Stelle möchten wir daran erinnern, dass das lokale Systemkonto standardmäßig nur auf die Umgebungsvariable des Systems zugreift.

- 2 Installieren Sie den Dienst AssetCenter Server unter diesem Konto.





**WARNUNG:**

Die Arbeitsstation, auf der AssetCenter Server installiert wird, muss im Anschluss an die Installation der DBMS-Clientschichten für die Datenbank, zu der AssetCenter Server eine Verbindung aufbaut, neu initialisiert werden (**reboot**). Das liegt daran, dass die Dienstverwaltung von Windows die Umgebungsvariable **PATH** beim Starten des Rechners liest. Der AssetCenter Server-Dienst benötigt jedoch die aktualisierte Variable **PATH**, um die DLL-Dateien des DBMS identifizieren zu können. Dies gilt vor allem dann, wenn Sie die Runtime-Version von SQL Anywhere installieren und den Dienst AssetCenter Server mit der Demo-Datenbank ausführen möchten, die auf SQL Anywhere zurückgreift.

Der Dienst ist standardmäßig für eine manuelle Ausführung konfiguriert. Sie können diese Einstellung jedoch ändern.

Wenn Sie in der Systemsteuerung auf das Symbol **Dienste** klicken, erscheint ein Fenster zur Verwaltung der auf dem Rechner verfügbaren Windows-Dienste: Start, Stopp und Definition der Startparameter.

- Windows NT 4:

- Schaltfläche **Starten**: Startet einen angehaltenen Dienst. Im Fall von AssetCenter Server sollten keine Startparameter in das Feld **Startparameter** eingegeben werden.
- Schaltfläche **Anhalten**: Stoppt einen aktiven Dienst.
- Schaltfläche **Start**: Diese Schaltfläche ist äußerst hilfreich, da sie die Einstellung des Startvorgangs für einen Dienst ermöglicht:
 - **Automatisch**: Der Dienst wird bei jedem Start von Windows automatisch gestartet.
 - **Manuell**: Der Dienst NT 4 muss manuell durch Klicken auf die Schaltfläche **Starten** im Fenster der Dienstverwaltung gestartet werden.
 - **Deaktiviert**: Der Dienst kann nicht gestartet werden.
- Windows 2000:
 - Schaltfläche : Startet einen angehaltenen Dienst.
 - Schaltfläche : Stoppt den Dienst.
 - Schaltfläche : Reinitialisiert den Dienst.
 - Schaltfläche : Unterbricht den Dienst.

Um den Dienst AssetCenter Server im automatischen Modus unter Windows zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Wählen Sie im Fenster der Dienste den Dienst AssetCenter Server.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü die Option **Eigenschaften**.
- 3 Wählen Sie im Feld **Startart** den Wert **Automatisch**.

 **Anmerkung:**

Sobald der Server mit AssetCenter Server betriebsbereit ist, sollten Sie den Startmodus **Automatisch** wählen, um eine Aktivierung bei jedem Start von Windows zu gewährleisten.

 **Anmerkung:**

Dienste laufen standardmäßig in der Windows-Systemumgebung. Wenn AssetCenter Server keine Verbindung zu einer Datenbank herstellen kann, konfigurieren Sie den Dienst über die Schaltfläche **Starten**, um ihn mit einem Konto zu starten, das über eine Zugriffsberechtigung für die Datenbank verfügt.

Crystal Reports

Weitere Informationen zum Installieren, Konfigurieren und Verwenden von Crystal Reports-Berichten finden Sie im Handbuch **Verwendung erweiterter Funktionen**, Kapitel **Crystal-Berichte**.

AssetCenter mit Remote Control integrieren

WARNUNG:

Die Integration von AssetCenter mit Remote Control ist nur unter Windows möglich.

Im Lieferumfang von AssetCenter ist eine Vollversion des Programms Remote Control mit der zugehörigen Dokumentation enthalten.

In folgenden Fällen müssen Sie auf Remote Control zurückgreifen, wenn Sie die Remotesteuerung eines Computers mithilfe von AssetCenter übernehmen möchten:

Eine Liste der von Remote Control unterstützten Umgebungen sowie Anweisungen zur Installation von Remote Control finden Sie in der zugehörigen Dokumentation.

Weitere Informationen zur Integration von Remote Control und AssetCenter finden Sie im AssetCenter-Handbuch **Ausrüstungsverwaltung**, Kapitel **IT-Ausrüstung**, Abschnitt **Remotesteuerung**.

Automatische Vorgänge auf sämtlichen Rechnern durchführen

WARNUNG:

Diese Desktop Administration genannte Funktion steht unter Windows nicht zur Verfügung.

Beispiele für automatische Vorgänge: Inventur der installierten Software, Installation eines Programms usw.

Weitere Informationen zum Einrichten und Ausführen von automatischen Vorgängen finden Sie im AssetCenter-Handbuch **Desktop Administration**.

Connect-It integrieren

Im Lieferumfang von AssetCenter sind eine Vollversion des Programms Connect-It, einige der zugehörigen Connectoren sowie die entsprechende Dokumentation enthalten.

Erforderliche Connect-It-Version

Für die Integration von Connect-It mit AssetCenter ist die auf der Installations-CD-ROM von AssetCenter enthaltene Version erforderlich.

Funktionen von Connect-It

Sie benötigen Connect-It für die Durchführung bestimmter Aktionen, die von AssetCenter Server automatisch ausgelöst werden. Dazu gehören folgende Aktionen:

- Hinzufügen von NT-Benutzern in der Datenbank, um die NT-Sicherheit beim Verbindungsaufbau mit den AssetCenter-Datenbanken nutzen zu können.

 **WARNUNG:**

Die **Windows**-Version von AssetCenter Server ist erforderlich.

-
- Abrufen der in einer NT-Domäne der Datenbank deklarieren Computer
 - Integration von AssetCenter mit AutoCAD

Eine Liste der von Connect-It unterstützten Umgebungen sowie Anweisungen zur Installation von Connect-It finden Sie in der zugehörigen Dokumentation.

Hinweise zur Integration von Connect-It und AssetCenter Server finden Sie im Handbuch **Verwaltung**, Kapitel **AssetCenter Server**, Abschnitt **Von AssetCenter Server überwachte Module konfigurieren**.

Inventur entfernter Arbeitsstationen

Beim Durchführen einer Inventur entfernter Rechner haben Sie in AssetCenter die Wahl zwischen mehreren Möglichkeiten:

Bei diesen Inventuren haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Vorgehensweisen.

Weitere Informationen zum Inventarisieren entfernter Rechner finden Sie im AssetCenter-Handbuch **Ausrüstungsverwaltung**, Kapitel **IT-Ausrüstung**, Abschnitt **Automatische Inventur**.

AssetCenter mit AutoCAD integrieren

Dieser Abschnitt richtet sich an alle Benutzer, die mit AutoCAD arbeiten.

Modul AutoCAD installieren

Sie können das Modul AutoCAD installieren, indem Sie das Programm **acadi.exe** über das DOS-Dialogfeld ausführen. Das Programm befindet sich im Unterordner **acadi** des AssetCenter-Installationsordners.

Das Programm **acadi.exe** modifiziert die Windows-Registry, so dass die AssetCenter-Integrationsmenüs auf der grafischen Benutzeroberfläche von AutoCAD erscheinen.

Von AutoCAD unterstützte Umgebungen und Hinweise zur Installation

Eine Liste der von AutoCAD unterstützten Umgebungen sowie Anweisungen zur Installation von AutoCAD finden Sie in der zugehörigen Dokumentation.

Unterstützte AutoCAD-Versionen

Die Integration von AutoCAD ist nur mit folgenden Versionen möglich:

- AutoCAD-Version R14 oder R15, nur in Englisch
- Connect-It (auf der Installations-CD-ROM enthaltene Version von AssetCenter oder höher)

AutoCAD-kompatible AssetCenter-Datenbank anlegen

Anmerkung:

Bei der Installation von AssetCenter wird automatisch eine Datenbank mit AutoCAD-Unterstützung erstellt. Diese Datenbank befindet sich im Unterordner **acadldb** des AssetCenter-Installationsordners. Ihr Name lautet **acad42.db**.

Verwenden Sie den Benutzernamen **itam** und das Kennwort **password**, um eine Verbindung zur Datenbank herzustellen.

Unter Rückgriff auf AssetCenter Database Administrator können Sie zudem manuell eine AssetCenter-Datenbank anlegen, die ebenfalls Unterstützung für AutoCAD bietet.

Gehen Sie zur Erstellung einer Datenbank mit AutoCAD-Unterstützung wie folgt vor:

Folgen Sie dann den Anweisungen im Handbuch **Verwaltung**, Kapitel **Anlegen von AssetCenter-Datenbanken**, Abschnitt **Datenbanken mit AssetCenter Database Administrator anlegen**. Wählen Sie auf jeden Fall die Option **AutoCAD-Integration verwenden**.

Vorhandene Datenbank AutoCAD-kompatibel gestalten

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1 Führen Sie AssetCenter Database Administrator aus.
- 2 Wählen Sie das Menü **Datei/ Öffnen**.
- 3 Wählen Sie die Option **Datenbankbeschreibungsdatei öffnen - neue Datenbank anlegen**.
- 4 Wählen Sie die Datei **gbbase.dbb** im Unterordner **config** des AssetCenter-Installationsordners.
- 5 Wählen Sie das Menü **Aktion/ Datenbank anlegen**.
- 6 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Datenbank anlegen**.
- 7 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **AutoCAD-Integration verwenden**.
- 8 Klicken Sie auf **Erstellen**.

AutoCAD, Connect-It und AssetCenter integrieren

Hinweise zur Integration von AutoCAD und AssetCenter finden Sie im Handbuch **Verwaltung**, Kapitel **Integration in AutoCAD**.

Sie finden dort insbesondere Informationen zur Verwendung von Connect-It mit dem AutoCAD-Integrationsmodul.

Knowlix

Eine Liste der von Knowlix unterstützten Umgebungen sowie Anweisungen zur Installation von Knowlix finden Sie in der zugehörigen Dokumentation. Weitere Informationen zur Integration von Knowlix und AssetCenter finden Sie im Handbuch **Einführung in AssetCenter**, Kapitel **Knowlix**.

5 | Installation und Konfiguration unter UNIX

KAPITEL

! WARNUNG:

Die Unix-Version von AssetCenter richtet sich an erfahrene Benutzer, die über eine gründliche Kenntnis der Unix-Umgebung verfügen. Dementsprechend werden in diesem Kapitel der Einfachheit halber nur die Besonderheiten von AssetCenter behandelt.

AssetCenter installieren

Im Folgenden finden Sie die Anweisungen zur Installation von AssetCenter unter Unix:

- 1 Identifizieren Sie die Datei **.tgz** auf der Installations-CD-ROM von AssetCenter.
- 2 Dekomprimieren Sie die Datei **.tgz** und führen Sie dazu folgende Befehlszeile aus:

```
tar xzvf <Name des tgz>
```

oder auf Solaris:

```
gzip -dc <Name des tgz> | tar xvf -
```

 **Anmerkung:**

Dieser Vorgang muss in einem bestimmten Installationsordner ausgeführt werden, beispielsweise **/usr/local**.

- 3 Wenn Sie ein DBMS von Oracle verwenden, verschieben Sie die Datei **libslpmprodstab.so** in den Oracle-Bibliothekenordner.

Die Datei **libslpmprodstab.so** ist in der Datei **.tgz** enthalten, die im vorherigen Schritt dekomprimiert wurde.

In unserem Beispiel befindet sie sich im Ordner **/usr/local/AssetCenter/bin**.

- 4 Erstellen Sie die Umgebungsvariable **AC_HOME** und ordnen sie ihr den Zugriffspfad zum AssetCenter-Installationsordner zu. Dieser Pfad lautet im Allgemeinen wie folgt:

```
/usr/local/AssetCenter
```

- 5 Der Zugriffspfad zur dynamischen Bibliothek **libaamapi42.so** (Ordner **/usr/local/AssetCenter/bin**) muss im Suchpfad des Bibliothekensystems enthalten sein:

- Solaris oder Linux: Umgebungsvariable **LD_LIBRARY_PATH**.
- Linux: auch die Konfigurationsdatei von **ld.so**.
- AIX: Umgebungsvariable **LIBPATH**.

Beispiel für die mit **SH** kompatiblen Befehlsinterpreten: Führen Sie die folgenden Zeilen aus oder platzieren Sie sie in einem Skript, das vor dem Starten von AssetCenter ausgeführt wird:

```
LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/AssetCenter/bin
export LD_LIBRARY_PATH
```

Unter Linux, befindet sich die Konfigurationsdatei von **ld.so** im Allgemeinen im Ordner **/etc/ld.so.conf**.

Fügen Sie in der Konfigurationsdatei **ld.so** beispielsweise eine Zeile folgenden Typs hinzu:

```
/usr/local/AssetCenter/bin
```

- 6 Wenn Sie DB2 als DBMS für die AssetCenter-Datenbank verwenden, installieren Sie einen externen C-Kompilierer neben DB2.

Wie empfehlen Ihnen den Gnu C Compiler Version 2.96 oder höher, da er sich problemlos mit DB2 integrieren lässt.

 **TIP:**

Der Grund für die mühelose Integration liegt darin, dass die Datenbanken der Version 4.2.1 in der Programmiersprache SQL gespeicherte Prozeduren verwenden.

Dieser Betrieb wird von DB2 nicht übernommen.

Folgende Prozesse wurden installiert:

- **amdbal, amimpl, amexpl, libaamapi42.so** (in `/usr/local/AssetCenter/bin`).
Diese Prozesse werden hier ebenso verwendet wie unter Windows.
Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Dokumentation.
- **amsrvl** (in `/usr/local/AssetCenter/amsrv/bin`) :
Dieser Prozess kommt in einer UNIX-spezifischen Weise zur Anwendung.
Weitere Informationen zur Funktionsweise dieses Prozesses finden Sie in diesem Kapitel, Abschnitt [AssetCenter Server einrichten \[Seite 45\]](#) .

 **TIP:**

Wenn Sie die oben aufgeführten Prozesse mit der Option `-h` ausführen, wird die Liste mit den verfügbaren Optionen angezeigt.

Beispiel: `amimpl -h`

AssetCenter Server einrichten

Die Verbindung von AssetCenter Server mit einer Datenbank wird über eine Unix-Befehlszeile ausgelöst.

```
amsrvl -svc
-webadmin
-cn: <Name der Verbindung AssetCenter>
-login: <Login zum Aufbauen der Verbindung mit der Datenbank>
-password: <dem Login zugewiesenes Kennwort>
-log: <vollständiger Pfad zur Datei mit dem Aktivitätenprotokoll>
&
```

Dabei gilt:

- `-svc`: Führt den Prozess auf dieselbe Weise aus wie ein NT-Dienst.
- `-webadmin`: Startet den WEB-Server von AssetCenter Server.

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Option finden Sie in diesem Abschnitt unter **AssetCenter Server grafisch konfigurieren [Seite 00]**.

- `-cnx`, `-login`, `-password`: Vermeiden Sie die Verwendung dieser Optionen, wenn Sie den Anweisungen in diesem Abschnitt unter **Das von AssetCenter Server verwendete Kennwort ausblenden, um die Verbindung zu einer Datenbank aufzubauen [Seite 00]** folgen.

Wenn Sie die Option `-login` verwenden, muss das vorgegebene Login über die erforderlichen Administratorenrechte verfügen.

- `&`: Führt den Prozess im Hintergrund durch.

Das von AssetCenter Server verwendete Kennwort ausblenden, um die Verbindung zu einer Datenbank aufzubauen

Um das von AssetCenter Server zum Aufbau der Verbindung mit einer Datenbank verwendete Kennwort nicht anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Starten Sie AssetCenter Server auf einer Windows-Station im grafischen Modus.
- 2 Wählen Sie das Menü **Datei/ Verbinden**.
- 3 Wählen Sie die Option **Verbindung im Dienstmodus betreiben**.
- 4 Klicken Sie auf **Öffnen**.
- 5 Wählen Sie das Menü **Datei/ Trennen**.
- 6 Schließen Sie AssetCenter Server.
- 7 Kopieren Sie die Datei **amsrvcf.ini** von der Windows-Station (gespeichert unter **C:\Programme\Peregrine\AssetCenter\amsrv\bin**) auf die UNIX-Station von AssetCenter Server in den Ordner, in dem sich bereits die Datei **amsrvcf.ini** befindet, beispielsweise in den Ordner **/usr/local/AssetCenter/amsrv/bin**).

AssetCenter Server grafisch konfigurieren

Der Administrator soll im grafischen Modus auf AssetCenter Server zugreifen und dazu eine Arbeitsstation verwenden, auf der ein Webbrowser installiert ist (URL: `http:<Name des Servers von AssetCenter Server>:82`):

- 1 Öffnen Sie die Datei **amsrvcf.ini** (diese Datei ist in einem Ordner vom Typ **/usr/local/AssetCenter/amsrv/bin** gespeichert).
- 2 Definieren Sie für den Parameter **WebAdmin** den Wert **1**.

- 3 Ändern Sie den Wert des Parameters **WebPort**, wenn Sie einen anderen Port als **82** verwenden möchten.
- 4 Fügen Sie in dem Befehl, mit dem AssetCenter Server gestartet wird, die Option `-webadmin` hinzu.

Bei der Ausführung der Befehlszeile geschieht Folgendes:

- 1 AssetCenter Server wird gestartet.
- 2 AssetCenter Server wird mit der Datenbank verbunden.
- 3 Der Web-Zugriff auf AssetCenter Server wird aktiviert.

Verbindung zu AssetCenter-Datenbanken aufbauen

AssetCenter speichert die Deklaration der Verbindungen mit den Datenbanken in der Datei **amdb.ini**.

Damit diese Verbindungen auch über Unix-Arbeitsstationen verfügbar sind, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Starten Sie AssetCenter auf der Windows-Arbeitsstation im grafischen Modus.
- 2 Wählen Sie das Menü **Datei/ Verbindungen bearbeiten**.
- 3 Erstellen Sie die Verbindungen.
- 4 Schließen Sie das Fenster mit einem Mausklick auf **Schließen**.
- 5 Kopieren Sie die Datei **amdb.ini** (aus dem Windows-Installationsordner) in den Ordner **home** der Unix-Arbeitsstationen, auf denen AssetCenter gestartet wird.

6 | Leistungsoptimierung

KAPITEL

Allgemeine Grundlagen

Die Leistung von AssetCenter wird von mehreren Faktoren bestimmt:

- Die Leistung des DBMS
- Parameter des DBMS einstellen

Dieser Aufgabe kommt eine herausragende Bedeutung zu und erfordert fundierte Kompetenzen auf der Ebene der Datenbankverwaltung. Nicht selten sind nach einer ordnungsgemäßen Einstellung von AssetCenter Leistungssteigerungen von bis zu 100% zu beobachten. Besondere Aufmerksamkeit sollte dabei der Zuordnung von Arbeitsspeicher zum Datenbankserver gewidmet werden.

- Die DMBS-spezifischen Möglichkeiten (hinsichtlich der Interaktion von AssetCenter und DMBS) sowie die Möglichkeiten der zugehörigen Middleware (Unterstützung komplexerer Funktionen, wie z. B. das Abrufen einer ganzen Zeilengruppe in einem einzelnen Netzpaket).
- Prozessorgeschwindigkeit
- Die Hardware-Leistung des Servers: RAM, Plattenuntersystem (Festplatte, Karten-Controller, Kartenverwaltung durch das System, Anzahl der

Prozessoren usw.), Verwendung der verschiedenen Speicherplatten für die Speicherung der Tabellen und Indizes.

- Die Hardware-Leistung des Clients: RAM, Geschwindigkeit der Grafikanzeige (Sie sollten eine Karte zur Grafikbeschleunigung verwenden und den erforderlichen Mindestarbeitspeicher verdoppeln).
- Der Durchsatz und die durchschnittliche Wartezeit des Netzwerks (erhöhen Sie zur Reduzierung der Antwortzeiten den Durchsatz und reduzieren Sie gleichzeitig die Wartezeit).
- Die Anzahl der in der Datenbank gespeicherten Datensätze.

Leistung in einem Netzwerk mit niedrigem Durchsatz, mit hohem Durchsatz und hoher Last oder in einem WAN steuern.

Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie im Handbuch **Verwaltung**, Kapitel **AssetCenter für WANs optimieren**.

Datensätze der AssetCenter-Datenbank durch externe Anwendungen sperren

Einige externe Tools sperren die Datensätze, selbst bei Abfragen.

Das kann zu einer Beeinträchtigung der Leistung von AssetCenter führen. Daher ist das Sperren von Datensätzen zu vermeiden.

Mit Sybase SQL Server und Microsoft SQL Server z. B. ist der Zugriff im Modus **dirty read** vorzuziehen.

