HP Asset Manager

Pour les systèmes d'exploitation Windows® et Linux®

Version du logiciel : 9.40

Parc

Date de publication du document : juin 2013 Date de lancement du logiciel : juin 2013

Mentions légales

Garantie

Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles figurant dans les déclarations de garantie expresse accompagnant les dits produits et services. Aucun terme de ce document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles du présent document.

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Légende de restriction des droits

Logiciel confidentiel. Licence HP valide requise pour la détention, l'utilisation ou la copie. En accord avec les articles FAR 12.211 et 12.212, les logiciels informatiques, la documentation des logiciels et les informations techniques commerciales sont concédés au gouvernement américain sous licence commerciale standard du fournisseur.

Copyright

© Copyright 2002 - 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Marques

Adobe® est une marque déposée de Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis.

UNIX® est une marque déposée de The Open Group.

Mises à jour de la documentation

La page de titre du présent document contient les informations d'identifications suivantes :

- le numéro de version du logiciel ;
- la date de publication du document, qui change à chaque mise à jour de ce dernier ;
- la date de lancement du logiciel.

Pour obtenir les dernières mises à jour ou vérifier que vous disposez de l'édition la plus récente d'un document, accédez à la page :

http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals

Pour accéder à ce site, vous devez créer un compte HP Passport et vous connecter comme tel. Pour obtenir un identifiant HP Passport, accédez à l'adresse :

http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html

Vous pouvez également cliquer sur le lien **New users - please register** dans la page de connexion de HP Passport.

En vous abonnant au service d'assistance du produit approprié, vous recevrez en outre les dernières mises à jour ou les nouvelles éditions. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur HP.

Assistance

Visitez le site d'assistance HP Software à l'adresse :

http://www.hp.com/go/hpsoftwaresupport

Ce site fournit les informations de contact et les détails sur les offres de produits, de services et d'assistance HP Software.

L'assistance en ligne de HP Software propose des fonctions de résolution autonome. Le site constitue un moyen efficace d'accéder aux outils interactifs d'assistance technique nécessaires à la gestion de votre activité. En tant que client privilégié de l'assistance, vous pouvez depuis ce site :

- rechercher des documents de connaissances présentant un réel intérêt ;
- soumettre et suivre des demandes d'assistance et des demandes d'améliorations ;
- télécharger des correctifs logiciels ;
- gérer des contrats d'assistance ;
- rechercher des contacts de l'assistance HP ;
- consulter les informations sur les services disponibles ;
- participer à des discussions avec d'autres utilisateurs d'un même logiciel ;
- rechercher des cours de formation sur les logiciels et vous y inscrire.

Pour accéder à la plupart des offres d'assistance, vous devez vous enregistrer en tant qu'utilisateur disposant d'un compte HP Passport et vous identifier comme tel. De nombreuses offres nécessitent en outre un contrat d'assistance. Pour obtenir un identifiant HP Passport, accédez à l'adresse suivante :

http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html

Les informations relatives aux niveaux d'accès sont détaillées à l'adresse suivante :

http://h20230.www2.hp.com/new_access_levels.jsp

Table des matières

Table des matières	5
Chapitre 1: Introduction	21
A qui s'adresse le module Parc	21
A quoi sert le module Parc	21
Chapitre 2: Principes généraux	23
Trois types de gestion	23
La gestion individualisée (par bien)	
La gestion collective (par lot)	23
La gestion indifférenciée (par lot non suivi)	24
Tables principales de la gestion du parc	24
Tables de débordement	25
Pourquoi Asset Manager utilise-t-il des tables de débordement ?	
Fonctionnement des tables de débordement	
Tables de débordement disponibles	
Description et suivi des éléments du parc	
Contextualisation	
Suivi	
Nature : création et comportement	
Critères de création dans une nature	
Contrainte de gestion	
Critères de comportement dans une nature	
Modèles : organiser le parc	
Chapitre 3: Eléments de parc	
Natures	
Créer la nature pour un modèle d'élément du parc	
Exemples de nature	34
Modèles	
Créer un modèle d'élément du parc	
Unités utilisées pour les lots	

Créer une unité de référence	
Créer des unités	
Utilisateurs d'un élément de parc	
Affecter un seul utilisateur	
Affecter un utilisateur principal et des utilisateurs secondaires	
Rechercher tous les utilisateurs d'un élément de parc	
Biens	
Créer un bien	
Eléments du parc associés à un bien	40
Associer des éléments du parc à un bien	41
Lots	
Créer un lot	
Diviser un lot	44
Principes généraux	44
Comment diviser un lot	45
Utiliser l'assistant Diviser un lot	
Lots non suivis	
Créer un lot non suivi	46
Consommables	
Diviser un lot non suivi	47
Transformer un lot non suivi en lot suivi	
Suivi financier des biens	48
Principes généraux	48
Acquisition d'un bien	49
Mode d'acquisition	
Contrats liés à l'acquisition d'un bien	49
Sociétés liées à l'acquisition d'un bien ou d'un lot	
Sous-onglets supplémentaires de description de loyer	
Coûts d'un bien	50
Immobilisation d'un bien	50
Décrire l'immobilisation d'un bien	

Comment associer une immobilisation et un bien
Mouvements des éléments du parc
Contextualiser des éléments du parc53
Réserver des éléments du parc54
A partir du détail de l'élément du parc54
A partir d'une demande d'achat
Incidences sur la gestion des stocks
Gérer la fin de vie d'un élément du parc56
Retourner un élément de parc à un fournisseur56
Confier temporairement un élément de parc à une société tierce
Déclarer l'absence d'un élément de parc57
Biens liés à un contrat
L'onglet Contrat
L'onglet Acquis
Stocks
Créer des règles de stock
Calcul du nombre d'éléments effectivement disponibles60
Créer des demandes de réapprovisionnement60
Procédure de gestion de stock61
Affichage de la liste des éléments du parc en stock61
Mettre des éléments en stock61
Sortir des biens d'un stock
Chapitre 4: Parc informatique
Ordinateurs
Créer une nature pour les ordinateurs65
Créer un modèle d'ordinateur65
Créer un modèle d'ordinateur (Exemple)66
Créer des ordinateurs de manière manuelle67
Créer des ordinateurs de manière automatisée67
Configurer l'environnement pour importer la base d'inventaire créée via HP Discovery and Dependency Mapping Inventory

Importer la base d'inventaire obtenue via HP Discovery and Dependency Mapping Inventory	69
Affichage des ordinateurs dans la base HP Discovery and Dependency Mapping Inventory à partir d'Asset Manager	. 69
Tâches préliminaires	.70
Créer des ordinateurs dans la base Asset Manager	.72
Afficher l'ordinateur dans la base HP Discovery and Dependency Mapping Inventory à partir d'Asset Manager	. 73
Comment ça marche ?	73
Afficher les incidents, changements et problèmes déclarés pour l'ordinateur dans la base HP Service Manager	74
Tâches préliminaires	.74
Créer les ordinateurs dans les bases Asset Manager et HP Service Manager	75
Afficher les incidents, changements et problèmes déclarés pour l'ordinateur dans la base HP Service Manager	a 76
Comment ça marche ?	. 77
Configurations informatiques	. 77
Gérer une configuration informatique comme un bien unique	.78
Avantages	. 78
Gérer les éléments d'une configuration informatique comme des biens associés	. 78
Avantages	. 78
Connexions entre ordinateurs	.78
Prérequis	79
Ports	. 79
Création d'une connexion	. 79
Création d'un type de connexion	.80
Création d'un type de connexion Client/ Serveur	. 80
Création des ordinateurs à connecter	81
Déclaration de la connexion	.82
Informations complémentaires sur la connexion	84
Gérer une connexion	.84
Visualisation du nombre de connexions	.84
Supprimer une connexion entre deux biens	. 85

Impact de la suppression d'un bien connecté	;
Impact du changement d'affectation d'un port de connexion	5
Appareils mobiles	;
Création des appareils mobiles de manière manuelle	;
Création des natures	;
Création des modèles d'appareils mobiles87	,
Création des appareils mobiles	}
Création des modèles de carte SIM)
Création des cartes SIM)
Création des modèles de fournisseurs de services)
Création des fournisseurs de services)
Création des types de relation client-ressource90)
Création des relations client-ressource90)
Création des modèles d'installations logicielles présentes sur un appareil mobile91	
Création des appareils mobiles de manière automatisée	2
Préreauis 92	<u>}</u>
Configurer l'environnement pour importer la base d'inventaire créée via HP Discovery and Dependency Mapping Inventory	}
Configurer l'environnement pour importer la base d'inventaire créée via HP Discovery and Dependency Mapping Inventory	3
Configurer l'environnement pour importer la base d'inventaire créée via HP Discovery and Dependency Mapping Inventory	}
Configurer l'environnement pour importer la base d'inventaire créée via HP Discovery and Dependency Mapping Inventory	3
Configurer l'environnement pour importer la base d'inventaire créée via HP Discovery and Dependency Mapping Inventory	3
Configurer l'environnement pour importer la base d'inventaire créée via HP Discovery and Dependency Mapping Inventory	3 + 5 5 5
Configurer l'environnement pour importer la base d'inventaire créée via HP Discovery and Dependency Mapping Inventory	3 4 5 5 5 ,
Configurer l'environnement pour importer la base d'inventaire créée via HP Discovery and Dependency Mapping Inventory .93 Importer la base d'inventaire obtenue via HP Discovery and Dependency Mapping .93 Inventory .94 Cas pratique : Créer un appareil mobile .95 Prérequis .95 Etape 1 : Création de l'opérateur de téléphonie .95 Etape 2 : Création de la carte SIM .96 Etape 3 : Création de l'appareil mobile .97 Etape 4 : Création de relations client-ressource .98	3 + 5 5 5 , 5
Configurer l'environnement pour importer la base d'inventaire créée via HP Discovery and Dependency Mapping Inventory 93 Importer la base d'inventaire obtenue via HP Discovery and Dependency Mapping 94 Cas pratique : Créer un appareil mobile 95 Prérequis 95 Etape 1 : Création de l'opérateur de téléphonie 95 Etape 2 : Création de la carte SIM 96 Etape 3 : Création de l'appareil mobile 97 Etape 4 : Création de relations client-ressource 98 Environnements virtuels 100	3 1 3 3 3 7 5 9
Configurer l'environnement pour importer la base d'inventaire créée via 93 HP Discovery and Dependency Mapping Inventory 93 Importer la base d'inventaire obtenue via HP Discovery and Dependency Mapping 94 Cas pratique : Créer un appareil mobile 95 Prérequis 95 Etape 1 : Création de l'opérateur de téléphonie 95 Etape 2 : Création de la carte SIM 96 Etape 3 : Création de l'appareil mobile 97 Etape 4 : Création de relations client-ressource 98 Environnements virtuels 100 Fonctionnement général 100	3 1 5 5 7 5 0
Configurer l'environnement pour importer la base d'inventaire créée via HP Discovery and Dependency Mapping Inventory 93 Importer la base d'inventaire obtenue via HP Discovery and Dependency Mapping 94 Cas pratique : Créer un appareil mobile 95 Prérequis 95 Etape 1 : Création de l'opérateur de téléphonie 95 Etape 2 : Création de la carte SIM 96 Etape 3 : Création de l'appareil mobile 97 Etape 4 : Création de relations client-ressource 98 Environnements virtuels 100 Fonctionnement général 100 Tâches préliminaires 101	3 5 5 7 3 1
Configurer l'environnement pour importer la base d'inventaire créée via HP Discovery and Dependency Mapping Inventory	3

Versions prises en charge10	04
Présentation de l'intégration10	04
Activer l'intégration10	04
Utiliser le scénario HP Connect-It approprié10	05
Identifier une machine virtuelle par HP Discovery and Dependency Mapping Inventory	05
Mode d'identification d'un hôte de machine virtuelle ou d'un serveur de gestion d'environnements virtuels par DDMI10	06
Documents de référence10	06
Créer manuellement des machines virtuelles 10	06
Afficher un tableau de bord des environnements de virtualisation	07
Afficher les serveurs de gestion d'environnements virtuels	07
Chapitre 5: Téléphones)9
Téléphones et fonctions	09
Gestion des téléphones	10
Créer des téléphones11	10
Associer une fonction à la touche d'un téléphone1	11
Créer des modèles de fonction1	11
Créer des fonctions11	11
Associer une fonction à la touche d'un téléphone1	11
Chapitre 6: Helpdesk	3
Fonctionnement général1	13
Mode de fonctionnement du module Helpdesk1	14
Acteurs et tâches types de la fonction Helpdesk1	15
Acteurs de l'équipe de support1	15
Tâches types à effectuer	15
Faire coïncider les acteurs avec les tâches à effectuer1	15
Principales notions utilisées par la fonction Helpdesk11	16
Procédure d'implémentation de la fonction Helpdesk1	17
Cas pratiques	18
Scénario 1 : Problème résolu dès la prise d'appel1	18
Etape 1 : vous recevez l'appel d'un utilisateur.	18

Etape 2 : vous consignez les informations sur l'utilisateur.	118
Etape 3 : vous essayez de trouver une solution au problème.	119
Etape 4 : vous mettez fin à la prise d'appel	120
Scénario 2 : problème déjà enregistré sous forme de dossier.	120
Etape 1 : Vous recevez l'appel d'un utilisateur.	120
Etape 2 : vous complétez les informations sur le dossier sélectionné	121
Etape 3 : vous mettez fin à la prise d'appel	121
Scénario 3 : Problème devant être résolu de manière différée.	122
Etape 1 : Vous recevez l'appel d'un utilisateur.	122
Etape 2 : vous complétez les informations du dossier.	
Etape 3 : vous essayez de trouver une solution au problème.	123
Etape 4 : vous créez un dossier de support pour mémoriser le problème	124
Etape 5 : vous gérez le dossier de support existant.	124
Libre-service	
Utilisation de l'assistant libre-service	
Afficher les dossiers ouverts et clôturés	
Créer un nouveau dossier	125
Ajouter des informations complémentaires après la création d'un dossier	
Clôturer le dossier	126
Prise d'appel	
Schéma de déroulement de la prise d'appel	127
Activer l'assistant de prise d'appel	
Renseigner l'écran de prise d'appel	127
Ergonomie de l'écran de prise d'appel	128
Saisie des informations	129
Champs renseignés automatiquement	136
Terminer la prise d'appel	
Touches de raccourci utilisables lors de la prise d'appel	142
Groupes de support	143
Structure d'un groupe de support	
Présentation des groupes de support	

Définir le responsable d'un groupe de support14	6
Renseigner la composition des groupes de support14	6
Définir les localisations dans lesquelles le groupe intervient14	.7
Définir les contrats dans le cadre desquels le groupe de support intervient14	.7
Types de problèmes14	8
Code et raccourci d'un type de problème14	8
Code14	8
Raccourci	.9
Associer une gravité à un type de problème14	.9
Lien entre type de problème et arbre de résolution14	.9
Lien entre type de problème et modèle15	0
Groupes compétents pour un type de problème15	0
Dossiers de support	0
Etat d'un dossier de support15	51
Affectation d'un dossier15	2
Escalade d'un dossier15	3
Interventions effectuées dans le cadre des dossiers de support15	4
Dossiers liés15	5
Prendre des notes sur un dossier de support15	5
Boutons de traitement des dossiers de support15	6
Activités liées au traitement du dossier15	7
Nature des historiques de dossier15	7
Chronométrage d'un historique de dossier15	8
Mise en attente d'un dossier15	8
Comment mettre un dossier en attente 15	9
Effets de la mise en attente16	0
Modification d'un élément de la mise en attente16	51
Si le calendrier attaché à la procédure d'escalade est modifié	51
Si la procédure d'escalade est modifiée16	51
Si le gel de la procédure d'escalade est modifié dans la fiche de mise en attente 16	;2
Fin de la mise en attente	62

Conséquences au niveau du dossier	162
Effets sur le contrôle des alarmes de la procédure d'escalade	162
Mises en attente multiples1	163
Clôturer un dossier de support1	163
Utilisation du bouton dans le détail du dossier1	163
Méthode1	163
Conséquences sur les champs du détail du dossier	163
En sélectionnant une solution dans la fenêtre de résolution	164
Comment afficher la fenêtre de résolution	164
Conséquences sur les champs du détail du dossier	164
Utilisation du bouton de l'écran de prise d'appel1	165
Conséquences sur les champs du détail du dossier	165
Manuellement à partir du détail du dossier de support	165
Méthode1	165
Conséquences sur les champs du détail du dossier	165
Fiche de clôture1	165
Gravités1	166
Principe d'utilisation des gravités1	166
Créer des gravités1	167
Procédures d'escalade	168
Présentation de l'utilisation des procédures d'escalade	168
Principes généraux1	168
Exemples de l'utilité des procédures d'escalade1	169
Attribution automatique d'une procédure d'escalade à un dossier de support	169
Créer des procédures d'escalade adéquates1	171
Délai de résolution1	171
Alarmes à déclencher lorsque certaines échéances sont dépassées	171
Exemple de fonctionnement1	172
Type et Délai	172
Calcul des échéances	172
Actions à déclencher lorsque l'état d'un dossier change	173

Actions à déclencher lors du changement de l'affectation d'un dossier	4
Eléments pris en compte pour affecter automatiquement une procédure d'escalade à un dossier	5
Base de connaissance	5
Arbres de résolution	3
Présentation de l'arbre de résolution	3
Présentation	6
Exemple d'arbre de résolution	3
Lien types de problèmes - arbre de résolution	3
Créer un arbre de résolution	3
Résoudre un problème à l'aide de l'arbre de résolution	9
Questions	C
Solutions	1
Outils de suivi	2
Tableau de bord 182	2
Présentation du tableau de bord	2
Suivi des dossiers groupe par groupe	3
Suivi des dossiers technicien par technicien	4
Dossiers à traiter	4
Tableau de statistiques	5
Colonne Groupe	5
Filtre du tableau de statistiques	5
Colonne En cours	6
Colonne Traités	3
Ligne Non attribué dans le tableau de l'onglet Par groupe	3
Ligne Non attribué dans le tableau de l'onglet Par technicien	3
Modifier la couleur des graphes	6
Actualiser la table de statistiques	6
Console Suivi des dossiers	6
Références	7
Icônes de la barre d'outils (Helpdesk)187	7
Options de l'interface (Helpdesk)	7

SGBD qui prennent en charge les doubles jointures externes	187
Chapitre 7: Services métier	189
Relations client-ressource	189
Comment représenter un service métier dans Asset Manager?	190
Prérequis : nature et modèle d'un service métier	190
Création du bien représentant un service métier	191
Création des clients et ressources impliqués dans un service métier	192
Création des relations client-ressource d'un service métier	192
Quelques pratiques conseillées	192
Créer un type de relation client-ressource	193
Créer une relation client-ressource	193
Afficher les relations client-ressource	194
Indisponibilité des ressources d'un service métier	194
Informations à prendre en compte avant de gérer l'indisponibilité d'une ressource .	194
Création d'une indisponibilité de ressource	195
Méthode 1 : création à partir d'une intervention	195
Méthode 2 : création à partir de l'écran Indisponibilité	196
Impact d'une indisponibilité de ressource	196
Impact d'une indisponibilité : exemples	197
Assistants d'analyse d'impact	198
Coûts liés à un service métier	198
Cas des licences et des contrats	198
TCO d'un service métier	199
Cas pratique	200
Etape 1 : Création du bien représentant le service métier	202
Création de la nature	
Création du modèle	202
Création du bien	
Etape 2 : Création des clients et ressources impliqués dans le déploiement du serv	′ice 203
Création des natures	203
Création des modèles	204

Création des biens correspondant aux ressources	
Création des éléments de parc correspondants aux clients	
Etape 3 : Création des types de relation client-ressource	
Etape 4 : Création des relations client-ressource du service métier	
Etape 5 : Simulation de l'indisponibilité du serveur Compaq HP dx6050	215
Etape 6 : Analyse de l'impact financier	215
Chapitre 8: Informatique en cloud	217
Principes généraux	217
Prérequis	218
Création d'un modèle d'un objet de gestion informatique en cloud	218
Création d'un bien représentant l'objet de gestion informatique en cloud	219
Gestion des relations client-ressource entre les objets	
Ecran Conception des groupes de composants informatiques	
Création de relations client-ressource	221
Mise à jour des relations client-ressource	
Suppression de relations client-ressource	
Gestion du pool de ressources ITCG	226
Création d'une dimension d'agrégation	
Association/Dissociation des champs d'agrégation de/vers une nature d'agré	gation226
Affichage du nombre de ressources agrégées (client Windows)	
Chapitre 9: Interventions	
Types d'intervention	
Support interne	
Maintenance sous contrat	
Maintenance hors contrat	
Evolution d'une intervention	230
Cycle d'une intervention	
Etat d'une intervention et automatismes	231
Suivi d'une intervention	
Gérer les interventions	
Créer une hiérarchie virtuelle sur l'écran des interventions	

Créer une intervention
Utiliser des vues ou des filtres pour gérer les interventions
Chapitre 10: Projets
Création de projets
Synchronisation des données des projets à partir de HP Project and Portfolio Management
Introduction
Prérequis
Procédure d'intégration
Utiliser HP Connect-It pour transférer des données de HP Project and Portfolio Management à Asset Manager238
Avantages de l'intégration
Principes généraux
Etablir des listes de projets
Afficher les détails des coûts d'un projet dans Asset Manager
Afficher une vue opérationnelle des projets dans Asset Manager
Types de coûts importés (planifiés, réels)
Personnaliser le scénario ppmam.scn
Chapitre 11: Eléments ajusteurs
Introduction
Eléments ajusteurs et éléments cible
Les tables concernées par les processus d'ajustement
Utilisation des éléments ajusteurs
Créer un modèle d'élément ajusteur
Définir un type d'ajustement de champ
Créer un élément ajusteur
Créer le lien déclenchant l'ajustement du champ246
Ajustement d'un champ - Exemple
1 - Création de l'élément cible
2 - Ajout de la caractéristique mémoire_barrette à la table des modèles
3 - Création de l'élément ajusteur
4 - Création d'un type d'ajustement pour le modèle de l'élément ajusteur

5 - Déclenchement de l'ajustement	
6 - Vérification de l'ajustement	251
7 - Informations complètes sur le champ ajusté	251
Chapitre 12: Glossaire	
Eléments de parc	
Nature	
Modèle	
Elément de parc	
Bien	
Table de débordement	
Lot	
Lot non suivi	
Consommable	
Contrainte de gestion	
Type de gestion	
Suivi	
Stock	
Affectation	
Quantité	
Projets	
Projet	
Helpdesk	
Dossier de support	
Intervention	
Nouvelles	
Base de connaissance	
Arbre de résolution	259
Groupe de support	
Type de problème	
Gravité	261
Calendrier de jours ouvrés	

Procédure d'escalade	
Assistant de prise d'appel	
Administrateur de support	
Responsable de groupe de support	
Chargé de dossier	
Votre avis nous intéresse !	

Parc Table des matières

Chapitre 1: Introduction

A qui s'adresse le module Parc	
A quoi sert le module Parc	

A qui s'adresse le module Parc

Le module Parc s'adresse à tous les métiers d'une société à des degrés divers.

Il est principalement mis en œuvre par les employés suivants :

- Responsables informatiques
- Gestionnaires de stock
- Techniciens en charge du déploiement d'Asset Manager
- Responsables financiers
- Acheteurs
- Responsables de sécurité
- Responsables du support
- Services généraux
- Responsables réseaux
- Responsables téléphonie

Le module Parc sert de pivot pour les autres modules Asset Manager. ce manuel s'adresse de façon plus générale à l'ensemble des utilisateurs d'Asset Manager.

A quoi sert le module Parc

Le module Parc vous permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Tenir un inventaire physique détaillé des éléments composant le parc :
 - Description
 - Utilisateur et responsable
 - Localisation géographique
 - Centre de coût

- Suivre précisément les éléments du parc :
 - Suivi individuel
 - Suivi collectif
 - Gestion indifférenciée

Gérer ces tâches permet de :

- Décrire chaque élément du parc (caractéristiques, localisation, etc.)
- Suivre chaque élément du parc en fonction de ses besoins
- Gérer de manière différenciée les éléments du parc
- Effectuer aisément des interventions sur les éléments du parc
- Créer des projets nécessitant l'utilisation des éléments du parc

Chapitre 2: Principes généraux

Asset Manager vous permet de gérer les éléments de votre parc. Ces éléments peuvent être matériels (ordinateurs, machines-outils, consommables, fournitures de bureau) ou immatériels (installations logicielles).

Asset Manager permet de suivre précisément les éléments du parc durant tout leur cycle de vie. Grâce à des types de gestion adaptés, vous pouvez gérer de manière différenciée les éléments du parc de grande valeur (serveurs, machines-outils) des éléments du parc de moindre valeur.

Trois types de gestion

Asset Manage met à votre disposition trois types de gestion adaptés à la valeur des éléments de votre parc :

- La gestion individualisée (par bien)
- La gestion collective (par lot)
- La gestion indifférenciée (par lot non suivi)

La principale différence entre ces trois types de gestion est leur niveau de suivi plus ou moins précis.

Le suivi d'un élément du parc correspond à sa présence ou son absence dans la table des biens. Pour chaque enregistrement de cette table des informations de suivi concernant les domaines financiers, technique et contractuels sont disponibles. On utilise la notion d'élément du parc non suivi pour les éléments absents de cette table (lots non suivis).

Asset Manage vous permet d'augmenter le niveau de gestion des éléments du parc. Exemple : vous pouvez transformer un lot non suivi en lot suivi correspondant à un enregistrement dans la table des biens.

La gestion individualisée (par bien)

Les éléments du parc de grande valeur sont des biens. Chaque bien bénéficie d'un suivi individualisé dans Asset Manager. Si vous prenez l'exemple d'un serveur, Asset Manager peut conserver des informations sur son emplacement, son responsable, son prix, son type d'amortissement, etc. Toutes ces informations lui sont propres. Techniquement, un bien dans Asset Manager correspond à un enregistrement dans la table des éléments de parc et un enregistrement dans la table des biens.

La gestion collective (par lot)

Certains éléments du parc identiques de moindre valeur peuvent être suivis non individuellement, mais par lot. Dans le cas d'un lot, les informations de suivi disponibles dans la table des biens concernent l'ensemble du lot et non chaque élément du lot. Ce mode de gestion vous permet d'éviter la duplication inutile d'informations de suivi comme, par exemple, celle concernant le prix d'acquisition du lot. Techniquement, un lot correspond dans Asset Manager à un enregistrement dans la table des biens, mais peut correspondre à plusieurs enregistrements dans la table des éléments de parc. C'est le cas notamment quand un lot est divisé et que les lots obtenus sont utilisés par différents services.

La gestion indifférenciée (par lot non suivi)

Certains éléments de votre parc de petite valeur (notamment les fournitures) ou consommables sont gérés en lots non suivis (lot de crayons, cartouches d'encre). Un lot non suivi ne correspond à aucun enregistrement dans la table des biens. La plupart du temps, ces éléments sont suivis indirectement par le biais des éléments auxquels ils sont associés. A tout moment, vous pouvez transformer un lot non suivi en lot suivi.

Tables principales de la gestion du parc

Les tables principales de la gestion du parc sont :

- La table des modèles (amModel) et la table des natures (amNature)
 Ces deux tables sont des pré-requis à la création des éléments de votre parc. Tous les éléments du parc se basent sur un modèle se basant lui-même sur une nature. La table des modèles vous permet d'organiser votre parc (voir Eléments de parc).
- La table des éléments de parc (amPortfolio) Tous les éléments du parc sont enregistrés dans cette table. Pour afficher la liste des éléments du parc, cliquez sur le lien Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Eléments de parc du navigateur. Le détail d'un bien vous permet notamment d'accéder au détail d'un élément de parc. La table des éléments de parc est liée à d'autres tables vous permettant de préciser le contexte des éléments du parc :
 - la tables des services et employés (amEmplDept) indiquant leur utilisateur et leur responsable
 - la table des localisations (amLocation) indiquant leur localisation
 - la table des centres de coût (amCostCenter) indiquant les lignes de dépenses leur étant liées
- La table des biens

La présence des éléments du parc dans cette table vous permet de les suivre plus précisément en mettant à votre disposition des informations financières, techniques et contractuelles. Ces informations sont enregistrées dans les multiples tables auxquelles la table des biens est liée. Les principales sont :

- La table des contrats (amContract)
- La table des interventions (amWOrder)
- la table des biens affectés aux projets (amAstProjDesc)
- La table des demandes d'achats (amRequest)

- la table des commandes (amPOrder)
- la table des réceptions (amReceiptLine)

Parc - modèle de données



Tables de débordement

Pourquoi Asset Manager utilise-t-il des tables de débordement ?	. 25
Fonctionnement des tables de débordement	. 26
Tables de débordement disponibles	26

Pourquoi Asset Manager utilise-t-il des tables de débordement ?

Certains éléments de parc nécessitent la présence de champs spécifiques. Exemple : le suivi et la gestion d'ordinateurs nécessitent le stockage de nombreuses informations. L'ajout de ces champs à la table des éléments de parc :

- freinerait les performances d'Asset Manager.
- serait inutile pour de nombreux éléments

Une solution courante est de proposer des tables spécialisées. Exemple : tout élément de parc correspondant à un ordinateur est enregistré dans la table des éléments de parc et dans une deuxième table : celle des ordinateurs. L'inconvénient de cette méthode réside dans les processus de synchronisation. Il faut constamment veiller à ce que :

- les ordinateurs soient enregistrés dans la table des éléments de parc et dans celle des ordinateurs
- la suppression d'un ordinateur dans le parc soit répercutée dans la table des ordinateurs
- Etc.

Pour éviter ces problèmes de synchronisation, Asset Manager utilise le principe des tables de débordement. Chaque fois qu'une ou plusieurs tables de débordement sont indiquées pour l'enregistrement d'un élément de parc, cet enregistrement est simultanément créé dans la table des éléments de parc et dans les tables de débordement : la table des biens et celle des ordinateurs par exemple. Chaque création ou suppression d'un enregistrement dans l'une de ces tables est automatiquement répercutée dans les autres tables, d'où l'économie d'encombrants processus de synchronisation.

Les tables de débordement permettent d'intégrer plus facilement d'autres applications à Asset Manager. Exemple : Asset Manager propose en standard une intégration des différents outils de distribution de logiciel et doit stocker toutes les informations nécessaires à cette opération. Toutes ces informations sont présentes dans la table de débordement des ordinateurs.

L'ajout de nouvelles tables de débordement est facilement réalisable et permet à Asset Manager d'élargir son modèle physique de données sans que des modifications importantes de la base de données soient effectuées.

Pour plus d'informations, consultez le manuel **Administration**, chapitre **Fichiers de description standard de la base de données**.

Fonctionnement des tables de débordement

Pour qu'un élément de parc soit enregistré dans une table de débordement, il faut que celle-ci soit précisée dans la nature de son modèle (voir Critères de création dans une nature).

Tables de débordement disponibles

Les tables de débordement disponibles sont :

• La table des biens (amAsset)

C'est la principale des tables de débordement d'Asset Manager. Seuls les éléments de parc correspondant à des lots non suivis ne sont pas enregistrés dans cette table. (voir Lots non suivis).

Remarque: Le lien de débordement (Portfolioltems) contenu dans cette table permet la création des lots et partage la clé étrangère.

Cette table permet de stocker des informations détaillées sur les biens :

- Date d'achat
- Etat
- Montant du loyer
- Mode d'acquisition
- Numéro d'immobilisation
- Etc.
- La table des ordinateurs (amComputer)

C'est une table de débordement de la table des biens : la création d'un ordinateur génère un enregistrement dans la table des éléments de parc, dans celle des biens et dans celle des ordinateurs.

Elle permet notamment de stocker les informations relatives à l'intégration avec des outils de distribution de logiciel :

- Identificateur distribution logiciels (SWDID)
- La table des téléphones (amPhone)

C'est une table de débordement de la table des biens : la création d'un téléphone génère un enregistrement dans la table des éléments de parc, dans celle des biens et dans celle des téléphones.

Elle permet de stocker les informations relatives aux équipements de télécommunications :

- Boîte vocale
- Extension
- Numéro
- Etc.
- La table des installations logicielles (amSoftInstal)

C'est une table de débordement de la table des éléments de parc : La création d'une installation logicielle ne nécessite pas la création d'un enregistrement dans la table des biens : la création d'une installation logicielle génère un enregistrement dans la table des éléments de parc et dans celle des installations logicielles.

Elle permet de stocker des informations propres aux installations logicielles :

- Numéro de licence
- Autorisation
- Type d'installation
- Nombre de points consommés par chaque installation du logiciel (pour les licences de type Microsoft Select).
- Etc.





Description et suivi des éléments du parc

Asset Manage vous permet de contextualiser et de suivre les éléments de votre parc.

Contextualisation

L'un des principaux enjeux de la gestion d'un parc est la contextualisation de ses éléments. Que vous gériez un parc contenant un millier ou plusieurs dizaines de milliers d'éléments, vous devez les contextualiser précisément. Répondant à ce besoin, Asset Manager fournit pour chaque élément ou lot d'éléments :

- son état dans le parc
- son responsable et son utilisateur
- sa localisation
- son centre de coût
- l'ensemble des autres éléments du parc lui étant liés (biens associés, consommables, fournitures)

En connaissant précisément la localisation et l'utilisation des éléments du parc, vous pouvez :

- surveiller efficacement leurs mouvements (exemple: attribution d'un ensemble d'ordinateurs à un autre service)
- évaluer les besoins de chaque service (exemple: calcul du ratio photocopieurs/services)
- répartir de manière équitable les nouvelles acquisitions de matériel informatique
- retrouver immédiatement du matériel mis à la disposition d'un client
- éviter l'attribution de deux biens identiques au même employé (Exemple : un consultant utilisant plusieurs ordinateurs portables)

- répercuter rapidement la réorganisation des centres de coût liés aux éléments du parc
- Etc.

Suivi

Le suivi des éléments du parc est essentiel. Asset Manager vous laisse la liberté de suivre les éléments du parc de façon individuelle ou par lot. Pour les éléments du parc dont vous jugez le suivi précis inutile (petites fournitures de bureau ou consommables), une gestion indifférenciée (par lot non suivi) est disponible vous permettant de simplement les contextualiser.

Les possibilités de suivi vous permettent pour chaque bien ou lot :

- de l'immobiliser
- d'obtenir, dans le cas où le module Achats est utilisé, la demande, le devis, la commande et la fiche de réception lui étant liés
- de prendre connaissance de son coût
- de prendre connaissance des projets, des interventions lui étant liés
- de connaître son mode d'acquisition (achat, leasing, location, emprunt)

Nature : création et comportement

L'organisation du parc repose sur celle des modèles. Comme chaque modèle se base sur une nature, la création des natures est l'étape préalable à la création des modèles.



La nature d'un modèle détermine différents critères dont héritent les modèles. Ceux-ci permettent de créer les éléments du parc, ainsi que tous les autres éléments gérés par Asset Manager : contrats, formations, interventions, câbles, etc.

Chaque nature précise dans quelle table les modèles liés à cette nature permettent de créer un enregistrement. Exemple : Une nature **Ordinateur** permet de créer des modèles qui servent à créer des ordinateurs dans la table des éléments de parc. Pour les natures permettant de créer des éléments du parc, un deuxième critère doit être saisi : la contrainte de gestion. Pour chaque nature permettant de créer des modèles d'élément du parc, des options de comportement peuvent être sélectionnées. Exemple : pour une nature **Ordinateur**, l'option de comportement **Peut se connecter** permet de rendre disponible des onglets relatifs aux ports de connexion.

Critères de création dans une nature

Pour chaque nature, vous indiquez la table dans laquelle les modèles se basant sur cette nature permettent de créer des enregistrements.

Exemple : une nature permet de créer des modèles d'élément du parc, une autre des modèles de contrats, etc.

Pour les natures permettant de créer des modèles d'éléments du parc, vous pouvez indiquer une table de débordement : celle des ordinateurs, celle des installations logicielles, celle des téléphones ou tout autre table créée.

Exemple : une nature permet de créer des modèles d'éléments du parc et d'ordinateurs. Dans ce cas, la création d'un élément du parc basé sur cette nature s'accompagne automatiquement de la création d'un enregistrement correspondant dans la table des ordinateurs. Voir Créer une nature pour les ordinateurs.

Pour plus d'informations, consultez le manuel **Administration**, chapitre **Fichiers de description standard de la base de données**.

Contrainte de gestion

Les contraintes de gestion vous permettent de définir la manière dont vous gérez un élément du parc.

Cette contrainte de gestion se traduit par l'utilisation d'un code interne ou non. Le code interne conditionne l'enregistrement d'un élément du parc dans la table des biens. Les trois types de contraintes de gestion disponibles sont :

Code interne unique

Les éléments du parc possédant leur propre code interne sont des biens suivis individuellement. L'utilisation d'un code interne unique est conseillé pour les éléments du parc les plus importants nécessitant un suivi précis et constant. Exemples : un serveur, une machine-outil, une photocopieuse.

Code interne unique ou partagé

Les éléments du parc partageant le même code interne sont regroupés en lot et suivis collectivement. Les éléments du même lot partagent le même code interne. Ce type de gestion est conseillé pour des éléments identiques ne nécessitant pas un suivi individualisé. Exemple : un lot d'une centaine de chaises, de 20 casques de protection.

Libre

Si une contrainte de gestion libre est choisie pour la nature d'un élément du parc, vous pouvez lui associer ou ne pas lui associer de code interne. Les éléments du parc ne possédant aucun code interne sont ceux pour lesquels un suivi précis n'est pas nécessaire. Ces éléments sont regroupés dans des lots non suivis qui n'apparaissent pas dans la table des biens. Exemple :

des fournitures de bureau de petite valeur (crayons, gommes, trombones) ou des consommables dont le suivi est effectué indirectement par le biais des éléments les consommant.

Critères de comportement dans une nature

Choisir une ou plusieurs options de comportement pour la nature d'un élément conditionne la disponibilité de certains champs et onglets dans les tables où apparaissent ces éléments. Exemple : la sélection de l'option de comportement **Licence** dans la nature d'un élément du parc permet l'affichage d'un onglet **Licence** dans la table des modèles. Les options de comportement disponibles dans Asset Manager sont :

- Porte des logiciels
- Peut se connecter
- Consommable
- Dispositif de câblage
- Licence

Modèles : organiser le parc

En créant les modèles des éléments du parc, vous déterminez un nombre de caractéristiques dont ils héritent au moment de leur création: un nom, une marque, des caractéristiques techniques propres à un ordinateur, etc.

Les modèles s'organisent de manière hiérarchique: des modèles génériques permettent de classer plus ou moins finement vos modèles. La façon dont les modèles sont organisés doit correspondre à celle dont vous voulez gérer votre parc.

Parc Chapitre 2: Principes généraux

Chapitre 3: Eléments de parc

Ce chapitre décrit les procédures permettant de gérer les éléments du parc. Ces procédures portent principalement sur l'édition des enregistrements dans les tables suivantes :

- Natures (amNature)
- Modèles (amModel)
- Eléments de parc (amPortfolio)
- Biens (amAsset)
- Ordinateurs (amComputer)
- Installations logicielles (amSoftInstall)
- Téléphones (amPhone)

Natures

Les natures sont indispensables à la création des modèles vous permettant de créer les éléments du parc. Comme la nature conditionne les contraintes de gestion des éléments du parc, vous devez créer autant de natures que de types de gestion dont vous voulez disposer pour un élément de parc. Exemple : si vous devez gérer des logiciels comme des biens, des lots et des lots non suivis, vous devez créer trois natures correspondantes : Logiciel, logiciels (lot, logiciels (lot non suivi).

Pour afficher la liste des natures, sélectionnez le lien **Gestion du parc/ Configurations des biens /Natures** du navigateur.

Créer la nature pour un modèle d'élément du parc

Pour créer la nature d'un modèle d'élément du parc :

- 1. Affichez les natures (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Natures du navigateur).
- 2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3. Saisissez une valeur dans le champ Nom.
- 4. Modifiez si vous le désirez le champ Code. Par défaut, le champ Code reprend la valeur du champ Nom. Ce champ vous permet de saisir un code qui identifie l'enregistrement de manière unique. Il peut servir de clé de rapprochement entre les enregistrements de la base Asset Manager et ceux d'autres applications dans le cadre d'importation ou d'exportation de données.
- 5. Choisissez Elément du parc dans le champ Crée.

- 6. Sélectionnez **Téléphone** ou **Equipement informatique** dans le champ **Crée aussi** si vous voulez créer une nature permettant de créer des modèles de téléphone ou d'ordinateur.
- 7. Sélectionnez une contrainte de gestion.
- 8. Sélectionnez, si nécessaire, une des options du cadre Comportement.
- 9. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.

Exemples de nature

Il est conseillé de créer autant de natures qu'il peut exister de modèles d'élément du parc. Le tableau suivant vous donne une liste non exhaustive d'exemples de nature.

Libellé	Crée aussi	Contrainte de gestion	Comportement
Cas général			
Bien	Rien	Code interne unique	Aucune option
Lot	Rien	Code interne	Aucune option
Lot non suivi	Rien	Libre	Aucune option
Consommable	Rien	Libre	Consommable
Matière première	Rien	Code interne	Aucune option
Informatique			
Ordinateur	Equipements informatiques	Code interne unique	Porte des logiciels
			Peut se connecter
Ordinateurs (lot)	Rien	Code interne	Aucune option
Installation logicielle	Installation logicielles	Code interne unique	Aucune option
Installations logicielles (lot)	Installation logicielles	Code interne	Aucune option
Installations logicielles (lot non suivi)	Installation logicielles	Libre	Aucune option
Licence	Rien	Code interne unique	Licence
Licences (lot)	Rien	Code interne	Licence

Parc - Exemples de nature

Libellé	Crée aussi	Contrainte de gestion	Comportement
Licences (lot non suivi)	Rien	Libre	Licence
Configuration informatique	Equipements informatiques	Code interne	Porte des logicielsPeut se connecter
Autre			
Dispositif de câblage	Rien	Code interne unique	Dispositif de câblage
Téléphone	Téléphones	Code interne unique	Aucune option

Parc - Exemples de nature, suite

Modèles

Les modèles vous permettent d'organiser les éléments de votre parc. Ils sont basés sur les natures créées. En fonction de vos besoins, les modèles peuvent être soit très génériques, soit très précis.

Exemple d'organisation des modèles de logiciel

L'exemple suivant présente une manière d'organiser vos modèles de logiciels :

- 1. Tous les modèles de logiciels se basent sur une nature instanciant un élément du parc. La contrainte de gestion dépend de la façon dont vous voulez gérer vos logiciels: de manière individualisée, collective ou indifférenciée.
- 2. Un modèle générique Logiciel est créé.
- 3. Des sous-modèles permettent de classer les logiciels en fonction de leur domaine d'application: bureautique, gestion de l'entreprise, gestion de projet, etc.
- 4. D'autres modèles sont créés pour le sous-modèle Bureautique concernant des applications particulières: traitement de texte, tableur, PAO, gestion de fichiers.
- Les modèles créés à la fin de hiérarchie correspondent à des modèles spécifiques sur lesquels pourra se baser la saisie de vos logiciels dans la table des éléments de parc: Logiciel/Bureautique/Traitement de texte/Microsoft Word 2000

Pour afficher la liste des modèles, cliquez sur le lien **Gestion du parc/ Configurations des biens/ Modèles** du navigateur.

Créer un modèle d'élément du parc

Pour créer un modèle :

- 1. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 2. Saisissez une valeur dans le champ **Nature** de l'onglet **Général**.
- 3. Saisissez une valeur dans le champ **Nom**.
- Indiquez le modèle parent dans le champ Sous-modèle de.
 Exemple : en créant le modèle Bureautique, saisissez Logiciel dans le champ Sous-modèle de.
- 5. Saisissez une valeur dans le champ **Marque** dans le cas d'un modèle spécifique. Exemple : en créant le modèle **Word 2000**, saisissez **Microsoft** dans le champ **Marque**.
- 6. Dans le cas d'un lot, choisissez l'unité utilisée.
- 7. Sélectionnez **Agréé** si le modèle créé est utilisable dans une demande d'achat. Saisissez si nécessaire une date et un niveau d'agrément.
- 8. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.
- 9. Renseignez les différents onglets en fonction des caractéristiques dont héritent les éléments du parc basés sur le modèle créé.

Unités utilisées pour les lots

La création du modèle d'un lot peut s'accompagner de l'indication d'une unité. Exemple : vous créez un modèle de lot contenant du sable et désirez utiliser l'unité de mesure. **Tonne**.

Pour créer des unités, vous devez au préalable créer des unités de référence pour chacune des dimensions utilisées dans le parc. Exemples de dimension **Température**, **Mesure**, **Masse**. Après la création des unités de référence, vous pouvez créer un nombre illimité d'autres unités dont le coefficient de conversion avec l'unité de référence doit être précisé. Exemple : pour la dimension **Masse**, vous créez une unité de référence **Kilogramme** et une unité **Tonne** dont le coefficient de conversion est 1000 (1000 kg = 1 t).

L'unité sélectionnée dans le modèle d'un élément du parc apparaît sous la forme de son symbole après le champ **Quantité** de la table des éléments de parc et de celle des biens.

Créer une unité de référence

Pour créer une unité de référence :

- 1. Affichez les unités (lien Administration/ Système/ Unités du navigateur).
- 2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3. Renseignez les champs Nom, Dimension et Symbole. (Exemple : Kilogramme, Masse, Kg.)
- 4. Saisissez 1 dans le champ Coeff. conv..
- 5. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.

Créer des unités

Pour créer une unité :

- 1. Affichez les unités (lien Administration/ Système/ Unités du navigateur).
- 2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- Renseignez les champs Nom, Dimension et Symbole. (Exemple : Livre, Masse, Lb) Dès le choix d'une dimension, le symbole de l'unité de référence de cette dimension apparaît dans le champ se trouvant à côté du champ Coeff. conv..
- Saisissez dans le champ Coeff. conv., le nombre vous permettant de convertir l'unité de référence dans l'unité créée. Exemple : Pour la livre, vous saisissez 0.454. (Une livre égale 0,454 kilogramme.)
- 5. Cliquez sur Créer (client Windows) ou sur Enregistrer (client Web) pour valider.

Astuce: Dans le client Windows, pour un plus grand confort d'utilisation, il est conseillé de personnaliser l'écran des unités et de créer une hiérarchie virtuelle.

Vous pouvez, par exemple, choisir de regrouper les informations en fonction de la dimension des unités :

- 1. Affichez les unités (lien Administration/ Système/ Unités du navigateur).
- 2. Cliquez avec le bouton droit dans le champ Dimension.
- Sélectionnez Regrouper sur ce champ dans le menu contextuel. La liste est triée par dimension, chaque dimension définissant un niveau de hiérarchie.

Utilisateurs d'un élément de parc

Pour chaque élément de parc, vous devez choisir entre 2 modes de gestion des utilisateurs :

- Affecter un seul utilisateur
- Affecter un utilisateur principal et des utilisateurs secondaires

Affecter un seul utilisateur

- 1. Affichez le détail de l'élément de parc.
- 2. Affichez l'onglet Général.
- 3. Décochez la case Elément de parc partagé (bUsers).
- 4. Renseignez le lien Utilisateur (User).

Affecter un utilisateur principal et des utilisateurs secondaires

- 1. Affichez le détail de l'élément de parc.
- 2. Affichez l'onglet Général.
- 3. Cochez la case Elément de parc partagé (bUsers).
- 4. Renseignez le lien Utilisateur (User).

Remarque: Ce lien joue un rôle clé, car certains processus se basent sur ce lien et non sur le lien **Utilisateurs** (Users) de l'onglet **Utilisateurs**.

Par exemple, le demandeur par défaut d'une intervention est déterminé par le lien **Utilisateur** (User).

- 5. Affichez l'onglet Utilisateurs.
- 6. Ajoutez les utilisateurs secondaires.

Astuce: Il peut y avoir du sens à ajouter l'utilisateur qui a déjà été sélectionné au niveau du lien **Utilisateur** (User).

Aucun automatisme n'existe par défaut pour répercuter les valeurs du lien **Utilisateur** (User) sur le lien **Utilisateurs** (Users).

Rechercher tous les utilisateurs d'un élément de parc

Lorsque vous recherchez tous les utilisateurs d'un élément de parc (filtre ou demande, par exemple), pensez à faire référence aux liens suivants :

- Utilisateur (User)
- Utilisateurs (Users)

Biens

Un bien dans Asset Manager correspond à un élément du parc s'appuyant sur une nature dont la contrainte de gestion exige qu'il soit identifié par un code interne unique (voir Contrainte de gestion). Cette contrainte de gestion correspond au type de gestion individualisée. Dans la base de données, un bien est représenté par un enregistrement dans la table des biens et un enregistrement dans la table des éléments de parc.



Remarque: Pour chaque enregistrement dans la table des biens, sélectionnez l'onglet Parc pour consulter le détail de l'élément de parc correspondant.

Pour afficher la liste des biens, cliquez sur le lien **Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Biens** du navigateur.

Créer un bien

Pour créer un bien

- 1. Affichez les biens (lien Cycle de vie des biens/ Gestion d'infrastructure/ Biens du navigateur).
- 2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3. Choisissez un modèle dans le champ Modèle.

Astuce: Dans l'onglet **Général**, un code interne est attribué automatiquement à ce nouvel enregistrement.

Remarque: Le modèle d'un bien doit s'appuyer sur une nature dont la contrainte de gestion est **Code interne unique** (voir Contrainte de gestion).

Si le modèle choisi a un préfixe, ce préfixe apparaît devant le code interne du bien.

- 4. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.
- 5. Renseignez les onglets en fonction des différentes informations de suivi dont vous disposez pour le bien.

Outre les onglets **Général**, **Parc** et **Projet**, les onglets disponibles pour la table des biens concernent des domaines de suivi différents :

- Domaine financier
 - Coûts
 - Acquisition
 - Immobilisations comptables
 Voir Suivi financier des biens.
- Domaine informatique
 - Licence
 - Connexions
 - Port
 Voir Parc informatique.
- Domaine contractuel
 - Contrats
 - Contrat maint. (maintenance)
 Voir Biens liés à un contrat et le manuel Contrats.
- Domaine de câblage
 - Emplacements
 - Broches/terminaisons
 - Chaînes de liaisons
 - Ports

Voir le manuel Cable (câble).

Eléments du parc associés à un bien

Un bien est le seul élément du parc auquel vous pouvez associer d'autres éléments du parc. Les éléments du parc associés peuvent être plus particulièrement :

Consommables

Les consommables sont des éléments du parc dont le modèle est basé sur une nature pour laquelle l'option **Consommable** est sélectionnée.

Pour plus d'informations sur les options de comportement, consultez la section Nature : création et comportement.

• Installation logicielles

Les installations logicielles sont des éléments du parc dont le modèle est basé sur une nature pour laquelle la valeur **Installation logicielle** a été choisie dans le champ **Créé aussi** (seOverflowTbl).

Voir le manuel Biens logiciels.

• Licences

Les licences sont des éléments du parc dont le modèle est basé sur une nature pour laquelle

l'option **Licence** est sélectionnée. Voir le manuel **Biens logiciels**.

Associer des éléments du parc à un bien

Pour associer un élément du parc à un bien, plusieurs méthodes sont disponibles en fonction des critères suivants :

- L'élément de parc existe dans la base de données
- L'élément de parc va être créé au vol au moment de l'association
- L'élément de parc est un lot en stock dont vous voulez associer certains de ces éléments.

Pour filtrer les éléments du parc associés à un bien en fonction de leur nature (consommables, licences, installations logicielles). sélectionnez une des options affichées par défaut à gauche de la liste des éléments de votre parc associés au bien.

Pour filtrer les éléments du parc associés à un bien en fonction de leur date d'association, saisissez des valeurs dans les champs **Du** et **Au**.

Pour associer à un bien un élément de parc déjà existant

- 1. Affichez les éléments de parc (lien Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Eléments de parc du navigateur).
- 2. Sélectionnez l'élément de parc que vous voulez associer à votre bien.
- 3. Cliquez sur Modifier.

Astuce: Ignorez cette étape si vous êtes dans le client Windows, modifiez directement les champs et les liens.

- 4. Sélectionnez le bien dans le lien Composant de (Parent) de l'onglet Général.
- 5. Cliquez sur **Modifier** (client Windows) ou **Enregistrer** (client Web) pour valider la création.

Pour associer à un bien un élément de parc créé au vol

- 1. Affichez les biens (lien Cycle de vie des biens/ Gestion d'infrastructure/ Biens du navigateur).
- 2. Sélectionnez le bien auquel vous voulez associer un élément de parc.
- 3. Sélectionnez le sous-onglet **Composants** de l'onglet **Parc**.
- 4. Cliquez sur ... (client Windows) ou sur Ajouter (client Web).

- 5. Créez l'élément de parc que voulez associer à votre bien.
- 6. cliquez sur le bouton Ajouter.

Pour associer un élément du parc pour certains éléments de biens en stock

- 1. Affichez les éléments de parc (lien Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Eléments de parc du navigateur).
- 2. Sélectionnez l'élément de parc que vous voulez associer à vos biens en stock.
- 3. Lancez l'assistant Ajouter un élément du stock :
 - Client Windows: cliquez sur **Stock**.
 - Client Web: sélectionnez Ajouter un élément du stock dans Actions.
- 4. L'assistant Ajouter un élément du stock s'affiche.
- A la page Type de l'élément, sélectionnez le type de l'élément (Consommables ou Eléments de parc) et sélectionnez un stock dans lequel les biens à associer sont stockés.
- 6. Dans la page **Sélectionner un élément du stock**, sélectionnez le bien à associer à l'élément de parc.
- 7. Cliquez sur le bouton Suivant.
- 8. Dans la page **Quantité**, entrez le nombre d'éléments à associer à l'élément de parc. Vous pouvez également renseigner les autres de champ de cette page.
- 9. Cliquez sur le bouton Terminer.

Lots

Un lot dans Asset Manager correspond à un élément du parc dont la nature comprend la contrainte de gestion : **code interne** (voir Contrainte de gestion).

Cette contrainte de gestion du **code interne** correspond au type de gestion collective (code interne unique). Les lots contiennent des éléments identiques dont on indique la quantité. Exemple : un lot de 1000 casques de protection. Ces lots peuvent être composés soit d'éléments dénombrables (claviers, lot de sacs de ciment, etc.), soit d'éléments indénombrables (du ciment, du sable, du kérosène, etc.). Dans le cas d'éléments indénombrables, une unité de mesure peut être utilisée : kilogramme, tonne, litre, mètre, etc. Lors de la création d'un lot, un enregistrement double est effectué : dans la table des éléments de parc et la table des biens.



Remarque: Pour chaque enregistrement de traitement par lots dans la table des biens, sélectionnez l'onglet Parc pour consulter le détail de l'élément de parc correspondant.

Les différentes divisions d'un lot dans la table des éléments de parc sont toutes liées à un seul et même enregistrement dans la table des biens (voir Diviser un lot).

Pour afficher la liste des biens, cliquez sur le lien **Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Biens** du navigateur.

Créer un lot

Pour créer un lot

- 1. Affichez les biens (lien Cycle de vie des biens/ Gestion d'infrastructure/ Biens du navigateur).
- 2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3. Choisissez un modèle dans le champ Modèle.

Remarque: Le modèle d'un bien doit s'appuyer sur une nature dont la contrainte de gestion est **Code interne**. (Voir Contrainte de gestion.)

Astuce: Dans l'onglet **Général**, un code interne est affecté immédiatement à ce nouvel enregistrement après la sélection de **Modèle**.

Si le modèle choisi a un préfixe, ce préfixe apparaît devant le code interne du lot.

- 4. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.
- 5. Indiquez la quantité de votre lot.
 - Client Windows: Cliquez sur +/-Qté..
 - Client Web: Sélectionnez Modifier la quantité du lot sous Actions.

Remarque: L'unité de mesure de référence du lot doit être choisie dans le modèle sur lequel s'appuie votre lot (voir Unités utilisées pour les lots).

 Renseignez les onglets en fonction des différentes informations de suivi dont vous disposez pour le lot.

Outre les onglets **Général**, **Parc** et **Projet**, les onglets disponibles pour la table des biens et lots concernent des domaines de suivi différents :

- Domaine financier
 - Coûts
 - Acquisition
 - Immobilisations comptables
 Voir Suivi financier des biens.
- Domaine informatique
 Licence

Connexions

Port Voir Parc informatique.

- Domaine contractuel
 - Contrats

Contrat maint. (maintenance)
 Voir Biens liés à un contrat et le manuel Contrats.

- Domaine de câblage
 - Emplacements
 - Broches/terminaisons
 - Chaînes de liaisons
 - Ports
 Voir le manuel Cable (câble).

Diviser un lot

Principes généraux

Diviser un lot permet de créer à partir de l'enregistrement initial du lot dans la table des biens plusieurs enregistrements lui étant liés dans la table des éléments de parc. Chacun de ces enregistrements correspond à un lot obtenu grâce à une division de l'enregistrement initial du lot.

Exemple : A la réception d'un lot de douze chaises mises en stock, vous créez un enregistrement dans la table des biens. Dans la base de données, un enregistrement est créé dans la table des biens et dans celle du parc. Ce lot est mis en stock.



Ensuite, vous divisez ce lot en trois lots de quatre chaises. Quatre chaises restent en stock, alors que les deux autres lots de quatre éléments sont affectés à deux localisations différentes. Dans ce cas, l'enregistrement correspondant au lot reste unique dans la table des biens mais il est dorénavant lié à trois enregistrements dans la table des éléments de parc correspondant respectivement :

- au lot de quatre chaises restant en stock
- à un lot de quatre chaises lié à une première localisation
- à un lot de quatre chaises lié à une seconde localisation



Comment diviser un lot

Pour diviser un lot, deux solutions sont disponibles :

- Utiliser l'assistant Diviser un lot
- Créer plusieurs liens vers la table des éléments de parc à partir de la table des biens

Utiliser l'assistant Diviser un lot

Pour utiliser l'assistant Diviser un lot :

- 1. Affichez l'écran des éléments du parc.
- 2. Sélectionnez le lot que vous voulez diviser.
- 3. Lancez l'assistant Diviser un lot :
 - Client Windows: Cliquez sur Diviser.
 - Client Web: Sélectionnez Diviser un lot sous Actions.

Remarque: Vous devez sélectionner **Visible dans le menu** pour l'assistant **Diviser un lot** dans le client Windows avant de le sélectionner dans le client Web.

- 4. Attendez que s'affiche la page de l'assistant **Diviser un lot**.
- 5. Saisissez le nombre d'éléments du nouveau lot dans le champ Quantité à extraire.

- 6. Saisissez de nouvelles données qui permettront de contextualiser le nouveau lot: responsable, utilisateur, localisation, etc.
- 7. Cliquez sur le bouton Terminer

Dans la table des éléments de parc, le lot divisé est réduit du nombre d'éléments contenus dans le nouveau lot qui apparaît comme un nouvel enregistrement de la table des éléments de parc.

Créer plusieurs liens vers la table des éléments de parc dans la table des biens

Pour créer plusieurs liens vers la table des éléments de parc dans la table des biens :

- 1. Affichez la liste des biens.
- 2. Sélectionnez un enregistrement correspondant à un lot.
- 3. Sélectionnez l'onglet **Parc**.

Astuce: Si vous êtes dans le client Windows, sélectionnez **Afficher sous forme de liste** dans le menu contextuel qui s'affiche avant de passer à l'étape suivante.

4. Ajoutez un lien vers la table des éléments de parc.

Lots non suivis

Un lot non suivi dans Asset Manager correspond à un élément du parc s'appuyant sur une nature dont la contrainte de gestion est libre. (Voir Contrainte de gestion.) Cette contrainte de gestion correspond au type de gestion indifférenciée.

Un lot non suivi est seulement présent dans la table des éléments de parc, ce qui lui permet d'être contextualisé : il est lié à une localisation, un utilisateur, un responsable, un centre de coût. L'absence du lot non suivi de la table des biens le prive d'informations financières, techniques et contractuelles. Les lots non suivis doivent être réservés à des éléments de petite valeur (petites fournitures de bureau) ou à des consommables. Ces derniers bénéficient d'un suivi indirect par le biais des éléments du parc les consommant.



Pour afficher la liste des éléments du parc, cliquez sur le lien Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Eléments de parc du navigateur.

Créer un lot non suivi

Pour créer un lot non suivi :

- 1. Affichez les éléments de parc (lien Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Eléments de parc du navigateur).
- Cliquez sur le bouton Nouveau.
 Un code est attribué à ce nouvel enregistrement.
- 3. Choisissez un modèle dans le champ Modèle.
- Indiquez la quantité de votre lot non suivi.
 L'unité de mesure de référence du lot doit être choisie dans le modèle sur lequel s'appuie votre lot. Voir Unités utilisées pour les lots.)
- 5. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.
- 6. Renseignez les onglets en fonction des différentes informations contextuelles dont vous disposez pour le lot. (Voir Contextualiser des éléments du parc.)

Consommables

Les consommables sont des éléments du parc qui une fois associés à un bien ne peuvent plus être dissociés de ce bien. Les consommables sont créés à partir de modèles se basant sur une nature dont la contrainte de gestion est **libre**. L'option de comportement **Consommable** doit également être sélectionnée. (Voir Contrainte de gestion.)

Voir Eléments du parc associés à un bien

Diviser un lot non suivi

Pour diviser un lot non suivi :

- 1. Affichez la liste des éléments du parc.
- 2. Sélectionnez le lot que vous voulez diviser.
- 3. Lancez l'assistant Diviser un lot :
 - Client Windows: Cliquez sur **Diviser**.
 - Client Web: Sélectionnez Diviser un lot sous Actions.
- 4. Attendez que s'affiche l'assistant Diviser un lot.
- 5. Saisissez le nombre d'éléments du nouveau lot dans le champ Quantité à extraire.
- 6. Saisissez de nouvelles données qui permettront de contextualiser le nouveau lot: responsable, utilisateur, localisation, etc.
- Cliquez sur le bouton Terminer. Dans la table des éléments de parc, le lot divisé est réduit du nombre d'éléments contenus dans le nouveau lot qui apparaît comme un nouvel enregistrement de la table des éléments de parc.

Transformer un lot non suivi en lot suivi

Pour différentes raisons, vous pouvez avoir besoin de transformer un lot non suivi en lot suivi. Exemple : vous avez besoin de lier à différents projets, un lot de bureaux utilisés dans les différents salons auxquels vous participez. Pour cela, ce lot doit correspondre à un enregistrement dans la table des biens.

Pour transformer un lot non suivi :

- 1. Affichez la liste des éléments du parc.
- 2. Sélectionnez un lot non suivi.
- 3. Lancez l'assistant Créer un bien pour cet élément de parc :
 - Client Windows: Cliquez sur Etiqueter.
 - Client Web: Sélectionnez Etiqueter un élément du parc et créer le bien correspondant sous Actions.

Cette action a pour conséquence de créer un enregistrement correspondant au lot dans la table des biens. L'étiquetage a eu pour conséquence d'attribuer un code interne (une étiquette) à l'enregistrement du lot. Ce code interne est l'une des caractéristiques des enregistrements de la table des biens.

Suivi financier des biens

Principes généraux	48
Acquisition d'un bien	49
Coûts d'un bien	50
Immobilisation d'un bien	50

Principes généraux

Le suivi financier des biens vous permet de :

- décrire leur mode d'acquisition
 Le serveur de messagerie a-t-il été acheté, loué ou emprunté ?
- répertoriez les dépenses qu'ils entraînent
 Combien de fois a-t-il fallu commander des lots de 50 ramettes de papier pour la photocopieuse du service documentation ?
- décrire leur immobilisation
 Quel type d'amortissement a-t-on choisi pour les véhicules de la société ?

Pour consulter ou éditer les informations de suivi financier, affichez la liste des biens et sélectionnez un des trois onglets suivants :

- Acquis. (Acquisition)
- Coûts
- Immobilisations comptables

Remarque: Dans cette section, la notion de **Bien** englobe autant celle du bien que celle de lot enregistré dans la table des biens.

Acquisition d'un bien

L'onglet **Acquis.** permet de visualiser les principales informations relatives à l'acquisition d'un bien. La plupart de ces informations sont rassemblées dans des sous-onglets.

Mode d'acquisition

Asset Manager gère quatre modes d'acquisition des biens :

- Achat
- Location
- Crédit-bail
- Emprunt.

Le choix de l'un de ces modes conditionne l'affichage :

- de certains onglets de détail du bien,
- de certains champs dans l'onglet Acquis.,
- de certains sous-onglets de l'onglet Acquis.

Le mode d'acquisition (nom SQL : seAcquMethod) d'un bien est, par défaut, le mode Achat. Les autres modes d'acquisition disponibles sont les suivants : location, leasing, emprunt.

Contrats liés à l'acquisition d'un bien

Quel que soit le mode d'acquisition que vous sélectionnez, vous pouvez lier un contrat à l'acquisition à partir du sous-onglet **Achat**. Le contrat ainsi sélectionné apparaît dans l'onglet **Contrats** du détail du bien.

Attention: Si vous validez la sélection d'un contrat, le champ **Mode acquis.** (nom SQL : seAcquMethod) est automatiquement modifié pour indiquer le mode de financement précisé dans le champ **Mode d'acquisition par défaut des biens** (nom SQL : seAcquMethod), dans l'onglet **Général** du détail du contrat.

Sociétés liées à l'acquisition d'un bien ou d'un lot

Dans le sous-onglet Achat, vous pouvez sélectionner :

- Un Loueur (Nom SQL : Lessor) pour les biens en location ou leasing.
- Un Loueur pour les biens ayant donné lieu à un emprunt.

Sous-onglets supplémentaires de description de loyer

Quel que soit le mode d'acquisition sélectionné, vous pouvez ajouter des sous-onglets de description de loyer dans l'onglet **Acquis.** Pour ajouter un sous-onglet, positionnez-vous sur la zone de sous-onglet, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez l'option **Ajouter un lien**.

Loyer est ici pris au sens large : il s'agit de toute somme à payer périodiquement pour un bien. Il peut s'agir de primes d'assurance, de versements en rapport avec un contrat de maintenance, etc.

Ces sous-onglets sont similaires aux sous-onglets de description des loyers de leasing.

Coûts d'un bien

L'onglet **Coûts** du détail du bien affiche la liste des lignes de dépense associées au bien.

En haut de l'onglet se trouvent des filtres spécifiques.

Astuce: Dans le client Windows, le bouton **■** permet de faire la somme des coûts affichés dans la liste, une fois les éventuels filtres appliqués.

Immobilisation d'un bien

Cette section détaille les points suivants :

- Décrire l'immobilisation d'un bien
- Comment associer une immobilisation et un bien

Décrire l'immobilisation d'un bien

Décrire et calculer l'amortissement d'un bien

Les informations concernant l'immobilisation d'un bien se trouvent dans l'onglet **Immo.** du détail du bien.

Cet onglet ne s'affiche que si le champ **Mode acquis.** (nom SQL : seAcquMethod) de l'onglet **Acquis.** a pour valeur **Achat**.

Cet onglet contient deux types d'informations :

- Le cadre de gauche contient des champs et liens utiles au calcul de l'amortissement et de la valeur résiduelle du bien.
- Le tableau de droite présente les enregistrements de la table **Immobilisations** (Nom SQL : amFixedAsset) associés au bien après leur importation dans Asset Manager.

Les formules de calcul des amortissements sont définies dans la table **Formules de calcul d'amortissement** (Nom SQL : amDeprScheme).

La sélection de la formule de calcul pour le bien se fait grâce au lien **Type amortissement** (Nom SQL : DeprScheme).

Définir des formules de calcul d'amortissement

Pour définir une formule de calcul d'amortissement :

- 1. A partir du détail du bien :
- 2. Affichez l'onglet Immo.,

Astuce: Si vous utilisez le client Windows, vous pouvez également définir la formule de calcul de l'amortissement à l'aide du menu **Administration/ Liste des écrans**, qui affiche une fenêtre :

- 1. Sélectionnez Liste des types d'amortissement (nom SQL : amDeprScheme).
- 2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
- 3. Renseignez l'onglet Général.
- 4. Créez un script de calcul dans l'onglet Script.

L'objectif du script est de calculer le montant des amortissements à partir des champs :

- Dans la table Formules de calcul des amortissements :
 - Champ Durée (Nom SQL : tsDeprDur),
 - Champ Coefficient (Nom SQL : fCoeff),
 - Champ Taux (Nom SQL : pRate).
- Dans la table Biens (Nom SQL : amAsset) :
 - Champ Date de début (Nom SQL : dStartAcqu),
 - Champ Base amortissement (Nom SQL : mDeprBasis),
 - Champ Date d'estimation (Nom SQL : dDeprRecalc).

Le montant obtenu doit modifier la valeur du champ Amortissements (Nom SQL : mDeprVal).

Remarque: Le champ **Valeur résiduelle** (Nom SQL : mNetValue) est automatiquement recalculé par Asset Manager quand les champs **Base amortissement** ou **Amortissement** sont modifiés.

Exemple (très) simplifié de script de calcul d'un amortissement linéaire :

```
Dim
iNbOfDays As Integer iNbOfDays = amDateDiff([dDeprRecalc],[dStartAcqu])ù
If (iNbOfDays <= 0) Or ([DeprScheme.tsDeprDur] <= 0) Then
Set [mDeprVal] = 0
ElseIf (iNbOfDays >= [DeprScheme.tsDeprDur]) Then
Set [mDeprVal] = [mDeprBasis]
Else
Set [mDeprVal] = [mDeprBasis] * iNbOfDays / [DeprScheme.tsDeprDur]
End If
Set [dDeprRecalc] = amDate -> Set [dDeprRecalc] = amDate()
```

Un automatisme d'Asset Manager se charge de recalculer le champ **Amortissement** si les champs de référence sont modifiés.

Estimer le montant des amortissements pour un ensemble de biens

Si vous souhaitez actualiser la valeur du champ **Amortissements** à une date donnée pour une sélection de biens, il suffit de modifier la date du champ **Date d'estimation** après avoir co-sélectionné les biens à actualiser.

Vous pouvez également créer une action de **Type Script** (nom SQL : seActionType) qui effectue cette tâche. Son script sera du type :

```
Set [dDeprRecalc] = amDate
```

Le champ Amortissement sera mis à jour par les automatismes par défaut d'Asset Manager.

Vous pouvez même créer un schéma de workflow qui déclenche périodiquement l'action ci-dessus sur l'ensemble des biens.

Comment associer une immobilisation et un bien

Vous disposez de deux possibilités :

Depuis le détail du bien

- 1. Affichez l'onglet Immo..
- 2. Ajoutez ou supprimez des immobilisations associées au bien.

Astuce: Si vous utilisez le client Windows, vous pouvez également afficher la liste des immobilisations dans une autre fenêtre, y sélectionner l'immobilisation à associer et la faire glisser-déplacer vers la liste de l'onglet **Immo.** du bien.

Depuis le détail de l'immobilisation

- 1. Affichez l'onglet Biens.
- 2. Ajoutez ou supprimez des biens associés à l'immobilisation.

Astuce: Si vous utilisez le client Windows, vous pouvez également afficher la liste des biens dans une autre fenêtre, y sélectionner le bien à associer et le faire glisser-déplacer vers l'onglet **Biens** de l'immobilisation.

Mouvements des éléments du parc

La table des éléments de parc vous permet de surveiller les mouvements de ses éléments.

Pour chaque élément sélectionné, vous disposez d'informations de contextualisation que vous modifiez en fonction du mouvement de cet élément. D'autres opérations dans Asset Manager sont répercutés automatiquement dans la table des éléments de parc. Exemple : Si dans la table des services et employés, une photocopieuse est attribuée à un autre service, il suffit de consulter l'enregistrement de cette photocopieuse dans la table des éléments de parc pour prendre connaissance de ce changement de localisation. La table des éléments de parc vous permet également de savoir qui réserve un élément commandé non encore réceptionné.

Dans la table des éléments de parc, deux onglets vous permettent en particulier de gérer les mouvements des éléments du parc :

- L'onglet Général permettant de suivre le mouvement des éléments du parc
- L'onglet Réservation permettant à un employé de réserver un élément non affecté

Contextualiser des éléments du parc

Les différents champs de l'onglet **Général** de la table des éléments de parc vous permettent de contextualiser chaque élément en leur associant :

- Une affectation particulière
- Des dates de mise en service et d'inventaire
- Un utilisateur
- Un responsable
- Une localisation ou un stock dans le cas où l'élément n'est pas encore affecté
- Un centre de coût

Si les différentes informations de contextualisation fournies par défaut sont insuffisantes, vous pouvez ajouter de nouvelles caractéristiques et de nouveaux champs. Pour ajouter des caractéristiques, voir le chapitre **Personnaliser la base de données** du manuel **Administration** d'Asset Manager.

Dans la table des éléments de parc, vous pouvez diviser un lot. L'assistant Diviser un lot vous permet d'indiquer pour chaque lot créé à un nouvel emplacement, un nouveau service, un nouveau centre de coût, etc. Chaque lot créé à l'aide de l'assistant Diviser un lot demeure lié au même enregistrement dans la table des biens. Ceci permet de conserver un suivi unique pour des éléments dont la contextualisation est différente.

Voir Lots.

Réserver des éléments du parc

Un élément ne peut être réservé que si le champ **Affectation** (Nom SQL : seAssignment) de l'onglet **Général** du détail de l'élément indique **En stock** ou **En attente de réception**.

Vous pouvez réserver un élément du parc de plusieurs manières :

A partir du détail de l'élément du parc

Pour réserver un élément du parc :

- 1. Affichez les éléments de parc (lien Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Eléments de parc du navigateur).
- 2. Sélectionnez l'onglet Réservations du détail de l'élément du parc que vous souhaitez réserver.
- 3. Ajouter une réservation :
 - Client Windows: Sélectionnez Ajouter un lien dans le menu contextuel du sous-onglet.
 - Client Web: cliquez sur le bouton Ajouter.
- 4. Indiquez la ligne de demande de l'élément du parc sélectionné.
- 5. Renseignez les dates de début et de fin de réservation ainsi que le réservant.

Pour supprimer une réservation, modifilez la valeur du champ **Affectation** ou de supprimer les valeurs des champs relatifs à la réservation.

A partir d'une demande d'achat

Une demande d'achat peut se composer :

- D'éléments du parc à commander qui n'existent pas encore dans la table des éléments de parc.
- D'éléments que l'on réserve via la demande d'achat. Ces éléments ont déjà été créés dans la table des éléments de parc, et ils remplissent les conditions décrites plus haut.

Pour réserver un élément du parc via une demande d'achat :

1. Affichez le détail de la demande d'achat (lien Cycle de vies des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes / Demandes d'achat du navigateur).

- 2. Sélectionnez l'onglet **Composition** du détail de la demande à partir duquel vous souhaitez réserver le parc.
- 3. Sélectionnez la liste de la demande et affichez les détails.
- 4. Positionnez-vous dans l'onglet Réservations.
- 5. Ajouter une réservation :
 - Client Windows: Sélectionnez Ajouter un lien dans le menu contextuel du sous-onglet.
 - Client Web: cliquez sur le bouton **Ajouter**.
- 7. La fenêtre qui s'affiche liste les éléments du parc dont le champ **Affectation** (Nom SQL : seAssignment) indique **En stock** ou **En attente de réception**.
- 8. Sélectionnez l'élément à réserver.

Astuce: Si vous utilisez le client Windows, outre les éléments du parc répondant à ces critères existent dans la base de données, vous pouvez créer les nouveaux éléments de parc et les sélectionner :

Cliquez sur **Nouveau** pour créer de nouveaux éléments du parc. Le champ **Affectation** des éléments du parc que vous créez doit indiquer **En stock** ou **En attente de réception**. Renseignez les champs nécessaires, ensuite cliquez sur **Ajouter** pour créer l'élément du parc, puis sur **Choisir** pour le réserver.

- Renseignez éventuellement le champ Date de fin (nom SQL : dReservEnd) du détail du bien en cliquant sur l'icône du calendrier dans l'onglet Réservations du détail de la composition de la demande.
- 10. Confirmer la réservation :
 - Client Windows: Validez la réservation en cliquant sur Modifier dans le détail de la ligne de la demande.
 - Client Web: Cliquez sur Ajouter dans le détail de l'écran de réservation.

Pour supprimer une réservation effectuée via une demande :

- 1. Sélectionnez la réservation dans la liste de l'onglet **Réservations** du détail de la composition de la demande.
- 2. Supprimer une réservation :
 - Client Windows: Sélectionnez Supprimer le lien dans le menu contextuel du sous-onglet.
 - Client Web: Cliquez sur **Supprimer**.
- 3. Cliquez sur Modifier (client Windows) ou Oui (client Web) pour valider la suppression.

Incidences sur la gestion des stocks

Le fait de réserver un élément du parc a une incidence dans la gestion du stock auquel il est associé: les éléments du parc réservés ne sont pas comptabilisés lors du contrôle des niveaux de stock (voir Créer des règles de stock).

Remarque: Le stock auquel est affecté un élément du parc que l'on réserve est indiqué dans le champ **Stock** (Nom SQL : Stock) de l'onglet **Général** du détail de l'élément du parc.

Gérer la fin de vie d'un élément du parc

Lorsqu'un élément du parc n'est plus utilisé (mise au rebut, destruction, vol, revente, etc.), il peut être intéressant de le laisser dans la base de données en modifiant sa description pour tenir compte de son nouvel état.

Pour rendre compte de la fin de vie d'un élément du parc :

- 1. Sélectionnez l'élément qui n'est plus utilisé.
- 2. Attribuez la valeur **Sorti du parc (ou consommé)** au champ **Affectation** (Nom SQL : seAssignment) dans l'onglet **Général**
- 3. Si nécessaire, détachez l'élément de son élément parent en supprimant le texte du champ **Composant de** (Nom SQL : Parent).
- 4. Dans le cas d'un bien ou d'un lot suivi, mettez à jour les onglets **Immo.**, **Contrats**, **Maint.**, **Acquis.**, **Connexions** et **Projets** dans la table des biens.

Remarque: Lorsque l'enregistrement d'un élément du parc est détruit, toutes les informations relatives à cet élément sont irrémédiablement perdues. Il est donc conseillé de sortir du parc les éléments qui n'ont plus d'utilité, mais dont certaines informations doivent être conservées.

Retourner un élément de parc à un fournisseur

Si un élément de parc a été livré et accepté mais qu'il existe un problème (il est abîmé par exemple) :

- 1. Sélectionnez l'élément de parc qui pose problème.
- 2. Définissez le champ Affectation (Nom SQL : seAssignment) sur Retour fournisseur.

C'est un statut temporaire, car on ne sait pas encore quelle sera la suite :

• Si l'élément de parc est réparé et récupéré: attribuez la valeur **Dans le parc** au champ **Affectation**.

Les identificateurs de l'élément de parc ne changent pas (champ Cod. int. (AssetTag), par

exemple).

- Si l'élément de parc est remplacé par un autre élément de parc: attribuez la valeur Sorti du parc (ou consommé) au champ Affectation et créez le nouvel élément de parc (avec de nouveaux identificateurs).
- Si l'élément de parc est repris par le fournisseur: attribuez la valeur **Sorti du parc (ou consommé)** au champ **Affectation**.

Confier temporairement un élément de parc à une société tierce

Si un élément de parc est temporairement confié à une société tierce pour être réparé, vérifié ou mis à jour :

- 1. Sélectionnez l'élément de parc qui pose problème.
- 2. Définissez le champ Affectation (Nom SQL : seAssignment) sur Retour atelier.

L'élément de parc devrait revenir dans le parc par la suite.

Déclarer l'absence d'un élément de parc

Si un élément de parc ne peut pas être trouvé :

- 1. Sélectionnez l'élément de parc qui pose problème.
- 2. Définissez le champ Affectation (Nom SQL : seAssignment) sur Manquant.

C'est une bonne pratique que de sélectionner cette valeur pour une installation logicielle dont le champ **Date invent.** (dtInvent) est antérieure au champ **Dernier inventaire logiciel** (dtSoftScan) de son ordinateur.

Biens liés à un contrat

Vous avez la possibilité d'associer un ou plusieurs contrats à un bien.

Ces contrats associés sont visibles dans deux onglets de la table des biens: l'onglet **Contrat** et l'onglet **Acquis**.

Remarque: Dans cette section, la notion de **Bien** englobe autant celle du bien que celle de lot enregistré dans la table des biens.

L'onglet Contrat

L'onglet Contrats présente la liste des contrats associés à un bien.

Vous pouvez appliquer des filtres à cette liste :

- Si vous utilisez le client Windows, des filtres spécifiques se trouvent en haut de l'onglet.
- Si vous utilisez le client Web, recherchez les filtres en sélectionnant Filtre sur validité/péremption des contrats dans Filtres.

Ce filtre vous permet de visualiser les contrats selon trois critères :

- Tous affiche l'ensemble des contrats.
- Valides affiche les contrats valides pour une période donnée.
- Périmés affiche les contrats obsolètes.

Les contrats associés sont listés et triés selon leur nature, société, date de début, date de fin ou date de mise sous contrat.

Lors de l'ajout d'un contrat ou lors de la consultation de la ligne de contrat, une nouvelle fenêtre s'ouvre qui montre le détail de la ligne de contrat :

- Choisissez le contrat qui vous intéresse, puis précisez la date de mise au contrat, et la date de sortie du contrat prévue.
- Vous pouvez également renseigner les champs Autorisation et Nb d'utilisations, mais ils ne sont pas obligatoires.

L'onglet Acquis.

L'acquisition d'un bien peut s'effectuer dans le cadre d'un contrat.

L'onglet Acquis. permet d'associer un contrat à un bien acquis par l'une des méthodes suivantes :

- Achat
- Location
- Crédit-bail
- Emprunt.

Suivant le mode d'acquisition du bien, des sous-onglets permettent de préciser les particularités du contrat d'acquisition du bien.

Voir le manuel **Contrats** pour plus d'informations sur la façon de créer et gérer les contrats associés à un bien.

Stocks

Un stock contient des éléments du parc en stock ou en attente de réception.

Dans le détail d'un élément du parc, le champ **Affectation** (nom SQL : seAssignment) de l'onglet **Général** a la valeur **En stock** ou **En attente de réception**. Exemple : un élément du parc acheté

récemment et qui n'a pas encore été installé ou confié à un utilisateur. Ces éléments du parc sont visibles dans l'onglet **Parc** du stock.

Asset Manager permet d'associer à un stock des règles qui déclenchent des demandes d'achat automatiques, afin de réapprovisionner le stock. Asset Manager Automated Process surveille les niveaux de réapprovisionnement de stock.

Attention: Il est nécessaire qu'Asset Manager Automated Process Manager fonctionne sur un poste (client ou serveur) pour que la surveillance des niveaux de réapprovisionnement de stock soit effective.

Asset Manager vous permet de créer autant de stocks que vous le souhaitez.

Pour accéder à la table des stocks, cliquez sur le lien **Gestion de l'organisation**/ **Opérations**/ **Stocks** du navigateur.

Créer des règles de stock

Asset Manager permet d'associer à un stock des règles qui déclenchent des demandes d'achat automatiques, afin de réapprovisionner le stock en éléments du parc.

Ces règles sont définies dans l'onglet **Gestion** du détail du stock. Chaque règle est associée à un modèle et indique la quantité en deçà de laquelle les éléments du parc se basant sur ce modèle doivent être commandés.

C'est Asset Manager Automated Process Manager qui vérifie le niveau de réapprovisionnement des lignes de stock.

Pour créer une règle de stock :

- 1. Sélectionnez l'onglet Gestion.
- 2. Cliquez sur ... (client Windows) ou sur Ajouter (client Web).
- 3. Attendez que la fenêtre Ajout d'une règle de stock s'affiche.
- 4. Indiquez le modèle d'élément du parc pour lequel vous voulez créer une règle de stock (Exemple : des cartouches d'encre pour les imprimantes).
- 5. Renseignez le champ **Seuil** avec la quantité en deçà de laquelle une demande d'achat automatique est créée (Exemple : 5).
- 6. Renseignez le champ A commander avec le nombre d'éléments du parc à commander. Si l'élément du parc est un bien ou un lot, Asset Manager Automated Process Manager crée une demande d'achat dont le champ Quantité est égal à 5. A la réception de la commande basée sur cette demande d'achat :
 - Dans le cas d'un bien, cinq enregistrements sont créés dans la table des éléments de parc.
 - Dans le cas d'un lot, un enregistrement est créé dans la table des éléments de parc dont la quantité est égale à 5.

Pour chaque règle de stock relative à un modèle :

- Asset Manager Automated Process Manager calcule la quantité d'éléments effectivement disponibles à partir de l'onglet **Parc** du détail du stock.
 Pour les éléments du parc correspondant à des lots, Asset Manager Automated Process Manager vérifie la quantité d'éléments du lot indiqué dans le champ **Quantité** du lot.
- En deçà d'une certaine quantité indiquée dans le champ Seuil (Nom SQL : IReordLevel) du détail de la règle de stock, Asset Manager Automated Process Manager crée automatiquement une demande d'achat.
- Tant que la demande n'a pas été entièrement reçue, Asset Manager Automated Process Manager ne vérifie pas la règle de stock qui l'a générée. Il n'y a donc pas de nouvelle demande envoyée.
- 4. Dès que la demande est entièrement reçue, Asset Manager Automated Process Manager :
 - Rajuste les niveaux de stock.
 - Efface le contenu du champ Ligne de demande (Nom SQL : ReqLine) du détail de la règle de stock.
 - Réactive la règle de stock.

Remarque: La fréquence de contrôle des échéances de la table des stocks est définie au niveau d'Asset Manager Automated Process Manager.

Calcul du nombre d'éléments effectivement disponibles

Pour compter le nombre d'éléments effectivement disponibles à chaque contrôle d'une règle de stock relative à un modèle donné, Asset Manager Automated Process Manager compte le nombre d'éléments basés sur ce modèle contenus dans l'onglet **Parc** du détail du stock.

Seuls les éléments du parc non réservés sont pris en compte.

Créer des demandes de réapprovisionnement

Si nécessaire, Asset Manager Automated Process Manager génère une ligne de demande d'achat de réapprovisionnement pour chaque règle de stock :

- Les paramètres de la demande d'achat sont inscrits dans l'onglet **Demande auto.** du détail du stock.
- La demande d'achat précise la quantité à recommander (champ **A commander** (Nom SQL : IQtyToOrder) du détail de la règle de stock).

A la réception d'une demande d'achat automatiquement créée lors du contrôle des niveaux de stock, les quantités en stock sont ajustées.

Procédure de gestion de stock

Ce paragraphe détaille les points suivants :

- Affichage de la liste des éléments du parc en stock.
- Mise en stock des éléments du parc.
- Sortie des éléments du parc d'un stock.

Affichage de la liste des éléments du parc en stock.

L'onglet **Parc** du détail d'un stock présente la liste de tous les éléments du parc présents dans le stock.

Filtres

Vous pouvez utiliser les filtres pour afficher les enregistrements répondant à vos critères.

Astuce: Si vous êtes dans le client Windows, au-dessus de la liste des éléments du parc en stock figurent trois filtres :

- Network Premier filtre simple.
- Note: Note
- Troisième filtre simple.

Entre les filtres existe une condition de type "ET" au sens SQL.

Affichage arborescent de la liste des éléments du parc en stock

Lorsque l'affichage de la liste des éléments en stock est arborescent :

- Si un élément en stock contient des éléments associés qui ne sont pas en stock, ceux-ci ne sont pas affichés.
- Si un élément en stock est un sous-élément d'autres éléments, toute la chaîne des éléments parents est affichée. Les éléments parents qui ne sont pas en stock apparaissent en grisé.

Mettre des éléments en stock

Vous disposez de plusieurs possibilités pour mettre des éléments en stock :

Depuis le détail des éléments du parc

Dans l'onglet Général du détail des éléments du parc :

- 1. Définissez le champ Affectation (Nom SQL : seAssignment) sur En stock.
- 2. Sélectionnez le stock dans le champ Stock (Nom SQL : Stock).

Depuis le détail du stock

Dans l'onglet **Parc** du détail du stock, utilisez le bouton <u>→</u> (client Windows)/ **Ajouter** (client Web) pour ajouter des éléments.

Depuis le détail d'une commande

Les lignes de composition de commande créant des éléments du parc peuvent créer des éléments en stock. Pour cela :

- 1. Sélectionnez la commande appropriée dans la table des commandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Commandes et devis/ Commandes** du navigateur).
- 2. Pour chaque ligne de composition de commande créant un élément du parc, vérifiez que le champ **Stock Livr.** (nom SQL : Stock) de l'onglet **Achat** du détail de la ligne de composition indique le nom du stock. Sinon, renseignez ce champ.
- Pour créer des éléments de parc en attente de réception, vérifiez que le champ Etat cde a pour valeur Validée ou Commandée. Cliquez sur Créer: les éléments du parc sont créés dans la table des éléments de parc.

Pour chaque élément ainsi créé dans la table des éléments de parc :

- Le champ Affectation dans l'onglet Général du détail de l'élément indique En attente de réception.
- Le champ **Stock** indique le stock sélectionné dans le champ **Livraison** de l'onglet **Achat** de la ligne de composition de commande concernant l'élément.

Sortir des biens d'un stock

Il existe plusieurs façons de sortir des éléments d'un stock :

Depuis le détail des éléments du parc

Dans l'onglet Général du détail d'un élément du parc :

- 1. Affichez la liste des éléments du parc en mode "Liste et détail".
- 2. Sélectionnez l'élément du parc à sortir du stock.

Astuce: Si vous utilisez le client Windows, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments de parc pour pouvoir modifier leurs propriétés en lot.

3. Définissez le champ Affectation (Nom SQL : seAssignment) sur Dans le parc.

- 4. Sélectionnez l'utilisateur, le responsable des éléments s'ils leur sont communs.
- 5. Complétez éventuellement la localisation si elle leur est commune.

Depuis le détail du stock

- 1. Placez-vous dans l'onglet **Parc** du détail du stock.
- 2. Co-sélectionnez les éléments à retirer du stock.
- 3. Cliquez sur imes à droite de la liste (client Windows) ou sur **Supprimer** (client Web). Dans ce cas, le champ **Affectation** de l'élément prend la valeur **Dans le parc**.

Ou :

- 1. Placez-vous dans l'onglet **Parc** du détail du stock.
- 2. Affichez le détail de chacun des éléments à sortir du stock.
- 3. Sélectionnez la valeur **Dans le parc** pour le champ **Affectation** de l'onglet **Général** du détail de chacun des éléments.
- 4. Sélectionnez l'utilisateur, le responsable et la localisation des éléments du parc.

Parc Chapitre 3: Eléments de parc

Chapitre 4: Parc informatique

Asset Manager est particulièrement indiqué pour la gestion d'un parc informatique. Pour chaque ordinateur du parc informatique (ordinateur, station de travail, portable, serveur, etc.), Asset Manager met à votre disposition toute une série de champs et de tables propres au domaine informatique.

Ordinateurs

La gestion individualisée est le type de gestion le plus approprié pour un ordinateur. Cette gestion vous permet de définir des données techniques dans les modèles des ordinateurs dont héritent tous les ordinateurs du parc basés sur ces modèles.

La gestion individualisée est également le seul type de gestion permettant à un enregistrement d'être à la fois présent dans la table des éléments de parc, celle des biens et celle des ordinateurs (voir Tables de débordement).

Créer une nature pour les ordinateurs

Pour créer une nature d'ordinateur vous permettant de gérer individuellement les ordinateurs du parc :

- 1. Affichez les natures (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Natures du navigateur).
- 2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
- 3. Saisissez le nom et le code de la nature créée (Exemple : Ordinateur et computer).
- 4. Choisissez Elément du parc dans le champ Crée.
- Choisissez Equipement informatique dans le champ Crée aussi. La table des ordinateurs est notamment utilisée pour l'intégration d'outils de distribution de logiciel avec Asset Manager.
- 6. Sélectionnez Code interne unique dans le champ Contrainte de gestion.
- 7. Sélectionnez les options Porte des logiciels et Peut se connecter.
- 8. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.

Créer un modèle d'ordinateur

La procédure de création de modèles d'ordinateurs est identique à celle des autres modèles (voir Modèles). Il vous suffit de choisir une nature propre aux ordinateurs (voir Créer une nature pour les ordinateurs).

Comme la table des modèles permet d'organiser votre parc, il est conseillé de créer des modèles génériques. Exemple : Vous créez un modèle **Ordinateur** et des sous-modèles **Ordinateurs de**

bureau, **Portables**, **Serveurs**. Sous ces sous-modèles, vous pouvez créer les modèles des ordinateurs dont vous vous servez pour créer les ordinateurs de votre parc.

Créer un modèle d'ordinateur (Exemple)

Cette section vous permet de créer le modèle d'un ordinateur dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Ordinateur HP VECTRA VL 800
- Processor Intel® Pentium® 4 1.3 GHz
- Mémoire en standard 128 Mo de RDRAM
- Disque dur de 40 Go
- Lecteur de disquettes 3.5", 1.44 Mo
- Lecteur optique DVD-ROM 12x/40x
- Clavier multimédia HP
- Souris optique HP

Pour créer le modèle de cet ordinateur :

- 1. Affichez les modèles (lien **Gestion du parc/ Configurations des biens/ Modèles** du navigateur).
- 2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3. Saisissez VECTRA VL 800 dans le champ Nom.
- 4. Saisissez Hewlett-Packard dans le champ Marque.
- 5. Sélectionnez, par exemple, Ordinateurs de bureau dans le champ Sous-modèle de.
- 6. Dans l'onglet **Général**, saisissez ou sélectionnez dans le champ **Nature** une nature vous permettant de créer des modèles d'ordinateurs. (Voir Créer une nature pour les ordinateurs.)
- 7. Dans l'onglet Matériel, Saisissez les données correspondant à votre ordinateur :
 - Pentium 4 dans le champ Processeur
 - **1300** dans le champ **Fréquence** (l'unité utilisée par défaut étant le Mégahertz)
 - 128 dans le champ Mémoire
 - 40000 dans le champ Taille disque
- 8. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.

- 9. En suivant une procédure identique, créez des modèles correspondant aux différents éléments associés à votre ordinateur :
 - lecteur de disquette
 - lecteur DVD
 - clavier
 - souris

Vous ne pouvez pas associer des modèles entre eux. En revanche, vous pourrez après la création de votre ordinateur VECTRA VL 800 lui associer les différents biens basés sur ces modèles (voir Eléments du parc associés à un bien).

Créer des ordinateurs de manière manuelle

Les ordinateurs sont enregistrés dans trois tables d'Asset Manager :

- La table des éléments de parc (amPortfolio)
- la table des biens et lots (amAsset)
- La table des ordinateurs (amComputer)

Le schéma suivant vous donne un aperçu des tables propres aux ordinateurs.



Comme la création d'un ordinateur est similaire à celle d'un bien, voir la section Créer un bien. Pour associer des éléments du parc à un ordinateur, voir la section Associer des éléments du parc à un bien. Les biens associés à un ordinateur sont ses périphériques (clavier, imprimante, lecteurs divers), ses logiciels et ses consommables.

Créer des ordinateurs de manière automatisée

La méthode la plus efficace et la plus fiable pour représenter l'état de votre parc d'ordinateurs consiste à utiliser des logiciels d'inventaire automatique tels que HP Discovery and Dependency Mapping Inventory.

Remarque: Vous pouvez utiliser d'autres outils d'inventaire, bien entendu. Vous devez apporter les modifications nécessaires aux scénarios HP Connect-It et aux modules d'Asset Manager Automated Process Manager, afin qu'ils fonctionnent avec votre logiciel d'inventaire.

De tels outils se chargent d'identifier les ordinateurs présents sur votre parc. Les ordinateurs ainsi répertoriés peuvent être transférés dans la base de données Asset Manager.

Configurer l'environnement pour importer la base d'inventaire créée via HP Discovery and Dependency Mapping Inventory

- Effectuez l'inventaire des ordinateurs à l'aide de HP Discovery and Dependency Mapping Inventory. Utilisez la version spécifiée dans la matrice de prise en charge de HP Connect-It qui est fournie avec Asset Manager 9.40 (disponible à l'adresse suivante :http://www.hp.com/go/hpsoftwaresupport).
- 2. Installez la version HP Connect-It fournie avec Asset Manager 9.40.
- 3. Démarrez le constructeur de scénarios HP Connect-It.
- Ouvrez le scénario edac.scn (situé dans le sous-dossier scenario\ed\ed<HP Discovery and Dependency Mapping Inventory numéro de version>\ed<HP Discovery and Dependency Mapping Inventory numéro de version>ac<Asset Manager numéro de version> du dossier d'installation de HP Connect-It (menu Fichier/ Ouvrir). Exemple : C:\Program Files\HP\Connect-It <Numéro de version> <Langue>\scenario\ed\ed25ac94.
- Configurez le connecteur Enterprise Discovery (sélectionnez le connecteur dans le schéma du scénario, menu contextuel Configurer le connecteur...).
 Dans la page Sélectionner le type de connexion de l'assistant de configuration, sélectionnez votre type de connexion et configurez les pages de paramétrage associées.
- Configurez le connecteur Asset Management (sélectionnez le connecteur dans le schéma du scénario, menu contextuel Configurer le connecteur...).
 Renseignez la page Définir les paramètres de connexion de l'assistant de configuration.
- 7. Enregistrez vos modifications, puis quittez HP Connect-It.
- 8. Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
- 9. Connectez-vous à la base Asset Manager (menu Fichier/ Se connecter à une base).
- 10. Affichez les modules (menu Outils/ Configurer les modules).
- 11. Sélectionnez le module Mettre à jour la base de données à partir du résultat de l'inventaire Enterprise Discovery (EdAc).

- 12. Cochez la case **Activé**.
- 13. Modifiez le champ Donnée utilisateur qui est de la forme :

"\$connectit_exedir\$/conitsvc.exe" -once -wpplog '\$connectit_exedir\$/../scena rio/ed/ed2ac\$version\$/edac.scn' -dc:'Asset Management.SERVER'=\$cnx\$ -dc:'Ass et Management.LOGIN'=\$login\$ -dc:'Asset Management.TEXTPASSWORD'=\$pwd\$ Remplacez 2 par le numéro de version du logiciel HP Discovery and Dependency Mapping Inventory installé sur votre ordinateur.

- 14. Définissez la périodicité de déclenchement du module **Mettre à jour la base de données à** partir du résultat de l'inventaire Enterprise Discovery (cadre Horaires de vérification).
- 15. Cliquez sur Modifier pour enregistrer vos modifications.
- 16. Quittez Asset Manager Automated Process Manager.

Importer la base d'inventaire obtenue via HP Discovery and Dependency Mapping Inventory

Importer la base d'inventaire

Lorsqu'Asset Manager Automated Process Manager s'exécute en arrière-plan avec les modules adéquats activés, l'importation des informations de la base d'inventaire de HP Discovery and Dependency Mapping Inventory est déclenchée automatiquement.

Ce qui est importé de la base d'inventaire

La base d'inventaire contient l'ensemble des ordinateurs inventoriés.

A chacun de ces ordinateurs sont attachés les composants (écrans, imprimantes, etc.) et les logiciels reconnus.

Résultat de l'importation dans la base d'Asset Manager

Un élément de parc est créé pour chaque ordinateur, composant de l'ordinateur et logiciel reconnu sur l'ordinateur.

Affichage des ordinateurs dans la base HP Discovery and Dependency Mapping Inventory à partir d'Asset Manager

Depuis le détail d'un ordinateur, il est possible d'afficher le détail de l'ordinateur dans la base HP Discovery and Dependency Mapping Inventory en cliquant sur l'adresse URL de l'ordinateur.

Tâches préliminaires

Rendre la base HP Discovery and Dependency Mapping Inventory accessible par le biais d'Internet Explorer

Les utilisateurs qui veulent afficher les détails de l'ordinateur dans la base HP Discovery and Dependency Mapping Inventory doivent pouvoir accéder à la base HP Discovery and Dependency Mapping Inventory à l'aide d'Internet Explorer.

Importer les données métier Parc - Données métier dans la base de données

Pour que l'intégration fonctionne, il vous faut importer les données métier Parc - Données métier.

Importer les Données métier lors de la création de la base de données Suivez les instructions du manuel Administration, chapitre Création, modification et suppression d'une base de données Asset Manager / Création de la structure de la base de données avec Asset Manager Application Designer.

Dans la page Données à importer, sélectionnez l'option Parc - Données métier.

Importer les données métier dans une base de données existante Procédez de la manière suivante :

- 1. Exécutez Asset Manager Application Designer.
- 2. Sélectionnez le menu Fichier/ Ouvrir.
- 3. Sélectionnez l'option Ouvrir un fichier de description de base créer une nouvelle base.
- 4. Sélectionnez le fichier **gbbase.xml** qui se trouve dans le sous-dossier **config** du dossier d'installation d'Asset Manager.
- 5. Démarrez l'assistant de création de base (menu Action/ Créer une base).
- Renseignez les pages de l'assistant de la manière suivante (naviguez d'une page à l'autre à l'aide des boutons Suivant et Précédent):
 Page Générer un script SQL / Créer une base :

Champs	Valeur
Base de données	Sélectionnez la connexion à la base de données dans laquelle importer les données métier.
Création	Importer des données métier.
Utiliser les options avancées de création	Ne sélectionnez pas cette option.

Page Paramètres de création :

Champs	Valeur
Mot de passe	Saisissez le mot de passe de l'administrateur.
	Remarque
	L'administrateur d'une base de données Asset Manager est l'enregistrement dans la table Employés et services (amEmplDept) dont le champ Nom (Name) est défini sur Admin .
	Le login de connexion à la base est stocké dans le champ Nom d'utilisateur (UserLogin). Celui de l'administrateur vaut Admin .
	Le mot de passe est stocké dans le champ Mot de passe (LoginPassword).

Page Données à importer :

Champs	Valeur
Données disponibles	Sélectionnez l'option Parc - Données métier
Interrompre l'import en cas d'erreur	Sélectionnez cette option pour que l'import des données s'arrête en cas de problème.
Fichier journal	Nom complet du fichier dans lequel toutes les opérations réalisées pendant l'import, ainsi que les erreurs et avertissements, seront consignés.

7. Cliquez sur Terminer pour exécuter les options définies à l'aide de l'assistant.

Déclarer l'adresse URL du client Web HP Discovery and Dependency Mapping Inventory

- 1. Démarrez le client Windows ou Web d'Asset Manager.
- Démarrez l'assistant Editer l'adresse URL des serveurs d'applications... (BstBackEndOpt) (lien Administration/ Editer l'adresse URL des serveurs d'applications... du navigateur).
- 3. Renseignez l'assistant de la manière suivante :

Champ	Valeur			
Page Ajoutez et/ou modifiez les propriétés des serveurs d'applications				
Libellé du serveur d'applications à ajouter	Si la liste située dans la partie inférieure de la page ne comporte aucune ligne dont la colonne Application vaut ED , renseignez ce champ avec la valeur ED , puis cliquez sur le bouton Ajouter le serveur d'applications .			
Liste des applications, ligne dont la colonne Application vaut ED, colonne Adresse URL du serveur	http ou https:// <nom and<br="" discovery="" du="" hp="" serveur="">Dependency Mapping Inventory>:<port par<br="" utilisé="">HP Discovery and Dependency Mapping Inventory></port></nom>			
Page Récapitulatif				
Vérifiez le contenu de la page et cliquez sur Terminer .				
Si vous utilisez le client Windows, cliquez sur OK dans la page Progression .				

Remarque: Si vous utilisez le client Windows, vous devez vous reconnecter à la base de données pour valider la modification.

Créer des ordinateurs dans la base Asset Manager

- 1. Démarrez le client Windows ou Web d'Asset Manager.
- 2. Affichez les ordinateurs (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Equipements informatiques/ Equipements informatiques).
- 3. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 4. Renseignez le détail de l'ordinateur, en particulier les champs et liens suivants :

Libellé du champ ou du lien	Nom SQL du champ ou du lien	Valeur		
Onglet Réseau				
Libellé du champ ou du lien	Nom SQL du champ ou du lien	Valeur		
-----------------------------------	-----------------------------------	--		
Adresse physique	PhysicalAddress	Identificateur de l'ordinateur dans la base HP Discovery and Dependency Mapping Inventory.		
		Cet identificateur est de la forme AB-CD-EF-GH-IJ-KL.		
		Cet identificateur est indispensable pour pouvoir retrouver l'ordinateur dans HP Discovery and Dependency Mapping Inventory.		

Afficher l'ordinateur dans la base HP Discovery and Dependency Mapping Inventory à partir d'Asset Manager

- 1. Démarrez le client Windows ou Web d'Asset Manager.
- 2. Affichez les ordinateurs (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Equipements informatiques/ Equipements informatiques du navigateur).
- 3. Sélectionnez l'ordinateur à afficher dans la base HP Discovery and Dependency Mapping Inventory.
- 4. Affichez l'onglet Matériel.
- 5. Cliquez sur le lien Afficher le détail dans Enterprise Discovery pour afficher la page correspondant à l'adresse URL associée au lien.

Astuce: Si vous êtes dans le client Windows, le navigateur Internet par défaut démarre si nécessaire et affiche la page correspondant à l'adresse URL associée au lien **Afficher le détail dans Enterprise Discovery**.

Comment ça marche ?

Asset Manager utilise le champ calculé **Enterprise Discovery** (sysCoreWebED) pour générer une ancre HTML **<A>** avec un attribut **HREF** dont le libellé est **Afficher le détail dans Enterprise Discovery** et qui pointe sur une adresse URL générée par concaténation :

- de chaînes de texte
- de l'adresse URL de HP Discovery and Dependency Mapping Inventory définie par l'assistant Editer l'adresse URL des serveurs d'applications... (BstBackEndOpt)
- du champ Adresse physique (PhysicalAddress) de l'ordinateur

Lorsque vous cliquez sur le lien **Afficher le détail dans Enterprise Discovery**, Asset Manager traite l'adresse URL.

Afficher les incidents, changements et problèmes déclarés pour l'ordinateur dans la base HP Service Manager

A partir du détail d'un ordinateur, il est possible d'afficher la liste des incidents, changements et problèmes déclarés pour l'ordinateur dans la base HP Service Manager.

Tâches préliminaires

Rendre la base HP Service Manager accessible par le biais d'Internet Explorer

La base HP Service Manager doit être accessible par l'intermédiaire d'Internet Explorer sur les ordinateurs des utilisateurs qui souhaitent afficher le détail de l'ordinateur dans la base HP Service Manager.

Importer les données métier Parc - Données métier dans la base de données

Pour que l'intégration fonctionne, il vous faut importer les données métier Parc - Données métier.

Voir Importer les données métier Parc - Données métier dans la base de données

Déclarer l'adresse URL du client Web HP Service Manager

- 1. Démarrez le client Windows ou Web d'Asset Manager.
- Démarrez l'assistant Editer l'adresse URL des serveurs d'applications... (BstBackEndOpt) (lien Administration/ Editer l'adresse URL des serveurs d'applications... du navigateur).
- 3. Renseignez l'assistant de la manière suivante :

Champ	Valeur	
Page Ajoutez et/ou modifiez les propriétés des serveurs d'applications		
Libellé du serveur d'applications à ajouter	Si la liste située dans la partie inférieure de la page ne comporte aucune ligne dont la colonne Application vaut HP Service Manager , renseignez ce champ avec la valeur HP Service Manager , puis cliquez sur le bouton Ajouter le serveur d'applications .	

Champ	Valeur	
Liste des applications, ligne dont la colonne Application vaut HP Service Manager, colonne Adresse URL du serveur	http ou https:// <nom du="" hp="" manager="" serveur="" service="">:<port utilisé par HP Service Manager></port </nom>	
Page Récapitulatif		
Vérifiez le contenu de la page et cliquez sur Terminer .		
Si vous utilisez le client Windows, cliquez sur OK dans la page Progression .		

Remarque: Si vous utilisez le client Windows, vous devez vous reconnecter à la base de données pour valider la modification.

Créer les ordinateurs dans les bases Asset Manager et HP Service Manager

Pour que les ordinateurs sélectionnés dans la base Asset Manager puissent être retrouvés dans la base HP Service Manager, ils doivent être identifiés de la même manière au niveau des champs suivants :

	Table	Champ
Asset Manager	Ordinateurs (amComputer)	Nom (Name)
HP Service Manager	computer	logical.name

Afin d'automatiser le rapprochement entre les bases Asset Manager et HP Service Manager, vous pouvez utiliser des scénarios HP Connect-It d'intégration entre Asset Manager et HP Service Manager ou entre un outil d'inventaire et Asset Manager et entre le même outil d'inventaire et HP Service Manager.

Afficher les incidents, changements et problèmes déclarés pour l'ordinateur dans la base HP Service Manager

Client Windows

- 1. Démarrez le client Windows.
- 2. Affichez les ordinateurs (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Equipements informatiques/ Equipements informatiques du navigateur).
- 3. Affichez le détail de l'ordinateur.
- 4. Effectuez l'une des tâches suivantes :

Objectif	Opération à effectuer
Voir les incidents dans	Effectuez l'une des tâches suivantes :
TP Service Manager	Cliquez sur le bouton HP Service Manager.
	 Sélectionnez Voir les incidents dans HP Service Manager dans les actions contextuelles (menu contextuel Actions).
Voir les changements dans HP Service Manager	Sélectionnez Voir les changements dans HP Service Manager à partir des actions contextuelles (menu contextuel Actions).
Voir les problèmes dans HP Service Manager	Sélectionnez Voir les problèmes dans HP Service Manager à partir des actions contextuelles (menu contextuel Actions).

Client Web

- 1. Démarrez le client Web.
- 2. Affichez la liste des ordinateurs (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Equipements informatiques/ Equipements informatiques du navigateur).
- 3. Sélectionnez l'ordinateur dans la liste (case à cocher de la colonne de gauche).
- 4. Effectuez l'une des tâches suivantes :

Objectif	Sélectionnez la valeur suivante dans la liste Actions contextuelles
Voir les incidents dans HP Service Manager	Voir les incidents dans HP Service Manager
Voir les changements dans HP Service Manager	Voir les changements dans HP Service Manager
Voir les problèmes dans HP Service Manager	Voir les problèmes dans HP Service Manager

Comment ça marche ?

Pour générer une adresse URL appropriée, Asset Manager utilise les champs calculés suivants (lien **Administration/ Système/ Champs calculés** du navigateur):

- Changements dans HP Service Manager (sysCoreWebSCChanges)
- Problèmes dans HP Service Manager (sysCoreWebSCProblems)
- Incidents dans HP Service Manager (sysCoreWebSCTickets)

Pour ouvrir la page appropriée du client Web HP Service Manager, Asset Manager fait appel aux actions suivantes (lien **Administration/ Actions** du navigateur) :

- Voir les changements dans HP Service Manager (BstSCChanges)
- Voir les problèmes dans HP Service Manager (BstSCProblems)
- Voir les incidents dans HP Service Manager (BstSCTickets)
- Voir les incidents dans HP Service Manager (BstHP Service ManagerTickets)

Ces actions font appel aux champs calculés pour obtenir l'URL de la page HP Service Manager à afficher.

Configurations informatiques

Les configurations informatiques comprennent une unité centrale, ses périphériques de base et des logiciels de base. Elles correspondent aux offres en paquets de nombreux fournisseurs informatiques.

En fonction de vos besoins vous pouvez gérer chaque configuration informatique comme un bien unique ou chaque élément de cette configuration comme autant de biens uniques que vous associez.

Gérer une configuration informatique comme un bien unique

Pour gérer une configuration informatique comme un bien unique, vous devez créer un modèle correspondant à cette configuration. Une fois créées les configurations s'appuyant sur ce modèle, vous pouvez leur associer d'autres éléments du parc non compris dans la configuration : consommables, nouveaux logiciels, nouveaux périphériques, etc.

Avantages

Gérer une configuration informatique comme un bien unique vous permet de réduire les opérations d'enregistrement. Comme cette configuration informatique représente un seul enregistrement dans la table des biens, vous réduisez les coûts liés au suivi financier: amortissement, prix d'acquisition unique, comptabilité simplifiée, etc. En revanche, le suivi des changements majeurs (suppressions, mises à jour) d'un des éléments de la configuration ne pourra être effectué qu'en utilisant une procédure d'ajustement complexe.

Gérer les éléments d'une configuration informatique comme des biens associés

Pour gérer les éléments d'une configuration informatique comme des biens associés, il vous suffit de :

- 1. Créer des enregistrements correspondant à ces biens dans votre parc (voir Créer un bien).
- 2. choisir un élément principal parmi ceux de la configuration informatique (Exemple : l'unité centrale)
- 3. Associer cet élément principal aux autres éléments de la configuration (voir Eléments du parc associés à un bien).

Avantages

La gestion d'une configuration informatique comme des biens associés vous permet de suivre précisément chaque élément. Ainsi, le remplacement d'un clavier consistera à supprimer le lien vers le clavier usagé et à en créer un autre vers le nouveau clavier.

Connexions entre ordinateurs

Asset Manager vous permet de décrire les connexions qui existent entre les ordinateurs.

Le modèle de connexion utilisé dans Asset Manager décrit une connexion générique entre deux ordinateurs A et B. Vous pouvez personnaliser ce modèle et décrire ainsi tous les types de connexion et en particulier le type Client/ Serveur. La notion de connexion est présente dans les parties suivantes d'Asset Manager :

- Dans l'onglet Ports du détail d'un modèle (amModel) ou du détail d'un bien (amAsset).
- Dans la liste des types de connexions (amCnxType).

Prérequis

Les connexions sont décrites dans l'onglet **Ports** du détail d'un bien. Cet onglet s'affiche si l'option **Peut se connecter** été sélectionné dans la nature du modèle du bien. (Voir Critères de comportement dans une nature et Natures).

Remarque: Un ordinateur peut posséder un nombre illimité de ports, chacun étant identifié de façon unique par un numéro. Un port ne peut intervenir que dans une seule connexion.

Ports

La connexion entre deux ordinateurs s'effectue au travers de ports. Elle devient effective lorsqu'un port de l'ordinateur A et un port de l'ordinateur B sont reliés entre eux. Cette connexion est réciproque : elle apparaît dans l'onglet **Ports** du détail de chacun des ordinateurs impliqués dans la connexion. Un port de connexion peut être :

• Occupé (c'est-à-dire relié à un port d'un autre ordinateur ou à un port différent du même ordinateur). Dans ce cas il est décrit de la façon suivante :

<Ordinateur> <Numéro de port> - <Numéro de port> <Ordinateur> Par exemple, la connexion entre deux ordinateurs A et B sera décrite comme suit :

Dans le détail de l'ordinateur A

<Ordinateur A> <Numéro du port de l'ordinateur A> - <Numéro du port de l'or dinateur B> <Ordinateur B>

Dans le détail de l'ordinateur B

<Ordinateur B> <Numéro du port de l'ordinateur B> - <Numéro du port de l'or dinateur A> <Ordinateur A>

• Libre (c'est-à-dire disponible pour une connexion). Dans ce cas il est décrit de la façon suivante :

<Ordinateur> <Numéro de port> -

Création d'une connexion

Dans ce paragraphe, nous nous servirons d'un exemple pour illustrer la méthodologie de création d'une connexion entre deux ordinateurs: un serveur et un poste client. L'exemple s'articule autour des étapes suivantes :

- 1. Création d'un type de connexion.
- 2. Création des ordinateurs à connecter

- 3. Déclaration de la connexion
- 4. Informations complémentaires sur la connexion

Création d'un type de connexion

La création d'un type de connexion permet de mettre en relation deux types de port, identifiés par les champs suivants :

- **Type** (Nom SQL : Type) qui désigne le port source.
- Type dest. (Nom SQL : TargetType), qui désigne le port cible associé au port source.

Cette relation est à sens unique. Dans une connexion, la sélection du type de port source pour un port force la sélection du type de port cible pour le port auquel il est connecté. La sélection du type de port cible pour un port ne force pas la sélection du type de port source pour l'ordinateur auquel il est connecté. Il en résulte que pour créer un modèle de connexion réciproque, vous devez impérativement créer deux types de connexions symétriques. Par exemple, dans le cas d'une connexion Client/ Serveur :

- Du type "Client" vers le type "Serveur".
- Du type "Serveur" vers le type "Client".

Dans ce paragraphe, nous allons créer un modèle réciproque de connexion Client/ Serveur. La sélection de ce modèle dans la création d'une connexion entre deux ordinateurs A et B provoque les automatismes suivants :

- Si le type d'un port du bien A est "Client", alors le type du port auquel il est connecté sur le bien B devient "Serveur".
- Si le type d'un port du bien A est "Serveur\", alors le type du port auquel il est connecté sur le bien B devient "Client".

Remarque: Cet automatisme s'opère uniquement dans le cas de création directe de la connexion.

Ouverture de l'écran des types de connexion

Affichez les types de connexion (lien Administration/ Types de connexion du navigateur).

Création d'un type de connexion Client/ Serveur

Créez le type de connexion Client/ Serveur en respectant les étapes suivantes :

- 1. Cliquez sur le bouton Nouveau.
- 2. Renseignez le champ Type avec la valeur "Client".

- 3. Renseignez le champ Type dest. avec la valeur "Serveur".
- 4. Saisissez éventuellement une description complémentaire dans le champ **Description** (Nom SQL : memDescription).
- 5. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.

Création d'un type de connexion Serveur/ Client

Créez le type de connexion Serveur/ Client en respectant les étapes suivantes :

- 1. Cliquez sur le bouton Nouveau.
- 2. Renseignez le champ Type avec la valeur "Serveur".
- 3. Renseignez le champ Type dest. avec la valeur "Client".
- 4. Saisissez éventuellement une description complémentaire dans le champ **Description** (Nom SQL : memDescription).
- 5. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.

Création des ordinateurs à connecter

Etape 1 : Création des deux modèles ordinateurs

Pour la création des deux modèles du serveur et du client, voir l'exemple de la section Créer un modèle d'ordinateur.

Lors de la création des modèles d'ordinateurs, renseignez les champs de l'onglet **Ports**. Les ordinateurs créés à partir de ces deux modèles hériteront des caractéristiques saisies dans cet onglet.

Le tableau suivant vous donne des exemples de création d'un modèle de serveur et d'un modèle de poste client.

Serveur	Client
Sun Fire 15K	Ordinateur HP VECTRA VL 800
UltraSparc III 64 bits 900 MHz	Processor Intel® Pentium® 4 1.3 GHz
	Mémoire en standard 128 Mo de RDRAM
	• Disque dur de 40 Go

Une fois les deux modèles d'ordinateurs créés, vous pouvez définir les enregistrements des deux ordinateurs dans la table des biens, à l'aide des informations fournies par les modèles de l'ordinateur (voir Créer un bien).

Etape 2 : Création des ordinateurs dans la table des biens

Affichez les biens (lien Cycle de vie des biens/ Gestion d'infrastructure/ Biens du navigateur).

Créez deux nouveaux biens en sélectionnant pour chacun d'entre eux l'un des deux modèles précédemment créés. Validez ces créations en cliquant sur **Créer** (client Windows) ou **Enregistrer** (client Web).

Déclaration de la connexion

Méthodes de création d'une connexion

La création d'une connexion entre deux ordinateurs peut s'effectuer de deux manières différentes :

- Soit par la création préalable d'un port sur chacun des ordinateurs concernés, puis par le rapprochement de ces deux ports pour créer la connexion. Nous vous recommandons d'utiliser cette méthode de création.
- Soit par la création directe de la connexion à partir de l'un des deux ordinateurs.

Nous allons connecter deux biens en employant chacune de ces méthodes.

Création de ports sur chacun des biens, puis rapprochement de ces ports

Dans la liste des enregistrements de la table des biens, sélectionnez l'ordinateur **Sun Fire 15K** et cliquez sur l'onglet **Port**. Nous allons à présent créer, étape par étape, un port vacant pour cet ordinateur :

- 1. Cliquez sur _☉ (client Windows) ou sur **Ajouter** (client Web). Asset Manager ouvre l'écran de création des ports de connexion du bien **Sun Fire 15K**.
- 2. Nous voulons simplement créer un port vacant de type "Serveur". En conséquence les champs **Bien dest.** et **Port dest.** (nom SQL : TargetAsset et TargetPort) qui permettent d'identifier le bien et le port de ce bien auquel on se connecte seront laissés vides.
- 3. Renseignez le champ Type de port (Nom SQL : Type) en lui donnant la valeur "Serveur".
- 4. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.
- 5. Notez que le port est affiché dans l'onglet Port sous la forme :
 - 1

Nous allons effectuer la même opération pour l'ordinateur VECTRA VL 800 :

- 1. Sélectionnez le bien VECTRA VL 800 et cliquez sur l'onglet Port du détail du bien.
- 2. Cliquez sur
 → (client Windows) ou sur **Ajouter** (client Web). Asset Manager ouvre l'écran de création des ports de connexion de ce bien.
- 3. Renseignez seulement le champ Type en lui affectant la valeur "Client".

- 4. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.
- 5. Notez que le port est affiché dans l'onglet Port sous la forme :

1

Il ne nous reste plus qu'à effectuer le rapprochement de ces deux ports. Ce rapprochement peut s'effectuer à partir d'un des deux ordinateurs :

- 1. Sélectionnez le serveur **Sun Fire 15K** dans la liste des biens et cliquez sur l'onglet **Ports**.
- 2. Affichez le détail du port 1:
 - Client Windows: Sélectionnez le port 1 et cliquez sur
 - Client Web: Affichez le détail du port 1 et cliquez sur Modifier.
- 3. Renseignez à présent le champ **Bien dest.** (nom SQL : TargetAsset) en sélectionnant le poste client **VECTRA VL 800**.
- 4. Le champ **Port dest.** liste tous les ports vacants sur ce bien.

Remarque: Si vous utilisez le client Windows, vous pouvez également choisir un port directement dans la liste des ports en cliquant sur ... Lorsque vous choisissez un port dans cette liste, Asset Manager renseigne automatiquement le champ **Bien destination** (nom SQL : TargetAsset).

- 5. Cliquez sur Modifier (client Windows) ou sur Enregistrer (client Web).
- 6. Dans le détail de l'ordinateur Sun Fire 15K, la connexion est affichée sous la forme :

1 - 1 (<Code interne du bien destination>)
 Dans le détail du bien VECTRA VL 800, la connexion réciproque est créée, à savoir :

- 1 1 (<Code interne du bien destination>)
- 7. La connexion est validée.

Création directe d'une connexion

Remarque: Pour effectuer cette connexion en gardant les ordinateurs créés précédemment, vous devez supprimer les entrées de l'onglet **Ports** de chacun des ordinateurs en les sélectionnant, puis en cliquant sur le bouton. Pour cela, sélectionnez-les et cliquez sur _ (client Windows) ou **Supprimer** (client Web).

Dans la liste des enregistrements de la table des biens, sélectionnez **Sun Fire 15K** et cliquez sur l'onglet **Ports** du détail du bien. Nous allons à présent créer, étape par étape, une connexion vers le bien **Sun Fire 15K** :

- 2. Renseignez le champ **Bien dest.** (nom SQL : TargetAsset) et définissez sa valeur sur **VECTRA VL 800**.
- 3. Sélectionnez "Serveur" comme Type.
- 4. cliquez sur le bouton Ajouter.

Asset Manager crée automatiquement :

- Un port de type "Serveur" sur l'ordinateur Sun Fire 15K.
- Un port de type "Client" sur l'ordinateur VECTRA VL 800.
- Une connexion entre ces deux ports.

Informations complémentaires sur la connexion

Asset Manager vous permet d'ajouter des informations concernant la connexion à partir du détail d'une connexion. Dans le détail d'un bien, cliquez sur l'onglet **Ports**, sélectionnez une connexion établie et cliquez sur le bouton (client Windows) ou **Modifier** (client Web). Asset Manager affiche le détail de la connexion. Utilisez le champ **Connexion** (nom SQL : Connection) pour définir des informations complémentaires.

Remarque: Aucun automatisme n'est associé aux champs de cet écran. En particulier, des lignes de dépenses ne sont pas générées pour les dépenses liées à une connexion.

Gérer une connexion

Cette section vous explique comment gérer une connexion. Vous y trouverez les informations suivantes :

- Visualisation du nombre de connexions
- Terminer une connexion entre deux biens
- Impact de la suppression d'un bien connecté
- Impact du changement d'affectation d'un port de connexion

Visualisation du nombre de connexions

Les informations de l'onglet **Ports** du détail d'un bien vous présentent un suivi élémentaire des connexions sur le bien. Les champs **Nb max. connexions** et **Connexions actuelles** (noms SQL : sMaxCnxCount et sCnxCount) décrivent respectivement le nombre de connexions possibles et le

nombre de connexions constatées sur un bien. Asset Manager met à jour le champ **Connexions actuelles** (nom SQL : sCnxCount) lors de l'ajout ou de la suppression d'une connexion.

Remarque: Le champ **Nb max. connexions** fournit une information indicative et ne déclenche aucun automatisme. En particulier, Asset Manager ne vous empêche pas de créer une connexion supplémentaire si le nombre de connexions constatées dépasse le nombre de connexions possibles.

Supprimer une connexion entre deux biens

Voici la marche à suivre pour supprimer une connexion :

- 1. Placez-vous dans le détail de l'un des deux biens.
- 2. Cliquez sur l'onglet Ports et sélectionnez la connexion que vous voulez supprimer.
- 3. Cliquez sur ≤ (client Windows) ou **Modifier** (client Web). Asset Manager affiche le détail de la connexion.
- 4. En effaçant un des deux champs **Bien dest.** ou **Port dest.** (noms SQL : TargetAsset et TargetPort) et en cliquant sur **Modifier** (client Windows) ou **Enregistrer** (client Web), Asset Manager supprime la connexion entre les deux biens. Il en résulte que :
 - Les informations complémentaires de suivi de connexion (accessibles par le champ Connexion (Nom SQL : Connection) sont effacées.
 - Les ports utilisés lors de la connexion sont libérés.

Remarque: Ne cliquez pas sur _ (client Windows) ni sur **Supprimer** (client Web) dans l'onglet **Ports** du détail d'un des biens connectés si vous ne souhaitez pas également supprimer les ports impliqués dans la connexion.

Impact de la suppression d'un bien connecté

Lorsque vous supprimez un bien connecté, Asset Manager exécute les opérations ci-après. :

- Destruction de toutes les connexions associées au bien.
- Destruction de tous les ports du bien.
- Libération des ports sur les biens connectés au bien détruit.

Impact du changement d'affectation d'un port de connexion

Vous pouvez modifier l'affectation d'un port de connexion en :

- Libérant complètement le port. Celui-ci est alors disponible pour une nouvelle connexion.
- Le connectant à un port différent de celui auquel il était originellement connecté. Dans ce cas, le port destination auquel ce port était connecté est libéré et devient disponible pour une nouvelle connexion.

Appareils mobiles

Les appareils mobiles correspondent à des appareils et accessoires de communication de type téléphones mobiles, assistants personnels (PDA), etc.

Les appareils mobiles sont représentés sous la forme d'un élément de parc, de même que les ordinateurs ; ils figurent dans la table des ordinateurs, mais sont décrits par certains champs spécifiques.

Ils sont accessibles via le lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Equipements informatiques/ Appareils mobiles du navigateur.

Un appareil mobile peut être lié à un fournisseur de services (opérateur de téléphonie, par exemple).

Vous pouvez procéder de différentes manières pour gérer les appareils mobiles :

- Création des appareils mobiles de manière manuelle
- Création des appareils mobiles de manière automatisée

Création des appareils mobiles de manière manuelle

Création des natures

Si la nature pour les périphériques mobiles ou les cartes SIM n'existent pas, créez la nature :

- 1. Affichez les natures (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Natures du navigateur).
- 2. Ajoutez une nature.

Renseignez en particulier les champs et liens suivants :

Nom	Nom SQL	Valeur	
Nom	Name	Appareil mobile	
Code	Code	MOBILE_DEVICE	
Onglet Général			
Création	seBasis	Elément de parc	

Nom	Nom SQL	Valeur
Crée aussi	OverflowTbl	Equipements informatiques (amComputer)
Type d'équipement	seComputerType	Appareil mobile
Comportement	bHasSIM, bHasSoftInstall, bIsCnxClient	 Vérifiez ces options : A une carte SIM installée Porte des logiciels Peut se connecter

Renseignez surtout les champs et les liens ci-après pour créer la nature de la carte SIM :

Nom	Nom SQL	Valeur
Name	Nom	Carte SIM module d'identité de l'abonné
Code	Code	SIM
Onglet Général		
Création	seBasis	Elément de parc
Crée aussi	OverflowTbl	Cartes SIM (amSIMCard)

C'est l'association d'une nature de ce type à un élément de parc (par l'intermédiaire de son modèle) qui fixe le comportement et l'affichage des informations spécifiques aux appareils mobiles sur certains écrans.

Pour savoir comment créer une nature de manière générale, voir le paragraphe Natures.

Plutôt que de créer une nature manuellement, vous pouvez utiliser celle qui fait partie des données métier **Parc - Données métier**, à condition de les importer dans votre base de données.

Pour savoir comment importer les données métier **Parc - Données métier**: voir Importer les données métier Parc - Données métier dans la base de données.

Après import de ces données métier, vous disposez de la nature Appareil mobile.

Création des modèles d'appareils mobiles

Créez les modèles nécessaires à la création des éléments de parc qui représentent les appareils mobiles réellement présents dans le parc.

Pour savoir comment créer un modèle de manière générale, voir le paragraphe Modèles.

La procédure de création de modèles d'appareils mobiles est identique à celle des autres modèles (voir Modèles). Vous devez cependant les lier à une nature d'appareils mobiles (voir Création des natures).

Nous vous recommandons de créer quelques modèles à des fins de classification, puis de créer un modèle pour chaque modèle d'appareil mobile réellement présent dans votre parc et de les rattacher à l'un des modèles de classification.

Exemples de hiérarchie de modèles utilisés à des fins de classification :

- Appareil mobile
 - PDA
 - Téléphone mobile

Plutôt que de créer des modèles manuellement, vous pouvez utiliser ceux qui font partie des données métier **Parc - Données métier**, à condition de les importer dans votre base de données.

Pour savoir comment importer les données métier **Parc - Données métier**: Voir Importer les données métier Parc - Données métier dans la base de données

Après import de ces données métier, vous disposez de modèles structurants organisés de la manière suivante :

- Composants informatiques, de radiodiffusion et de télécommunications
 - Appareils et accessoires de communication
 - Appareil mobile
 - **PDA**
 - Téléphone mobile

Vous pouvez rattacher les modèles correspondant aux appareils mobiles réellement présents dans le parc à ces modèles structurants.

Création des appareils mobiles

- 1. Affichez les appareils mobiles (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Equipements informatiques/ Appareils mobiles du navigateur).
- Ajoutez un appareil mobile. Renseignez le lien Modèle (Model) en sélectionnant un modèle d'appareils mobiles (voir Création des modèles d'appareils mobiles).

Les champs et liens spécifiques aux appareils mobiles sont :

Nom	Nom SQL	
Etat de l'appareil mobile	MDStatus	
Onglet Matériel		

Nom	Nom SQL	
ROM	IROMMb	
Mémoire externe	IExternalRAMMb	
Onglet SIM		
Il s'agit des cartes SIM utilisées par l'appareil mobile.		

Onglet Fournisseurs de services métier

On y trouve le rattachement à des fournisseurs de services. Vous ne pouvez pas mettre à jour les **Ressources** partir de l'enregistrement de l'appareil mobile lui-même, vous devez accéder aux **relations client-ressource** (voir Création des clients et ressources impliqués dans un service métier).

Création des modèles de carte SIM

Vous devez créer un modèle pour chaque type de carte SIM. Ce modèle sera sélectionné lors de la création de l'élément de parc qui représente la carte SIM. Un modèle de carte SIM doit être lié à une nature de carte SIM.

Création des cartes SIM

Pour créer une carte SIM :

- 1. Affichez les éléments du parc (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Equipements informatiques/ Appareils mobiles/ Cartes SIM du navigateur).
- 2. Ajoutez une carte SIM et renseignez le lien **Modèle (Model)** en sélectionnant un modèle de carte SIM.

Vous pouvez également créer un lot de cartes SIM à l'aide de l'assistant Créer des cartes SIM par lots ... (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Equipements informatiques/ Appareils mobiles/ Actions utilisateur/ Créer des cartes SIM par lots... du navigateur).

Création des modèles de fournisseurs de services

Vous devez créer un modèle pour chaque fournisseur de services. Ce modèle sera sélectionné lors de la création de l'élément de parc qui représente le fournisseur de services.

Il n'existe pas de contrainte particulière en ce qui concerne la nature à laquelle vous liez ces modèles.

Création des fournisseurs de services

Pour créer un fournisseur de services :

- 1. Affichez les éléments de parc (lien Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Eléments de parc du navigateur).
- 2. Ajoutez un élément de parc.

Renseignez le lien **Modèle** (Model) en sélectionnant un modèle correspondant au fournisseur de services (voir Création des modèles de fournisseurs de services).

Création des types de relation client-ressource

Asset Manager utilise les relations client-ressource pour représenter les liens entre une carte SIM et un fournisseur de services, et entre un appareil mobile et une carte SIM.

Pour pouvoir renseigner ces relations client-ressource, vous devez disposer de types relations client-ressource adaptées (exemple : **Utilise le réseau de l'opérateur**).

Pour créer un type de relation client-ressource :

- 1. Affichez les types de relation client-ressource (lien Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Services métier/ Types de relation client-ressource du navigateur).
- Ajoutez un type de relation client-ressource. Vous pouvez vous contenter de renseigner les champs obligatoires, sauf si vous souhaitez mettre en place une gestion approfondie des services métier (voir Services métier).

Création des relations client-ressource

Pour créer des relations client-ressource :

- 1. Affichez la relation client-ressource (lien Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Services métier/ Types de relation client-ressource du navigateur).
- 2. Ajoutez un nouvel enregistrement et renseignez les champs, ainsi que les liens spécifiés dans le tableau suivant, afin de créer une relation entre la carte SIM et le fournisseur de services :

Nom	Nom SQL	Valeur
Client	Client	Sélectionner la carte SIM
Type de relation	CRType	Sélectionner le type de relation client-ressource que vous avez créé pour la carte SIM et le fournisseur de services
Ressource	Resource	Sélectionnez le fournisseur de services

3. Ajoutez un nouvel enregistrement et renseignez les champs, ainsi que les liens spécifiés dans le tableau suivant, afin de créer une relation entre l'appareil mobile et la carte SIM :

Nom	Nom SQL	Valeur
Client	Client	Sélectionnez l'appareil mobile
Type de relation	CRType	Sélectionner le type de relation client-ressource que vous avez créé pour l'appareil mobile et la carte SIM
Ressource	Ressource	Sélectionner la carte SIM

Création des modèles d'installations logicielles présentes sur un appareil mobile

Créez les modèles nécessaires à la création des éléments de parc qui représentent les installations logicielles présentes sur un appareil mobile (antivirus, navigateur GPS, etc.).

La procédure de création de modèles d'installations logicielles présentes sur un appareil mobile est identique à celle des autres modèles (voir Modèles).

Nous vous recommandons

- de créer un modèle Logiciels pour appareils mobiles (lié à une nature d'installation logicielle),
- puis de créer un modèle pour chaque modèle d'installation logicielle réellement présente sur vos appareils mobiles
- et de les rattacher au modèle Logiciels pour appareils mobiles.

Exemples de hiérarchie de modèles :

- Logiciels pour appareils mobiles
 - Cyberon VoiceCommander
 - Google Maps
 - Norton Antivirus

Vous pouvez alors créer des enregistrements dans la table des **Installations ou utilisations de logiciels** (amSoftInstall) (lien **Gestion du parc/ Configurations des biens/ Installations logicielles** du navigateur) et les rattacher à ces modèles, et spécifier dans le champ **Equipement informatique** (ParentPortfolio) l'appareil mobile sur lequel est installé le logiciel.

Remarque: Si vous utilisez HP Discovery and Dependency Mapping Inventory pour inventorier les appareils mobiles et les logiciels sur ces appareils mobiles, le scénario **edac-mobiledevices.scn** de HP Connect-It va créer automatiquement le modèle **Logiciels pour appareils mobiles** (voir Création des appareils mobiles de manière automatisée).

Vous disposez alors de modèles structurants organisés de la manière suivante :

- IT et télécom
 - Logiciels
 - Installation logicielle
 - Logiciels pour appareils mobiles

Les sous-modèles nécessaires pour les installations logicielles présentes sur vos appareils mobiles sont créés automatiquement par le scénario **edac-mobiledevices.scn** de HP Connect-It (voir Création des appareils mobiles de manière automatisée) et sont rattachés au modèle **Logiciels pour appareils mobiles**.

HP Connect-It crée ou met à jour l'enregistrement de la table **Installations ou utilisations de logiciels** (amSoftInstall) automatiquement associé à l'élément de parc.

Création des appareils mobiles de manière automatisée

La méthode la plus efficace et la plus fiable pour représenter l'état de votre parc d'appareils mobiles consiste à utiliser des logiciels d'inventaire automatique, tels que HP Discovery and Dependency Mapping Inventory.

Remarque: Vous pouvez utiliser d'autres outils d'inventaire, bien entendu. Vous devez apporter les modifications nécessaires aux scénarios HP Connect-It et aux modules d'Asset Manager Automated Process Manager, afin qu'ils fonctionnent avec votre logiciel d'inventaire.

De tels outils se chargent d'identifier les appareils mobiles présents dans votre parc et les logiciels qui sont installés dessus. Les appareils mobiles ainsi répertoriés peuvent ensuite être transférés dans la base de données Asset Manager.

Prérequis

- Pour que l'import des données relatives aux appareils mobiles s'effectue correctement, vous devez au préalable importer les données métier Parc Données métier.
 Voir Importer les données métier Parc Données métier dans la base de données En effet, le scénario edac-mobiledevices.scn de HP Connect-It requiert la présence de la nature et des modèles qui font partie des données métier Parc Données métier.
- Vous ne devez pas supprimer la nature (**Appareil mobile**) et les modèles (**Appareil mobile**, **PDA** et **Téléphone mobile**) importés.
- Vous ne devez pas modifier la valeur du champ **Code** (Code) de la nature, ni celle du champ **Code à barres** (BarCode) des modèles importés.
- Si vous décidez de créer vos propres natures et modèles différents de ceux spécifiés ci-après, vous devez modifier le scénario **edac-mobiledevices.scn** de HP Connect-It.

Configurer l'environnement pour importer la base d'inventaire créée via HP Discovery and Dependency Mapping Inventory

- Effectuez l'inventaire des appareils mobiles à l'aide de HP Discovery and Dependency Mapping Inventory. Utilisez la version spécifiée dans la matrice de prise en charge de HP Connect-It qui est fournie avec Asset Manager 9.40 (disponible à l'adresse suivante :http://www.hp.com/go/hpsoftwaresupport).
- 2. Installez la version HP Connect-It fournie avec Asset Manager 9.40.
- 3. Démarrez le constructeur de scénarios HP Connect-It.
- 4. Ouvrez le scénario edac-mobiledevices.scn (menu Fichier/ Ouvrir). Ce scénario se trouve dans le sous-dossier scenario\ed\ed<HP Discovery and Dependency Mapping Inventory numéro de version>\ed<HP Discovery and Dependency Mapping Inventory numéro de version>ac<Asset Manager numéro de version> du dossier d'installation de HP Connect-It. Exemple : C:\Program Files\HP\Connect-It <Numéro de version> <langue>\scenario\ed\ed25\ed25ac94.
- Configurez le connecteur Enterprise Discovery (sélectionnez le connecteur dans le schéma du scénario, menu contextuel Configurer le connecteur).
 Dans la page Sélectionner le type de connexion de l'assistant de configuration, sélectionnez votre type de connexion et configurez les pages de paramétrage associées.
- Configurez le connecteur Asset Manager (sélectionnez le connecteur dans le schéma du scénario, menu contextuel Configurer le connecteur).
 Renseignez la page Définir les paramètres de connexion de l'assistant de configuration.
- 7. Enregistrez vos modifications, puis quittez HP Connect-It.
- 8. Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
- 9. Connectez-vous à la base Asset Manager (menu Fichier/ Se connecter à une base).
- 10. Affichez les modules (menu Outils/ Configurer les modules).
- 11. Sélectionnez le module Mettre à jour les appareils mobiles dans la base de données à partir du résultat de l'inventaire Enterprise Discovery (EdAcMD).
- 12. Sélectionnez l'option Activé.
- 13. Modifiez le champ Donnée utilisateur qui est de la forme :

"\$connectit_exedir\$/conitsvc.exe" -once -wpplog '\$connectit_exedir\$/../scena rio/ed/ed2ac\$version\$/edac-mobiledevices.scn' -dc:'Asset Management.SERVER'=\$cnx\$ -dc:'Asset Management.LOGIN'=\$login\$ -dc:'Asset Man agement.TEXTPASSWORD'=\$pwd\$ Remplacez **2** par le numéro de version du logiciel HP Discovery and Dependency Mapping Inventory que vous utilisez.

- 14. Définissez la périodicité de déclenchement du module Mettre à jour les appareils mobiles dans la base de données à partir du résultat de l'inventaire Enterprise Discovery (cadre Horaires de vérification).
- 15. Enregistrez vos modifications (bouton Modifier).
- 16. Quittez Asset Manager Automated Process Manager.

Importer la base d'inventaire obtenue via HP Discovery and Dependency Mapping Inventory

Importer la base d'inventaire

Lorsqu'Asset Manager Automated Process Manager s'exécute en arrière-plan avec les modules adéquats activés, l'importation des informations de la base d'inventaire de HP Discovery and Dependency Mapping Inventory est déclenchée automatiquement.

Ce qui est importé de la base d'inventaire HP Discovery and Dependency Mapping Inventory

Ce qui est importé	Résultat dans Asset Manager
Appareils mobiles	Elément de parc + modèle
Fournisseurs de services	Elément de parc + modèle
Liens entre appareils mobiles et fournisseurs de services	Relation client-ressource + type de relation client- ressource
Installations logicielles présentes sur un appareil mobile	Modèle + élément dans la table Installations logicielles (amSoftInstall)

Résultat de l'importation dans la base d'Asset Manager

Les éléments de parc, modèles et relations client-ressource manquants sont ajoutés à la base Asset Manager.

S'ils existent déjà, ils sont mis à jour.

Le type de relation client-ressource Utilise le réseau de l'opérateur est créé s'il est absent.

Attention: Les appareils mobiles et les fournisseurs de services supprimés de la base HP Discovery and Dependency Mapping Inventory ne sont pas supprimés de la base Asset Manager.

Cas pratique : Créer un appareil mobile

Dans ce cas pratique, nous enregistrons le PDA HP iPAQ Glisten qui utilise une carte SIM fournie par l'opérateur de téléphonie AT&T Mobility (AT&T).

Prérequis

Si vous n'utilisez pas la base de démonstration, vous devez au préalable importer les données métier **Parc - Données métier** (voir Importer les données métier Parc - Données métier dans la base de données).

Etape 1 : Création de l'opérateur de téléphonie

Création de la marque

- 1. Affichez les marques (lien Gestion du parc/ Catalogue/ Marques du navigateur).
- 2. Ajoutez un nouvel enregistrement et renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Libellé	Nom SQL	Valeur
Libellé	Name	000/AT&T

3. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.

Création du modèle

- 1. Affichez les modèles (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Modèles du navigateur).
- 2. Ajoutez un nouvel enregistrement et renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Libellé	Nom SQL	Valeur	
Libellé	Name	000/AT&T Mobility	
Marque	Marque	000/AT&T	
Onglet Général			
Nature	Nature	Business service	

3. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.

Création de l'opérateur de téléphonie

- 1. Affichez les éléments de parc (lien Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Eléments de parc du navigateur).
- 2. Ajoutez un nouvel enregistrement et renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Libellé	Nom SQL	Valeur
Model	Modèle	000/AT&T Mobility
Affectation	seAssignment	Dans le parc

3. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.

Création de l'opérateur de téléphonie

- 1. Affichez les sociétés (lien Gestion de l'organisation/ Organisation/ Sociétés du navigateur).
- 2. Ajoutez un nouvel enregistrement et renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Libellé	Nom SQL	Valeur
Name	Libellé	000/AT&T Mobility
Qualif 1	Qualif1	Sélectionner Fournisseur de services
Qualif 2	Qualif2	Sélectionner Télécommunications

3. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.

Etape 2 : Création de la carte SIM

Création du modèle

- 1. Affichez les modèles (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Modèles du navigateur).
- 2. Ajoutez un nouvel enregistrement et renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau

suivant :

Libellé	Nom SQL	Valeur
Libellé	Name	Carte SIM AT&T
Nature	Nature	Carte SIM module d'identité de l'abonné
Marque	Marque	000/AT&T

3. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.

Création de la carte SIM

- 1. Affichez les cartes SIM (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Equipements informatiques/ Appareils mobiles/ Cartes SIM du navigateur).
- 2. Ajoutez un nouvel enregistrement et renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Libellé	Nom SQL	Valeur
Onglet Général		
Modèle	Model	Carte SIM AT&T
Onglet SIM		
Fournisseur de services	amCompany.code	000/AT&T Mobility

3. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.

Etape 3 : Création de l'appareil mobile

Création de la marque

- 1. Affichez les marques (lien Gestion du parc/ Catalogue/ Marques du navigateur).
- 2. Ajoutez un nouvel enregistrement et renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Libellé	Nom SQL	Valeur
Libellé	Name	000/Hewlett Packard

3. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.

Création du modèle

- 1. Affichez les modèles (lien Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Modèles du navigateur).
- 2. Ajoutez un nouvel enregistrement et renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Libellé	Nom SQL	Valeur	
Libellé	Name	000/HP iPAQ Glisten	
Sous-modèle de	Parent	Téléphone mobile	
Marque	Marque	000/Hewlett Packard	
Onglet Général			
Nature	Nature	Appareil mobile	

3. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.

Création de l'appareil mobile

- 1. Affichez les appareils mobiles (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Equipements informatiques/ Appareils mobiles du navigateur).
- 2. Ajoutez un nouvel enregistrement et renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Libellé	Nom SQL	Valeur	
Onglet Général			
Modèle	le Model 000/HP iPAQ Glisten		
Cliquez sur Créer (client Windows)			

3. Dans l'onglet **SIM** de l'appareil mobile, cliquez sur l'icône +, puis sélectionnez la carte SIM.

Etape 4 : Création de relations client-ressource

Création des types de relation client-ressource

Vous devez créer deux types de relation client-ressource, un pour la relation entre les fournisseurs de services et les cartes SIM, et un autre pour la relation les cartes SIM et les appareils mobiles.

 Affichez les types de relation client-ressource (lien Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Services métier/ Types de relation client-ressource du navigateur). 2. Ajoutez un nouvel enregistrement et renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Libellé	Nom SQL	Valeur
Name	Libellé	000/Utilise le réseau du fournisseur
		Ou
		000/Utilise la carte SIM

3. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.

Création de relations client-ressource

- 1. Affichez la relation client-ressource (lien Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Services métier/ Types de relation client-ressource du navigateur).
- 2. Ajoutez un nouvel enregistrement et renseignez les champs, ainsi que les liens spécifiés dans le tableau suivant, afin de créer une relation entre la carte SIM et le fournisseur de services :

Libellé	Nom SQL	Valeur
Onglet Général		
Client	Client	Sélectionner l'enregistrement de la carte SIM
Type de relation	CRType	000/Utilise le réseau du fournisseur
Ressource	Ressource	Sélectionnez l'enregistrement 000/AT&T 000/AT&T Mobility

- 3. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.
- 4. Ajoutez un nouvel enregistrement et renseignez les champs, ainsi que les liens spécifiés dans le tableau suivant, afin de créer une relation entre l'appareil mobile et la carte SIM :

Libellé	Nom SQL	Valeur
Onglet Général		

Libellé	Nom SQL	Valeur
Client	Client	Sélectionner l'enregistrement de l'appareil mobile
Type de relation	CRType	000/Utilise la carte SIM
Ressource	Resource	Sélectionner l'enregistrement de la carte SIM

5. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.

Vérification de la création dans l'appareil mobile

- 1. Affichez les appareils mobiles (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Equipements informatiques/ Appareils mobiles du navigateur).
- 2. Sélectionnez l'enregistrement 000/HP iPAQ Glisten.
- 3. Dans l'onglet SIM, vérifiez que la carte SIM utilisée par cet appareil mobile est présente.
- 4. Dans l'onglet **Fournisseurs de services métier**, vérifiez que la ressource **carte AT&T** est présente.

Environnements virtuels

Fonctionnement général	. 100
Tâches préliminaires	.101
Importer des environnements virtuels de HP Discovery and Dependency Mapping Inventory	/ 104
Créer manuellement des machines virtuelles	. 106
Afficher un tableau de bord des environnements de virtualisation	. 107
Afficher les serveurs de gestion d'environnements virtuels	.107

Fonctionnement général

Asset Manager vous permet de décrire des environnements virtuels.

Un environnement virtuel se compose des éléments suivants :

- Machines virtuelles
- Hôtes de machines virtuelles: ordinateurs sur lesquels est installé un logiciel de gestion des machines virtuelles Exemples : Serveur ESX

- Logiciel de gestion des machines virtuelles: logiciel installé sur un hôte de machine virtuelle et servant à gérer les machines virtuelles
- Serveurs de gestion d'environnements virtuels: ordinateurs sur lesquels est installé un logiciel de gestion d'environnements virtuels
 Exemples : VMWare VirtualCenter
- Logiciel de gestion d'environnements virtuels: logiciel installé sur un hôte de machine virtuelle et servant à gérer les environnements virtuels

Les relations entre certains de ces composants sont décrites :

- Entre les machines virtuelles et les hôtes de machines virtuelles: via le lien Composant de (Parent) de la table Eléments de parc (amPortfolio) et une relation client-ressource avec un type de relation client-ressource Gère VM (ManagesVm).
- Entre les hôtes de machines virtuelles et les serveurs de gestion d'environnements virtuels: via des relations client-ressource avec un type de relation client-ressource Gère l'hôte VM (ManagesVmHost).

Un service métier est créé et associé aux relations client-ressource pour chaque :

- Hôte de machine virtuelle
- Serveur de gestion d'environnements virtuels

Vous pouvez créer des composants d'environnement virtuel manuellement ou en important des données de HP Discovery and Dependency Mapping Inventory à l'aide de HP Connect-It.

Tâches préliminaires

Avant de pouvoir créer des environnements virtuels dans Asset Manager manuellement ou par le biais d'une importation HP Discovery and Dependency Mapping Inventory effectuée avec HP Connect-It, vous devez exécuter les tâches préliminaires décrites dans la présente section.

Importer les données métier Virtualisation - Données métier dans la base de données

Dans ces données métier, figurent les éléments suivants :

- Types de relation client-ressource :
 - Gère l'hôte VM (ManagesVmHost)
 - Gère VM (ManagesVm)

- Natures :
 - Machine virtuelle (CPUVM)
 - Service métier (BIZSVC)
- Modèles:
 - Machine virtuelle (VMCPU)
 - Serveur VMware ESX (SIESX)
 - VMware VirtualCenter (SIVC)
 - Serveur VMware ESX (ESXSERVER)
 - Serveur VirtualCenter (VCSERVER)
 - Logiciel de gestion des machines virtuelles (SIVM)
- Action de type tableau de bord :
 - Tableau de bord : Virtualisation (BstVirtualizDashBoard)
- Statistiques:
 - Répartition des ordinateurs physiques par rapport aux machines virtuelles (StdStatVirtPhys_ virt)
 - Répartition des machines virtuelles par système d'exploitation (StdStatVirtOS_virt)
 - Répartition des machines virtuelles par état (StdStatVirtStatus_virt)
 - Répartition des machines virtuelles par vitesse CPU (StdStatVirtCPUSpeed_virt)
 - Répartition des machines virtuelles par affectation (BstStatVMsByAssignment_virt)

Importer les Données métier lors de la création de la base de données Suivez les instructions du manuel Administration, chapitre Création, modification et suppression d'une base de données Asset Manager / Création de la structure de la base de données avec Asset Manager Application Designer.

Dans la page Données à importer, sélectionnez l'option Virtualisation - Données métier.

Importer les données métier dans une base de données existante Procédez de la manière suivante :

- 1. Exécutez Asset Manager Application Designer.
- 2. Sélectionnez le menu Fichier/ Ouvrir.
- 3. Sélectionnez l'option Ouvrir un fichier de description de base créer une nouvelle base.

- 4. Sélectionnez le fichier **gbbase.xml** qui se trouve dans le sous-dossier **config** du dossier d'installation d'Asset Manager.
- 5. Démarrez l'assistant de création de base (menu Action/ Créer une base).
- Renseignez les pages de l'assistant de la manière suivante (naviguez d'une page à l'autre à l'aide des boutons Suivant et Précédent) :
 Page Générer un script SQL / Créer une base :

Champs	Valeur
Base de données	Sélectionnez la connexion à la base de données dans laquelle importer les données métier.
Création	Importer des données métier.
Utiliser les options avancées de création	Ne sélectionnez pas cette option.

Page Paramètres de création :

Champs	Valeur
Mot de	Saisissez le mot de passe de l'administrateur.
pubbe	Remarque
	L'administrateur d'une base de données Asset Manager est l'enregistrement dans la table Employés et services
	(amEmplDept) dont le champ Nom (Name) est défini sur Admin .
	Le login de connexion à la base est stocké dans le champ Nom d'utilisateur (Userl ogin), Celui de l'administrateur vaut
	Admin.
	Le mot de passe est stocké dans le champ Mot de passe (LoginPassword).

Page Données à importer :

Champs	Valeur
Données disponibles	Sélectionnez l'option Virtualisation - Données métier

Champs	Valeur
Interrompre l'import en cas d'erreur	Sélectionnez cette option pour que l'import des données s'arrête en cas de problème.
Fichier journal	Nom complet du fichier dans lequel toutes les opérations réalisées pendant l'import, ainsi que les erreurs et avertissements, seront consignés.

7. Cliquez sur **Terminer** pour exécuter les options définies à l'aide de l'assistant.

Importer des environnements virtuels de HP Discovery and Dependency Mapping Inventory

Cette section décrit la méthode à suivre pour importer des données de HP Discovery and Dependency Mapping Inventory vers Asset Manager à l'aide HP Connect-It.

Versions prises en charge

La version 7.50 ou ultérieure de HP Discovery and Dependency Mapping Inventory est requise.

La version 3.90 ou ultérieure de HP Connect-It est requise.

Présentation de l'intégration

L'intégration d'Asset Manager et de HP Discovery and Dependency Mapping Inventory dépend des scénarios qui sont fournis avec HP Connect-It.

Ces scénarios prennent en charge l'intégration unilatérale de HP Discovery and Dependency Mapping Inventory à Asset Manager, ce qui permet le transfert de données se trouvant dans des champs mappés.

Voir Pour déterminer les composants des environnements virtuels transférés et les relations entre certains de ces composants, voir la section Fonctionnement général.

Activer l'intégration

L'intégration suppose que les composants compris dans **Virtualisation - Données métier** ont été importés dans la base de données Asset Manager.

Voir Tâches préliminaires.

Les scénarios de HP Connect-It peuvent ensuite transférer les données à lier aux natures, modèles et types de relation client-ressource importés à partir de **Virtualisation - Données métier**.

Utiliser le scénario HP Connect-It approprié

Les fichiers de scénario suivants se trouvent dans le dossier d'installation <HP Connect-It>\scenario\ed\ddmi<HP Discovery and Dependency Mapping Inventory version>\ddmi<HP Discovery and Dependency Mapping Inventory version>am94> :

- ddmiac.scn
- ddmiac-hpovcmse.scn
- ddmiac-reconc.scn
- ddmi-swnorm.scn

Pour effectuer le transfert, vous devez sélectionner un seul de ces scénarios.

Ils ne présentent aucune différence quant au mode de transfert des composants des environnements virtuels et des relations.

Ces scénarios se distinguent les uns des autres sur d'autres plans.

Consultez la documentation HP Connect-It pour choisir le scénario adapté à votre situation.

Identifier une machine virtuelle par HP Discovery and Dependency Mapping Inventory

HP Discovery and Dependency Mapping Inventory vérifie qu'une machine est virtuelle et non physique en appliquant l'une des méthodes suivantes :

- Cette machine est associée à une autre à l'aide du lien VirtualDevice.
- En l'absence d'un tel lien, la valeur du champ **Nom** (Name) de cette machine HP Discovery and Dependency Mapping Inventory se trouve dans la table de correspondance.

Remarque: La procédure standard devrait signaler les machines virtuelles pendant le transfert vers Asset Manager. Si toutefois, pour une raison donnée, certaines machines n'ont pas l'indicateur correct, effectuez les opérations suivantes :

- 1. Exécutez le constructeur de scénarios HP Connect-It.
- 2. Ouvrez le scénario que vous avez choisi.
- 3. Sélectionnez le menu Scénario/ Tables de correspondance....
- 4. Sélectionnez la table de correspondance ddmi.mpt.
- 5. Recherchez MapTable UnmanagedVMTypes.

 Ajoutez le nom de la machine à transférer comme machine virtuelle dans Asset Manager. Il s'agit de la valeur Nom enregistrée dans HP Discovery and Dependency Mapping Inventory pour cette machine.

Mode d'identification d'un hôte de machine virtuelle ou d'un serveur de gestion d'environnements virtuels par DDMI

Les hôtes de machines virtuelles et les serveurs de gestion d'environnements virtuels sont des ordinateurs associés à un autre ordinateur à l'aide du lien VirtualLink.

Documents de référence

Les logiciels Asset Manager, HP Connect-It et HP Discovery and Dependency Mapping Inventory sont fournis avec des manuels d'installation, d'utilisation et de référence très complets. Nous vous encourageons à consulter cette documentation pour approfondir les concepts exposés dans la présente section.

Créer manuellement des machines virtuelles

- 1. Affichez les machines virtuelles (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Equipements informatiques/ Machines virtuelles du navigateur).
- Ajoutez une machine virtuelle. Renseignez le lien Modèle (Model) en sélectionnant un modèle de machine virtuelle (voir Tâches préliminaires).

Les champs et liens spécifiques aux machines virtuelles sont :

Nom	Nom SQL
Hôte	sysCoreVMParent
Ce champ est informatif: c'est un champ calculé qui précise la machine hôte sur laquelle est installée la machine virtuelle.	
Onglet Général	
Dossier d'installation	Dossier
Numéro de série	SerialNo
Onglet Matériel	
Type de virtualisation	VmType

Nom	Nom SQL
Etat de la machine virtuelle	VmStatus
CPU max.	fMaxCpu
CPU min.	fMinCpu
Mémoire max.	IMaxMemory
Mémoire min.	IMinMemory

Afficher un tableau de bord des environnements de virtualisation

Cliquez sur le lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Equipements informatiques/ Tableau de bord : Virtualisation du navigateur.

Afficher les serveurs de gestion d'environnements virtuels

1. Cliquez sur le lien Gestion de parc/ Configurations des biens/ Equipements informatiques/ Serveurs de gestion d'environnements virtuels du navigateur.

Parc Chapitre 4: Parc informatique
Chapitre 5: Téléphones

Les téléphones dans Asset Manager sont considérés comme des éléments du parc. Si vous décidez de les gérer comme des biens, ils peuvent être enregistrés dans la table des téléphones.

Téléphones et fonctions

Tous les types de gestion permettent de décrire les téléphones ; voir Gestion individualisée (par bien).

Dans Asset Manager, les tables concernées par la gestion des téléphones sont les suivantes :

- La table des natures
 Dans cette table, vous précisez que le modèle d'un élément du parc permet de créer également un enregistrement dans la table des biens et celle des téléphones.
- La table des modèles
 Dans cette table, vous créez les modèles d'élément du parc qui sont enregistrés dans la table des biens et la table des téléphones.
- La table des téléphones Cette table contient tous les enregistrements correspondant à des téléphones.
- La table des affectations de fonctions aux touches
 Dans cette table, vous associez des fonctions aux touches d'un téléphone.
- La table des modèles de fonctions téléphoniques Cette table permet de créer des modèles de fonctions téléphoniques.
- La table des fonctions téléphoniques
 Cette table permet de voir les fonctions téléphoniques utilisées par l'ensemble des téléphones de votre société.



Gestion des téléphones

Gérer les téléphones dans Asset Manager consiste à :

- les enregistrer dans la table des téléphones
- · associer certaines fonctions à leurs touches

Pour consulter le détail d'un enregistrement de la table des téléphones, effectuez l'une des actions suivantes :

- Affichez les téléphones (lien Gestion du parc/ Configuration des biens/ Téléphonie/ Téléphones du navigateur).
- Sélectionnez un enregistrement correspondant à un téléphone dans la table des biens et sélectionnez l'onglet **Téléphone**.

Attention: Si l'onglet **Téléphone** n'apparaît dans le détail d'un bien, la nature de son modèle n'indique pas **Téléphone** dans le champ **Crée aussi**.

Créer des téléphones

Pour créer un téléphone :

- Créez une nature dans laquelle les champs Crée et Crée aussi ont pour valeur Elément de parc et Téléphone.
 Voir Créer la nature pour un modèle d'élément du parc
- 2. Créez un modèle de téléphone.
- Créez un enregistrement dans la table des biens correspondant à votre téléphone. Ce dernier enregistrement crée également un enregistrement dans la table des téléphones.
- 4. Sélectionnez l'onglet Téléphone.
- 5. Saisissez le numéro et l'extension du téléphone.
- Sélectionnez les options Boîte vocale et Haut-parleur en fonction des spécificités du téléphone.
- 7. Renseignez le lien **Renvoi d'appel vers** en indiquant le téléphone utilisé pour le renvoi d'appel. Ce lien pointe vers un autre enregistrement de la table des téléphones.
- 8. Dans le champ **ID de la ligne d'appel**, indiquez le numéro CLI (Command-line interface) du téléphone.
- 9. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.

Associer une fonction à la touche d'un téléphone

Avant de pouvoir associer une fonction à la touche d'un téléphone, vous devez créer un modèle de cette fonction et cette fonction elle-même.

Remarque: Vous devez créer des modèles de fonction et des fonctions dans le client Windows.

Créer des modèles de fonction

Pour créer une fonction :

- 1. Affichez la liste des modèles de fonctions téléphoniques à l'aide du menu Administration/Liste des écrans.
- 2. Créez le modèle de fonction en renseignant le champ **Description**.

Créer des fonctions

Pour créer une fonction :

- 1. Affichez la liste des fonctions téléphoniques à l'aide du menu Administration/Liste des écrans.
- 2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
- 3. Saisissez une valeur dans le champ **Description**.
- 4. Renseignez le lien **Modèle** avec le modèle de fonction téléphonique créé précédemment.
- Sélectionnez l'option Fonction activable si cette fonction est activable ou désactivable à partir de codes que vous indiquez dans les champs qui apparaissent à la sélection de cette option.
- 6. Sélectionnez l'option **Identification requise** si l'utilisation de la fonction nécessite la saisie d'un code d'identification.

Associer une fonction à la touche d'un téléphone

Pour associer une fonction à la touche d'un téléphone :

- 1. Affichez les éléments de parc (lien Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Eléments de parc du navigateur).
- 2. Sélectionnez un enregistrement correspondant à un téléphone.
- 3. Sélectionnez l'onglet Fonctions.

- 4. Cliquez sur (client Windows) ou sur Ajouter (client Web).
- 5. Dans le champ **Première touche**, indiquez le numéro de la première touche de fonction sur le combiné du téléphone. Dans la plupart des cas, cette première touche est soit 1 soit 0. Si la première touche est 0, le nombre de touches de fonctions sur le combiné est égal à n + la touche 0.

Si **0** est la première touche du combiné, le numéro **5** est en 6ème position sur le combiné.

- 6. Dans le champ **Nombre de touches**, indiquez le nombre de touches auxquelles vous pouvez associer des fonctions. N'oubliez pas d'ajouter 1 à ce nombre de touches si 0 est indiqué dans le champ **Première touche**.
- 7. Renseignez le lien **Fonction** avec la fonction que vous désirez associer à la touche de votre téléphone.
- 8. cliquez sur le bouton Ajouter.

Chapitre 6: Helpdesk

Fonctionnement général	113
Cas pratiques	118
Libre-service	125
Prise d'appel	126
Groupes de support	143
Types de problèmes	148
Dossiers de support	150
Gravités	166
Procédures d'escalade	168
Base de connaissance	175
Arbres de résolution	176
Outils de suivi	182
Références	187

Fonctionnement général

La gestion du helpdesk à l'aide d'Asset Manager s'adresse aux équipes d'assistance technique suffisamment structurées pour tirer partie d'un logiciel qui organise de manière rigoureuse la résolution des problèmes.

Les utilisateurs fréquents de la fonction Helpdesk sont, entre autres :

- Les techniciens en charge des appels de helpdesk.
- Les ingénieurs et techniciens en charge des dossiers de helpdesk.
- Les responsables de groupes de support.
- Les chefs de service helpdesk.
- Les responsables informatiques.

Pour rendre plus efficace votre Helpdesk, Asset Manager organise son travail, de la prise en compte des demandes jusqu'à la résolution des problèmes, avec un suivi complet.

Si l'équipe est peu étoffée ou peu structurée, l'utilisation des "Fiches d'intervention" peut suffire. Voir Interventions et Projets.

Mode de fonctionnement du module Helpdesk

Le schéma ci-dessous présente quelques-uns des automatismes qui structurent le helpdesk dans Asset Manager :

Helpdesk - automatismes



Lorsqu'un dossier de support est ouvert :

 Il est affecté à un groupe de support et à un membre de ce groupe. Asset Manager propose automatiquement un membre du groupe Helpdesk en fonction de l'emplacement du bien présentant un problème et du type de problème. Dans le cas des SGBD qui prennent en charge les doubles jointures externes, les contrats dans le cadre desquels le groupe de support est amené à intervenir sont également pris en compte dans la procédure de sélection automatique du groupe de support.

Attention: Pour connaître la liste des SGBD qui prennent en charge les doubles jointures externes, consultez la section SGBD qui prennent en charge les doubles jointures externes.

- Pour affecter automatiquement une procédure d'escalade au dossier de support, Asset Manager utilise un concept intermédiaire appelé "gravité". Asset Manager affecte automatiquement un niveau de gravité au dossier, selon le type de problème, la personne et le bien concernés par le dossier, et l'emplacement du bien.
- 3. Une fois la gravité établie, Asset Manager détermine automatiquement la procédure d'escalade associée au dossier. Elle est fonction de la gravité et de l'emplacement du bien.
- 4. La procédure d'escalade définit les actions à déclencher selon la façon dont évolue le traitement du dossier :
 - Certaines actions sont définies dans les alarmes surveillées par Asset Manager Automated Process Manager. Ces alarmes mesurent l'évolution du dossier dans le temps.
 - D'autres actions sont déclenchées dès que l'affectation du dossier change ou dès que l'état du dossier change (dossier ouvert, en attente d'affectation, clôturé, etc.).

Cette présentation de la gestion du helpdesk à l'aide d'Asset Manager est très générale. Pour plus d'informations, nous vous invitons à parcourir la suite de ce manuel.

Acteurs et tâches types de la fonction Helpdesk

A partir de quelques exemples concrets, ce paragraphe explique comment répartir les tâches de support entre les membres de l'équipe de support. Cette répartition dépend avant tout de la taille et du degré de structuration de votre équipe.

La répartition choisie sera formalisée grâce aux profils utilisateur qu'un administrateur d'Asset Manager peut attribuer aux acteurs de l'équipe Helpdesk.

Acteurs de l'équipe de support

Utilisateur libre-service (utilisateur du support sans accès au catalogue) : les utilisateurs qui n'appartiennent pas au groupe de support peuvent créer et afficher leurs propres dossiers.

Chargé d'appel : employé dont la tâche principale est d'enregistrer les demandes d'assistance. Sa compétence technique est plus ou moins élevée, selon votre mode d'organisation.

Chargé de dossier : personne techniquement compétente. Elle peut répondre à l'appel initial ou intervenir seulement dans le cas d'une résolution différée. Elle travaille essentiellement sur les dossiers de support.

Groupe de support : ensemble de techniciens capables de résoudre les mêmes types de problème dans un ensemble de localisations donné, et intervenant éventuellement dans le cadre de contrats.

Responsable de groupe de support : personne responsable d'un groupe de techniciens. Elle peut intervenir dès l'appel initial ou seulement dans le cas d'une résolution différée. Son rôle principal est de superviser l'activité du groupe de support.

Administrateur de support : personne qui supervise toute l'activité du helpdesk.

Tâches types à effectuer

- Enregistrement des problèmes
- Attribution des dossiers
- Résolution des problèmes et gestion des dossiers de support
- Supervision de l'activité
- Consultation des messages et nouvelles

Faire coïncider les acteurs avec les tâches à effectuer

La structure de votre équipe et les compétences des personnes conditionnent la façon dont les acteurs vont se répartir les tâches.

Utilisateur libre-service

Ils peuvent créer de nouveaux dossiers pour signaler les problèmes rencontrés.

- Ils peuvent afficher leurs dossiers ouverts et clôturés.
- Ils peuvent mettre à jour leurs dossiers soumis (en modifiant le bien associé, le type de problème, les descriptions et la réaffectation de la procédure d'escalade).
- Ils peuvent clôturer leurs dossiers soumis si nécessaire.

Opérateurs

- Dans tous les cas : ils enregistrent les demandes.
- S'ils ont des compétences techniques : ils assurent l'assistance de premier niveau. Ils créent des dossiers de support immédiatement clôturés si le problème est résolu, et des dossiers non clôturés dans le cas contraire.
- S'ils n'ont pas de compétence technique ils créent systématiquement des dossiers de support.
- S'ils sont également chargés de dossier, ils peuvent accéder au détail des dossiers de support de leur groupe.

Chargés de dossiers

- Si l'équipe est peu structurée : ils enregistrent les demandes depuis le début, comme un chargé d'appel.
- Si l'équipe est plus structurée : ils ne créent jamais les dossiers lors des appels, mais commencent à travailler au niveau des dossiers qui leur sont attribués par le responsable de groupe, l'administrateur de support ou par eux-mêmes en travaillant sur les dossiers attribués aux groupes dont ils sont membres.
- Dans tous les cas : les chargés de dossiers travaillent principalement sur les dossiers qui leur sont attribués.

Administrateur de support

Son rôle est de définir les groupes de support, les gravités, les calendriers, les procédures d'escalade, les caractéristiques de dossiers, la structure de l'arbre de résolution et les types de problèmes.

Dans certains cas, c'est lui qui attribue les dossiers créés par les chargés d'appel aux chargés de dossiers compétents.

Principales notions utilisées par la fonction Helpdesk

Cette section présente les notions-clés de la gestion du support. Ces informations se groupent en quatre catégories :

Eléments qui permettent de gérer la résolution des problèmes. Ces éléments permettent d'enregistrer les problèmes et de suivre leur résolution :

- Dossiers de support
- Interventions
- Nouvelles
- Base de connaissance
- Arbre de résolution

Eléments qui permettent de structurer la gestion du support. Ces éléments sont définis lors de la configuration du helpdesk d'Asset Manager et suivent l'évolution du groupe de support.

- Groupes de support
- Types de problèmes
- Gravités
- Calendriers de jours ouvrés
- Procédures d'escalade

Outils facilitant l'enregistrement des problèmes :

- Assistant de prise d'appel
- Assistant libre-service

Principaux intervenants de l'équipe de support :

- Administrateur de support
- Responsable de groupe de support
- Chargé de dossier

Autres rôles :

• Utilisateur libre-service

Toutes ces notions sont décrites dans le chapitre Helpdesk.

Il est conseillé de vous familiariser avec ces notions avant de poursuivre la lecture du présent manuel.

Procédure d'implémentation de la fonction Helpdesk

Pour implémenter la gestion du support dans de bonnes conditions, il est conseillé de respecter les étapes suivantes :

- Commencez par analyser votre organisation.
 L'implémentation de la gestion du helpdesk à l'aide d'Asset Manager nécessite l'analyse préalable de votre organisation : analysez les équipes d'assistance et leurs compétences, la façon dont sont traités les dossiers du helpdesk, etc.
- 2. Configurez la messagerie.
- 3. Modifiez si nécessaire les paramètres affichés par le menu **Edition/ Options**, groupe **Support**.
- 4. Configurez et exécutez Asset Manager Automated Process Manager.
- 5. Une fois l'analyse préalable terminée, vous pouvez définir les divers éléments qui constituent la base de la gestion du support : les groupes du helpdesk, les procédures d'escalade, etc. La définition de ces éléments permet de configurer des automatismes (attribution automatique de procédures d'escalade aux dossiers ouverts, déclenchement d'actions lors d'ouvertures de dossiers de support, affectation de dates limites de résolution, etc.).

Cas pratiques

Scénario 1 : Problème résolu dès la prise d'appel.	118
Scénario 2 : problème déjà enregistré sous forme de dossier.	
Scénario 3 : Problème devant être résolu de manière différée.	122

Scénario 1 : Problème résolu dès la prise d'appel.

Etape 1 : vous recevez l'appel d'un utilisateur.

Affichez l'assistant de prise d'appel à l'aide du menu Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Actions utilisateur/ Prise d'appel.

client Windows uniquement

Vous pouvez aussi afficher l'assistant en appuyant sur F2 si vous utilisez le client Windows.

Etape 2 : vous consignez les informations sur l'utilisateur.

- 1. Entrez le nom de l'appelant et cliquez sur Suivant.
- Modifiez le Contact si nécessaire, (le Contact est l'appelant par défaut) et cliquez sur Suivant.
- 3. Sélectionnez le bien en question et cliquez sur Suivant.
- 4. Ignorez la page de sélection "Dossier de support".

- 5. Indiquez le **Type de problème** et cliquez sur **Suivant**.
- 6. Attribuez la gravité et le procédure d'escalade.
- 7. Sélectionnez l'action Compléter un dossier et cliquez sur Terminer.

client Windows uniquement

Si vous affichez l'assistant en appuyant sur la touche **F2**, renseignez l'écran de prise d'appel comme indiqué ci-dessous :



Etape 3 : vous essayez de trouver une solution au problème.

Pour cela, cliquez sur Remain à droite de l'écran de détail du dossier (client Windows) ou sélectionnez **Résoudre** dans la lite déroulante **Action** (client Web).

4 Résolution			- O ×
Problème			
Type : Moniteur			
Description :			<u></u>
			<u> </u>
Est-ce que l'écran est tout noir ?			*
Non			
Oui		< Précédent	Suivant >
Solutions	,		
Résolution	Desc. courte		<u>D</u> étail
Ecran hors tension ou déconnectéVéri Appeler la maintenance iiyama au 01.4 Ecran hors tension ou déconnectéVéri La résolution ou le nombre de couleurs	Ecran noir Ecran en pann Ecran noir Mauvaise résol	e lution	Rejetées
🛛 🖗 Appeler la maintenance iiyama au 01.4	Ecran en pann	e	Enregistrer
			<u>C</u> hoisir
•		Þ	Fermer

- 1. Posez à l'utilisateur la question qui se trouve dans la partie **Questions**.
- 2. Sélectionnez une réponse et cliquez sur Suivant.
- 3. Les solutions standard du problème sont fournies dans le cadre **Solutions**. Examinez les solutions proposées en cochant la case **Détail**.

client Windows uniquement

Si vous affichez l'assistant en appuyant sur la touche **F2**, cliquez dans le champ **Description**, saisissez quelques informations, puis utilisez la section droite de l'écran de prise d'appel intitulée **Résolution**.

Etape 4 : vous mettez fin à la prise d'appel.

• Si une solution standard existe

Sélectionnez cette solution et cliquez sur le bouton Choisir.

Un dossier **Clôturé** est automatiquement créé avec les informations que vous venez de saisir. Pour le visualiser, affichez le tableau des dossiers de support à l'aide du lien **Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Dossiers de support** et sélectionnez le dossier.

Utilisez le numéro de dossier qui figure dans la barre de titre de la fenêtre de prise d'appel pour retrouver le dossier dans la table des dossiers de support.

Si aucune solution standard n'existe
 Décrivez le problème et sa solution dans le cadre **Description** et cliquez sur **Fermer**.
 Un dossier **Clôturé** est automatiquement créé avec les informations que vous venez de saisir.

client Windows uniquement

Si vous affichez l'assistant en appuyant sur la touche **F2**, décrivez le problème et sa solution dans le cadre **Description** de la fenêtre de gauche et cliquez sur

Scénario 2 : problème déjà enregistré sous forme de dossier.

Etape 1 : Vous recevez l'appel d'un utilisateur.

Affichez l'assistant de prise d'appel à l'aide du menu Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Actions utilisateur/ Prise d'appel.

client Windows uniquement

Vous pouvez aussi afficher l'assistant en appuyant sur F2 si vous utilisez le client Windows.

Etape 2 : vous complétez les informations sur le dossier sélectionné.

- 1. Entrez le nom de l'appelant et cliquez sur Suivant.
- 2. Modifiez le **Contact** si nécessaire, (le **Contact** est l'appelant par défaut) et cliquez sur **Suivant**.
- 3. Ignorez la page de sélection "Bien".
- 4. Sélectionnez le dossier et cliquez sur Suivant.
- 5. Indiquez le Type de problème et cliquez sur Suivant.
- 6. Attribuez la gravité et le procédure d'escalade.

client Windows uniquement

Si vous affichez l'assistant en appuyant sur la touche **F2**, renseignez l'écran de prise d'appel comme indiqué ci-dessous :



Etape 3 : vous mettez fin à la prise d'appel.



• Si le problème reste non-résolu Sélectionnez l'option **Enregistrer un appel** et cliquez sur **Terminer**. Le dossier est modifié en fonction de ce que vous avez saisi à l'étape 2.

- Si le problème est résolu
 Sélectionnez l'option Clôturer un dossier et cliquez sur Terminer.
 Le dossier est modifié en fonction de ce que vous avez précisé à l'étape 2. L'état du dossier est Clôturé.
- Si vous avez besoin d'accéder au détail d'un dossier
 Sélectionnez l'option Poursuivre un dossier ou Compléter un dossier et cliquez sur Terminer.

Le dossier est modifié en fonction de ce que vous avez précisé à l'étape 2 et vous pouvez continuer à le modifier.

Contrairement à l'action **Poursuivre un dossier**, l'action **Compléter un dossier** ne permet pas à Asset Manager de modifier les champs **Etat** ou **Affecté** dans le détail du dossier.

client Windows uniquement

Si vous affichez l'assistant à l'aide de la touche F2 :

- Si le problème reste non-résolu
 Cliquez sur le bouton <u>Enregistre l'appel</u>.
 Le dossier est modifié en fonction de ce que vous avez saisi dans le cadre de gauche.
- Si le problème est résolu
 Cliquez sur le bouton
 Cliquez sur le bouton

 Le dossier est modifié en fonction de ce que vous avez saisi dans le cadre de gauche. Ce dossier a l'état Clôturé.
- Si vous avez besoin d'accéder au détail d'un dossier Cliquez sur Pouguire... ou sur Compléte...
 Le dossier est modifié en fonction de ce que vous avez saisi dans le cadre de gauche et vous pouvez poursuivre la modification.
 Le bouton Compléte..., contrairement au bouton Pouguire..., ne permet pas à Asset Manager de modifier les champs Etat ou Affecté dans le détail du dossier.

Scénario 3 : Problème devant être résolu de manière différée.

Etape 1 : Vous recevez l'appel d'un utilisateur.

Affichez l'assistant de prise d'appel à l'aide du menu Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Actions utilisateur/ Prise d'appel.

client Windows uniquement

Vous pouvez aussi afficher l'assistant en appuyant sur F2 si vous utilisez le client Windows.

Etape 2 : vous complétez les informations du dossier.

- 1. Entrez le nom de l'appelant et cliquez sur Suivant.
- Modifiez le Contact si nécessaire, (le Contact est l'appelant par défaut) et cliquez sur Suivant.
- 3. Sélectionnez le bien et cliquez sur Suivant.
- 4. Ignorez la page de sélection "Dossier de support".
- 5. Indiquez le **Type de problème** et cliquez sur **Suivant**.
- 6. Attribuez la gravité et le procédure d'escalade.
- 7. Sélectionnez l'action Compléter un dossier et cliquez sur Terminer.

client Windows uniquement

Si vous affichez l'assistant en appuyant sur la touche **F2**, renseignez l'écran de prise d'appel comme indiqué ci-dessous :

🚰 Prise d'appel : Dossie	er N°D05001011		_ 🗆 ×
Dossier DOS001011	00:03:15	Chargé de dossier : ,	
Appelant : Listel, Susar	n 🔍 🖾 💌	Résolution	
Dossier :	< 🖬 = 📎	Questions	
Nouveau dossier		Uu'indique l'afficheur ?	
Bien : kard Colo	ır LaserJet série 9500 (LASO 🔍 🗉 🔹		<u> </u>
Type : Imprimant	te laser 🔍 🗉 💌	Rourrage papier	
Description : No printin	g 🔼	En ligne	
		Plus de toner	
		Problème de connexion	
		THE Athree	Summer
		C Deceneur	5 givanit >
		Solutions	
		Résolution	Détail
		P Reconnecter le câble :	Rejetées
		Imprimante en panne appeler la maintenance	
	-	Ouvre le capot arrière. Une feuille doit se trouver coincé	
Escalada :		Eteindre l'imprimante.Ouvrir le capot avant. Enlever le to	
A contacter : Listal Sur			Enregistrer
Meters (01.69.22	90.00		Chaisir
notes : 01 63 33	30.00		
Enregistrer l'appe	el 🚺 👔 👔	Pourguivre	Annuler

Etape 3 : vous essayez de trouver une solution au problème.

Cliquez sur **Résolution** à droite de l'écran de détail du dossier et lisez la section **Questions** de la fenêtre **Résolution** pour examiner le problème avec l'utilisateur. La liste de questions a été définie au préalable dans l'arbre de résolution (menu **Cycle de vie des biens / Helpdesk/ Arbre de résolution**).

Lisez la section Solutions pour voir si une solution standard existe déjà.

Dans cet exemple, supposons que le problème ne peut pas être résolu au moment de l'appel.

client Windows uniquement

Si vous affichez l'assistant en appuyant sur la touche **F2**, lisez la section **Questions** pour examiner le problème avec l'utilisateur.

Etape 4 : vous créez un dossier de support pour mémoriser le problème.

Cette étape ne s'applique qu'à l'assistant affiché en appuyant sur la touche **F2** du client Windows. Si vous utilisez l'assistant par le biais du lien **Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Actions utilisateur/ Prise d'appel**, vous pouvez ignorer cette étape car le dossier a déjà été créé à l'étape 2.

Cliquez sur le bouton <u>Enregistrer l'appel</u>.

Etape 5 : vous gérez le dossier de support existant.

Plusieurs méthodes permettent d'accéder à la liste des dossiers en cours de traitement :

- Lien Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Dossiers de support.
 Ce menu affiche la liste de tous les dossiers de support.
 Les filtres du menu spécifique Dossiers de support vous permettent de sélectionner les dossiers en fonction de critères que vous définissez.
- Menu Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Tableau de bord
 Ce menu affiche des listes de dossiers dont l'état n'est ni Clôturé ni Clôturé et vérifié. Le tableau de bord est différent selon qu'il est affiché par l'administrateur de support, le responsable de groupe ou simplement par un membre d'un groupe de support. Le bouton logicality.com permet d'afficher la liste des dossiers attribués à un technicien ou à un groupe sélectionné dans le tableau de bord.

Pour créer une fiche d'intervention dans le cadre d'un dossier :

Pour créer une fiche d'intervention dans le cadre d'un dossier de support, affichez le détail d'un dossier, puis

- cliquez sur *^e* a droite de l'écran de détail du dossier (client Windows) ou sélectionnez
 Intervention dans la liste déroulante Action (client Web).
- ou sélectionnez l'onglet **Intervention** et utilisez le bouton _■ (client Windows) ou **Ajouter** (client Web) pour ajouter des interventions au dossier de support.

Pour clôturer un dossier :

Lorsque le dossier est définitivement traité, affichez le détail du dossier et cliquez sur le bouton . Asset Manager crée un historique du dossier dans l'onglet **Activité**, modifie le champ **Description** (nom SQL : Description) de l'onglet **Général**, ajuste la date de clôture de l'onglet **Clôture** et modifie l'**Etat** (Nom SQL : seStatus) du dossier. Vous pouvez également effectuer une étape de plus en donnant la valeur **Clôturé et vérifié** au champ **Etat** lorsque vous avez fait le point avec l'utilisateur.

Libre-service

L'assistant libre-service étend la fonctionnalité de support en permettant aux employés de créer, mettre à jour et clôturer des dossiers eux-mêmes. Ce chapitre explique comment utiliser l'assistant libre-service d'Asset Manager, accessible à l'aide du lien **Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Actions utilisateur/ Libre-service**.

Cet assistant aide les utilisateurs à créer des dossiers, afficher leurs dossiers ouverts et clôturés, mettre à jour les détails des dossiers ouverts qu'ils ont soumis et clôturer si besoin est.

Utilisation de l'assistant libre-service

La page de l'assistant libre-service comprend deux parties : celle de gauche contient six boutons d'action et celle de droite affiche les résultats de requête.

Après avoir lancé l'assistant libre-service, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Afficher les dossiers ouverts et clôturés

La liste des dossiers ouverts intitulés "dossiers ouverts xxx" est affichée automatiquement à droite lors de l'exécution de l'assistant, où 'xxx' correspond au nom d'utilisateur en cours. Pour afficher les détails d'un dossier :

- 1. Sélectionnez le dossier à interroger dans la liste des dossiers ouverts.
- 2. Cliquez sur Visualiser le dossier.
- 3. Cliquez sur **Revenir aux dossiers** pour revenir à la liste. Répétez les étapes 1 à 3 pour afficher d'autres détails de dossier.

Pour afficher les dossiers clôturés, assurez-vous que la page de l'assistant est à l'état initial (la liste des dossiers ouverts est affichée à droite).

- 1. Cliquez sur Visualiser les dossiers clôturés.
- 2. Sélectionnez le dossier à interroger dans la liste des dossiers clôturés.
- 3. Cliquez sur Visualiser le dossier.
- 4. Cliquez sur **Revenir aux dossiers** pour revenir à la liste. Répétez les étapes 1 à 4 pour afficher d'autres détails de dossier.

Créer un nouveau dossier

- 1. Cliquez sur Ouvrir un nouveau dossier.
- 2. Renseignez les attributs du dossier.

3. Cliquez sur **OK**.

Un nouveau dossier associé à l'état "En attente d'affectation" est enregistré automatiquement dans le tableau des dossiers de support. Le groupe de support recevra le dossier et y répondra.

Ajouter des informations complémentaires après la création d'un dossier

Vous pouvez ajouter des commentaires au dossier ouvert que vous venez de soumettre.

- 1. Sélectionnez le dossier à mettre à jour dans la liste des dossiers ouverts.
- 2. Cliquez sur Mettre à jour le dossier.
- 3. Entrez les informations dans le champ **Commentaires** et cliquez sur la coche pour vérifier.
- 4. Cliquez sur OK.

Clôturer le dossier

Vous pouvez clôturer le dossier si nécessaire. C'est le cas, par exemple, si vous avez déjà trouvé la solution. Vous n'avez alors plus besoin de l'aide de l'ingénieur de support.

- 1. Sélectionnez le dossier à clôturer dans la liste des dossiers ouverts.
- 2. Cliquez sur Clôturer le dossier.
- 3. Entrez les notes **Résolution** et activez la case à cocher pour vérifier les informations.
- 4. Cliquez sur OK.

Prise d'appel

Ce chapitre explique comment utiliser l'assistant de prise d'appel d'Asset Manager, accessible via le lien **Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Actions utilisateur/ Prise d'appel**, l'icône **3** (client Windows) ou la touche F2 du clavier (client Windows).

L'assistant de prise d'appel est une fonction qui guide pas à pas la personne qui enregistre les appels ("appel" est utilisé au sens large : appel téléphonique, visite d'un utilisateur, fax, etc.).

Il donne une vue simplifiée et guidée d'un dossier existant ou en cours de création.

Il est conçu pour faciliter au maximum l'étape d'enregistrement des demandes de support.

Les étapes d'une prise d'appel sont les suivantes :

- 1. Identification de l'appelant.
- 2. Si l'appel concerne un dossier qui a déjà été créé : enrichissement du dossier existant avec les nouvelles informations, clôture éventuelle.
- 3. Si l'appel concerne un problème qui n'a pas encore été enregistré :
 - a. Saisie des informations sur le problème.
 - b. Création d'un dossier de support, clôturé ou ouvert.

Schéma de déroulement de la prise d'appel

L'assistant de prise d'appel vous aide dans la saisie des appels que reçoit l'équipe de support. L'utilisation de cet outil n'est pas obligatoire ; vous pouvez créer des dossiers sans utiliser cet assistant.

Schéma synthétique d'une prise d'appel :

Prise d'appel - étapes



Activer l'assistant de prise d'appel

Activez l'assistant de prise d'appel à l'aide du lien Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Actions utilisateur/ Prise d'appel, de la touche F2 (client Windows) ou en cliquant sur 12 (client Windows).

Astuce: Pour les utilisateurs du client Windows, si une prise d'appel est déjà en cours Asset Manager affiche une nouvelle fenêtre de gestion des appels et déclenche une prise d'appel supplémentaire.

Renseigner l'écran de prise d'appel

Ce paragraphe explique comment renseigner l'écran de prise d'appel :

- Conception de l'écran de prise d'appel qui s'affiche à l'aide de la touche F2.
- Saisie des informations
- Champs renseignés automatiquement

Ergonomie de l'écran de prise d'appel

L'écran de prise d'appel affiché à l'aide de la touche F2 du client Windows comporte plusieurs parties :

- La barre d'état en haut de l'écran affiche des informations générales.
- La partie gauche de l'écran doit être renseignée. Elle est intitulée "zone de saisie".
- La partie droite de l'écran apporte des informations sur le champ sélectionné dans la partie gauche de l'écran. Elle est intitulée "zone d'aide".

Barre d'état

Dossier FILE16 00:03:44 Chargé de dossier : Bercher, Georges

Numéro de dossier

Le numéro qui apparaît à gauche en début de prise d'appel est le numéro qui sera attribué au dossier si vous décidez d'en créer un en fin de prise d'appel. Ainsi, il est facile d'attribuer la référence du dossier à l'appelant. Par la suite, le numéro affiché est soit celui du nouveau dossier en cours de création, soit celui de l'ancien dossier à modifier.

Indicateur de temps écoulé

L'indicateur multicolore affiche le temps écoulé depuis le moment où vous avez déclenché la prise d'appel.

Les paramètres de l'indicateur sont modifiables à l'aide du menu **Edition/ Options**, catégorie **Helpdesk**.

L'indicateur ne provoque aucune action automatique : il ne sert que de repère.

Chargé du dossier

Le chargé du dossier est celui du dossier sélectionné dans le champ **Dossier** de la partie gauche de l'écran, si l'appel concerne un dossier existant.

A l'ouverture d'un nouveau dossier, Asset Manager sélectionne automatiquement le chargé de dossier dans le groupe de support auquel est affecté le dossier.

Zone de saisie

Pour passer d'un champ à l'autre, utilisez la souris ou la touche de tabulation du clavier.

• Si le champ **Dossier** n'est pas renseigné, l'écran de gauche affiche un cadre **Nouveau dossier**.

• Si le champ **Dossier** est renseigné (automatiquement ou manuellement), l'écran de gauche affiche un cadre **Compléter un dossier**.

Pour forcer la création d'un nouveau dossier lorsque le champ **Dossier** est renseigné, cliquez sur le bouton ». Cliquez à nouveau dessus pour revenir à l'état qui vous permet de compléter le dossier sélectionné.

Zone d'aide

Les informations de la zone d'aide ne sont pas immédiatement actualisées. Le délai de mise à jour a été instauré pour que le déplacement d'un champ à l'autre ne soit pas ralenti par l'actualisation. Vous pouvez modifier ce paramètre à l'aide du menu **Edition/ Options**, groupe **Helpdesk**.

Pour mettre à jour les données sans attendre, appuyez sur **F5** ou cliquez sur *****. Ce bouton n'apparaît que s'il existe des informations à actualiser.

Saisie des informations

Appelant

Il s'agit de la personne qui vous appelle pour signaler un problème.



Client Windows uniquement

Appuyez sur la touche F2 du client Windows pour afficher les données de l'appelant dans l'écran de prise d'appel.

Appelan	t
Fonction :	Contrôleur de gestion
Service :	Direction Adm & Financière, 🤍 🗉 💌
Localisation :	/Immeuble Ariane/30ème Etage/024 - Burea 🔍 🗉 💌
Téléphone :	2 345 98 05
Fax:	2 345 98 01
Formation :	

Contact

Personne à contacter pour le dossier. Cette information se retrouve dans le champ **Contact** de l'onglet **Général** du détail du dossier de support.



Client Windows uniquement

Appuyez sur la touche F2 du client Windows pour afficher les données de contact dans l'écran de prise d'appel.

Contact	
Fonction :	Contrôleur de gestion
Service :	Direction Adm & Financière, 🔍 🗆 💌
Localisation :	/Immeuble Ariane/30ème Etage/024 - Burea 🔍 🗆 💌
Téléphone :	2 345 98 05
Fax:	2 345 98 01
Formation :	

Bien

Cette page permet d'indiquer quel est le bien qui pose problème.



Elle contient plusieurs boutons :

- Voir les biens de l'appelant : biens dont l'appelant est responsable.
- Voir les biens de l'utilisateur : biens appartenant à l'utilisateur.
- Voir les biens du responsable : biens appartenant au responsable.
- Voir les biens de la localisation : biens localisés au même endroit que l'appelant.

client Windows uniquement

Appuyez sur la touche F2 du client Windows pour afficher les données des biens dans l'écran de prise d'appel.



Si l'icône apparaît dans la zone d'aide, cliquez dessus pour lancer la recherche de données.

On y trouve plusieurs sous-onglets :

- Onglet Utilisateur et Resp. : biens dont l'appelant est l'utilisateur ou le responsable.
- L'onglet Localisation : biens localisés au même endroit que l'appelant.
- Onglet **Connexions** : tous les biens connectés au bien sélectionné (ce dernier étant par défaut le bien sélectionné dans la zone de saisie).
- Onglet Logiciels : licences logicielles de type Par utilisateur nommé utilisées par l'appelant.

Si vous cochez la case **Biens principaux seulement** dans les sous-onglets **Utilisateur**, **Resp.** et **Localisation**, seuls les biens à la racine de l'arborescence des biens sont affichés.

Dossier

Cette page permet d'indiquer le dossier afférant au problème.



- Dossiers de l'appelant (ouverts) : dossiers dont le champ Contact (onglet Général) a la même valeur que le champ Appelant de l'écran de prise d'appel. Les champs Etat et Contact (Noms SQL : seStatus et Contact) servent de critère de filtre.
- **Dossiers de l'appelant (tous)** : tous les dossiers ouverts et clôturés d'un appelant, pour un bien ou tous les dossiers d'importance ouverts ou clôturés.

client Windows uniquement

Appuyez sur la touche F2 du client Windows pour afficher les données du dossier dans l'écran de prise d'appel.



Ne renseignez ce champ que dans deux cas :

- Pour compléter ou modifier un dossier existant. (le problème signalé par l'appelant a déjà donné lieu à la création d'un dossier).
- Pour créer un nouveau dossier et le rattacher au dossier sélectionné dans le champ **Dossier**. Dans ce cas, procédez dans cet ordre :
 - a. Renseignez les champs Appelant et Dossier.
 - b. Cliquez sur le bouton ».
 - c. Renseignez les champs du cadre Nouveau dossier.

Ne renseignez pas les champs du cadre **Nouveau dossier** avant le champ **Dossier**, car les informations que vous y auriez saisies seraient alors effacées.

Si vous sélectionnez un dossier mais que vous vous apercevez ensuite que l'appel doit déboucher sur la création d'un nouveau dossier, cliquez sur le bouton ».

Attention: En mode Nouveau dossier, si le champ Dossier est renseigné, le nouveau dossier sera attaché au dossier existant en tant que dossier enfant.

Cliquez à nouveau dans le champ **Dossier** pour revenir à l'état qui vous permet de compléter le dossier sélectionné (partie droite de l'écran).

Dans la zone d'aide, un filtre vous permet d'afficher une sélection de dossiers ouverts (champ **Etat** du dossier différent de **Clôturé** et **Clôturé et vérifié**) ou bien une sélection de dossiers, quel que soit leur **Etat** :

- Dossiers de l'appelant (ouverts) : dossiers dont le champ Contact (onglet Général) a la même valeur que le champ Appelant de l'écran de prise d'appel. Les champs Etat et Contact (Noms SQL : seStatus et Contact) servent de critère de filtre.
- Dossiers du bien (ouverts) : dossiers dont le champ Bien a la même valeur que le champ Bien de l'écran de prise d'appel. Les champs Etat et Bien (Noms SQL : seStatus et Asset) servent de critère de filtre.

- Dossiers d'importance (ouverts) : dossiers dont la case Dossier d'importance (onglet Général) est cochée. Les champs Etat et Dossier d'importance (Noms SQL : seStatus et bHot) servent de critère de filtre.
- Les autres options suivies de la mention "(tous)" permettent de visualiser tous les dossiers ouverts et clôturés pour un appelant, pour un bien, ou tous les dossiers d'importance ouverts et clôturé.

Seules les informations de la zone d'aide de l'écran peuvent être consultées. Le cadre **Description** ne présente que le début du champ **Description** du dossier.

Pour modifier le dossier, vous devez descendre jusqu'au détail du dossier en cliquant sur le bouton d'agrandissement s.

Cliquez une seule fois dans la zone d'aide du dossier pour renseigner le champ **Dossier** de la zone de saisie. Attendez quelques instants que les informations soient actualisées ou appuyez sur la touche F5.

Type de problème

Ce champ indique le type de problème rencontré.

Assistant : 'Prise d'appel'. Prise d'appel : N	ouveau dossier (327 second	es)
Problem type	Probleme Réseau	
	< <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant > <u>I</u> erminer	Annuler

Par défaut, seuls les types de problèmes associés au modèle du bien sélectionné et à ses sousmodèles sont affichés dans la zone d'aide.

Si aucun bien n'est sélectionné, aucun type n'est affiché.

Si le bien n'est associé à aucun modèle, tous les types de problèmes sont affichés.

client Windows uniquement

Appuyez sur la touche F2 du client Windows pour afficher les données sur le type de problème dans l'écran de prise d'appel.



Pour forcer l'affichage de tous les types de problèmes, cochez la case **Voir tous les types de problèmes**.

Gravité et procédure d'escalade

Cette page permet de sélectionner la gravité et la procédure d'escalade les mieux adaptées à la résolution du problème rencontré.



Remarque: La création d'une procédure d'escalade étant plus du ressort de l'administrateur que du preneur d'appel, il est impossible de créer de procédure d'escalade directement à partir du champ **Escalade** de l'écran de prise d'appel.

Description (ou Complément de desc.)

Remarque: Cette section ne s'applique qu'à l'écran de prise d'appel affiché à l'aide de la touche **F2** dans le client Windows.

Ce champ permet de décrire le problème librement. Toute saisie est ajoutée au champ **Description** du dossier.

- Si vous êtes en train de compléter un dossier, Asset Manager affiche une fenêtre du type précédent dans la zone d'aide. et n'est pas modifiable.
- Si vous êtes en train de créer un nouveau dossier, la zone d'aide vous propose un écran d'aide à

la résolution : Résolution Est-ce que l'écran est tout noir ? Ś Aide <u>H</u>istorique Non Oui



-

Questions

Dans ce cadre s'affiche le nœud de l'arbre de résolution associé au type de problème sélectionné (le type de problème doit avoir été préalablement associé au nœud). Si une question est associée à ce nœud, l'assistant de prise d'appel donne le choix entre plusieurs réponses. Double-cliquez sur la réponse adéquate pour continuer à parcourir l'arbre de résolution. Vous pouvez également activer la zone où se trouvent les réponses (en sélectionnant l'une des réponses) et taper le numéro de la ligne de la réponse à sélectionner. Le bouton **Suivant** a le même effet. Le bouton **Précédent** permet de revenir en arrière dans l'arbre déjà parcouru. Il n'est pas possible de remonter plus loin que le nœud de départ associé au type de problème.

Bouton Arbre

Le bouton et positionne le curseur sur le nœud associé au type de problème.



Sélectionnez un nœud de l'arbre et cliquez sur Accéder pour changer le nœud de départ de la branche sur laquelle vous travaillez. Vous serez amené à utiliser cette technique si vous ne souhaitez pas parcourir toute la branche de l'arbre à un moment donné.

Case à cocher Aide

Cochez cette case pour afficher à la suite de la question, et entre parenthèses, le contenu de l'onglet Description du détail de la question (si une description a été préalablement entrée dans la table Arbre de résolution).

Case à cocher Historique

Cochez cette case pour afficher la liste des questions successives auxquelles vous avez déjà répondu en parcourant l'arbre de résolution.

Solutions

Le cadre Solutions de la zone d'aide contient les fiches de connaissance associées aux nœuds de la branche de l'arbre de résolution issue du nœud formé par la question du dessus.

Case à cocher Détail

Cochez cette case pour afficher le détail de la solution sélectionnée (champs Description et Résolution (Noms SQL : Description et Solution) dans la partie inférieure de la fenêtre Résolution.

Case à cocher Rejetées

Cochez cette case pour maintenir l'affichage de toutes les solutions depuis le nœud de départ, même celles qui ont été écartées lors du parcours de l'arborescence.

Champs renseignés automatiquement

Chargé du dossier

A l'ouverture d'un nouveau dossier, Asset Manager sélectionne automatiquement le chargé de dossier dans le groupe de support auquel est affecté le dossier.

Pour déterminer le groupe de support auquel le dossier est affecté, Asset Manager tient compte du type de problème que vous avez sélectionné, de l'emplacement du bien et éventuellement des contrats dans le cadre desquels interviennent les groupes de support :

- 1. Asset Manager recherche les groupes de support associés au type de problème du dossier.
- 2. Parmi les groupes ainsi retenus, Asset Manager recherche les groupes de support associés à la localisation la plus "proche" de celle du bien : localisation directe, sinon localisation parent, et ainsi de suite jusqu'à la localisation racine.
- Si le moteur de la base de données Asset Manager prend en charge les doubles jointures externes, Asset Manager recherche, parmi les groupes ainsi retenus, le groupe de support en fonction des contrats dans le cadre desquels les groupes de support interviennent et des contrats de maintenance couvrant le bien.

Attention: Pour connaître la liste des SGBD qui prennent en charge les doubles jointures externes, consultez la section SGBD qui prennent en charge les doubles jointures externes.

- 4. Si aucun groupe n'est trouvé, Asset Manager reprend les étapes 1, 2 et 3 en partant du type de problème d'un niveau supérieur dans l'arborescence des types de problèmes, et ceci jusqu'au type de problème racine.
- 5. Le chargé de dossier est sélectionné parmi les techniciens du groupe de support qui ont le moins de dossiers non clôturés en cours.

Remarque: Si plusieurs chargés de dossier conviennent, Asset Manager en retient un de manière aléatoire.

Champ Appelant

Si le champ **Appelant** est vide et que vous renseignez ou modifiez le champ **Bien**, alors le champ **Appelant** indique l'utilisateur du bien.

Cet automatisme prévaut sur les automatismes liés aux valeurs par défaut. Dès que la valeur de champ **Appelant** est validée, cet automatisme ne fonctionne plus.

Champ Contact

Asset Manager propose automatiquement une personne à contacter :

- Un champ **Contact** vide prend la même valeur que le champ **Appelant** lorsque vous renseignez ou modifiez ce dernier.
- Un champ **Contact** vide indique l'utilisateur du bien lorsque vous renseignez ou modifiez le champ **Bien**.

Ces automatismes prévalent sur les automatismes liés aux valeurs par défaut.

Dès que la valeur du champ Contact est validée, ces automatismes ne fonctionnent plus.

Champ Escalade

Détermination de la gravité du dossier

Pour déterminer comment le dossier de support doit être traité, Asset Manager a besoin de définir une notion supplémentaire, la gravité du dossier. La gravité du dossier n'apparaît pas dans l'écran de prise d'appel, mais vous pouvez la visualiser dans l'onglet **Suivi** du détail du dossier de support.

Lors de la création du dossier de support avec l'assistant de prise d'appel, Asset Manager lui attribue la gravité la plus élevée pour les éléments suivants :

- Type de problème
- Contact
- Bien
- Localisation du bien

Détermination de la procédure d'escalade

Une fois définie la gravité du dossier de support, Asset Manager propose automatiquement une procédure d'escalade en fonction des règles suivantes :

- 1. Asset Manager recherche les procédures d'escalade associées à la gravité du dossier (sousonglet Gravités de l'onglet Sélection du détail d'une procédure d'escalade).
- Parmi les procédures d'escalade ainsi retenues, Asset Manager recherche celle associée à la localisation la plus "proche" de celle du bien : localisation directe, sinon localisation parent, et ainsi de suite jusqu'à la localisation racine (dans le détail d'une procédure d'escalade, onglet Sélection, sous-onglet Localisations).

- Si aucune procédure d'escalade n'est trouvée, Asset Manager reprend les étapes 1 et 2 en augmentant d'un cran la gravité jusqu'à la gravité maximale.
- 4. Si aucune procédure d'escalade n'est trouvée, Asset Manager reprend les étapes 1 et 2 en diminuant d'un cran la gravité jusqu'à la gravité 0.

Terminer la prise d'appel

Vous pouvez mettre fin à la prise d'appel de plusieurs manières :

- En utilisant le bouton Sélectionner ou Enregistrer de la fenêtre Résolution affiché en cliquant sur de l'écran de détail du dossier (client Windows) ou en sélectionnant Résoudre dans la liste déroulante Action (client Web).
- En sélectionnant les options Enregistrer un appel, Clôturer un dossier, Poursuivre un dossier et Compléter un dossier de l'assistant Prise d'appel affiché à l'aide du lien Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Actions utilisateur/ Prise d'appel du navigateur.
- En utilisant les boutons 🚳 Erregister Igapel , 🐼 Dixuer le dossier , 🐑 Pourguivre... et 💰 Comoléter... de l'assistant Prise d'appel affiché en appuyant sur la touche F2 du client Windows.

Dans tous les cas, la fenêtre de gestion de la prise d'appel se ferme, le dossier est créé ou mis à jour avec les informations saisies pendant la prise d'appel.

Le tableau ci-dessous résume les informations qui sont copiées au niveau du détail du dossier lors de l'utilisation de l'un des cinq boutons :

Prise	d'appel	- valeur	des d	champs	des	dossiers	selon	le bouton	utilisé	

Detail du dossier										
Boutons	de l'écran	Champ Etat (Nom SQL	Onglet Général	Onglet Clôture						
		: sestatus)	Champ Descriptio n (Nom SQL : Descriptio n)	Champ Résolutio n (nom SQL : Solution)	Champ Diagnostics (Nom SQL : StandardSo I)	Champ Clôtur é le (nom SQL : dtEnd)				

Détail du dossier									
Résolutio n	Sélectionner	Clôturé	Descriptio n de la zone de saisie des données de l'écran de prise d'appel	Questions et réponses de la zone d'aide	Identificateur et description courte de la solution	Date de clôture			
	Enregistrer	Attribué ou En cours ou En attente d'affectatio n	Descriptio n de la zone de saisie de l'écran de prise d'appel suivie des questions et réponses de la zone d'aide						

Prise d'appel - valeur des champs des dossiers selon le bouton utilisé, suite

Détail du dossier								
Prise d'appel	Clôturer le dossier Clôturer le dossier	Clôturé	Descriptio n de la zone de saisie des données de l'écran de prise d'appel			Date de clôture		
	Compléter un appel ou Compléter un dossier	Attribué ou En cours ou En attente d'affectatio n	Descriptio n de la zone de saisie des données de l'écran de prise d'appel					
	Pourguivre Poursuivre un dossier	En cours (la personne indiquée dans le champ Affectée (nom SQL : Assignee) est le preneur d'appel)	Descriptio n de la zone de saisie des données de l'écran de prise d'appel					

Prise	d'annel	- valeur	des	champs	des	dossiers	selon	٩	houton	utilisé	suite
LU26	u appei	- vaicui	ues	champs	ues	00331613	361011	1C	Douton	uunse,	Suite

Problème résolu au moment de l'appel avec une "Solution possible" dans l'écran de droite Cliquez sur Choix pour clôturer le dossier et l'associer à la solution choisie.

Le détail du dossier n'apparaît pas à l'écran. Son numéro s'affiche dans la barre de titre de la fenêtre de prise d'appel. Vous pouvez ainsi retrouver le dossier à l'aide du lien **Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Dossiers de support**.

Problème résolu au moment de l'appel, sans "Solution possible" dans l'écran de droite Cliquez sur fichier de base de connaissance.

Le détail du dossier n'apparaît pas à l'écran. Son numéro s'affiche dans la barre de titre de la fenêtre de prise d'appel. Vous pouvez ainsi retrouver le dossier à l'aide du lien **Cycle de vie des biens/** Helpdesk/ Dossiers de support.

Problème non résolu, avec mémorisation des questions et des réponses, sans accès immédiat au dossier

Si le problème n'est pas résolu au moment de l'appel, et que vous souhaitez mémoriser l'ensemble

des questions et des réponses ressortant des échanges avec l'appelant, sans accéder de suite au dossier de support :

- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l'appel et le parcours que vous avez effectué dans l'arbre de résolution, sans clôturer le dossier. Le détail du dossier n'apparaît pas à l'écran. Son numéro s'affiche dans la barre de titre de la fenêtre de prise d'appel. Vous pouvez ainsi retrouver le dossier à l'aide du lien Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Dossiers de support.
- 2. Si vous cliquez sur le bouton dans le détail du dossier, vous accédez directement au nœud de l'arbre de résolution où vous étiez arrivé lors de la prise d'appel.

Problème non résolu, pas de mémorisation des questions/ réponses ni d'accès immédiat au dossier

Si le problème n'est pas résolu au moment de l'appel, et que vous ne souhaitez ni mémoriser l'ensemble des questions/ réponses ressortant des échanges avec l'appelant ni accéder immédiatement au dossier :

- 1. Cliquez sur <u>creegister l'appel</u> pour enregistrer l'appel sans enregistrer le chemin pris dans l'arbre de résolution.
- Le détail du dossier n'apparaît pas à l'écran. Son numéro s'affiche dans la barre de titre de la fenêtre de prise d'appel. Vous pouvez ainsi retrouver le dossier à l'aide du lien Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Dossiers de support.

Problème non résolu et accès immédiat au dossier

Si le problème n'est pas résolu au moment de l'appel et que vous souhaitez immédiatement accéder au dossier, deux possibilités s'offrent à vous :

- Cliquez sur le bouton Pourguivre...
- Ou cliquez sur Compléter...

Dans les deux cas :

- Les informations de la prise d'appel s'inscrivent dans le détail du dossier.
- Le détail du dossier s'affiche.

Différence entre 🛛 🐑 Pourguivre... et 🦨 Compléter... :

Si le preneur d'appel sélectionne un dossier dont il n'est pas le chargé mais pour lequel il est compétent, Il clique ensuite sur <u>Pourpuire</u>. Asset Manager définit automatiquement le champ **Etat** sur **En cours** et modifie le champ **Affecté** pour indiquer le preneur d'appel en tant que chargé. Ceci se produit même si le dossier de support est déjà attribué à un chargé, quel que soit l'état du dossier.

Remarque: Le preneur d'appel ne peut utiliser le bouton ve pourpoire que s'il a le droit de le faire (onglet **Profil** du détail de l'enregistrement de la table des employés et services correspondant au preneur d'appel) et si son groupe de support est capable de résoudre le

type de problème concerné. Si ces conditions ne sont pas respectées, le bouton verte pourguive... s'affiche en grisé. Il faut alors enregistrer l'appel avec le bouton **Enregistrer l'appel** ou **Enregistrer** pour en garder une trace.

Si le preneur d'appel sélectionne un dossier et appuie sur le bouton <u>formetter</u>, il accède au détail du dossier de support, mais à la différence du bouton <u>Pourpuire</u>, Asset Manager ne modifie ni le champ **Etat** ni le champ **Chargé** du détail du dossier.

Remarque: Le preneur d'appel ne peut utiliser le bouton que s'il a le droit de le faire (onglet **Profil** du détail de l'enregistrement de la table des employés et services correspondant au preneur d'appel). Sinon, le bouton set grisé.

Note sur les droits des preneurs d'appel

Les conditions d'accès des preneurs d'appel à la base de données Asset Manager peuvent être définies :

• A l'aide des profils utilisateur habituels indiqués dans le champ **Profil** (Nom SQL : Profile) de l'onglet **Profil** du détail des enregistrements de la table des employés et des services.

Touches de raccourci utilisables lors de la prise d'appel

Dans l'écran de prise d'appel, des touches de fonction (du clavier) et des boutons ont été définis pour faciliter le déplacement d'un champ à l'autre, de la zone d'aide vers la zone de saisie et viceversa :

Alt+"flèche vers la droite"	Si le curseur est positionné dans la zone de saisie, il est déplacé dans la zone d'aide.
Alt+"flèche vers la gauche"	Si le curseur est positionné dans la zone d'aide, il est déplacé dans la zone de saisie.
Alt+x (si les majuscules sont activées) ou Maj+Alt+x (si les minuscules sont activées) où "x" est un chiffre de 1 à 8	Si le curseur est positionné dans la zone de saisie, il est déplacé dans le xième champ de l'écran. Les champs sont numérotés de 1 à 8 en partant du haut. Remarque importante Vous ne pouvez pas utiliser le pavé numérique.
Ctrl+x, où "x" est le caractère de raccourci affecté à un type de problème.	Permet de renseigner automatiquement le champ Type . Peut être utilisé quelle que soit la position du curseur.

Prise d'appel - touches de raccourci, suite

F5	Si le curseur est dans la zone de saisie, permet d'actualiser immédiatement la zone d'aide. Si le curseur est dans la zone d'aide, actualise immédiatement la zone de saisie à partir de l'information sélectionnée.
F6	Masque la zone de saisie.
F7	Masque la zone d'aide.
F8	Affiche de manière cyclique : la zone de saisie seule, la zone d'aide seule et les deux zones.
8	Si le curseur est dans la zone de saisie, permet d'actualiser immédiatement la zone d'aide. L'icône n'est affichée que s'il existe des informations à actualiser.

Remarque: A propos de l'actualisation de l'écran de prise d'appel : afin de ne pas ralentir le travail de saisie, l'assistant de prise d'appel n'actualise pas immédiatement les informations affichées lorsque vous déplacez le curseur d'un champ à l'autre dans la zone de saisie, ou lorsque vous sélectionnez une information dans la zone d'aide. Par défaut, le temps de réaction est de 1 seconde. Ce paramètre est modifiable à l'aide du menu **Edition/ Options**, groupe **Helpdesk**.

Groupes de support

Ce chapitre explique comment décrire et gérer les groupes de support avec Asset Manager.

Un groupe de support est constitué d'un ensemble de techniciens de support capables de résoudre des problèmes similaires sur un ensemble donné de localisations et agissant dans le cadre de contrats.

Ces groupes reflètent votre organisation interne : définir un groupe revient à déterminer qui résout quels types de problèmes, à quels endroits et dans le cadre de quels contrats.

Les groupes de support sont gérés dans une liste accessible à l'aide du lien **Gestion de** l'organisation/ **Opérations/ Groupes d'employés**.

Remarque: Dans le cadre du helpdesk, un groupe d'employés est appelé "groupe de support".

Structure d'un groupe de support

Les groupes de support sont organisés de façon hiérarchique. Tout groupe de support peut donc avoir un groupe de support parent, décrit dans le champ Sous-groupe de (Nom SQL : Parent), et un

groupe de support enfant. Lors de la création d'un sous-groupe, les compétences, les localisations et les contrats du groupe de support parent sont automatiquement propagés sur le sous-groupe.

Attention: Une fois les sous-groupes créés, si vous ajoutez une localisation (ou une compétence ou un contrat) au groupe de support parent, cette localisation (compétence/ contrat) n'est pas automatiquement propagée sur les sous-groupes.

L'option Affectable (Nom SQL : bAssignable) option (nom SQL : bAssignable) détermine si l'on peut ou non affecter un dossier de support à ce groupe. Ceci permet de distinguer les groupes opérationnels prenant en charge les dossiers de support des groupes qui servent à catégoriser les groupes de support.

Exemple

Le groupe de support "Paris" peut contenir deux sous-groupes correspondant à deux sites de support. Le groupe de support "Paris" ne sert qu'à structurer les groupes de support ; ce sont les deux sous-groupes qui traitent les dossiers de support.

Présentation des groupes de support

Principes de fonctionnement

Les groupes de support permettent d'attribuer un dossier à un ensemble de techniciens de support avant de l'attribuer à un technicien en particulier. Ceci peut être fait manuellement dans le détail d'un dossier en renseignant le champ **Groupe** (Nom SQL : EmplGroup) de l'onglet **Suivi**.

Asset Manager propose automatiquement un groupe de support lors de la création d'un dossier (que ce soit en fin de prise d'appel, ou lors de la création directe d'un dossier). La sélection automatique est effectuée par l'API **AmDefGroup()** si cette dernière est utilisée dans la valeur par défaut du lien **Groupe** (EmplGroup) :

- 1. Asset Manager recherche les groupes de support associés au type de problème du dossier.
- 2. Parmi les groupes ainsi retenus, Asset Manager recherche les groupes de support associés à la localisation la plus "proche" de celle du bien : localisation directe, sinon localisation parent, et ainsi de suite jusqu'à la localisation racine.
- Si aucun groupe ne peut être retenu par la méthode précédente, et si le moteur prend en charge les doubles jointures externes, Asset Manager recherche les groupes qui ne sont associés à aucun emplacement.
 Pour connaître la liste des SGBD qui prennent en charge les doubles jointures externes, consultez la section SGBD qui prennent en charge les doubles jointures externes.
- 4. Si le moteur prend en charge les doubles-jointures externes, Asset Manager sélectionne, parmi les groupes précédemment retenus, le groupe de support dans le cadre de contrats desquels les groupes de support interviennent et des contrats de maintenance couvrant le bien. Pour connaître la liste des SGBD qui prennent en charge les doubles jointures externes, consultez la section SGBD qui prennent en charge les doubles jointures externes.
5. Si aucun groupe n'est trouvé, Asset Manager reprend les étapes 1, 2 et 3 en partant du type de problème d'un niveau supérieur dans l'arborescence des types de problèmes, et ceci jusqu'au type de problème racine.

Créer des groupes de support adéquats

La mise en place de groupes de support suppose une bonne connaissance des compétences des techniciens de support et nécessite une analyse préalable de la structure et du fonctionnement de votre organisation. Pour ce faire, vous devez :

- 1. Déterminer les localisations correspondant aux zones de couvertures de vos équipes de support. Exemple : retenez un site, un bâtiment, une ville.... Un bureau est probablement trop précis.
- 2. Déterminez quels sont les types de problèmes significatifs dans la hiérarchie des types de problèmes. Exemple : vous pouvez retenir le type de problème "Logiciels bureautiques". Par contre, le type de problème Word, sous-type de "Logiciels bureautiques" sera probablement trop précis, si vos techniciens sont compétents pour plusieurs logiciels bureautiques à la fois.
- Croisez les localisations et types de problèmes pour créer un groupe de support par couple ainsi obtenu. En pratique, pour que chaque problème rencontré puisse être affecté à un groupe, il est conseillé de procéder ainsi :
 - a. Construisez une matrice, portant sur l'un de ses axes les types de problèmes significatifs et sur l'autre les localisations.
 - b. Placez-y les groupes de support qui interviennent en fonction de leurs compétences et des localisations qu'ils couvrent.

Il est possible que les compétences ne soient pas réparties de la même manière d'une localisation à une autre. Un site important peut par exemple disposer de techniciens spécialisés, alors qu'un site moins important ne disposera que d'un technicien généraliste.

Exemple

Avec les SGBD qui prennent en charge les doubles jointures externes, à type de problème et localisation équivalents, le contrat est l'élément discriminant dans l'affectation automatique d'un groupe de support.

Attention: Pour connaître la liste des SGBD qui prennent en charge les doubles jointures externes, consultez la section SGBD qui prennent en charge les doubles jointures externes.

Prenons l'exemple suivant :

- Un groupe de support "Groupe1" est compétent pour les "Type de problème1" de la "Localisation1" et associé au "Contrat1".
- Un groupe de support "Groupe2" est compétent pour les "Type de problème1" de la "Localisation1" et associé au "Contrat2".

Alors :

- Si vous créez un dossier sur un bien sous "Contrat1", il est affecté au "Groupe1"
- Si vous créez un dossier sur un bien sous "Contrat2", il est affecté au "Groupe2"

Remarque: Si aucun type de problème n'est spécifié pour un groupe, celui-ci est considéré comme compétent pour tous les types de problèmes.

Si aucune localisation n'est spécifiée pour un groupe, celui-ci est considéré comme compétent pour toutes les localisations.

Si aucun contrat n'est spécifié pour un groupe, on considère qu'il peut intervenir quel que soit le contrat de maintenance couvrant un bien.

Si aucun contrat n'est spécifié pour un groupe, on considère qu'il peut intervenir quel que soit le contrat de maintenance couvrant un bien.

Définir le responsable d'un groupe de support

Le responsable du groupe a un rôle particulier dans la hiérarchie "Administrateur d'Asset Manager/ Administrateur du support/ Responsable de groupe/ Technicien de support". Il peut par exemple visualiser l'ensemble des dossiers ouverts des techniciens de son groupe dans le "Tableau de bord".

Il est sélectionné dans la table des services et employés.

Pour déclarer un employé responsable d'un groupe de support, il faut renseigner le champ **Responsable** (Nom SQL : Supervisor) en haut du détail du groupe de support. Cela ne suffit pas pour lui donner accès aux fonctionnalités de la gestion du support : l'administrateur Asset Manager doit également octroyer les droits d'accès appropriés à l'aide de l'onglet **Profil** du lien **Gestion de l'organisation / Organisation/ Employés et services** du navigateur.

Attention: Habituellement, le responsable ne fait pas partie du groupe. Pour que ce soit le cas, vous devez l'ajouter à la composition du groupe. Dans le cas contraire, les nouvelles diffusées au groupe ne s'affichent pas sur l'écran du responsable qui ne peut pas être chargé de dossier.

Renseigner la composition des groupes de support

L'onglet **Composition** du détail d'un groupe de support permet de sélectionner les employés qui font partie du groupe de support. Il s'agit des "Techniciens de support".

Utilisez les boutons , et a pour ajouter, supprimer ou visualiser des techniciens de support.

Les techniciens sont choisis parmi les employés de la base.

Le technicien de support a un rôle particulier dans la hiérarchie "Administrateur d'Asset Manager/ Administrateur du support/ Responsable de groupe/ Technicien de support". Il peut par exemple visualiser dans le "Tableau de bord" l'ensemble des dossiers dont il a la charge et ceux de son groupe. Ajouter un employé à un "Groupe de support" ne suffit pas pour lui donner accès aux fonctionnalités de la gestion du support : l'administrateur Asset Manager doit également octroyer les droits d'accès appropriés à l'aide de l'onglet **Profil** du lien **Gestion de l'organisation / Organisation/** Employés et services du navigateur.

Un employé peut appartenir à plusieurs groupes de support différents.

Définir les localisations dans lesquelles le groupe intervient

L'onglet **Localisations** du détail d'un groupe de support permet de sélectionner les localisations dans lesquelles le groupe intervient.

Utilisez les boutons 🗉, 🖃 et 🛽 pour ajouter, supprimer, visualiser ou modifier des localisations.

Les localisations sont choisies dans la table des localisations. Une localisation peut être attribuée à plusieurs groupes de support.

Cet onglet permet à Asset Manager d'affecter automatiquement un dossier de support à un groupe de support (pendant une prise d'appel ou en création directe d'un dossier) en fonction de la **Localisation** du bien associé au dossier, du **type de problème** du dossier et des contrats de maintenance couvrant le bien.

Attention: Les localisations sont prises en compte dans la sélection automatique d'un groupe de support seulement si le SGBD prend en charge les doubles jointures externes. Pour connaître la liste des SGBD qui prennent en charge les doubles jointures externes, consultez la section GBD qui prennent en charge les doubles jointures externes.

Définir les contrats dans le cadre desquels le groupe de support intervient

L'onglet **Contrats** (Nom SQL : Contracts) du détail d'un groupe de support permet de sélectionner les contrats dans le cadre desquels le groupe intervient.

Utilisez les boutons , et s pour ajouter, supprimer, visualiser ou modifier des contrats.

Les contrats sont choisis dans la table des contrats. Un contrat peut être attribué à plusieurs groupes de support.

Si le SGBD prend en charge les doubles jointures externes, l'onglet **Contrats** permet à Asset Manager d'affecter automatiquement un dossier de support à un groupe de support (pendant une prise d'appel ou en création directe d'un dossier) en fonction de la **Localisation** du bien associé au dossier, du **Type de problème** du dossier, et des contrats de maintenance couvrant le bien.

Pour connaître la liste des SGBD qui prennent en charge les doubles jointures externes, consultez la section SGBD qui prennent en charge les doubles jointures externes.

Types de problèmes

Ce chapitre explique comment décrire et gérer différents types de problèmes de support avec Asset Manager.

Le type de problème fait partie de la description d'un dossier de support.

Les types de problèmes rencontrés par l'équipe de support sont décrits dans une table hiérarchique accessible à l'aide du lien **Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Types de problèmes**.

Exemple d'arborescence de types de problèmes :

- Problème imprimante
 - Imprimante laser
 - Imprimante à jet d'encre

Les types de problèmes sont associés à des groupes de support compétents pour les résoudre. Ainsi, lors de la création d'un dossier de support, une fois le type de problème sélectionné, Asset Manager propose automatiquement le groupe de support le plus approprié.

Les types de problèmes sont également utiles pour regrouper les dossiers et effectuer des statistiques.

Remarque: Une étiquette code à barres unique est associée à chaque procédure d'escalade créée. La valeur par défaut de cette étiquette est définie par un script qui fait appel à un compteur Asset Manager. Personnalisez le script pour adapter l'étiquette code à barres à vos besoins.

Code et raccourci d'un type de problème

Code (Code) et **Raccourci** (HotKey) sont les deux champs de la table **Types de problème** (amProblemClass) qui facilitent la sélection d'un type de problème pendant un appel ou dans le dossier de support.

Code

Outre le fait qu'il peut servir de clé de rapprochement avec une base de données externe, ce champ peut être utilisé à la place du champ **Nom** pour saisir et identifier les types de problèmes dans le détail d'un dossier de support ou lors de la prise d'appel.

Ceci est utile si vous souhaitez sélectionner les types de problèmes à l'aide d'identificateurs plus courts que le champ **Nom**, mais plus longs que le champ **Raccourci**.

Pour utiliser le champ **Code** à la place du champ **Nom**, vous devez modifier certains paramètres Asset Manager (voir plus loin).

Configurer Asset Manager pour utiliser les codes dans les détails du dossier

- 1. Démarrez Asset Manager Application Designer.
- 2. Sélectionnez la table Types de problème (amProblemClass).
- 3. Modifiez la chaîne de description de la table (cette chaîne décrit les enregistrements de la table lorsqu'ils sont sélectionnés par des liens) :
 - a. Sélectionnez la zone Chaîne.
 - b. Définissez une chaîne de description commençant par [Code].

Raccourci

Le raccourci permet de sélectionner rapidement le type de problème lors de la prise d'appel (en enfonçant conjointement la touche Ctrl du clavier et le caractère de raccourci). Il est composé d'un seul caractère. Il ne peut pas être utilisé directement dans le détail d'un dossier de support Asset Manager 2.0.

Associer une gravité à un type de problème

Asset Manager permet d'associer une gravité à chaque type de problème. Cette gravité permet de décider quels dossiers traiter en priorité.

Vous pouvez réaliser cette association :

- A partir du détail du type de problème : renseignez le champ **Gravité** (nom SQL : ISeverity) de l'onglet **Général** du détail du type de problème.
- A partir du détail de la gravité : cliquez sur
 → dans le sous-onglet **Types de problème** de l'onglet **Sélection** du détail de la gravité pour associer un type de problème à la gravité.

Pour déterminer la gravité d'un dossier de support, Asset Manager compare la gravité du type de problème à celles du bien, de la localisation du bien, et de l'utilisateur du bien : la gravité la plus élevée est retenue.

Lien entre type de problème et arbre de résolution

Le champ **Question** (Nom SQL : DecTreeNode) de l'onglet **Général** du détail du type de problème permet d'associer le type de problème à une question de l'arbre de résolution.

Ainsi, lorsque vous sollicitez l'arbre de résolution lors de la prise d'appel, Asset Manager affiche directement la question associée au type de problème que vous avez sélectionné, vous dispensant de parcourir l'arbre depuis sa racine.

Une question de l'arbre de résolution peut être associée à plusieurs types de problèmes.

Un type de problème ne peut être associé qu'à une seule question.

Lien entre type de problème et modèle

Le champ **Modèle** (Nom SQL : Model) de l'onglet **Général** du détail du type de problème permet d'associer le type de problème à un modèle de bien.

La valeur de ce champ est utilisée lors de la prise d'appel : une fois le bien sélectionné, l'assistant de prise d'appel n'affiche dans un premier temps que les types de problèmes associés au modèle.

Un modèle peut être associé à plusieurs types de problèmes.

Un type de problème ne peut être associé qu'à un seul modèle.

Groupes compétents pour un type de problème

L'onglet **Groupes** du détail d'un type de problème permet de sélectionner les groupes compétents pour résoudre le type de problème.

Cette information est utilisée lors de la création des dossiers de support pour déterminer le groupe auquel attribuer le dossier par défaut :

Asset Manager propose automatiquement un groupe de support lors de la création d'un dossier (que ce soit en fin de prise d'appel, ou lors de la création directe d'un dossier). La sélection automatique est effectuée de la manière suivante :

- 1. Asset Manager recherche les groupes de support associés au type de problème du dossier.
- 2. Parmi les groupes ainsi retenus, Asset Manager recherche les groupes de support associés à la localisation la plus "proche" de celle du bien : localisation directe, sinon localisation parent, et ainsi de suite jusqu'à la localisation racine.
- Si le moteur de la base de données Asset Manager prend en charge les doubles jointures externes, Asset Manager sélectionne, parmi les groupes ainsi retenus, le groupe de support en fonction des contrats dans le cadre desquels les groupes de support interviennent et des contrats de maintenance couvrant le bien.
 Pour connaître la liste des SGBD qui prennent en charge les doubles jointures externes, consultez la section SGBD qui prennent en charge les doubles jointures externes.
- Remarque: Si aucun groupe n'est trouvé, Asset Manager reprend les étapes 1, 2 et 3 en partant du type de problème d'un niveau supérieur dans l'arborescence des types de problèmes, et ceci jusqu'au type de problème racine.

Utilisez les boutons 🗉, 🖃 et 🛽 pour ajouter, supprimer, visualiser ou modifier des groupes.

Les groupes sont sélectionnés dans la table des groupes. Un groupe de support peut être associé à plusieurs types de problèmes.

Dossiers de support

Ce chapitre explique comment décrire et gérer les dossiers de support avec Asset Manager.

Un dossier de support permet de décrire un problème et de suivre sa résolution. Il peut être créé directement à l'aide du lien **Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Dossiers de support** ou avec l'assistant de prise d'appel, qui permet de créer un dossier de manière guidée et rapide.

Quand vous utilisez l'assistant de prise d'appel pour créer un dossier, deux cas de figure peuvent se présenter :

- Le problème est résolu au moment de l'appel : un dossier est créé avec l'état Clôturé et sert uniquement à garder une trace de l'appel.
- Le problème nécessite une prise en charge différée : un dossier est créé pour garder une trace du problème et gérer sa résolution. Il est attribué à un groupe de support et/ ou à un technicien de support qui le trouveront dans la liste des dossiers qui leur sont attribués.

Etat d'un dossier de support

L'état d'un dossier de support est indiqué dans le champ **Etat** (nom SQL : seStatus) en haut de la fenêtre de détail d'un dossier. La valeur de ce champ est sélectionnée dans une énumération dont vous ne pouvez pas modifier la liste de valeurs. Dans certains cas, une valeur est automatiquement attribuée à ce champ.

C'est le champ **Etat** (Nom SQL : seStatus) est ordonné : les valeurs indiquées ci-dessous figurent dans leur ordre hiérarchique. Ainsi, vous pouvez utiliser des opérateurs de comparaison dans les filtres et les requêtes sur la table des dossiers.

Exemple : Clôturé et vérifié > Clôturé.

En attente d'affectation

C'est la valeur par défaut pour un dossier.

Affecté

Cette valeur est affectée dès que le champ **Affecté** (nom SQL : Assignee) est renseigné. Il est impossible d'attribuer manuellement cette valeur si ce champ n'est pas renseigné.

En cours

Cette valeur doit être attribuée manuellement. La valeur des autres champs du dossier n'a pas d'importance.

Clôturé

Indique que le problème a été complètement traité.

Cette valeur est attribuée automatiquement lorsque le dossier est clôturé de l'une des manières suivantes :

- Création d'un historique de dossier dont le champ Nature (Nom SQL : Nature) est défini sur Clôture à l'aide du bouton du détail du dossier.
- Sélection d'une solution dans la fenêtre de résolution.
- Activation du bouton Clôturer un dossier de l'écran de prise d'appel.

Vous pouvez également sélectionner cette valeur manuellement.

Lorsque cette valeur est attribuée, le champ **Clôturé le** (nom SQL : dtEnd) de l'onglet **Clôture** du dossier est renseigné automatiquement.

Clôturé et vérifié

Cette valeur doit être attribuée manuellement. La valeur des autres champs du dossier n'a pas d'importance. Elle indique que le problème a non seulement été complètement traité, mais également vérifié par une personne de l'équipe de support ou l'utilisateur lui-même.

Affectation d'un dossier

Les dossiers de support sont en général affectés à un groupe de support et à un chargé de dossier faisant partie de ce groupe.

C'est le cas dans le cadre **Affectation** de l'onglet **Suivi** du détail d'un dossier de support qu'apparaissent les noms du groupe et du chargé traitant le dossier.

Groupe (Nom SQL : EmplGroup)

Si vous avez renseigné le champ **Type** (onglet **Général**) et le champ **Bien** (nom SQL : bien), Asset Manager propose automatiquement un groupe de support lors de la création d'un dossier (que ce soit en fin de prise d'appel ou lors de la création directe d'un dossier). La sélection automatique est effectuée de la manière suivante :

- 1. Asset Manager recherche les groupes de support associés au type de problème du dossier.
- 2. Parmi les groupes ainsi retenus, Asset Manager recherche les groupes de support associés à la localisation la plus "proche" de celle du bien : localisation directe, sinon localisation parent, et ainsi de suite jusqu'à la localisation racine.
- Si le moteur de la base de données Asset Manager prend en charge les doubles jointures externes, Asset Manager recherche, parmi les groupes ainsi retenus, le groupe de support en fonction des contrats dans le cadre desquels les groupes de support interviennent et des contrats de maintenance couvrant le bien.
 Pour connaître la liste des SGBD qui prennent en charge les doubles jointures externes, consultez la section SGBD qui prennent en charge les doubles jointures externes.
- 4. Si aucun groupe n'est trouvé, Asset Manager reprend les étapes 1, 2 et 3 en partant du type de problème d'un niveau supérieur dans l'arborescence des types de problèmes, et ceci jusqu'au type de problème racine.

Chargé (Nom SQL : Refinanceur)

Le chargé est responsable du dossier.

Lorsque l'on choisit un groupe, les personnes susceptibles d'être chargées du dossier sont celles qui font partie de ce groupe ou des sous-groupes associés.

Si le groupe de support n'est pas indiqué, Asset Manager propose les techniciens de support de tous les groupes.

Par défaut, si le champ **Groupe** est renseigné, Asset Manager désigne automatiquement le chargé de dossier parmi les membres du groupe de support qui ont le moins de dossiers non clôturés en cours.

Escalade d'un dossier

Asset Manager permet d'associer une procédure d'escalade à chaque dossier de support.

Pour déterminer automatiquement la procédure d'escalade appropriée, Asset Manager s'appuie sur une notion intermédiaire, la "gravité".

La gravité et la procédure d'escalade associée à un dossier de support sont indiquées dans l'onglet **Suivi** du détail du dossier.

Gravité (Nom SQL : Severity)

Par défaut, au moment de la création du dossier, et tant que vous ne modifiez pas manuellement la valeur de ce champ, Asset Manager vous propose automatiquement la gravité la plus élevée parmi celles :

- du type de problème du dossier (onglet Général)
- du bien sélectionné dans le dossier (informations en haut de la fenêtre de détail du dossier)
- du contrat du dossier (onglet Général)

Vous pouvez "forcer" la valeur de ce champ manuellement. Dans ce cas, Asset Manager ne vous propose plus de valeur automatiquement.

Escalade (Nom SQL : EscalScheme)

Par défaut, au moment de la création du dossier, et tant que vous ne modifiez pas manuellement la valeur de ce champ, Asset Manager vous propose automatiquement la procédure d'escalade la plus adaptée à la résolution du problème en fonction des critères suivants :

- 1. Asset Manager recherche les procédures d'escalade associées à la gravité du dossier (sousonglet **Gravités** de l'onglet **Sélection** du détail d'une procédure d'escalade).
- Parmi les procédures d'escalade ainsi retenues, Asset Manager recherche celle associée à la localisation la plus "proche" de celle du bien : localisation directe, sinon localisation parent, et ainsi de suite jusqu'à la localisation racine (sous-onglet Localisations de l'onglet Sélection du détail d'une procédure d'escalade).
- 3. Si aucune procédure d'escalade n'est trouvée, Asset Manager reprend les étapes 1 et 2 en augmentant d'un cran la gravité jusqu'à la gravité maximale.
- 4. Si aucune procédure d'escalade n'est trouvée, Asset Manager reprend les étapes 1 et 2 en diminuant d'un cran la gravité jusqu'à la gravité 0.

Date de résolution attendue

Il s'agit de l'échéance à laquelle vous souhaitez que le dossier soit clôturé. Elle est définie dans le champ **Rés. attendue** (nom SQL : dtResolLimit) de l'onglet **Suivi** du détail du dossier.

Cette date de résolution attendue est utilisée par Asset Manager Automated Process Manager pour contrôler automatiquement les dépassements. Ces contrôles déclenchent éventuellement des actions.

Par défaut, cette date est calculée automatiquement selon les règles suivantes :

- Au moment où vous sélectionnez la procédure d'escalade, le délai de résolution défini au niveau de la procédure d'escalade est ajouté à la date et à l'heure de création du dossier.
- Asset Manager tient compte du calendrier de jours ouvrés de la procédure d'escalade.
- S'il existe des mises en attente dont la case Gèle toute la procédure d'escalade (Nom SQL : seSuspMode) de l'onglet Attente est cochée, la date de résolution attendue est repoussée de la somme des temps de mise en attente.

Pour forcer manuellement la valeur qui avait été calculée automatiquement :

- 1. Cliquez sur le bouton .
- 2. Cliquez ensuite sur Modifier.
- 3. Saisissez la date souhaitée.
- 4. Cliquez à nouveau sur Modifier.

Pour revenir au mode de calcul automatique :

- 1. Cliquez à nouveau sur le bouton **b**.
- 2. Cliquez ensuite sur Modifier.

Remarque: Le bouton le rend impossible toute modification manuelle de la date de résolution attendue. Toute création, modification, ou destruction de mise en attente avec l'option **Gèle toute la procédure d'escalade** provoque le recalcul de la date de résolution attendue.

Le bouton 🖻 autorise la modification manuelle de la date de résolution attendue, mais aucun automatisme ne recalcule le champ.

Interventions effectuées dans le cadre des dossiers de support

Les interventions que vous créez à partir de l'onglet **Interventions** sont identiques à celles qui sont créées à l'aide du lien **Cycle de vie des biens/ Interventions/ Interventions**. Vous pouvez notamment les consulter depuis la liste des fiches d'intervention affichée par ce lien.

Utilisez le bouton _ pour supprimer le lien entre l'enregistrement de l'intervention et le dossier de support.

Attention: Lorsque vous utilisez le bouton _, seul le lien de l'enregistrement de l'intervention est supprimé. La fiche d'intervention elle-même reste présente dans la table des interventions. Si vous souhaitez la supprimer, vous devez utiliser le lien Cycle de vie des biens/ Interventions/ Interventions.

Dossiers liés

L'onglet **Dossiers liés** contient la liste des dossiers ayant un lien avec le dossier en cours. Les dossiers liés sont visibles dans trois sous-onglets selon la nature du lien :

- Sous-dossiers : on y trouve les dossiers directement attachés au dossier courant (donc un niveau au dessous dans l'arborescence des dossiers). Ceci permet de voir si un bien a des problèmes à répétition et comment les problèmes ont déjà été résolus.
- Problèmes similaires : on y trouve les dossiers qui ont le même **Type** de problème. Ceci permet de voir les solutions qui ont été mises en place pour résoudre des problèmes similaires.

Prendre des notes sur un dossier de support

Vous pouvez saisir des notes complétant la description d'un dossier de support :

- Dans le détail du dossier.
- Dans le détail des historiques associés au dossier.

A partir du détail du dossier

Vous pouvez prendre des notes dans les champs :

- Description (nom SQL : Description) onglet Général du détail du dossier.
- Résolution (nom SQL : Solution) de l'onglet Clôture du détail du dossier de support.

Le champ Description de l'onglet Général est renseigné automatiquement par :

• Le contenu du champ **Description** des historiques de dossier de nature "Appel entrant", "Appel sortant" ou "Mise en attente" au moment de leur création. Ces fiches apparaissent dans l'onglet **Activité** du détail du dossier.

Remarque: La modification ou la suppression des historiques de dossier n'est pas répercutée dans ce champ.

• Le contenu du champ **Description** saisi dans la phase de prise d'appel.

- Peut également s'inscrire dans le champ Description l'historique des questions, réponses et solutions sélectionnées en parcourant l'arbre de résolution pendant la prise d'appel ou depuis le détail du dossier.. Pour cela, cliquez simplement sur le bouton Enregistrer situé à droite de la section Solutions, pendant la phase de prise d'appel ou à partir du détail du dossier.
- Enfin ce champ mentionne également la clôture du dossier.

Le champ **Résolution** de l'onglet **Clôture** est automatiquement complété par le contenu du champ **Description** des historiques de dossier de nature "Clôture" au moment de leur création.

A partir du détail d'un historique de dossier

Vous pouvez saisir des informations complémentaires dans les champs **Description** du détail des historiques associés au dossier. Ces champs sont contenus :

- dans l'onglet Général du détail d'un appel entrant ou sortant,
- dans l'onglet Clôture d'une fiche de clôture,
- dans l'onglet Attente d'une fiche de mise en attente.

Boutons de traitement des dossiers de support

Dans la partie droite du détail des dossiers figure une série de boutons qui facilitent le traitement des dossiers :

Dossiers de support - boutons du détail des enregistrements

🍞 App. ent.	Appuyez sur ce bouton pour ajouter un historique de dossier de Nature Appel entrant dans l'onglet Activité . Ceci permet de garder une trace des appels reçus par l'équipe de support.
	Le champ Description (Nom SQL: Description) de l'onglet Général du détail du dossier de support est complété par les informations de la fiche d'appel entrant.
Y App.sort.	Appuyez sur ce bouton pour ajouter un historique de dossier de Nature Appel sortant dans l'onglet Activité . Ceci permet de garder une trace des appels effectués par l'équipe de support.
	L'onglet Description du champ Général du détail du dossier de support est complété par les informations de la fiche d'appel sortant.
🎸 Interv.	Appuyez sur ce bouton pour ajouter une intervention attachée au dossier. Elle apparaît dans l'onglet Interventions du détail du dossier ainsi que dans la liste des interventions (lien Cycle de vie des biens/ Interventions/ Interventions).
Ss-doss.	Appuyez sur ce bouton pour créer un sous-dossier rattaché au dossier.

DOSSICI	······································
Viôture	Appuyez sur ce bouton pour clôturer le dossier. Cela crée un historique de dossier de type Clôture dans l'onglet Activité du dossier. Le champ Clôturé le de l'onglet Clôture et le champ Etat (nom SQL : seStatus) sont mis à jour.
	Le champ Résolution (Nom SQL : Solution) de l'onglet Clôture du dossier de support est complété par la Description de la fiche de clôture.
	Le champ Description de l'onglet Général du détail du dossier indique également la clôture du dossier.
Attente	Cliquez sur ce bouton pour ajouter un historique de dossier Mise en attente à l'onglet Activité . Ceci permet de déclarer que vous êtes en attente d'un élément pour pouvoir continuer à traiter le dossier.
	Le champ Description de l'onglet Général et l'onglet Suivi du détail du dossier de support est complété par les informations de la fiche de mise en attente.
X Reprise	Appuyez sur ce bouton pour mettre fin à une mise en attente.
	Ce bouton ne s'affiche que si le dossier est en attente.
Résoud	Ce bouton ne s'affiche que si le dossier est en attente. Appuyez sur ce bouton pour accéder à la base de connaissance. Asset Manager vous positionne sur le nœud de l'arbre de résolution associé au type de problème du dossier ou sur le nœud courant la dernière fois que vous avez appuyé sur Enregistrer de l'écran de résolution.
Résoud	Ce bouton ne s'affiche que si le dossier est en attente. Appuyez sur ce bouton pour accéder à la base de connaissance. Asset Manager vous positionne sur le nœud de l'arbre de résolution associé au type de problème du dossier ou sur le nœud courant la dernière fois que vous avez appuyé sur Enregistrer de l'écran de résolution. Consultez le paragraphe qui traite du déroulement de la prise d'appel pour savoir comment fonctionne la fenêtre de résolution.
Résoud	Ce bouton ne s'affiche que si le dossier est en attente. Appuyez sur ce bouton pour accéder à la base de connaissance. Asset Manager vous positionne sur le nœud de l'arbre de résolution associé au type de problème du dossier ou sur le nœud courant la dernière fois que vous avez appuyé sur Enregistrer de l'écran de résolution. Consultez le paragraphe qui traite du déroulement de la prise d'appel pour savoir comment fonctionne la fenêtre de résolution. Appuyez sur ce bouton pour vérifier un dossier de support préalablement clôturé.
C Pésoud	Ce bouton ne s'affiche que si le dossier est en attente. Appuyez sur ce bouton pour accéder à la base de connaissance. Asset Manager vous positionne sur le nœud de l'arbre de résolution associé au type de problème du dossier ou sur le nœud courant la dernière fois que vous avez appuyé sur Enregistrer de l'écran de résolution. Consultez le paragraphe qui traite du déroulement de la prise d'appel pour savoir comment fonctionne la fenêtre de résolution. Appuyez sur ce bouton pour vérifier un dossier de support préalablement clôturé. Deux cas de figure se présentent selon l'état du dossier :
Vérif	Ce bouton ne s'affiche que si le dossier est en attente. Appuyez sur ce bouton pour accéder à la base de connaissance. Asset Manager vous positionne sur le nœud de l'arbre de résolution associé au type de problème du dossier ou sur le nœud courant la dernière fois que vous avez appuyé sur Enregistrer de l'écran de résolution. Consultez le paragraphe qui traite du déroulement de la prise d'appel pour savoir comment fonctionne la fenêtre de résolution. Appuyez sur ce bouton pour vérifier un dossier de support préalablement clôturé. Deux cas de figure se présentent selon l'état du dossier : • Si le dossier est clôturé, Asset Manager définit l'état du dossier sur Clôturé et vérifié

Dossiers de support - boutons du détail des enregistrements, suite

Activités liées au traitement du dossier

L'onglet Activité du détail d'un dossier contient des historiques de dossier associés au dossier.

Les historiques de dossier sont créés automatiquement si vous utilisez l'un des boutons qui figurent dans la partie droite du détail d'un dossier : *Page en*, *Page*

Vous pouvez également utiliser les boutons , set se pour ajouter, visualiser, modifier ou supprimer des historiques de dossier.

Nature des historiques de dossier

Les historiques de dossier peuvent être de plusieurs sortes :

- "Appel entrant" : décrit l'appel d'un utilisateur. Lorsqu'un technicien de support modifie ou crée un dossier via l'assistant de prise d'appel, un historique de dossier de nature "Appel entrant" est créé.
- "Appel sortant" : l'appel sortant décrit tout appel à l'initiative du groupe de support traitant le dossier.
- "Clôture" : un dossier de support est clôturé lorsque son traitement est terminé (problème résolu, problèmes obsolètes, etc.).
- "Mise en attente" : un dossier de support est mis en attente lorsqu'on doit en suspendre le traitement, le temps de recevoir par exemple des informations de la part d'un utilisateur.
- Toute autre nature que vous définissez vous-même : dans ce cas, il n'existe aucun automatisme lié à l'existence d'un tel historique de dossier.

Chronométrage d'un historique de dossier

Implique ce qui suit :

• Début d'un historique de dossier

Le champ **Début** (Nom SQL : dtStart) en haut du détail d'un historique de dossier indique le moment où la fiche a été créée.

Dans le cas de la fiche d'appel entrant créée au moment d'une prise d'appel, c'est le moment où la prise d'appel a débuté qui est indiqué.

• Durée (Nom SQL : tsProcessTime)

La durée est automatiquement calculée entre le moment où l'historique de dossier apparaît à l'écran (suite à l'activation de l'un des boutons **Paper**, **Paper**, **Our**, **Our**, **Our**, ou du bouton **(**) et le moment où elle est validée en cliquant sur **Ajouter**.

Vous pouvez modifier la valeur de cette durée.

Pour interrompre ou relancer le chronométrage de la durée, cliquez sur le bouton .

Mise en attente d'un dossier

On met un dossier en attente lorsqu'on doit en suspendre le traitement. Ce peut être, par exemple, pour attendre de recevoir des informations provenant de l'utilisateur.

Ce paragraphe fournit les informations suivantes :

- Mettre un dossier en attente
- Effets de la mise en attente
- Modifier un des éléments de la mise en attente

- Mettre fin à la mise en attente
- Mises en attente multiples

Comment mettre un dossier en attente

Pour mettre un dossier en attente, affichez le détail de celui-ci et cliquez sur le bouton . Une fiche de mise en attente vous est proposée. Une fois validée, elle est créée dans l'onglet **Activité**.

Spécifiez dans le champ **Fin d'attente calculée sur** (nom SQL : seSuspLimitType) comment est fixée la date prévue de fin de mise en attente :

- Date définit une date de fin de mise en attente. Vous devez alors renseigner le champ Echéance (Nom SQL : dtSuspLimit)
- Durée définit, en jours, une durée avant la fin de la mise en attente. Vous devez renseigner le champ Attente limite (heures ouvrables) qui apparaît après que vous avez sélectionné la durée pour le champ Fin d'attente calculée sur.

Type:	Suspension		•	Author Admin,	۹ 🖬 🔹	
Duration:	1min 10s		÷ 🕹	Start: 6/29/2011 11:46:46 AM	•	
Caller:	Krause, Anna		۰ 🗉 🔹	Notes: (650) 572-9024		
General	Suspend Cost	History Documents Workflow				
✓ Freez	e all the escalation sch	heme				
- End of s	uspension ———					
Endw	End wait time calculated on: Date					
	Deadline: 6/30/2011 11:46:10 AM					
	Suspension type:				•	
	Action:				۹. 🗉 🔻	
	Action:				4 🗉 🔻	

- Manuel stipule que la mise en attente doit être arrêtée manuellement au moyen du bouton Meme
- Prochain jour ouvré, Prochaine semaine ouvrée et Prochain mois ouvré précisent que la mise en attente prend fin respectivement le jour ouvré suivant, la semaine ouvrée suivante ou le mois ouvré suivant la date de mise en attente.

Remarque: Vous ne pouvez pas sélectionner une de ces trois dernières valeurs si aucun calendrier n'est associé à la procédure d'escalade du dossier.

Vous pouvez également renseigner le champ **Type d'attente** (SuspType) : par exemple, différencier une attente due au client d'une attente inhérente aux heures ouvrées de votre société. Ce champ est renseigné au moyen d'une énumération libre **amSuspType**.

Remarque: Les champs **Echéance** et **Raison** (Nom SQL : dtSuspLimit et SuspReason) de l'onglet **Suivi** du détail du dossier sont renseignés automatiquement à partir des informations qui figurent dans la fiche de mise en attente. Ces champs ne peuvent être renseignés manuellement. L'**Echéance** indique jusqu'à quelle date vous limitez l'attente d'un élément bloquant. La date et l'heure indiquées dans le champ **Raison** sont celles de la création de la fiche de mise en attente.

Effets de la mise en attente

Gel des alarmes de la procédure d'escalade

On appelle gel une mise en attente du dossier pendant laquelle la case **Gèle toute la procédure d'escalade** (Nom SQL : seSuspMode) de la fiche de mise en attente est cochée.

Lorsqu'un dossier est mis en attente et que la case **Gèle toute la procédure d'escalade** (Nom SQL : seSuspMode) du détail de la mise en attente est cochée :

- Aucune des alarmes définies dans l'onglet Alarmes de la procédure d'escalade n'est déclenchée tant que la date indiquée dans le champ Echéance (Nom SQL : dtSuspLimit) de la fiche de mise en attente n'est pas dépassée. Si le champ Fin d'attente calculée sur de la mise en attente (nom SQL : seSuspLimitType) est défini sur Manuel, aucune alarme n'est déclenchée tant que l'utilisateur n'a pas cliqué sur Menuel.
- Les alarmes définies dans l'onglet **Alarmes** de la procédure d'escalade sont décalées dans le temps de la durée de la mise en attente. Asset Manager Automated Process Manager les déclenche lorsqu'elles arrivent, si l'état du dossier le justifie.

Lorsqu'un dossier est mis en attente et que la case **Gèle toute la procédure d'escalade** (Nom SQL : seSuspMode) du détail de la mise en attente n'est pas cochée :

- Aucune des alarmes définies dans l'onglet Alarmes de la procédure d'escalade n'est déclenchée tant que l'Echéance de la fiche de mise en attente n'est pas dépassée. Si le champ Fin d'attente calculée sur de la mise en attente (nom SQL : seSuspLimitType) est défini sur Manuel, aucune alarme n'est déclenchée tant que l'utilisateur n'a pas cliqué sur Manuel.
- Lors des contrôles effectués après la date du champ Echéance ou après l'activation de Memme, Asset Manager déclenche les alarmes qui l'auraient été pendant la période de mise en attente si cela est toujours justifié par l'état du dossier.

Déclenchement d'une action en fin de mise en attente

Si le dossier est toujours en attente au moment où l'**Echéance** de la fiche de mise en attente est dépassée, Asset Manager déclenche l'action définie dans la fiche de mise en attente.

Décalage de la date Rés. attendue (Nom SQL : dtResolLimit) du dossier (onglet Suivi du dossier)

La date de Rés. attendue du dossier est décalée de la durée de mise en attente si :

- Le champ Fin d'attente calculée sur de la mise en attente n'est pas défini sur Manuel.
- La case Géle toute la procédure d'escalade de la fiche de mise en attente est cochée.
- Le bouton à droite du champ Rés. attendue du dossier a l'aspect déverrouillé .

La durée de mise en attente est calculée au moment de la création ou de la modification de la fiche de mise en attente. Elle est obtenue en faisant la différence entre la date indiquée dans le champ **Echéance** de la fiche de mise en attente et le moment où la fiche de mise en attente est créée ou

modifiée. Le calcul de la durée de mise en attente tient compte des périodes ouvrées définies dans le calendrier attaché à la procédure d'escalade.

Remarque: Si le champ **Fin d'attente calculée sur** de la mise en attente est défini sur **Manuel**, la date **Rés. attendue** n'est décalée qu'à la fin de la mise en attente. Mais cela n'est vrai que si la case Giète toute la procédue d'escalade de la fiche de mise en attente est cochée, et si le bouton situé à droite du champ **Rés. attendue** du dossier a l'aspect ...

Modification d'un élément de la mise en attente

Vous pouvez modifier une fiche de mise en attente après sa création de deux manières :

- Cliquez sur le bouton situé à droite du champ Motif (nom SQL : SuspReason) du détail du dossier (onglet Suivi).
- En sélectionnant la fiche de mise en attente dans l'onglet **Activité** du dossier et en appuyant sur le bouton **N**.

En cas de modification d'une fiche de mise en attente, Asset Manager recalcule, si nécessaire :

- la durée totale de mise en attente du dossier.
- La date Rés. attendue du dossier, si le bouton situé à droite du champ a l'aspect verrouillé

 (Ce recalcul peut être effectué si vous modifiez l'échéance de la fiche de mise en attente, par exemple).

Si le calendrier attaché à la procédure d'escalade est modifié

Les modifications dans la spécification des périodes ouvrées ne sont pas répercutées sur les durées de mise en attente déjà calculées dans les dossiers. La nouvelle version du calendrier sera prise en compte pour tout ce qui sera calculé après sa modification. On ne peut donc pas propager la correction d'erreurs d'un calendrier, mais seulement actualiser un calendrier pour les périodes à venir.

Si la procédure d'escalade est modifiée

Si le bouton à droite du champ **Rés. attendue** a l'aspect verrouillé, **m**, Asset Manager recalcule, le cas échéant, la date de **Rés. attendue** du dossier. et la durée totale de gel du dossier en tenant compte du nouveau calendrier et des nouvelles alarmes de la procédure d'escalade.

Si le gel de la procédure d'escalade est modifié dans la fiche de mise en attente

- Si vous décochez la case Gèle toute la procédure d'escalade (Nom SQL : seSuspMode) et si le bouton à droite du champ Rés. attendue a l'aspect verrouillé, M, Asset Manager recalcule, le cas échéant, la date de Rés. attendue du dossier. Les dates de déclenchement des alarmes sont également recalculées en tenant compte de la durée pendant laquelle le dossier a été gelé.
- Si vous sélectionnez l'option Gèle toute la procédure d'escalade, et si le bouton situé à droite du champ Rés. attendue a l'aspect verrouillé
 , Asset Manager recalcule si nécessaire la date Rés. attendue du dossier. L'application recalcule en outre les dates de déclenchement des alarmes en tenant compte de la durée de gel du dossier.

Fin de la mise en attente

Pour mettre fin à la mise en attente, cliquez sur le bouton Mere.

Conséquences au niveau du dossier

Les champs **Echéance** (Nom SQL : dtSuspLimit) et **Raison** (Nom SQL : SuspReason) de l'onglet **Suivi** sont alors vidés, mais la fiche de mise en attente reste présente dans l'onglet **Activité**.

Le champ **Rés. attendue** (Nom SQL : dtResolLimit) du dossier est recalculée en fonction de la durée réelle de mise en attente si :

- La case Gièle toute la procédure d'escalade de la fiche de mise en attente est cochée.
- Le bouton à droite du champ Rés. attendue du dossier a l'aspect verrouillé
 .

Exemple :

- 1. Lundi, vous mettez le dossier en attente avec les paramètres suivants : 🔽 Géle toute la procédure d'escalade jusqu'à jeudi : La date de **Rés. attendue** du dossier est repoussée de trois jours.
- 2. Mardi, vous mettez fin à la mise en attente. Donc, la durée réelle de mise en attente n'est que d'un jour. Aussi, la date de **Rés. attendue** du dossier est réduite de deux jours.

Effets sur le contrôle des alarmes de la procédure d'escalade

Asset Manager tient compte des alarmes telles qu'elles figurent dans la procédure d'escalade au moment du contrôle. Seules les alarmes qui n'ont pas encore été déclenchées sont contrôlées.

Si la case **Gèle toute la procédure d'escalade** (Nom SQL : seSuspMode) du détail de la mise en attente est cochée :

- Les périodes pendant lesquelles le dossier a été réellement gelé sont prises en compte.
- Les alarmes définies dans l'onglet Alarmes de la procédure d'escalade sont décalées dans le temps de la durée réelle de la mise en attente. Asset Manager Automated Process Manager les déclenchera au moment de leur nouvelle échéance, si cela est toujours justifié par l'état du dossier.

Si la case **Gèle toute la procédure d'escalade** (Nom SQL : seSuspMode) du détail de la mise en attente n'est pas cochée :

 Lors des contrôles effectués après la date du champ Echéance (Nom SQL : dtSuspLimit), Asset Manager Automated Process Manager déclenche les alarmes qui auraient pu être déclenchées pendant la période de mise en attente si cela est toujours justifié par l'état du dossier.

Mises en attente multiples

Si plusieurs fiches de mise en attente sont créées, Asset Manager calcule la durée totale de gel. Elle prend en compte les fiches de mise en attente pour lesquelles la case Gièle toute la procédure d'escalade est cochée.

Cette durée totale de gel est prise en compte :

- dans le calcul de la date de Rés. attendue (Nom SQL : dtResolLimit) du dossier lorsqu'elle est calculée automatiquement
- lors du contrôle des alarmes à déclencher.

Clôturer un dossier de support

Cette section décrit la clôture d'un dossier de support. Elle explique plusieurs méthodes et décrit la fiche de clôture.

Utilisation du bouton see dans le détail du dossier

Méthode

Dans le détail du dossier de support :

- 1. Cliquez sur le bouton 🐼 🕬
- 2. Renseignez la fiche de clôture.
- 3. Cliquez sur Ajouter, puis sur Modifier pour valider.

Conséquences sur les champs du détail du dossier

Dans l'onglet Activité du détail du dossier, un historique de dossier de type "Clôture" est créé.

Dans l'onglet **Général** du détail du dossier, la zone **Description** (Nom SQL : Description) mentionne la clôture du dossier.

C'est le champ Etat (Nom SQL : seStatus) du détail du dossier est mis à jour.

Dans l'onglet Clôture du détail du dossier :

- Le champ Clôturé le est mis à jour avec la date de clôture.
- Le contenu des champs **Code résol.** et **Satisfaction** (Nom SQL : ResolCode et SatisLvI) est mis à jour avec les informations de la fiche de clôture.
- La zone **Résolution** (Nom SQL : Solution) est complétée par la **Description** (Nom SQL : Description) de la fiche de clôture.

En sélectionnant une solution dans la fenêtre de résolution

Dans la fenêtre de résolution, vous pouvez clôturer le dossier en cliquant sur **Choisir**. Cela signifie que vous retenez la solution que vous avez déterminée à l'aide de la fenêtre de résolution.

Comment afficher la fenêtre de résolution

Il existe deux façons d'afficher la fenêtre de résolution :

- 1. En cliquant sur & dans le détail d'un dossier.
- 2. En cliquant sur la zone de saisie **Description** dans la partie gauche de l'écran de prise d'appel (lors de la création d'un dossier seulement) : la fenêtre de résolution s'affiche dans la zone d'aide.

Conséquences sur les champs du détail du dossier

Le champ Etat du détail du dossier prend la valeur Clôturé.

Si vous prenez un appel, la zone **Description** (Nom SQL : Description) de l'onglet **Général** du détail du dossier est mise à jour avec la zone **Description** de la zone de saisie de l'écran de prise d'appel.

Dans l'onglet Clôture du détail du dossier :

- Le champ Clôturé le est mis à jour avec la date de clôture.
- Le champ **Diagnostic** (Nom SQL : StandardSol) est mis à jour avec l'identificateur et la description courte de la solution sélectionnée.
- La zone Résolution est complétée par les questions et réponses correspondantes de l'arbre de résolution.

Utilisation du bouton a commune de l'écran de prise d'appel

Dans l'écran de prise d'appel affiché à l'aide de la touche F2, cliquez sur le bouton pour clôturer un dossier sans utiliser la solution proposée par l'écran de résolution.

Conséquences sur les champs du détail du dossier

Le champ Etat du détail du dossier prend la valeur Clôturé.

La zone **Description** de l'onglet **Général** du détail du dossier est complétée avec la zone **Description** de la zone de saisie de l'écran de prise d'appel.

Le champ Clôturé le de l'onglet Clôture du détail du dossier est mis à jour avec la date de clôture.

Manuellement à partir du détail du dossier de support

Méthode

Modifiez le champ **Etat** du détail du dossier de support pour qu'il indique **Clôturé** ou **Clôturé et** vérifié.

Renseignez éventuellement l'onglet **Clôture** du détail du dossier de support avec la date de clôture, la solution standard sélectionnée (**Diagnostic**), et la description de la **Résolution**.

Conséquences sur les champs du détail du dossier

Clôturer ainsi un dossier de support n'a aucune incidence sur les champs du détail du dossier de support. Vous devez éventuellement compléter les autres onglets du détail du dossier de support (par exemple, la zone **Description** de l'onglet **Général**, etc.).

Remarque: Il est conseillé de préférer l'une des autres méthodes qui mettent à niveau automatiquement le dossier de support avec les informations appropriées.

Fiche de clôture

Lorsque vous créez une fiche de clôture à l'aide du bouton dans le détail du dossier de support, certains champs de l'onglet **Clôture** de ce dernier sont automatiquement renseignés :

• Les champs Satisfaction, Code résol. et A intégrer dans la base de connaissance, (Nom SQL : SatisLvl, ResolCode et bToInteg).

Remarque: La case **A intégrer dans la base de connaissance** sert de pense-bête. Aucun automatisme n'est lié à son utilisation.

• Le contenu du champ **Description** (Nom SQL : Description) de l'onglet **Clôture** de la fiche de clôture est recopié dans la zone **Résolution** (Nom SQL : Solution) de l'onglet **Clôture**.

Si ces informations sont modifiées (dans l'onglet **Clôture** du dossier ou de l'historique de dossier) après avoir validé la fiche de clôture en cliquant sur **Ajouter**, les informations ne sont pas répercutées dans l'autre onglet.

Par contre, si vous créez une autre fiche de clôture, ses informations seront recopiées dans l'onglet **Clôture** du dossier.

Gravités

Ce chapitre explique comment décrire et gérer les gravités avec Asset Manager. Vous accédez à la liste des gravités grâce au lien **Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Gravités**.

Chaque dossier de support est qualifié par une gravité. Elle permet de décider quels dossiers traiter en priorité.

Lors de la création d'un dossier, des automatismes sont prévus pour lui attribuer une gravité en fonction des éléments suivants :

- Type de problème
- Appelant
- Bien concerné
- Localisation du bien

Principe d'utilisation des gravités

Les gravités sont associées à des niveaux. Vous pouvez utiliser autant de niveaux de gravité que vous le souhaitez. Le niveau 0 est le plus faible. Il n'existe pas de limite maximale.

Les gravités sont stockées dans une table qui leur est propre et sont associées à différents types d'éléments :

- Types de problèmes
- Biens
- Services et employés
- Localisations
- Modèles

Attention: Les gravités ne peuvent être attribuées aux biens, employés, services, modèles et localisations que depuis le détail de la gravité. Il n'est pas possible d'attribuer la gravité à partir du détail de ces éléments. Par contre, vous pouvez attribuer une gravité à un type de problème à partir de son détail.

Exemples d'éléments auxquels il est utile d'associer une gravité :

- Un serveur particulièrement vital.
- La secrétaire du PDG.
- La localisation "Salle des serveurs".
- Le type de problème "PC ne démarre pas-".

Attribution automatique d'une gravité à un dossier de support

Une gravité est attribuée à un dossier lors de sa création, que celle-ci soit effectuée directement depuis la liste des dossiers, ou à l'aide de l'assistant de prise d'appel.

Asset Manager attribue au dossier la gravité la plus élevée à ces éléments :

- Type de problème
- Contrat
- Bien
- Localisation du bien

Ceci n'est valable qu'à la création du dossier. Si vous modifiez ou renseignez la valeur de ces champs après la création du dossier, la gravité du dossier n'est pas modifiée.

Attention: Les modèles attachés aux gravités ne sont pas utilisés dans le calcul de la gravité d'un dossier de support. L'association bien/ modèle a pour effet d'associer automatiquement les biens à la gravité de leur modèle lors de leur création.

Attribution automatique d'une procédure d'escalade à un dossier de support

Asset Manager tente d'associer automatiquement une procédure d'escalade au dossier en fonction de la gravité du dossier et de la localisation du bien.

Créer des gravités

Ce paragraphe détaille la méthodologie préconisée pour créer des gravités :

- 1. Mettre en place des gravités suppose une analyse préalable de la structure et du fonctionnement de votre organisation.
- Une fois cette analyse effectuée, créez les gravités avant de commencer à créer des dossiers. En général, trois ou quatre types de gravité suffisent. Exemple : basse, moyenne, haute, très haute.
 Précisez le niveau de chaque gravité (champ Niveau (Nom SQL : ISeverityLvI) de l'onglet Général du détail des gravités).

Remarque: Il est conseillé de créer les gravités de 10 en 10 (10, 20, 30, etc.). Ainsi, en cas de besoin, vous pourrez insérer de nouvelles gravités entre celles initialement créées.

 Associez des types de problèmes, d'employés et services, des biens et des localisations à ces gravités au fur et à mesure de vos besoins. Ces associations s'effectuent à partir des sous-onglets de l'onglet Sélection du détail des gravités. Dans ces sous-onglets, utilisez les boutons
 ... et ≤ pour ajouter, retirer, visualiser ou modifier des éléments associés à une gravité.

Attention: Vous ne pouvez pas attribuer de gravité à ces éléments depuis leur détail, excepté les types de problème. Vous ne pouvez le faire que depuis le détail de la gravité.

4. Associez des gravités à certains modèles de bien pour que ces derniers soient associés à ces gravités lors de leur création.

Remarque: Les biens créés avant l'association du modèle à la gravité ne bénéficient pas de cet automatisme. Vous devez dans ce cas attribuer la gravité manuellement au bien.

5. Associez les gravités aux procédures d'escalade.

Procédures d'escalade

Ce chapitre explique comment décrire et gérer les procédures d'escalade avec Asset Manager. Le lien **Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Procédures d'escalade** permet d'accéder à la liste des procédures d'escalade.

Une procédure d'escalade définit la façon dont un dossier de support doit être traité :

- Calendrier de jours ouvrés à prendre en compte dans le calcul des échéances.
- Actions à déclencher lorsque, à certaines échéances, le dossier est encore dans un Etat (Nom SQL : seStatus) donné. Vous pouvez, par exemple, envoyer automatiquement un message au responsable d'un groupe de support si un dossier n'est toujours pas affecté 1 jour après sa création.
- Actions à déclencher lorsque l'état du dossier change.
- Actions à déclencher lorsque l'affectation du dossier à un chargé ou un groupe change.

Les procédures d'escalade reflètent les traitements internes de votre organisation. Pour déterminer la procédure d'escalade à associer automatiquement à un dossier, Asset Manager prend en compte la gravité du dossier et la localisation du problème.

Présentation de l'utilisation des procédures d'escalade

Principes généraux

Les procédures d'escalade normalisent les conditions dans lesquelles les dossiers doivent être traités.

Vous y définissez :

- Un calendrier des périodes ouvrées.
- Les alarmes à déclencher automatiquement si l'état du dossier n'évolue pas dans les délais souhaités (affectation du dossier, démarrage de la résolution, clôture du dossier).
- Les actions à déclencher automatiquement lorsque l'état du dossier est modifié.
- Les actions à déclencher automatiquement lorsque l'affectation du dossier est modifiée.

Les procédures d'escalade sont associées aux dossiers au moment de la création de ces derniers.

Remarque: Une étiquette code à barres unique est associée à chaque procédure d'escalade créée. La valeur par défaut de cette étiquette est définie par un script qui fait appel à un compteur Asset Manager. Personnalisez le script pour adapter l'étiquette code à barres à vos besoins.

Le programme de surveillance, Asset Manager Automated Process Manager, surveille les alarmes et les déclenche si nécessaire.

Les actions qui portent sur l'affectation ou le changement d'état du dossier sont immédiatement déclenchées lorsque leur valeur change. Ce n'est pas Asset Manager Automated Process Manager qui déclenche ces actions, mais un agent d'Asset Manager.

Exemples de l'utilité des procédures d'escalade

- Emission automatique d'un message lorsque le dossier est affecté à un chargé de dossier.
- Emission automatique d'un message au responsable du support lorsque le dossier n'est toujours pas attribué au bout d'un certain temps.
- Emission automatique d'un message à l'utilisateur lorsque le dossier est clôturé, lui demandant son avis sur la qualité du service rendu.

Attribution automatique d'une procédure d'escalade à un dossier de support

Lorsque vous créez un dossier de support, Asset Manager essaie de lui associer automatiquement une procédure d'escalade à partir de deux informations :

- La gravité du dossier (détail du dossier, onglet Suivi).
- La localisation du bien attaché au dossier.

Voici comment Asset Manager détermine la procédure d'escalade la plus appropriée :

1. Asset Manager recherche les procédures d'escalade associées à la gravité du dossier (sousonglet Gravités de l'onglet Sélection du détail d'une procédure d'escalade).

- Parmi les procédures d'escalade ainsi retenues, Asset Manager recherche celle associée à la localisation la plus "proche" de celle du bien : localisation directe, sinon localisation parent, et ainsi de suite jusqu'à la localisation racine (sous-onglet Localisations de l'onglet Sélection du détail d'une procédure d'escalade).
- 3. Si aucune procédure d'escalade n'est trouvée, Asset Manager reprend les étapes 1 et 2 en augmentant d'un cran la gravité jusqu'à la gravité maximale.
- 4. Si aucune procédure d'escalade n'est trouvée, Asset Manager reprend les étapes 1 et 2 en diminuant d'un cran la gravité jusqu'à la gravité 0.
- 5. Lorsque Asset Manager trouve plus d'une procédure d'escalade à l'un des niveaux de recherche ci-dessus, il en sélectionne une au hasard.

Les schémas suivants illustrent la façon dont Asset Manager sélectionne la procédure d'escalade :

Procédures d'escalade - attribution automatique à un dossier



Dans l'exemple suivant sont définies quatre procédures d'escalade. Ainsi, dans le cas d'un dossier de support, de gravité moyenne, ouvert pour un bien de la salle des serveurs :

- 1. Asset Manager recherche les procédures d'escalade associées à la gravité moyenne (sousonglet **Gravités** de l'onglet **Sélection** du détail des procédures d'escalade). Il en trouve deux : la procédure d'escalade 2 et la procédure d'escalade SdS.
- Asset Manager recherche si l'une de ces deux procédures d'escalade est associée à la localisation du bien, c'est-à-dire la salle des serveurs (sous-onglet Localisations de l'onglet Sélection du détail des procédures d'escalade). C'est ainsi qu'est sélectionnée la procédure SdS.

Procédures d'escalade - rôle joué par la localisation et par la gravité



Créer des procédures d'escalade adéquates

Pour créer des procédures d'escalade de manière appropriée, vous devez identifier les couples (localisation, gravité) qui décrivent le mieux les cas de figure que vous êtes susceptible de rencontrer dans votre entreprise.

Vous n'êtes pas obligé de créer des procédures d'escalade pour chaque localisation, car l'algorithme de sélection de la procédure d'escalade appropriée étend la recherche aux localisations parentes lorsqu'il n'en trouve pas au niveau exact de la localisation du dossier.

Délai de résolution

Chaque procédure d'escalade indique à quelle l'échéance les dossiers de support qui lui sont associés doivent être clôturés (cadre **Délai de résolution** de l'onglet **Général** du détail de la procédure d'escalade).

Remarque: Lors du calcul des échéances liées au délai de résolution, le calendrier des périodes ouvrées associé à la procédure d'escalade est pris en compte, et le "Délai de résolution" est converti en heures.

Le délai de résolution peut être utilisé pour définir des alarmes qui seront déclenchées à certaines échéances.

Alarmes à déclencher lorsque certaines échéances sont dépassées

La liste des alarmes à déclencher figurent dans l'onglet **Alarmes** du détail de la procédure d'escalade. Chaque alarme est décrite dans un sous-onglet. Pour ajouter, dupliquer ou supprimer une alarme, cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'onglet pour afficher le menu contextuel et sélectionnez les options **Ajouter un lien** ou **Supprimer le lien**.

Vous pouvez créer autant d'alarmes que vous le souhaitez.

Les alarmes sont contrôlées par le programme de surveillance Asset Manager Automated Process Manager.

Exemple de fonctionnement

Alarmes - exemple d'enregistrement

Général <u>A</u> larmes	<u>I</u> ransitions	Affectation	<u>S</u> élection	Historique	Documents		
Nom Affectation Action HDAlam non affecté							
Action : HDAlarm non affecté - Etat du dossier V En attente d'affectation Affecté En cours de résolution			Déclenc	chement de l'ar Type : Délai (Délai : 1h	otion depuis l'ouvertu	re du dossier 💌	
Affectation Non résolu 1 Non résolu 2 Non résolu 3							

Si, au moment où Asset Manager Automated Process Manager, plus de 5 minutes se sont écoulées depuis l'ouverture du dossier et si l'état du dossier a pour valeur **En attente d'affectation**, alors Asset Manager Automated Process Manager déclenche l'action "HDAlarm non affecté".

Type et Délai

Alarmes - exemples de types et délais

Туре	Délai	Condition d'échéance
Délai depuis l'ouverture du dossier	5 min.	Si plus de 5 minutes se sont écoulées depuis l'ouverture du dossier (champ Ouvert le (Nom SQL : dtOpened) du détail du dossier).
% du délai de résolution	10 %	Si plus de 10 % du délai de résolution s'est écoulé (différence entre les champs Ouvert le et Rés. attendue du détail du dossier).
Délai avant échéance de la résolution	20 min.	S'il reste moins de 20 minutes avant la limite de résolution (champ Rés. attendue du détail du dossier).

Calcul des échéances

Lorsque vous définissez les alarmes à déclencher en cas de dépassement de certaines échéances, et lorsque vous fixez le **Délai de résolution** dans l'onglet **Général** du détail d'une procédure d'escalade, il est important d'être conscient de la façon dont les échéances sont calculées :

Prise en compte du calendrier

Le délai écoulé tient compte des périodes ouvrées si la procédure d'escalade est associée à un calendrier (onglet **Général** du détail de la procédure d'escalade). Ce calendrier définit les périodes ouvrées à prendre en compte pour le déclenchement des alarmes de l'onglet **Alarmes**.

Exemple :

Vous créez un dossier de support le jeudi 23 septembre 2011 à 17:00.

Le dossier est associé à une procédure d'escalade qui contient une alarme "Dossier non affecté" avec les valeurs suivantes :

- Etat : En attente d'affectation
- Type : "Délai depuis l'ouverture du dossier"
- Délai : "15 minutes"
- Action : "Action1"

La procédure d'escalade est associée à un calendrier qui précise que les jeudi 23 et vendredi 24 septembre 2011 sont ouvrés de 09:00 à 17:05.

L'alarme "Dossier non affecté" déclenchera l'action "Action1" à partir du vendredi 24 septembre 2011 à 09:10 si le dossier a pour valeur **En attente d'affectation**.

Conversion des délais en heures

Lors du calcul des échéances, les délais sont convertis en heures.

Exemple :

Un dossier de support est créé le lundi 10 mai 2011 à 12:00.

Le dossier est associé à une procédure d'escalade qui contient une alarme "Dossier non clôturé" avec les valeurs suivantes :

- Etat : En cours
- Type : "% du délai de résolution"
- Délai : "100 %"
- Action : "Action2"

Le "Délai de résolution" de la procédure d'escalade est de 2 jours. La procédure d'escalade est associée à un calendrier précisant que tous les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de l'année 2011 sont ouvrés de 09:00 à 18:00, et qu'aucun des samedis et dimanches de l'année 2011 n'est ouvré.

Lors du calcul des échéances, 2 jours équivalent à 48 heures, soit 5 jours ouvrés entiers et 3 heures. En conséquence, l'alarme "Dossier non clôturé" déclenchera l'action "Action2" le lundi 17 mai 2011 à 15:00, si le dossier est **En cours de résolution**.

Actions à déclencher lorsque l'état d'un dossier change

L'onglet **Transitions** du détail de la procédure d'escalade contient cinq champs permettant de préciser pour chaque liste les "Etats" que peut prendre un dossier, ainsi que l'action à déclencher si l'état prend la valeur indiquée.

Le test et le déclenchement éventuel de l'action sont effectués au moment où le changement d'état du dossier est validé, par exemple en activant **Créer** ou **Modifier** dans le détail du dossier. Il faut

que la nouvelle valeur du champ **Etat** (Nom SQL : Status) soit différente de celle qui était stockée dans la base de données pour qu'une action soit déclenchée.

Les actions doivent être créées dans la table des actions.

Remarque: Ce n'est pas Asset Manager Automated Process Manager qui déclenche ces actions, mais un agent d'Asset Manager.

Actions à déclencher lors du changement de l'affectation d'un dossier

La liste des actions à déclencher lorsque l'affectation d'un dossier change figure dans l'onglet **Affectation** du détail de la procédure d'escalade.

On y trouve deux cadres, qui portent respectivement sur :

- Le chargé auquel est affecté le dossier : détail d'un dossier, onglet **Suivi**, champ **Chargé** (Nom SQL : Assignee).
- Le groupe auquel est affecté le dossier : détail d'un dossier, onglet **Suivi**, champ **Groupe** (Nom SQL : EmplGroup).

Dans chaque cas, on distingue :

- L'affectation : le fait d'affecter un nouveau chargé ou groupe au dossier.
- La désaffectation : le fait de supprimer l'assignation au chargé ou au groupe.

Attention: Lorsque le champ **Chargé** ou **Groupe** du détail du dossier dispose d'une valeur et que vous lui en affectez une nouvelle, on considère qu'il y a successivement désaffectation puis affectation.

Une réaffectation de dossier se résume donc à une désaffectation puis une affectation.

Le test et le déclenchement éventuel de l'action sont effectués au moment où le changement d'affectation est validé, par exemple en appuyant sur **Choisir** ou **Modifier** dans le détail du dossier. La valeur du champ **Chargé** ou **Groupe** du détail du dossier doit être différente de celle stockée dans la base de données, ce qui est vrai tant pour une première affectation, une désaffectation et une réaffectation.

Les actions doivent être créées dans la table des actions.

Remarque: Ce n'est pas Asset Manager Automated Process Manager qui déclenche les actions liées au changement d'affectation d'un dossier, mais un agent d'Asset Manager.

Eléments pris en compte pour affecter automatiquement une procédure d'escalade à un dossier

La liste des éléments pris en compte par Asset Manager pour affecter automatiquement une procédure d'escalade à un dossier figure dans l'onglet **Sélection** du détail de la procédure d'escalade.

Les sous-onglets de cet onglet associent des gravités et des localisations à une procédure d'escalade.

Positionnez-vous dans le sous-onglet approprié et utilisez les boutons , i et sour ajouter, retirer, visualiser ou modifier des localisations ou des gravités associées à la procédure d'escalade.

Base de connaissance

Ce chapitre explique comment utiliser et gérer la base de connaissance à laquelle permet d'accéder le lien **Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Base de connaissance**.

La base de connaissance est un ensemble de fiches qui décrivent des problèmes et leurs solutions.

Ces fiches vous permettent de résoudre plus facilement les problèmes que vous rencontrez. Vous enrichissez la base de connaissance au fur et à mesure que vous découvrez des problèmes et leurs solutions

Chaque fiche de connaissance peut être attachée à un point d'entrée de l'arbre de résolution. Ainsi, lorsque vous prenez un appel, alors que vous naviguez dans l'arbre de résolution, l'assistant de prise d'appel vous propose les fiches de connaissance associées au nœud de l'arbre de résolution sélectionné et à ses sous-nœuds.

Exemple de fiche de connaissance :

- Description : L'écran n'affiche rien, mais est allumé.
- Résolution : Brancher le câble entre le moniteur et l'unité centrale.

Consulter les fiches de connaissance

Les fiches de connaissance ne sont pas faites pour être sélectionnées ou consultées depuis leur liste intégrale.

Par contre, si vous sélectionnez un nœud de l'arbre de résolution lors de la prise d'appel ou lors de la résolution d'un dossier, Asset Manager affiche la liste des fiches de connaissance qui lui sont liées. La fiche de connaissance ainsi sélectionnée pour résoudre un appel apparaît dans le détail du dossier de support, onglet **Clôture**.

Classer les fiches de connaissance par type de problème

Le champ **Type de problème** (Nom SQL : ProblemClass) permet de classifier les fiches de connaissance, en les associant à des types de problèmes.

Ceci facilite la résolution des problèmes.

En effet, que ce soit lors d'une prise d'appel, ou lors d'une résolution mise en route en appuyant sur le bouton an le détail d'un dossier de support, seules les fiches de connaissance correspondant au type de problème du dossier (onglet **Général** du détail du dossier, champ **Type** (nom SQL : ProblemClass) sont affichées.

Gérer les fiches de connaissance

L'**Identificateur** (Nom SQL : Code) permet d'attribuer un identificateur unique à la fiche de connaissance afin de pouvoir effectuer des opérations du type rapprochement avec une base de connaissance externe. L'identificateur sert alors de clé de rapprochement entre les deux bases de connaissance.

Arbres de résolution

Cette section vous explique comment utiliser l'arbre de résolution d'Asset Manager. Vous accédez à l'arbre de résolution à l'aide du lien **Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Arbre de résolution**.

L'arbre de résolution vous permet d'analyser une situation pas à pas afin de trouver la solution la plus appropriée au problème que vous rencontrez.

Parcourir un arbre de résolution consiste à valider chaque étape logique d'une des séquences prédéfinies décrivant le problème et le solutionnant. A chaque étape, vous devez préciser votre problème parmi un choix de questions. Validez la réponse proposée vérifiant votre problème et un nouveau choix de questions vous sera soumis jusqu'à ce que le problème soit clairement identifié. C'est alors que le système vous proposera la solution.

Les types de problèmes peuvent pointer sur une entrée de l'arbre de résolution. Ainsi, lors de la prise d'appel, il est possible d'être assisté pas à pas et de manière ciblée dans la résolution du problème une fois que le type de problème a été déterminé.

Remarque: Une étiquette code à barres unique est associée à chaque arbre de résolution créé. La valeur par défaut de cette étiquette est définie par un script qui fait appel à un compteur Asset Manager. Personnalisez le script pour adapter l'étiquette code à barres à vos besoins.

Présentation de l'arbre de résolution

Présentation

L'arbre de résolution peut être utilisé dans deux cas :

- Lors de la prise d'appel : une fois le type de problème sélectionné et le curseur positionné dans le champ **Description**, l'assistant de prise d'appel affiche automatiquement le nœud de l'arbre de résolution associé au type de problème.
- Depuis le détail d'un dossier : une fois le type de problème sélectionné, vous pouvez cliquer sur le bouton .
 Ceci provoque l'affichage d'une fenêtre qui permet de parcourir l'arbre de résolution.

La liste des nœuds d'un arbre de résolution affichée à l'aide du lien **Cycle de vie des biens/** Helpdesk/ Arbre de résolution permet d'organiser les nœuds, mais n'est pas utilisée pour résoudre un problème.

Il existe quatre types de nœuds :

- Racine : question racine
- Question : réponse suivie d'une question
- Solution : réponse avec solution
- Branchement : réponse suivie d'un branchement

Les nœuds sont organisés de manière logique entre eux. Il est important de respecter la logique qui sous-tend leur organisation :



Arbres de résolution - lien logique entre les types de nœuds

Chaque nœud joue un rôle spécifique :

Noeud Racine

Ces nœuds servent de point de départ possible dans l'arbre de résolution, sous forme de question. Ils débouchent sur l'un des nœuds suivants :

- Question
- Solution
- Branchement

Nœuds Question

Ces nœuds correspondent à l'une des réponses possibles à un nœud **Racine** ou un autre nœud **Question** et contiennent une nouvelle question.

Ils débouchent sur des nœuds de type :

- Question
- Solution

• Branchement

Nœuds Solution

Ces nœuds correspondent à l'une des réponses possibles à un nœud **Racine** ou un nœud **Question**.

Ils renvoient sur une solution prise dans la base de connaissance.

Nœuds Branchement

Ces nœuds correspondent à l'une des réponses possibles à un nœud **Racine** ou un nœud **Question**.

Ils renvoient sur un autre nœud de l'arbre de résolution de type :

- Racine
- Question

Ils sont utilisés pour les situations qui ont déjà été développées dans une autre branche de l'arbre de résolution. Ceci évite de dupliquer les informations inutilement.

Exemple d'arbre de résolution

Arbres de résolution - exemple

∠ Туре	_Desc. courte	∠ Réponse
Racine	Est-ce que l'écran est tout noir ?	Racine
Question	Est-ce que le voyant est allumé ?	Oui
Question	Vérifiez les connexions PC-Ecran et Ecran-Secteur	Oui
Solution	Solution	Ca marche !
Solution	Solution	Ne marche tis pas
Solution	Solution	Non
Question	Avez-vous changé la résolution ou le nombre de couleurs ?	Non
Solution	Solution	Oui
Solution	Solution	Non
Racine	Est-ce que les voyants du PC sont allumés ?	Racine
Solution	Solution	Non
Question	Est-ce que l'ordinateur démarre ?	Oui

Lien types de problèmes - arbre de résolution

Les types de problèmes peuvent être associés à un nœud **Racine** ou **Question** de l'arbre de résolution.

Ainsi, lorsque vous appelez l'arbre de résolution (lors de la prise d'appel ou depuis le détail d'un dossier), Asset Manager affiche directement la question associée au type de problème que vous avez sélectionné. Ceci vous dispense de devoir parcourir l'arbre depuis sa racine.

Une question de l'arbre de résolution peut être associée à plusieurs types de problèmes.

Un type de problème ne peut être associé qu'à un seul nœud.

Créer un arbre de résolution

Pour créer un arbre de résolution, commencez par définir les nœuds de type **Racine** : ils servent de points de départ possibles dans l'arbre de résolution, sous forme de question.

A partir des onglets **Réponses** de ces nœuds de type **Racine**, indiquez toutes les réponses possibles à la question racine. Il peut s'agir de nœuds de type :

- Question : ils constituent l'une des réponses possibles à la question d'un nœud Racine ou d'un nœud Question et contiennent une nouvelle question.
- Solution : ils correspondent à l'une des réponses possibles à un nœud **Racine** ou à un autre nœud **Question**. Ils renvoient sur une solution prise dans la base de connaissance.
- Branchement : ils correspondent à l'une des réponses possibles à un nœud Racine ou à un nœud Question. Ils renvoient sur un autre nœud de l'arbre de résolution (de type Racine ou Question). On les utilise lorsqu'on rencontre une situation qui a déjà été développée dans une autre branche de l'arbre de résolution. Ceci évite de dupliquer les informations inutilement.

Utilisez les boutons 🔄 et 🛽 pour ajouter, supprimer, visualiser ou modifier des nœuds.

Vous pouvez également utiliser les boutons suivants :

- **Question** : ajoute un nœud **Question**
- **Solution** : ajoute un nœud **Solution**
- Branch : ajoute un nœud Branchement

Une fois les nœuds **Racine** créés de façon détaillée, complétez la description des nœuds de type **Question**. Indiquez toutes les réponses possibles aux nœuds de type **Question** que vous avez créés. Ceci s'effectue dans le sous-onglet **Réponses** de l'onglet **Question suivante**.

Résoudre un problème à l'aide de l'arbre de résolution

L'arbre de résolution n'est pas utilisé directement depuis la liste de ses nœuds, mais par l'intermédiaire d'un écran de résolution auquel vous faites appel dans deux cas :

- Lors de la prise d'appel : une fois le type de problème sélectionné et le curseur positionné dans le champ **Description**, l'assistant de prise d'appel affiche automatiquement le nœud de l'arbre de résolution associé au type de problème.
- Depuis le détail du dossier : une fois le type de problème sélectionné, vous pouvez cliquer sur le bouton .
 Ceci provoque l'affichage d'une fenêtre qui permet de parcourir l'arbre de résolution.



Questions

Dans ce cadre s'affiche le nœud de l'arbre de résolution associé au type de problème sélectionné (le type de problème au préalable avoir été associé au nœud). Si une question est associée à ce nœud, l'assistant de prise d'appel donne le choix entre plusieurs réponses. Double-cliquez sur la réponse adéquate pour continuer à parcourir l'arbre de résolution. Vous pouvez également activer la zone où se trouvent les réponses en sélectionnant l'une des réponses, et taper le numéro de la ligne de la réponse à sélectionner. Le bouton **Suivant** a le même effet. Le bouton **Précédent** permet de revenir en arrière dans l'arbre déjà parcouru. Il n'est pas possible de remonter au-delà du nœud de départ associé au type de problème.

Bouton Arbre

Le bouton et positionne le curseur sur le nœud associé au type de problème.



Sélectionnez un nœud de l'arbre et cliquez sur **Accéder** pour changer le nœud de départ de la branche sur laquelle vous travaillez. Vous serez amené à utiliser cette possibilité si vous ne souhaitez pas parcourir toute la branche de l'arbre à un moment donné.

Case à cocher Aide

Cochez cette case si vous souhaitez afficher à la suite de la question, et entre parenthèses, le contenu de l'onglet **Description** du détail de la question (si une description a été préalablement entrée dans la table Arbre de résolution).
Case à cocher Historique

Cochez cette case pour afficher la liste des questions successives auxquelles vous avez déjà répondu en parcourant l'arbre de résolution.

Solutions

La liste des fiches de la base de connaissance associées aux nœuds de la branche de l'arbre de résolution est affichée dans le cadre **Solutions** de la zone d'aide.

Case à cocher Détail

Cochez cette case pour afficher le détail de la solution sélectionnée (champs **Description** (Nom SQL : Description) et **Résolution** (Nom SQL : Solution)).

Case à cocher Rejetées

Cochez cette case pour maintenir l'affichage de toutes les solutions depuis le nœud de départ, même celles qui ont été écartées lors du parcours de l'arborescence.

Bouton Enregistrer

Ferme l'écran de résolution en mémorisant la position dans l'arbre de résolution.

- L'ensemble des questions et des réponses sont enregistrées dans la **Description** (Nom SQL : Description) du dossier. La question courante lors de la prise d'appel est mémorisée ; ainsi, si vous cliquez sur le bouton de partir du détail du dossier, vous pourrez utiliser l'arbre de résolution directement depuis cette question.
- Si lors de votre prise d'appel, vous étiez en train de renseigner un nouveau dossier, celle-ci se termine et le nouveau dossier est créé avec l'état En attente d'affectation, Affecté au chargé ou En cours de résolution. Le numéro du dossier apparaît dans la barre de titre de la fenêtre de prise d'appel. Vous pouvez localiser le dossier à l'aide du lien Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Dossiers de support.

Bouton Choisir

Ferme l'écran de résolution et lie le dossier à la fiche de solution sélectionnée.

- L'ensemble des questions et réponses sont enregistrées dans le champ Résolution (nom SQL : Solution) de l'onglet Clôture du détail du dossier.
- 2. L'identificateur et la description courte de la solution s'inscrivent dans le champ **Diagnostic** (Nom SQL : StandardSol) de l'onglet **Clôture** du détail du dossier de support.
- L'état du dossier devient Clôturé et une date de clôture s'inscrit dans l'onglet Clôture du détail du dossier de support.
- 4. Si lors de votre prise d'appel vous étiez en train de créer un dossier, celle-ci se termine avec la création du dossier. Le numéro du dossier apparaît dans la barre de titre de la fenêtre de prise d'appel. Vous pouvez localiser le dossier à l'aide du lien Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Dossiers de support.

Outils de suivi

Ce chapitre présente les différents outils permettant le suivi de vos dossiers de support.

Tableau de bord

Ce chapitre explique comment utiliser le tableau de bord de support avec Asset Manager. Vous accédez au tableau de bord à l'aide du lien **Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Tableau de bord**.

Présentation du tableau de bord

Le tableau de bord affiche un état de synthèse sur les dossiers de support en cours de résolution (ceux dont le champ **Etat** (Nom SQL : seStatus) est différent de **Clôturé** et **Clôturé et vérifié**).

Tous les employés n'obtiennent pas le même rapport récapitulatif. Le tableau de bord prend en compte des dossiers différents selon que l'employé connecté à la base de données est :

- Administrateur d'Asset Manager ou administrateur de support : le tableau de bord prend en compte les dossiers attribués à tous les groupes, à tous les techniciens de support, et les dossiers non attribués.
- Responsable de groupe : le tableau de bord prend en compte les dossiers attribués aux groupes (champ **Groupe** (Nom SQL : EmplGroup) du détail des dossiers) dont il est responsable ou à des techniciens qui composent ces groupes (champ **Chargé** (Nom SQL : Assignee) du détail des dossiers).
- Technicien de support : le tableau de bord prend en compte les dossiers qui lui sont attribués en tant que chargé de dossier (champ **Chargé** du détail des dossiers), et ceux de son groupe qui ne sont attribués à aucun chargé.

Pour afficher le résultat, Asset Manager compare la date et l'heure à laquelle le Tableau de bord a été lancé ou actualisé, et la date du champ **Rés. attendue** (Nom SQL : dtResolLimit) du détail des dossiers. Par exemple, la colonne "<2 h" affiche le nombre de dossiers dont la date de résolution attendue sera dépassée dans moins de deux heures et dans plus d'une heure.

Utilisez le menu Fenêtres/ Actualiser ou la touche F5 pour mettre à jour le tableau de bord.

Pour accéder aux dossiers dont le nombre figure dans le tableau de bord, vous disposez de plusieurs possibilités :

- Pour afficher la liste et le détail des dossiers correspondant à une ligne entière :

 - b. Ou double-cliquez sur l'intitulé de la ligne (partie gauche de la ligne).
- Pour afficher la liste et le détail des dossiers correspondant à une cellule :
 - a. Double-cliquez sur la cellule elle-même

Suivi des dossiers groupe par groupe

L'onglet **Groupes** du détail du tableau de bord s'affiche uniquement si l'employé connecté à la base de données est administrateur d'Asset Manager, administrateur de support ou responsable de groupe de support.

Il permet de faire le point sur le suivi des dossiers groupe par groupe.

🔀 Tableau de bord							_ 🗆 🗵
<u> G</u> roupes	<u>.</u> <u>T</u> echnic	ciens 🔒	A traiter				
			Dossiers	non traités pa	r groupe, dont	t l'état est : Non attribué	- 3
Groupe	En retard	< 1h	< 2h	< 3h	< 4h	Au-delà	
(Non attribué)	3	0	0	0	0	0	
	3	0	0	0	0	0	
😑 Assistan	3	0	0	0	0	0	
🖻 Assi	1	0	0	0	0	0	
. ⊟- M.	1	0	0	0	0	0	
	1	0	0	0	0	0	
🖻 — Assi	2	0	0	0	0	0	
. ⊟- L.	2	0	0	0	0	0	
	2	0	0	0	0	0	
Q Dossier(s)]					[Eermer

Colonne "Groupe" :

- La colonne Groupe présente une vue hiérarchique de l'arbre des groupes de support.
- Le nombre de dossiers de support associés à un groupe parent inclut également les dossiers associés à ses sous-groupes. Pour éviter toute confusion, le nom du groupe parent est suivi de la mention "(Total)" et un pseudo sous-groupe de même nom permet de visualiser le nombre de dossiers associés au seul groupe parent.
- Ce pseudo sous-groupe n'apparaît que dans l'un ou l'autre de ces deux cas :
 - La case Affectable (Nom SQL : bAssignable) est cochée pour ce groupe.
 - Des dossiers de support ont été affectés à ce groupe avant que la case Affectable (Nom SQL : bAssignable) ne soit décochée.

Filtre "Dossiers non traités par groupe, dont l'état est :"

Ce filtre permet de sélectionner les dossiers selon leur état :

- Non attribués : dossiers qui ne sont attribués à aucun chargé de support.
- Attribués : dossiers qui sont attribués à un chargé de support.
- Tous : tous les dossiers, qu'ils soient attribués à un chargé de support ou non.

Colonnes "< x"

Les colonnes "< x" affichent le décompte des dossiers ouverts qui doivent être résolus dans le délai spécifié.

Suivi des dossiers technicien par technicien

L'onglet **Techniciens** du détail du tableau de bord s'affiche uniquement si l'employé connecté à la base de données est administrateur d'Asset Manager, administrateur de support ou responsable de groupe de support.

Il permet de faire le point sur le suivi des dossiers, technicien par technicien.

🔀 Tableau de bord						
🔔 <u>G</u> roupes 🔔	[echniciens]	🌜 A traiter				
	[) ossiers non traité:	s par technicien, d	ont le groupe est :	Matériel et résea	u 🔹 😏
Technicien	En retard	< 1h	< 2h	< 3h	< 4h	Au-delà
(Non attribué)	1	0	0	0	0	0
Q Dossier(s)						Eermer

Filtre "Dossiers non traités par technicien dont le groupe est :"

Ce filtre permet de sélectionner les techniciens selon le groupe dont ils font partie.

Colonnes "< x"

Les colonnes "< x" affichent le décompte des dossiers ouverts qui doivent être résolus dans le délai spécifié.

Dossiers à traiter

L'onglet **A traiter** du détail du tableau de bord s'affiche uniquement si l'employé connecté à la base de données est membre d'un groupe de support.

Il permet de faire le point sur les dossiers qui lui sont attribués.

🧟 Tableau de bord						
<u> G</u> roupes .	<u>1</u> echniciens	💄 A traite	a]]			
Dossiers qui vous sont	attribués :					9
Technicien	En retard	< 1h	< 2h	< 3h	< 4h	Au-delà
Dossiers de vos groupe	s, non attribués à un l	echnicien :				
Groupe	En retard	< 1h	< 2h	< 3h	< 4h	Au-delà
Q Dossier(s)						Eermer

Dossiers qui vous sont attribués

Répertorie tous les dossiers attribués au technicien de support connecté à la base de données.

Dossiers de vos groupes non attribués à un technicien

Répertorie tous les dossiers attribués à un groupe dont fait partie le technicien de support mais qui ne sont attribués à aucun chargé de support.

Colonnes "< x"

Les colonnes "< x" affichent le décompte des dossiers ouverts qui doivent être résolus dans le délai spécifié.

Tableau de statistiques

Le lien **Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Statistiques** permet d'accéder au tableau de statistiques.

Le tableau de statistiques vous permet d'obtenir un état de synthèse sur l'activité de l'équipe de support pour une période donnée. Ce tableau est accessible aux responsables de groupe, aux administrateurs de support et à l'administrateur d'Asset Manager.

Le tableau de statistiques calcule des statistiques relatives à l'état d'avancement des dossiers de support. Chaque onglet propose trois vues différentes : par groupe, par type de problème, par technicien.

Colonne Groupe

- La colonne Groupe présente une vue hiérarchique de l'arbre des groupes de support.
- Le nombre de dossiers de support associés à un groupe parent inclut également les dossiers associés à ses sous-groupes. Pour éviter toute confusion, le nom du groupe parent est suivi de la mention "(Total)" et un pseudo sous-groupe de même nom permet de visualiser le nombre de dossiers associés au seul groupe parent.
- Ce pseudo sous-groupe n'apparaît que dans l'un ou l'autre de ces deux cas :
 - La case Affectable (Nom SQL : bAssignable) est cochée pour ce groupe.
 - Des dossiers de support ont été affectés à ce groupe avant que la case Affectable (Nom SQL : bAssignable) ne soit décochée.

Filtre du tableau de statistiques

Le filtre en haut de l'écran du tableau de statistiques permet de sélectionner les dossiers de support selon leur date d'ouverture. Ainsi, vous pouvez visualiser une synthèse relative à tous les dossiers de support ouverts pendant le mois qui vient de s'écouler.

Du ... Au

Sélectionnez les dates de début et de fin de la période sur laquelle vous voulez effectuer l'analyse. Les dates que vous sélectionnez sont incluses dans la période.

Colonne En cours

Asset Manager répertorie les dossiers pour lesquels le champ **Etat** (nom SQL : seStatus) a une valeur différente de **Clôturé** et **Clôturé et vérifié**.

Attention: La colonne **En cours** ne compte que les dossiers ouverts dans la période spécifiée par le filtre. Elle ne comptabilise pas les dossiers en cours ouverts avant cette période.

Colonne Traités

Asset Manager répertorie les dossiers pour lesquels le champ **Etat** n'a pas la valeur **Clôturé** ni **Clôturé et vérifié**.

Ligne Non attribué dans le tableau de l'onglet Par groupe

Il s'agit des dossiers qui ne sont attribués à aucun groupe.

Ligne Non attribué dans le tableau de l'onglet Par technicien

Il s'agit des dossiers qui ne sont attribués à aucun chargé de dossier.

Modifier la couleur des graphes

La couleur des graphes peut être modifiée à l'aide du menu Edition/ Options, groupe Support.

Actualiser la table de statistiques

Utilisez le menu **Fenêtres/ Actualiser**, la touche F5 ou le bouton • pour mettre à jour le tableau immédiatement.

Pour automatiser l'actualisation, positionnez le curseur sur le bouton •, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez **Configurer**. Cochez la case **Toutes les** et indiquez la fréquence d'actualisation.

Console Suivi des dossiers

Le menu **Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Suivi des dossiers** donne une représentation graphique des statistiques des dossiers de support.

Les diagrammes suivants sont disponibles :

- Dossiers de support par état
- Dossiers de support ouverts par groupe

- Dossiers de support ouverts par gravité
- Dossiers de support ouverts par localisation

Ces diagrammes sont mis à jour toutes les minutes.

Références

Icônes de la barre d'outils (Helpdesk)	187
Options de l'interface (Helpdesk)	187
SGBD qui prennent en charge les doubles jointures externes	187

Icônes de la barre d'outils (Helpdesk)

Certaines des icônes de la barre d'outils sont propres à la fonction Helpdesk.

Pour en connaître la liste et les ajouter à la barre d'outils :

- 1. Sélectionnez le menu Outils/ Personnaliser la barre d'outils.
- 2. Sélectionnez l'onglet Outils.
- 3. Sélectionnez Support dans la liste Catégories.

Pour plus d'informations sur la personnalisation de la barre d'outils, consultez le manuel **Tailoring**, section 1 **Customizing client computers**, chapitre **Customizing a client workstation**, rubrique **Customizing the toolbar**.

Options de l'interface (Helpdesk)

Certaines options de l'interface sont propres à la fonction Helpdesk.

Pour en connaître la liste et les paramétrer :

- 1. Sélectionnez le menu Edition/ Options.
- 2. Développez le nœud Support.

SGBD qui prennent en charge les doubles jointures externes

Les contrats sont pris en compte dans la sélection automatique d'un groupe de support seulement si le SGBD prend en charge les doubles jointures externes.

C'est le cas de :

Parc Chapitre 6: Helpdesk

- DB2 UDB.
- Oracle Database Server.

Chapitre 7: Services métier

Dans Asset Manager, un service métier définit l'ensemble des relations clés qui lient des clients et des ressources dans le cadre du déploiement d'un service global à destination des utilisateurs (application informatique, système réseau par exemple). Les ressources et clients sont des éléments de parc, associés par différents types de relation, dans lesquelles les ressources fournissent aux clients un service particulier qui contribue au déploiement du service métier.

Gérer un service comme un service métier permet de mettre en évidence les relations parfois complexes entre clients et ressources, d'évaluer les coûts de déploiement et les impacts engendrés par une éventuelle défaillance du service métier.

Asset Manager permet les actions suivantes :

- Créer les relations client-ressource impliquées dans un service métier.
- Gérer l'indisponibilité des ressources d'un service métier et en analyser l'incidence.
- Déterminer les coûts liés au déploiement d'un service métier.

Relations client-ressource

Les relations client-ressource sont les principaux composants d'un service métier. Elles donnent une vue sur les différents éléments de parc impliqués dans le déploiement du service métier et sur les différents types de relation qui les lient. Les relations client-ressource constituent une information importante pour analyser et prévoir les coûts liés au déploiement du service métier.

Un client et sa ressource sont associés par un type de relation, c'est-à-dire la manière dont le client utilise le service fourni par la ressource.

Exemples :

- Se connecte à: peut être utilisé pour associer une application (client) et sa base de données (ressource).
- Utilise du matériel informatique: peut être utilisé pour associer une application (client) et son ordinateur hôte (ressource).
- Héberge l'application partagée: peut être utilisé pour associer un serveur Web (client) hébergeant une application Web partagée (ressource).

Les clients et ressources peuvent être associés de différentes manières:

- 1 client pour 1 ressource
- 1 client pour n ressources
- n clients pour 1 ressource
- n clients pour n ressources

L'ensemble des relations client-ressource d'un service métier constitue ce qui peut être intitulé la "représentation fonctionnelle du service métier". Cette représentation permet simplement de schématiser les relations client-ressource qui composent le service métier et de distinguer les éléments internes (impliqués dans le déploiement du service) des éléments externes.

Remarque: Asset Manager ne permet pas de distinguer précisément les clients impliqués dans le déploiement du service métier des clients finaux, c'est-à-dire ceux qui utilisent le service métier. Le client d'une relation client-ressource associée à un service métier, est automatiquement considéré comme interne au service métier.

Comment représenter un service métier dans Asset Manager ?

Dans Asset Manager, un service métier est géré comme un bien. Ce bien est l'élément commun autour duquel sont centralisées les relations client-ressource du service métier. Ce bien peut avoir des lignes de dépenses, être associé à des contrats et des utilisateurs. Les clients et ressources impliqués dans un service métier sont des éléments de parc (ou des biens), de type matériel ou logiciel.

Pour représenter un service métier dans Asset Manager :

- 1. Création du bien représentant le service métier.
- 2. Créez les clients et ressources impliqués dans le service métier.
- 3. Création des relations client-ressource du service métier.

Prérequis : nature et modèle d'un service métier

- La nature associée au service métier doit permettre de créer un bien qui possède le comportement "Service métier". Si cette nature n'existe pas encore dans Asset Manager :
 - a. Affichez les natures (lien **Gestion du parc/ Configurations des biens/ Natures** du navigateur).
 - b. Cliquez sur le bouton Nouveau.

c. Renseignez les champs et liens du détail de la nature avec les valeurs suivantes :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Crée (seBasis)	Elément de parc
Crée aussi (OverflowTbl)	(Pas de table) ou Installations ou utilisations de logiciels (amSoftInstall)
Contrainte de gestion (seMgtConstraint)	Code interne unique
Service métier (bSystem)	Cochez cette case

- d. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.
- Le modèle associé au service métier ne possède pas de caractéristique spécifique. Veillez uniquement à l'associer à la nature appropriée. Si ce modèle n'existe pas encore dans Asset Manager :
 - a. Affichez les modèles (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Modèles du navigateur).
 - b. Cliquez sur le bouton Nouveau.
 - c. Renseignez les champs et liens du détail du modèle.
 - d. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.

Création du bien représentant un service métier

- 1. Affichez les biens (lien Cycle de vie des biens/ Gestion d'infrastructure/ Biens du navigateur).
- 2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3. Renseignez les champs et liens du détail du bien.

Astuce: Lorsque le modèle du bien est renseigné, l'onglet **Service métiers** apparaît (car le comportement **Service métier** est activé dans le détail de la nature associée au modèle). Cet onglet affiche les relations client-ressource définies au sein du service métier représenté par le bien.

4. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.

Création des clients et ressources impliqués dans un service métier

Les clients et ressources d'un service métier sont des éléments de parc (ou des biens). Il peut s'agir d'éléments déjà enregistrés dans Asset Manager. Si ce n'est pas le cas, créez-les: Voir Eléments du parc

Remarque: Les ressources du service métier doivent être définies comme des biens. Les applications doivent notamment avoir une nature qui permet de les gérer comme des installations logicielles possédant un code interne unique. Ceci vous permet de :

- leur associer des lignes de dépenses.
- gérer une éventuelle indisponibilité. Voir Indisponibilité des ressources d'un service métier
- prendre en compte leurs coûts dans le calcul du coût total de possession (TCO) du service métier. Voir TCO d'un service métier

Création des relations client-ressource d'un service métier

Vous pouvez créer autant de relations client-ressource que vous souhaitez, tant qu'elles vous permettent de décrire au mieux les échanges qui déterminent le déploiement du service métier :

- Définissez les relations client-ressource de manière claire et adaptée.
- Utilisez des libellés de types de relation simples et explicites.

Quelques pratiques conseillées

- Un élément de parc, client d'une ressource, peut également être ressource d'autres clients.
- Une application impliquée dans un service métier devrait toujours être associée au matériel hôte (serveur, PC) sur lequel elle est installée. Dans cette relation client-ressource, l'application est le client et son hôte est la ressource. L'hôte est ainsi considéré comme ressource à part entière du service métier. Ceci est important car :
 - Il est plus simple de gérer l'indisponibilité d'un serveur que celle d'une application qu'il héberge. En effet, une application peut être indisponible, mais pas son hôte. Par contre si l'hôte est indisponible, l'application l'est automatiquement.
 - L'impact financier est différent selon que le matériel hôte d'une application est dédié à un seul service métier ou que ce serveur est utilisé par plusieurs services métier. Dans le cas d'un serveur dédié, tous les coûts matériels, de licences logicielles et de maintenance peuvent être directement reportés au niveau du serveur, ce qui simplifie l'évaluation du coût global du

service métier. Dans tout autre cas, les coûts doivent être répartis sur les clients et ressources rattachés au serveur, en fonction de leur implication dans les différents services.

• Une ressource et ses clients peuvent être hébergés par le même matériel hôte.

Créer un type de relation client-ressource

- 1. Affichez les types de relation client-ressource (lien Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Services métier/ Types de relation client-ressource du navigateur).
- 2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
- 3. Renseignez les champs et liens du détail du type de relation, notamment :
 - Impact d'une indisponibilité (pClientImpact): évaluation de l'impact d'une indisponibilité de la ressource sur ses clients.
 - Méthode de calcul d'impact financier (seFinImpactCalc): méthode utilisée pour réaffecter le TCO de la ressource au niveau du service métier.

Remarque: Il est important de comprendre la logique des différents champs et liens du détail des types de relation client-ressource (voir aussi les champs Les ressources peuvent se substituer (seFailOver), Une ressource peut être définie par défaut (bDefault), Une seule ressource par client (bResourceUnicity)). Ils créent des automatismes qui influencent au niveau technique (performances) et/ou financier (coûts), l'implication de la relation client-ressource associée, au sein du service métier. Pour plus de détails, voir l'aide contextuelle sur les champs et les liens dans Asset Manager (touches Maj+F1 du clavier, sur le champ ou le lien).

4. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.

Créer une relation client-ressource

Méthode 1 : création à l'aide de l'assistant Créer des relations client-ressource...

- Exécutez et renseignez l'assistant Créer des relations client-ressource... (sysCreateClientsResource) (lien Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Services métier/ Créer des relations client-ressource... du navigateur).
- Cet assistant vous permet alors d'associer une ressource à un ou plusieurs clients en une seule opération et de créer les relations client-ressource associées.
 Il vous permet aussi de définir les paramètres pour chaque relation client-ressource créée.

Méthode 2 : Création à partir de l'écran Créer des relations client-ressource

- 1. Affichez la relation client-ressource (lien Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Services métier/ Types de relation client-ressource du navigateur).
- 2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3. Renseignez les champs et liens du détail de la relation client-ressource.
- 4. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.

Afficher les relations client-ressource

Les relations client-ressource associées à un service métier peuvent être visualisées :

- A partir du détail du bien qui représente le service métier (lien Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Biens du navigateur): sélectionnez l'onglet Services métier.
- A partir de la liste des relations client-ressource (lien Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Services métier/ Types de relation client-ressource du navigateur). Cette fenêtre affiche toutes les relations client-ressource (même celles qui ne sont pas définies dans le cadre d'un service métier).
- A partir de la liste des services métier (lien Cycle de vie des biens / Services informatiques et virtualisation/ Services métier/ Services métier du navigateur) : dans l'onglet Services métier du détail du service métier, les relations client-ressource sont regroupées en fonction du type de relation client-ressource utilisée.

Indisponibilité des ressources d'un service métier

L'indisponibilité des ressources d'un service métier peut être planifiée (exemple : opération de maintenance sur un serveur) ou imprévue (exemple : panne réseau). Selon le niveau d'indisponibilité, la ressource devient partiellement ou totalement inaccessible pour ses clients et cela peut avoir également un impact sur la performance globale du service métier.

Informations à prendre en compte avant de gérer l'indisponibilité d'une ressource

Certaines ressources, indépendamment de leur implication dans un service métier, peuvent être liées à d'autres éléments de parc dont elles dépendent et qui n'apparaissent pas dans la représentation fonctionnelle du service métier. Ces éléments de parc ne sont pas directement impliqués dans le service métier, mais peuvent y jouer indirectement un rôle important, car ils représentent en quelque sorte des ressources pour les ressources impliquées dans le service métier.

Exemple : le switch qui connecte, au sein d'un réseau, les serveurs hôtes d'applications impliquées comme ressource dans un service métier. Les relations entre le switch et ces serveurs n'apparaissent pas nécessairement dans les relations client-ressource du service métier.

Il peut être important de considérer ces relations dans la gestion de l'indisponibilité des ressources d'un service métier. En effet, le processus qui analyse l'impact de l'indisponibilité des ressources doit également tenir compte des éléments de parc dont dépendent ces ressources, même si ces relations de dépendance ne sont pas spécifiquement définies dans le cadre du service métier. Pour cela, des relations client-ressource équivalentes à ces relations de dépendance doivent être créées, avec les caractéristiques suivantes :

- La ressource du service métier joue le rôle de client,
- L'élément de parc externe au service métier et dont dépend la ressource, joue le rôle de ressource,
- Aucun service métier n'est associé à la relation.

Pour créer ces relations client-ressource, voir Créer une relation client-ressource.

Si le type de la relation n'existe pas, voir Créer un type de relation client-ressource.

Ainsi, il est possible de créer une indisponibilité de l'élément de parc dont dépend la ressource du service métier et ainsi visualiser l'impact que cette indisponibilité peut avoir sur l'ensemble du service métier, bien que cet élément de parc soit considéré externe au service métier.

Pour créer une indisponibilité, voir Création d'une indisponibilité de ressource.

Pour afficher l'impact de l'indisponibilité, voir Assistants d'analyse d'impact.

Création d'une indisponibilité de ressource

Méthode 1 : création à partir d'une intervention

Pour créer une indisponibilité à partir d'une intervention :

- 1. Affichez les Interventions (Cycle de vie des biens/ Interventions / Interventions du navigateur).
- 2. Sélectionnez l'intervention à partir de laquelle vous souhaitez créer une indisponibilité.
- Dans l'onglet Indisponibilité du détail de l'intervention, cliquez sur l'icône

 (client Windows) ou Ajouter (client Web).
 Cela démarre l'assistant Créer une indisponibilité à partir d'une intervention (sysWOCreateDownTime).
- 4. Renseignez l'assistant **Créer une indisponibilité à partir d'une intervention** en spécifiant dans le champ **Bien** la ressource que vous souhaitez rendre indisponible.

Astuce: Lorsque le modèle du bien est renseigné, l'onglet **Service métiers** apparaît (car le comportement **Service métier** est activé dans le détail de la nature associée au modèle). Cet onglet affiche les relations client-ressource définies au sein du service métier représenté par le bien.

Vous retrouvez l'indisponibilité créée dans la table Indisponibilité (Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Services métier/ Indisponibilité du navigateur).

Méthode 2 : création à partir de l'écran Indisponibilité

Pour créer une indisponibilité de ressource :

- 1. Affichez Indisponibilité (Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Services métier/ Indisponibilité du navigateur).
- 2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
- 3. Renseignez les champs et liens du détail de l'indisponibilité.

Astuce: Il n'est pas nécessaire de renseigner le service métier affecté par l'indisponibilité de la ressource car cette ressource peut être impliquée dans plusieurs services métier et son indisponibilité se diffuse automatiquement sur tous les services métier.

4. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.

Impact d'une indisponibilité de ressource

Pour évaluer l'impact d'une indisponibilité de ressource, Asset Manager utilise les valeurs de deux champs :

- La valeur du champ **Disponibilité effective du bien** (pAvail) du détail de l'indisponibilité de la ressource.
- La valeur du champ **Impact d'une indisponibilité** (pClientImpact) du détail du type de relation qui lie la ressource à ses clients.

Voici la formule qui permet de calculer cet impact :

% impact indisponibilité ressource

le type de relation

impact indisponibilité sur le type de relation

On en déduit ainsi les disponibilités :

Au niveau des clients de la ressource

% disponibilité au niveau client = 100% - % impact indisponibilité ressource

• Du service métier

```
% disponibilité service métier = somme des disponibilités au niveau clients / nombre de clients touchés
```

= (10

= % indisponibilité effec

Remarque:

- Si un client est touché par plusieurs ressources indisponibles, alors la disponibilité totale au niveau du client correspond à la plus petite des disponibilités calculées pour chacune des ressources indisponibles.
- L'indisponibilité de ressources se diffuse en cascade. Cela signifie que si une ressource est indisponible, ses clients sont touchés mais également ceux dont ces clients touchés sont des ressources, et ainsi de suite. La disponibilité du service métier sera calculée uniquement en fonction des clients touchés qui ne sont pas ressources d'autres clients.

Impact d'une indisponibilité : exemples

- 1. Une ressource n'est disponible qu'à 60%. Le type de relation qui lie cette ressource à ses clients évalue l'impact d'une indisponibilité à 40%.
 - L'impact de l'indisponibilité de la ressource est égal à: (100% 60%) * 40% = 16%
 - La disponibilité au niveau clients est égale à: 100% 16% = 84%
- 2. Une application se connecte à deux bases de données différentes : DB1 et DB2. Suite à des problèmes réseau, les bases de données ne sont plus disponibles qu'à 40% chacune. Le type de relation qui lie cette ressource à ses clients évalue l'impact d'une indisponibilité à 100%. Le type de relation qui lie cette ressource à ses clients évalue l'impact d'une indisponibilité à 80%.
 - L'impact de l'indisponibilité de BD1 est égal à: (100% 40%) * 100% = 60%
 - La disponibilité de **BD1** au niveau de l'application est égale à: 100% 60% = 40%
 - L'impact de l'indisponibilité de **BD2** est égal à: (100% 40%) * 80% = 48%
 - La disponibilité de BD2 au niveau de l'application est égale à: 100% 48% = 52%
 La disponibilité totale au niveau de l'application est égale à 40%.
- 3. Une application est gérée comme un service métier. Ce service métier fait apparaître les relations suivantes :

Base de données (client) utilise du matériel informatique Serveur2 (ressource) Application (client) utilise du matériel informatique Serveur1 (ressource) Application (client) se connecte à Base de données (ressource)

L'impact d'une indisponibilité pour le type de relation "se connecte à" est estimé à 90%. L'impact d'une indisponibilité pour le type de relation "utilise du matériel informatique" est estimé à 95%.

A un moment donné, le serveur de base de données n'est plus disponible qu'à 20%. Alors :

- La disponibilité de la base de données n'est plus que de 24%.
- Les clients de la base de données (ici l'application) sont également touchés. La disponibilité au niveau de ces clients est égale à 31,6%.

Assistants d'analyse d'impact

L'assistant Impact d'une indisponibilité sur un service métier... (BstImpactAnalysis_Simul) (lien Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Services métier/ Actions utilisateur/ Impact d'une indisponibilité sur un service métier... du navigateur) permet de simuler l'indisponibilité de ressources pour une date et heure données et de visualiser la disponibilité globale d'un service métier et de ses ressources.

Cet assistant affiche :

- Dans le cadre du haut: les disponibilités au niveau des clients.
- Dans le cadre du bas :
 - Les disponibilités des ressources.
 - Les indisponibilités des éléments de parc dont dépendent les ressources et pour lesquels une relation client-ressource équivalente à la relation de dépendance a été créée dans Asset Manager.

Attention: Cet assistant Impact d'une indisponibilité sur un service métier... (BstImpactAnalysis_Simul) fait partie des données métier Gestion des services métier -Données métier. Vous devez donc importer ces données métier pour utiliser cet assistant..

Vous avez un exemple d'importation des données métier dans le manuel **Achats**, chapitre **Fonctionnement général**, section **Etapes préliminaires**, paragraphe **Importer les Données métier dans une base de données existante**.

Coûts liés à un service métier

Les coûts liés au déploiement d'un service métier proviennent des coûts des ressources et clients impliqués dans le service métier :

- achat des biens matériels
- installations des applications et achat des licences logicielles associées
- Contrats de maintenance, etc.

L'évaluation de ces coûts nécessite une utilisation correcte des modules **Achats**, **Contracts** et **Finance** d'Asset Manager.

Cas des licences et des contrats

Les licences et les contrats peuvent être pris en compte dans la mesure où ils ont une incidence financière considérable sur le service métier.

Certaines licences par exemple peuvent être entièrement dédiées à un seul service métier, mais rattachées à une ressource matérielle qui n'est que partiellement impliquée dans le service métier. On distingue deux cas :

- Dans le cas d'une application dédiée à 100% comme ressource d'un service métier, on peut définir directement sa licence logicielle associée, comme sous-bien de la ressource matérielle qui héberge l'application. Ainsi le calcul du coût total de possession (TCO) d'un bien prenant en compte le bien et ses sous-biens associés, si l'impact financier de la ressource matérielle est estimé à 100%, la licence logicielle sera entièrement prise en compte.
- Dans le cas où la ressource matérielle qui héberge l'application sous licence est partagée entre plusieurs services métier, on peut définir la licence comme un élément de parc (sous-composant d'aucun autre élément de parc) impliqué comme une ressource dans le service métier. La licence est directement associée au service métier, par une relation exclusivement financière: l'impact financier est estimé à 100% (champ Impact financier (pFinImpact) du détail de la relation client-ressource) et l'impact technique est estimé à 0% (champ Impact d'une indisponibilité (pClientImpact) du détail du type de relation).

Les coûts des contrats sont répartis directement sur les biens associés à ces contrats, en fonction de la méthode de répartition sélectionnée (champ **Répart. / biens** (seProrateRule) de l'onglet **Loyer** du détail d'un contrat). Ces biens associés doivent donc être impliqués dans le service métier.

TCO d'un service métier

Le coût total de possession (TCO) d'un service métier s'affiche :

- Dans le détail des relations client-ressource (champ **Coût total de possession annuel (TCO)** (mAvgYearlyTco de la table amAsset)).
- Dans l'onglet ROI du détail du service métier (champ Coût total de possession annuel (TCO) (mAvgYearlyTco)).

Son calcul cumule :

- Le TCO du bien qui représente le service métier (et de ses sous-biens).
- Les TCO des ressources impliquées dans le service métier.
 Le calcul du TCO des ressources du service métier dépend de la Méthode de calcul d'impact financier (seFinImpactCalc) du type de la relation client-ressource utilisée :
 - Si la méthode de calcul vaut Aucune: on prend la valeur du TCO de la ressource du service métier.
 - Si la méthode de calcul vaut Utilisation de l'impact financier de la relation : la valeur du TCO de la ressource du service métier est multipliée par l'impact financier (champ Impact financier (pFinImpact) du détail de la relation client-ressource).

Remarque: Le champ **Impact financier** (PFinImpact) d'une relation client-ressource n'apparaît et n'est utilisé que lorsque la valeur du champ **Méthode de calcul d'impact financier** (seFinImpactCalc) du détail du type de relation vaut **Utilisation de l'impact**

financier de la relation.

 Si la méthode de calcul vaut Répartition équitable : la valeur du TCO de la ressource du service métier est multipliée par :

[1-I]/N

où :

- I représente la somme des impacts financiers des ressources dont la méthode de calcul d'impact financier du type de la relation client-ressource vaut Utilisation de l'impact financier de la relation.
- N est le nombre de ressources dont la méthode de calcul d'impact financier du type de la relation client-ressource vaut **Répartition équitable**.

Ceci est fait pour **chaque** relation client-ressource, même si la ressource est utilisée plusieurs fois.

Le TCO des clients n'est pas pris en compte.

Pour plus d'informations sur le TCO (principes généraux, calculs, TCO d'un service métier) voir le manuel **Finances**, chapitre **Coût total de possession (TCO)**.

Cas pratique

Pour illustrer la gestion d'un service métier, nous allons prendre le cas du service métier Asset Manager Web Service. Asset Manager Web Service est un service qui permet d'accéder à l'interface Web de l'application Asset Manager. Les principaux éléments impliqués dans le déploiement de ce service métier sont :

- Eléments logiciels :
 - Instance de base de données Oracle
 - Serveur web Apache Tomcat
 - Application Web d'Asset Manager Web Service
 - Application Web d'Asset Manager Web Service
 Le processus d'Asset Manager Application Designer est ajouté pour insérer la licence
 utilisateur d'Asset Manager et le processus Asset Manager Automated Process Manager
 pour gérer le système de surveillance (alarmes, workflows, etc.) et pour automatiquement
 déclencher les actions à partir d'Asset Manager Web.
- Eléments matériels :
 - Serveur Compaq HP dx6050 sur lequel est installée la base de données Oracle.
 - Le serveur HP Deskpro de7700 sur lequel les applications Asset Manager Web Service and Asset Manager Web Tier sont déployées par le biais du serveur Web Tomcat.
 - Le serveur HP Deskpro de8000 sur lequel les applications Asset Manager Automated Process Manager et Asset Manager Application Designer sont installées.

Pour que le service Web Asset Manager soit déployé (et disponible via le navigateur Web d'un utilisateur par exemple) :

- Asset Manager Web Service se connecte à l'instance de la base de données Oracle.
- Asset Manager Web Tier se connecte à Asset Manager Web Service.
- Asset Manager Automated Process Manager et Asset Manager Application Designer se connectent à l'instance de la base de données Oracle.

Schématiquement, ce service métier peut être représenté comme suit :

Cas pratique - Représentation fonctionnelle du service métier "Web Asset Manager"



On note que le serveur Compaq HP dx6050 subit mensuellement une opération de maintenance durant laquelle il n'est plus disponible qu'à 20%.

Le but de ce cas pratique est de :

- 1. Définir le service métier en créant les relations client-ressource qui le composent.
- 2. Simuler l'indisponibilité du serveur Compaq HP dx6050 et en analyser l'impact sur la disponibilité totale du service métier.
- 3. Analyser l'impact financier des différents composants du service métier

Voici les étapes du scénario :

- 1. Création du bien représentant le service métier.
- 2. Création des clients et ressources impliqués dans le déploiement du service métier.
- 3. Création des types de relation client-ressource.
- 4. Création des relations client-ressource du service métier.
- 5. Simulation de l'indisponibilité du serveur Compaq HP dx6050.
- 6. Analyse de l'impact financier.

Etape 1 : Création du bien représentant le service métier

Création de la nature

- 1. Affichez les natures (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Natures du navigateur).
- 2. Créez un enregistrement en renseignant les champs et liens comme indiqué dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP_Service métier
Onglet Général	
Crée (seBasis)	Elément de parc
Crée aussi (OverflowTbl)	(Pas de table)
Contrainte de gestion (seMgtConstraint)	Code interne unique
Service métier (bSystem)	Cochez cette case

Création du modèle

- 1. Affichez les modèles (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Modèles du navigateur).
- 2. Créez un enregistrement en renseignant les champs et liens comme indiqué dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	PC_Asset Manager Web business service
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP_Service métier

Création du bien

1. Affichez les biens (lien Cycle de vie des biens/ Gestion d'infrastructure/ Biens du navigateur).

2. Créez un enregistrement en renseignant les champs et liens comme indiqué dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	PC_Asset Manager Web business service

Etape 2 : Création des clients et ressources impliqués dans le déploiement du service métier

Création des natures

- 1. Affichez les natures (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Natures du navigateur).
- 2. Créez les enregistrements suivants en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP_Serveurs hôtes
Onglet Général	
Crée (seBasis)	Elément de parc
Crée aussi (OverflowTbl)	Equipements informatiques (amComputer)
Contrainte de gestion (seMgtConstraint)	Code interne unique
Porte des logiciels (bHasSoftInstall)	Cochez cette case
Type d'équipement (seComputerType)	Ordinateur

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP_Applications informatiques
Onglet Général	
Crée (seBasis)	Elément de parc
Crée aussi (OverflowTbl)	Installations ou utilisations de logiciels (amSoftInstall)
Contrainte de gestion (seMgtConstraint)	Code interne unique

Création des modèles

- 1. Affichez les modèles (lien **Gestion du parc/ Configurations des biens/ Modèles** du navigateur).
- 2. Créez les enregistrements suivants en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP_Serveur Compaq HP dx6050
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP_Serveurs hôtes
Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP_Serveur HP Deskpro dc7700
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP_Serveurs hôtes
Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP_Serveur HP Deskpro dc8000
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP_Serveurs hôtes
Champ ou lien	Valeur
Champ ou lien Nom (Name)	Valeur CP_Instance Oracle
Champ ou lien Nom (Name) Onglet Général	Valeur CP_Instance Oracle
Champ ou lien Nom (Name) Onglet Général Nature (Nature)	Valeur CP_Instance Oracle CP_Applications informatiques
Champ ou lien Nom (Name) Onglet Général Nature (Nature) Champ ou lien	Valeur CP_Instance Oracle CP_Applications informatiques Valeur
Champ ou lien Nom (Name) Onglet Général Nature (Nature) Champ ou lien Nom (Name)	Valeur CP_Instance Oracle CP_Applications informatiques Valeur PC_Asset Manager Web Service
Champ ou lien Nom (Name) Onglet Général Nature (Nature) Champ ou lien Nom (Name) Onglet Général	Valeur CP_Instance Oracle CP_Applications informatiques Valeur PC_Asset Manager Web Service

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	PC_Asset Manager Web Tier
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP_Applications informatiques
Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP_Serveur Apache Tomcat
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP_Applications informatiques
Champ ou lien	Valeur
Champ ou lien Nom (Name)	Valeur CP_Process Serveur
Champ ou lien Nom (Name) Onglet Général	Valeur CP_Process Serveur
Champ ou lien Nom (Name) Onglet Général Nature (Nature)	Valeur CP_Process Serveur CP_Applications informatiques
Champ ou lien Nom (Name) Onglet Général Nature (Nature) Champ ou lien	Valeur CP_Process Serveur CP_Applications informatiques Valeur
Champ ou lien Nom (Name) Onglet Général Nature (Nature) Champ ou lien Nom (Name)	Valeur CP_Process Serveur CP_Applications informatiques Valeur CP_Process Administrator
Champ ou lien Nom (Name) Onglet Général Nature (Nature) Champ ou lien Nom (Name) Onglet Général	Valeur CP_Process Serveur CP_Applications informatiques Valeur CP_Process Administrator

Création des biens correspondant aux ressources

Astuce: Les ressources du service métier sont gérées comme des biens pour pouvoir créer leurs éventuelles indisponibilités.

- 1. Affichez les biens (lien Cycle de vie des biens/ Gestion d'infrastructure/ Biens du navigateur).
- 2. Créez les enregistrements suivants en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP_Serveur Compaq HP dx6050

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP_Serveur HP Deskpro dc7700
Champ ou lien Valeur	
Champ ou lien	Valeur

Champ ou lien	Valeur	
Modèle (Model)	CP_Instance Oracle	
a. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.		
b. Affichez l'onglet Parc . Remarque		
Si vous utilisez le client Windows, ignorez les deux étapes suivantes.		
c. Cliquez sur le lien Instance Oracle_PC.		
d. Cliquez sur Modifier .		
Onglet Parc		
Composant de (Parent)	CP_Serveur Compaq HP dx6050	
Remarque		
Si vous utilisez le client Windows, ignorez les deux étapes suivantes.		
a. Cliquez sur Enregistrer .		
b. cliquez sur le lien Retour au document principal.		
Champ ou lien	Valeur	

CP_Serveur Apache Tomcat

Modèle (Model)

Champ ou lien	Valeur		
 Client Windows: i. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création. 			
ii. Affichez l'onglet Parc . Remarque			
Si vous utilisez le client Windows, ignorez les deux étapes suivantes.			
iii. Cliquez sur le lien Serveur Tomcat	iii. Cliquez sur le lien Serveur Tomcat PC_Apache.		
iv. Cliquez sur Modifier.			
Onglet Parc			
Composant de (Parent)	CP_Serveur HP Deskpro dc7700		
Remarque			
Si vous utilisez le client Windows, ignorez les deux étapes suivantes.			
a. Cliquez sur Enregistrer .			
b. cliquez sur le lien Retour au document principal.			
Champ ou lien Valeur			

Champ ou lien	valeur
Modèle (Model)	PC_Asset Manager Web Service

Création des éléments de parc correspondants aux clients

- 1. Affichez les éléments de parc (lien Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Eléments de parc du navigateur).
- 2. Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens comme indiqué dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	PC_Asset Manager Web Tier

Champ ou lien	Valeur	
Modèle (Model)	CP_Process Serveur	
Onglet Général		
Composant de (Parent)	CP_Serveur HP Deskpro dc8000	
Champ ou lien	Valeur	
Champ ou lien Modèle (Model)	Valeur CP_Process Administrator	
Champ ou lien Modèle (Model) Onglet Général	Valeur CP_Process Administrator	

Etape 3 : Création des types de relation clientressource

- 1. Affichez les types de relation client-ressource (lien Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Services métier/ Types de relation client-ressource du navigateur).
- 2. Créez les enregistrements suivants en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP_Utilise la base de données
Onglet Général	
Impact d'une indisponibilité (pClientImpact)	90%
Une seule ressource par client (bResourceUnicity)	Décochez la case
Méthode de calcul d'impact financier (seFinImpactCalc)	Utilisation de l'impact financier de la relation

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP_Est déployé sur
Onglet Général	

Champ ou lien	Valeur
Impact d'une indisponibilité (pClientImpact)	100%
Une seule ressource par client (bResourceUnicity)	Décochez la case
Méthode de calcul d'impact financier (seFinImpactCalc)	Utilisation de l'impact financier de la relation

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP_Se connecte à
Onglet Général	
Impact d'une indisponibilité (pClientImpact)	95%
Une seule ressource par client (bResourceUnicity)	Décochez la case
Méthode de calcul d'impact financier (seFinImpactCalc)	Utilisation de l'impact financier de la relation

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP_Utilise du matériel informatique
Onglet Général	
Impact d'une indisponibilité (pClientImpact)	100%
Une seule ressource par client (bResourceUnicity)	Décochez la case
Méthode de calcul d'impact financier (seFinImpactCalc)	Utilisation de l'impact financier de la relation

Etape 4 : Création des relations client-ressource du service métier

1. Exécutez l'assistant Créer des relations client-ressource... (sysCreateClientsResource) (lien Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Services métier/ Actions utilisateur/ Créer des relations client-ressource... du navigateur). 2. Renseignez l'assistant **Créer des relations client-ressource...** comme indiqué dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur	
Page Sélectionnez la ressource du service métier choisi		
Business service	PC_Asset Manager Web business service	
Ressource	CP_Serveur Compaq HP dx6050	
Cliquez sur le bouton Suivant		
Page Sélectionnez les clients du service métier choisi		
Clients	CP_Instance Oracle	
Cliquez sur le bouton Suivant		
Page Définissez les paramètres des relations client-ressou	Irce	
Sélectionnez CP_Instance Oracle		
Type de relation	CP_Utilise du matériel informatique	
Impact financier	40	
Cliquez sur Appliquer à tous les clients sélectionnés		
Cliquez sur le bouton Suivant		
Page Récapitulatif		
Relancer l'assistant de création des relations client-ressource après avoir cliqué sur Terminer	Cochez cette case	
Cliquez sur le bouton Terminer		
Cliquez sur OK		

Champ ou lien	Valeur
Page Sélectionnez la ressource du service métier choisi	·
Business service	PC_Asset Manager Web business service
Ressource	CP_Instance Oracle
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Sélectionnez les clients du service métier choisi	
Clients	 CP_Process Serveur CP_Process Administrator PC_Asset Manager Web Service
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Définissez les paramètres des relations client-ressou	irce
Sélectionnez CP_ Process Serveur	
Type de relation	CP_Utilise la base de données
Impact financier	20
Cliquez sur Appliquer à tous les clients sélectionnés	
Sélectionnez CP_Process Administrator	
Type de relation	CP_Utilise la base de données
Impact financier	15
Cliquez sur Appliquer à tous les clients sélectionnés	
Sélectionner PC_Asset Manager Web Service	

Champ ou lien	Valeur
Type de relation	CP_Utilise la base de données
Impact financier	8
Cliquez sur Appliquer à tous les clients sélectionnés	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Récapitulatif	
Relancer l'assistant de création des relations client-ressource après avoir cliqué sur 'Terminé'	Cochez cette case
Cliquez sur le bouton Terminer	
Cliquez sur OK	

Champ ou lien	Valeur
Page Sélectionnez la ressource du service métier choisi	
Business service	PC_Asset Manager Web business service
Ressource	CP_Serveur HP Deskpro dc7700
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Sélectionnez les clients du service métier choisi	
Clients	CP_Serveur Apache Tomcat
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Définissez les paramètres des relations client-ressource	
Sélectionnez CP_Serveur Apache Tomcat	
Type de relation	CP_Utilise du matériel informatique
Impact financier	35

Champ ou lien	Valeur
Cliquez sur Appliquer à tous les clients sélectionnés	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Récapitulatif	
Relancer l'assistant de création des relations client-ressource après avoir cliqué sur 'Terminé'	Cochez cette case
Cliquez sur le bouton Terminer	
Cliquez sur OK	

Champ ou lien	Valeur
Page Sélectionnez la ressource du service métier choisi	
Business service	PC_Asset Manager Web business service
Ressource	CP_Serveur Apache Tomcat
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Sélectionnez les clients du service métier choisi	
Clients	 PC_Asset Manager Web Service PC_Asset Manager Web Tier
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Définissez les paramètres des relations client-ressource	
Sélectionner PC_Asset Manager Web Service et PC_Asset Manager Web Tier	
Type de relation	CP_Est déployé sur
Impact financier	10
Cliquez sur Appliquer à tous les clients sélectionnés	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Récapitulatif	

Champ ou lien	Valeur
Relancer l'assistant de création des relations client-ressource après avoir cliqué sur 'Terminé'	Cochez cette case
Cliquez sur le bouton Terminer	
Cliquez sur OK	

Champ ou lien	Valeur
Page Sélectionnez la ressource du service métier choisi	
Business service	PC_Asset Manager Web business service
Ressource	PC_Asset Manager Web Service
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Sélectionnez les clients du service métier choisi	
Clients	PC_Asset Manager Web Tier
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Définissez les paramètres des relations client-ressource	
Sélectionner PC_Asset Manager Web Tier	
Type de relation	CP_Se connecte à
Impact financier	100
Cliquez sur Appliquer à tous les clients sélectionnés	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Récapitulatif	
Cliquez sur le bouton Terminer	
Cliquez sur OK	

Pour visualiser toutes les relations client-ressource du service métier :

1. Affichez les Services métier (Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Services métier/ Services métier du navigateur).

 Dans l'onglet Services métier du détail du service métier Service métier PC_
 Asset Manager Web vous visualisez l'ensemble des relations client-ressource du service métier classées par type de relation client-ressource.

Etape 5 : Simulation de l'indisponibilité du serveur Compaq HP dx6050

- 1. Affichez l'assistant Impact d'une indisponibilité sur un service métier... (lien Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Services métier/ Actions utilisateur/ Impact d'une indisponibilité sur un service métier... du navigateur).
- 2. Dans la première page de l'assistant :
 - a. sélectionnez le service métier Web Service métier PC_Asset Manager Web.
 - b. Cliquez sur le bouton Suivant.
 Les disponibilités de toutes les ressources sont à 100 (100 %).
 - c. Dans la colonne **Disponibilité**, attribuez la valeur **20** à CP_Serveur Compaq HP dx6050, puis cliquez sur **Terminer**.

L'assistant affiche le résultat de la simulation :

- CP_Instance Oracle est touché car il est client de CP_Serveur Compaq HP dx6050. Sa disponibilité passe à 20 %.
- Les processus PC_Asset Manager Web Service, PC_Server process et PC_ Administrator sont touché, car ils sont clients de l'instance CP_Oracle. La disponibilité au niveau de chacun de ces clients passe à 28 %.
- PC_Asset Manager Web Tier est touché, car il s'agit d'un client de PC_Asset Manager Web Service. La disponibilité au niveau de ce client passe à 31,6%.
- La disponibilité moyenne des clients est calculée en fonction des clients touchés qui ne sont pas également ressource d'autres clients : PC_Asset Manager Web Tier, les processus PC_Server et PC_Administrator. La disponibilité moyenne des clients est donc égale à :

% disponibilité PC_Asset Manager Web Tier + % disponibilité du processus PC_Server + % disponibilité du processus PC_Administrator / 3 = 29.2%.

Etape 6 : Analyse de l'impact financier

Grâce aux fonctionnalités disponibles dans les modules **Achats**, **Contrats** et **Finances** d'Asset Manager, il est possible évaluer les différentes dépenses qui contribuent aux coûts liés au service métier, notamment :

- Achat des serveurs hôtes : des lignes de dépenses sont générées pour chaque achat.
- Coût de la licence Asset Manager et du contrat de maintenance associé :
 La licence Asset Manager (utile pour déployer Asset Manager Web) est entièrement dédiée au

service métier. Son coût sera donc entièrement reporté sur le service métier. La licence sera créée comme une ressource associée directement au service métier par une relation client-ressource exclusivement financière (Impact financier vaut 100 % et Impact d'indisponibilité vaut 0 %). Il est important d'associer un loyer au contrat de maintenance rattaché à cette licence. Ainsi les lignes de dépenses générées par le contrat seront reportées sur la licence et finalement sur le TCO du service métier.

- Coût de la licence Oracle associée à CP_Instance Oracle: le coût de cette licence est partiellement reporté car l'impact financier de la ressource CP_Instance Oracle n'est que de 30%.
- Coûts opérationnels sur les serveurs et les applications: lignes de dépenses générées par les installations, les processus internes de refacturation, etc.

Le TCO du service métier sera la somme du TCO du bien du service métier PC_Asset Manager Web (bien qui représente le service métier) et des TCO des ressources du service métier, en tenant compte de l'impact financier évalué sur chaque relation client-ressource.
Chapitre 8: Informatique en cloud

Asset Manager permet de gérer l'infrastructure de l'informatique en cloud et de vous préparer à gérer la relation entre l'infrastructure et les services fournis par le pool partagé de ressources informatiques configurables (par exemple, les serveurs, le stockage et les applications).

Principes généraux

La fonctionnalité de gestion informatique en cloud d'Asset Manager suppose qu'une agrégation d'éléments de parc informatique est gérée par un seul élément de parc (PI). Par conséquent, un nouveau concept est présenté : le groupe de composants informatiques (ITCG), un élément de parc virtuel qui représente une collection d'éléments de parc et qui facilite ainsi la gestion de l'infrastructure en cloud.

La figure ci-dessous illustre les objets de gestion en cloud et leurs relations client-ressource.



• ITCG

Un ITCG est une classe spéciale de biens qui représente une agrégation d'éléments de parc informatique, par exemple, un cluster de serveurs physique ou virtuel. Dans la figure, l'ITCG regroupe les ressources informatiques de Fournisseur A, B, ..., n.

• Fournisseur d'ITCG

Un bien qui fournit sa ressource à un ITCG. Comme indiqué dans la figure, les ressources de plusieurs fournisseurs sont combinées pour former un pool de ressources constituant l'ITCG.

• Consommateur de l'ITCG

Un bien qui consomme la ressource provisionnée par l'ITCG. La ressource d'ITCG peut être affectée à plusieurs consommateurs.

Responsable de l'ITCG
 Un bien qui gère le service fourni par l'ITCG. Un ITCG peut comporter un ou plusieurs responsables.

Les types de relations client-ressource entre les objets gérés sont les suivants :

- VI: Plusieurs consommateurs extraient les ressources de plusieurs agrégations
- VI: Plusieurs consommateurs extraient les ressources d'une seule agrégation

- VI: Plusieurs agrégations sont gérées par plusieurs responsables
- VI: Plusieurs agrégations sont gérées par un seul responsable
- VI:Une seule agrégation est gérée par plusieurs responsables
- VI:Une seule agrégation regroupe les ressources de plusieurs fournisseurs

Prérequis

Suivant l'architecture de la gestion en cloud, les objets gérés peuvent avoir quatre rôles de virtualisation : fournisseur, agrégation, consommateur et responsable. Par conséquent, un bien d'infrastructure en cloud doit être associé à des modèles et des natures spécifiques.

La nature associée au modèle des objets de gestion informatique en cloud doit être l'une des suivantes, selon le rôle du bien.

- Fournisseur d'ordinateur
- Consommateur d'ordinateur
- Agrégation d'ordinateurs
- Responsable d'ordinateur
- Fournisseur de stockage
- Consommateur de stockage
- Agrégation de stockage
- Responsable de stockage

Création d'un modèle d'un objet de gestion informatique en cloud

- 1. Affichez les modèles (menu Gestion du parc/ Configurations des biens/ Modèles du navigateur).
- 2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
- 3. Renseignez les champs et liens du détail du modèle.

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	

Champ ou lien	Valeur
Nature	Les valeurs de nature valides sont répertoriées dans Prérequis.
Rôle de virtualisation	Cette valeur est renseignée automatiquement lors de la sélection de Nature .

Création d'un bien représentant l'objet de gestion informatique en cloud

- 1. Affichez les biens (lien Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Biens du navigateur).
- 2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
- 3. Renseignez les champs et liens du détail du bien.

Champ ou lien	Valeur
Modèle	Vérifiez que la nature associée au modèle doit avoir l'une des valeurs répertoriées dans les conditions préalables Prérequis.
Onglet Parc	
Peut faire partie de VI	Oui
Rôle de	Sélectionnez cette valeur en fonction du rôle de l'objet dans le cloud,
VIITUAIISATION	 ITCG : Agrégation
	Fournisseur de l'ITCG : Fournisseur
	Consommateur de l'ITCG : Consommateur
	 Responsable de l'ITCG : Responsable

Un enregistrement est inséré automatiquement dans l'écran des groupes de composants informatiques (nom SQL : amITCompGrpVI) dès que vous avez créé un bien dont le **Rôle de virtualisation** est **Agrégation**.

Gestion des relations client-ressource entre les objets

Vous pouvez créer, supprimer et mettre à jour des relations client-ressource entre un ITCG et ses fournisseurs/consommateurs/responsables.

Ecran Conception des groupes de composants informatiques

L'onglet **Groupes de composants informatiques** du détail de l'enregistrement ITCG comprend trois zones de liste.

💐 Groupes de composants informatiques : Détail du groupe de composants informatiques ' Cluster de 💶 🔲 🗙			
∠ Cod. int. (Bien) ∠ Modèle	∠Pe ∠Rôle de +	Nouveau	
ITGIBM000061 Cluster de serveurs virtualisé - IBM	Oui Agrégation 📥	Dupliquer	
ITGIBM000062 Cluster de serveurs virtualisé - IBM	Oui Agrégation	Dübiidaei	
ITGIBM000063 Cluster de serveurs virtualisé - IBM	Oui Agrégation	<u>S</u> upprimer	
ITGIBM000064 Cluster de serveurs virtualisé - IBM	Oui Agrégation		
VSTRGE000145 Groupe d'hôtes autonome Inserv	Oui Agrégation 💌		
VSTRGE000146 Groupe d'hôtes autonome Inserv	Oui Agrégation 📩		
•			
	△ 🥱 12712		
Modèle : Cluster de serveurs virtu 🔍 🗉 🔹	Code : V1002250	Créer une RCF	
Rôle de virtualisation : Agrégation - Etat de l'agrégat	ion : En préparal▼ Peut faire partie de VI : Oui ▼	tre à jour une F	
Groupes de composants informatiques Consommateur	Responsable Fournisseur Coûts	Retirer une RCF	
-Fournisseurs du groupe de composants informatiques	Consommateurs du groupe de composants informatiques		
△Ressource Q			
POWER 595 (MFP000040: V1002226)	POWER6 LPAR (P6LPAR000048: V1002234)		
POWER 595 (MFP000041: VI002227)	POWER6 LPAR (P6LPAR000049: V1002235)		
POWER 595 (MFP000042: V1002228)	POWER6 LPAR (P6LPAR000050: V1002236)		
POWER 595 (MEP000043: VI002229)	POWER6 LPAR (P6LPAR000051: VI002237)		
<u>► ►/►</u>	POWER6 LPAR (P6LPAR000052: V1002238)		
Responsables du groupe de composants informatiques	POWER6 LPAR (P6LPAR000053: V1002239)		
△Ressource <u></u>	POWER6 LPAR (P6LPAR000054: V1002240)		
PowerVM Standard (service applicatif) (SIVC0002 +	POWER6 LPAR (P6LPAR000055: V1002241)		
-	POWER6 LPAR (P6LPAR000056: V1002242)		
+	POWER6 LPAR (P6LPAR000057: V1002243)		
+	PUWER6 LPAH (P6LPAH000058: V1002244)		
		Fermer	

Les éléments de ces listes sont affichés à l'aide du lien du tableau Relations client-ressource vers le tableau Groupes de composants informatiques.

La zone de liste **Fournisseurs du groupe de composants informatiques** contient la liste des relations (dont le client est l'ITCG) avec le type de relation CR,

• VI: Une seule agrégation regroupe les ressources de plusieurs fournisseurs

La zone de liste **Responsables du groupe de composants informatiques** contient la liste des relations (dont le client est l'ITCG) avec les types de relation CR,

- VI: Plusieurs agrégations sont gérées par plusieurs responsables
- VI: Plusieurs agrégations sont gérées par un seul responsable
- VI: Une seule agrégation est gérée par plusieurs responsables

La zone de liste **Consommateurs du groupe de composants informatiques** contient la liste des relations (dont la ressource est l'ITCG) avec les types de relation CR,

- VI: Plusieurs consommateurs extraient les ressources de plusieurs agrégations
- VI:Plusieurs consommateurs extraient les ressources d'une seule agrégation

Création de relations client-ressource

- 1. Affichez les groupes de composants informatiques (lien Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Informatique en cloud/ Groupes de composants informatiques du navigateur).
- 2. Affichez le détail de l'ITCG pour lequel vous souhaitez créer des fournisseurs/consommateurs/responsables.
- 3. Lancez l'assistant **Créer des relations client-ressource avec le groupe de composants** comme suit :
 - Cliquez sur Créer une RCR (client Windows) ou en sélectionnant Ajouter une relation à un groupe de composants informatiques (Agrégation) dans la liste déroulante Action (client Web).
 - Ou sélectionnez Créer des relations CR de composant dans le menu Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Informatique en cloud/ Groupes de composants informatiques/ Actions utilisateur du navigateur.

Champ ou lien	Action	
Page Sélectionner u	Page Sélectionner un rôle et un groupe de composants	
Rôle Virtualisation de composant	Les valeurs valides sont, Fournisseur Consommateur Responsable Sélectionnez Fournisseur, par exemple, pour créer un nouveau fournisseur à partir d'un ITCG.	
Filtre de modèle d'agrégation	 Si vous avez lancé l'assistant à partir du navigateur, ce champ utilise le bouton Filtrer les groupes par modèle pour vous aider à trouver l'ITCG voulu. Sinon, il est renseigné automatiquement avec le modèle de l'ITCG que vous avez sélectionné à l'étape 2. 	
Sélectionnez l'ITCG	dans la zone de liste et cliquez sur Suivant .	

4. Dans l'assistant Créer des relations client-ressource avec le groupe de composants,

Champ ou lien	Action	
Page Créer des rela	tions client-ressource de fournisseur	
Type de relation CR	Remarque	
	Si vous créez un nouveau fournisseur, ce champ est en lecture seule, car il n'existe qu'un type de CR valide entre l'ITCG et le fournisseur.	
	Voir Principes généraux. Sélectionnez le type de relation CR.	
Etat d'agrégation	Les valeurs valides sont,	
	 En préparation 	
	En attente de validation	
	 Approuvée 	
	En service	
	 Hors service 	
	 Sorti du parc 	
Date de début active	Entrez la date de début active de la relation CR.	
Client Windows: les sélections disponibles s'affichent automatiquement dans la zone de liste.		
Client Web: cliquez sur Mettre à jour la liste pour afficher les sélections possibles.		
Remarque		
La zone de liste affiche un message si aucune sélection ne correspond aux propriétés saisies.		

Sélectionnez le bien dans la zone de liste et cliquez sur Terminer.

Lorsque la création est terminée, un nouvel enregistrement est inséré dans le tableau des relations client-ressource (accessible par le menu **Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Services métier** du navigateur). Il est également affiché dans la zone de liste correspondante de l'onglet **Groupes de composants informatiques** du détail de l'enregistrement ITCG.

Mise à jour des relations client-ressource

- 1. Affichez les groupes de composants informatiques (lien Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Informatique en cloud/ Groupes de composants informatiques du navigateur).
- 2. Affichez le détail de l'ITCG pour lequel vous souhaitez modifier la relation CR.
- 3. Lancez l'assistant Mettre à jour les relations client-ressource avec le groupe de composants comme suit :
 - Cliquez sur Mettre à jour une RCR (client Windows) ou sélectionnez Mettre à jour une relation à un groupe de composants informatiques (Agrégation) dans la liste déroulante Action (client Web).
 - Ou sélectionnez Mettre à jour des relations CR de composant dans le menu Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Informatique en cloud/ Groupes de composants informatiques/ Actions utilisateur du navigateur.
- 4. Dans l'assistant Mettre à jour des relations client-ressource avec le groupe de composants,

Champ ou lien	Action	
Page Sélectionner un rôle et un groupe de composants		
Rôle Virtualisation de composant	 Les valeurs valides sont, Fournisseur Consommateur Responsable Sélectionnez Fournisseur, par exemple, pour mettre à jour les propriétés de relation CR entre l'ITCG et le fournisseur. 	
Filtre de modèle d'agrégation	 Si vous avez lancé l'assistant à partir du navigateur, ce champ utilise le bouton Filtrer les groupes par modèle pour vous aider à trouver l'ITCG voulu. Sinon, il est renseigné automatiquement avec le modèle de l'ITCG que vous avez sélectionné à l'étape 2. 	
Sélectionnez l'ITCG dans la zone de liste et cliquez sur Suivant.		
Page Mettre à jour des relations client-ressource de fournisseur		

Champ ou lien	Action	
Type de relation CR	Remarque: Si vous mettez à jour une relation fournisseur- ITCG, ce champ est en lecture seule car il n'existe qu'un type de CR valide entre l'ITCG et le fournisseur. Voir Principes généraux. Sélectionnez le type de relation CR.	
Etat d'agrégation actuel dans	Entrez l'état d'agrégation actuel des relations CR à modifier.	
Mettre à jour l'état d'agrégation	Sélectionnez l'état que vous souhaitez attribuer aux relations.	
Client Windows: les sélections disponibles s'affichent automatiquement dans la zone de liste.		
Client Web: cliquez sur Mettre à jour la liste pour afficher les sélections possibles.		
Mettre à jour la date de début active	Entrez la nouvelle date de début active.	
Mettre à jour la date de fin active	Entrez la nouvelle date de fin active.	
Remarque: La zone de liste affiche un message si aucune sélection ne correspond aux propriétés saisies.		
Sélectionnez le bien d	ans la zone de liste et cliquez sur Terminer .	

Suppression de relations client-ressource

- 1. Affichez les groupes de composants informatiques (lien Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Informatique en cloud/ Groupes de composants informatiques du navigateur).
- 2. Affichez le détail de l'ITCG dans lequel vous souhaitez supprimer des relations CR.
- 3. Lancez l'assistant **Supprimer des relations client-ressource avec le groupe de composants** comme suit :
 - Cliquez sur Retirer une RCR (client Windows) ou sélectionnez Supprimer une relation à un groupe de composants informatiques (Agrégation) dans la liste déroulante Action (client Web).

- Ou sélectionnez Supprimer des relations CR de composant dans le menu Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Informatique en cloud/ Groupes de composants informatiques/ Actions utilisateur du navigateur.
- 4. Dans l'assistant Supprimer des relations client-ressource avec le groupe de composants,

Champ ou lien	Action	
Page Sélectionner un rôle et un groupe de composants		
Rôle Virtualisation de composant	Les valeurs valides sont, Fournisseur Consommateur Responsable Sélectionnez Fournisseur, par exemple, pour supprimer le fournisseur de l'ITCG.	
Filtre de modèle d'agrégation	 Si vous avez lancé l'assistant à partir du navigateur, ce champ utilise le bouton Filtrer les groupes par modèle pour vous aider à trouver l'ITCG voulu. Sinon, il est renseigné automatiquement avec le modèle de l'ITCG que vous avez sélectionné à l'étape 2. 	
Sélectionnez l'ITCG dans la zone de liste et cliquez sur Suivant.		
Page Supprimer des	s relations client-ressource de fournisseur	
Type de relation CR	Remarque: Si vous supprimez un fournisseur, ce champ est en lecture seule car il n'existe qu'un type de CR valide entre l'ITCG et le fournisseur. Voir Principes généraux. Sélectionnez le type de relation CR.	
Mettre à jour l'état d'agrégation	Sélectionnez l'état que vous souhaitez attribuer aux relations.	

Champ ou lien	Action	
Client Windows: les sélections disponibles s'affichent automatiquement dans la zone de liste.		
Client Web: cliquez sur Mettre à jour la liste pour afficher les sélections possibles.		
Mettre à jour la date de fin active	Entrez la nouvelle date de fin active.	
Remarque La zone de liste affiche un message si aucune sélection ne correspond aux		
propriétés saisies.		

Gestion du pool de ressources ITCG

Outre les relations CR concernant l'ITCG, la gestion de l'infrastructure en cloud implique également le calcul de la taille du pool de ressources ITCG.

Etant donné qu'un pool de ressources ITCG est l'agrégation des ressources de ses fournisseurs, lors du calcul de la taille du pool, le système comptabilise les ressources dénombrables de chaque fournisseur. Par conséquent, vous devez définir les dimensions d'un fournisseur qui sont considérées comme "ressource dénombrable" et pouvant être agrégées dans le cadre du pool de ressources. Par exemple, le nombre de CPU.

Création d'une dimension d'agrégation

- Affichez l'écran Agrégation (lien Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Informatique en cloud/ Groupes de composants informatiques/ Agrégation du navigateur).
- 2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
- 3. Entrez le nom complet du champ à agréger lorsqu'un bien joue le rôle de virtualisation du fournisseur. Par exemple, Computer.IDiskSizeMb.
- 4. Enregistrez l'opération.

Association/Dissociation des champs d'agrégation de/vers une nature d'agrégation

Asset Manager offre deux natures d'agrégation : **Agrégation d'ordinateurs** et **Agrégation de stockage**. Par défaut, un ITCG ayant la nature d'agrégation d'ordinateurs cumule le **Nombre de cœurs**, la **Taille disque**, le **Nombre de CPU** de ses fournisseurs. Alors qu'un ITCG ayant la

nature d'agrégation de stockage ne cumule que la **Taille disque**. Vous pouvez ajouter ou supprimer les champs d'agrégation selon vos besoins.

- 1. Affichez l'écran des natures (menu **Gestion du parc/ Configurations des biens/ Natures** du navigateur).
- 2. Sélectionnez l'onglet **Agrégation** du détail de l'**agrégation d'ordinateurs** ou de l'**agréation de stockage**.
- 3. Cliquez sur +/- (client Windows) ou sur **Ajouter/Supprimer** (client Web) pour ajouter ou supprimer des champs d'agrégation.

Affichage du nombre de ressources agrégées (client Windows)

- 1. Configurez la liste des enregistrements Groupes de composants informatiques pour afficher les colonnes **Nombre de coeurs**, **Taille disque**, **Nombre de CPU**.
- Vérifiez le nombre affiché dans les trois colonnes.
 Si la nature associée à l'ITCG définit la **Taille disque** comme l'un de ses champs d'agrégation, la taille disque de cet ITCG est égale à la somme de la taille disque de ses fournisseurs.

Parc Chapitre 8: Informatique en cloud

Chapitre 9: Interventions

Les éléments du parc peuvent faire l'objet d'interventions (Exemple : opérations de maintenance) ou être inclus dans des projets nécessitant leur utilisation (Exemple : utilisation de matériel informatique pour une formation de longue durée).

Une intervention est une opération qui porte sur un élément du parc pour résoudre un problème: service, support utilisateur, délocalisation, etc.

Pour afficher la liste des interventions, cliquez sur le lien **Cycle de vie des biens/ Interventions / Interventions** du navigateur.

Les interventions sont décrites sous forme d'une arborescence d'interventions (ou de sous-tâches). Vous pouvez affecter à une intervention autant de sous-tâches que vous le souhaitez. Une intervention peut s'appuyer sur un modèle d'intervention. Un modèle décrit une intervention générique ou une procédure standard. Les informations définies dans un modèle sont reprises dans le détail de l'intervention.

Les sous-tâches sont également des interventions. Elles permettent le découpage d'une intervention en interventions élémentaires. La réalisation de la totalité des sous-tâches est nécessaire à la réalisation de l'intervention.

Les sous-tâches d'une intervention peuvent être réalisées de façon séquentielle (sous-tâches réalisées l'une après l'autre) ou en parallèle (sous-tâches réalisées simultanément). Le champ **Séquencement** (Nom SQL : lSequenceNumber) permet de préciser l'ordonnancement des sous-tâches. Ce champ présente les particularités suivantes :

- Deux interventions possédant le même séquencement peuvent être exécutées en parallèle.
- Plus la valeur de ce champ est faible, plus l'ordre de réalisation de l'intervention est important.

Types d'intervention

Le champ **Type** (Nom SQL : seType) dans l'onglet **Général** du détail d'une intervention qui précise le type de l'intervention. Ce champ est associé à une énumération système.

Les champs proposés dans l'onglet **Suivi** du détail de l'intervention varient selon le type d'intervention choisi.

Support interne

Vous pouvez préciser l'intervenant et son groupe dans les champs **Intervenant** et **Groupe** (nom SQL : Technician and EmplGroup) du sous-onglet **Intervenant** de l'onglet **Suivi**.

Maintenance sous contrat

En général, les interventions réalisées sous contrat ne génèrent aucune facturation.

- C'est dans le champ **Contrat** du sous-onglet **Intervenant** de l'onglet **Suivi** du détail de l'intervention que vous pouvez sélectionner le contrat associé à l'intervention. Asset Manager ne propose que les contrats associés à l'élément du parc sur lequel porte l'intervention.
- Vous pouvez préciser l'intervenant et sa société respectivement dans les champs Intervenant nom SQL : Contact) et Société (nom SQL : Supplier) du sous-onglet Intervenant de l'onglet Suivi. Si vous avez renseigné le champ Société avant de renseigner le champ Intervenant, Asset Manager ne propose que les contacts de la société sélectionnée.

Maintenance hors contrat

Il s'agit d'interventions qui dépassent le cadre d'un contrat de maintenance existant ou d'interventions réalisées par des sociétés avec lesquelles aucun contrat n'a été signé. En général, elles génèrent des facturations.

- S'il s'agit d'une intervention dépassant le cadre d'un contrat de maintenance existant, vous pouvez préciser ledit contrat dans le champ **Contrat** (Nom SQL : Contract) du sous-onglet **Intervenant** de l'onglet **Suivi** du détail de l'intervention. Asset Manager ne propose que les contrats associés au bien.
- Vous pouvez préciser l'intervenant en indiquant dans le champ Intervenant (nom SQL : Contact) du sous-onglet Intervenant de l'onglet Suivi du détail de l'intervention un employé faisant partie de la liste des contacts de toutes les sociétés tierces. Si vous avez complété le champ Société (Nom SQL : Supplier), Asset Manager ne propose que les contacts de la société sélectionnée.

Evolution d'une intervention

Cycle d'une intervention	
Etat d'une intervention et automatismes	231

Cycle d'une intervention

Une intervention possède le cycle de vie suivant :

Intervention - Cycle complet



Chaque étape de ce cycle survient ou est prévue à une date précise. Le passage de l'intervention dans chacune des étapes de ce cycle est reflété par le champ **Etat** (Nom SQL : seStatus).

Intervention - Les différents états

Stade	Etat
Notification de l'intervention	Notifiée
Début de l'intervention	En cours
Fin de l'intervention	Clôturé

L'écran de détail d'une intervention ainsi que le sous-onglet **Calendrier** de l'onglet **Suivi** du détail de l'intervention précisent les dates des diverses étapes: date de notification, début prévu de l'intervention, début effectif de l'intervention, etc.

Etat d'une intervention et automatismes

C'est le champ **Etat** (Nom SQL : seStatus) en haut du détail d'une intervention qui précise l'état d'une intervention. Ce champ est automatiquement calculé par Asset Manager en fonction des dates qui ont été remplies dans le sous-onglet **Calendrier** de l'onglet **Suivi** de la fiche d'intervention ou à la suite d'une action de l'utilisateur déclenchée par un clic sur l'un des boutons d'action :

- Par défaut, l'intervention a pour état : Notifiée.
- L'état de la fiche d'intervention passe à **Prévue** lorsque le **Début prévu** (Nom SQL : dtSchedFixStart) est renseigné.
- L'état de la fiche d'intervention passe à En cours dans les cas suivants :
 - Le champ **Début effect.** (Nom SQL : dtActualFixStart) est renseigné.
 - L'utilisateur clique sur le bouton reference (client Windows client) ou sélectionne Démarrer l'intervention sous Actions (client Web).
 - Une des sous-interventions est dans l'état **En cours**.
- L'état de la fiche d'intervention passe à Clôturé dans les cas suivants :
 - L'utilisateur clique sur le bouton Clôturer (client Windows) ou sélectionne Clôturer l'intervention sous Actions (client Web).
 - Toutes les sous-interventions de l'intervention sont dans l'état Clôturé.

Suivi d'une intervention

L'onglet **Suivi** du détail d'une intervention vous permet de contrôler précisément le planning et les modalités de réalisation d'une intervention.

Cet onglet se décompose en une série de sous-onglets.

• L'onglet **Intervenant** détaille, en fonction du type de l'intervention, les informations concernant l'employé responsable de l'intervention.

- L'onglet Sous-tâches permet de structurer hiérarchiquement une intervention en la découpant en une série de sous-interventions. Celles-ci peuvent être réalisées en parallèle ou séquentiellement en fonction de la valeur du champ Séquencement (Nom SQL : ISequenceNumber) pour chacune de ces sous-interventions.
- L'onglet **Calendrier** présente un planning de l'intervention: date prévue de résolution, date effective de résolution, date d'appel du tiers mainteneur (dans le cas d'une intervention de type **Maintenance sous contrat** ou **Maintenance hors contrat**). Vous pouvez également choisir dans cet onglet un calendrier des périodes ouvrées qui sera utilisé par Asset Manager pour le calcul des dates et délais liés à l'intervention.
- L'onglet Clôture détaille les informations liées à la clôture de l'intervention.

Gérer les interventions

Créer une hiérarchie virtuelle sur l'écran des interventions	.232
Créer une intervention	.232
Utiliser des vues ou des filtres pour gérer les interventions	233

Créer une hiérarchie virtuelle sur l'écran des interventions

Remarque: Cette opération ne peut être réalisée qu'à l'aide du client Windows.

Pour un plus grand confort d'utilisation, il est conseillé de personnaliser le lien associé au champ **Bien** de la table des interventions et de créer une hiérarchie virtuelle.

Pour personnaliser l'affichage du lien associé au bien :

- 1. Cliquez avec le bouton droit sur le champ **Bien**.
- 2. Sélectionnez Propriétés de l'éditeur de lien/ Regroupement/ Choisir un regroupement.
- Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez le modèle associé au bien (lien Model). Désormais, la liste des biens est affichée de façon arborescente en fonction des modèles associés aux biens.

Créer une intervention

Quand un problème vous est signalé, créez une fiche d'intervention de l'une des deux manières suivantes :

• Affichez la liste des interventions (lien **Durée de vie des biens/ Interventions/ Interventions** du navigateur) et appuyez sur **Nouveau**.

• Ou affichez le sous-onglet Interventions sur ce bien de l'onglet Maint. (Maintenance) du détail du bien concerné, et appuyez sur le bouton <u>→</u> (client Windows) ou sur Ajouter (client Web) pour ajouter une fiche d'intervention.

Utiliser des vues ou des filtres pour gérer les interventions

Les intervenants peuvent retrouver les interventions qui leur sont affectées en affichant une vue ou la liste des interventions avec un filtre approprié (combinant des critères portant par exemple sur l'**Intervenant** (nom SQL : Contact), **Société** (nom SQL : Supplier), **N° tiers mainteneur** (nom SQL : MaintNumber), **Etat** (nom SQL : seStatus), **Priorité** (nom SQL : Priority)).

L'administrateur peut effectuer des analyses régulières du travail en cours à l'aide des vues ou des filtres :

- Interventions non planifiées: Etat = Notifiée.
- Interventions en retard: Etat = Prévue et Début prévu (Nom SQL : dtSchedFixStart) < date du jour.
- Interventions en cours: Etat = En cours.
- Liste des interventions dont l'état est En cours par intervenant, société tierce, contrat.

Astuce: Nous vous recommandons d'ajouter ces requêtes (menu Administration/ Requêtes), pour les sélectionner à partir de Filtre par requêter (clients Windows) ou Filtres (client Web).

L'administrateur peut effectuer des analyses régulières du travail effectué à l'aide des vues ou des filtres :

- Ecart entre la durée prévue et la durée réalisée.
- Analyse des délais de résolution.
- Ecart entre la date d'appel du tiers mainteneur et la date de première intervention comparé au délai d'intervention garanti.

Parc Chapitre 9: Interventions

Chapitre 10: Projets

Un projet permet de décrire une opération concernant un ensemble de biens et/ ou d'employés.

Création de projets

Pour créer un projet :

- 1. Affichez la liste des projets à l'aide du menu Gestion de l'organisation/ Organisation/ Projets.
- 2. Créez un nouveau projet en cliquant sur **Nouveau**.
- 3. Renseignez les informations de l'onglet **Général**, en particulier la date de fin de projet et éventuellement son alarme _e (client Windows) ou (client Web).

Remarque: Si vous utilisez le client Web, vous devez enregistrer la création avant d'ajouter l'alarme.

- 4. Dans l'onglet **Biens**, ajoutez les biens concernés par le projet.
- 5. Dans l'onglet **Employés**, précisez les employés concernés par le projet.
- 6. Si, plus tard, d'autres biens doivent être ajoutés au projet, partez soit de l'onglet **Projets** du détail des biens à ajouter, soit de l'onglet **Biens** du détail du projet.
- Vérifiez régulièrement l'état des projets en cours. Pour cela, vous pouvez profiter des possibilités offertes par les filtres et les vues. Combinez des critères portant sur les champs Début, Fin et Etat (noms SQL : dStart, dEnd, et Status) pour mettre en évidence les projets à mettre en route, les projets en retard, en cours, etc.

Astuce: Nous vous recommandons d'ajouter ces requêtes (menu Administration/ Requêtes), pour les sélectionner à partir de Filtre par requêter (clients Windows) ou Filtres (client Web).

Synchronisation des données des projets à partir de HP Project and Portfolio Management

Introduction	. 236
Prérequis	236
Procédure d'intégration	. 237
Utiliser HP Connect-It pour transférer des données de HP Project and Portfolio Management à Asset Manager	238
Avantages de l'intégration	. 238
Personnaliser le scénario ppmam.scn.	240

Introduction

Les solutions logicielles Asset Manager et HP Project and Portfolio Management permettent aux clients de mesurer et de communiquer la valeur apportée par l'organisation informatique aux sociétés qui en bénéficient.

Grâce à l'intégration d'Asset Manager et de HP Project and Portfolio Management, il est possible de mettre en place un portail unifié pour tous les investissements informatiques fonctionnels et stratégiques, afin d'aider les responsables à prendre les décisions appropriées et à éliminer tous les coûts superflus de leurs dépenses en matière d'informatique. Les coûts d'un projet liés ou non à la main-d'œuvre sont centralisés dans Asset Manager.

HP Project and Portfolio Management fournit les modèles et processus dont vous avez besoin pour optimiser la gestion des projets et du parc informatique. HP Project and Portfolio Management intègre et unifie tous les aspects de la charge de travail du service informatique (couvrant la gestion de la demande, des finances, du temps, des ressources, des projets et des programmes) pour offrir une visibilité optimale en temps réel sur toutes les activités liées à l'informatique. De plus, HP Project and Portfolio Management a pour base un puissant moteur de traitement de workflows, capable d'automatiser les processus de gestion de projets. Grâce à toutes ces fonctions, HP Project and Portfolio Management est un outil parfait pour donner au service de gestion des projets la visibilité, le contrôle et la souplesse nécessaires, afin de mettre en place et de maintenir un service informatique en phase avec les objectifs de la société.

Le logiciel Asset Manager est doté de puissantes fonctions de gestion financière aux normes ITIL et d'un moteur de calcul à toute épreuve. Les sociétés ont ainsi à leur disposition les outils dont elles ont besoin pour gérer le cycle de vie complet des biens, de l'achat jusqu'à la sortie du parc. Elles peuvent en outre déterminer les coûts, établir des rapports financiers pour tout type de bien et refacturer l'utilisation des services. Grâce à toutes ces informations, les membres de la direction sont parfaitement armés pour prendre les bonnes décisions.

Prérequis

Avant de procéder à l'intégration, vous devez avoir installé les produits suivants :

- Asset Manager 9.40
- HP Project and Portfolio Management 7.5
- HP Connect-It (les versions prises en charge sont définies dans la matrice de comptabilité d'Asset Manager)

Procédure d'intégration

Cette section traite de la manière d'implémenter le premier niveau d'intégration entre Asset Manager et HP Project and Portfolio Management. (il est ensuite possible d'y apporter des améliorations supplémentaires, en fonction des besoins spécifiques de votre gestion de projets).

Le connecteur dédié HP Connect-It intitulé **Project and Portfolio Management Center** permet à Asset Manager d'accéder à deux des services Web HP Project and Portfolio Management (par le biais de deux instances du connecteur) :

- Project Service (pour obtenir des informations relatives aux projets)
- Finance Service (pour déterminer les coûts réels pour les projets)

Pour configurer le lien vers le serveur d'applications HP Project and Portfolio Management :

- 1. Sélectionnez le lien Administration/ Actions utilisateur/ Editer l'adresse URL des serveurs d'applications... du navigateur.
- Dans l'écran Ajoutez et/ou modifiez les propriétés des serveurs d'applications, sélectionnez le serveur d'applications PPM (ou ajoutez une entrée si elle n'existe pas encore dans la liste).
- 3. Cliquez dans le champ correspondant dans la colonne Adresse URL du serveur.
- 4. Saisissez I'URL du serveur HP Project and Portfolio Management, par exemple http://localhost:8082.
- 5. Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer

Pour configurer le scénario et le connecteur HP Connect-It :

- 1. Exécutez HP Connect-It.
- Ouvrez le scénario du <dossier d'installation de HP Connect-It>\scenario\ppm\ppm75am52\ppmam.scn.
- Configurez chacune des instances du connecteur (PPM 7.5 Project Service et PPM 7.5 Finance Service) en cliquant avec le bouton droit de la souris et en suivant les instructions données par l'assistant. Les paramètres dont les libellés sont soulignés en rouge sont obligatoires.

Dans l'écran **Définir les paramètres de connexion**, renseignez et/ou modifiez les détails relatifs au serveur et au port, le cas échéant.

Utiliser HP Connect-It pour transférer des données de HP Project and Portfolio Management à Asset Manager

Les données sont transférées uniquement lors de l'exécution du scénario (manuelle ou programmée à intervalle régulier).

HP Connect-It importe les projets de HP Project and Portfolio Management dans Asset Manager, sans omettre le détail de leurs lignes de dépenses, types de coûts, coûts réels en main-d'œuvre à partir du budget associé au projet, état du projet, objet, et devises multiples. Ces nouveaux détails concernant le projet sont ensuite accessibles via les versions des clients Windows et Web d'Asset Manager.

Avantages de l'intégration

Principes généraux

Le schéma suivant récapitule les avantages apportés par l'intégration.

Niveaux d'intégration



Etablir des listes de projets

Tous les projets de la base de données HP Project and Portfolio Management sont ajoutés à la base Asset Manager, avec une **Référence** (Ref) accompagnée du préfixe **PPM**. Ainsi, il est très facile d'établir la liste de tous les projets ou uniquement de ceux qui proviennent de HP Project and Portfolio Management, en définissant un filtre sur le champ **Référence** (Ref). Pour ce faire, il suffit de sélectionner le menu contextuel **Filtrer sur ce champ**, puis l'opérateur **LIKE** et la valeur **PPM%**.

Lorsque vous affichez la liste des projets dans Asset Manager, un champ calculé indique le TCO du projet :

TCO projet (Total Cost of Ownership), visible sur les onglets **Coûts** et **ROI**. Ce nombre correspond au total de lignes de dépenses associées au projet et dont l'état est **Réalisée** ou **Réalisée et validée**.

Remarque: Le résultat calculé dans ce champ inclut éventuellement une conversion de la devise source définie à la devise de référence 1. Toute modification apportée au résultat est visible dès que vous effectuez une actualisation manuelle.

Le scénario d'intégration HP Connect-It comprend une table de correspondance entre les noms de devises PPM et les codes de devises Asset Manager. Ainsi, les coûts importés de HP Project and Portfolio Management peuvent être représentés ou convertis correctement.

Exemple :

British Pound | GBP

Cette table de correspondance se trouve dans le fichier du **<dossier d'installation de HP Connect-It>\scenario\ppm\mpt\ppmam.mpt**.

(Ce fichier contient également les correspondances entre les régions et devises HP Project and Portfolio Management utilisées dans une version antérieure du scénario pour assurer la compatibilité en amont.)

Afficher les détails des coûts d'un projet dans Asset Manager

Asset Manager regroupe tous les coûts informatiques, y compris ceux des projets. Vous pouvez ainsi examiner tous les coûts de chaque projet directement dans Asset Manager. (dans l'exemple suivant, les coûts dérivés de PPM ont un nom contenant la mention Labor). En conséquence, Asset Manager fournit le coût total de possession de chaque projet en tenant compte du matériel informatique, aussi bien que des contrats et de la main-d'œuvre.

Afficher une vue opérationnelle des projets dans Asset Manager

Vous pouvez démarrer HP Project and Portfolio Management à partir d'Asset Manager pour examiner les données relatives à la main-d'œuvre. Il suffit pour cela de cliquer sur le lien Afficher le détail dans Project and Portfolio Management, dans l'onglet Général.

🕼 Project and Portfolio Managen	nent Center			Utilisateur : S	mithNicole <u>Déconnexio</u>		
Tableau de bord 🗸 Ouvrir 🗸 Rechercher 🗸	Créer 🗸 Mes liens 🗸 Historique 🗸 Aide	e ✔ \$	Recherchez des menus ou des entités				
Tableau de bord - Page d'accueil > Vue d'ensemble du projet (l	Partner Management System)						
Projet : Partner Management System (#30459)				Force	er Paramètres Plus		
Etat global Statut global Responsable de projet Statut du proje <u>Vert</u> SmithNicole En cours de pl	t Phase Période du planning Région du pr anification July 2013 à March 2014 Korea	rojet Avancement 0%					
Vue d'ensemble du projet Détails du projet	Délais Quality Référ	rences					
Planning		Récapitulatif des jalons					
Nom 2013 2	14	Jalons					
Aug Sep Oct Nov Dec Ja	n Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec	Jalon	Fin planifiée	Fin réelle	Propriétaires		
Partner Management System		Requirments Sign-Off	Sep 26, 2013				
Solution discuss		Design Approval	Oct 25, 2013				
Prototype Design		Purchases-Captaized	Nov 7, 2013				
Purchases-Captaized		Purchases.Emensed	Dec 6, 2013				
Modifier le planning Visualiser les plannings de référe	ice	i dialabes espended	0000,2010				
🥘 Problèmes							
Req n° : description	Priorité	Statut		Affecté à			
30460:More filters to report	Haute	Nouveau					
30461:Acceptance criteria undefined	Haute	Nouveau					
30462:Report layout need to change	Normale	Nouveau					
Enregistrer le problème Afficher la liste complète							

Types de coûts importés (planifiés, réels)

• Seuls les coûts réels sont importés. Dans le budget suivant, par exemple, les coûts **Plan** (planifiés) ne seraient pas pris en compte.

Récapitulatif financie	r:Partner Ma	nagement S	/stem: Pai	rtner Manage	ment Sys	tem						Enregis	trer Termine	er Plus
Statistiques														
*Nom :	Statut :	Dat	e de création	: Créé par :	Début pr	révu : Fin pré	vue : Des	scription :						
Partner Management Sy	En cours de pl	lanification 201	13.8.2	SmithNicol	e July 201	3 March	2014							
Récapitulatif														
Taux d'escompte :	Coût total pr	révu: Bénéfi	ce total prévu	: VAN:		Budget total a	pprouvé :							
0%	KRW 720,00	0,000 KRW 0		-KRW 630,	000,000	KRW 800,100	000 Afficher	les détails du buo	lget approuvé					
Afficher les devises en :	Coût total rê	el: Bénéfi	ce total réel :	Retour nor	ninal total :	Références :								
Won - Corèe du Sud	KRW 559,00	10,000 KRW 0		-KRW 630,	000,000	Créer référenc	e Aflicher réf	lérences						
Totaux par an														
Année fiscale : 2013 💌	Afficher les co	oùts : Tout										Afficher	Mois Trin	nestres
		Budget o	fisponible app	rouvé 📘 Rée	el Prév	tsion 📘 Trim	estre en cour	s						
		KRW 800.00												
		_ KRW 700.00	0											
		E KRW 600,00	0											
		KRW 500,00	0											
		≚ č KRW 400,00	0											
		2 KRW 300,00	0											
		[≦] KRW 200,00	0											
		KRW 100,00	0-						-	-				
		KRW	0	2		02.43		02.12		01.11				
		Coùr Bên	prévu : ifice prévu :	KRW 720,000,00 KRW (D Coûtr D Bênêf	réel: KRW5 lice réel:	59,000,000 KRW 0	Budget appr	wwie: KRW:	800,100,000				
Détails des coûts(x KRW	/ 1,000)													
				na	icher: Tota	ux uniquement	2 lignes de d	étails Prévisio	ns uniqueme	nt Prévisions e	t réalisés 🛛	Mois Trimestre	s Années	Totaux
				Q1 2013						Q2 2013				
	J	lan 13	F	eb 13	N	Mar 13	^	lpr 13	N	lay 13	J	un 13	J	ful 13
	Prévision	Valeurs réelles	Prévision	Valeurs réelles	Prévision	Valeurs réelles	Prévision	Valeurs réelles	Prévision	Valeurs réelles	Prévision	Valeurs réelles	Prévision	Valeur
Cout capital total	12,000.000	24,000.000	12,000.000	20,000.000	12,000.000	20,000.000	12,000.000	20,000.000	12,000.000	20,000.000	12,000.000	30,000.000	12,000.000	20
rotal du trimestre					Réel :	KRW 64,000.000					Réel :	KRW 70,000.000		
	Prévision	Valeurs réelles	Prévision	Valeurs réelles	Prévision	Valeurs réelles	Prévision	Valeurs réelles	Prévision	Valeurs réelles	Prévision	Valeurs réelles	Prévision	Valeur
Coût d'exploitation total	48,000.000	24,000.000	48,000.000	36,000.000	48,000.000	12,000.000	48,000.000	36,000.000	48,000.000	16,000.000	48,000.000	36,000.000	48,000.000	16
Total du trimestre				1	Prévisions : K Réel :	RW 144,000.000 KRW 72,000.000					Prévisions : K Réel :	RW 144,000.000 KRW 88,000.000		
Total du mois	000 000 03	48,000,000	60 000 000	56 000 000	60.000.000	32,000,000	60,000,000	56,000,000	60.000.000	35.000.000	60 000 000	66 000 000	60,000,000	36
Total du trimestre	00,000.000	40,000.000	00,000,000	55,000.000	Prévisions : K	RW 180.000.000	50,030.000	50,000.000	00,000.000	33,000.000	Prévisions : K	RW 180,000,000	55,550.000	30
					Réel : K	RW 136,000.000					Rèel : K	RW 158,000.000		
-	•													>

Personnaliser le scénario ppmam.scn.

Si vous faites appel à l'éditeur de scénarios HP Connect-It pour modifier le scénario **ppmam.scn**, vous devez examiner le fichier de scénario **.xml** pour vous assurer que l'attribut **<ATTRIBUTE Name="mDebit" Type="Double"/>** est placé avant l'attribut **<ATTRIBUTE Name="DebitCur" Type="String"/>** dans les sections suivantes :

```
<PifFormat Version="3.0" FormatId="Project - used to add expense lines ">
<STRUCTURE Name="amProject">
<COLLECTION Name="ExpenseLines">
<STRUCTURE Name="CostCategory">
<ATTRIBUTE Name="CostCategory">
<ATTRIBUTE Name="Name" Type="String"/>
<ATTRIBUTE Name="seExpenseType" Type="Short"/>
</STRUCTURE>
<ATTRIBUTE Name="Title" Type="String"/>
<ATTRIBUTE Name="dBilling" Type="Date"/>
<ATTRIBUTE Name="mDebit" Type="Double"/>
</TRIBUTE Name="mDebit" Type="Double"/>
</Pre>
```

Si ce n'est pas le cas, le coût est importé avec le montant correct mais il est associé à la devise par défaut (c'est-à-dire, la devise associée au login utilisé pour le transfert des données à partir de HP Project and Portfolio Management, si elle a été définie. Dans le cas contraire, il s'agit de la devise par défaut de la base de données).

Parc Chapitre 10: Projets

Chapitre 11: Eléments ajusteurs

Les éléments ajusteurs sont des enregistrements de la base de données permettant d'ajuster un ou plusieurs champs d'autres enregistrements.

Introduction

Eléments ajusteurs et éléments cible	243
Les tables concernées par les processus d'ajustement	243

Eléments ajusteurs et éléments cible

Un élément ajusteur ajuste un champ d'un ou plusieurs éléments cible. Les éléments ajusteurs peuvent être :

- Eléments de parc
- Interventions
- Contrats
- Formations
- Câbles

Les éléments cible sont tous les éléments ayant un lien avec un élément ajusteur.

Exemple : l'enregistrement d'un écran (**Elément ajusteur**) dans le parc met à jour le nombre d'écrans de l'ordinateur (**Elément cible**) auquel il est lié.

Les types d'ajustement de champ sont définis dans les modèles des éléments ajusteurs. Les trois types d'ajustement de champ possibles sont :

• Addition

Exemple : la création d'une barrette de RAM de 256 Mo dans le parc ajoute **256** au champ **Mémoire** d'un ordinateur sur lequel cette barrette est installée.

Soustraction

Exemple : la création d'une intervention de 10 heures sur un bien retire **10** à un champ **Durée** d'une première intervention sur ce même bien.

Remplacement

Exemple : la création d'un contrat couvrant un bien remplace le contrat couvrant précédemment ce bien.

Les tables concernées par les processus d'ajustement

Les tables principales intervenant dans les processus d'ajustement :

- La table des natures (amNature) Cette table permet de définir la nature du modèle de l'élément ajusteur.
- La table des modèles (amModel)
 Cette table permet de créer les modèles des éléments ajusteurs. Pour chacun de ces modèles, des types d'ajustement de champ sont définis.
- La table des types d'ajustement de champ (amFieldAdjustTempl)
 Chaque type d'ajustement de champ contient les informations suivantes :
 - La table de l'élément ajusteur: Eléments du parc, interventions, contrats, formations, câbles
 - Le lien de l'élément ajusteur vers l'élément cible qui déclenche l'ajustement Exemple : le fait de lier l'élément ajusteur à son élément parent (Une imprimante à un ordinateur).
 - le champ de l'élément cible qui doit être modifié
 Le champ peut être un champ de l'enregistrement de l'élément cible ou un champ lié directement ou indirectement à l'enregistrement de l'élément cible.
 - Un script indiquant la valeur ajustant le champ
- La table des champs ajustés (amFieldAdjustment) L'enregistrement de chaque champ ajusté détaille :
 - Sa date d'ajustement
 - Sa valeur avant ajustement
 - Sa valeur après ajustement
 - La série de liens qui permettent d'y accéder depuis la table de l'enregistrement cible.
- La tables des éléments ajusteurs (amAdjustment) Cette table regroupe tous les éléments ajusteurs créés dans la base de données.
- Les tables des éléments du parc, des câbles, des interventions, des formations et celle des contrats

Ces tables contiennent les enregistrements d'éléments pouvant devenir des éléments ajusteurs.

 Toutes les tables d'Asset Manager.
 Ces tables contiennent les éléments cible des ajustements. Par le biais des liens directs ou indirects, l'enregistrement d'un élément ajusteur peut ajuster tous les champs de toutes les tables d'Asset Manager.



Utilisation des éléments ajusteurs

Ajuster un champ à l'aide d'un élément ajusteur consiste à :

- 1. Créer un modèle d'élément ajusteur
- 2. Définir un type d'ajustement de champ
- 3. Créer un élément ajusteur
- 4. Créer le lien déclenchant l'ajustement du champ

Créer un modèle d'élément ajusteur

Voir Créer un modèle d'élément du parc

Remarque: Tous les modèles sont des modèles d'éléments ajusteurs à l'exception des modèles dont la nature ne crée rien. (Vérifiez que le champ **Crée** de la nature du modèle n'a pas pour valeur **Rien**.)

Définir un type d'ajustement de champ

Pour qu'un élément ajusteur puisse ajuster un champ, vous devez, dans son modèle, définir un type d'ajustement de ce champ. Pour définir un type d'ajustement de champ :

- 1. Affichez les modèles (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Modèles du navigateur).
- 2. Sélectionnez le modèle de l'élément ajusteur.
- 3. Sélectionnez l'onglet Types d'ajust.
- 4. Cliquez sur ... (client Windows) ou sur Ajouter (client Web).
- 5. Dans le champ Champ à ajuster, indiquez :
 - le lien vers un élément cible qui va déclencher l'ajustement du champ
 - le chemin complet (lien ou série de lien) qui indique le champ à ajuster
 Exemple : Pour un élément de parc ajusteur, vous saisissez comme Champ à ajuster :

Parent.Computer.LMemorySizeMb **Parent** indique le lien qui va déclencher l'ajustement. Dans ce cas, le fait de lier l'élément ajusteur à un enregistrement parent de la table des éléments de parc: l'élément cible. **Computer.LMemorySizeMb** indique le chemin menant au champ **LMemorySizeMb**: le champ à ajuster.

- Choisissez un type d'ajustement dans le champ **Opération**: Remplacement, Addition ou Soustraction.
- 7. Saisissez un script dans le champ Source qui permet de retourner la valeur de l'ajustement. Exemple : Dans le cas d'une addition, ce script indique que la valeur du champ fv_memoire_ barrette du modèle de l'élément ajusteur est additionnée au champ à ajuster.

```
RetVal = [Model.fv_memoire_barrette]
```

8. Validez la création de ce type d'ajustement de champ en cliquant sur Ajouter.

Créer un élément ajusteur

Voir Créer un bien

Cette section vous indique comment créer un élément du parc qui correspond à un bien.

Pour la création des éléments ajusteurs autres que les éléments de parc, consultez les manuels concernés (Exemple : le manuel **Contrats** pour la création d'un contrat ajusteur).

Créer le lien déclenchant l'ajustement du champ

Pour que le champ soit ajusté, vous devez créer le lien indiqué dans le type d'ajustement de champ.

Si pour un élément de parc ajusteur, le lien déclenchant l'ajustement est le lien **Composant de** (**Parent**) :

- 1. Sélectionnez l'élément ajusteur dans la table des éléments de parc.
- 2. Sélectionnez l'onglet Général.

- 3. Saisissez ou créez le lien **Composant de**.
- 4. Vérifiez que le champ de l'élément cible a été correctement ajusté.

Ajustement d'un champ - Exemple

Les sections suivantes détaillent les étapes d'un exemple vous permettant d'ajuster le champ **Mémoire** de l'enregistrement d'un ordinateur à l'aide d'un élément ajusteur correspondant à une barrette de RAM de 256 Mo.

Les 256 Mo de mémoire de la barrette sont additionnés à la valeur du champ **Mémoire** (**IMemorySizeMb**) de l'ordinateur dès que le lien entre cette barrette de RAM et l'ordinateur est créé dans la table des éléments de parc.

Détails de l'exemple					
Elément ajusteur	Enregistrement Barrette_256 de la table des éléments de parc				
Elément cible	Enregistrement Ordinateur_ajusté de la table des éléments de parc				
Champ à ajuster	Le champ Mémoire (IMemorySizeMb) de l'enregistrement Ordinateur_ajusté .				
Type d'ajustement	Addition de la valeur de la mémoire de la barrette à celle de l'ordinateur				
Lien déclenchant l'ajustement	Le lien Composant de (Parent) entre la barrette de RAM et l'ordinateur.				

1 - Création de l'élément cible

- 1. Affichez les natures (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Natures du navigateur).
- 2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
- 3. Saisissez Ordinateur dans le champ Nom (Name).
- Sélectionnez Equipements informatiques (amComputer) dans le champ Crée aussi (seOverflowTbl).
 Création des natures: Voir Créer une nature pour les ordinateurs.
- 5. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.
- 6. Affichez les modèles (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Modèles du navigateur).
- 7. Cliquez sur le bouton Nouveau.

- 8. Saisissez Ordinateur_ajusté dans le champ Nom (Name).
- Sélectionnez Ordinateur pour le lien Nature (Nature). Création des modèles: Voir Créer un modèle d'ordinateur.
- 10. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.
- 11. Affichez les éléments de parc (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Eléments de parc** du navigateur).
- 12. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 13. Sélectionnez Ordinateur_ajusté pour le lien Modèle (Model).
- 14. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création. Tables de débordement: Voir Tables de débordement. Création des ordinateurs: Voir Créer des ordinateurs de manière manuelle. La création d'un élément de parc basé sur un modèle d'ordinateur s'accompagne de la création simultanée d'un enregistrement dans la table des ordinateurs.
- 15. Sélectionnez le sous-onglet Matériel de l'onglet Ordinateur.
- 16. Renseignez le champ Mémoire (IMemorySizeMb) avec la valeur 256.
- 17. Cliquez sur Modifier (client Windows) ou sur Enregistrer (client Web).

2 - Ajout de la caractéristique mémoire_barrette à la table des modèles

- 1. Affichez les caractéristiques (lien Administration/ Caractéristiques/ Caractéristiques du navigateur).
- 2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3. Saisissez la valeur mémoire_barrette dans le champ Libellé (TextLabel).
- 4. Sélectionnez l'onglet Saisie.
- 5. Sélectionnez Numérique dans le champ Type de saisie (seDataType).
- 6. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.
- 7. Sélectionnez l'onglet Paramètres.
- 8. Cliquez sur 🗉 (client Windows) ou sur Ajouter (client Web).
- 9. Sélectionnez Modèles (amModel) dans le champ Table (TableName).
- 10. Sélectionnez l'onglet Contraintes.

- 11. Sélectionnez Oui pour le champ Disponible (seAvailable)
- 12. cliquez sur le bouton Ajouter.

Remarque: Si vous utilisez le client Windows, attendez que la liste des caractéristiques s'affiche et cliquez sur **Modifier**.

3 - Création de l'élément ajusteur

- 1. Affichez les natures (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Natures du navigateur).
- 2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
- 3. Saisissez Ajustement dans le champ Nom (Name).
- 4. Vérifiez que **Elément de parc** est bien sélectionné dans le champ **Crée (seBasis)**. Création des natures: Créer la nature pour un élément du parc.
- 5. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.
- 6. Affichez les modèles (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Modèles du navigateur).
- 7. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 8. Saisissez Barrette_256 dans le champ Nom (Name).
- 9. Sélectionnez Ajustement pour le lien Nature (Nature).
- 10. Sélectionnez l'onglet Caractéristiques.

Remarque: Si vous utilisez le client Windows, ajoutez la caractéristique **module_ mémoire** dans cet onglet :

- a. Cliquez sur le bouton ...
- b. Cliquez sur le bouton ...
- c. Cliquez sur **OK**.
- 11. Affectez la valeur **256** à module_mémoire.
- 12. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.
- 13. Affichez les éléments de parc (lien Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Eléments de parc du navigateur).
- 14. Cliquez sur le bouton Nouveau.

- 15. Sélectionnez Barrette_256 pour le lien Modèle (Model).
- 16. Cliquez sur Créer (client Windows) ou Enregistrer (client Web) pour valider la création.

4 - Création d'un type d'ajustement pour le modèle de l'élément ajusteur

- 1. Affichez les modèles (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Modèles du navigateur).
- 2. Sélectionnez le modèle Barrette_256 que vous avez créé lors de l'étape précédente.
- 3. Sélectionnez l'onglet Types d'ajust.
- 4. Cliquez sur ... (client Windows) ou sur Ajouter (client Web).
- 5. Saisissez Parent.Computer.IMemorySizeMb dans le champ Champ à ajuster (TargetField).

Remarque: Si vous utilisez le client Windows, vous pouvez également utiliser le bouton pour retrouver ce lien vers le champ **Mémoire** (**IMemorySizeMb**) de la table des ordinateurs.

- Saisissez RetVal=[Model.fv_memoire_barrette] dans la zone d'édition de script Source (memScript).
- 7. Sélectionnez Addition dans le champ Opération (seOperation).
- 8. cliquez sur le bouton Ajouter.

Remarque: Si vous utilisez le client Windows, cliquez surModifier.

5 - Déclenchement de l'ajustement

- 1. Affichez les éléments de parc (lien Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Eléments de parc du navigateur).
- 2. Sélectionnez l'enregistrement Barrette_256.
- 3. Sélectionnez l'onglet Général.
- 4. Sélectionnez l'enregistrement Ordinateur_ajusté pour le lien Composant de.
- 5. Cliquez sur Modifier (client Windows) ou sur Enregistrer (client Web).

6 - Vérification de l'ajustement

- 1. Affichez les ordinateurs (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Equipements informatiques/ Equipements informatiques du navigateur).
- 2. Sélectionnez l'enregistrement Ordinateur_ajusté.
- 3. Sélectionnez l'onglet Matériel.
- 4. Vérifiez que le champ Mémoire (IMemorySizeMb) a pour valeur 512 (256 + 256).

7 - Informations complètes sur le champ ajusté

- 1. Affichez les ordinateurs (lien Gestion du parc/ Configurations des biens/ Equipements informatiques/ Equipements informatiques du navigateur).
- 2. Sélectionnez l'enregistrement Ordinateur_ajusté.
- 3. Sélectionnez l'onglet Champs ajustés.
- 4. Sélectionnez l'enregistrement correspondant au champ Mémoire (IMemorySizeMb).
- 5. Cliquez sur ≤ (client Windows) ou cliquez sur l'enregistrement (Web client) pour obtenir les informations complètes sur le champ ajusté

Parc Chapitre 11: Eléments ajusteurs
Chapitre 12: Glossaire

Cette section propose un glossaire des termes utilisés dans la gestion du parc.

Remarque: Les termes ne sont pas classés par ordre alphabétique.

Eléments de parc

Nature	253
Modèle	254
Elément de parc	254
Bien	255
Table de débordement	255
Lot	255
Lot non suivi	256
Consommable	256
Contrainte de gestion	256
Type de gestion	256
Suivi	257
Stock	257
Affectation	257
Quantité	257

Nature

Un enregistrement de la table des natures détermine le type d'élément créé par un modèle. A la création d'un modèle, vous devez obligatoirement indiquer la nature sur laquelle vous vous basez.

Des natures sont disponibles pour les modèles d'éléments suivants :

- Eléments de parc
- Interventions
- Contrats
- Formations
- Câbles

A la création d'une nature, certains paramètres sont définis influant sur les modèles basés sur cette nature. Exemple : le choix de la valeur **Libre** pour le champ **Contrainte de gestion** (seMgtConstraint) dans la table des natures permet de créer des modèles d'éléments de parc qui ne sont pas enregistrés dans la table des biens.

Modèle

Un enregistrement de la table des modèles permet de créer des enregistrements dans les tables suivantes :

• Eléments de parc

La création d'un élément de parc peut s'accompagner de la création simultanée d'un enregistrement dans les tables de débordement suivantes :

- la table des biens
- la table des ordinateurs
- la table des téléphones
- la table des installations logicielles
- Interventions
- Contrats
- Formations
- Câbles

A la création d'un de ces éléments, vous devez obligatoirement indiquer le modèle sur lequel vous vous basez. Les données saisies pour le modèle sont reproduites automatiquement dans les enregistrements des éléments. Exemples : le type de processeur d'un ordinateur, le taux de TVA appliqué, la durée du contrat, etc.

La structure hiérarchique de la table des modèles vous permet d'organiser votre parc. Il est recommandé de créer des modèles génériques englobant des sous-modèles de plus en plus spécifiques. Exemple : Imprimante/ Imprimantes Laser/ Imprimante Laserjet 8000DN.

Elément de parc

Un enregistrement de la table des éléments de parc se base sur un modèle dont il hérite des caractéristiques. En fonction de la valeur d'un élément de parc, une contrainte de gestion est choisie dans la nature du modèle sur lequel se base cet élément. Cette contrainte permet de créer chaque élément comme un bien, un lot ou un lot non suivi. En fonction de la table de débordement indiquée dans la nature du modèle d'un élément de parc, la création d'un enregistrement de la table des éléments de parc s'accompagne de la création simultanée d'un enregistrement dans une des tables suivantes :

- la table des biens
- la table des ordinateurs
- la table des téléphones
- la table des installations logicielles

Bien

Un enregistrement de la table des biens est un élément de votre parc de valeur importante nécessitant un suivi individualisé. Dans Asset Manager, chaque bien correspond à deux enregistrements liés : un dans la table des éléments de parc, le second dans la table de débordement des biens. Pour que la création d'un élément de parc donne lieu à la création simultanée d'un enregistrement dans la table des biens, vous devez choisir dans la nature du modèle de cet élément de parc la valeur **Code interne unique** pour le champ **Contrainte de gestion** (seMgtConstraint)

Si tous les biens sont des éléments de parc, tous les éléments de parc ne sont pas obligatoirement des biens.

Table de débordement

Une table de débordement est une table dans laquelle des enregistrements sont créés à la suite de leur création dans une autre table.

Dans Asset Manager, une table de débordement peut être précisée au moment de la création de la nature d'un modèle d'élément de parc. La création d'un enregistrement dans la table des éléments de parc peut s'accompagner de la création simultanée d'un enregistrement dans une des tables de débordement suivantes :

- la table des biens
- la table des ordinateurs
- la table des téléphones
- la table des installations logicielles

Lot

Un lot est composé de plusieurs éléments identiques dont la quantité est exprimée soit grâce à un nombre d'éléments (un lot de cent chaises) soit grâce à une unité de mesure (un lot d'une tonne de sable). La création d'un lot se traduit par celle de deux enregistrements liés : un enregistrement dans la table des éléments de parc et un enregistrement dans la table des biens et lots. Dans le parc, un lot peut être divisé pour rendre compte, par exemple, d'une localisation différente. Chaque division crée un second enregistrement et la quantité du lot divisée diminue du nombre d'éléments contenus dans le nouvel enregistrement. Exemple : dix chaises du lot de cent sont déplacées d'un

service à un autre. La quantité de ce lot est abaissée à quatre-vingt-dix et le deuxième enregistrement comprend les dix chaises déplacées.

Lot non suivi

Un lot non suivi est un lot qui ne correspond à aucun enregistrement dans la table des biens. Pour créer un lot non suivi, la nature de ce lot doit avoir pour une contrainte de gestion libre. Les lots non suivis sont à réserver aux éléments de petite valeur : fournitures et consommables. Les lots non suivis ne bénéficient pas des informations de suivi de la table des biens. Pour transformer un lot non suivi en lot suivi, vous devez créer un lien correspondant dans la table des biens et lots (En utilisant le bouton **Etiqueter** de la table des éléments de parc).

Consommable

Les consommables sont des éléments du parc. La sélection d'une option **Consommable** dans la nature d'un modèle indique que les éléments du parc basés sur ce modèle sont des consommables.

Contrainte de gestion

Les contraintes de gestion d'un élément du parc sont indiquées dans sa nature. La contrainte de gestion est relative à l'utilisation d'un code interne Un élément du parc possédant un code interne est automatiquement enregistré dans la table des éléments de parc et celle des biens. Un élément de parc sans code interne est enregistré dans la table des éléments de parc uniquement.

Trois contraintes de gestion sont disponibles :

Code interne unique

Cette contrainte de gestion est à réserver aux biens de votre parc qui auront un code interne unique.

Code interne

Cette contrainte de gestion est à réserver aux lots suivis. Un code interne est attribué à ce lot lors de sa création. Tous les sous-lots issus d'un lot partagent le même code interne. (Ils correspondent tous au même enregistrement dans la table des biens.)

• Libre

Cette contrainte de gestion est à réserver aux lots non suivis. Aucun code interne n'est attribué à ce lot lors de sa création. Aucun enregistrement ne correspond à cet élément du parc dans la table des biens. Votre contrainte de gestion est libre car vous pouvez, à tout moment, attribuer un code interne à un lot non suivi pour le transformer en lot suivi.

Type de gestion

Trois types de gestion des éléments du parc sont disponibles dans Asset Manager :

• Gestion individualisée

Utilisés pour les biens. Chaque bien est suivi individuellement.

• Gestion collective.

Utilisée pour les lots. Les éléments du lot ne sont pas suivis individuellement dans la table des biens mais collectivement. Exemple : le prix d'acquisition du lot ne correspond pas à chaque élément du lot mais à tous les éléments du lot.

Gestion indifférenciée

Utilisée pour les lots non suivis. Les éléments du lot sont seulement enregistrés dans la table des éléments de parc. Cependant, vous pouvez décider d'attribuer un code interne un lot non suivi lui faisant bénéficier de méthodes de suivi à la place des lots suivis. Vous pouvez même transformer un lot non suivi en un bien individuel, si le lot contient un seul élément.

Suivi

Chaque enregistrement de la table des biens bénéficie d'un triple suivi :

- Suivi technique
 Exemple : caractéristiques matérielles d'un ordinateur.
- Suivi financier Exemple : type d'amortissement d'un bien.
- Suivi contractuel
 Exemple : contrat de maintenance attaché à un serveur.

Stock

Un stock contient les éléments de votre parc en attente d'affectation. Asset Manager permet d'associer à un stock des règles qui déclenchent des demandes d'achat automatiques afin de le réapprovisionner.

Affectation

L'affectation d'un élément du parc définit son état dans votre parc. Dans Asset Manager, les différentes affectations possibles sont : Dans le parc, En stock, Sorti du parc (ou consommé), En attente de réception, Retour atelier, Retour fournisseur, ou Manquant.

Quantité

La quantité caractérise les éléments de votre parc gérés en lot. Cette quantité peut s'exprimer grâce à une unité de mesure (un lot d'une tonne de ciment) ou grâce à un nombre d'éléments (un lot de cent chaises). A partir du modèle d'un lot, vous pouvez créer plusieurs lots différenciés par leur quantité.

Projets

Projet

Un projet concerne des éléments du parc et/ou des employés de votre société. (Exemple : L'éclatement d'un service en plusieurs services Asset Manager vous permet de suivre précisément tous les projets de votre société. Chaque projet pouvant faire appel à des contrats ou des interventions.

Helpdesk

Dossier de support	
Intervention	
Nouvelles	
Base de connaissance	259
Arbre de résolution	
Groupe de support	
Type de problème	
Gravité	
Calendrier de jours ouvrés	
Procédure d'escalade	
Assistant de prise d'appel	
Administrateur de support	
Responsable de groupe de support	
Chargé de dossier	

Dossier de support

Un dossier de support permet de décrire un problème et de suivre sa résolution.

Un dossier peut être créé directement à l'aide du lien **Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Dossiers de support** ou avec l'assistant de prise d'appel (**Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Actions utilisateur/ Prise d'appel**), qui permet de créer un dossier de manière guidée et rapide.

Quand vous utilisez l'assistant de prise d'appel pour créer un dossier, deux cas de figure peuvent se présenter :

• Le problème est résolu au moment de l'appel : un dossier est créé avec l'état **Clôturé** et sert uniquement à garder une trace de l'appel.

• Le problème nécessite une prise en charge différée : un dossier est créé pour garder une trace du problème et gérer sa résolution. Il est attribué à un groupe de support et/ ou à un technicien de support qui le trouveront dans la liste des dossiers qui leur sont attribués.

Intervention

Une intervention est une opération destinée à résoudre un problème relatif à un bien : réparation, assistance de l'utilisateur, dépannage, installation, déménagement, etc.

Les interventions sont décrites de façon hiérarchique (sous forme d'une arborescence d'interventions ou de sous-tâches). Vous pouvez affecter à une intervention autant de sous-tâches que vous le souhaitez. Une intervention peut s'appuyer sur un modèle d'intervention défini dans le champ Modèle (SQL Name : Model) du bien. Ce modèle décrit une intervention générique ou une procédure standard d'intervention. Les informations définies dans une intervention sont reprises dans le détail de l'intervention.

Nouvelles

Une nouvelle est une information d'actualité que vous souhaitez diffuser à un groupe de personnes pendant une période donnée.

A priori, les nouvelles ne concernent que des informations de courte durée.

Exemple de nouvelle : "Le serveur XXX sera hors service entre 11:00 et 12:00 le 10 février 2011".

Base de connaissance

La base de connaissance est un ensemble de fiches qui décrivent des problèmes et leurs solutions.

Si le problème que vous rencontrez correspond à l'un de ceux décrits dans la base de connaissance, les informations existantes permettent de le résoudre plus facilement. Vous enrichissez la base de connaissance au fur et à mesure que vous découvrez des problèmes et leurs solutions et à mesure que vous découvrez des problèmes et leurs solutions.

Chaque fiche de connaissance peut être attachée à un point d'entrée de l'arbre de résolution. Ainsi, lorsque vous prenez un appel, que vous naviguez dans l'arbre de résolution, l'assistant de prise d'appel vous propose les fiches de connaissance associées au nœud de l'arbre de résolution sélectionné et à ses sous-nœuds.

Exemple de fiche de connaissance :

- Description : L'écran n'affiche rien mais est allumé.
- Résolution : Brancher le câble entre le moniteur et l'unité centrale.

Arbre de résolution

L'arbre de résolution vous permet d'analyser une situation pas à pas afin de trouver la solution la plus appropriée au problème que vous rencontrez.

L'arbre est composé de questions, de réponses possibles et de solutions correspondantes.

Les types de problèmes, que vous déterminez lorsque vous prenez un appel, correspondent aux entrées de l'arbre de résolution. Ainsi, lors de la prise d'appel, il est possible d'être assisté pas à pas et de manière ciblée dans la résolution du problème une fois que le type de problème a été déterminé.

Remarque: Une étiquette code à barres unique est associée à chaque arbre de résolution créé. La valeur par défaut de cette étiquette est définie par un script qui fait appel à un compteur Asset Manager. Personnalisez le script pour adapter l'étiquette code à barres à vos besoins.

Groupe de support

Les groupes de support sont gérés dans une liste accessible à l'aide du lien **Gestion de** l'organisation/ **Opérations/ Groupes d'employés**.

Remarque: Dans le cadre du helpdesk, un groupe d'employés est appelé "groupe de support".

Un groupe de support est constitué d'un ensemble de techniciens de support capables de résoudre des problèmes similaires sur un ensemble donné de localisations et agissant dans le cadre de contrats.

Les groupes de support reflètent votre organisation interne : définir un groupe revient à déterminer qui résout quels types de problèmes, à quels endroits et dans le cadre de quels contrats.

Les groupes de support sont organisés de façon hiérarchique. Il en résulte que tout groupe de support peut avoir un groupe de support parent, décrit dans le champ **Sous-groupe de** (Nom SQL : Parent), et un groupe de support enfant. Lors de la création d'un sous-groupe, les compétences, les localisations et les contrats du groupe de support parent sont automatiquement propagés sur le sous-groupe.

Attention: Une fois les sous-groupes créés, si vous ajoutez une localisation (ou une compétence ou un contrat) au groupe de support parent, cette localisation (compétence/ contrat) n'est pas automatiquement propagée sur les sous-groupes.

La case à cocher **Affectable** (Nom SQL : bAssignable) détermine si l'on peut ou non affecter un dossier de support à ce groupe. Ceci permet de distinguer les groupes opérationnels prenant en charge les dossiers de support des groupes qui servent à catégoriser les groupes de support.

Exemple

Le groupe de support "Paris" contient deux sous-groupes correspondant à deux sites de support. Dans ce scénario, le groupe de support "Paris" ne sert qu'à structurer les groupes de support ; ce sont les deux sous-groupes qui traitent les dossiers de support.

Type de problème

Le type de problème fait partie de la description d'un dossier de support.

Les types de problèmes rencontrés par l'équipe de support sont décrits dans une table hiérarchique accessible à l'aide du lien **Cycle de vie des biens/ Helpdesk/ Types de problèmes**.

Exemple d'arborescence de types de problèmes :

- Problème imprimante
 - Imprimante laser
 - Imprimante à jet d'encre

Les types de problèmes sont associés à des groupes de support compétents pour les résoudre. Ainsi, lors de la création d'un dossier de support, une fois le type de problème sélectionné, Asset Manager propose automatiquement le groupe de support le plus approprié.

Les types de problèmes sont également utiles pour regrouper les dossiers et effectuer des statistiques.

Remarque: Une étiquette code à barres unique est associée à chaque procédure d'escalade créée. La valeur par défaut de cette étiquette est définie par un script qui fait appel à un compteur Asset Manager. Personnalisez le script pour adapter l'étiquette code à barres à vos besoins.

Gravité

Chaque dossier de support est qualifié par une gravité. Elle permet de décider quels dossiers traiter en priorité.

Lors de la création d'un dossier, des automatismes sont prévus pour lui attribuer une gravité en fonction des éléments suivants :

- Type de problème
- Appelant
- Bien concerné
- Localisation du bien

Calendrier de jours ouvrés

Un calendrier décrit les périodes ouvrées et chômées d'une équipe de support. Les calendriers sont utilisés pour calculer les échéances à respecter dans le traitement des dossiers en tenant compte des périodes d'activité de l'équipe de support. Vous pouvez créer autant de calendriers que vous le souhaitez à l'aide du menu **Outils/ Calendriers**.

Procédure d'escalade

Une procédure d'escalade définit la façon dont un dossier de support doit être traité :

- Calendrier de jours ouvrés à prendre en compte dans le calcul des échéances.
- Actions à déclencher lorsque, à certaines échéances, le dossier est encore dans un **Etat** (Nom SQL : seStatus) donné. Il est par exemple utile d'envoyer automatiquement un message au responsable d'un groupe de support si un dossier n'est toujours pas affecté 1 jour après sa création.
- Actions à déclencher lorsque l'état du dossier change.
- Actions à déclencher lorsque l'affectation du dossier à un chargé ou un groupe change.

Les procédures d'escalade reflètent les traitements internes de votre organisation. Pour déterminer la procédure d'escalade à associer automatiquement à un dossier, Asset Manager prend en compte la gravité du dossier et la localisation du problème.

Assistant de prise d'appel

L'assistant de prise d'appel est une fonction d'Asset Manager qui guide pas à pas la personne qui enregistre les appels. ("appel" est utilisé au sens large : appel téléphonique, visite d'un utilisateur, fax, etc.).

Il donne une vue simplifiée et guidée d'un dossier existant ou en cours de création.

Il est conçu pour faciliter au maximum l'étape d'enregistrement des demandes de support.

Les étapes d'une prise d'appel sont les suivantes :

- 1. Identification de l'appelant.
- 2. Si l'appel concerne un dossier qui a déjà été créé : enrichissement du dossier existant avec les nouvelles informations, clôture éventuelle.
- 3. Si l'appel concerne un problème qui n'a pas encore été enregistré :
 - a. Saisie des informations sur le problème.
 - b. Création d'un dossier de support, clôturé ou ouvert.

Administrateur de support

L'administrateur de support est un utilisateur d'Asset Manager à qui l'administrateur a accordé un profil d'accès qui lui permet de gérer le support.

Pour attribuer un profil d'utilisation à une personne :

- 1. Ouvrez le détail de l'employé (lien Gestion de l'organisation/ Organisation/ Employés et services du navigateur, onglet Profil).
- 2. Cochez la case Droits d'administration (bHDAdmin).
- 3. Renseignez le lien Profil en sélectionnant le profil approprié.

L'administrateur de support est le seul, avec l'administrateur d'Asset Manager) à pouvoir visualiser les dossiers de tous les groupes et de tous les chargés de dossier grâce au "Tableau de bord".

Responsable de groupe de support

Le responsable de groupe de support est sélectionné dans la table des services et employés.

Le responsable de groupe de support est le seul (avec l'administrateur de support et l'administrateur d'Asset Manager) à pouvoir visualiser les dossiers de tous les chargés de dossier des groupes de support dont il est responsable grâce au "Tableau de bord". Le responsable de groupe de support peut également poursuivre la résolution des dossiers pour tous les types de problèmes.

Chargé de dossier

Un chargé de dossier est un utilisateur d'Asset Manager qui a été sélectionné pour faire partie d'un groupe de support (onglet **Composition** du détail d'un groupe de support).

Il visualise dans le "Tableau de bord" :

- Les dossiers de support qui lui sont attribués. On dit qu'il est "chargé de dossier" pour ces dossiers de support.
- Les dossiers de support attribués à son groupe mais non attribués à un chargé de dossier.

Votre avis nous intéresse !

Pour soumettre vos commentaires relatifs à ce document, vous pouvez contacter l'équipe de documentation par e-mail. Si un client de messagerie est configuré sur ce système, cliquez sur le lien ci-dessus pour accéder à une fenêtre contenant le libellé suivant sur la ligne Objet :

Commentaires sur Asset Manager 9.40, Parc

Il vous suffit ensuite d'ajouter vos commentaires et de cliquer sur Envoyer.

Si aucun client de messagerie n'est disponible, copiez le libellé ci-dessus dans une fenêtre d'un client de messagerie Web et envoyez votre message de commentaires à ovdoc-ITSM@hp.com.