

# HP Network Node Manager iSPI Performance for Metrics Software

适用于 Windows® 和 Linux 操作系统

软件版本： 10.00

部署参考

文档发布日期： 2014 年 7 月

软件发布日期： 2014 年 7 月



## 法律声明

### 担保

HP 产品和服务的唯一担保已在此类产品和服务随附的明示担保声明中提出。此处的任何内容均不构成额外担保。HP 不会为此处出现的技术或编辑错误或遗漏承担任何责任。

此处所含信息如有更改，恕不另行通知。

### 受限权利声明

机密计算机软件。必须拥有 HP 授予的有效许可证，方可拥有、使用或复制本软件。按照 FAR 12.211 和 12.212，并根据供应商的标准商业许可的规定，商业计算机软件、计算机软件文档与商品技术数据授权给美国政府使用。

#### Oracle 技术 - 受限权利声明

根据 DOD FAR Supplement 提供的程序是“商业计算机软件”，这些程序(包括文档)的使用、复制和披露将受限于适用的 Oracle 许可协议中规定的许可限制。否则，根据 Federal Acquisition Regulations 提供的程序是“受限制的计算机软件”，这些程序(包括文档)的使用、复制和披露受限于“FAR 52.227-19, 商业计算机软件 - 受限权利(1987 年 6 月)”中的限制。Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

有关完整的 Oracle 许可文本，请参阅 NMMi 产品 DVD 上的 license-agreements 目录。

### 版权声明

© Copyright 2013-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

### 商标声明

Adobe® 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

Microsoft® 和 Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

UNIX® 是 The Open Group 的注册商标。

### 版权声明(第三方)

本产品包含 libjpeg 库。本软件为 copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane.

图形交换格式 (c) 是 CompuServe Incorporated 的版权财产。GIF(sm) 是 CompuServe Incorporated 的服务标志财产。

本产品包含 libxml2 库。Copyright (C) 1998-2003 Daniel Veillard.保留所有权利。

本产品包含 libxp 库。Copyright © 2001,2003 Keith Packard.

### 文档更新

此文档的标题页包含以下标识信息：

- 软件版本号，用于指示软件版本。
- 文档发布日期，该日期将在每次更新文档时更改。
- 软件发布日期，用于指示该版本软件的发布日期。

要检查是否有最新的更新，或者验证是否正在使用最新版本的文档，请访问：<http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals>

需要注册 HP Passport 才能登录此站点。要注册 HP Passport ID，请访问：<http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html>

或单击“HP Passport”登录页面上的“New users - please register”链接。

此外，如果订阅了相应的产品支持服务，则还会收到更新的版本或新版本。有关详细信息，请与您的 HP 销售代表联系。

### 支持

请访问 HP 软件联机支持网站：<http://www.hp.com/go/hpsoftwaresupport>

此网站提供了联系信息，以及有关 HP 软件提供的产品、服务和支持的详细信息。

HP 软件联机支持提供客户自助解决功能。通过该联机支持，可快速高效地访问用于管理业务的各种交互式技术支持工具。作为尊贵的支持客户，您可以通过该支持网站获得下列支持：

- 搜索感兴趣的知识文档
- 提交并跟踪支持案例和改进请求
- 下载软件修补程序
- 管理支持合同
- 查找 HP 支持联系人
- 查看有关可用服务的信息
- 参与其他软件客户的讨论
- 研究和注册软件培训

大多数提供支持的区域都要求您注册为 HP Passport 用户再登录，很多区域还要求用户提供支持合同。要注册 HP Passport ID，请访问：

<http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html>

## 部署参考

要查找有关访问级别的详细信息，请访问：

[http://h20230.www2.hp.com/new\\_access\\_levels.jsp](http://h20230.www2.hp.com/new_access_levels.jsp)

**HP Software Solutions Now** 可访问 HPSW 解决方案和集成门户网站。此网站将帮助您寻找可满足您业务需求的 HP 产品解决方案，包括 HP 产品之间的集成的完整列表以及 ITIL 流程的列表。此网站的 URL 为 <http://h20230.www2.hp.com/sc/solutions/index.jsp>

# 目录

目录 .....	4
概述 .....	7
第 I 部分：安装模型 .....	9
不同安装模型的简介 .....	10
借助分布式扩大规模 .....	10
角色 .....	11
在分布式环境中部署 NPS 的准则 .....	12
第 II 部分：预安装计划和创建分布式部署 .....	13
创建分布式环境 .....	15
标识系统 .....	15
安装 NPS .....	15
先决条件 .....	15
一般先决条件 .....	15
端口可用性 .....	16
Linux 要求 .....	17
在装载有文件系统的系统上启用访问控制列表(仅在 Linux 上) .....	19
在多宿主系统上进行安装的先决条件 .....	19
防火墙 .....	20
允许 NNMI 与 NPS 结合使用 .....	20
在环境中的每个系统上安装 NPS .....	27
分配角色 .....	29
安装 iSPI 和扩展包 .....	33
在具有单个 ETL 服务器的环境中安装 iSPI 和自定义轮询器扩展包 .....	33
在具有多个 ETL 服务器的环境中安装 iSPI 和自定义轮询器扩展包 .....	33
从独立环境切换 .....	41
创建单独的 ETL 服务器 .....	42
记录现有 NPS 环境的详细信息 .....	42
禁用原始 NPS 系统上的 ETL 服务器角色 .....	43
安装 NPS 的新实例 .....	45

在新 NPS 系统上启用 ETL 服务器角色 .....	45
运行 nnmenableperspi.ovpl 脚本 .....	47
创建单独的 DB 服务器 .....	47
记录现有 NPS 环境的详细信息 .....	48
备份数据库 .....	49
安装 NPS 的新实例 .....	49
在新系统上恢复数据库 .....	49
仅在新系统上启用 DB 服务器角色 .....	49
禁用原始系统上的 DB 服务器角色 .....	50
协调其他服务器上的 DB 服务器 FQDN .....	51
创建单独的 UiBi 服务器 .....	53
记录现有 NPS 环境的详细信息 .....	53
备份文件和内容存储 .....	54
安装 NPS 的新实例。 .....	55
仅在新的 NPS 系统上启用 UiBi 服务器角色 .....	55
禁用原始 NPS 系统上的 UiBi 服务器角色 .....	57
协调其他服务器上的 UiBi 服务器 FQDN .....	59
运行 nnmenableperfspi.ovpl 脚本 .....	60
修改数据保留设置 .....	61
<b>第 III 部分：维护 NPS .....</b>	<b>63</b>
修改 NPS 系统的 FQDN .....	64
维护 NPS 数据库 .....	65
检查数据库运行状况 .....	65
备份和恢复 .....	65
增量备份 .....	67
在同一系统上备份和恢复 .....	68
恢复在先前产品版本上执行的备份 .....	68
恢复在不同系统的不同安装目录中执行的备份 .....	69
添加其他文件以扩展数据库时恢复备份 .....	69
Windows 上恢复后的步骤 .....	69
重新创建 NPS 数据库 .....	70

调整 NPS .....	73
调整业务智能服务器 .....	73
监视业务智能服务器的性能 .....	73
最佳实践 .....	74
配置业务智能服务器设置 .....	75
通过作业和报告计划解决问题 .....	76
调整 NPS 数据库 .....	77
日志文件 .....	78
第 IV 部分：疑难解答 .....	79
我们感谢您提出宝贵的意见！ .....	81

## 概述

本文档描述了在构建和维护网络监视解决方案的 **Network Performance Server (NPS)** 组件过程中的系统设计注意事项。本文档提供了有关如何设置 **NPS** 分布式部署、如何配置 **NPS** 各个组件以获得最佳性能以及如何维护环境的详细准则。本文档是对《交互安装指南》和《支持列表》的补充。

您可以在[此处](#)获得本文档的最新版本。

本文档包含以下信息：

- “[不同安装模型的简介](#)”(第 10 页)。介绍了分布式 **NPS** 部署的概念。
- “[创建分布式环境](#)”(第 15 页)。提供了创建新的 **NPS** 分布式部署的说明。
- “[从独立环境切换](#)”(第 41 页)。描述了如何将独立 **NPS** 系统迁移到分布式环境。
- “[维护 NPS 数据库](#)”(第 65 页)。描述了如何备份、恢复和重新创建 **NPS** 数据库。
- “[调整业务智能服务器](#)”(第 73 页)。描述了如何对业务智能服务器中的各个设置进行微调以获得最佳性能。

部署参考  
概述



# 第 I 部分：安装模型

部署 NPS 时，可在三种可用部署体系结构中选择一种部署体系结构。监视环境的大小是确定正确的部署体系结构的重要因素。文档本部分将提供各个部署体系结构的相关信息。

# 不同安装模型的简介

## 单服务器模型

如果计划监视小型或中型环境，您可以在 NNMi 管理服务器上安装 NPS。在 NNMi 管理服务器上安装 NPS(以及 NNM iSPI Performance for Metrics)的步骤涉及到在 NNMi 管理服务器上运行 NNM iSPI Performance for Metrics。有关同一服务器安装模型(其中，NPS 与 NNMi 位于同一服务器上)支持的环境大小的信息，请参阅《NNM iSPI Performance for Metrics支持列表》。

## 专用服务器模型

要提高性能并扩大规模，可以在独立的专用服务器上安装 NPS(以及 NNM iSPI Performance for Metrics)。在此模型上安装 NPS 涉及到在 NNMi 管理服务器上运行 `nnmenableperfspl.ovpl` 脚本，以及在专用服务器上运行 NNM iSPI Performance for Metrics 安装程序。如果要监视的环境规模很大或非常大，可以选择此安装模型。

## NPS 分布式部署

可以跨若干系统部署 NPS，以利用更多的计算资源并扩大规模。**NPS 分布式部署**允许您跨多个系统分布计算负载并允许您指定每个系统执行由分配给系统的角色确定的特定操作，还提供在单服务器上获取过去资源限制的方法。分布式环境最适合在计划报告生成、实时分析或自定义采集报告方面对规模具有高需求的大规模网络监视。

# 借助分布式扩大规模

服务器资源包括 CPU、内存和磁盘 I/O。如果其中任一资源被完全占用，则性能会受到限制，NPS 便无法足够快地处理和加载传入的数据。以下行为表明 NPS 无法使用可用资源以最佳方式处理数据：

在某种程度上，您可以解决这些问题，方法是：利用 NPS 提供的不同调整参数来调整服务器内存和 CPU 资源的分配方式。有关详细信息，请参阅[“调整业务智能服务器”\(第 73 页\)](#)和[“调整 NPS 数据库”\(第 77 页\)](#)。如果在调整 NPS 后仍然遭遇资源瓶颈，则可以考虑创建 NPS 分布式部署，将 NPS 进程分布在多个服务器上。

如果发现以下情况，可以计划创建 NPS 分布式部署：

- 一个或多个扩展包经常无法在轮询间隔(通常为 5 分钟)内完成加载。要对此情况进行评估，请启动“按 ExtPk 的 ETL 性能”报告视图(从 NPS 控制台导航面板中的**自我监视 > 快速启动诊断报告**菜单上访问)。监视每个扩展包中的处理时间 (秒) (平均值) 度量的值。如果某一扩展包的值超过 300 秒，则可以考虑使用专用服务器创建具有提取、转换和加载服务器(ETL 服务器)角色的分布式部署。
- 启动 NPS 控制台后的几秒内，导航面板显示为空。在这种情况下，可以考虑使用专用服务器创建具有用户界面和业务智能服务器(UiBi 服务器)的分布式部署。
- 如果计划报告经常无法完成，请考虑配置具有 UiBi 服务器角色的单独服务器。

## 角色

可以向分布式部署中的 NPS 系统分配以下一个、两个或所有三个角色：

- **数据库服务器：**数据库服务器(DB 服务器)角色负责创建和托管 NPS 数据库以及运行数据库查询。NNM iSPI Performance for Metrics 将在每个 NPS 系统上安装 Sybase IQ。向系统分配 DB 服务器角色时，NPS 会在系统上启动 Sybase IQ 数据库并创建共享目录。

在部署中，可以仅向一个系统分配 DB 服务器角色。


- **用户界面和业务智能服务器：**用户界面和业务智能服务器(UiBi 服务器)角色负责借助扩展包附带的模板将可用数据呈现为报告。向系统分配 UiBi 服务器角色时，NPS 会启动 BI 服务器并创建共享目录。

可以仅向一个系统分配 UiBi 服务器角色。

- **提取、转换和加载服务器：**提取、转换和加载服务器(ETL 服务器)角色负责针对采集的度量执行提取、转换和加载 (ETL) 操作。


可以向任意多个系统分配 ETL 服务器角色。但是，每个扩展包必须只能在一个 ETL 服务器上启用。

具有一个 ETL 服务器的 NPS 分布式部署



配置多个 ETL 服务器时，必须分配由每个 ETL 服务器处理的特定扩展包。换言之，必须标识哪个扩展包将由哪个 ETL 服务器处理。

### 具有两个 ETL 服务器的 NPS 分布式部署



## 在分布式环境中部署 NPS 的准则

通过在多个系统上安装 NPS 并向每个 NPS 系统分配特定角色，可以从您操作的第一天起在分布式环境中配置 NPS。建议非常大规模的环境使用此配置。有关 NPS 分布式部署是理想解决方案的环境规模的详细信息，请参阅《支持列表》。

要分阶段创建分布式环境，请遵循以下准则：

- 分布式部署中的所有 NPS 系统必须在同一操作系统上运行。
- 分布式部署中的所有 NPS 系统必须具备相同的时区配置。

## 第 II 部分：预安装计划和创建分布式部署

文档本部分将提供计划和创建 NPS 分布式部署的分步说明。您也可以遵循本部分提供的说明，将独立的 NPS 安装迁移到分布式环境。

部署参考

第 II 部分：预安装计划和创建分布式部署

# 创建分布式环境

安装时，NNM iSPI Performance for Metrics 安装程序将自动向 NPS 系统分配所有三个角色。如果要在分布式环境中部署 NPS，则必须在分布式环境中的每个系统上安装 NPS，然后在每个系统上运行 `configureNpsServer.ovpl` 脚本以分配角色。

要创建分布式环境，请执行以下步骤：

1. “标识系统”。
2. “安装 NPS”。
3. “分配角色”(第 29 页)

## 标识系统

标识要安装 NPS 的系统。确保所有系统均满足《HP Network Node Manager iSPI Performance for Metrics Software 支持列表》和《HP Network Node Manager iSPI Performance for Metrics Software 安装指南》的“先决条件”部分中列出的硬件和软件要求。

**备注：**所有系统都必须运行同一操作系统。

## 安装 NPS

借助 HP Network Node Manager iSPI Performance for Metrics Software 10.00 介质，在每个系统上安装 NPS。按本部分的说明操作。

## 先决条件

开始之前，请确保满足以下先决条件：

### 一般先决条件

#### 主域名系统 (DNS) 后缀

计划安装 NPS 的系统必须配置主 DNS 后缀。该系统必须能用完全限定域名 (FQDN) 通过网络上进行连接。

NNMi 管理服务器和专用服务器的域名必须相同。

验证专用服务器和 NNMi 管理服务器是否在同一 DNS 域(例如 `mycompany.com`)中。允许使用不同子域的成员资格，但父域必须相同。例如，以下系统可以用作 NNMi 管理服务器和 NPS 系统：

- `nnm.mycompany.com`
- `nps.reporting.mycompany.com`

### 操作系统自动更新

禁用操作系统的自动更新功能，防止在安装 NPS 时自动安装操作系统修复程序和增强功能。可以在成功安装 NPS 后再启用此功能。

### 网络

建议在具有千兆以太网 LAN 接口的系统上安装 NPS。

每个系统上的网络接口卡 (NIC) 的链接速度应至少为 1 Gbps。

**提示：**如果计划在 NPS 数据库中存储大量数据，可以为 NPS 系统选择 SAN 磁盘。但是，如果计划对 NPS 和其他一些应用程序使用一个 SAN 磁盘，则可能会看到由于其他应用程序的干扰而导致 NPS 性能低下。

安装 NPS 之前，使用基准工具评估磁盘的性能。

在 Linux 上，安装 NPS 之前，请使用基准工具(如 `bonnie++`)评估磁盘的性能。在高性能 I/O 系统上，`bonnie++` 的总运行时间应该为 1 分钟 10 秒或更少。

## 端口可用性

以下端口必须在系统上可用：

端口	类型	用途	配置
9300	TCP	默认 HTTP 端口 - 用于 Web UI 和 BI Web 服务	安装之后，可以使用 <code>configureWebAccess.ovpl</code> 更改此端口。
9305	TCP	默认安全 HTTPS 端口 (SSL) - 用于 Web UI 和 BI Web 服务	安装之后，可以使用 <code>configureWebAccess.ovpl</code> 更改此端口。
9301	TCP	Sybase ASE	不支持更改
9302	TCP	Sybase IQ Agent 服务	不支持更改
9303	TCP	Sybase IQ - NPS 数据库	不支持更改
9306	TCP	数据库 SQL 重写代理 - NPS 数据库	不支持更改
9308	TCP	BI 内容管理器数据库的 Sybase ASE 备份服务器	不支持更改



针对 Linux 上的 NNMI。确保管理服务器上安装了 Samba 软件。配置安全策略或防火墙设置，使 SMB 流量作为例外情况能够通过。

## Linux 要求

### 所需库

NPS 安装程序要求系统上存在一系列库。安装程序会执行先决条件检查，如果有任何必备库缺失，将会显示缺失库的列表。然后您可以手动或使用 yum 命令安装缺失的库，然后重新启动安装程序。

必备库的列表

- libstdc++.i686
- compat-libstdc++-296.i686
- compat-libstdc++-33.i686
- compat-libstdc++-33.x86\_64
- libpng.i686
- libpng.x86\_64
- libXp.i686
- libXp.x86\_64
- ncurses
- openmotif.i686
- openmotif.x86\_64
- tcsh
- unixODBC.i686
- unixODBC.x86\_64
- unixODBC-devel.i686
- unixODBC-devel.x86\_64
- libXtst.i686
- libXtst
- libXi.i686
- libXi

- libaio
- nspr.i686
- nspr.x86\_64
- nss.i686
- nss.x86\_64

### hosts 文件中的 IPv4 地址

hosts 文件(在 /etc 目录中)必须至少包括 localhost 的一个 IPv4 地址。

### 时区

必须使用 /usr/bin/system-config-date 将时区设置为 UTC 或地理时区。

NPS 分布式部署中的所有系统必须在同一时区中。

### 设置打开文件的最大数量

必须将打开文件的最大数量设置为至少 8192 个。

要设置此限制，请执行以下步骤：

1. 以根用户身份登录到系统。
2. 用文本编辑器打开以下文件：

```
/etc/security/limits.conf
```

3. 检查 nofile 参数(针对 hard 和 soft 类型)的值是否大于 8192。

如果设置的值更低，请将该值更改为至少 8192。

例如：

```
* soft nofile 8192
* hard nofile 8192
```

4. 保存该文件。

### 在 ext4 文件系统上安装

如果计划在 ext4 文件系统上安装 NPS，请禁用日志功能以增强性能。要检查日志是否启用，请运行以下命令：

```
tune2fs -l /<设备> | grep "Filesystem features"
```

在此实例中，<设备>是计划在其上安装 NPS 的文件系统的名称。

如果该命令输出显示 has\_journal，则日志功能已启用。

要禁用日志，请执行以下步骤：

1. 确保文件系统已卸载或以只读形式装载。
2. 运行以下命令：

```
tune2fs -O ^has_journal /<设备>
```

## 在装载有文件系统的系统上启用访问控制列表(仅在 Linux 上)

如果以下某个系统中装载的文件系统上存在 /var/opt 目录，则必须执行此额外的步骤：

- NNMi 管理服务器
- 要在其中配置 DB 服务器的系统
- 要在其中配置 UiBi 服务器的系统

如果装载的驱动器上存在 /var/opt 目录，请在上述的每个系统上执行以下步骤：

1. 用文本编辑器打开 /etc/fstab 文件。
2. 找到开头如下的行：

```
<文件系统> <安装点>
```

```
<文件系统> 是 /var/opt 目录(/var 或 /var/opt)
```

3. 在该行中，将 **acl** 添加到选项列表中。
4. 保存该文件。
5. 运行以下命令以重新装载 /var/opt：

```
mount -o remount /var/opt
```

或

```
mount -o remount /var
```

## 在多宿主系统上进行安装的先决条件

在具有多个 IP 地址的系统上安装 NPS 时，请确保其中一个 IP 地址位于 **hosts** 文件中。请执行以下步骤：

1. 登录到要安装 NPS 的系统。
2. 转到以下目录：

在 Windows 上

```
C:\Windows\System32\drivers\etc
```

在 Linux 上

```
/etc
```

3. 用文本编辑器打开 `hosts` 文件。
4. 在新行中添加系统的其中一个 IP 地址和 FQDN。
5. 保存该文件。

## 防火墙

必须禁用分布式部署中所有 NPS 系统上的防火墙配置。

要禁用防火墙，请执行以下步骤：

在 Windows 上

1. 登录到系统。
2. 单击 **开始 > 控制面板 > 网络和 Internet > 网络和共享中心**。
3. 单击 **Windows 防火墙**。
4. 单击 **打开或关闭 Windows 防火墙**。
5. 选择“关闭 Windows 防火墙”选项。

在 Linux 上

1. 登录到系统。
2. 运行以下命令：
  - a. `/etc/init.d/iptables save`
  - b. `/etc/init.d/iptables stop`
  - c. `chkconfig iptables off`

## 允许 NNMi 与 NPS 结合使用

要使 NNMi 与 NPS 分布式部署结合使用，必须在 NNMi 管理服务器上运行一系列脚本。

这些脚本将执行以下任务：

- 将新的菜单项 (NNM iSPI Performance) 添加到 NNMi 控制台的“操作”菜单中
- 在 NNMi 管理服务器上启用 NNM iSPI Performance for Metrics 的评估许可证
- 在 NNMi 可存储从被管网络采集的性能数据的 NNMi 管理服务器上创建共享目录 (NPS 将从此共享目录采集数据)
- 在 NNMi 管理服务器上创建具有新创建的共享目录写入特权的用户

要使 NNMi 与 NPS 结合使用，请执行以下步骤：

**备注：**如果 NNMi 安装在高可用性或应用程序故障转移群集中，请在群集中的每个节点上执行以下步骤。

### NNMi 安装在 Linux 上

1. 以根用户身份登录到 NNMi 管理服务器。
2. 如果 NNMi 管理服务器上的 `/var/opt` 目录位于装载的文件系统上，则必须执行以下其他步骤：
  - a. 用文本编辑器打开 `/etc/fstab` 文件。
  - b. 找到开头如下的行：  
`<文件系统> <安装点>`  
`<文件系统>` 是 `/var/opt` 目录 (`/var` 或 `/var/opt`)
  - c. 在该行中，将 `acl` 添加到选项列表中。
  - d. 保存该文件。
  - e. 运行以下命令以重新装载 `/var/opt`：  
**`mount -o remount /var/opt`**  
或  
**`mount -o remount /var`**
3. 转到以下目录：  
`/opt/OV/bin`
4. 要以交互模式运行脚本：
  - a. 运行以下命令：

### **./innmenableperfspi.ovpl**

脚本会提示您输入 NPS 系统的完全限定域名。

- b. 输入要向其分配 UiBi 服务器角色的系统的完全限定域名，然后按 **Enter**。

脚本会使用 ping 命令验证 NPS 系统的可用性。

成功验证之后，脚本会提示您指定将由 NPS 系统使用的端口。

- c. 输入可供使用的端口号，然后按 **Enter**。

脚本会提示您指定 NPS 的通信协议。

- d. 如果要使用安全通信模式，请输入 HTTPS，然后按 **Enter**。

如果要使用非安全 HTTP 通信模式，请按 **Enter**，而不指定任何内容。

脚本会提示您选择在 NNMi 管理服务器和 NPS 系统之间交换数据的文件共享技术的类型。可用选项为 CIFS<sup>1</sup> 和 NFS<sup>2</sup>。

- e. 如果要使用 NFS 协议，请输入 NFS，然后按 **Enter**。

脚本会在 NNMi 管理服务器上启用 NNM iSPI Performance for Metrics 的评估许可证、在 **操作** 菜单下添加新项，以及通过使用 NFS 协议启用 NNMi 管理服务器和 NPS 系统之间的文件共享。现在可以开始安装 NPS。

如果要使用 CIFS 协议，请输入 CIFS，然后按 **Enter**，并执行以下步骤：

- i. 脚本会提示您指定将分配为共享文件系统所有者的用户名。

输入您选择的用户名，然后按 **Enter**。不需要输入预先存在的用户名。

脚本会提示您输入将要创建的用户密码。

- ii. 输入符合操作系统密码策略要求的密码，然后按 **Enter**。

脚本会提示您指定将用作共享文件系统的目录。

- iii. 输入要用作 NNMi 管理服务器和 NPS 系统之间的共享文件系统的目录的完整路径，然后按 **Enter**

脚本将执行以下任务：

- o. 在 NNMi 管理服务器上启用 NNM iSPI Performance for Metrics 的评估许可证。

<sup>1</sup>通用 Internet 文件系统 (CIFS) 是应用层的文件共享协议。

<sup>2</sup>网络文件共享 (NFS) 是在 UNIX/Linux 上运行的系统之间的文件共享协议。

- 在 NNMi 控制台的“操作”菜单下添加菜单项以启动 NPS 控制台
- 创建共享文件系统
- 创建可以访问新创建的共享文件的用户(如有必要)

现在可以开始安装 NPS。

5. 要以非交互(静默)模式运行脚本：

- a. 在文本编辑器中，添加以下内容：

```
spiHost=
spiPort=
spiProtocol=
shareType=
userName=
password=
shareName=
sharedDir=
```

- b. 指定每个参数的值：

参数	描述
spiHost	输入要向其分配 UiBi 服务器角色的系统的完全限定域名。
spiPort	输入 NPS 系统将使用的端口。输入可供使用的端口号。
spiProtocol	如果要使用安全通信模式，请输入 HTTPS。 如果要使用非安全通信模式，请输入 HTTP。
shareType	如果要使用 NFS <sup>1</sup> 协议，请输入 NFS。如果输入 NFS，则不要针对以下参数(userName、password、shareName 和 shareDir)指定任何内容。 如果要使用 CIFS <sup>2</sup> 协议，请输入 CIFS。
userName	输入您选择的用户名。不需要输入预先存在的用户名。此用户名将分配为共享文件系统的所有者。

<sup>1</sup>网络文件共享 (NFS) 是在 UNIX/Linux 上运行的系统之间的文件共享协议。

<sup>2</sup>通用 Internet 文件系统 (CIFS) 是应用层的文件共享协议。

参数	描述
password	输入上述用户的密码。该密码必须符合操作系统的密码策略要求。
shareName	输入为共享文件系统选择的名称。
sharedDir	指定将用作共享文件系统的目录。  输入要用作 <b>NNMi</b> 管理服务器和 <b>NPS</b> 系统之间的共享文件系统的目录的完整路径。

- c. 在 **NNMi** 管理服务器上保存文件。
- d. 运行以下命令：

```
./nnmenableperfspi.ovpl -f <配置文件>
```

在此实例中，<配置文件>是配置文件的名称(带有该文件的完整路径)。

脚本将执行以下任务：

- 在 **NNMi** 管理服务器上启用 **NNM iSPI Performance for Metrics** 的评估许可证。
- 在 **NNMi** 控制台的“操作”菜单下添加菜单项以启动 **NPS** 控制台
- 创建共享文件系统
- 创建可以访问新创建的共享文件系统的用户(如有必要)

现在可以开始安装 **NPS**。

### **NNMi 安装在 Windows 上**

1. 以管理员身份登录到 **NNMi** 管理服务器。
2. 转到以下目录：

```
%nnminstalldir%\bin
```

3. [要以交互模式运行脚本：](#)

- a. 运行以下命令：

```
nnmenableperfspi.ovpl
```

脚本会提示您输入 **NPS** 系统的完全限定域名。

- b. 输入要向其分配 **UiBi** 服务器角色的系统的完全限定域名，然后按 **Enter**。



脚本会使用 `ping` 命令验证 NPS 系统的可用性。

成功验证之后，脚本会提示您指定将由 NPS 系统使用的端口。

- c. 输入可供使用的端口号，然后按 **Enter**。

脚本会提示您指定 NPS 的通信协议。

- d. 如果要使用安全通信模式，请输入 `HTTPS`，然后按 **Enter**。

如果要使用非安全 `HTTP` 通信模式，请按 **Enter**，而不指定任何内容。

脚本会提示您选择在 NNMi 管理服务器和 NPS 系统之间交换数据的文件共享技术的类型。

- e. 使用 Windows NNMi 管理服务器时，只能选择 `CIFS`<sup>1</sup> 协议进行文件共享。

输入 `CIFS`，然后按 **Enter**。

脚本会提示您指定将分配为共享文件系统所有者的用户名。

- f. 输入您选择的用户名，然后按 **Enter**。不需要输入预先存在的用户名。

**提示：** 如果指定的用户名不存在，脚本将创建新的本地用户(且不是 Windows 域用户)。

可以指定预先存在的 Windows 域用户。

指定预先存在的域用户名时，请始终使用以下格式：

<域>\<用户名>

在此实例中，<域> 是域名，<用户名> 是用户名。

脚本会提示您指定将要创建的用户的密码。

- g. 输入符合操作系统密码策略要求的密码，然后按 **Enter**。

脚本会提示您指定将用作共享文件系统的目录。

- h. 输入要用作 NNMi 管理服务器和 NPS 系统之间的共享文件系统的目录的完整路径，然后按 **Enter**。

脚本将执行以下任务：

- 在 NNMi 管理服务器上启用 `NNM iSPI Performance for Metrics` 的评估许可证。

<sup>1</sup>通用 Internet 文件系统 (CIFS) 是应用层的文件共享协议。

- 在 NNMi 控制台的“操作”菜单下添加菜单项以启动 NPS 控制台
- 创建共享文件系统
- 创建可以访问新创建的共享文件的用户(如有必要)

现在可以开始安装 NPS。

#### 4. 要以非交互(静默)模式运行脚本：

- 在文本编辑器中，添加以下内容：

```
spiHost=
spiPort=
spiProtocol=
shareType=
userName=
password=
shareName=
sharedDir=
```

- 指定每个参数的值：

参数	描述
spiHost	输入要向其分配 UiBi 服务器角色的系统的完全限定域名。
spiPort	输入 NPS 系统将使用的端口。输入可供使用的端口号。
spiProtocol	输入 NPS 的通信协议。  如果要使用安全通信模式，请输入 HTTPS。如果要使用非安全通信模式，请输入 HTTP。
shareType	输入 CIFS。  当 NNMi 安装在 Windows 上时，只能使用 CIFS <sup>1</sup> 协议。

<sup>1</sup>通用 Internet 文件系统 (CIFS) 是应用层的文件共享协议。

参数	描述
userName	<p>输入您选择的用户名，然后按 <b>Enter</b>。不需要输入预先存在的用户名。</p> <p><b>提示：</b> 如果指定的用户名不存在，脚本将创建新的本地用户 (且不是 Windows 域用户)。</p> <p>可以指定预先存在的 Windows 域用户。</p> <p>指定预先存在的域用户名时，请始终使用以下格式：</p> <p>&lt;域&gt;\&lt;用户名&gt;</p> <p>在此实例中，&lt;域&gt; 是域名，&lt;用户名&gt; 是用户名。</p>
password	输入上述用户的密码。
shareName	输入为共享文件系统选择的名称。
sharedDir	<p>指定将用作共享文件系统的目录。</p> <p>输入要用作 NNMi 管理服务器和 NPS 系统之间的共享文件系统的目录的完整路径。</p>

c. 在 NNMi 管理服务器上保存文件。

d. 运行以下命令：

```
nnmenableperfspi.ovpl -f <配置文件>
```

在此实例中，<配置文件> 是配置文件的名称(带有该文件的完整路径)。

## 在环境中的每个系统上安装 NPS

要在每个系统上安装 NPS，请执行以下步骤：

1. 将 NNM iSPI Performance for Metrics 安装介质插入 DVD 驱动器。
2. 使用 `cd` 命令切换到介质目录。
3. 从介质根目录，运行安装文件：

在 Windows 上，双击 **setup.exe** 文件。

在 Linux 上，运行以下命令：

```
./setup.bin
```

安装向导打开。

如果打开了应用程序要求检查警告对话框，请查看警告消息，执行相应的操作，然后单击“继续”。

4. 在“简介”页面上，单击“下一步”。将打开“许可协议”页面。
5. 选择“我接受条款”，然后单击“下一步”。将打开“选择功能”页面。
6. 清除“NNM iSPI Performance for Metrics - 扩展包”复选框。

**备注：**必须在此步骤清除该复选框。安装和配置之后，可以借助 `metricsExtensionPacks.ovpl` 脚本激活 **NNM iSPI Performance for Metrics** 扩展包。

7. 单击下一步。

仅在 **Windows** 上。将打开“选择安装目录”页面。如果要在非默认目录(或驱动器)中安装 **NPS**，请进行相应的选择，然后单击**下一步**。

安装程序启动系统检查进程，验证是否符合系统要求。

8. 安装检查成功时，单击**下一步**。

如果安装检查显示警告和错误，请查看消息，执行相应的操作，然后单击**下一步**。

如果安装程序检查显示所需库缺失，请遵循以下步骤执行操作：

- a. 记录安装向导指示的缺失的库的名称。
- b. 确保系统已连接到 **Internet**，并设置为使用 **Red Hat Network** 更新。
- c. 要安装每个缺失的库，请运行以下命令：

```
yum install<库>
```

在此实例中，<库>是安装向导指示的缺失的库的名称。

您可以在命令中指定多个库，库之间用空格分隔。(例如，**yum install openmotif.x86\_64 libXp.x86\_64 libpng.x86\_64。**)

- d. 输入 **Y** 安装这些库。

安装这些库时，可能会看到以下错误消息：

```
Error:Multilib version problems found.
```

要解决此问题，请运行以下命令：

```
yum update<库名称>
```

在此实例中，<库名称>是不含体系结构字段的库名称(i686 或 x86\_64)。

例如，如果在安装 libXp.i686 时看到该错误，请运行以下命令：

```
yum update libXp
```

成功运行 **yum update** 命令后，请运行此命令安装缺失的库(步骤 c)。

将打开“安装前摘要”页面。

9. 单击**安装**。安装过程开始。

安装过程即将结束时，将打开“HP NNM iSPI Performance 配置”窗口。

执行以下操作：

a. 选择“本地路径或 NFS 共享”选项。

**备注：**不要修改数据保留期限值。不要单击“服务状态”下的**启动**。

b. 单击**应用**。

c. 单击**退出**。

## 分配角色

通过先配置 `serverRoleConfig.cfg` 文件，然后运行 `configureNpsServer.ovpl` 命令，可以向 NPS 系统分配角色。

NPS 安装程序将 `serverRoleConfig.cfg` 文件放在以下目录中：

- 在 Windows 上： `%NPSInstallDir%\config`
- 在 Linux 上： `$NPSInstallDir/config`

要配置 `serverRoleConfig.cfg` 文件，请执行以下步骤：

1. 登录到 NPS 系统。
2. 用文本编辑器打开 `serverRoleConfig.cfg` 文件。

## 3. 仅对该文件进行以下更改：

- 要仅配置 DB 服务器角色，请将以下属性设置为此处显示的值：

属性	值
Role.Etl	0
Role.UiBi	0
Role.DB	1

- 要仅配置 UiBi 服务器角色，请将以下属性设置为此处显示的值：

属性	值
Role.Etl	0
Role.Db	0
Role.UiBi	1
UiBi.DbServer.Hostname	输入 DB 服务器的 FQDN。

- 要仅配置 ETL 服务器角色，请将以下属性设置为此处显示的值：

属性	值
Role.ETL	1
Role.Db	0
Role.UiBi	0
Etl.DbServer.Hostname	输入 DB 服务器的 FQDN。
Etl.UiBiServer.Hostname	输入 UiBi 服务器的 FQDN。
Etl.NnmServer.Hostname	输入 NNMi 管理服务器的 FQDN。
Etl.RuntimeConfig.PRSPI_DISABLE_EXTENSIONPACK_AUTOINSTALL	0  <b>备注：</b> 如果要配置多个 ETL 服务器，请确保仅在一个系统上将此属性设置为 0。因此，如果要在第二个 ETL 服务器上配置 <code>serverRoleConfig.cfg</code> 文件，请不要更改默认值(即 1)。

属性	值
Etl.RuntimeConfig.PRSPI_DISABLE_CUSTOMCOLLECTION_AUTOINSTALL	0
	<b>备注：</b> 如果要配置多个 ETL 服务器，请确保仅在一个系统上将此属性设置为 0。因此，如果要在第二个 ETL 服务器上配置 <code>serverRoleConfig.cfg</code> 文件，请不要更改默认值(即 1)。

- 要配置 DB 服务器和 ETL 服务器角色，请将以下属性设置为此处显示的值：

属性	值
Role.ETL	1
Role.UiBi	0
Role.Db	1
Etl.DbServer.Hostname	输入 DB 服务器的 FQDN。
Etl.UiBiServer.Hostname	输入 UiBi 服务器的 FQDN。
UiBi.DbServer.Hostname	输入 DB 服务器的 FQDN。
Etl.NnmServer.Hostname	输入 NNMi 管理服务器的 FQDN。
Etl.RuntimeConfig.PRSPI_DISABLE_EXTENSIONPACK_AUTOINSTALL	0
	<b>备注：</b> 如果要配置多个 ETL 服务器，请确保仅在一个系统上将此属性设置为 0。因此，如果要在第二个 ETL 服务器上配置 <code>serverRoleConfig.cfg</code> 文件，请不要更改默认值(即 1)。
Etl.RuntimeConfig.PRSPI_DISABLE_CUSTOMCOLLECTION_AUTOINSTALL	0
	<b>备注：</b> 如果要配置多个 ETL 服务器，请确保仅在一个系统上将此属性设置为 0。因此，如果要在第二个 ETL 服务器上配置 <code>serverRoleConfig.cfg</code> 文件，请不要更改默认值(即 1)。

- 要配置 UiBi 服务器和 ETL 服务器角色，请将以下属性设置为此处显示的值：

属性	值
Role.ETL	1
Role.UiBi	1
Role.Db	0
Etl.DbServer.Hostname	输入 DB 服务器的 FQDN。
Etl.NnmServer.Hostname	输入 NNMi 管理服务器的 FQDN。
UiBi.DbServer.Hostname	输入 DB 服务器的 FQDN。
Etl.RuntimeConfig.PRSPI_DISABLE_EXTENSIONPACK_AUTOINSTALL	0  <b>备注：</b> 如果要配置多个 ETL 服务器，请确保仅在一个系统上将此属性设置为 0。因此，如果要在第二个 ETL 服务器上配置 <code>serverRoleConfig.cfg</code> 文件，请不要更改默认值(即 1)。
Etl.RuntimeConfig.PRSPI_DISABLE_CUSTOMCOLLECTION_AUTOINSTALL	0  <b>备注：</b> 如果要配置多个 ETL 服务器，请确保仅在一个系统上将此属性设置为 0。因此，如果要在第二个 ETL 服务器上配置 <code>serverRoleConfig.cfg</code> 文件，请不要更改默认值(即 1)。

- 要仅配置 DB 服务器和 UiBi 服务器角色，请将以下属性设置为此处显示的值：

属性	值
Role.ETL	0
Role.UiBi	1
Role.Db	0
Etl.DbServer.Hostname	输入 DB 服务器的 FQDN。
Etl.UiBiServer.Hostname	输入 UiBi 服务器的 FQDN。
UiBi.DbServer.Hostname	输入 DB 服务器的 FQDN。

4. 保存该文件。

运行以下命令：

5. **configureNpsServer.ovpl -f <配置文件>**  
**configureNpsServer.ovpl -f <配置文件> -m configure**



在此实例中，<配置文件>是配置文件的名称(带有完整路径)。

## 安装 iSPI 和扩展包

仅在向 NPS 分布式部署中的所有系统分配角色之后，再安装 iSPI 和自定义轮询器扩展包。如果在为 NPS 系统配置角色之前安装 iSPI 和自定义轮询器扩展包，则将在您的环境中安装扩展包的重复实例。

## 在具有单个 ETL 服务器的环境中安装 iSPI 和自定义轮询器扩展包

在安装任何 iSPI 之前，请执行以下步骤：

1. 确保 ETL 服务器上的 `serverRoleConfig.cfg` 文件中的 `Etl.RuntimeConfig.PRSPI_DISABLE_EXTENSIONPACK_AUTOINSTALL` 属性设置为 0。
2. 确保 ETL 服务器上的 `serverRoleConfig.cfg` 文件中的 `Etl.RuntimeConfig.PRSPI_DISABLE_CUSTOMCOLLECTION_AUTOINSTALL` 属性设置为 0。

**提示：** 仅在系统上运行 `configureNpsServer.ovpl -f <配置文件>` 命令之后，`serverRoleConfig.cfg` 文件中的更改才会生效。

3. 如果要使用 NNM iSPI Performance for Metrics 扩展包，则必须通过运行以下命令在 ETL 服务器上安装 NNM iSPI Performance for Metrics：

```
metricsExtensionPacks.ovpl install
```

4. 按 iSPI 文档中的说明安装 iSPI。
5. 按《NPS 联机帮助》中的说明安装自定义轮询器扩展包。
6. 安装后，通过在环境中的各个 NPS 系统上运行以下命令，重新启动 NPS 进程：

```
stopALL.ovpl
```

```
startALL.ovpl
```

## 在具有多个 ETL 服务器的环境中安装 iSPI 和自定义轮询器扩展包


在多个系统上分配 ETL 服务器角色的好处在于您可以在一系列服务器之间分布处理多个扩展包的负载。`Etl.RuntimeConfig.PRSPI_DISABLE_EXTENSIONPACK_AUTOINSTALL` 和 `Etl.RuntimeConfig.PRSPI_DISABLE_CUSTOMCOLLECTION_AUTOINSTALL` 属性可帮助您分布此负载。

iSPI 扩展包将自动传输到 `Et1.RuntimeConfig.PRSPI_DISABLE_EXTENSIONPACK_AUTOINSTALL` 设置为 0 的 ETL 服务器。同样，自定义轮询器扩展包也将自动传输到 `Et1.RuntimeConfig.PRSPI_DISABLE_CUSTOMCOLLECTION_AUTOINSTALL` 设置为 0 的 ETL 服务器。

要跨多个 ETL 服务器分布负载，请遵循此工作流：


### 对于 iSPI 扩展包

1. 标识要安装第一组 iSPI 扩展包的 ETL 服务器。



2. 确保标识的 ETL 服务器上的 `serverRoleConfig.cfg` 文件中的 `Et1.RuntimeConfig.PRSPI_DISABLE_EXTENSIONPACK_AUTOINSTALL` 设置为 0。

所有其他 ETL 服务器上的 `serverRoleConfig.cfg` 文件中的 `Et1.RuntimeConfig.PRSPI_DISABLE_EXTENSIONPACK_AUTOINSTALL` 必须设置为 1。



- 按 iSPI 文档中的说明安装第一组 iSPI。iSPI 安装完成之后，扩展包将自动传输并安装到标识的 ETL 服务器上。
- 在 ETL 服务器上运行 **about.ovpl** 命令，以验证是否正确安装了扩展包。

如果发现某个扩展包是无意安装的(初始未计划安装到此服务器上)，可以通过运行以下命令禁用此服务器上的该扩展包：


**disableExtensionPackEtl.ovpl -p <扩展包>**

在此实例中，<扩展包>是通过运行 **about.ovpl** 命令而显示的扩展包的名称。

**备注：**通过运行以下命令可以启用扩展包：


**enableExtensionPackEtl.ovpl -p <扩展包>**

- 标识要安装第二组 iSPI 扩展包的 ETL 服务器。



6. 确保标识的 ETL 服务器上的 `serverRoleConfig.cfg` 文件中的 `Etl.RuntimeConfig.PRSPI_DISABLE_EXTENSIONPACK_AUTOINSTALL` 设置为 0。

所有其他 ETL 服务器上的 `serverRoleConfig.cfg` 文件中的 `Etl.RuntimeConfig.PRSPI_DISABLE_EXTENSIONPACK_AUTOINSTALL` 必须设置为 1。



7. 按 iSPI 文档中的说明安装第二组 iSPI。iSPI 安装完成之后，扩展包将自动传输并安装到标识的 ETL 服务器上。
8. 在 ETL 服务器上运行 `about.ovpl` 命令，以验证是否正确安装了扩展包。

如果发现某个扩展包是无意安装的(初始未计划安装到此服务器上), 可以通过运行以下命令禁用此服务器上的该扩展包:

**disableExtensionPackEtl.ovpl -p <扩展包>**


在此实例中, <扩展包> 是通过运行 **about.ovpl** 命令而显示的扩展包的名称。

**备注:** 通过运行以下命令可以启用扩展包:

**enableExtensionPackEtl.ovpl -p <扩展包>**


### 对于自定义轮询器扩展包

1. 标识要安装第一组自定义轮询器扩展包的 ETL 服务器。



2. 确保标识的 ETL 服务器上的 **serverRoleConfig.cfg** 文件中的 **Etl.RuntimeConfig.PRSPI\_DISABLE\_CUSTOMCOLLECTION\_AUTOINSTALL** 设置为 0。

所有其他 ETL 服务器上的 **serverRoleConfig.cfg** 文件中的 **Etl.RuntimeConfig.PRSPI\_DISABLE\_CUSTOMCOLLECTION\_AUTOINSTALL** 必须设置为 1。



- 按《NPS 联机帮助》中的说明安装第一组自定义轮询器扩展包。
- 在 ETL 服务器上运行 **about.ovpl** 命令，以验证是否正确安装了扩展包。

如果发现某个扩展包是无意安装的(初始未计划安装到此服务器上)，可以通过运行以下命令禁用此服务器上的该扩展包：


**disableExtensionPackEtl.ovpl -p <扩展包>**

在此实例中，<扩展包>是通过运行 **about.ovpl** 命令而显示的扩展包的名称。


**备注：**通过运行以下命令可以启用扩展包：

**enableExtensionPackEtl.ovpl -p <扩展包>**

- 标识要安装第二组自定义轮询器扩展包的 ETL 服务器。



6. 确保标识的 ETL 服务器上的 `serverRoleConfig.cfg` 文件中的 `Etl.RuntimeConfig.PRSPI_DISABLE_CUSTOMCOLLECTION_AUTOINSTALL` 设置为 0。  
所有其他 ETL 服务器上的 `serverRoleConfig.cfg` 文件中的 `Etl.RuntimeConfig.PRSPI_DISABLE_CUSTOMCOLLECTION_AUTOINSTALL` 必须设置为 1。



7. 按《NPS 联机帮助》中的说明安装第二组自定义轮询器扩展包。
8. 在 ETL 服务器上运行 `about.ovpl` 命令，以验证是否正确安装了扩展包。

如果发现某个扩展包是无意安装的(初始未计划安装到此服务器上), 可以通过运行以下命令禁用此服务器上的该扩展包:

```
disableExtensionPackEtl.ovpl -p <扩展包>
```

在此实例中, <扩展包> 是通过运行 `about.ovpl` 命令而显示的扩展包的名称。

**备注:** 通过运行以下命令可以启用扩展包:

```
enableExtensionPackEtl.ovpl -p <扩展包>
```

9. 安装后, 通过在环境中的各个 NPS 系统上运行以下命令, 重新启动 NPS 进程:

```
stopALL.ovpl
```

```
startALL.ovpl
```



# 从独立环境切换

**备注：**无法将 NPS 9.20 或 9.10 独立环境直接升级到 NPS 10.00 分布式部署。必须先升级到 NPS 10.00，然后遵循本章中的步骤切换到分布式环境。有关将 NPS 9.10 或 9.20 升级到 10.00 的说明，请参阅《NNM iSPI Performance for Metrics 交互安装指南》。

还可以仅使用一个 NPS 系统开始您的操作，然后通过安装其他服务器并在这些服务器之间分散负载，逐步扩展为分布式部署。如果看到由于资源瓶颈(CPU、内存或磁盘 I/O)导致单 NPS 环境中的性能降级，可以考虑构建分布式 NPS 环境。要分阶段创建分布式环境，请遵循以下准则：

## 1. 将 ETL 服务器输出到一个单独的服务器。

在新的专用系统上安装 NPS，然后向该新系统分配 ETL 服务器角色。在原始 NPS 系统上，仅配置 DB 服务器和 UiBi 服务器角色。

## 2. 将 UiBi 服务器或 DB 服务器输出到一个单独的服务器。

如果继续在原始 NPS 系统上遇到资源瓶颈，请禁用原始系统的某一现有角色(UiBi 服务器或 DB 服务器角色)，请在第三个系统上安装 NPS，然后向该新系统分配 UiBi 服务器或 DB 服务器角色。

## 3. 将 ETL 服务器角色输出到多个服务器。

如果在配置了 ETL 服务器角色的新 NPS 系统上遇到资源瓶颈，请在另一个新系统上安装 NPS，然后向该新系统分配 ETL 服务器角色。此配置可帮助您在两个不同的服务器之间分布 ETL 处理负载。

**备注：**使用多个具有 ETL 服务器角色的系统时，必须在每个 ETL 服务器上启用一组唯一的扩展包。

- 如果继续在具有 ETL 服务器角色的系统上遇到系统性能问题，请在其他系统上安装 NPS，并仅向这些系统分配 ETL 服务器角色。不能在多个系统上配置 UiBi 服务器或 DB 服务器。
- 在开始迁移到分布式部署之前，请始终对现有 NPS 安装进行完整备份。

**备注：**这是预防步骤。虽然需要对内容存储和数据库进行单独备份，但完整备份可以帮助防止迁移过程中因系统中断性故障而导致的数据丢失。

运行以下命令对 NPS 进行完整备份：

```
backup.ovpl -b <目录>
```

在此实例中，<目录>是用于存储备份文件的本地目录。

此命令将创建单个 .tar.gz 文件。

## 创建单独的 ETL 服务器

通过将 NPS 安装到单独系统上，并在该系统上配置 ETL 服务器角色，可以隔离 ETL 服务器角色。

要创建单独的 ETL 服务器，请执行以下步骤：

1. “记录现有 NPS 环境的详细信息”(第 42 页)
2. “禁用原始 NPS 系统上的 ETL 服务器角色”(第 43 页)
3. “安装 NPS 的新实例”(第 45 页)
4. “在新 NPS 系统上启用 ETL 服务器角色”(第 45 页)
5. “运行 nnmenableperspi.ovpl 脚本”(第 47 页)

## 记录现有 NPS 环境的详细信息

记录当前 NPS 设置的详细信息十分重要。您可以从独立的单服务器 NPS 或已创建的分布式部署(ETL 服务器与其他服务器角色共存与单个系统上)中迁移 ETL 服务器。

在下表中填写现有环境的详细信息。

现有 NPS 环境的详细信息			
独立环境		分布式部署	
NPS 系统的 FQDN		DB 服务器的 FQDN	
		UiBi 服务器的 FQDN	
NNMi 管理服务器的 FQDN		现有 ETL 服务器的 FQDN	
		NNMi 管理服务器的 FQDN	

此外，请正确记录运行 nnmenableperfspi.ovpl 脚本时指定的共享和用户详细信息。您可以在 NNMi 管理服务器上找到上次运行以下目录中的 nnmenableperfspi.ovpl 文件期间指定的这些详细信息：

(此文件没有存储密码。)

在 Linux 上：

```
/var/opt/OV/log/nnmenableperfspi.txt
```

在 Windows 上：

```
%nnmdatadir%\log\nnmenableperfspi.txt
```

在下表中填写详细信息：

NNMi 详细信息	
NNMi 共享名称	
NNMi 共享用户名	
NNMi 共享用户密码	

## 禁用原始 NPS 系统上的 ETL 服务器角色

1. 在原始 NPS 系统上运行以下命令以对存档文件进行备份：

**备注：** 由于要将 ETL 服务器角色迁移到其他系统，因此必须备份所有文件。稍后将在新系统上恢复此备份。

**提示：** 在开始之前，请确保 NPS 系统上存在足够的磁盘空间，用于运行备份过程和存储备份的数据。通过测量以下目录的大小，确定配置文件和存档数据文件的大小：

在 Windows 上

```
%npsdatadir%\NNMPerformance
```

在 Linux 上

```
/var/opt/OV/NNMPerformance
```

**backup.ovpl -b <目录文件> -f**

在此实例中，<目录文件> 是用于存储备份文件的本地目录。此命令将在 <目录文件> 目录中创建备份文件(即 .tar.gz 文件)。

2. 停止原始 NPS 服务器上的所有 NPS 进程：

**stopALL.ovpl**

启用了 ETL 服务器角色



原始服务器

所有 NPS 服务均停止。

3. 配置 serverRoleConfig.cfg 文件以禁用原始 NPS 系统上的 ETL 服务器角色。下表

列出了为禁用 ETL 服务器角色而必须修改的参数：

**提示：** serverRoleConfig.cfg 文件位于以下目录中：

- 在 Windows 上：%NPSInstallDir%\config
- 在 Linux 上：\$NPSInstallDir/config

将默认的 serverRoleConfig.cfg 文件复制到其他目录，然后修改复制的文件。

属性	值	描述
Role.ETL	0	请确保将此值设置为 0。

4. 运行以下命令检查配置文件是否已正确更新：

```
configureNpsServer.ovpl -f <配置文件> -m validate -o <输出文件>
```

检查 <输出文件> 的内容是否正确。

**备注：** 如果遇到任何错误，请检查 serverRoleConfig.cfg 文件的内容，然后再次运行此命令。

5. 在 NPS 系统上运行以下命令以禁用 ETL 服务器角色：

```
configureNpsServer.ovpl -f <配置文件>
```

此系统上现已禁用 ETL 服务器角色。



6. 运行 about.ovpl 命令检查是否只启用了 DB 服务器和 UiBi 服务器角色。


7. 通过运行以下命令，重新启动所有进程：

```
startALL.ovpl
```

## 安装 NPS 的新实例

在新系统上安装 NPS 的新实例。安装时，请选择安装 NNM iSPI Performance for Metrics 扩展包。请勿在安装结束时，在此系统上启动 ETL 进程。

安装后，将创建一个启用了所有角色的新 NPS 系统。



## 在新 NPS 系统上启用 ETL 服务器角色

1. 登录到新创建的 NPS 系统。
2. 在此新的 NPS 系统上运行以下命令以恢复所有备份文件(在 [步骤 2](#) 中备份的文件):

```
restore.ovpl -b <备份文件>
```

3. 通过运行以下命令删除此系统上的所有数据库表:

**警告：** 请确保在正确的系统(即，安装了 NPS 的新系统)上运行此命令。在错误的 NPS 系统上运行此命令将导致数据丢失。

```
initializeNPS.ovpl -a DropPerfSPIDB
```

4. 配置 serverRoleConfig.cfg 文件将 ETL 服务器角色分配到此 NPS 系统:

**提示：** serverRoleConfig.cfg 文件位于以下目录中:

- 在 Windows 上: %NPSInstallDir%\config
- 在 Linux 上: \$NPSInstallDir/config

将默认的 serverRoleConfig.cfg 文件复制到其他目录，然后修改复制的文件。

属性	值	描述
Role.ETL	1	请确保将该属性设置为 1。
Role.Db	0	请确保将该属性设置为 0。
Role.UiBi	0	请确保将该属性设置为 0。
Etl.DbServer.Hostname	输入具有 DB 服务器角色的系统的 FQDN。	这可能是要从中迁移 ETL 服务器的原始服务器。  请参考记录了详细信息的表。
Etl.UiBiServer.Hostname	输入具有 UiBi 服务器角色的系统的 FQDN。	这可能是要从中迁移 ETL 服务器的原始服务器。  请参考记录了详细信息的表。
Etl.NnmServer.Hostname	输入 NNMi 管理服务器的 FQDN。	请参考记录了详细信息的表。
Etl.RuntimeConfig.PRSPIDISABLE_EXTENSIONPACK_AUTOINSTALL	0	请确保将该属性设置为 0。
Etl.RuntimeConfig.PRSPIDISABLE_CUSTOMCOLLECTION_AUTOINSTALL	0	请确保将该属性设置为 0。
Etl.NnmServer.Hostname	输入 NNMi 服务器的 FQDN。	请参考记录了详细信息的表。
Etl.NnmServer.Share.Name	输入由 nnmenableperfspi.ovpl 创建的共享名称。	请参考记录了详细信息的表。
Etl.NnmServer.Share.User	输入由 nnmenableperfspi.ovpl 创建的用户名称。	请参考记录了详细信息的表。
Etl.NnmServer.Share.Pass	输入上述用户的密码。	请参考记录了详细信息的表。

5. 运行以下命令检查配置文件是否已正确更新：

```
configureNpsServer.ovpl -f <配置文件> -m validate -o <输出文件>
```

检查 <输出文件> 的内容是否正确。

**备注：**如果遇到任何错误，请检查 `serverRoleConfig.cfg` 文件的内容，然后再次运行此命令。

6. 在此新的 NPS 系统上运行以下命令：

```
configureNpsServer.ovpl -f <配置文件>
```

此系统上现已启用 ETL 服务器角色。



7. 运行 `about.ovpl` 命令检查是否只启用了 ETL 服务器。
8. 通过运行以下命令，启动所有进程：

```
startALL.ovpl
```

## 运行 `nnmenableperspi.ovpl` 脚本

**备注：**如果已将原始 NPS 系统配置为使用 CIFS 共享(而不是 NFS 共享)，则跳过此部分。

将 ETL 服务器角色移动到新系统后，必须在 NNMi 管理服务器上再次运行 `nnmenableperfspi.ovpl` 脚本，并且此时必须选择 CIFS 共享。

## 创建单独的 DB 服务器

通过将 NPS 安装到单独系统上，并在该系统上配置 DB 服务器角色，可以隔离 DB 服务器角色。

要创建此设置，请执行以下步骤：

1. “记录现有 NPS 环境的详细信息”(第 48 页)
2. “备份数据库”(第 49 页)
3. “安装 NPS 的新实例”(第 49 页)
4. “仅在新系统上启用 DB 服务器角色”(第 49 页)
5. “禁用原始系统上的 DB 服务器角色”(第 50 页)
6. “协调其他服务器上的 DB 服务器 FQDN”(第 51 页)

## 记录现有 NPS 环境的详细信息

记录当前 NPS 设置的详细信息十分重要。您可以从独立的单服务器 NPS 或已创建的分布式部署(DB 服务器与其他服务器角色共存与单个系统上)中迁移 DB 服务器。

在下表中填写现有环境的详细信息。

现有 NPS 环境的详细信息			
独立环境		分布式部署	
NPS 系统的 FQDN		DB 服务器的 FQDN	
		UiBi 服务器的 FQDN	
NNMi 管理服务器的 FQDN		现有 ETL 服务器的 FQDN	
		NNMi 管理服务器的 FQDN	

此外，请正确记录运行 `nnmenableperfspi.ovpl` 脚本时指定的共享和用户详细信息。您可以在 NNMi 管理服务器上找到在上次运行以下文件中的 `nnmenableperfspi.ovpl` 文件期间指定的详细信息：

(此文件没有存储密码。)

在 Linux 上：

```
/var/opt/OV/log/nnmenableperfspi.txt
```

在 Windows 上：

```
%nnmdatadir%\log\nnmenableperfspi.txt
```

在下表中填写详细信息：

NNMi 详细信息	
NNMi 共享名称	
NNMi 共享用户名	
NNMi 共享用户密码	



## 备份数据库

1. 在原始 NPS 系统上运行以下命令以对数据库进行备份：

**备注：** 由于要将 DB 服务器角色迁移到其他系统，因此必须备份整个数据库。稍后将在新系统上恢复此备份。

**提示：** 在开始之前，请确保 NPS 系统上存在足够的磁盘空间，用于运行备份过程和存储备份的数据。通过运行以下命令，确定 NPS 数据库的大小：

```
dbsize.ovpl -q
```

```
backup.ovpl -b<目录数据库> -d
```

在此实例中，<目录数据库>是用于存储备份文件的本地目录。该命令将在 <目录数据库>目录中创建备份文件(具有 .tar.gz 扩展名)。

2. 停止当前已启用 DB 服务器角色的原始 NPS 服务器上的所有 NPS 进程：

```
stopALL.ovpl
```

## 安装 NPS 的新实例

在新系统上安装 NPS 的新实例。安装时，请勿选择安装 NNM iSPI Performance for Metrics 扩展包。请勿在安装结束时，在此系统上启动 ETL 进程。

安装后，将创建一个启用了所有角色的新 NPS 系统。

## 在新系统上恢复数据库

在此新的 NPS 系统上运行以下命令以恢复所有备份的数据库文件(在[步骤 1](#)中备份的文件)：

```
restore.ovpl -b <备份数据库>
```

在此实例中，<备份数据库>是备份的数据库文件。

## 仅在新系统上启用 DB 服务器角色

1. 登录到新创建的 NPS 系统。
2. 配置 serverRoleConfig.cfg 文件为此 NPS 系统启用 DB 服务器角色。下表列出了为启用 DB 服务器角色而必须修改的属性：

**提示：** serverRoleConfig.cfg 文件位于以下目录中：

- 在 Windows 上： %NPSInstallDir%\config
- 在 Linux 上： \$NPSInstallDir/config

将默认的 serverRoleConfig.cfg 文件复制到其他目录，然后修改复制的文件。

属性	值
Role.ETL	0
Role.Db	1
Role.UiBi	0

3. 运行以下命令检查配置文件是否已正确更新：

```
configureNpsServer.ovpl -f <配置文件> -m validate -o <输出文件>
```

检查 <输出文件> 的内容是否正确。

**备注：** 如果遇到任何错误，请检查 serverRoleConfig.cfg 文件的内容，然后再次运行此命令。

4. 在此新的 NPS 系统上运行以下命令：

```
configureNpsServer.ovpl -f <配置文件>
```

此系统上现已启用 DB 服务器角色。

5. 运行 about.ovpl 命令检查是否只启用了 DB 服务器角色。

## 禁用原始系统上的 DB 服务器角色

1. 通过运行以下命令删除原始 NPS 系统上的所有数据库：

```
initializeNPS.ovpl -a DropPerfSPIDB
```

2. 配置 serverRoleConfig.cfg 文件以禁用原始 NPS 系统上的 DB 服务器角色。下表列出了为禁用 DB 服务器角色而必须修改的属性：

**提示：** serverRoleConfig.cfg 文件位于以下目录中：

- 在 Windows 上：%NPSInstallDir%\config
- 在 Linux 上：\$NPSInstallDir/config

将默认的 serverRoleConfig.cfg 文件复制到其他目录，然后修改复制的文件。

属性	值	描述
Role.Db	0	请确保将该属性设置为 0。
以 DbServer.Hostname 结尾的所有属性	新 DB 服务器的 FQDN。	输入新的 NPS 系统(您将在其中配置 DB 服务器角色)的 FQDN。

3. 运行以下命令检查配置文件是否已正确更新：

```
configureNpsServer.ovpl -f <配置文件> -m validate -o <输出文件>
```

在此实例中，<配置文件> 是所编辑的 serverRoleConfig.cfg 文件的完整路径(包括文件名)。

检查 <输出文件> 的内容是否正确。

**备注：**如果遇到任何错误，请检查 serverRoleConfig.cfg 文件的内容，然后再次运行此命令。

4. 在 NPS 系统上运行以下命令以禁用 DB 服务器角色：

```
configureNpsServer.ovpl -f <配置文件>
```

此系统上现已禁用 DB 服务器角色。

5. 运行 about.ovpl 命令检查是否只完全禁用了 DB 服务器角色。
6. 通过运行以下命令，重新启动所有进程：

```
startALL.ovpl
```

## 协调其他服务器上的 DB 服务器 FQDN

仅在从现有分布式部署开始时适用。

如果在现有分布式部署中执行此过程，则必须在部署中配置所有其他服务器，才可以与新的 DB 服务器通信。例如，如果原始设置由具备 DB 服务器和 UiBi 服务器角色的单个系统和 UiBi 服务器角色的单个系统组成，则现在必须配置 ETL 服务器，才可以与新的 DB 服务器通信。

请执行以下步骤：

1. 以根用户或管理员身份登录到系统。
2. 配置 `serverRoleConfig.cfg` 文件以指定新的 DB 服务器的 FQDN。

**提示：** `serverRoleConfig.cfg` 文件位于以下目录中：

- 在 Windows 上： `%NPSInstallDir%\config`
- 在 Linux 上： `$NPSInstallDir/config`

将默认的 `serverRoleConfig.cfg` 文件复制到其他目录，然后修改复制的文件。

属性	值	描述
<code>Role.Db</code>	0	请确保将该属性设置为 0。此设置将确保此系统上未启用 DB 服务器。
<code>Role.UiBi</code> 和 <code>Role.ETL</code>	1 或 0	请确保已根据系统角色正确设置了这些属性。
以 <code>DbServer.Hostname</code> 结尾的所有属性	新 DB 服务器的 FQDN。	输入新的 NPS 系统(您将在其中配置 DB 服务器角色)的 FQDN。
以 <code>nnmserver.hostname</code> 结尾的所有属性	NNMi 管理服务器的 FQDN	输入 NNMi 管理服务器的 FQDN。
以 <code>NnmServer.Share.Name</code> 结尾的所有属性	NNMi 共享名称	输入运行 <code>nnmenableperfspi.ovpl</code> 脚本时配置的 NNMi 共享名称。遵循 <a href="#">工作表</a> 中记录的详细信息。
以 <code>NnmServer.Share.User</code> 结尾的所有属性	NNMi 共享用户名	输入运行 <code>nnmenableperfspi.ovpl</code> 脚本时配置的 NNMi 共享用户名。遵循 <a href="#">工作表</a> 中记录的详细信息。
以 <code>NnmServer.Share.Pass</code> 结尾的所有属性	NNMi 共享用户密码	输入运行 <code>nnmenableperfspi.ovpl</code> 脚本时配置的 NNMi 共享用户密码。遵循 <a href="#">工作表</a> 中记录的详细信息。

查找以 `Dbserver.hostname` 结尾的属性，并将这些属性设置为 DB 服务器的新 FQDN。

3. 运行以下命令检查配置文件是否已正确更新：

```
configureNpsServer.ovpl -f <配置文件> -m validate -o <输出文件>
```

在此实例中，<配置文件>是所编辑的 serverRoleConfig.cfg 文件的完整路径(包括文件名)。

检查 <输出文件> 的内容是否正确。

**备注：**如果遇到任何错误，请检查 serverRoleConfig.cfg 文件的内容，然后再次运行此命令。

4. 运行以下命令：

```
configureNpsServer.ovpl -f <配置文件>。
```

5. 通过运行以下命令，重新启动所有进程：

```
startALL.ovpl
```

## 创建单独的 UiBi 服务器

通过将 NPS 安装到单独系统上，并在该系统上配置 UiBi 服务器角色，可以隔离 UiBi 服务器角色。

要创建此设置，请执行以下步骤：

1. “记录现有 NPS 环境的详细信息”(第 53 页)
2. “备份文件和内容存储”(第 54 页)
3. “安装 NPS 的新实例。”(第 55 页)
4. “仅在新的 NPS 系统上启用 UiBi 服务器角色”(第 55 页)
5. “禁用原始 NPS 系统上的 UiBi 服务器角色”(第 57 页)
6. “协调其他服务器上的 UiBi 服务器 FQDN”(第 59 页)
7. “运行 nnmenableperfspi.ovpl 脚本”(第 60 页)

## 记录现有 NPS 环境的详细信息

记录当前 NPS 设置的详细信息十分重要。您可以从独立的单服务器 NPS 或已创建的分式部署(DB 服务器与其他服务器角色共存与单个系统上)中迁移 DB 服务器。

在下表中填写现有环境的详细信息。

现有 NPS 环境的详细信息
----------------

独立环境		分布式部署	
NPS 系统的 FQDN		DB 服务器的 FQDN	
		UiBi 服务器的 FQDN	
NNMi 管理服务器的 FQDN		现有 ETL 服务器的 FQDN	
		NNMi 管理服务器的 FQDN	

此外，请正确记录运行 `nnmenableperfspi.ovpl` 脚本时指定的共享和用户详细信息。您可以在 NNMi 管理服务器上找到上次运行以下文件中的 `nnmenableperfspi.ovpl` 文件期间指定的详细信息：

(此文件没有存储密码。)

在 Linux 上：

`/var/opt/OV/log/nnmenableperfspi.txt`

在 Windows 上：

`%nnmdatadir%\log\nnmenableperfspi.txt`

在下表中填写详细信息：

NNMi 详细信息	
NNMi 共享名称	
NNMi 共享用户名	
NNMi 共享用户密码	

## 备份文件和内容存储

创建新的 UiBi 服务器服务器需要将所有必要数据从旧系统转移到新系统。通过备份原始 NPS 系统上的所有文件和内容存储，并将备份数据恢复到新配置的 UiBi 服务器服务器上，可以实现数据转移。因此，在开始迁移 UiBi 服务器角色之前，必须进行备份。

1. 在原始 NPS 系统上运行以下命令以对存档数据文件进行备份：

**备注：** 由于要将 UiBi 服务器角色迁移到其他系统，因此必须备份所有文件。稍后将在新系统上恢复此备份。

**提示：** 在开始之前，请确保 NPS 系统上存在足够的磁盘空间，用于运行备份过程和存储备份的数据。通过测量以下目录的大小，确定配置文件和存档数据文件的大小：

在 Windows 上

```
%npsdatadir%\NNMPerformance
```

在 Linux 上

```
/var/opt/OV/NNMPerformance
```

**backup.ovpl -b <目录文件> -f**

在此实例中，<目录文件>是用于存储备份文件的本地目录。

2. 在原始 NPS 系统上运行以下命令以对内容存储进行备份：

**备注：** 由于要将 UiBi 服务器角色迁移到其他系统，因此必须备份内容存储。稍后将在新系统上恢复此备份。

**提示：** 在开始之前，请确保 NPS 系统上存在足够的磁盘空间，用于运行备份过程和存储备份的数据。通过运行以下命令，确定 NPS 内容存储的大小：

```
cssize.ovpl -q
```

**backup.ovpl -b <目录内容存储> -c**

在此实例中，<目录内容存储>是用于存储备份文件的本地目录。

## 安装 NPS 的新实例。

在新系统上安装 NPS 的新实例。安装时，请勿选择安装 NNM iSPI Performance for Metrics 扩展包。请勿在安装结束时，在此系统上启动 ETL 进程。

## 仅在新的 NPS 系统上启用 UiBi 服务器角色

1. 登录到新创建的 NPS 系统。
2. 在此新的 NPS 系统上运行以下命令以恢复所有备份文件(在[步骤 1](#)中备份的文件)：

```
restore.ovpl -b <备份文件>
```

在此实例中，<备份文件>是备份的 NPS 文件。

3. 在此新的 NPS 系统上运行以下命令以恢复内容存储(在[步骤 2](#)中备份的存储)：

```
restore.ovpl -b <备份内容存储>
```

在此实例中，<备份内容存储>是备份的 NPS 内容存储。

4. 通过运行以下命令删除此系统上的所有数据库表：

**警告：**请确保在正确的系统(即，安装了 NPS 的新系统)上运行此命令。在错误的 NPS 系统上运行此命令将导致数据丢失。

#### **initializeNPS.ovpl -a DropPerfSPIDB**

5. 配置 serverRoleConfig.cfg 文件为此 NPS 系统启用 UiBi 服务器角色。下表列出了为启用 UiBi 服务器角色而必须修改的属性：

**提示：** serverRoleConfig.cfg 文件位于以下目录中：

- 在 Windows 上：%NPSInstallDir%\config
- 在 Linux 上：\$NPSInstallDir/config

将默认的 serverRoleConfig.cfg 文件复制到其他目录，然后修改复制的文件。

属性	值	描述
Role.ETL	0	请确保将该属性设置为 0。此设置将确保此系统上未启用 ETL 服务器。
Role.Db	0	请确保将该属性设置为 0。此设置将确保此系统上未启用 DB 服务器。
Role.UiBi	1	请确保将该属性设置为 1。
UiBi.Share.User	共享用户名。	运行 nmenableperfspi.ovpl 脚本时配置的 NNMi 共享用户名。遵循 <a href="#">工作表</a> 中记录的详细信息。  如果正在使用默认的共享用户，请勿修改。
UiBi.Share.Pass	共享用户密码	运行 nmenableperfspi.ovpl 脚本时配置的 NNMi 共享用户密码。遵循 <a href="#">工作表</a> 中记录的详细信息。  如果正在使用默认的共享用户，请勿修改。



属性	值	描述
UiBi.DbServer.Hostname	DB 服务器的 FQDN。	配置为 DB 服务器的系统的 FQDN。
UiBi.DbServer.User	共享用户名。	运行 <code>nnmenableperfspi.ovpl</code> 脚本时配置的 NNMi 共享用户名。遵循 <a href="#">工作表</a> 中记录的详细信息。  如果正在使用默认的共享用户，请勿修改。
UiBi.DbServer.Pass	共享用户密码	运行 <code>nnmenableperfspi.ovpl</code> 脚本时配置的 NNMi 共享用户密码。遵循 <a href="#">工作表</a> 中记录的详细信息。  如果正在使用默认的共享用户，请勿修改。

6. 运行以下命令检查配置文件是否已正确更新：

```
configureNpsServer.ovpl -f <配置文件> -m validate -o <输出文件>
```

检查 <输出文件> 的内容是否正确。

**备注：**如果遇到任何错误，请检查 `serverRoleConfig.cfg` 文件的内容，然后再次运行此命令。

7. 在此新的 NPS 系统上运行以下命令：

```
configureNpsServer.ovpl -f<配置文件>
```

此系统上现已启用 UiBi 服务器角色。

8. 运行 `about.ovpl` 命令检查是否只启用了 UiBi 服务器角色。

**提示：**此时，您可以删除已编辑的 `serverRoleConfig.cfg` 文件。

9. 通过运行以下命令，重新启动所有进程：

```
startALL.ovpl
```

## 禁用原始 NPS 系统上的 UiBi 服务器角色

此时必须返回到原始 NPS 系统，禁用 UiBi 服务器角色。

1. 停止原始 NPS 系统上的所有 NPS 进程：

**stopALL.ovpl**

2. 配置 serverRoleConfig.cfg 文件以禁用原始 NPS 系统上的 UiBi 服务器角色。下表列出了为禁用 UiBi 服务器角色而必须修改的属性：

**提示：** serverRoleConfig.cfg 文件位于以下目录中：

- 在 Windows 上：%NPSInstallDir%\config
- 在 Linux 上：\$NPSInstallDir/config

将默认的 serverRoleConfig.cfg 文件复制到其他目录，然后修改复制的文件。

属性	值	描述
Role.UiBi	0	请确保将该属性设置为 0。
以 UiBiServer.Hostname 结尾的所有属性	新 UiBi 服务器的 FQDN。	输入新的 NPS 系统(已在其中配置 UiBi 服务器角色)的 FQDN。
以 nnmserver.hostname 结尾的所有属性	NNMi 管理服务器的 FQDN	输入 NNMi 管理服务器的 FQDN。
以 NnmServer.Share.Name 结尾的所有属性	NNMi 共享名称	输入运行 nnmenableperfspi.ovpl 脚本时配置的 NNMi 共享名称。遵循 <a href="#">工作表</a> 中记录的详细信息。
以 NnmServer.Share.User 结尾的所有属性	NNMi 共享用户名	输入运行 nnmenableperfspi.ovpl 脚本时配置的 NNMi 共享用户名。遵循 <a href="#">工作表</a> 中记录的详细信息。
以 NnmServer.Share.Pass 结尾的所有属性	NNMi 共享用户密码	输入运行 nnmenableperfspi.ovpl 脚本时配置的 NNMi 共享用户密码。遵循 <a href="#">工作表</a> 中记录的详细信息。

3. 运行以下命令检查配置文件是否已正确更新：

```
configureNpsServer.ovpl -f <配置文件> -m validate -o <输出文件>
```

在此实例中，<配置文件> 是所编辑的 `serverRoleConfig.cfg` 文件的完整路径(包括文件名)。

检查 <输出文件> 的内容是否正确。

**备注：**如果遇到任何错误，请检查 `serverRoleConfig.cfg` 文件的内容，然后再次运行此命令。

4. 在原始 NPS 系统上运行以下命令以禁用 UiBi 服务器角色：

```
configureNpsServer.ovpl -f <配置文件>
```

此系统上现已禁用 UiBi 服务器角色。

5. 运行 `about.ovpl` 命令检查是否只完全禁用了 UiBi 服务器角色。

**提示：**此时，您可以删除已编辑的 `serverRoleConfig.cfg` 文件。

6. 通过运行以下命令，重新启动所有进程：

```
startALL.ovpl
```

## 协调其他服务器上的 UiBi 服务器 FQDN

仅在从现有分布式部署开始时适用。

如果在现有分布式部署中执行此过程，则必须在部署中配置所有其他服务器，才可以与新的 UiBi 服务器通信。例如，如果原始设置由具备 DB 服务器和 UiBi 服务器角色的单个系统和 ETL 服务器角色的单个系统组成，则现在必须配置 ETL 服务器，才可以与新的 UiBi 服务器通信。

请执行以下步骤：

1. 以根用户或管理员身份登录到系统。
2. 配置 `serverRoleConfig.cfg` 文件以指定新的 DB 服务器的 FQDN。

**提示：** `serverRoleConfig.cfg` 文件位于以下目录中：

- 在 Windows 上: %NPSInstallDir%\config
- 在 Linux 上: \$NPSInstallDir/config

将默认的 `serverRoleConfig.cfg` 文件复制到其他目录, 然后修改复制的文件。

查找以 `UiBiserver.hostname` 结尾的属性, 并将这些属性设置为 DB 服务器的新 FQDN。

3. 运行以下命令检查配置文件是否已正确更新:

```
configureNpsServer.ovpl -f <配置文件> -m validate -o <输出文件>
```

在此实例中, <配置文件> 是所编辑的 `serverRoleConfig.cfg` 文件的完整路径(包括文件名)。

检查 <输出文件> 的内容是否正确。

**备注:** 如果遇到任何错误, 请检查 `serverRoleConfig.cfg` 文件的内容, 然后再次运行此命令。

4. 运行以下命令:

```
configureNpsServer.ovpl -f <配置文件>。
```

5. 通过运行以下命令, 重新启动所有进程:

```
startALL.ovpl
```

## 运行 `nnmenableperfspi.ovpl` 脚本

将 UiBi 服务器角色迁移到新系统后, 必须在 NNMi 管理服务器上再次运行 `nnmenableperfspi.ovpl` 脚本, 并且此时必须提供新 UiBi 服务器的 FQDN。

# 修改数据保留设置

默认情况下，将使用以下设置安装 NPS：

- 每日数据保留期限：800 天
- 每小时数据保留期限：70 天
- 原始/详细数据保留期限：14 天

如果要在 NPS 分布式部署中修改数据保留设置，请执行以下步骤：

1. 确定新的保留期限。原始数据的保留期限必须短于每小时数据的保留期限；每小时数据的保留期限必须短于每日数据的保留期限。
2. 确定修改后的保留期限是适用于所有扩展包，还是仅适用于安装在环境中的扩展包子集。
3. 要以 ETL 服务器角色修改系统上所有扩展包的保留期限，请执行以下操作：
  - a. 以管理员或根用户身份登录 ETL 服务器。
  - b. 启动“NNM iSPI Performance 配置”窗口。

在 Windows 上

单击 **开始 > 所有程序 > HP > NNM iSPI Performance > Configuration Utility**。

在 Linux 上

运行以下命令：

```
/opt/OV/NNMPerformanceSPI/bin/runConfigurationGUI.ovpl
```

- c. 指定数据保留设置中的更改，然后单击 **应用**。此更改将应用于系统上安装(并启用)的所有扩展包。
  - d. 如果已创建的环境包含多个 ETL 服务器，并且要更改其他 ETL 服务器上的数据保留设置，请对其执行类似步骤(步骤 a 到步骤 c)。
4. 要在一个 ETL 服务器上为不同扩展包配置不同的保留期限，请执行以下操作：
    - a. 以管理员或根用户身份登录 ETL 服务器。
    - b. 转到以下目录：

在 Windows 上

```
%npsdatadir%\NNMPerformanceSPI\rconfig\<<扩展包名称>
```

在 Linux 上

```
/var/opt/OV/NNMPerformanceSPI/rconfig/<扩展包名称>
```

**提示：**要找到已安装的扩展包名称，请运行以下命令：

```
about.ovpl
```

- c. 在此目录中找到 `customConfig.cfg` 文件。
- d. 创建空的 `userConfig.cfg` 文件，然后将 `customConfig.cfg` 文件中可用的所有参数传输到 `userConfig.cfg` 文件。
- e. 在 `userConfig.cfg` 文件中，更改以下属性的值以修改数据保留期限：
  - `PRSPI_DataRetention_Raw`(针对原始数据)
  - `PRSPI_DataRetention_Hour`(针对每小时数据)
  - `PRSPI_DataRetention_Day`(针对每日数据)
- f. 保存 `userConfig.cfg` 文件。
- g. 通过运行以下命令重新启动 ETL 进程，以使更改生效：
  - **stopETL.ovpl**
  - **startETL.ovpl**

## 第 III 部分：维护 NPS

安装和配置 NPS 之后，您可能想对您的环境进行更改，如更改 NPS 系统或 NNMi 管理服务器的 IP 地址或主机名。建议您释放 NPS 使用的端口，并为 NPS 配置非默认端口。本章提供在完全安装和配置 NPS 之后进行这些更改的步骤。

## 修改 NPS 系统的 FQDN

如果要更改 NPS 系统的 FQDN，则必须在使用 NPS 之前执行以下步骤：

1. 以根用户或管理员身份登录到 NNMI 管理服务器。
2. 在并存设置中。

如果 NPS 与 NNMI 共存，则必须运行 `nmsetofficialfqdn.ovpl` 命令。

- a. 在 Windows 上转到 `%nnminstalldir%\bin`，在 Linux 上转到 `/opt/OV/bin`。
  - b. 运行 `nmsetofficialfqdn.ovpl` 脚本。
  - c. 在 Windows 上转到 `%nnminstalldir%\NNMPerformanceSPI\bin`，在 Linux 上转到 `/opt/OV/NNMPerformanceSPI/bin`。
  - d. 运行 `configureServerID.ovpl` 脚本。
3. 在专用 NPS 设置中。

如果 NPS 安装在专用服务器上，请执行以下步骤：

- a. 在 NNMI 管理服务器上，运行 `nmdisableperfspi.ovpl` 脚本。

`nmdisableperfspi.ovpl` 脚本在 Windows 上位于 `%nnminstalldir%\bin` 目录中，在 Linux 上位于 `/opt/OV/bin` 目录中。

- b. 仅 Linux。如果 NPS 安装在 Linux 上，请在 NPS 系统上运行以下命令以卸载创建用于促进 NPS 与 NNMI 之间的数据交换的共享驱动器。

**umount** /<共享名称>

在此实例中，<共享名称>是在安装 NPS 时创建的共享名称。

- c. 在 NPS 系统上，运行 `configureServerID.ovpl` 脚本。

`configureServerID.ovpl` 脚本在 Windows 上位于 `%npsinstalldir%\bin` 目录中，在 Linux 上位于 `/opt/OV/NNMPerformanceSPI/bin` 目录中。

- d. 在 NNMI 管理服务器上，运行 `nmenableperfspi.ovpl` 脚本。

`nmenableperfspi.ovpl` 脚本在 Windows 上位于 `%nnminstalldir%\bin` 目录中，在 Linux 上位于 `/opt/OV/bin` 目录中。



## 维护 NPS 数据库

NPS 数据库可以存储从不同来源(如 NNMI 和 iSPI)收集的大量数据，并允许 NPS 从很多数据点计算聚合。此数据库可以将每日聚合的数据最多保留 800 天，将每小时聚合的数据最多保留 400 天，将原始/详细数据最多保留 400 天。

使用 NPS 提供的脚本和实用程序，可以监视该数据库的运行状况和性能并执行维护任务，如检查数据库的运行状况、删除并重新创建数据库等。

## 检查数据库运行状况

使用 `dbsize.ovpl` 实用程序可检查 NPS 数据库的运行状况。

要使用 `dbsize.ovpl` 实用程序检查 NPS 数据库的运行状况，请执行以下步骤：

1. 以根用户或管理员身份登录到 NPS 系统。在 NPS 分布式部署中，以根用户或管理员身份登录到 DB 服务器。
2. 打开命令行控制台，然后运行以下某个命令：

命令	描述
<code>dbsize.ovpl -q</code>	该命令输出将显示数据库中不同数据库空间的使用情况摘要。(NPS 可在数据库中创建以下数据库空间：IQ_SYSTEM_MAIN、IQ_SYSTEM_TEMP 和 USER_MAIN。)
<code>dbsize.ovpl -s</code>	该命令输出将显示每个扩展包的不同事实表的大小。
<code>statusDB.ovpl</code>	该命令输出将显示 NPS 数据库的状态。

## 备份和恢复

NPS 可提供用于备份和恢复所有 NPS 数据的命令行工具。

要备份 NPS 数据：

**提示：** 在开始之前，请确保 NPS 系统上存在足够的磁盘空间，用于运行备份过程和存储备份的数据。确定 NPS 数据库、内容存储以及配置文件和存档数据文件的大小。

要确定 NPS 数据库的大小，请运行以下命令：

**dbsize.ovpl -q**

要确定内容存储的大小，请运行以下命令：

**cssize.ovpl -q**

要确定所有配置文件和存档数据文件的总大小，请测量以下目录的大小：

在 Windows 上

```
%npsdatadir%\NNMPerformance
```

在 Linux 上

```
/var/opt/OV/NNMPerformance
```

1. 使用安装 NPS 的同一帐户登录到 NPS 系统。
2. 运行以下命令：

```
backup.ovpl -b <目录> [-c] [-d] [-f]
```

在此实例中，<目录>是要放置备份数据的位置。不要将环境变量与此选项一起使用。

### 选项

- 使用 `-c` 选项可以备份内容存储。
- 使用 `-d` 选项可以备份数据库。
- 使用 `-f` 选项可以备份所有 NPS 配置和存档数据文件。
- 使用 `-t` 选项可以禁止创建单个压缩的存档 (`tar.gz`) 文件。此选项会在文件系统上将目录保留原样，并极大地加快备份过程。

必须指定有效的目录位置作为 `-b` 选项的参数。如果不指定任何其他选项，备份脚本将备份内容存储和数据库。

备份过程的持续时间取决于数据库的大小。启动备份过程之前，请验证要备份的数据所用的磁盘空间量，并确保系统具有足够的可用磁盘空间。虽然脚本生成压缩的输出，但备份过程需要足够的临时磁盘空间。

有关命令的详细信息，请参阅 `backup.ovpl`

### 要恢复 NPS 数据：

1. 使用安装 NPS 的同一帐户登录到 NPS 系统。
2. 运行以下命令：

```
restore.ovpl [-h] [-b <文件>] [-l] [-r DBFILE=>NEW_PATH_TO_DBFILE.iq  
[,DBFILE=>NEW_PATH_TO_DBFILE.iq]]
```

在此实例中：

<code>-h</code>	显示此文本
<code>-b &lt;文件&gt;</code>	指定备份文件
<code>-l</code>	列出文件内容，但不进行恢复

<pre>-r DBFILE=&gt;NEW_PATH_TO_ DBFILE.iq[,DBFILE=&gt;NEW_PATH_ TO_DBFILE.iq]</pre>	允许一个或多个数据库文件恢复到指定(非默认)位置
---	--------------------------

恢复操作可覆盖先前的所有 NPS 数据。

恢复完成之后，ETL 服务将不会运行。必须重新启动该服务以继续新数据的处理。要启动 ETL，请运行 `startETL.ovpl`、`startALL.ovpl` 命令，或使用 Configuration Utility 上的“Start”按钮。

如果在备份操作后更改数据库密码，则必须在恢复备份数据库之后重新更改该密码。

## 增量备份

全面的备份策略对灾难恢复至关重要。虽然在需要恢复时完整备份易于实现和执行，但是它们会减慢正在运行的进程速度、延长完成时间且需要大量(有时特别大)存储空间。

增量备份虽然不易恢复，但可以平衡速度、资源冲突和所需的存储空间。

备份的目的是提供恢复点。不同系统有不同的恢复点要求。可以通过每周计划完整备份与其他所有天的每日增量备份相结合，实现提供每日恢复点的备份策略。

为获得额外的安全性，每个备份都应存储在可移动介质上并确保安全。这还应包括创建多份介质。

**要实现包含四份副本的备份策略：**

1. 每周运行一次完整的 `backup.ovpl` 备份。

不要使用备份标志(即 `c`、`d` 或 `f`)，以便备份数据库、内容存储和文件系统。

以下是示例：

- Linux:

```
$NPSInstallDir/bin/backup.ovpl -b /var/backup/full
```

- Windows:

```
%NPSInstallDir%\bin\backup.ovpl -b E:\backup\full
```

2. 将备份数据复制到四个版本备份磁带中的一个。

备份磁带应外部保存。也可以使用 WAN 链接直接创建备份磁带来复制数据。

3. 每天运行一次增量备份。

不要使用备份标志(`c`、`d` 或 `f`)，以便备份数据库、内容存储和文件系统。

使用可选的 `-i` 标志可以执行增量备份。

以下是示例：

- Linux

```
$NPSInstallDir/bin/backup.ovpl -b /var/backup/incremental -i
```

- Windows

```
%NPSInstallDir%\bin\backup.ovpl -b E:\backup\incremental -i
```

只会保存自上次备份(完整备份或增量备份)后的更改。

#### 4. 将备份数据复制到四个备份磁带中的一个。

追加数据。不要覆盖现有备份数据。

如果需要恢复：

- 从所需的完整备份进行恢复。请参阅参考页或手册页以了解 `restore.ovpl`。
- 按最早到最新的顺序恢复每个增量备份。

**备注：**恢复包含内容存储的增量备份时，必须依次恢复每个备份，而不要启动 BI 服务器。如果启动 BI 服务器，它将写入内容存储数据库并禁止从任何其他增量备份进行恢复。

如果在恢复增量备份之前写入内容存储数据库，则必须回到完整备份并重新开始恢复过程。

## 在同一系统上备份和恢复

如果在与备份具有相同的安装目录和产品版本的同一系统上恢复备份，则将恢复数据目录的全部内容，包括所有配置文件、存档数据文件、数据库和内容存储。

## 恢复在先前产品版本上执行的备份

恢复在早期产品版本上执行的备份存在一些限制。

- 用户可配置设置(保留和已安装的扩展包列表)将合并为当前设置。
- 将不恢复其他(内部)配置文件。
- 将不恢复存档数据文件。
- 将恢复数据库和内容存储。

- 所有扩展包必须重新安装以确保报告和数据库结构升级为最新版本。
- 可能必须重新运行 `nnmenableperfspi.ovpl` 脚本和 Configuration Utility。

## 恢复在不同系统的不同安装目录中执行的备份

恢复在不同系统的不同安装目录中执行的备份存在一些限制。

- 用户可配置设置(保留和已安装的扩展包列表)将合并为当前设置。
- 将不恢复其他(内部)配置文件。
- 将不恢复存档数据文件。
- 将恢复数据库和内容存储。
- 所有扩展包必须重新安装以确保报告和数据库结构升级为最新版本。
- 可能必须重新运行 `nnmenableperfspi.ovpl` 脚本和 Configuration Utility。

## 添加其他文件以扩展数据库时恢复备份

如果使用 `dbsize.ovpl` 实用程序通过将其他文件添加到数据库空间来扩展数据库，则备份会尝试将这些文件恢复到标准数据库文件所在的目录。

要在恢复期间重新定位数据库文件：

`-r` 选项允许您标识一个或多个数据库文件名称以及每个文件应恢复到的对应操作系统路径或文件名位置。

使用 `dbsize.ovpl` 添加文件时，使用的数据库文件名称将与 `perfspi_USER_MAIN_<时间戳>` 类似。可以使用 `-l` 选项确定要包含在备份(适用于 9.20 和更高版本上进行的备份)中的文件。

可以在使用 `-r` 选项进行恢复时指定其他操作系统路径或文件名；例如，`restore.ovpl -b backup.20111027135608.tar.gz -r "perfspi_USER_MAIN_3466235673656=>C:/new location/perfspi_USER_MAIN_3466235673656.iq"`。

如果使用早期版本中提供的标准备份实用程序备份内容存储，您将无法在当前版本中恢复这些内容存储。当前数据库备份格式与早期版本不兼容。

## Windows 上恢复后的步骤

如果 Linux 上安装了 NPS，请跳过此部分。

在新系统上恢复 NPS 数据后，必须在 NPS 系统上运行以下命令：

**备注：** 通过以运行 `nnmenableperfspi.ovpl` 命令时配置的用户身份进行登录，运行这些命令。

- `addSdkUser.ovpl -u <用户名>`
- `changeSdkUserPwd.ovpl -u <用户名> -p <密码>`

在此示例中，<用户名>是您选择的用户名，<密码>是需要为<用户名>选择的密码。

如果未运行上述命令，则将无法使用 NNMi 控制台中的“性能分析”库存视图以及“接口运行状况”和“组件运行状况”仪表板。

## 重新创建 NPS 数据库

您可以重新创建 Sybase IQ 数据库，并重新开始 2.5 GB 默认大小的安装。如果现有数据库太大或想降低保留设置，此功能将非常有用。降低保留设置可维护较小的数据库更长一段时间。使用 `resetNPS.ovpl` 实用程序可删除并重新创建 NPS 数据库。如果 NPS 数据库遭到无法恢复的损坏，则可以删除并重新创建该数据库。

### 修改默认设置

**备注：** 如果不想修改 NPS 数据库的任何设置，请跳过此部分并转到 [重新创建数据库](#)。

1. 从以下目录打开 `databaseSetup.cfg` 文件：

- 在 Windows 上： `%NPSInstallDir%\config`
- 在 Linux 上： `$NPSInstallDir/config`

2. 进行以下更改：

- **缓存设置：**
  - 要向主缓存分配特定卷，请指定 `Db.Cfg.Iqmc` 属性的值 (MB)。
 

例如，要为主缓存分配 12 GB，请指定 `Db.Cfg.Iqmc=12288`。
  - 要向临时缓存分配特定卷，请指定 `Db.Cfg.Iqtc` 属性的值 (MB)。
 

例如，要为临时缓存分配 12 GB，请指定 `Db.Cfg.Iqtc=12288`。

- **数据库空间设置：**

- 数据库空间文件数：

默认情况下，NPS 会创建 20 个数据库空间文件。可以通过在 `Db.DbFile.020` 行下附加其他 `Db.DbFile` 行，将 NPS 配置为创建更多数据库空间文件。

例如：

```
Db.DbFile.021=default
```

```
Db.DbFile.022=default。
```

- 数据库空间位置：

如果要在非默认文件中的非默认位置存储数据库空间文件，可以通过用该文件的完整路径替换 **default** 来指定该位置。

例如：

```
Db.DbFile.021=C:\Data\user_main_021.iq
```

**备注：**文件名的扩展名必须为 **iq**。

3. 保存该文件。

### 重新创建数据库

1. 以根用户或管理员身份登录到 NPS 系统。在 NPS 分布式部署中，以根用户或管理员身份登录到 DB 服务器。
2. 备份 NPS 数据库。有关详细信息，请参阅[“要备份 NPS 数据：”](#)(第 65 页)
3. 打开命令行控制台，然后运行以下命令：

```
resetSPI.ovpl
```

4. 选择选项 2。

此选项删除数据库、创建新数据库，然后恢复存档数据。

处理、删除并重新创建数据库之后，此命令将显示以下消息：

```
Do you want to start the ETL service now?(Y/N)
```

5. 输入 **N**，然后按 **Enter**。将显示以下消息：

```
Hit Enter key to exit...
```

6. 按 **Enter**。

7. 再次运行 **resetSPI.ovpl** 命令。

8. 选择选项 5。

此选项删除数据库(连同存档数据)，然后创建新数据库。

处理、删除并重新创建数据库之后，此命令将显示以下消息：

```
Hit Enter key to exit...
```

9. 按 **Enter**。

10. 启动 ETL 进程：

**startETL.ovpl**



## 调整 NPS


本章描述了如何对各个设置进行微调以在大型环境中获得最佳的 NPS 性能。

## 调整业务智能服务器

业务智能服务器允许您根据数据库中的数据生成富有见解的基于 Web 的报告。业务智能服务器的性能取决于计划报告和作业数、尝试同时启动报告的用户数以及基础硬件。您可以调整某些配置参数的值以解决非常大规模的环境中业务智能服务器的性能降级问题(或报告启动问题)。本章提供调整配置参数以解决性能问题的准则。

业务智能服务器出现性能问题的常见症状为：

- 报告需要很长时间才会出现；选择交付方法提示在很长时间内依然可见。



- NPS 控制台显示空白页，而非报告
- Cognos.log 文件(Windows 上位于 %npsdatadir%\logs，Linux 上位于 /var/opt/NNMPerformanceSPI/logs)中显示错误消息

**提示：** 在 NPS 分布式部署中，UiBi 服务器将托管业务智能服务器组件。

## 监视业务智能服务器的性能

可以借助操作系统附带的性能监视工具来监视业务智能服务器的性能。

在 Windows 上，可以使用 Windows 任务管理器和任何 Windows I/O 基准测试工具。

在 Linux 上，可以使用 iostat 和 top 命令。

还可以借助 BI 门户检测性能问题。请执行以下步骤：

1. 以管理员身份登录到 NNMi 控制台。
2. 单击操作 > NNM iSPI Performance > 报告 - 报告菜单。将打开 NPS 控制台。
3. 在 NPS 控制台的导航窗格中，单击 BI 服务器工作区。

4. 单击**管理**。将打开“BI 服务器管理”页面。
5. 在“BI 服务器管理”页面的“筛选”部分中，选择**交互活动**，然后单击**应用**。右窗格中将显示当前正在运行的报告数。
6. 在“筛选”部分中选择**后台活动**，然后单击**应用**。右窗格中将显示以下详细信息：
  - 正在后台运行的报告数(正在执行)
  - 等待运行的报告数(正在等待)
  - 待处理报告数(待处理)
  - 暂停报告数(暂停)

待处理报告和等待的报告太多会导致业务智能服务器性能低下。

还可以查看 `Cognos.log` 文件(Windows 上位于 `%npsdatadir%\logs`，Linux 上位于 `/var/opt/NNMPerformanceSPI/logs`)中的错误。`Cognos.log` 文件中的以下错误消息指示性能问题：

- `http-9300-55 caf 2047 1 Audit.dispatcher.caf Request Failure SecureErrorId: <date>-<time>.646-#44 Original Error:DPR-ERR-2002 Unable to execute the request because there were no connections to the process available within the configured time limit`

此错误指示系统中当前正在进行的报告太多。

为避免此错误，请按[配置业务智能服务器设置](#)部分中的步骤操作。

- `-567911568 QOS 5000 1 Audit.RTUsage.QOS <message code="-232" severity="error" title="QE-DEF-0459 CCLException" type="general">RQP-DEF-0177 An error occurred while performing operation 'sqlScrollBulkFetch'; status='&apos;-232&apos;;.UDA-SQL-0107`

此错误指示 NPS 收到来自基础数据库的错误。

为避免此错误，请使用非常精细的粒度限制较长时间段内的大型报告数。

## 最佳实践

- 对于频繁使用的报告，请使用报告视图。请参阅《联机帮助》中的“使用报告视图”部分。
- 还可以计划频繁使用的报告。不要为很少查看的报告制定高频率计划。
- 在较长时间范围内运行的报告通常很慢，且会增加数据库的负载。请尽可能考虑使用时间范围短的报告。

- 使用钻取链接创建图表图像或 HTML 表结构时，在非常精细的时间粒度内运行的报告需要从 NPS 获取额外资源。请考虑使用更少的报告(在非常精细的时间粒度内运行)以加速报告运行并减少负载。

## 配置业务智能服务器设置


您可以调整某些配置参数的值来解决一些性能问题。下面概述的更改允许业务智能服务器并行处理多个交互报告请求。这样将增加数据库服务器的负载，但是可能适合于多个用户同时请求报告的 NPS 分布式部署。


1. 以管理员身份登录到 NNMi 控制台。
2. 单击 **操作 > NNM iSPI Performance > 报告 - 报告菜单**。将打开 NPS 控制台。
3. 在 NPS 控制台的导航窗格中，单击 **BI 服务器** 工作区。
4. 单击 **管理**。将打开“BI 服务器管理”页面。
5. 在“BI 服务器管理”页面中，转到“配置”选项卡。
6. 在左窗格中，单击 **分派器和服务**。
7. 在“配置”页面上单击分派器。

**提示：** 分派器显示为以下格式：

**http://<主机名>:<端口>/p2pd**

8. 在服务列表中，找到 ReportService。



9. 针对 ReportService，单击 。
10. 转到“设置”选项卡。

11. 可以修改以下属性：

属性	默认值	建议值
非高峰期报告服务的高相关性连接数	2	10
非高峰期报告服务的低相关性连接数	8	10
非高峰期报告服务的最大进程数	2	10
高峰期报告服务的高相关性连接数	2	10
高峰期报告服务的低相关性连接数	8	10
高峰期报告服务的最大进程数	2	10

12. 单击**确定**。更改将立即生效。

## 通过作业和报告计划解决问题

要通过作业和报告计划解决问题，请修改 `max online engines` 参数。如果遇到诸如计划报告无法运行或导航面板中未显示配置作业等问题，请执行以下步骤：

1. 登录 NPS 系统(在 NPS 分布式部署中则为 UiBi 服务器)。
2. 用文本编辑器打开以下文件：

在 Windows 上：

```
%npsinstalldir%\nonOV\sybasease\ASE-15_0\ASECONTENTSERVER.cfg
```

在 Linux 上：

```
/opt/OV/nonOV/sybasease/ASE-15_0/ASECONTENTSERVER.cfg
```

3. 将 `max online engines` 属性的值设置为整数(如果在独立 NPS 中，则建议的值为 2；如果在 NPS 分布式部署中，则将其设置为大于 2 的值)。
4. 如果在 `Cognos.log` 文件(在 Windows 上，可在 `%npsdatadir%\logs` 中找到该文件，在 Linux 上，则在 `/var/opt/NNMPerformanceSPI/logs` 中可找到)中发现错误消息 `CM-SYS-5025 Content Manager cannot update an object`，请将 `procedure cache size` 属性设置为更高值。
5. 运行以下命令：

```
stopCS.ovpl
```

```
startCS.ovpl
```

## 调整 NPS 数据库

NPS 数据库存储用于构建报告的数据。数据库的性能取决于数据库配置、数据库中存储的数据量、计划报告和作业数、尝试同时启动报告的用户数以及基础硬件。

您可以调整某些配置参数的值以解决非常大规模的环境中的性能降级问题。本章将提供调整配置参数以解决性能问题的准则。

可以配置 `perfspi.cfg` 文件将 NPS 数据库修改为使用该数据库的主缓存和临时缓存的非默认值。

要更改默认缓存大小，请执行以下步骤：

1. 以根用户或管理员身份登录到 NPS 系统。在 NPS 分布式部署中，以根用户或管理员身份登录到 DB 服务器。

2. 转到以下目录：

在 Windows 上：

```
%npsdatadir%\database
```

在 Linux 上：

```
$npsdatadir/database
```

3. 用文本编辑器打开 `perfspi.cfg` 文件。
4. 针对 `-iqtc` 属性指定临时缓存大小 (MB)。
5. 针对 `-iqmc` 属性指定主缓存大小 (MB)。
6. 保存该文件。
7. 运行以下命令重新启动数据库：
  - a. `stopDB.ovpl`
  - b. `startDB.ovpl`

# 日志文件

NPS 在 NPS 系统的 logs 目录中创建以下日志文件。

**备注：** log 目录位于：

在 Windows 上

%npsdatadir%\NNMPerformanceSPI

在 Linux 上

/var/opt/OV/NNMPerformanceSPI/

## 日志文件

文件名	描述
prspi.log	包含 NPS 的所有操作详细信息。
perfspi.srv.log	包含 NPS 使用的 Sybase IQ 数据库的所有操作详细信息。此文件大小上限为 512 MB。
perfspi.iqmsg	Sybase IQ 消息文件。此文件大小上限为 512 MB。
dbproxy.log	记录 NPS 触发的所有数据库查询。
perfspiUI.log	由业务智能服务器和内容存储创建并更新的日志文件。

## 第 IV 部分：疑难解答

- 问题：在 NPS 的分布式部署中安装跨域扩展包失败。安装日志文件中出现以下错误消息：

```
WARN:Failed command system("<安装目录>/nonOV/perl/a/bin/perl" -I"<安装目录>/NNMPerformanceSPI/lib/perllibs/lib" "<安装目录>/NNMPerformanceSPI/bin/mkCrossDomainExtensionPack.ovpl"): 3
```

解决方案：通过运行以下命令手动安装跨域扩展包：

**mkCrossDomainExtensionPack.ovpl。**

要使临时数据库空间增倍，请执行以下步骤：

- a. 登录到分配了 DB 服务器角色的 NPS 系统。
- b. 运行以下命令：

**dbsize.ovpl -d IQ\_SYSTEM\_TEMP**

- 问题：尝试启动报告时，NPS 控制台的报告窗格中将显示以下错误消息：

```
An error occurred while performing operation 'sqlScrollBulkFetch' status = '232'.
```

原因：如果 Sybase IQ 数据库的临时数据库空间耗尽，将显示此错误消息。

解决方案：增加临时数据库空间。

要使临时数据库空间增倍，请执行以下步骤：

- a. 登录到分配了 DB 服务器角色的 NPS 系统。
- b. 运行以下命令：

**dbsize.ovpl -d IQ\_SYSTEM\_TEMP**

- 问题：尝试启动报告时，NPS 控制台的报告窗格中将显示以下错误消息：

```
Unable to execute the request because there were no connections to the process available within the configured time limit.
```

原因：如果实际并发用户数超过在 `perfspi.cfg` 文件中指定的最大用户数，将显示此错误。

解决方案：在 `perfspi.cfg` 文件中增加最大用户数。

请执行以下步骤：

- a. 登录到分配了 DB 服务器角色的 NPS 系统。

b. 转到以下目录：

在 Windows 上

```
%NPSDataDir%\NNMPerformanceSPI/database
```

在 Linux 上

```
/var/opt/OV/NNMPerformanceSPI/database
```

c. 用文本编辑器打开 `perfspi.cfg` 文件。

d. 将 `-gm` 参数的值从 100 更改为 200。

e. 重新启动数据库进程：

i. **stopDB.ovpl**

ii. **startDB.ovpl**



# 我们感谢您提出宝贵的意见！

如果对本文档有任何意见，可以通过电子邮件[与文档团队联系](#)。如果在此系统上配置了电子邮件客户端，请单击以上链接，此时将打开一个电子邮件窗口，主题行中为以下信息：

## **部署参考 (Network Node Manager iSPI Performance for Metrics Software 10.00) 反馈**

只需在电子邮件中添加反馈并单击“发送”即可。

如果没有可用的电子邮件客户端，请将以上信息复制到 Web 邮件客户端的新邮件中，然后将您的反馈发送至 [docfeedback@hp.com](mailto:docfeedback@hp.com)。