



Hewlett Packard
Enterprise

HPE Network Node Manager iSPI Performance for Traffic Software

ソフトウェアバージョン:10.30
Windows®およびLinux®オペレーティングシステム向け

インタフェーストラフィック (1分) レポートのオンライン
ヘルプ

ドキュメントリリース日 :2017年6月
ソフトウェアリリース日 :2017年6月

ご注意

保証

Hewlett Packard Enterprise製品とサービスに関する単独の保証は、かかる製品とサービスに付属する保証ステートメントに明示的に定められています。ここに記載された情報は追加の保証をなすものではありません。HPEではここに記載されている技術的、または編集上の不正確さや脱漏については責任を負いません。

ここに記載されている情報は予告なく変更されることがあります。

制限付き権利

機密コンピューターソフトウェアこれらを所有、使用、または複製するには、HPEが提供する有効なライセンスが必要です。FAR 12.211および12.212に準拠し、商用コンピューターソフトウェア、コンピューターソフトウェアドキュメント、および商用アイテムの技術データは、ベンダーの標準商用ライセンスの下、米国政府にライセンスされています。

著作権

© Copyright 2009 - 2017 Hewlett Packard Enterprise Development LP

商標

Adobe®はAdobe Systems Incorporatedの商標です。

Microsoft® および Windows® は Microsoft Corporation の米国国内での登録商標です。

Red Hat® Enterprise Linux®は米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.の登録商標です。

マニュアル更新

このドキュメントのタイトルページには、次の識別情報が含まれています。

- ソフトウェアバージョン番号。ソフトウェアのバージョンを示します。
- ドキュメントリリース日。ドキュメントが更新されるたびに変更されます。
- ソフトウェアリリース日。ソフトウェアのこのバージョンのリリース日を示します。

最近の更新を確認するか、ドキュメントの最新版を使用していることを確認するには、次のサイトを参照してください:

<https://softwaresupport.hpe.com/group/softwaresupport/search-result?keyword=>

このサイトにはHPパスポートのアカウントが必要です。アカウントを持っていない場合は、HPパスポートサインインページの[アカウントの作成] ボタンをクリックします。

サポート

HPEソフトウェアサポートWebサイトには、次のアドレスからアクセスしてください。 <https://softwaresupport.hpe.com>

このWebサイトでは、製品、サービス、およびHPEソフトウェアが提供するサポートに関する詳細と連絡先の情報を提供します。

HPEソフトウェアサポートでは、お客様ご自身で情報を検索していただけるセルフソルブ検索を提供しています。すばやく効率的な方法で、お客様のビジネス管理に必要な対話型テクニカルサポートツールにアクセスできます。サポートの大切なお客様として、サポートWebサイトで次の操作が可能です。

- 興味のあるナレッジドキュメントの検索
- サポート事例と改善要求の送信と追跡
- ソフトウェアパッチのダウンロード
- サポート契約の管理
- HPEサポート契約の検索
- 利用可能なサービスに関する情報のレビュー
- 他のソフトウェアユーザーとの情報交換
- ソフトウェアトレーニングの調査と登録

ほとんどのサポートエリアでは、HPパスポートのユーザーとして登録してサインインする必要があります。また、多くのエリアではサポート契約も必要です。HPパスポートIDを登録するには、<https://softwaresupport.hpe.com> にアクセスして、[登録] をクリックします。

アクセスレベルの詳細については、次のURLにアクセスしてください。

<https://softwaresupport.hpe.com/web/softwaresupport/access-levels>

オンラインヘルプのこのPDF版について

このドキュメントは、オンラインヘルプのPDF版です。このPDFファイルの提供によって、ヘルプ情報から複数のトピックを簡単に印刷したり、オンラインヘルプをPDF形式で読むことができます。このコンテンツはWebブラウザで表示されるオンラインヘルプとして作成されているため、一部のトピックが適切な形式になっていない可能性があります。また、一部の対話型トピックはこのPDF版で表示できない可能性があります。それらのトピックはオンラインヘルプから正常に印刷できます。

目次

第2章: インタフェーストラフィック (1分) レポート	7
インタフェーストラフィック (1分) ヘッドラインレポート	8
インタフェーストラフィック1分の上位N分析レポート	9
インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位アプリケーションのレポート	12
インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位会話のレポート	14
インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位会話のレポート	15
インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位送信先のレポート	17
インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位送信元のレポート	18
インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位送信元のレポート	19
インタフェーストラフィック (1分) 上位アプリケーションのレポート	21
インタフェーストラフィック (1分) 上位会話のレポート	22
インタフェーストラフィック (1分) 上位送信先のレポート	23
インタフェーストラフィック (1分) 上位インタフェースのレポート	23
インタフェーストラフィック (1分) 上位送信元のレポート	24
インタフェーストラフィック (1分) 上位 ToS (サービスのタイプ) のレポート	25
インタフェーストラフィック (1分) 上位送信先ポートのレポート	25
インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信元のレポート	26
インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信先のレポート	29
インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位会話のレポート	32
インタフェーストラフィック1分の上位Nチャート分析レポート	34
インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位アプリケーションのレポート	38
インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位会話のレポート	40
インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位会話のレポート	40
インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位送信先のレポート	42
インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位送信元のレポート	43
インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位送信元のレポート	44
インタフェーストラフィック (1分) 上位アプリケーションのレポート	45
インタフェーストラフィック (1分) 上位会話のレポート	46
インタフェーストラフィック (1分) 上位送信先のレポート	47
インタフェーストラフィック (1分) 上位インタフェースのレポート	47
インタフェーストラフィック (1分) 上位送信元のレポート	48
インタフェーストラフィック (1分) 上位 ToS (サービスのタイプ) のレポート	48
インタフェーストラフィック (1分) 上位送信先ポートのレポート	49
インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信元のレポート	49
インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信先のレポート	52
インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位会話のレポート	55
インタフェーストラフィック1分の上位Nテーブル分析レポート	57
インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位アプリケーションのレポート	61
インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位会話のレポート	61
インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位会話のレポート	62
インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位送信先のレポート	63
インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位送信元のレポート	63
インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位送信元のレポート	64

インタフェーストラフィック (1分) 上位アプリケーションのレポート	64
インタフェーストラフィック (1分) 上位会話のレポート	65
インタフェーストラフィック (1分) 上位送信先のレポート	66
インタフェーストラフィック (1分) 上位インタフェースのレポート	66
インタフェーストラフィック (1分) 上位送信元のレポート	67
インタフェーストラフィック (1分) 上位 ToS (サービスのタイプ) のレポート	67
インタフェーストラフィック (1分) 上位送信先ポートのレポート	68
インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信元のレポート	68
インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信先のレポート	71
インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位会話のレポート	74
用語集	77
ドキュメントのフィードバックを送信	78

第2章: インタフェーストラフィック (1分) レポート

HPE Network Node Manager iSPI Performance for Traffic Software (NNM iSPI Performance for Traffic) は、NNM iSPI Performance for Traffic環境でのネットワークパフォーマンスデータを表示および分析するためのインタフェーストラフィックレポートを提供します。インタフェーストラフィック (1分) 拡張パックを使用して、1分ごとに集計されたトラフィックデータのレポートを生成することができます。このデータはNPSデータベースに最大で31日間格納されます。そのため、過去1年間の、履歴データがあるレポートを作成、およびパフォーマンスメトリックのレポートを表示するために、このレポートグループを使用できます。

注: インタフェーストラフィック (1分) レポートはデフォルトでは無効化されています。これらのレポートを有効化する方法については、『HPE Network Node Manager iSPI Performance for Traffic Softwareオンラインヘルプ』の「マスターコレクターの設定」セクションを参照してください。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名] または [-1] としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。ホスト名のような文字列は匿名および整数として表示され、ポート番号は-1として表示されます。

このレポートのカテゴリにより、次の作業を実行できます。

- 上位影響要素のレポートを表示する: アプリケーション、サービスのタイプ、送信元、送信先、および会話に対して最も影響を与えている要素を直接調査できるようにするレポートです。
- 影響要素のコンテキスト分析を実行する: 上位影響要素のレポートでは、NPSの状況依存ナビゲーション機能を使用してレポートを生成することにより、より詳細にデータを分析できます。表示されている影響要素を1つ選択し、その影響要素に対してドリルダウン分析を提供するレポートを起動できます。

以下のタイプのインタフェーストラフィック (1分) レポートを表示できます。

- ヘッドラインレポート
- 上位N分析レポート
- 上位Nチャート分析レポート
- 上位Nテーブル分析レポート

インタフェースのトラフィックレポートを表示するための前提条件

インタフェーストラフィック (1分) レポートを表示するには、以下の前提条件が満たされている必要があります。

- ご使用の環境にNNM iSPI Performance for Trafficをインストールする前にNNM iSPI Performance for Metricsをインストールします。
- インタフェーストラフィック (1分) 拡張パックが正常にインストールされていることを確認してください。インストールが正常であるか確認するには、以下のコマンドをNPSシステムで実行します。

Windowsの場合

```
%NPSInstallDir%\NNMPerformanceSPI\bin\statusALL.ovpl
```

Linuxの場合

```
\opt\OV\NNMPerformanceSPI\bin\statusALL.ovpl
```

このコマンドで拡張パックのステータスがOKと表示されれば、インストールが正常に行われていることになります。

- インタフェーストラフィック (1分) レポートを有効にします。これらのレポートを有効化する方法については、『HPE Network Node Manager iSPI Performance for Traffic Softwareオンラインヘルプ』の「マスターコレクターの設定」セクションを参照してください。

インタフェーストラフィック (1分) レポートへのアクセス

インタフェーストラフィック (1分) レポートにアクセスするには、以下の手順を実行します。

1. NNMiコンソールにログオンします。
2. メニューバーから[アクション] > [NNM iSPI Performance] > [レポート-レポートメニュー] をクリックします。これにより、Network Performance Serverページが起動します。
3. インタフェーストラフィック (1分) 拡張パックを使用して起動できるレポートのリストを表示するには、ナビゲーションパネルの[レポート] タブの下で [iSPIトラフィック] > [インタフェーストラフィック (1分)] をクリックします。

インタフェーストラフィック (1分) ヘッドラインレポート

ヘッドラインレポートでは、次のグラフを使用して、過去1時間のトラフィックパフォーマンスの広範なビューを提供します。

グラフ	説明
上位N着信会話	選択した送信元と送信先のホスト間での上位N件の着信会話を表示します。
上位N発信会話	選択した送信元と送信先のホスト間での上位N件の発信会話を表示します。
上位N着信送信先	最大量のデータを受信する上位N送信先ホストを表示します。受信データのボリュームを表示します。
上位N発信送信先	最大量のデータを送信する上位N送信先ホストを表示します。送信データのボリュームを表示します。
上位N着信送信元	最大量のデータを受信する上位N送信元ホストを表示します。受信データのボリュームを表示します。
上位N発信送信元	最大量のデータを送信する上位N送信元ホストを表示します。送信データのボリュームを表示します。
上位N着信アプリケーション	最大量のデータを受信する上位Nアプリケーションを表示します。
上位N発信アプリケーション	最大量のデータを送信する上位Nアプリケーションを表示します。
上位N着信ToS	最大量のデータを受信する上位Nのサービスのタイプを表示します。
上位N発信ToS	最大量のデータを送信する上位Nのサービスのタイプを表示します。

このレポートを使用して、次のことができます。

- トラフィックパフォーマンスのあらゆる局面を一度に表示します。
- トレンドを表示し、トラフィックパフォーマンスが期待値に一致しているかどうかを確認します。
- グラフ内の孤立した異常を特定し、予期しない使用率またはパフォーマンストレンドを検出します。

このレポートを起動するには、以下の手順を実行します。

1. NPSコンソールで、[レポート] ワークスペースに移動します。
2. [iSPIトラフィック] > [インタフェーストラフィック (1分)] > [ヘッドライン] を選択します。

ヘッドラインレポートでは以下の値がデフォルトに設定されます。

- 時間範囲 = 過去 1時間
- 粒度 = 5分間
- トポロジグループのトラッキング方法 = SCDタイプ1

ヒント: HPEでは、ヘッドラインレポートの生成と配信をスケジュール設定することを推奨しています。スケジュールを設定しないと、NNM iSPI Performance for Trafficでのヘッドラインレポートの生成に時間が相当かかる可能性があります。

インタフェーストラフィック1分の上位N分析レポート

NPSに格納されるトラフィックデータはNNM iSPI Performance for Trafficによってカテゴリ分けされて、クエリーの効率的な実行に利用されます。また、これによって大量のデータがより長期間にわたって保有されます。次のレポートを使用すると、カテゴリ分けされたトラフィックデータをデータの保有期間、トラフィックのタイプ (アプリケーション、ToS、会話にマップされたトラフィック)、およびトラフィックフローの送信元または送信先ごとに分析できます。

利用できる1分間上位Nレポート

レポート	説明
インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位アプリケーション	選択したToS値について、ネットワーク全体で上位のアプリケーションを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位会話	選択したアプリケーションについて、ネットワーク全体で上位の話者 (送信元と送信先のペア) を表示します。
インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位会話	選択したToS値について、ネットワーク全体で上位の話者 (送信元と送信先のペア) を表示します。
インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位送信先	選択したアプリケーションについて、ネットワーク全体で他のホストから受信しているデータパケットが上位の送信先ホストを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位送信元	選択したアプリケーションにマップされたフローパケットの生成がネットワーク全体で上位のホスト (データパケットの送信元ホスト) を表示します。
インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位送信元	選択したToS値とのフローパケットの生成がネットワーク全体で上位の送信元ホスト (データパケットの送信元ホスト) を表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 上位アプリケーション	ネットワーク全体でネットワークトラフィックに影響を与える上位Nアプリケーションを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 上位会話	ネットワーク全体で上位の話者 (送信元と送信先のペア) を表示します。このレポートを使用して、2つのホスト間におけるデータのフローを監視できま

レポート	説明
	す。
インタフェーストラフィック (1分) 上位送信先	ネットワーク全体でデータパケットの受信量が最も多い上位Nホストを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 上位インタフェース	ネットワーク全体で送受信トラフィックの量が最も多い上位Nインタフェースを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 上位送信元	ネットワーク全体で全送信先に送信しているデータパケット量が最も多い上位Nホストを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 上位ToS (サービスのタイプ)	選択したサービスのタイプ (ToS) 値に基づいて、ネットワークトラフィックに占める上位を表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 上位送信先ポート	ネットワーク全体でデータパケットの受信量が最も多い上位N送信先ポートを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信元	選択した送信先ポートに対してデータパケットを送信している上位送信元ホストを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信先	選択した送信先ポートでデータパケットを受信している上位送信先ホストを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位会話	選択した送信先ポートについて、ネットワーク全体で上位話者を表示します。

NPSホームページに利用可能なレポートをすべて表示すると、ユーザビリティ上の大きな問題が発生する可能性があります。さまざまなタイプの上位Nレポートを交互に選択すると、時間のかかるプロセスが繰り返し発生する可能性があります。この問題を克服するために、NNM iSPI Performance for Trafficでは、すべての1分間上位Nレポートの開始点として機能する上位N分析レポートを選択できます。

このレポートでは、選択したメトリックによってネットワーク要素をランク付けします。このレポートでは、データが棒グラフ形式または時系列グラフ形式で表示されます。大規模な環境においては、NPSは上位Nレポートよりも速く上位Nテーブルレポートを生成できます。上位N要素をできるだけ早く確認するには、上位Nレポートではなく上位Nテーブルレポートを使用してください。

上位Nレポートを起動するには、以下の手順を実行します。

1. NPSコンソールで、[レポート] ワークスペースに移動します。
2. [iSPIトラフィック] > [インタフェーストラフィック] > [インタフェーストラフィック (1分)] をクリックします。
3. [上位N分析] を選択します。
4. [レポートタイプの選択] パネルで起動するレポートのタイプを選択し、[選択を確認] をクリックします。デフォルトの選択は [上位インタフェース] になっており、インタフェーストラフィック (1分) 上位インタフェースのレポートが起動します。NNM iSPI Performance for Trafficによって起動されるレポートは、各オプションで以下ようになります。
 - 上位送信元: インタフェーストラフィック (1分) 上位送信元のレポートが起動します。
 - 上位送信先: インタフェーストラフィック (1分) 上位送信先のレポートが起動します。
 - 上位会話: インタフェーストラフィック (1分) 上位会話のレポートが起動します。

- 上位 ToS:インタフェーストラフィック(1分) 上位 ToSのレポートが起動します。
- 上位送信先ポート:インタフェーストラフィック(1分) 上位 - 送信先ポートのレポートが起動します。

次のいずれかのオプションを選択した場合のみ、以下の手順を実行します。

• **上位アプリケーション**

- a. [アプリケーション名]を選択します。

注: NNM iSPI Performance for Trafficでは、アプリケーションのリストはアルファベット順にソートされます。

NNM iSPI Performance for Trafficによって、レポートデータを分析するためのアプリケーション名が設定されます。

- b. 選択したアプリケーションにマップされているトラフィックにフィルターを適用するには、次のいずれかのトポロジフィルターを選択します。
- アプリケーションの送信元:インタフェーストラフィック(1分) アプリケーションの上位送信元のレポートが起動します。
 - アプリケーションの送信先:インタフェーストラフィック(1分) アプリケーションの上位送信先のレポートが起動します。
 - アプリケーションの会話:インタフェーストラフィック(1分) アプリケーションの上位会話のレポートが起動します。
- c. [選択を確認]をクリックします。

• **上位のサービスのタイプ**

- a. [サービスのタイプ]を選択します。

注: NNM iSPI Performance for Trafficでは、サービスのタイプのリストはアルファベット順にソートされます。

NNM iSPI Performance for Trafficによって、レポートデータを分析するためのサービスのタイプが設定されます。

- b. 選択したサービスのタイプにマップされているトラフィックにフィルターを適用するには、次のいずれかのトポロジフィルターを選択します。
- ToSのアプリケーション:インタフェーストラフィック(1分) ToSの上位アプリケーションのレポートが起動します
 - ToSの送信元:インタフェーストラフィック(1分) ToSの上位送信元のレポートが起動します
 - ToSの会話:インタフェーストラフィック(1分) ToSの上位会話のレポートが起動します
- c. [選択を確認]をクリックします。

• **上位送信先ポート**

- a. [送信先ポート]を選択します。

注: NNM iSPI Performance for Trafficでは、送信先ポートのリストはアルファベット順にソートされます。

NNM iSPI Performance for Trafficによって、レポートデータを分析するよう選択した送信先ポートが設定されます。

- b. 選択した送信先ポートにマップされているトラフィックにフィルターを適用するには、以下のいずれかのトポロジフィルターを選択します。
- 送信先ポートの送信元: インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信元のレポートが起動します
 - 送信先ポートの送信先: インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信先のレポートが起動します
 - 送信先ポートの会話: インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位会話のレポートが起動します
- c. **[選択を確認]** をクリックします。

上位N分析レポートのデフォルトオプションは上位インタフェースです。上位N分析メニューを起動するたびに、このオプションがNNM iSPI Performance for Trafficで自動的に選択されます。**[トポロジフィルター]** タブまたはドリルダウンオプションを使用してアプリケーション名またはサービスのタイプをトポロジフィルターに選択した場合、対応するレポートタイプ (上位アプリケーションまたは上位ToS) が「上位N分析」レポートの次回起動時にNNM iSPI Performance for Trafficによって自動的に選択されます。


上位N分析レポートの**[実行プロンプト]** リンクを使用して、トポロジフィルターを設定できます。いったん選択したフィルターは、リセット機能を使用してのみ削除できます。ただし、レポート用に選択できるフィルターの種類は、レポートに表示されるデータのタイプに応じて異なります。たとえば、上位ToSレポートで**[アプリケーション名]** としてトポロジフィルターを設定した場合でも、**[アプリケーション名]** は上位ToSレポートのトポロジセクターに含まれていないため、NNM iSPI Performance for Trafficは設定したフィルターを使用しません。

特定のレポートで、どのフィールドに対してフィルターを適用できるかを確認するには、該当するレポートのコンテキスト内でトポロジセクターを起動します。つまり、該当するレポートを起動してから、**[プロンプト実行]** リンクを使ってトポロジセクターを起動します。

BIポータルで1分間上位Nレポートをリストするには、以下の手順を実行します。

デフォルトでは、インタフェーストラフィック1分上位NのレポートはBIサーバー共有フォルダで非表示です。NPSのホームページで**[BIサーバー]** を選択し、**[共有フォルダ]** > **[iSPIトラフィック]** を選択し、次に**[インタフェーストラフィック (1分)]** フォルダを選択しても、これらのフォルダは表示されません。

共有フォルダでこれらのレポートを表示するには、以下の手順を実行します。

1. NPSホームページで**[BIサーバー]** をクリックします。
2. **[ポータル]** をクリックしてHPE NNM iSPI Performance BI Portalを起動します。
3.  **[My Area Options]** > **[My Preferences]** をクリックします。
4. **[Show hidden entries]** オプションを選択します。
5. **[OK]** をクリックします。

インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位アプリケーションのレポート

デフォルトではこのレポートのデータ収集は無効化されています。このレポートのデータ収集を有効化すると、NNM iSPI Performance for Trafficのパフォーマンスに影響する可能性があります。このレポートのデータ収集を有効化するには、以下の手順を実行してください。 [ここをクリックしてください。](#)

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフレクターシステムにログオンします。

2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。
Windowsの場合
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
Linuxの場合
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
3. 以下のディレクトリに移動します。
Windowsの場合
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
Linuxの場合
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
4. nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。
5. 以下の行を追加します。
enable.topn.subtypes.tos=true
6. nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。
7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。
Windowsの場合
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
Linuxの場合
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl

このレポートのデータ収集を無効化するには、以下の手順を実行してください。

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。
2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。
Windowsの場合
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
Linuxの場合
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
3. 以下のディレクトリに移動します。
Windowsの場合
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
Linuxの場合
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
4. nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。
5. 以下の行を削除します。
enable.topn.subtypes.tos=true
6. nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。
7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。
Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

上記の手順を使用してデータ収集を有効化または無効化すると、以下の3つのレポートに適用されます。

- インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位アプリケーションのレポート
- インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位送信元のレポート
- インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位会話のレポート

インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位アプリケーションのレポートは、上位Nレポートです。このレポートでは、ネットワーク全体における上位アプリケーションが特定のToS値に対して表示されます。このレポートは、NPSの状況依存ナビゲーション機能を使用して生成されます。そのため、まずトラフィック (1分間) 上位TOS (サービスのタイプ) のレポートを起動して、ToS値を選択した後、このレポートを起動することをお勧めします。レポートでは、選択したToS値に対する上位アプリケーションが表示されます。

たとえば、ToS値として25を選択し、「ボリューム-バイト数 (入力) (合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力) (合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、この25というToS値によって特徴付けられるネットワークトラフィックに影響を与えた、データが最大量の上位アプリケーションが表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名] としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位アプリケーションのレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = アプリケーション名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力) (合計)、ボリューム-バイト数 (出力) (合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

時系列チャートの表示

このオプションを選択すると、選択した期間における棒グラフ中のさまざまなエントリーのメトリックの変動が積み重ねチャートグラフとして表示されます。

注: [時系列チャートの表示] オプションは時間がかかるクエリーを実行します。このため、これはオプションとして提供されています。

インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位会話のレポート

インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位会話のレポートは、上位Nレポートです。このレポートでは、ネットワーク全体における上位話者 (送信元と送信先のペア) が特定のアプリケーションに対して表示され

まず、このレポートは、NPSの状況依存ナビゲーション機能を使用して生成されます。そのため、まずトラフィック(1分間)上位アプリケーションのレポートを起動して、アプリケーションを選択した後、このレポートを起動することをお勧めします。デフォルトにより、このレポートには、送信先ホスト名のみでグループ化されたデータが表示されます。ただし、(元の「グループ化」メトリックである送信先ホスト名を保持する一方で)送信先ホスト名を「グループ化」メトリックとして追加した場合は、送信元と送信先のペアごと、つまり各会話に対して、上位N値を表示できます。

たとえば、アプリケーションとしてSNMPを選択し、「ボリューム-バイト数(入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数(出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、SNMPネットワークトラフィックに影響を与える上位話者が表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素(送信元、送信先、およびアプリケーション)を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック(1分)アプリケーションの上位会話のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信先ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数(入力)(合計)、ボリューム-バイト数(出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

時系列チャートの表示

このオプションを選択すると、選択した期間における棒グラフ中のさまざまなエントリーのメトリックの変動が積み重ねチャートグラフとして表示されます。

注: [時系列チャートの表示] オプションは時間がかかるクエリーを実行します。このため、これはオプションとして提供されています。

インタフェーストラフィック(1分) ToSの上位会話のレポート

デフォルトではこのレポートのデータ収集は無効化されています。このレポートのデータ収集を有効化すると、NNM iSPI Performance for Trafficのパフォーマンスに影響する可能性があります。このレポートのデータ収集を有効化するには、以下の手順を実行してください。[ここをクリックしてください。](#)

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。
2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```


- 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

- nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。
- 以下の行を追加します。

```
enable.topn.subtypes.tos=true
```

- nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。
- 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

このレポートのデータ収集を無効化するには、以下の手順を実行してください。

- Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。
- 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

- 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

- nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。
- 以下の行を削除します。

```
enable.topn.subtypes.tos=true
```

- nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。
- 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

上記の手順を使用してデータ収集を有効化または無効化すると、以下の3つのレポートに適用されます。

- インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位アプリケーションのレポート
- インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位送信元のレポート
- インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位会話のレポート

インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位会話のレポートは、上位Nレポートです。このレポートでは、ネットワーク全体における上位話者 (送信元と送信先のペア) が特定のToS値に対して表示されます。このレポートは、NPSの状況依存ナビゲーション機能を使用して生成されます。そのため、まずトラフィック (1分間) 上位TOS (サービスのタイプ) のレポートを起動して、ToS値を選択した後、このレポートを起動することをお勧めします。デフォルトにより、このレポートには、送信先ホストのみでグループ化されたデータが表示されます。ただし、(元の「グループ化」メトリックである送信先ホスト名を保持する一方で) 送信先ホスト名を「グループ化」メトリックとして追加した場合は、送信元と送信先のペアごと、つまり各会話に対して、上位N値を表示できます。

たとえば、ToS値として25を選択し、「ボリューム-バイト数 (入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、ToS値が25のネットワークトラフィックに影響を与えている上位話者が表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名] としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位会話のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信先ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

時系列チャートの表示

このオプションを選択すると、選択した期間における棒グラフ中のさまざまなエントリーのメトリックの変動が積み重ねチャートグラフとして表示されます。

注: [時系列チャートの表示] オプションは時間がかかるクエリーを実行します。このため、これはオプションとして提供されています。

インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位送信先のレポート

インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位送信先のレポートは、上位Nレポートです。このレポートでは、ネットワーク全体における上位ホスト (異なるホストからデータパケットを受信します) が特定のアプリケーションに対して表示されます。このレポートは、NPSの状況依存ナビゲーション機能を使用して生成されます。そのため、まずトラフィック (1分間) 上位アプリケーションのレポートを起動して、アプリケーションを選択した後、このレ

ポートを起動することをお勧めします。レポートでは、選択したアプリケーションに対する上位送信先ホストが表示されます。

たとえば、アプリケーションとしてSNMPを選択し、「ボリューム-バイト数(入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数(出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、SNMPに対して最大量のデータ(バイト数)を受信したホストが表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素(送信元、送信先、およびアプリケーション)を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック(1分)アプリケーションの上位送信先のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信先ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数(入力)(合計)、ボリューム-バイト数(出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

時系列チャートの表示

このオプションを選択すると、選択した期間における棒グラフ中のさまざまなエントリーのメトリックの変動が積み重ねチャートグラフとして表示されます。

注: [時系列チャートの表示] オプションは時間がかかるクエリーを実行します。このため、これはオプションとして提供されています。

インタフェーストラフィック(1分)アプリケーションの上位送信元のレポート

インタフェーストラフィック(1分)アプリケーションの上位送信元のレポートは、上位Nレポートです。このレポートでは、特定のアプリケーションにマップされているフローパケットを生成する、ネットワーク全体における上位送信元ホスト(データパケットを送信するホスト)が表示されます。このレポートは、NPSの状況依存ナビゲーション機能を使用して生成されます。そのため、まずトラフィック(1分間)上位アプリケーションのレポートを起動して、アプリケーションを選択した後、このレポートを起動することをお勧めします。レポートでは、選択したアプリケーションに対する上位送信元ホストが表示されます。

たとえば、アプリケーションとしてSNMPを選択し、「ボリューム-バイト数(入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数(出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、最大量のSNMPトラフィックを送信した上位ホストが表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素(送信元、送信先、およびアプリケーション)を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保

持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応 インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位送信元のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信元ホスト名
- 時間範囲 = 過去 1 時間
- 粒度 = 5 分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位 N のオプション = 上位 10

時系列チャートの表示

このオプションを選択すると、選択した期間における棒グラフ中のさまざまなエントリーのメトリックの変動が積み重ねチャートグラフとして表示されます。

注: [時系列チャートの表示] オプションは時間がかかるクエリーを実行します。このため、これはオプションとして提供されています。

インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位送信元のレポート

デフォルトではこのレポートのデータ収集は無効化されています。このレポートのデータ収集を有効化すると、NNM iSPI Performance for Trafficのパフォーマンスに影響する可能性があります。このレポートのデータ収集を有効化するには、以下の手順を実行してください。 [ここをクリックしてください。](#)

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。
2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

3. 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

4. nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。
5. 以下の行を追加します。

```
enable.topn.subtypes.tos=true
```

6. nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。

7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

このレポートのデータ収集を無効化するには、以下の手順を実行してください。

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。
2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

3. 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

4. nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。
5. 以下の行を削除します。

```
enable.topn.subtypes.tos=true
```

6. nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。
7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

上記の手順を使用してデータ収集を有効化または無効化すると、以下の3つのレポートに適用されます。

- インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位アプリケーションのレポート
- インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位送信元のレポート
- インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位会話のレポート

インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位送信元のレポートは、上位Nレポートです。このレポートでは、特定のToS値を持つフローパケットを生成する、ネットワーク全体における上位送信元ホスト (データパケットを送信するホスト) が表示されます。このレポートは、NPSの状況依存ナビゲーション機能を使用して生成されます。そのため、まずトラフィック (1分間) 上位TOS (サービスのタイプ) のレポートを起動して、ToS値を選択した後、このレポートを起動することをお勧めします。レポートでは、選択したToS値に対する上位送信元ホストが表示されます。

たとえば、ToS値として25を選択し、「ボリューム-バイト数 (入力) (合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力) (合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、ToS値が25のフローパケットに対して最大量のデータ (バイト数) を送信した上位ホストが表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名] としてレポートに表示されず。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位送信元のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信元ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

時系列チャートの表示

このオプションを選択すると、選択した期間における棒グラフ中のさまざまなエントリーのメトリックの変動が積み重ねチャートグラフとして表示されます。

注: [時系列チャートの表示] オプションは時間がかかるクエリーを実行します。このため、これはオプションとして提供されています。

インタフェーストラフィック (1分) 上位アプリケーションのレポート

インタフェーストラフィック (1分) 上位アプリケーションのレポートは、上位Nレポートです。このレポートでは、ネットワークトラフィックに影響を与える (ネットワーク全体における) 上位Nアプリケーションが表示されます。

NNM iSPI Performance for Trafficには、事前定義されたアプリケーションディレクトリがあります。NNM iSPI Performance for Trafficの設定フォームを使用すると、既存のアプリケーション定義を変更したり、新しいアプリケーション定義を作成したりすることが可能です。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名] としてレポートに表示されず。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

上位アプリケーションレポートでは、他のレポートでは使用できない次の帯域幅メトリックを追加に選択できます。

- 帯域幅 - Mbps (入力)(最小)
- 帯域幅 - Mbps (入力)(最大)
- 帯域幅 - Mbps (入力)(平均)
- 帯域幅 - Mbps (出力)(最小)
- 帯域幅 - Mbps (出力)(最大)
- 帯域幅 - Mbps (出力)(平均)

- 帯域幅使用率(最小)
- 帯域幅使用率(最大)
- 帯域幅使用率(平均)

インタフェーストラフィック(1分)上位アプリケーションのレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = アプリケーション名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数(入力)(合計)、ボリューム-バイト数(出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

時系列チャートの表示

このオプションを選択すると、選択した期間における棒グラフ中のさまざまなエントリーのメトリックの変動が積み重ねチャートグラフとして表示されます。

注: [時系列チャートの表示] オプションは時間がかかるクエリーを実行します。このため、これはオプションとして提供されています。

インタフェーストラフィック(1分)上位会話のレポート

会話とは、2つのホスト間におけるデータのフローを意味します。NNM iSPI Performance for Traffic上位会話レポートを使用すると、環境内における上位話者を監視できます。

インタフェーストラフィック(1分)上位会話のレポートには、デフォルトで、データパケットを受信する(ネットワーク全体における)上位Nホストが表示されます。ただし、(元の「グループ化」メトリックである送信先ホスト名を保持する一方で)送信元ホスト名を「グループ化」メトリックとして追加した場合は、送信元と送信先のペアごと、つまり各会話に対して、トラフィックパフォーマンスインジケータの上位N値を表示できます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素(送信元、送信先、およびアプリケーション)を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック(1分)上位会話のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信先ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数(入力)(合計)、ボリューム-バイト数(出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

時系列チャートの表示

このオプションを選択すると、選択した期間における棒グラフ中のさまざまなエントリーのメトリックの変動が積み重ねチャートグラフとして表示されます。

注: [時系列チャートの表示] オプションは時間がかかるクエリーを実行します。このため、これはオプションとして提供されています。

インタフェーストラフィック (1分) 上位送信先のレポート

インタフェーストラフィック (1分) 上位送信先のレポートは、上位Nレポートです。このレポートでは、データパケットを受信する (ネットワーク全体における) 上位Nホストが表示されます。

たとえば、「ボリューム-バイト数 (入力) (合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力) (合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、最大量のデータ (バイト数) を受信した上位Nホスト (データパケットの受信者) のホスト名が表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名] としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) 上位送信先のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信先ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力) (合計)、ボリューム-バイト数 (出力) (合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

時系列チャートの表示

このオプションを選択すると、選択した期間における棒グラフ中のさまざまなエントリーのメトリックの変動が積み重ねチャートグラフとして表示されます。

注: [時系列チャートの表示] オプションは時間がかかるクエリーを実行します。このため、これはオプションとして提供されています。



インタフェーストラフィック (1分) 上位インタフェースのレポート

インタフェーストラフィック (1分) 上位インタフェースのレポートでは、選択したメトリックによってフロー対応のインタフェースまたはノードをランク付けします。極端な状態で実行されたインタフェースまたはノードを特定するには、このレポートを使用します。このレポートを使用して、使用率のレベルが異常な要素の履歴データを分析できません。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

インタフェーストラフィック (1分) 上位インタフェースのレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- 要素ごとのグループ化 = 修飾 インタフェース名
- 開始日/時間 = デフォルトの時間範囲およびデータベースのデータによって異なる
- 時間範囲 = 過去1時間
- 時間 = すべて
- 曜日 = すべて
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

このレポートでは、デフォルトで修飾 インタフェース名 ごとにデータがグループ化されます。複数のグループ化属性を選択するには、 ([新しいグループ化を追加]) ボタンを使用します。グループ化属性を削除するには、 ([グループ化を削除]) ボタンを使用します。

時系列チャートの表示

このオプションを選択すると、選択した期間における棒グラフ中のさまざまなエントリーのメトリックの変動が積み重ねチャートグラフとして表示されます。

注: [時系列チャートの表示] オプションは時間がかかるクエリーを実行します。このため、これはオプションとして提供されています。

インタフェーストラフィック(1分) 上位送信元のレポート

インタフェーストラフィック(1分) 上位送信元のレポートは、上位Nレポートです。このレポートでは、異なる送信先にデータパケットを送信する(ネットワーク全体における) 上位Nホストが表示されます。

たとえば、「ボリューム-バイト数 (入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、最大量のデータ(バイト数)を送信した上位Nホスト(データパケットの送信者)のホスト名が表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素(送信元、送信先、およびアプリケーション)を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応 インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック(1分) 上位ソースのレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信元ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

時系列チャートの表示

このオプションを選択すると、選択した期間における棒グラフ中のさまざまなエントリーのメトリックの変動が積み重ねチャートグラフとして表示されます。

注: [時系列チャートの表示] オプションは時間がかかるクエリーを実行します。このため、これはオプションとして提供されています。

インタフェーストラフィック (1分) 上位 ToS (サービスのタイプ) のレポート

インタフェーストラフィック (1分) 上位 ToS (サービスのタイプ) のレポートは、上位 N レポートです。このレポートでは、ネットワーク全体においてトラフィックに最も影響を与えている要素が、ToS (サービスのタイプ) 値に基づいて表示されます。

たとえば、「ボリューム-バイト数 (入力) (合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力) (合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、データ量 (バイト数) が最大であるフローパケット (受信および送信) の ToS 値が表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または 100 の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位 N レポートまたは下位 N レポートを表示できます。選択した下位 N に対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Traffic によって保有された上位影響要素データからの下位 N レコードが表示されます。

上位 ToS 値をクリックしてフィルターを設定すると、より詳細な分析を実行することができます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は 1 分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[-1] としてレポートに表示されません。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) 上位 ToS (サービスのタイプ) のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = サービスのタイプ
- 時間範囲 = 過去 1 時間
- 粒度 = 5 分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力) (合計)、ボリューム-バイト数 (出力) (合計)
- 上位 N のオプション = 上位 10

時系列チャートの表示

このオプションを選択すると、選択した期間における棒グラフ中のさまざまなエントリーのメトリックの変動が積み重ねチャートグラフとして表示されます。

注: [時系列チャートの表示] オプションは時間がかかるクエリーを実行します。このため、これはオプションとして提供されています。

インタフェーストラフィック (1分) 上位送信先ポートのレポート

インタフェーストラフィック (1分) 上位送信先ポートのレポートは上位 N レポートです。これらのレポートには、データパケットを受信するネットワーク全体での、上位 N 送信先ポート¹

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または 100 の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位 N レポートまたは下位 N レポートを表示できます。

¹データパケットの受信者

選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[-1] としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) 上位送信先ポートのレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信先ポート
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力) (合計)、ボリューム-バイト数 (出力) (合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

時系列チャートの表示

このオプションは、上位Nレポートでのみ使用できます。選択した期間における棒グラフ中のさまざまなエントリーのメトリックの変動が積み重ねチャートグラフとして表示されます。

注: [時系列チャートの表示] オプションは時間がかかるクエリーを実行するため、オプションとして提供されています。

インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信元のレポート

デフォルトではこのレポートのデータ収集は無効化されています。このレポートのデータ収集を有効化すると、NNM iSPI Performance for Trafficのパフォーマンスに影響する可能性があります。このレポートのデータ収集を有効化するには、以下の手順を実行してください。

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。
2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

3. 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%TrafficDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

```
%NNMDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%NNMDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

4. nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。
5. 以下の行を追加します。

```
topn.subtypes.dstport=true
enable.srcordst.dstport=true
```

6. nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。
7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

このレポートのデータ収集を無効化するには、以下の手順を実行してください。

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。
2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

3. 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%TrafficDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

```
%NNMDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%NNMDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

4. nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。

5. 以下の行を削除します。

```
topn.subtypes.dstport=true
```

```
enable.srcordst.dstport=true
```

6. nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。

7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

上記の手順を使用してデータ収集を有効化または無効化すると、以下の3つのレポートに適用されます。

- インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信先のレポート
- インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信元のレポート
- インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位会話のレポート

インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信元のレポートは上位Nレポートです。このレポートでは、特定の送信先ポートにフロー/パケットを送信する、ネットワーク全体における上位送信元ホスト (データ/パケットを送信するホスト) が表示されます。

たとえば、送信先ポートとして160を選択し、「ボリューム-バイト数 (入力) (合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力) (合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、送信先ポート160にデータ/パケットを送信する上位送信元が表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信元のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信元ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

時系列チャートの表示

このオプションは、上位Nレポートでのみ使用できます。選択した期間における棒グラフ中のさまざまなエントリーのメトリックの変動が積み重ねチャートグラフとして表示されます。

注: [時系列チャートの表示] オプションは時間がかかるクエリーを実行するため、オプションとして提供されています。

インタフェーストラフィック(1分)送信先ポートの上位送信先のレポート

デフォルトではこのレポートのデータ収集は無効化されています。このレポートのデータ収集を有効化すると、NNM iSPI Performance for Trafficのパフォーマンスに影響する可能性があります。このレポートのデータ収集を有効化するには、以下の手順を実行してください。

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。
2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

3. 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%TrafficDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

```
%NNMDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%NNMDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

4. `nms-traffic-leaf.address.properties`をテキストエディターで開きます。

5. 以下の行を追加します。

```
topn.subtypes.dstport=true
enable.srcordst.dstport=true
```

6. `nms-traffic-leaf.address.properties`ファイルを保存して閉じます。

7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、`%TrafficInstallDir%`は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、`%NNMInstallDir%`は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

このレポートのデータ収集を無効化するには、以下の手順を実行してください。

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。

2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、`%TrafficInstallDir%`は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、`%NNMInstallDir%`は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

3. 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、`%TrafficDataDir%`は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

```
%NNMDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、`%NNMDataDir%`は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

4. `nms-traffic-leaf.address.properties`をテキストエディターで開きます。

5. 以下の行を削除します。

```
topn.subtypes.dstport=true
```

```
enable.srcordst.dstport=true
```

6. nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。

7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

上記の手順を使用してデータ収集を有効化または無効化すると、以下の3つのレポートに適用されます。

- インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信先のレポート
- インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信元のレポート
- インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位会話のレポート

インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信先のレポートは上位Nレポートです。このレポートでは、特定の送信先ポートでフローパケットを受信する、ネットワーク全体における上位送信先ホスト (データパケットを受信するホスト) を表示します。

たとえば、送信先ポートとして160を選択し、「ボリューム-バイト数 (入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、送信先ポートが160のネットワークトラフィック上でデータパケットを受信する上位送信先が表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信先のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信先ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

時系列チャートの表示

このオプションは、上位Nレポートでのみ使用できます。選択した期間における棒グラフ中のさまざまなエントリーのメトリックの変動が積み重ねチャートグラフとして表示されます。

注: [時系列チャートの表示] オプションは時間がかかるクエリーを実行するため、オプションとして提供されています。

インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位会話のレポート

デフォルトではこのレポートのデータ収集は無効化されています。このレポートのデータ収集を有効化すると、NNM iSPI Performance for Trafficのパフォーマンスに影響する可能性があります。このレポートのデータ収集を有効化するには、以下の手順を実行してください。

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。
2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

3. 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%TrafficDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

```
%NNMDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%NNMDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

4. nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。
5. 以下の行を追加します。

```
topn.subtypes.dstport=true
```

6. nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。

7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。


```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

このレポートのデータ収集を無効化するには、以下の手順を実行してください。

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。
2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

3. 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%TrafficDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

```
%NNMDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%NNMDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

4. nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。
5. 以下の行を削除します。

```
topn.subtypes.dstport=true
```

6. nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。

7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/0V/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位会話のレポートは上位Nレポートです。このレポートでは、特定の送信先ポートのネットワーク全体における上位話者を表示します。デフォルトで、このレポートには、送信先ホスト名のみでグループ化されたデータが表示されます。ただし、送信元ホスト名を「グループ化」メトリックとして追加する場合は、各会話に対して上位N値を表示できます。

たとえば、送信先ポートとして160を選択し、「ボリューム-バイト数 (入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、送信先ポートが160のネットワークトラフィックに影響を与える上位話者が表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位会話のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信先ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

時系列チャートの表示

このオプションは、上位Nレポートでのみ使用できます。選択した期間における棒グラフ中のさまざまなエントリーのメトリックの変動が積み重ねチャートグラフとして表示されます。

注: [時系列チャートの表示] オプションは時間がかかるクエリーを実行するため、オプションとして提供されています。

インタフェーストラフィック1分の上位Nチャート分析レポート

NPSに格納されるトラフィックデータはNNM iSPI Performance for Trafficによってカテゴリ分けされて、クエリーの効率的な実行に利用されます。また、これによって大量のデータがより長期間にわたって保有されます。次のレポートを使用すると、カテゴリ分けされたトラフィックデータをデータの保有期間、トラフィックのタイプ (アプリケーション、ToS、会話にマップされたトラフィック)、およびトラフィックフローの送信元または送信先ごとに分析できます。

利用できる1分間上位Nチャートレポート

レポート	説明
インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位アプリケーション	選択したToS値について、ネットワーク全体で上位のアプリケーションを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位会話	選択したアプリケーションについて、ネットワーク全体で上位の話者 (送信元と送信先のペア) を表示します。
インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位会話	選択したToS値について、ネットワーク全体で上位の話者 (送信元と送信先のペア) を表示します。
インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位送信先	選択したアプリケーションについて、ネットワーク全体で他のホストから受信しているデータパケットが上位の送信先ホストを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位送信元	選択したアプリケーションにマップされたフローパケットの生成がネットワーク全体で上位のホスト (データパケットの送信元ホスト) を表示します。
インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位送信元	選択したToS値とのフローパケットの生成がネットワーク全体で上位の送信元ホスト (データパケットの送信元ホスト) を表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 上位アプリケーション	ネットワーク全体でネットワークトラフィックに影響を与える上位Nアプリケーションを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 上位会話	ネットワーク全体で上位の話者 (送信元と送信先のペア) を表示します。このレポートを使用して、2つのホスト間におけるデータのフローを監視できます。
インタフェーストラフィック (1分) 上位送信先	ネットワーク全体でデータパケットの受信量が最も多い上位Nホストを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 上位インタフェース	ネットワーク全体で送受信トラフィックの量が最も多い上位Nインタフェースを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 上位送信元	ネットワーク全体で全送信先に送信しているデータパケット量が最も多い上位Nホストを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 上位ToS (サービスのタイプ)	選択したサービスのタイプ (ToS) 値に基づいて、ネットワークトラフィックに占める上位を表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 上位送信先ポート	ネットワーク全体でデータパケットの受信量が最も多い上位N送信先ポートを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信元	選択した送信先ポートに対してデータパケットを送信している上位送信元ホストを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信先	選択した送信先ポートでデータパケットを受信している上位送信先ホストを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位会話	選択した送信先ポートについて、ネットワーク全体で上位話者を表示します。

NPSホームページに利用可能なレポートをすべて表示すると、ユーザビリティ上の大きな問題が発生する可能性があります。さまざまなタイプの上位Nチャートレポートを交互に選択すると、時間のかかるプロセスが繰り返し発生する可能性があります。この問題を克服するために、NNM iSPI Performance for Trafficでは、すべての1分間上位Nチャートレポートの開始点として機能する上位Nチャート分析レポートを選択できます。

上位Nチャートレポートを起動するには、以下の手順を実行します。

1. NPSコンソールで、[レポート] ワークスペースに移動します。
2. [iSPIトラフィック] > [インタフェーストラフィック] > [インタフェーストラフィック (1分)] をクリックします。
3. [上位Nチャート分析] を選択します。
4. [レポートタイプの選択] パネルで起動するレポートのタイプを選択し、[選択を確認] をクリックします。デフォルトは上位インタフェースです。NNM iSPI Performance for Trafficによって起動されるレポートは、各オプションで以下ようになります。
 - 上位送信元: インタフェーストラフィック1分 - 上位送信元 - 上位Nチャートレポートが起動します。
 - 上位送信先: インタフェーストラフィック1分 - 上位送信先 - 上位Nチャートレポートが起動します。
 - 上位会話: インタフェーストラフィック1分 - 上位会話 - 上位Nチャートレポートが起動します。
 - 上位ToS: インタフェーストラフィック1分 - 上位ToS (サービスのタイプ) - 上位Nチャートレポートが起動します。
 - 送信先ポート: インタフェーストラフィック1分 - 上位送信先ポート - 上位Nチャートレポートが起動します。

次のいずれかのオプションを選択した場合のみ、以下の手順を実行します。

• **上位アプリケーション**

- a. [アプリケーション名] を選択します。

注: NNM iSPI Performance for Trafficでは、アプリケーションのリストはアルファベット順にソートされます。

NNM iSPI Performance for Trafficによって、レポートデータを分析するためのアプリケーション名が設定されます。

- b. 選択したアプリケーションにマップされているトラフィックにフィルターを適用するには、次のいずれかのトポロジフィルターを選択します。
 - アプリケーションの送信元: インタフェーストラフィック1分 - アプリケーションの送信元 - 上位Nチャートレポートが起動します。
 - アプリケーションの送信先: インタフェーストラフィック1分 - アプリケーションの送信先 - 上位Nチャートレポートが起動します
 - アプリケーションの会話: インタフェーストラフィック1分 - アプリケーションの会話 - 上位Nチャートレポートが起動します
- c. [選択を確認] をクリックします。

• **上位のサービスのタイプ**

- a. [サービスのタイプ] を選択します。

注: NNM iSPI Performance for Trafficでは、サービスのタイプのリストはアルファベット順にソートされます。

NNM iSPI Performance for Trafficによって、レポートデータを分析するためのサービスのタイプが設定されます。

- b. 選択したサービスのタイプにマップされているトラフィックにフィルターを適用するには、次のいずれかのトポロジフィルターを選択します。
 - ToSのアプリケーション: インタフェーストラフィック1分 - ToSのアプリケーション - 上位Nチャートレポートを起動します。
 - ToSの送信元: インタフェーストラフィック1分 - ToSの送信元 - 上位Nチャートレポートが起動します。
 - ToSの会話: インタフェーストラフィック1分 - ToSの会話 - 上位Nチャートレポートが起動します。
 - c. **[選択を確認]** をクリックします。
- **上位送信先ポート**
- a. **[送信先ポート]** を選択します。

注: NNM iSPI Performance for Trafficでは、送信先ポートのリストはアルファベット順にソートされません。

NNM iSPI Performance for Trafficによって、レポートデータを分析するよう選択した送信先ポートが設定されます。

- b. 選択した送信先ポートにマップされているトラフィックにフィルターを適用するには、以下のいずれかのトポロジフィルターを選択します。
 - 送信先ポートの送信元: インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信元のチャートレポートが起動します。
 - 送信先ポートの送信先: インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信先のチャートレポートが起動します。
 - 送信先ポートの会話: インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位会話のチャートレポートが起動します。
- c. **[選択を確認]** をクリックします。

上位Nチャート分析レポートのデフォルトオプションは上位インタフェースです。上位Nチャート分析レポートを起動するたびに、このオプションがNNM iSPI Performance for Trafficで自動的に選択されます。[トポロジフィルター] タブまたはドリルダウンオプションを使用してアプリケーション名またはサービスのタイプをトポロジフィルターに選択した場合、対応するレポートタイプ (上位アプリケーションまたは上位ToS) が「上位Nチャート分析」レポートの次回起動時にNNM iSPI Performance for Trafficによって自動的に選択されます。


上位Nチャート分析レポートの[実行プロンプト] リンクを使用して、トポロジフィルターを設定できます。いったん選択したフィルターは、リセット機能を使用してのみ削除できます。ただし、レポート用に選択できるフィルターの種類は、レポートに表示されるデータのタイプに応じて異なります。たとえば、上位ToSレポートで[アプリケーション名]としてトポロジフィルターを設定した場合でも、[アプリケーション名]は上位ToSレポートのトポロジセクターに含まれていないため、NNM iSPI Performance for Trafficは設定したフィルターを使用しません。

特定のレポートで、どのフィールドに対してフィルターを適用できるかを確認するには、該当するレポートのコンテキスト内でトポロジセクターを起動します。つまり、該当するレポートを起動してから、[プロンプト実行] リンクを使ってトポロジセクターを起動します。

BIポータルで1分間上位Nチャートレポートをリストするには、以下の手順を実行します。

デフォルトでは、インタフェーストラフィック1分上位NのレポートはBIサーバー共有フォルダで非表示です。NPSのホームページで**[BIサーバー]**を選択し、**[共有フォルダ]** > **[iSPIトラフィック]**を選択し、次に**[インタフェーストラフィック (1分)]**フォルダを選択しても、これらのフォルダは表示されません。

共有フォルダでこれらのレポートを表示するには、以下の手順を実行します。

1. NPSホームページで **[BIサーバー]** をクリックします。
2. **[ポータル]** をクリックしてHPE NNM iSPI Performance BI Portalを起動します。
3.  **[My Area Options] > [My Preferences]** をクリックします。
4. **[Show hidden entries]** オプションを選択します。
5. **[OK]** をクリックします。

インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位アプリケーションのレポート

デフォルトではこのレポートのデータ収集は無効化されています。このレポートのデータ収集を有効化すると、NNM iSPI Performance for Trafficのパフォーマンスに影響する可能性があります。このレポートのデータ収集を有効化するには、以下の手順を実行してください。 [ここをクリックしてください。](#)

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。
2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

3. 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

4. nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。
5. 以下の行を追加します。

```
enable.topn.subtypes.tos=true
```

6. nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。
7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

このレポートのデータ収集を無効化するには、以下の手順を実行してください。

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。
2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

3. 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

4. nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。

5. 以下の行を削除します。

```
enable.topn.subtypes.tos=true
```

6. nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。

7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

上記の手順を使用してデータ収集を有効化または無効化すると、以下の3つのレポートに適用されます。

- インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位アプリケーションのレポート
- インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位送信元のレポート
- インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位会話のレポート

インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位アプリケーションのレポートは、上位Nチャートレポートです。このレポートでは、ネットワーク全体における上位アプリケーションが線グラフで特定のToS値に対して表示されます。このレポートは、NPSの状況依存ナビゲーション機能を使用して生成されます。そのため、まずトラフィック (1分間) 上位TOS (サービスのタイプ) のレポートを起動して、ToS値を選択した後、このレポートを起動することをお勧めします。レポートでは、選択したToS値に対する上位アプリケーションが表示されます。

たとえば、ToS値として25を選択し、「ボリューム-バイト数 (入力) (合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力) (合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、この25というToS値によって特徴付けられるネットワークトラフィックに影響を与えた、データが最大量の上位アプリケーションが表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位アプリケーションのレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = アプリケーション名
- 時間範囲 = 過去1時間

- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位 10

インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位会話のレポート

インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位会話のレポートは、上位Nチャートレポートです。このレポートでは、ネットワーク全体における上位話者 (送信元と送信先のペア) が線グラフで特定のアプリケーションに対して表示されます。このレポートは、NPSの状況依存ナビゲーション機能を使用して生成されます。そのため、まずトラフィック (1分間) 上位アプリケーションのレポートを起動して、アプリケーションを選択した後、このレポートを起動することをお勧めします。デフォルトにより、このレポートには、送信先ホストのみでグループ化されたデータが表示されます。ただし、(元の「グループ化」メトリックである送信先ホスト名を保持する一方で) 送信先ホスト名を「グループ化」メトリックとして追加した場合は、送信元と送信先のペアごと、つまり各会話に対して、上位N値を表示できます。

たとえば、アプリケーションとしてSNMPを選択し、「ボリューム-バイト数 (入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、SNMPネットワークトラフィックに影響を与える上位話者が表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名] としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位会話のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信先ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位 10

インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位会話のレポート

デフォルトではこのレポートのデータ収集は無効化されています。このレポートのデータ収集を有効化すると、NNM iSPI Performance for Trafficのパフォーマンスに影響する可能性があります。このレポートのデータ収集を有効化するには、以下の手順を実行してください。[ここをクリックしてください。](#)

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。
2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```


Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

3. 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

4. nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。
5. 以下の行を追加します。

```
enable.topn.subtypes.tos=true
```

6. nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。
7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

このレポートのデータ収集を無効化するには、以下の手順を実行してください。

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。
2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

3. 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

4. nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。
5. 以下の行を削除します。

```
enable.topn.subtypes.tos=true
```

6. nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。
7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

上記の手順を使用してデータ収集を有効化または無効化すると、以下の3つのレポートに適用されます。

- インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位アプリケーションのレポート
- インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位送信元のレポート
- インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位会話のレポート

インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位会話のレポートは、上位Nチャートレポートです。このレポートでは、ネットワーク全体における上位話者 (送信元と送信先のペア) が特定のToS値に対して表示されます。このレポートは、NPSの状況依存ナビゲーション機能を使用して生成されます。そのため、まずトラフィック (1分間) 上位TOS (サービスのタイプ) のレポートを起動して、ToS値を選択した後、このレポートを起動することをお勧めします。デフォルトにより、このレポートには、送信先ホストのみでグループ化されたデータが表示されます。ただし、(元の「グループ化」メトリックである送信先ホスト名を保持する一方で) 送信先ホスト名を「グループ化」メトリックとして追加した場合は、送信元と送信先のペアごと、つまり各会話に対して、上位N値を表示できます。

たとえば、ToS値として25を選択し、「ボリューム-バイト数 (入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、ToS値が25のネットワークトラフィックに影響を与えている上位話者が表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位会話のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信先ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位送信先のレポート

インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位送信先のレポートは、上位Nチャートレポートです。このレポートでは、ネットワーク全体における上位ホスト (異なるホストからデータパケットを受信するホスト) が線グラフで特定のアプリケーションに対して表示されます。このレポートは、NPSの状況依存ナビゲーション機能を使用して生成されます。そのため、まずトラフィック (1分間) 上位アプリケーションのレポートを起動して、アプリケーションを選択した後、このレポートを起動することをお勧めします。レポートでは、選択したアプリケーションに対する上位送信先ホストが表示されます。

たとえば、アプリケーションとしてSNMPを選択し、「ボリューム-バイト数 (入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、SNMPに対して最大量のデータ (バイト数) を受信したホストが表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名] としてレポートに表示されず。上記の処理は、フロー対応 インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位送信先のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信先ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位送信元のレポート

インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位送信元のレポートは、上位Nチャートレポートです。このレポートでは、特定のアプリケーションにマップされるフローパケットを生成する、ネットワーク全体における上位送信元ホスト (データパケットを送信するホスト) が表示されます。このレポートは、NPSの状況依存ナビゲーション機能を使用して生成されます。そのため、まずトラフィック (1分間) 上位アプリケーションのレポートを起動して、アプリケーションを選択した後、このレポートを起動することをお勧めします。レポートでは、選択したアプリケーションに対する上位送信元ホスト線グラフが表示されます。

たとえば、アプリケーションとしてSNMPを選択し、「ボリューム-バイト数 (入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、最大量のSNMPトラフィックを送信した上位ホストが表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名] としてレポートに表示されず。上記の処理は、フロー対応 インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位送信元のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信元ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位送信元のレポート

デフォルトではこのレポートのデータ収集は無効化されています。このレポートのデータ収集を有効化すると、NNM iSPI Performance for Trafficのパフォーマンスに影響する可能性があります。このレポートのデータ収集を有効化するには、以下の手順を実行してください。[ここをクリックしてください。](#)

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。
2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

3. 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

4. nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。
5. 以下の行を追加します。

```
enable.topn.subtypes.tos=true
```

6. nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。
7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

このレポートのデータ収集を無効化するには、以下の手順を実行してください。

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。
2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

3. 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

4. `nms-traffic-leaf.address.properties`をテキストエディターで開きます。
5. 以下の行を削除します。
enable.topn.subtypes.tos=true
6. `nms-traffic-leaf.address.properties`ファイルを保存して閉じます。
7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

上記の手順を使用してデータ収集を有効化または無効化すると、以下の3つのレポートに適用されます。

- インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位アプリケーションのレポート
- インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位送信元のレポート
- インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位会話のレポート

インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位送信元のレポートは、上位Nチャートレポートです。このレポートでは、特定のToS値を持つフローパケットを生成する、ネットワーク全体における上位送信元ホスト (データパケットを送信するホスト) が表示されます。このレポートは、NPSの状況依存ナビゲーション機能を使用して生成されます。そのため、まずトラフィック (1分間) 上位TOS (サービスのタイプ) のレポートを起動して、ToS値を選択した後、このレポートを起動することをお勧めします。レポートでは、選択したToS値に対する上位送信元ホストの線グラフが表示されます。

たとえば、ToS値として25を選択し、「ボリューム-バイト数 (入力) (合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力) (合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、ToS値が25のフローパケットに対して最大量のデータ (バイト数) を送信した上位ホストが表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位送信元のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信元ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力) (合計)、ボリューム-バイト数 (出力) (合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

インタフェーストラフィック (1分) 上位アプリケーションのレポート

インタフェーストラフィック (1分) 上位アプリケーションのレポートは、上位Nチャートレポートです。このレポートには、ネットワーク全体でネットワークトラフィックに影響を与える上位Nアプリケーションを線グラフの形式で表示し

ます。

NNM iSPI Performance for Trafficには、事前定義されたアプリケーションディレクトリがあります。NNM iSPI Performance for Trafficの設定フォームを使用すると、既存のアプリケーション定義を変更したり、新しいアプリケーション定義を作成したりすることが可能です。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素(送信元、送信先、およびアプリケーション)を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

上位アプリケーションレポートでは、他のレポートでは使用できない次の帯域幅メトリックを追加に選択できます。

- 帯域幅 - Mbps (入力)(最小)
- 帯域幅 - Mbps (入力)(最大)
- 帯域幅 - Mbps (入力)(平均)
- 帯域幅 - Mbps (出力)(最小)
- 帯域幅 - Mbps (出力)(最大)
- 帯域幅 - Mbps (出力)(平均)
- 帯域幅使用率 (最小)
- 帯域幅使用率 (最大)
- 帯域幅使用率 (平均)

インタフェーストラフィック(1分)上位アプリケーションのレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = アプリケーション名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

インタフェーストラフィック(1分)上位会話のレポート

会話とは、2つのホスト間におけるデータのフローを意味します。NNM iSPI Performance for Traffic上位会話レポートを使用すると、環境内における上位話者を監視できます。

デフォルトで、インタフェーストラフィック(1分)上位会話のレポートには、データパケットを受信する(ネットワーク全体における)上位Nホストが表示されます。ただし、(元の「グループ化」メトリックである送信先ホスト名を保持する一方で)送信元ホスト名を「グループ化」メトリックとして追加した場合は、送信元と送信先のペアごと、つまり各会話に対して、トラフィックパフォーマンスインジケータの上位N値を表示できます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素(送信元、送信先、およびアプリケーション)を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保

持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック(1分)上位会話のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信先ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数(入力)(合計)、ボリューム-バイト数(出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

インタフェーストラフィック(1分)上位送信先のレポート

インタフェーストラフィック(1分)上位送信先のレポートは、上位Nチャートレポートです。このレポートでは、データパケットを受信する(ネットワーク全体における)上位Nホストが線グラフの形式で表示されます。

たとえば、「ボリューム-バイト数(入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数(出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、最大量のデータ(バイト数)を受信した上位Nホスト(データパケットの受信者)のホスト名が表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素(送信元、送信先、およびアプリケーション)を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック(1分)上位送信先のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信先ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数(入力)(合計)、ボリューム-バイト数(出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

インタフェーストラフィック(1分)上位インタフェースのレポート



インタフェーストラフィック(1分)上位インタフェースのレポートでは、選択したメトリックによってフロー対応のインタフェースまたはノードをランク付けします。極端な状態で実行されたインタフェースまたはノードを特定するには、このレポートを使用します。このレポートを使用して、使用率のレベルが異常な要素の履歴データを分析できません。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

インタフェーストラフィック(1分)上位インタフェースのレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- 要素ごとのグループ化 = 修飾インタフェース名
- 開始日/時間 = デフォルトの時間範囲およびデータベースのデータによって異なる
- 時間範囲 = 過去1時間

- 時間 = すべて
- 曜日 = すべて
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

このレポートでは、デフォルトで修飾 インタフェース名 ごとにデータがグループ化されます。複数のグループ化属性を選択するには、 ([新しいグループ化を追加]) ボタンを使用します。グループ化属性を削除するには、 ([グループ化を削除]) ボタンを使用します。

インタフェーストラフィック(1分) 上位送信元のレポート

インタフェーストラフィック(1分) 上位送信元のレポートは、上位Nチャートレポートです。このレポートでは、異なる送信先にデータパケットを送信する(ネットワーク全体における)上位Nホストが線グラフの形式で表示されます。

たとえば、「ボリューム-バイト数 (入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、最大量のデータ(バイト数)を送信した上位Nホスト(データパケットの送信者)のホスト名が表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素(送信元、送信先、およびアプリケーション)を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応 インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック(1分) 上位ソースのレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信元ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

インタフェーストラフィック(1分) 上位ToS (サービスのタイプ) のレポート

インタフェーストラフィック(1分) 上位ToS (サービスのタイプ) のレポートは、上位Nレポートです。このレポートでは、ネットワーク全体においてトラフィックに最も影響を与えている要素が、ToS (サービスのタイプ) 値に基づいて表示されます。

たとえば、「ボリューム-バイト数 (入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、データ量(バイト数)が最大であるフローパケット(受信および送信)のToS値が表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

上位ToS値をクリックしてフィルターを設定すると、より詳細な分析を実行することができます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[-1]としてレポートに表示されません。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) 上位 ToS (サービスのタイプ) のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = サービスのタイプ
- 時間範囲 = 過去 1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位 N のオプション = 上位 10

インタフェーストラフィック (1分) 上位送信先ポートのレポート

インタフェーストラフィック (1分) 上位送信先ポートのレポートは上位 N チャートレポートです。これらのレポートには、データパケットを受信するネットワーク全体での、上位 N 送信先ポート¹

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位 N レポートまたは下位 N レポートを表示できます。選択した下位 N に対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Traffic によって保有された上位影響要素データからの下位 N レコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[-1]としてレポートに表示されません。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) 上位送信先ポートのレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信先ポート
- 時間範囲 = 過去 1日
- 粒度 = 1時間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位 N のオプション = 上位 10

インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信元のレポート

デフォルトではこのレポートのデータ収集は無効化されています。このレポートのデータ収集を有効化すると、NNM iSPI Performance for Traffic のパフォーマンスに影響する可能性があります。このレポートのデータ収集を有効化するには、以下の手順を実行してください。

1. Windows の場合は管理者として、Linux の場合は root としてリーフレクターシステムにログオンします。

¹データパケットの受信者

2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

3. 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%TrafficDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

```
%NNMDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%NNMDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

4. nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。

5. 以下の行を追加します。

```
topn.subtypes.dstport=true
```

```
enable.srcordst.dstport=true
```

6. nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。

7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

このレポートのデータ収集を無効化するには、以下の手順を実行してください。

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。

2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

- 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%TrafficDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

```
%NNMDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%NNMDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

- nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。

- 以下の行を削除します。

```
topn.subtypes.dstport=true
```

```
enable.srcordst.dstport=true
```

- nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。

- 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

上記の手順を使用してデータ収集を有効化または無効化すると、以下の3つのレポートに適用されます。

- インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信先のレポート
- インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信元のレポート
- インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位会話のレポート

インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信元のレポートは上位Nチャートレポートです。このレポートでは、特定の送信先ポートにフローパケットを送信する、ネットワーク全体における上位送信元ホスト (データパケットを送信するホスト) が線グラフで表示されます。

たとえば、送信先ポートとして160を選択し、「ボリューム-バイト数 (入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、送信先ポート160にデータパケットを送信する上位送信元が表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信元のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信元ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信先のレポート

デフォルトではこのレポートのデータ収集は無効化されています。このレポートのデータ収集を有効化すると、NNM iSPI Performance for Trafficのパフォーマンスに影響する可能性があります。このレポートのデータ収集を有効化するには、以下の手順を実行してください。

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。
2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

3. 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%TrafficDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

```
%NNMDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%NNMDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

4. nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。
5. 以下の行を追加します。

```
topn.subtypes.dstport=true
```

```
enable.srcordst.dstport=true
```

6. nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。
7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

このレポートのデータ収集を無効化するには、以下の手順を実行してください。

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。
2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

3. 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%TrafficDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

```
%NNMDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%NNMDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

Linuxの場合

/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf

4. nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。

5. 以下の行を削除します。

```
topn.subtypes.dstport=true
```

```
enable.srcordst.dstport=true
```

6. nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。

7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

上記の手順を使用してデータ収集を有効化または無効化すると、以下の3つのレポートに適用されます。

- インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信先のレポート
- インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信元のレポート
- インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位会話のレポート

インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信先のレポートは上位Nチャートレポートです。このレポートでは、特定の送信先ポートでフローパケットを受信する、ネットワーク全体における上位送信先ホスト (データパケットを受信するホスト) の線グラフを表示します。

たとえば、送信先ポートとして160を選択し、「ボリューム-バイト数 (入力) (合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力) (合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、送信先ポートが160のネットワークトラフィック上でデータパケットを受信する上位送信先が表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信先のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信先ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間

- メトリック= ボリューム- バイト数 (入力)(合計)、 ボリューム- バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション= 上位 10

インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位会話のレポート

デフォルトではこのレポートのデータ収集は無効化されています。このレポートのデータ収集を有効化すると、NNM iSPI Performance for Trafficのパフォーマンスに影響する可能性があります。このレポートのデータ収集を有効化するには、以下の手順を実行してください。

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。
2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

3. 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%TrafficDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

```
%NNMDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%NNMDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

4. nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。
5. 以下の行を追加します。

```
topn.subtypes.dstport=true
```

6. nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。

7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

このレポートのデータ収集を無効化するには、以下の手順を実行してください。

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。
2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

3. 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%TrafficDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

```
%NNMDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%NNMDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

4. nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。
5. 以下の行を削除します。

```
topn.subtypes.dstport=true
```

6. nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。
7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位会話のレポートは上位Nチャートレポートです。このレポートでは、特定の送信先ポートのネットワーク全体における上位話者の線グラフを表示します。デフォルトで、このレポートには、送信先ホスト名のみでグループ化されたデータが表示されます。ただし、送信元ホスト名を「グループ化」メトリックとして追加する場合は、各会話に対して上位N値を表示できます。

たとえば、送信先ポートとして160を選択し、「ボリューム-バイト数 (入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、送信先ポートが160のネットワークトラフィックに影響を与える上位話者が表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位会話のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信先ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

インタフェーストラフィック1分の上位Nテーブル分析レポート

NPSに格納されるトラフィックデータはNNM iSPI Performance for Trafficによってカテゴリ分けされて、クエリーの効率的な実行に利用されます。また、これによって大量のデータがより長期間にわたって保有されます。

このレポートでは、選択したメトリックによってネットワーク要素をランク付けします。上位Nレポートとは異なり、このレポートには棒グラフや時系列のグラフは表示されません。大規模な環境においては、NPSは上位Nレポートよりも速く上位Nテーブルレポートを生成できます。上位N要素をできるだけ早く確認するには、上位Nレポートではなく上位Nテーブルレポートを使用してください。

次のレポートを使用すると、カテゴリ分けされたトラフィックデータをデータの保有期間、トラフィックのタイプ (アプリケーション、ToS、会話にマップされたトラフィック)、およびトラフィックフローの送信元または送信先ごとに分析できます。

利用できる1分間上位Nテーブルレポート

レポート	説明
インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位アプリケーション	選択したToS値について、ネットワーク全体で上位のアプリケーションを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位会話	選択したアプリケーションについて、ネットワーク全体で上位の話者 (送信元と送信先のペア) を表示します。

レポート	説明
インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位会話	選択したToS値について、ネットワーク全体で上位の話者 (送信元と送信先のペア)を表示します。
インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位送信先	選択したアプリケーションについて、ネットワーク全体で他のホストから受信しているデータパケットが上位の送信先ホストを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) アプリケーションの上位送信元	選択したアプリケーションにマップされたフローパケットの生成がネットワーク全体で上位のホスト (データパケットの送信元ホスト)を表示します。
インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位送信元	選択したToS値とのフローパケットの生成がネットワーク全体で上位の送信元ホスト (データパケットの送信元ホスト)を表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 上位アプリケーション	ネットワーク全体でネットワークトラフィックに影響を与える上位Nアプリケーションを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 上位会話	ネットワーク全体で上位の話者 (送信元と送信先のペア)を表示します。このレポートを使用して、2つのホスト間におけるデータのフローを監視できます。
インタフェーストラフィック (1分) 上位送信先	ネットワーク全体でデータパケットの受信量が最も多い上位Nホストを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 上位インタフェース	ネットワーク全体で送受信トラフィックの量が最も多い上位Nインタフェースを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 上位送信元	ネットワーク全体で全送信先に送信しているデータパケット量が最も多い上位Nホストを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 上位 ToS (サービスのタイプ)	選択したサービスのタイプ (ToS) 値に基づいて、ネットワークトラフィックに占める上位を表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 上位送信先ポート	ネットワーク全体でデータパケットの受信量が最も多い上位N送信先ポートを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信元	選択した送信先ポートに対してデータパケットを送信している上位送信元ホストを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信先	選択した送信先ポートでデータパケットを受信している上位送信先ホストを表示します。
インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位会話	選択した送信先ポートについて、ネットワーク全体で上位話者を表示します。

NPSホームページに利用可能なレポートをすべて表示すると、ユーザビリティ上の大きな問題が発生する可能性があります。さまざまなタイプの上位Nテーブルレポートを交互に選択すると、時間のかかるプロセスが繰り返して発生する可能性があります。この問題を克服するために、NNM iSPI Performance for Traffic では、すべての1分間上位Nテーブルレポートの開始点として機能する上位Nテーブル分析レポートを選択できます。

上位Nテーブルレポートを起動するには、以下の手順を実行します。

1. NPSコンソールで、[レポート] ワークスペースに移動します。
2. [iSPIトラフィック] > [インタフェーストラフィック] > [インタフェーストラフィック (1分)] をクリックします。
3. [上位Nテーブル分析] を選択します。
4. [レポートタイプの選択] パネルで起動するレポートのタイプを選択し、[選択を確認] をクリックします。デフォルトは上位 インタフェースです。NNM iSPI Performance for Trafficによって起動されるレポートは、各選択肢で次のとおりです。
 - 上位送信元: インタフェーストラフィック1分 - 上位送信元 - 上位Nテーブルレポートが起動します。
 - 上位送信先: インタフェーストラフィック1分 - 上位送信先 - 上位Nテーブルレポートが起動します。
 - 上位会話: インタフェーストラフィック1分 - 上位会話 - 上位Nテーブルレポートが起動します。
 - 上位ToS: インタフェーストラフィック1分 - 上位ToS - 上位Nテーブルレポートが起動します。
 - 送信先ポート: インタフェーストラフィック1分 - 上位送信先ポート - 上位Nテーブルレポートが起動します。

次のいずれかのオプションを選択した場合のみ、以下の手順を実行します。

• **上位アプリケーション**

- a. [アプリケーション名] を選択します。

注: NNM iSPI Performance for Trafficでは、アプリケーションのリストはアルファベット順にソートされます。

NNM iSPI Performance for Trafficによって、レポートデータを分析するためのアプリケーション名が設定されます。

- b. 選択したアプリケーションにマップされているトラフィックにフィルターを適用するには、次のいずれかのトポロジフィルターを選択します。
 - アプリケーションの送信元: インタフェーストラフィック1分 - アプリケーションの送信元 - 上位Nテーブルレポートが起動します。
 - アプリケーションの送信先: インタフェーストラフィック1分 - アプリケーションの送信先 - 上位Nテーブルレポートが起動します
 - アプリケーションの会話: インタフェーストラフィック1分 - アプリケーションの会話 - 上位Nテーブルレポートが起動します
- c. [選択を確認] をクリックします。

• **上位のサービスのタイプ**

- a. [サービスのタイプ] を選択します。

注: NNM iSPI Performance for Trafficでは、サービスのタイプのリストはアルファベット順にソートされます。

NNM iSPI Performance for Trafficによって、レポートデータを分析するためのサービスのタイプが設定されます。

- b. 選択したサービスのタイプにマップされているトラフィックにフィルターを適用するには、次のいずれかのトポロジフィルターを選択します。

- ToSのアプリケーション: インタフェーストラフィック1分 - ToSのアプリケーション - 上位Nテーブルレポートを起動します。
 - ToSの送信元: インタフェーストラフィック1分 - ToSの送信元 - 上位Nテーブルレポートが起動します。
 - ToSの会話: インタフェーストラフィック1分 - ToSの会話 - 上位Nテーブルレポートが起動します。
- c. **[選択を確認]** をクリックします。
- **上位送信先ポート**
- a. **[送信先ポート]** を選択します。

注: NNM iSPI Performance for Trafficでは、送信先ポートのリストはアルファベット順にソートされません。

NNM iSPI Performance for Trafficによって、レポートデータを分析するよう選択した送信先ポートが設定されます。

- b. 選択した送信先ポートにマップされているトラフィックにフィルターを適用するには、以下のいずれかのトポロジフィルターを選択します。
- 送信先ポートの送信元: インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートテーブルの上位送信元のレポートが起動します。
 - 送信先ポートの送信先: インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートテーブルの上位送信先のレポートが起動します。
 - 送信先ポートの会話: インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートテーブルの上位会話のレポートが起動します。
- c. **[選択を確認]** をクリックします。

上位Nテーブル分析レポートのデフォルトオプションは上位インタフェースです。上位Nテーブル分析レポートを起動するたびに、このオプションがNNM iSPI Performance for Trafficで自動的に選択されます。[トポロジフィルター] タブまたはドリルダウンオプションを使用してアプリケーション名またはサービスのタイプをトポロジフィルターに選択した場合、対応するレポートタイプ (上位アプリケーションまたは上位ToS) が「上位Nテーブル分析」レポートの次回起動時にNNM iSPI Performance for Trafficによって自動的に選択されます。

上位Nテーブル分析レポートの[実行プロンプト] リンクを使用して、トポロジフィルターを設定できます。いったん選択したフィルターは、リセット機能を使用してのみ削除できます。ただし、レポート用に選択できるフィルターの種類は、レポートに表示されるデータのタイプに応じて異なります。たとえば、上位ToSレポートで[アプリケーション名]としてトポロジフィルターを設定した場合でも、[アプリケーション名]は上位ToSレポートのトポロジセクターに含まれていないため、NNM iSPI Performance for Trafficは設定したフィルターを使用しません。

特定のレポートで、どのフィールドに対してフィルターを適用できるかを確認するには、該当するレポートのコンテキスト内でトポロジセクターを起動します。つまり、該当するレポートを起動してから、[プロンプト実行] リンクを使ってトポロジセクターを起動します。

BIポータルで1分間上位Nテーブルレポートをリストするには、以下の手順を実行します。

デフォルトでは、インタフェーストラフィック1分上位NのレポートはBIサーバー共有フォルダで非表示です。NPSのホームページで**[BIサーバー]**を選択し、**[共有フォルダ] > [iSPIトラフィック]**を選択し、次に**[インタフェーストラフィック (1分)]** フォルダを選択しても、これらのフォルダは表示されません。

共有フォルダでこれらのレポートを表示するには、以下の手順を実行します。

1. NPSホームページで**[BIサーバー]**をクリックします。
2. **[ポータル]**をクリックしてHPE NNM iSPI Performance BI Portalを起動します。



3. [My Area Options] > [My Preferences] をクリックします。
4. [Show hidden entries] オプションを選択します。
5. [OK] をクリックします。

インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位アプリケーションのレポート

インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位会話のレポートでは、ネットワーク全体における上位アプリケーションが線グラフで特定のToS値に対して表示されます。このレポートは、NPSの状況依存ナビゲーション機能を使用して生成されます。そのため、まずトラフィック (1分間) 上位TOS (サービスのタイプ) のレポートを起動して、ToS値を選択した後、このレポートを起動することをお勧めします。レポートでは、選択したToS値に対する上位アプリケーションが表示されます。

たとえば、ToS値として25を選択し、「ボリューム-バイト数 (入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、この25というToS値によって特徴付けられるネットワークトラフィックに影響を与えた、データが最大量の上位アプリケーションが表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名] としてレポートに表示されません。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位アプリケーションのレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = アプリケーション名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位会話のレポート

インタフェーストラフィック (1分) ToSの上位会話のレポートでは、ネットワーク全体における上位話者 (送信元と送信先のペア) が特定のToS値に対して表示されます。このレポートは、NPSの状況依存ナビゲーション機能を使用して生成されます。そのため、まずトラフィック (1分間) 上位TOS (サービスのタイプ) のレポートを起動して、ToS値を選択した後、このレポートを起動することをお勧めします。デフォルトにより、このレポートには、送信先ホストのみでグループ化されたデータが表示されます。ただし、(元の「グループ化」メトリックである送信先ホスト名を保持する一方で) 送信先ホスト名を「グループ化」メトリックとして追加した場合は、送信元と送信先のペアごと、つまり各会話に対して、上位N値を表示できます。

たとえば、ToS値として25を選択し、「ボリューム-バイト数 (入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、ToS値が25のネットワークトラフィックに影響を与えている上位話者が表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素(送信元、送信先、およびアプリケーション)を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されず。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック(1分) ToSの上位会話のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信先ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数(入力)(合計)、ボリューム-バイト数(出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

インタフェーストラフィック(1分)アプリケーションの上位会話のレポート

インタフェーストラフィック(1分)アプリケーションの上位会話のレポートでは、ネットワーク全体における上位話者(送信元と送信先のペア)が線グラフで特定のアプリケーションに対して表示されます。このレポートは、NPSの状況依存ナビゲーション機能を使用して生成されます。そのため、まずトラフィック(1分間)上位アプリケーションのレポートを起動して、アプリケーションを選択した後、このレポートを起動することをお勧めします。デフォルトにより、このレポートには、送信先ホストのみでグループ化されたデータが表示されます。ただし、「元の「グループ化」メトリックである送信先ホスト名を保持する一方で」送信先ホスト名を「グループ化」メトリックとして追加した場合は、送信元と送信先のペアごと、つまり各会話に対して、上位N値を表示できます。

たとえば、アプリケーションとしてSNMPを選択し、「ボリューム-バイト数(入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数(出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、SNMPネットワークトラフィックに影響を与える上位話者が表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素(送信元、送信先、およびアプリケーション)を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されず。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック(1分)アプリケーションの上位会話のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信先ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数(入力)(合計)、ボリューム-バイト数(出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

インタフェーストラフィック(1分)アプリケーションの上位送信先のレポート

インタフェーストラフィック(1分)アプリケーションの上位送信先のレポートでは、ネットワーク全体における上位ホスト(異なるホストからデータパケットを受信するホスト)が線グラフで特定のアプリケーションに対して表示されます。このレポートは、NPSの状況依存ナビゲーション機能を使用して生成されます。そのため、まずトラフィック(1分間)上位アプリケーションのレポートを起動して、アプリケーションを選択した後、このレポートを起動することをお勧めします。レポートでは、選択したアプリケーションに対する上位送信先ホストが表示されます。

たとえば、アプリケーションとしてSNMPを選択し、「ボリューム-バイト数(入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数(出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、SNMPに対して最大量のデータ(バイト数)を受信したホストが表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素(送信元、送信先、およびアプリケーション)を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック(1分)アプリケーションの上位送信先のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信先ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数(入力)(合計)、ボリューム-バイト数(出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

インタフェーストラフィック(1分)アプリケーションの上位送信元のレポート

インタフェーストラフィック(1分)アプリケーションの上位送信元のレポートでは、特定のアプリケーションにマップされているフローパケットを生成する、ネットワーク全体における上位送信元ホスト(データパケットを送信するホスト)が表示されます。このレポートは、NPSの状況依存ナビゲーション機能を使用して生成されます。そのため、まずトラフィック(1分間)上位アプリケーションのレポートを起動して、アプリケーションを選択した後、このレポートを起動することをお勧めします。レポートでは、選択したアプリケーションに対する上位送信元ホスト線グラフが表示されます。

たとえば、アプリケーションとしてSNMPを選択し、「ボリューム-バイト数(入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数(出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、最大量のSNMPトラフィックを送信した上位ホストが表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素(送信元、送信先、およびアプリケーション)を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保

持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応 インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック(1分)アプリケーションの上位送信元のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信元ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

インタフェーストラフィック(1分) ToSの上位送信元のレポート

インタフェーストラフィック(1分) ToSの上位送信元のレポートでは、特定のToS値を持つフローパケットを生成する、ネットワーク全体における上位送信元ホスト(データパケットを送信するホスト)が表示されます。このレポートは、NPSの状況依存ナビゲーション機能を使用して生成されます。そのため、まずトラフィック(1分間)上位TOS(サービスのタイプ)のレポートを起動して、ToS値を選択した後、このレポートを起動することをお勧めします。レポートでは、選択したToS値に対する上位送信元ホストの線グラフが表示されます。

たとえば、ToS値として25を選択し、「ボリューム-バイト数(入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数(出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、ToS値が25のフローパケットに対して最大量のデータ(バイト数)を送信した上位ホストが表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素(送信元、送信先、およびアプリケーション)を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応 インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック(1分) ToSの上位送信元のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信元ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

インタフェーストラフィック(1分) 上位アプリケーションのレポート

インタフェーストラフィック(1分) 上位アプリケーションのレポートには、ネットワーク全体でネットワークトラフィックに影響を与える上位Nアプリケーションを線グラフの形式で表示します。

NNM iSPI Performance for Trafficには、事前定義されたアプリケーションディレクトリがあります。NNM iSPI Performance for Trafficの設定フォームを使用すると、既存のアプリケーション定義を変更したり、新しいアプリケーション定義を作成したりすることが可能です。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名] としてレポートに表示されず。上記の処理は、フロー対応 インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) 上位アプリケーションレポートでは、他のレポートでは使用できない以下の帯域幅メトリックを追加に選択できます。

- 帯域幅 - Mbps (入力) (最小)
- 帯域幅 - Mbps (入力) (最大)
- 帯域幅 - Mbps (入力) (平均)
- 帯域幅 - Mbps (出力) (最小)
- 帯域幅 - Mbps (出力) (最大)
- 帯域幅 - Mbps (出力) (平均)
- 帯域幅使用率 (最小)
- 帯域幅使用率 (最大)
- 帯域幅使用率 (平均)

インタフェーストラフィック (1分) 上位アプリケーションのレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = アプリケーション名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム - バイト数 (入力) (合計)、ボリューム - バイト数 (出力) (合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

インタフェーストラフィック (1分) 上位会話のレポート

会話とは、2つのホスト間におけるデータのフローを意味します。NNM iSPI Performance for Traffic上位会話レポートを使用すると、環境内における上位話者を監視できます。

デフォルトで、インタフェーストラフィック (1分) 上位会話のレポートには、データパケットを受信する (ネットワーク全体における) 上位Nホストが表示されます。ただし、(元の「グループ化」メトリックである送信先ホスト名を保持する一方で) 送信元ホスト名を「グループ化」メトリックとして追加した場合は、送信元と送信先のペアごと、つまり各会話に対して、トラフィックパフォーマンスインジケータの上位N値を表示できます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名] としてレポートに表示されず。上記の処理は、フロー対応 インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) 上位会話のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信先ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

インタフェーストラフィック (1分) 上位送信先のレポート

インタフェーストラフィック (1分) 上位送信先のレポートは、上位Nテーブルレポートです。このレポートでは、データパケットを受信する(ネットワーク全体における)上位Nホストが線グラフの形式で表示されます。

たとえば、「ボリューム-バイト数 (入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、最大量のデータ(バイト数)を受信した上位Nホスト(データパケットの受信者)のホスト名が表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素(送信元、送信先、およびアプリケーション)を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) 上位送信先のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信先ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

インタフェーストラフィック (1分) 上位インタフェースのレポート



インタフェーストラフィック (1分) 上位インタフェースのレポートでは、選択したメトリックによってフロー対応のインタフェースまたはノードをランク付けします。極端な状態で実行されたインタフェースまたはノードを特定するには、このレポートを使用します。このレポートを使用して、使用率のレベルが異常な要素の履歴データを分析できます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

インタフェーストラフィック (1分) 上位インタフェースのレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- 要素ごとのグループ化 = 修飾インタフェース名
- 開始日/時間 = デフォルトの時間範囲およびデータベースのデータによって異なる
- 時間範囲 = 過去1時間
- 時間 = すべて
- 曜日 = すべて

- メトリック= ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション= 上位10

このレポートでは、デフォルトで修飾 インタフェース名 ごとにデータがグループ化されます。複数のグループ化属性を選択するには、 ([新しいグループ化を追加]) ボタンを使用します。グループ化属性を削除するには、 ([グループ化を削除]) ボタンを使用します。

インタフェーストラフィック (1分) 上位送信元のレポート

インタフェーストラフィック (1分) 上位送信元のレポートでは、異なる送信先にデータパケットを送信する (ネットワーク全体における) 上位Nホストが線グラフの形式で表示されます。

たとえば、「ボリューム-バイト数 (入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、最大量のデータ (バイト数) を送信した上位Nホスト (データパケットの送信者) のホスト名が表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応 インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) 上位ソースのレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信元ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック= ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション= 上位10

インタフェーストラフィック (1分) 上位ToS (サービスのタイプ) のレポート

インタフェーストラフィック (1分) 上位ToS (サービスのタイプ) レポートでは、ネットワーク全体においてトラフィックに最も影響を与えている要素が、ToS (サービスのタイプ) 値に基づいて表示されます。

たとえば、「ボリューム-バイト数 (入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、データ量 (バイト数) が最大であるフローパケット (受信および送信) のToS値が表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

上位ToS値をクリックしてフィルターを設定すると、より詳細な分析を実行することができます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[-1]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応 インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック(1分)上位 ToS (サービスのタイプ) のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = サービスのタイプ
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

インタフェーストラフィック(1分)上位送信先ポートのレポート

インタフェーストラフィック(1分)上位送信先ポートのレポートには、データパケットを受信する、ネットワーク全体での上位N送信先ポート¹

ランク付けして表示する

件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素(送信元、送信先、およびアプリケーション)を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[-1]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック(1分)上位送信先ポートのレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信先ポート
- 時間範囲 = 過去1日
- 粒度 = 1時間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

インタフェーストラフィック(1分)送信先ポートの上位送信元のレポート

デフォルトではこのレポートのデータ収集は無効化されています。このレポートのデータ収集を有効化すると、NNM iSPI Performance for Trafficのパフォーマンスに影響する可能性があります。このレポートのデータ収集を有効化するには、以下の手順を実行してください。

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。
2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

¹データパケットの受信者


```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

3. 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%TrafficDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

```
%NNMDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%NNMDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

4. nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。

5. 以下の行を追加します。

```
topn.subtypes.dstport=true
```

```
enable.srcordst.dstport=true
```

6. nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。

7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

このレポートのデータ収集を無効化するには、以下の手順を実行してください。

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。

2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

3. 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%TrafficDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

```
%NNMDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%NNMDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

4. nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。

5. 以下の行を削除します。

```
topn.subtypes.dstport=true
```

```
enable.srcondst.dstport=true
```

6. nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。

7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

上記の手順を使用してデータ収集を有効化または無効化すると、以下の3つのレポートに適用されます。

- インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信先のレポート
- インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信元のレポート
- インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位会話のレポート

インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信元のレポートは上位Nテーブルレポートです。このレポートでは、特定の送信先ポートにフローパケットを送信する、ネットワーク全体における上位送信元ホスト(データパケットを送信するホスト)の表形式データが表示されます。

たとえば、送信先ポートとして160を選択し、「ボリューム-バイト数 (入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、送信先ポート160にデータパケットを送信する上位送信元が表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素 (送信元、送信先、およびアプリケーション) を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名] としてレポートに表示されず。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信元のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信元ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信先のレポート

デフォルトではこのレポートのデータ収集は無効化されています。このレポートのデータ収集を有効化すると、NNM iSPI Performance for Trafficのパフォーマンスに影響する可能性があります。このレポートのデータ収集を有効化するには、以下の手順を実行してください。

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。
2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

3. 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%TrafficDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

```
%NNMDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%NNMDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

Linuxの場合

/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf

4. nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。

5. 以下の行を追加します。

```
topn.subtypes.dstport=true
```

```
enable.srcordst.dstport=true
```

6. nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。

7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

このレポートのデータ収集を無効化するには、以下の手順を実行してください。

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。

2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

3. 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%TrafficDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

```
%NNMDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%NNMDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

4. `nms-traffic-leaf.address.properties`をテキストエディターで開きます。

5. 以下の行を削除します。

```
topn.subtypes.dstport=true
enable.srcordst.dstport=true
```

6. `nms-traffic-leaf.address.properties`ファイルを保存して閉じます。

7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、`%TrafficInstallDir%`は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、`%NNMInstallDir%`は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

上記の手順を使用してデータ収集を有効化または無効化すると、以下の3つのレポートに適用されます。

- インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信先のレポート
- インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信元のレポート
- インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位会話のレポート

インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信先のレポートは上位Nテーブルレポートです。このレポートでは、特定の送信先ポートでフローパケットを受信する、ネットワーク全体における上位送信先ホスト(データパケットを受信するホスト)の表形式データを表示します。

たとえば、送信先ポートとして160を選択し、「ボリューム-バイト数 (入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数 (出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、送信先ポートが160のネットワークトラフィック上でデータパケットを受信する上位送信先が表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素(送信元、送信先、およびアプリケーション)を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位送信先のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信先ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数 (入力)(合計)、ボリューム-バイト数 (出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位会話のレポート

デフォルトではこのレポートのデータ収集は無効化されています。このレポートのデータ収集を有効化すると、NNM iSPI Performance for Trafficのパフォーマンスに影響する可能性があります。このレポートのデータ収集を有効化するには、以下の手順を実行してください。

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。
2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

3. 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%TrafficDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

```
%NNMDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%NNMDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

4. nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。
5. 以下の行を追加します。

```
topn.subtypes.dstport=true
```

6. nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。

7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

このレポートのデータ収集を無効化するには、以下の手順を実行してください。

1. Windowsの場合は管理者として、Linuxの場合はrootとしてリーフコレクターシステムにログオンします。
2. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを停止します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstop.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstop.ovpl
```

3. 以下のディレクトリに移動します。

Windowsの場合

```
%TrafficDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%TrafficDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

```
%NNMDataDir%\nmsas\traffic-leaf\conf
```

この例では、%NNMDataDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのデータディレクトリです。

Linuxの場合

```
/var/opt/OV/nmsas/traffic-leaf/conf
```

4. nms-traffic-leaf.address.propertiesをテキストエディターで開きます。
5. 以下の行を削除します。

```
topn.subtypes.dstport=true
```

6. nms-traffic-leaf.address.propertiesファイルを保存して閉じます。

7. 以下のコマンドを実行して、リーフコレクターを再起動します。

Windowsの場合

```
%TrafficInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%TrafficInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされていない場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

```
%NNMInstallDir%\traffic-leaf\bin\nmstrafficleafstart.ovpl
```

この例では、%NNMInstallDir%は、リーフコレクターがNNMiと同じシステムにインストールされている場合の、NNM iSPI Performance for Trafficのインストールディレクトリです。

Linuxの場合

```
/opt/OV/traffic-leaf/bin/nmstrafficleafstart.ovpl
```

インタフェーストラフィック (1分) 送信先ポートの上位会話のレポートは上位Nテーブルレポートです。このレポートでは、特定の送信先ポートのネットワーク全体における上位話者の表形式データを表示します。デフォルトで、

このレポートには、送信先ホスト名のみでグループ化されたデータが表示されます。ただし、送信元ホスト名を「グループ化」メトリックとして追加する場合は、各会話に対して上位N値を表示できます。

たとえば、送信先ポートとして160を選択し、「ボリューム-バイト数(入力)(合計)」メトリックと「ボリューム-バイト数(出力)(合計)」メトリックを使用してレポートを生成した場合、送信先ポートが160のネットワークトラフィックに影響を与える上位話者が表示されます。

ランク付けして表示する件数には、5、10、25、50、または100の中から選択できます。レポートでは、選択したメトリックの上位Nレポートまたは下位Nレポートを表示できます。選択した下位Nに対して、レポートでは、NNM iSPI Performance for Trafficによって保有された上位影響要素データからの下位Nレコードが表示されます。

NNM iSPI Performance for Traffic は、インタフェースごとにネットワークトラフィックに対する、上位の影響要素(送信元、送信先、およびアプリケーション)を計算します。上位の影響要素は1分ごとに計算され、データは保持されます。ネットワークトラフィックへの影響が少ない要素に関するデータは、[匿名]としてレポートに表示されます。上記の処理は、フロー対応インタフェースごとに実行されます。

インタフェーストラフィック(1分)送信先ポートの上位会話のレポートは、以下の値がデフォルト設定になります。

- グループ化する要素 = 送信先ホスト名
- 時間範囲 = 過去1時間
- 粒度 = 5分間
- メトリック = ボリューム-バイト数(入力)(合計)、ボリューム-バイト数(出力)(合計)
- 上位Nのオプション = 上位10

用語集

ドキュメントのフィードバックを送信

このドキュメントに関するご意見については、電子メールでドキュメントチームまでご連絡ください。このシステムで電子メールクライアントが設定されていれば、このリンクをクリックすることで、以下の情報が件名に記入された電子メールウィンドウが開きます。

インタフェーストラフィック (1分) レポートのオンラインヘルプ (Network Node Manager iSPI Performance for Traffic Software 10.30) に関するフィードバック

電子メールの本文にご意見、ご感想を記入の上、[送信] をクリックしてください。

電子メールクライアントが利用できない場合は、上記の情報をコピーしてWebメールクライアントの新規メッセージに貼り付け、network-management-doc-feedback@hpe.com までお送りください。

フィードバックをお寄せください