

Peregrine

# AssetCenter



## Personalizzazione

© Copyright 2005 Peregrine Systems, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Le informazioni contenute nel presente documento sono proprietà di Peregrine Systems, Incorporated, e possono essere utilizzate o comunicate soltanto con autorizzazione scritta di Peregrine Systems, Inc. Per la riproduzione di tutto o parte del manuale è necessario l'accordo scritto di Peregrine Systems, Inc. La presente documentazione menziona vari prodotti ed i relativi marchi. La maggior parte dei prodotti sono marchi depositati dai loro rispettivi proprietari.

Peregrine Systems ® e AssetCenter ® sono marchi depositati della Peregrine Systems, Inc.

I software descritti nel manuale vengono forniti con un contratto di licenza tra Peregrine Systems, Inc., e l'utente finale; devono pertanto essere utilizzati secondo i termini di questo contratto. Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate senza preavviso e non obbligano a nulla la Peregrine Systems, Inc. Contattare il servizio clientela della Peregrine Systems, Inc. per verificare la data dell'ultima versione del documento.

I nomi di persone e di aziende citate nel manuale, nel database fornito a titolo di esempio o nelle visite guidate sono fittizi e destinati ad illustrare l'utilizzazione dei programmi. Qualsiasi somiglianza con aziende o persone esistenti o esistite è una pura coincidenza.

Per qualsiasi informazione tecnica su questo prodotto o per richiedere ulteriore documentazione su un prodotto di cui si possiede la licenza, contattare il servizio clientela della Peregrine Systems, Inc. inviando un e-mail al seguente indirizzo: [support@peregrine.com](mailto:support@peregrine.com).

Per qualsiasi commento o suggerimento sul presente documento, contattare l'ufficio che si occupa delle pubblicazioni tecniche della Peregrine Systems, Inc. inviando un e-mail al seguente indirizzo: [doc\\_comments@peregrine.com](mailto:doc_comments@peregrine.com).

Questa edizione viene applicata alla versione 4.4 del programma coperto dal contratto di licenza.

AssetCenter

Peregrine Systems, Inc.  
3611 Valley Centre Drive San Diego, CA 92130  
858.481.5000  
Fax 858.481.1751  
[www.peregrine.com](http://www.peregrine.com)



# Sommario

PEREGRINE

<b>Introduzione</b>	<b>9</b>
A cosa serve il manuale	9
A chi si rivolge il presente manuale	9
Contenuto del manuale	10
<b>I. Personalizzazione dei client</b>	<b>13</b>
<b>Capitolo 1. Personalizzazione di una stazione client</b>	<b>15</b>
Attivazione dei moduli	15
Personalizzazione della barra degli strumenti	16
Configurazione delle schede	19
Opzioni generiche	21
Personalizzazione dei pulsanti	22
Configurazioni utente	24
<b>Capitolo 2. Uso delle viste</b>	<b>27</b>
Definizione di una vista	28
Creazione delle viste	29
Visualizzazione delle viste	29
Eliminazione di una vista	30
Modifica di una vista	30
Editare una vista	31
Associazione di una vista ad un pulsante in uno schermo	31

<b>II. Personalizzazione dei database</b> . . . . .	<b>33</b>
<b>Capitolo 3. Personalizzazione del database</b> . . . . .	<b>35</b>
Personalizzare gli oggetti esistenti . . . . .	35
Creazione dei nuovi oggetti . . . . .	48
Personalizzazione in un database di prova . . . . .	71
Personalizzazione eseguita contemporaneamente da più operatori . . . . .	76
<b>Capitolo 4. Opzioni del database</b> . . . . .	<b>107</b>
Per configurare le opzioni del database . . . . .	107
Finestra di configurazione delle opzioni del database . . . . .	108
<b>Indice</b> . . . . .	<b>119</b>



# Lista delle Figure

**PEREGRINE**

1.1. Configurazione delle schede dei dettagli . . . . .	20
2.1. Elementi memorizzati di una vista . . . . .	28
3.1. AssetCenter Database Administrator - finestra principale . . . . .	37
3.2. Personalizzazione da parte di più operatori - processo semplificato . . . . .	79





# Lista delle Tabelle

**PEREGRINE**

3.1. Tag HTML utilizzati nella guida dei campi e dei collegamenti . . . .	44
3.2. Caratteri riservati . . . . .	45
3.3. Personalizzazione di un database - Tabelle da prendere in considerazione . . . . .	98
4.1. Opzioni del database - Descrizione delle opzioni disponibili . . . .	109







# Introduzione

PEREGRINE

---

## A cosa serve il manuale

Il presente manuale spiega come personalizzare AssetCenter per quanto concerne:

- dell'interfaccia di una stazione client
- di un database

---

## A chi si rivolge il presente manuale

Il presente manuale è destinato a:

- Gli utenti di AssetCenter che desiderano personalizzare l'interfaccia.
- Gli amministratori di AssetCenter che desiderano personalizzare un database AssetCenter.

# Contenuto del manuale

## Capitolo Personalizzazione di una stazione client

Il presente capitolo spiega come personalizzare l'interfaccia di AssetCenter al livello delle stazioni di lavoro utente:

- Moduli attivati
- Barra degli strumenti
- Schede
- Opzioni generiche
- Pulsanti

## Capitolo Uso delle viste

Il presente capitolo illustra la creazione, la visualizzazione, l'eliminazione o la modifica delle viste e il modo in cui è possibile associarle a dei pulsanti.

## Capitolo Personalizzazione del database

Il presente capitolo spiega come personalizzare un database AssetCenter:

- Personalizzazione degli oggetti esistenti
- Creazione di nuovi oggetti
- Preparazione di una personalizzazione in un database di prova
- Gestione della personalizzazione

## Capitolo Opzioni del database

Il presente capitolo spiega come configurare le opzioni di un database. Esse sono comuni a tutte la stazioni client che si connettono al database.

# Convenzioni utilizzate in questo manuale

Le convenzioni tipografiche che vengono utilizzate nel presente manuale sono le seguenti:

Convenzione	Descrizione
Codice Java Script	Esempio di codice o di comando

Convenzione	Descrizione
Carattere fisso	Comando DOS, parametro di funzione o di formattazione dati.
...	Parte di codice o di comando omessa.
<b>NOTA:</b>	Nota di valore informativo
Ulteriori informazioni...	
<b>IMPORTANTE:</b>	Informazione importante per l'utente
Fare attenzione...	
<b>SUGGERIMENTO:</b>	Suggerimento
Suggerimenti...	
<b>ATTENZIONE:</b>	Informazione estremamente importante per l'utente
Attenzione	
Oggetto	Oggetto dell'interfaccia grafica di AssetCenter: un menu, una voce di menu, una scheda o un pulsante.

Vengono adoperate inoltre anche le seguenti convenzioni:

- Le fasi, che si invita a seguire secondo un preciso ordine, vengono presentate sotto forma di lista non ordinata. Per esempio:
  - 1 Prima fase
  - 2 Seconda fase
  - 3 Terza e ultima fase
- Tutte le illustrazioni e le tabelle sono numerate a seconda del capitolo in cui si trovano e del loro ordine di comparsa all'interno di tale capitolo. Per esempio, il titolo della quarta tabella del capitolo due avrà come prefisso Tabella 2-4.





# PARTE | Personalizzazione dei client





# 1 | Personalizzazione di una stazione client

CAPITOLO

In questo capitolo si imparerà a personalizzare l'ambiente di lavoro.

Si imparerà dunque a:

- Selezionare soltanto le funzionalità utili,
- Personalizzare l'organizzazione delle informazioni all'interno delle finestre,
- Definire le opzioni per adattare al meglio l'interfaccia alle proprie necessità.

Ogni utente AssetCenter può parametrizzare l'utilizzo del programma sul proprio computer, indipendentemente dalle altre stazioni.

Se si desidera ritrovare la configurazione predefinita delle schermate (finestre che descrivono una tabella), annullare le opzioni di personalizzazione per la sessione in corso selezionando il menu Strumenti/ Reinizializzazione delle schermate.

---

## Attivazione dei moduli

AssetCenter consente di semplificare i moduli attivi su una stazione di lavoro. Ogni modulo include un certo numero di funzionalità e si declina nell'interfaccia grafica attraverso menu, schermate, procedure guidate.

Disattivando alcuni moduli non necessari, si semplifica direttamente l'interfaccia del software.

L'attivazione dei moduli da attivare viene effettuata su e per ogni stazione di lavoro client mediante il menu File/ Attivazione dei moduli.

Per abilitare o disabilitare un modulo, utilizzare una delle seguenti procedure:

- 1 Fare clic sull'icona del modulo.
- 

 **NOTA:**

È inoltre possibile navigare nell'elenco dei moduli mediante i tasti con freccia, quindi premere la barra spaziatrice.

---

- 2 Convalidare queste modifiche facendo clic su OK.
- 


## Personalizzazione della barra degli strumenti

Questa sezione spiega come personalizzare la barra degli strumenti d'AssetCenter.



# Aggiunta di un pulsante alla barra degli strumenti

- 1 Selezionare il menu Strumenti/ Personalizza la barra degli strumenti.



- 2 Selezionare la categoria dello strumento da aggiungere.  
AssetCenter visualizza nel riquadro Strumenti i pulsanti corrispondenti alla categoria selezionata. Il riquadro Descrizione fornisce la descrizione del pulsante selezionato.
- 3 Nel riquadro Strumenti, selezionare il pulsante desiderato e trascinarlo sulla barra degli strumenti, nella posizione in cui si desidera inserirlo.  
AssetCenter inserisce il pulsante nella barra degli strumenti e, se è necessario, lo ridimensiona.

# Rimozione di un pulsante dalla barra degli strumenti

Selezionare un pulsante e trascinarlo fuori dalla barra degli strumenti. AssetCenter elimina il pulsante dalla barra degli strumenti e, se necessario, la ridimensiona.

## Spostamento di un pulsante all'interno della barra degli strumenti

Selezionare il pulsante e trascinarlo in un'altra posizione nella barra degli strumenti. AssetCenter sposta il pulsante e, se necessario, lo ridimensiona.

## Aggiunta di un separatore nella barra degli strumenti

Selezionare il pulsante prima del quale si desidera inserire un separatore. Poi trascinarlo nella metà destra (metà inferiore se la barra degli strumenti è in posizione verticale). AssetCenter aggiunge un separatore prima del pulsante e, se necessario, ridimensiona la barra.



Il separatore è consentito solo tra due pulsanti.

---

## Eliminazione di un separatore della barra degli strumenti

Selezionare il pulsante immediatamente prima del separatore e trascinarlo sul separatore. AssetCenter elimina il separatore dalla barra degli strumenti e, se necessario, ridimensiona la barra.


## Visualizzare la barra degli strumenti predefinita

AssetCenter viene fornito con una barra degli strumenti standard che è possibile ripristinare barrando la casella Barra degli strumenti standard.

Per ripristinare la personalizzazione della barra degli strumenti, deselegionare la casella.

# Modifica della posizione della barra degli strumenti

È possibile posizionare la barra degli strumenti nell'area di lavoro tramite la scheda Posizione della finestra di personalizzazione della barra degli strumenti.



Fare clic sul pulsante che designa la posizione della barra degli strumenti. Quest'ultima può essere spostata liberamente nell'area di lavoro scegliendo Barra degli strumenti mobile.


---

## Configurazione delle schede

Ogni client può selezionare l'elenco delle schede da visualizzare nei dettagli e l'ordine di visualizzazione. Gli altri computer non vengono influenzati da tali modifiche.

Per fare le modifiche, usare le opzioni Strumenti/ Configura le schede dal menu di scelta rapida oppure Strumenti/ Configura le schede dal menu generale, quando il cursore si trova nell'area delle schede.

**Figura 1.1. Configurazione delle schede dei dettagli**



- Per rendere visibile una scheda nascosta, è possibile anche fare clic due volte sul nome nell'elenco di sinistra.
- Per nascondere una scheda visibile, è possibile anche fare clic due volte sul nome nell'elenco di destra.
- Per stabilire l'organizzazione delle schede visibili, selezionarne una e spostarla facendo clic sulle frecce verticali. La scheda più alta appare a sinistra nella finestra dei dettagli.

# Opzioni generiche

Le opzioni di AssetCenter sono configurabili tramite il menu Modifica/ Opzioni.

---

 **NOTA:**

Queste opzioni sono associate alla stazione di lavoro per le quali sono state definite o all'utente (quindi al rispettivo login) che le ha definite durante una sessione di lavoro. Le opzioni che si applicano alla stazione di lavoro sono quelle accessibili fuori connessione di un utente.

---

Per sapere a cosa corrisponde un'opzione e come completarla:

- 1 Visualizzare la finestra delle opzioni (Modifica/ Opzioni).
- 2 Selezionare l'opzione in questione.
- 3 Consultare il campo Descrizione che figura nella finestra delle opzioni.

Per modificare un'opzione:

- 1 Visualizzare la finestra delle opzioni (Modifica/ Opzioni).
  - 2 Selezionare l'opzione da modificare.
  - 3 Fare clic nella colonna Valore.
  - 4 Immettere un valore nell'elenco (se viene presentato un elenco) o immettere un valore con la tastiera.
- 

 **NOTA:**

Le modifiche apportate alla finestra delle opzioni vengono registrate appena si fa clic su OK.

---

## Funzionamento dei pulsanti

- **Reinializza:** riattribuisce il valore per default a tutte le opzioni e salva la reinializzazione.
- 

 **ATTENZIONE:**

Non è possibile annullare la reinializzazione.

Non è possibile reinializzare un sottoinsieme di opzioni.

---

- **Applica:** salva il valore di tutte le opzioni ma non chiude la finestra.

---

 **ATTENZIONE:**

Non è possibile annullare questa operazione.

- Ok: salva il valore di tutte le opzioni e chiude la finestra.

## Informazioni per l'amministratore

Esistono vari tipi di opzioni:

- Le opzioni indipendenti dai database.  
I valori vengono memorizzati sul disco rigido della stazione che definisce le opzioni.
- Le opzioni dipendenti da un database.  
I valori vengono memorizzati nel database e associati al login utilizzato al momento della modifica delle opzioni.  
Qualsiasi utente si connetta al database su una stazione diversa ma con lo stesso login ritroverà gli stessi valori attribuiti alle opzioni.

---

 **SUGGERIMENTO:**




Per sapere se un'opzione è indipendente dai database:

- 1 Avviare AssetCenter senza connettersi a un database.
  - 2 Visualizzare la finestra delle opzioni (Modifica/ Opzioni).
  - 3 Consultare l'elenco delle opzioni attive in questo contesto: sono le opzioni indipendenti dai database (e memorizzate sul disco rigido della macchina che modifica le opzioni).
- 

# Personalizzazione dei pulsanti

I pulsanti nelle finestre possono essere associati ai seguenti tipi di oggetto:

- Azioni
- Finestre
- Viste
- Moduli
- Report

La funzione principale del pulsante resta abilitata (ad esempio, il pulsante Duplica continua a duplicare record), tranne che per i pulsanti ,  e , che perdono la loro funzione principale quando vengono associati ad un oggetto.

L'oggetto viene associato:

- Prima delle funzioni principali dei pulsanti Nuovo e Duplica.
- Dopo le funzioni principali dei pulsanti Crea, Modifica e Crea/ Duplica.

In determinati casi, se l'oggetto associato non viene eseguito correttamente, la funzione principale del pulsante viene annullata.

## Prerequisiti

Per modificare i pulsanti ed associare loro un oggetto:

- 1 Visualizzare la finestra delle opzioni (Modifica/ Opzioni).
- 2 Selezionare l'opzione Modifica/ Attivare la personalizzazione dei pulsanti nelle finestre.
- 3 Impostare il valore su Sì.
- 4 Fare clic su OK.

## Associazione di un oggetto ad un pulsante

Per associare un oggetto ad un pulsante:

- 1 Visualizzare la finestra a cui appartiene il pulsante (ad esempio, Parco/ Computer).
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante da modificare e selezionare Personalizzazione dal menu di scelta rapida.
- 3 Selezionare l'oggetto da associare.
- 4 Fare clic su OK.

## Modifica dell'oggetto associato ad un pulsante

Per modificare l'oggetto associato ad un pulsante:

- 1 Visualizzare la finestra a cui appartiene il pulsante (ad esempio, Parco/ Computer).
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante da modificare e selezionare Modifica personalizzazione dal menu di scelta rapida.
- 3 Selezionare il nuovo oggetto da associare.

- 4 Fare clic su OK.

## Eliminazione dell'oggetto associato ad un pulsante

Per eliminare l'oggetto associato ad un pulsante:

- 1 Visualizzare la finestra a cui appartiene il pulsante (ad esempio, Parco/Computer).
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante da modificare e selezionare Elimina personalizzazione dal menu di scelta rapida.

---

### ATTENZIONE:

Non è necessario confermare l'eliminazione.

---

## Ulteriori informazioni

Le modifiche apportate su un pulsante vengono immediatamente salvate nel database. Non è necessario utilizzare il menu Amministrazione/ Salva la configurazione del database.

Gli oggetti visualizzati nella finestra della personalizzazione vengono ordinati in base al dominio funzionale.

AssetCenter Database Administrator consente anche di:

- Aggiungere nuovi pulsanti alle finestre
- Associare un oggetto ad un pulsante

Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai seguenti manuali:

- Il presente manuale, sezione [Pulsanti](#) [pag. 46].
- Il presente manuale, sezione [Personalizzazione dei pulsanti](#) [pag. 22].

---

## Configurazioni utente

Per impostazione predefinita, AssetCenter memorizza le preferenze utente (definite anche configurazioni utente) nella tabella amSysConfig. Quando si modificano le preferenze (opzioni, dimensioni delle finestre, moduli attivati,



configurazioni degli elenchi e dei sottoelenchi, filtri, viste e così via), viene automaticamente aggiornato il record corrispondente nel database.

Per evitare di dover aggiornare la configurazione, impostare una configurazione predefinita:

- Creare una configurazione utente appropriata personalizzando AssetCenter. Tale configurazione verrà utilizzata come configurazione predefinita.
- Selezionare il menu Amministrazione/ Elenco delle finestre.
- Selezionare la tabella amSysConfig.
- Selezionare e duplicare tutti i record la cui sezione inizia con utente.

---

 **NOTA:**

La duplicazione ha l'obiettivo di mantenere la configurazione utente originaria.

- 
- Creare un'azione per impostare il valore di EmployeeId nella tabella amSysConfig su 0. Questa operazione consente di specificare che la configurazione venga applicata a tutti gli utenti. A tale scopo, effettuare quanto segue:
    - Selezionare il menu Strumenti/ Azioni/ Modifica.
    - Fare clic sul pulsante Nuovo, definire un nome per l'azione (ad esempio, Config), selezionare amSysConfig come contesto e script come tipo.
    - Nella scheda Script, immettere lo script seguente:

```
Set [lEmplDeptId]=0
```
    - Completare la creazione facendo clic su Crea.
  - Eseguire questa operazione sui record duplicati in precedenza.
  - Per tutti gli utenti, definire un diritto di sola relativo alla tabella amSysConfig.

---

 **NOTA:**

Per ulteriori informazioni sulla definizione dei diritti utente, fare riferimento alla guida Amministrazione, capitolo Controllo dell'accesso al database.

---

---

 **IMPORTANTE:**

Questa procedura è valida esclusivamente per gli utenti non ancora collegati al database poiché non hanno un record nella tabella amSysConfig. Se ci si è già collegati al database, le preferenze vengono memorizzate nella tabella. L'unico modo per annullarle ed utilizzare la configurazione predefinita consiste nell'eliminazione dei record corrispondenti all'utente.

---




# 2 | Uso delle viste

CAPITOLO

Questo capitolo spiega come utilizzare le viste con AssetCenter.  
È possibile accedere all'elenco delle viste tramite il menu Strumenti/ Viste.

Figura 2.1. Elementi memorizzati di una vista



## Definizione di una vista

Una vista consente di memorizzare i parametri di visualizzazione di un elenco principale:

- La modalità di visualizzazione: ad elenco o con struttura ad albero.
- La modalità di visualizzazione: solo dettagli, solo elenco o elenco e dettagli.
- Il criterio di ordinamento.
- Il filtro applicato ed i valori di filtraggio.
- L'elenco e la larghezza delle colonne visibili.
- Le dimensioni della finestra.

Creare una vista è un mezzo semplice per creare degli stati che è necessario produrre regolarmente. Questo stato, una volta visualizzato, può essere stampato rapidamente con la stessa presentazione ad ogni volta.

Esempi

- Elenco degli asset non attribuiti con valore superiore a 5000 euro.
- Elenco di tutti gli uffici muniti di un fax, con visualizzazione del numero dell'ufficio, il modello del fax e il nome dell'utente.

---

## Creazione delle viste

- 1 Visualizzare un elenco con i parametri di visualizzazione da memorizzare.
- 2 Salvare questa vista con il menu Strumenti/ Viste/ Crea a partire dalla finestra corrente.

Qualsiasi utente d'AssetCenter con accesso alla tabella delle viste può creare una vista. Il creatore di una vista decide se la vista creata sarà accessibile agli altri utenti, selezionando o meno la casella Non condiviso. L'amministratore di AssetCenter può visualizzare, modificare ed eliminare le viste di tutti gli utenti, comprese quelle che gli utenti hanno deciso di non rendere pubbliche.

---

## Visualizzazione delle viste

Selezionare la vista tra tutte quelle visualizzate nel menu Strumenti/ Viste. Le viste a cui è possibile accedere sono quelle create in precedenza e quelle che l'amministratore ha deciso di condividere, a condizione che la casella Visibile nei menu (Nome SQL: bVisible) delle viste sia stata selezionata.

La vista verrà visualizzata riprendendo tutti i parametri memorizzati.


AssetCenter visualizza una nuova finestra, anche se un elenco con gli stessi record è già visualizzato. Nel titolo della finestra appare il nome della vista.

Una vista può essere sottomessa in precedenza all'esecuzione di una procedura guidata di query che permette di filtrare l'elenco dei record esposti in una vista prima della visualizzazione.

Per ulteriori informazioni sulle procedure guidate relative alle query, fare riferimento al manuale Utilizzazione avanzata, capitolo Procedure guidate, Esempio di creazione di una procedura guidata di query (QBE).

---

 **NOTA:**

L'elenco delle viste può inoltre essere visualizzato utilizzando il pulsante  della barra degli strumenti. Questo pulsante visualizza anche l'icona dell'ultima vista utilizzata.

---

## Eliminazione di una vista


- 1° metodo:
  - 1 Visualizzare la vista.
  - 2 Eliminarla utilizzando il menu Strumenti/ Viste/ Elimina vista corrente.
- 2° metodo:
  - 1 Selezionare il menu Strumenti/ Viste/ Modifica per visualizzare la tabella delle viste.
  - 2 Selezionare la vista che si desidera eliminare.
  - 3 Fare clic su Elimina.

## Modifica di una vista

- 1 Visualizzare la vista.
- 2 Modificare i parametri di visualizzazione.
- 3 Inserire le modifiche utilizzando il menu Strumenti/ Viste/ Modifica vista corrente.

## Editare una vista

L'amministratore accede all'elenco di tutte le viste create con il menu Strumenti/ Viste/ Modifica:



L'amministratore deve attribuire un valore a ogni campo nei dettagli della vista selezionata.

## Associazione di una vista ad un pulsante in uno schermo

Sono disponibili diversi modi per associare una vista al pulsante di una finestra.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai seguenti manuali:

- Questa guida, sezione [Personalizzazione dei pulsanti](#) [pag. 22].
- Il presente manuale, sezione [Pulsanti](#) [pag. 46].
- Il presente manuale, sezione [Personalizzazione dei pulsanti](#) [pag. 22].







# PARTE Personalizzazione dei database





# 3 Personalizzazione del database

CAPITOLO

AssetCenter Database Administrator permette di personalizzare un database per adattarla al funzionamento della propria azienda.

Solo un amministratore può eseguire gli adattamenti.

Le modifiche sono visibili a tutti gli utenti di AssetCenter. Tutti vedono così il database nello stesso modo, definito dall'amministratore. Quando il nome di un campo o di un collegamento è modificato dall'amministratore, il nuovo nome appare ovunque è utilizzato in AssetCenter, ad esempio nelle finestre degli elenchi, nelle finestre dei dettagli e al momento delle creazione delle query.

Le sezioni illustrano come personalizzare i diversi oggetti del database AssetCenter (tabelle, campi, collegamenti, indici, schermate, etc.):

- Oggetti esistenti.
- Nuovi oggetti.

---

## Personalizzare gli oggetti esistenti

AssetCenter Database Administrator autorizza una personalizzazione dei soli oggetti esistenti nel database. Onde evitare problemi durante l'utilizzo

di AssetCenter alcuni valori di oggetti e alcuni oggetti sono in sola lettura. È impossibile modificare le pagine di un dettaglio esistente.

Per personalizzare un oggetto del database, modificare il file di descrizione del database (**gbase.xml**).

Due casi di personalizzazione ben distinti sono possibili con AssetCenter Database Administrator:

- La personalizzazione prima della creazione del database.
  - La personalizzazione dopo la creazione del database.
- 

 **NOTA:**


L'unica differenza tra questi due casi consiste nel fatto che solo prima della creazione del database è possibile modificare le dimensioni dei campi di tipo Testo.

---

Per ognuno di questi due casi, sono possibili due livelli di personalizzazione:

- La personalizzazione di una tabella.
- La personalizzazione degli oggetti (campi, collegamenti, indici, finestre, pagine) di una tabella

Figura 3.1. AssetCenter Database Administrator - finestra principale



## Personalizzazione delle tabelle

Per personalizzare la tabella, è possibile modificare:

- Il campo Descrizione.
- Il campo Denominazione che contiene il nome della tabella come viene visualizzato in AssetCenter.
- Il campo Stringa che consente di costruire la stringa di rappresentazione di un record di questa tabella in AssetCenter.
- Il campo Validità si applica a tutti i record di una tabella del database. Consente di definire le condizioni di validità di creazione o di modifica di un record della tabella.
  - Se questo campo assume il valore Sì, un record della tabella può essere creato o modificato.
  - Se questo campo assume il valore No, un record della tabella non può essere né creato né modificato.

- Se questo campo assume il valore Procedura, è possibile definire una procedura che condiziona la validità della creazione o della modifica di un record della tabella.

Ad esempio, per le caratteristiche di tipo di immissione Numerico, è possibile vietare la creazione di una caratteristica se il valore massimo che la caratteristica può assumere è inferiore al valore minimo. Si avrà quindi la procedura seguente per il campo Validità della tabella con nome SQL amFeature:

```
if [seDataType] = 1 and [fMin] > [fMax] Then
Err.Raise(-1, "Il valore del campo 'minimum' deve essere inferiore a
l valore del campo 'maximum'.")
RetVal = FALSE
Else
RetVal = TRUE
End If
```

#### NOTA:

Se la creazione o la modifica di un record è invalidata dal valore del campo Validità per la tabella in questione, è opportuno visualizzare un messaggio d'errore esplicito mediante la funzione Basic standard Err.Raise per avvertire l'utente. Se non lo si fa, l'utente rischierà di non capire perché non può né modificare né creare il record.

Il campo Nome SQL non può essere modificato e contiene il nome SQL della tabella.


- L'opzione Può includere delle caratteristiche consente di includere delle caratteristiche in una tabella.  
Questa operazione è irreversibile.

## Personalizzazione degli oggetti

La seconda parte del riquadro di personalizzazione consente di elencare tutti gli oggetti di un dato tipo.


Quando si seleziona un oggetto nell'elenco, AssetCenter Database Administrator visualizza la descrizione dell'oggetto nella terza parte del riquadro di personalizzazione.


 **NOTA:**

L'icona  rossa rappresenta la chiave principale della tabella.

L'icona  gialla rappresenta una chiave esterna.

L'icona  rappresenta un campo facente parte di un indice.

L'icona  indica che il n-uplo costituito dai campi dell'indice può essere presente solo una volta nell'ambito della tabella.

L'icona  indica che il n-uplo costituito dai campi dell'indice può essere presente una sola volta all'interno della tabella, tranne il valore NULL che può essere presente un numero illimitato di volte.

L'icona  rappresenta un collegamento 1.

L'icona  rappresenta un collegamento n.

## Personalizzare un campo, un collegamento o un indice

### Personalizzazione con AssetCenter Database Administrator

Per questo tipo di oggetto, è possibile modificare:

Nella scheda Generale

- Il campo Denominazione.
- Il campo Descrizione.
- Il campo Dimensioni consente di specificare le dimensioni dei campi di tipo Testo. È accessibile solo nel caso della personalizzazione di un database prima della sua creazione o alla modifica di un file di descrizione di database. Le dimensioni sono limitate a 255 caratteri.

Nella scheda Procedure:

 **NOTA:**

Gli attributi che seguono sono presi in considerazione sia dall'interfaccia grafica che dagli strumenti esterni al momento dell'accesso al database, salvo indicazione contraria.

- Il campo Storicizzato: indica se le modifiche apportate al campo devono essere storicizzate e, eventualmente, a quali condizioni (grazie a una procedura).

- Il campo Sola lettura: indica se la modifica del campo nell'interfaccia grafica è vietata o meno e, eventualmente, a quali condizioni (grazie a una procedura).

 **NOTA:**

Questo attributo non è preso in considerazione quando si importano dati mediante strumenti esterni. Il modulo di importazione ne tiene conto solo in quanto non presenta i campi in Sola lettura al momento dell'associazione tra campi origine e campi destinazione; invece, se una procedura di importazione associa un campo origine a un campo destinazione in Sola lettura, quest'ultimo potrà comunque essere modificato.

- Il campo Irrilevante condiziona la visualizzazione del record selezionato nell'elenco dei dettagli.
  - Sì: elimina la visualizzazione dell'elemento
  - No: conserva la visualizzazione dell'elemento
  - Script: indica che uno script è associato all'elemento per specificare le condizioni di visualizzazione

```

If [bDepartment] = 1 Then
RetVal = 1
Else
RetVal = 0
End If

```

L'elemento selezionato non viene visualizzato se è irrilevante ma solo se è rilevante.

- Il campo Filtro non viene utilizzato in questa versione di AssetCenter.
- Il campo Formattazione: consente di formattare automaticamente il valore del campo prima di memorizzarlo nel database.

Per i campi testo:

- Standard: memorizza il valore nel modo in cui viene immesso.
- Maiuscole: converte il valore in maiuscole prima di memorizzarlo.
- Minuscole: converte il valore in minuscole prima di memorizzarlo.
- Automatico: converte la prima lettera di ogni parola in maiuscole prima di memorizzare il valore.

Per i campi numerici:

- Standard: accetta tutti i numeri, sia positivi che negativi.
- Positivo: rifiuta i numeri negativi. Un messaggio di avviso avverte l'utente.



 **NOTA:**

Se si modifica questo attributo mentre esistono già valori nel database, questi non vengono convertiti.

- Il campo Obbligatorio consente di definire le condizioni che rendono obbligatorio un campo.

 **NOTA:**

Rendere obbligatoria l'immissione di un campo può porre problemi se questo non è sempre visibile (ad esempio se la sua visualizzazione è condizionata dal valore di un altro campo). Prevedere sempre questa possibilità al momento della configurazione di un campo o della scrittura di una procedura.

- Il campo Default indica il valore predefinito di un campo.  
Il valore predefinito dei campi e collegamenti è costituito da una successione di:

 **NOTA:**

Alla creazione di un nuovo record, AssetCenter applica automaticamente i valori predefiniti. Gli utenti che creano o modificano record possono modificare tali valori.

I valori predefiniti vengono applicati solo al momento della creazione dei record.

Si supponga che il valore predefinito del campo x del record A faccia riferimento al campo y del record B. Se il campo y viene modificato durante la creazione del record A, il valore memorizzato nel campo x non viene modificato in conseguenza, anche se la creazione del record A viene convalidata dopo la modifica del record B.

- valori fissi circondati da virgolette.
- funzioni di procedura che restituiscono un valore.
- riferimenti ad altri campi del database.

Esempio:

```
RetVal="BL"+AmCounter("BolleConsegna", 2)+AmDate()
```

- AmDate() indica la data del giorno di creazione del record

- AmCounter("BolleConsegna", 2) indica il valore corrente del contatore BolleConsegna incrementato di 1, espresso in due cifre.

Nella scheda Guida, è possibile personalizzare la guida approfondita per un oggetto del database. Questa guida che viene visualizzata in AssetCenter facendo clic su un oggetto e facendo clic sulla combinazione di tasti Maiusc+F1 (o selezionando il menu a scelta rapida Guida/ Guida su questo campo) può comportare fino a tre sezioni. Per default queste sezioni sono intitolate Descrizione, Esempio(i) e Importante. Si può anche personalizzare il titolo di queste sezioni modificando le denominazioni dei collegamenti con nome SQL Comment, Example e Warning della tabella Guida sui campi (nome SQL: amHelp).

---

#### NOTA:

Gli altri campi presenti in questa parte della finestra di personalizzazione vengono visualizzati a titolo informativo e non sono in nessun caso personalizzabili. La configurazione degli oggetti mediante questa finestra è identica a quella proposta nel menu a scelta rapida Configura l'oggetto dell'applicazione.

---

## Valori predefiniti dei campi e collegamenti - precisioni

### Campi calcolati:

I campi calcolati non possono essere utilizzati nel calcolo del valore predefinito di un campo standard tranne quando sono di tipo Stringa calcolata o Script Basic.

### Collegamenti alla tabella dei commenti (amComment):

Non è possibile attribuire un valore per default ai collegamenti a questa tabella.

### Limitazioni di accesso:

Il calcolo dei valori predefiniti dei campi e collegamenti non tiene conto delle limitazioni d'accesso. Si deve quindi fare riferimento solo ai campi e collegamenti visibili a tutti.

### Contatori:

Quando si definisce il valore predefinito di un campo, è possibile fare riferimento a un contatore.

Quando si crea un nuovo record che contiene questo campo, AssetCenter vi inserisce automaticamente un numero che viene incrementato di uno ad ogni creazione.

I contatori sono gestiti dall'amministratore mediante il menu Amministrazione/Contatori.

Prima di poter inserire un contatore in una formula di valore predefinito di un campo, occorre averlo creato mediante questo menu. Il nome dei contatori non può contenere i caratteri seguenti: spazio, \$, ( e ).

Il numero di contatori che si possono creare è illimitato.

Gli utenti di AssetCenter non vedono mai il nome del contatore.

Il contatore viene incrementato appena si fa clic su Nuovo. Se si abbandona la creazione del record senza aver fatto clic su Crea, il contatore non viene decrementato.

I contatori possono essere modificati liberamente.

Il valore visualizzato nei dettagli di un contatore è l'ultimo numero utilizzato dal contatore.

---

#### **NOTA:**

Se nel valore predefinito di un campo si scrive una formula di tipo `AmCounter(<nome del contatore>, [n])` invece di `AmCounter(<nome del contatore>)`, il valore del contatore sarà visualizzato in n cifre.

---

#### **Errori:**

I principali errori commessi nella descrizione dei valori predefiniti dei campi sono i seguenti:

##### **Errore di esecuzione - Errore tipo**

In alcuni casi, il tipo di campo e la variabile possono essere incompatibili. È ad esempio il caso se si cerca di definire `AmLoginName()` su un campo di tipo data.

Il campo XXX è sconosciuto in XXX

Quando si fa riferimento a un collegamento, occorre ricorrere alla forma `Collegamento.Collegamento.Campo` dove ogni collegamento viene indicato con il suo nome. Ciò consente di seguire i collegamenti direttamente.

Ecco ad esempio ciò che si deve scrivere per definire come responsabile per default di un asset il responsabile del centro di costo associato all'asset: `CostCenter.Supervisor`.

Il valore predefinito sarà preso in considerazione appena l'utente di AssetCenter avrà completato il centro di costo dell'asset, il che consentirà di cercare nel database il responsabile.

## Guida sui campi ed i collegamenti

Il sistema della guida approfondita sui campi di AssetCenter è un sottoinsieme del linguaggio HTML. Solo alcuni tag, che servono soprattutto alla definizione dell'aspetto della guida, vengono riconosciuti. Il presente paragrafo non intende fornire una presentazione completa del linguaggio HTML, ma solo una breve descrizione dei tag HTML gestiti da AssetCenter.

### NOTA:

Nella tabella seguente, i tag HTML sono scritti come devono essere immessi dall'utente. Non rispettano le convenzioni tipografiche applicabili al resto della guida in linea.

**Tabella 3.1. Tag HTML utilizzati nella guida dei campi e dei collegamenti**

Tag HTML	Descrizione
<FONT FACE="font name">	Definisce il font utilizzato per visualizzare il testo che segue questo tag. Questo font rimane valido fino al successivo cambiamento di font.
<FONT COLOR=#RRGGBB>	Definisce il colore del font utilizzato per visualizzare il testo che segue questo tag. Questo colore rimane valido fino al successivo cambiamento di colore.
<FONT SIZE=+n>	Aumenta le dimensioni del font di n livelli. Le dimensioni rimangono valide fino al successivo cambiamento di dimensioni.
<FONT SIZE=-n>	Diminuisce le dimensioni del font di n livelli. Le dimensioni rimangono valide fino al successivo cambiamento di dimensioni.
<B> </B>	Questi due tag circondano un testo che deve essere visualizzato in grassetto.
<I> </I>	Questi due tag circondano un testo che deve essere visualizzato in corsivo.
<LI>	Questo tag inizia un elenco puntato. Porta il testo a capo e inserisce un punto all'inizio del testo.
<HR>	Traccia una linea orizzontale utilizzata come separatore di testo.

Per ulteriori informazioni sul linguaggio HTML, si consiglia di consultare uno dei numerosi documenti esistenti al proposito.

Caratteri riservati:

La tabella seguente elenca i caratteri riservati del linguaggio HTML. Se si immettono questi caratteri, non saranno visualizzati tali e quali sullo schermo. Si deve utilizzare il tag corrispondente per visualizzare il carattere desiderato.

**Tabella 3.2. Caratteri riservati**

Carattere riservato	Utilizzare il tag seguente per visualizzare questo carattere
"<"	"&lt;"
"&"	"&amp;"
Spazio indivisibile	"&nbsp;"

## Personalizzazione con AssetCenter

È possibile personalizzare i campi e i collegamenti del database a partire dal menu di scelta rapida Configura l'oggetto.

Il menu a scelta rapida Configura l'oggetto si ottiene portandosi sul campo da impostare e facendo clic con il pulsante destro del mouse.

### NOTA:

Se si utilizza il menu di scelta rapida, è possibile salvare le modifiche: rispondendo affermativamente al messaggio di conferma durante la chiusura del database oppure selezionando il menu Amministrazione/ Salva la configurazione del database.

È possibile anche modificare la guida contestuale su un campo o un collegamento a partire dalla scheda Guida:

- Descrizione: spiega il contenuto del campo o collegamento.
- Esempio: fornisce esempi di completamento del campo o collegamento.
- "Precauzioni": elenca i punti "delicati" da conoscere: precauzioni per l'immissione, elaborazioni automatiche associate, ecc...

La guida contestuale viene descritta in un linguaggio simile all'HTML.

## Personalizzare i dettagli

Per questo tipo di oggetto, è possibile modificare:

Nella scheda Generale

- ◆ Il campo Denominazione.

Nella scheda Elenco/Dettagli

- La Proporzione elenco/dettagli
- Il Titolo dei dettagli
- Il Titolo dell'elenco
- Il Filtro sistema
- Il Dominio funzionale
- Le colonne dell'elenco

## Pulsanti

La scheda Pulsanti consente di creare, modificare, eliminare e organizzare i pulsanti nelle finestre.

I pulsanti possono essere associati ad uno dei seguenti tipi di oggetto:

- Azioni
- Finestre
- Viste
- Moduli
- Report

### Per creare un pulsante:

- 1 Fare clic sul pulsante .
- 2 Viene aggiunta una linea all'elenco dei pulsanti esposto nella scheda. Fare clic su ogni cella della linea per definire le seguenti proprietà del pulsante:
  - Nome: nome interno del pulsante. Consente di identificare il pulsante in modo unico.
  - Testo: testo che appare sul pulsante.
  - Descrizione: denominazione del pulsante visualizzata nell'interfaccia grafica di AssetCenter.
  - Selezione multipla: consente di specificare se le azioni intraprese possono operare su diversi record.

- Nessuna selezione: consente di specificare se le azioni intraprese possono essere lanciate senza aver selezionato alcun record.
- Azione associata: consente di definire l'azione eseguita quando si fa clic sul pulsante. La sintassi di questo campo è la seguente:




```
<Tipo d'azione>:<Nome SQL dell'azione, della vista, ...>
```

In questa sintassi il tipo d'azione può presentare i seguenti valori:

- A per azione,
- S per schermata,
- V per una vista,
- F per un modulo,
- R per un report.
- Pertinenza: consente di indicare se il pulsante è visibile, non visibile o se la visualizzazione è condizionata da uno script.

## Per modificare un pulsante

- 1 Selezionare la riga corrispondente al pulsante.
- 2 Fare clic su ciascuna cella per definire le proprietà del pulsante.


Se si tratta di un pulsante standard, resta attiva la funzione primaria (ad esempio, il pulsante **Duplica** duplicherà sempre dei record), tranne che per i seguenti pulsanti: ,  e . Questi pulsanti possono essere associati ad un oggetto ma la loro funzione primaria viene disattivata.

L'oggetto viene associato:



- Prima delle funzioni principali dei pulsanti **Nuovo** e **Duplica**.
- Dopo le funzioni principali dei pulsanti **Crea**, **Modifica** e **Crea/ Duplica**.

In determinati casi, se l'oggetto associato non viene eseguito correttamente, la funzione principale del pulsante viene annullata.

## Per eliminare un pulsante

- 1 Selezionare il pulsante nell'elenco visualizzato nella scheda **Pulsanti**,
- 2 Fare clic sul pulsante ,
- 3 Fare clic sul pulsante **Modifica**.

## Per modificare l'ordine dei pulsanti

Per modificare l'ordine di visualizzazione dei pulsanti nei dettagli, utilizzare i pulsanti  e .

# Creazione dei nuovi oggetti

AssetCenter Database Administrator consente di creare liberamente nuovi oggetti per il database.

---

## **ATTENZIONE:**

È consigliabile operare su un database vuoto. Se si modifica il database di produzione, avviare la verifica e la riparazione del database dopo aver salvato le modifiche (menu Azione/ Esegui diagnosi/ Ripara il database).

---

## Metodo di creazione

Le seguenti fasi propongono un metodo per la creazione di nuovi oggetti. Verrà esaminato un caso generico per la creazione di una nuova tabella. Ogni fase corrisponde a uno specifico paragrafo del presente capitolo.

- Creare la tabella,
- Creare i campi, i collegamenti e gli indici della tabella,
- Creare i dettagli della tabella,
- Creare eventualmente dei pulsanti d'azione nei dettagli,
- Creare le pagine dei dettagli,
- Aggiungere le pagine ai dettagli,
- Salvare le modifiche,
- Se necessario, estendere le personalizzazioni.

## Creazione di una tabella

Per creare una nuova tabella:

- Selezionare il menu Database/ Aggiungi una tabella.
- AssetCenter Database Administrator visualizza una finestra di creazione.
- In questa finestra, completare i campi standard associati a una tabella:
  - Il campo Nome SQL consente di identificare la nuova tabella in modo unico e di referenziarla in uno script Basic.
  - Il campo Denominazione contiene il nome della tabella visualizzato in AssetCenter.



- Il campo Descrizione.
  - Il campo Chiave principale contiene il nome SQL del campo utilizzato come chiave principale della tabella.
  - Se si desidera poter associare caratteristiche alla nuova tabella, selezionare l'opzione Aggiungi caratteristiche. AssetCenter Database Administrator creerà automaticamente ulteriori tabelle necessarie alle caratteristiche.
  - Fare clic su Crea. AssetCenter crea la tabella e il campo definito come chiave principale per questa tabella, in modalità modifica dei campi per la tabella.
- Manuale Amministrazione, capitolo File di descrizione standard del database, sezione Descrizione delle tabelle.

## Creazione di un campo, di un collegamento o di un indice

Per creare un campo:

- 1 Selezionare il menu Database/ Aggiungi un campo.
- 2 AssetCenter Database Administrator visualizza una finestra di creazione.
- 3 In questa finestra, completare i campi:
  - Nome SQL
  - Denominazione
  - Descrizione
  - Tipo
- 4 Selezionare l'opzione Crea un indice per questo campo se si desidera creare un indice.

Dopo aver creato il campo, è possibile modificarne solo le dimensioni o il formato.

 **NOTA:**

Riguardo a vari tipi di campi:

- Un campo di tipo lista personalizzata deve rispettare la seguente sintassi:

```
Testo libero
```

Il testo immesso (campo Formato) corrisponde al campo Identificatore dei dettagli di una lista.

- Un campo di tipo Lista sistema deve rispettare la seguente sintassi:

```
Da convalidare|0|Convalidato|1|Rifiutato|2
```

- Un campo di tipo Durata deve rispettare la seguente sintassi:

```
%Yl%Ml%Dld%H%N%S
```

- Y, M, D, H, N, S definiscono rispettivamente il tipo di durata: anno, mese, giorno, ora, minuto, secondo.
- l (long) definisce se l'unità della durata visualizzata sia completa o meno.
- d definisce la durata come quella predefinita.

► Manuale Amministrazione, capitolo File di descrizione standard del database, sezione Descrizione dei campi.

Per creare un collegamento:

- 1 Selezionare il menu Database/ Aggiungi un collegamento.
- 2 AssetCenter Database Administrator visualizza una finestra di creazione.
- 3 In questa finestra, completare i campi:
  - Tipo di collegamento
  - Per la tabella sorgente:
    - Nome SQL
    - Denominazione
    - Descrizione
  - Per la tabella destinazione:
    - Tabella: indicare la tabella destinazione.
    - Nome SQL
    - Denominazione
    - Descrizione
- 4 Selezionare l'opzione Crea un indice per questo collegamento se si desidera creare un indice.

- ▶ Manuale Amministrazione, capitolo File di descrizione standard del database, sezione Descrizione dei collegamenti.

### NOTA:

Riguardo ai tipi di collegamento:

- I tipi di collegamento 1-N sono i seguenti: Normal, Define, Own, OwnCopy, Overflow
- I tipi di collegamento 1-1 sono i seguenti: Normal1, OwnCopy1, Copy1, Own1, NeutDef1
- I tipi di collegamento N-N sono i seguenti: ReINN, NNCopy, CopyNN

Per creare un indice:

- 1 Selezionare il menu Database/ Aggiungi un indice.
- 2 Completare le varie proprietà di ogni oggetto. Le proprietà vengono descritte in modo esauriente nella parte riservata alla Personalizzazione degli oggetti.

## Creazione di una tabella gerarchica

Creare una tabella gerarchica significa creare un collegamento principale all'interno di questa tabella.

A un collegamento principale corrisponde un collegamento secondario nella stessa tabella.

Per creare un collegamento principale:

- 1 Selezionare il menu Database/ Aggiungi un collegamento principale.
- 2 AssetCenter Database Administrator visualizza una finestra di creazione.
- 3 In questa finestra, completare i campi:
  - Nome SQL
  - Denominazione
  - Descrizione
- 4 Completare il campo Gerarchia sulla base della seguente sintassi:

```
<Id del collegamento principale>,<nome del campo utilizzato per la gerarchia>
```

Per esempio per la tabella dei prodotti, il campo Gerarchia del collegamento Principale viene completato come segue:

```
1ParentId, InternalRef
```

Dopo aver superato queste fasi, viene creato un campo FullName. È un identificatore unico nella tabella.

- ▶ Manuale Amministrazione, capitolo File di descrizione standard del database, sezione Descrizione degli indici.

## Creazione dei dettagli

I dettagli sono modalità di visualizzazione grafica delle informazioni memorizzate negli oggetti di una tabella. Esempi di dettagli sono le finestre che vengono visualizzate in AssetCenter quando si seleziona un menu, si fa clic su un'icona della barra degli strumenti o si seleziona una vista. Un dettaglio è composto da varie pagine rappresentate nell'interfaccia grafica di AssetCenter attraverso le schede.


---

### NOTA:

AssetCenter è distribuito con un insieme di dettagli standard che fanno da supporto alle funzionalità dell'applicazione. Questi dettagli non sono modificabili. Se per esempio si desidera aggiungere una pagina a un dettaglio esistente, è necessario duplicarlo, denominarlo e infine aggiungere gli elementi che si desidera.

---

Per creare un dettaglio:

- 1 Selezionare nel riquadro di sinistra la tabella per la quale si desidera creare un nuovo dettaglio.
- 2 Selezionare il menu Visualizzazione/ Dettagli o fare clic sul pulsante  della barra degli strumenti.
- 3 Selezionare il menu Database/ Aggiungi un dettaglio o fare clic su Nuovo.
- 4 Completare i seguenti campi della scheda Generale:
  - Nome SQL: nome SQL del dettaglio. Il nome consente di identificare il dettaglio in modo univoco e di referenziarlo negli script o nelle query.
  - Denominazione: denominazione del dettaglio.
- 5 Completare i seguenti campi della scheda Elenco/Dettagli :
  - Titolo dell'elenco: definisce il titolo del dettaglio come viene visualizzato nell'elenco delle finestre (menu Amministrazione/ Elenco delle finestre in AssetCenter).
  - Titolo del dettaglio: definisce il titolo della finestra visualizzata in AssetCenter. La Stringa di descrizione viene aggiunta al titolo.

- Dominio: dominio funzionale del dettaglio. Se il dominio funzionale esiste nel database (creazione con il menu Amministrazione/ Domini funzionali), sarà possibile accedere automaticamente alla finestra del riquadro delle funzioni nel dominio funzionale corrispondente.
- Proporzione elenco/dettagli: rapporto tra i dettagli e l'elenco.
- Colonne dell'elenco: questo campo consente di definire le colonne che verranno visualizzate nell'elenco. La sintassi di questo campo è la seguente:

```
<Nome SQL del campo per la colonna 1>,<Dimensioni proporzionali della colonna>,...
```


## 6 Fare clic su Crea.

Una volta terminata la struttura vuota della finestra, rimane solo da completarla aggiungendo pagine contenenti campi o collegamenti, ed eventualmente i pulsanti d'azione.

# Creazione di un pulsante per le azioni

AssetCenter Database Administrator offre la possibilità di creare dei pulsanti all'interno dei dettagli. I pulsanti consentono di attivare l'esecuzione di un'azione, la visualizzazione di una finestra, la stampa di un report e di un modulo, o l'apertura di una vista.

Per creare un pulsante:

- 1 Selezionare il dettaglio a cui si desidera aggiungere un pulsante,
- 2 Selezionare la scheda Pulsanti del dettaglio,
- 3 Fare clic sul pulsante . Viene creato un nuovo elemento nell'elenco dei pulsanti della scheda.
- 4 Modificare direttamente i valori per ogni proprietà facendo clic sul valore:
  - Nome: include il nome SQL del pulsante. Consente di identificare il pulsante in modo univoco e di referenziarlo negli script Basic o nelle query.
  - Testo: contiene il testo del pulsante.
  - Descrizione: denominazione del pulsante, come viene visualizzato nell'interfaccia grafica di AssetCenter quando il puntatore è posizionato sul pulsante.
  - Selezione multipla: consente di indicare se le azioni intraprese possono essere eseguite su più record.

- Modalità modifica: consente di attivare la visualizzazione o meno del pulsante durante la modifica di un record.
- Nessuna selezione: consente di indicare se le azioni intraprese possono essere lanciate senza aver selezionato alcun record.
- Azione associata: consente di definire l'azione eseguita quando si fa clic sul pulsante. La sintassi di questo campo è la seguente:


```
<Tipo d'azione>:<Nome SQL dell'azione, della vista, ...>
```


In questa sintassi il tipo d'azione può presentare i seguenti valori:

- A per azione,
  - S per schermata,
  - V per una vista,
  - F per un modulo,
  - R per un report.
- Rilevanza: consente di indicare i parametri di visualizzazione del pulsante (sì, no o script).
- 5 Fare clic su Modifica per convalidare le modifiche apportate.


## Creazione di una pagina

In AssetCenter una pagina viene rappresentata graficamente da una scheda con campi. Per creare una pagina:

- 1 Selezionare nel riquadro di sinistra la tabella per la quale si desidera creare una nuova pagina.
- 2 Selezionare il menu Visualizzazione/ Pagine o fare clic sul pulsante  della barra degli strumenti.
- 3 Selezionare il menu Database/ Aggiungi una pagina o fare clic su Nuovo.
- 4 Completare i seguenti campi della scheda Generale:
  - Nome SQL: nome SQL della pagina. Questo nome permette di identificare la pagina in modo univoco e crearne riferimenti negli script o nelle query.
  - Denominazione: denominazione della pagina. Questa denominazione appare come un nome di scheda nell'interfaccia di AssetCenter.
- 5 Fare clic su Crea.
- 6 Fare clic sulla scheda Contenuto del dettaglio della pagina. È necessario selezionare i campi disponibili nella pagina che si crea. A tal fine:

- Selezionare nell'elenco di sinistra (Campi e collegamenti) il campo o il collegamento che si desidera aggiungere alla pagina e fare clic sul pulsante  per trasferirlo nell'elenco di destra (Elenco dei campi).






Per realizzare questa stessa operazione, è inoltre possibile:

- Fare doppio clic sul campo nell'elenco di sinistra (Campi e collegamenti).
- Inserire il nome SQL del campo o del collegamento nel campo sopra l'elenco di sinistra e fare clic sul pulsante  davanti all'elenco.

---

 **NOTA:**

Questa particolare modalità di immissione permette inoltre di specificare il tipo di controllo associato all'oggetto e il rispettivo comportamento mediante parole chiave. Quest'ultime sono descritte nel presente documento.

- 
- Se si desidera eliminare un campo dalla pagina, selezionarlo nell'elenco di destra e fare clic sul pulsante . È possibile anche fare clic due volte sul campo nell'elenco di destra per eseguire questa operazione.
  - La geometria della pagina e l'organizzazione grafica dei campi all'interno della pagina vengono calcolate, per impostazione predefinita da AssetCenter. È tuttavia possibile definire un ordine di comparsa dei campi della pagina ordinandoli nell'elenco di sinistra mediante pulsanti , ,  e .

---

 **NOTA:**

Si dispone inoltre di funzioni di controllo di una parte della geometria della pagina (separatori verticali e orizzontali), accessibili sotto forma di parole chiave che è possibile aggiungere all'elenco dei campi della pagina. Queste funzioni sono descritte nel presente documento.

---

## 7 Fare clic su Modifica.

## Controllo del comportamento degli oggetti

Quando si aggiunge un oggetto del database a una pagina utilizzando direttamente il campo di immissione sopra l'elenco dei Campi e collegamenti,

è possibile utilizzare parole chiave di controllo che permettono in particolare modo:

- di definire il tipo di controllo (oggetto grafico) utilizzato per completare il campo.
- di definire le proprietà e il comportamento di questo controllo.

La sintassi ottenuta è la seguente:






```
[<Tipo di controllo>-]<Nome SQL dell'oggetto>[|<Nome SQL di un oggetto secondario>][|<Proprietà del controllo>=<Valore>"*]
```

#### NOTA:












Il nome SQL di un oggetto secondario viene utilizzato soltanto per alcune proprietà.







## Tipi di controlli grafici







La tabella di cui sotto elenca i tipi di controllo disponibili con le rispettive descrizioni:


Tipo di controllo	Descrizione	Esempio grafico
TimerControl	Controllo di immissione di una durata. Per impostazione predefinita, alla visualizzazione il campo è in sola lettura e viene attivato un cronometro. Per inserire una durata in questo tipo di controllo, fare clic sull'icona in corrispondenza del campo.	
Label	Controllo di visualizzazione di un dato testo, in sola lettura, senza etichetta.	
CaptionedLabel	Controllo di visualizzazione di un dato testo, in sola lettura, con etichetta.	
MultilineLabel	Controllo di visualizzazione di un dato testo, in sola lettura, senza etichetta e multi-riga.	
Checkbox	Casella di controllo, combinata con l'etichetta del campo.	




Tipo di controllo	Descrizione	Esempio grafico
ComboBox	Controllo di visualizzazione di un elenco sistema (elenco chiuso e predefinito di valori).	
Icon	Controllo di visualizzazione di un'immagine o di un'icona. Le dimensioni sono limitate all'altezza standard dei controlli.	
ScrollablePicture	Controllo di visualizzazione di un'immagine. Appaiono delle barre di scorrimento se l'immagine è troppo grande.	Nessun esempio
Picture	Controllo di visualizzazione di un'immagine.	
ColorCombo	Controllo di selezione di un colore.	
ComboDate	Controllo di visualizzazione di una data.	
TimeSpanEdit	Controllo di immissione di una durata.	
MultiLineEdit	Controllo di immissione di testo su più righe.	
Edit	Controllo di immissione di un dato testo standard.	
FileEdit	Controllo di selezione di un file.	
NumberEdit	Controllo di immissione di un numero.	
MonetaryEdit	Controllo di immissione di un campo monetario.	

Tipo di controllo	Descrizione	Esempio grafico
ItemizedList	Controllo di visualizzazione di un elenco aperto (elenco personalizzabile di valori).	Funzione: Analista 
LinkList	Controllo di visualizzazione di un elenco di record.	
Notebook	Controllo di visualizzazione di un elenco di record sotto forma di schede	
OneToManyLinkEdit	Controllo di visualizzazione di un elenco di record che permette la visualizzazione sia sotto forma di elenco, che sotto forma di schede, secondo quanto selezionato dall'utente.	
LinkEdit	Controllo di selezione di un record in un elenco.	Rich. iniziale: DEMO-REQ20 (Workstation)  


Tipo di controllo	Descrizione	Esempio grafico
ReversePasswordEdit	Controllo di immissione di una password. La codifica utilizza un metodo reversibile e permette a AssetCenter di utilizzarlo per autenticarsi presso sistemi esterni.	
PasswordEdit	Controllo di immissione di password. Questa password non è reversibile. Soltanto AssetCenter è in grado di realizzare l'autentica di una password di questo tipo.	
QueryCalc	Controllo di visualizzazione del risultato di una query. L'icona che rappresenta una calcolatrice, in corrispondenza del controllo permette di ricalcolare il risultato della query.	
DistantDet	Controllo di visualizzazione di dettagli distanti (cioè, esterni alla tabella). Questo tipo di controllo permette di visualizzare i dettagli di un record all'interno di un altro record.	
ExternalRef	Controllo di visualizzazione di un pulsante che permette di visualizzare i dettagli di un record collegato a un collegamento.	
TableChoiceList	Controllo di selezione di una tabella del database di dati.	

Tipo di controllo	Descrizione	Esempio grafico
OneToOneLinkEdit	Controllo di selezione di un collegamento 1-1.	

## Proprietà di un controllo grafico

Proprietà	Descrizione	Controlli che utilizzano la proprietà
UseLabel	Se la proprietà è 1: visualizzare l'etichetta del campo in corrispondenza del controllo. Se la proprietà è 0: non visualizzarla.	Tutti
Caption	<p>Il comportamento di questa proprietà varia a seconda del controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Per i controlli OneToManyLinkEdit, LinkEdit, LinkList: la proprietà definisce il titolo della finestra di selezione del record collegato.</li> <li>■ Per i controlli Label, CaptionedLabel e MultilineLabel: la proprietà permette di visualizzare in corrispondenza del controllo un'etichetta il cui valore è quello di un campo della tabella.</li> <li>■ Per il controllo QueryCalc: la proprietà definisce l'etichetta che illustra il valore calcolato.</li> </ul>	Label, CaptionedLabel, MultilineLabel, QueryCalc, LinkList, OneToManyLinkEdit, LinkEdit
Query	Query AQL eseguita quando l'utente fa clic sull'icona  .	QueryCalc





Proprietà	Descrizione	Controlli che utilizzano la proprietà
ListConfig	<p>Questa proprietà definisce le colonne dell'elenco. Il formato utilizzato è il seguente:</p> <pre>ListConfig=" &lt;Nome SQL dell'oggetto&gt;, &lt;Dimensioni della colonna&gt;[,]*</pre> <p>Esempio:</p> <pre>ListConfig="Name, 40, se Type, 30"</pre>	LinkList, OneToManyLinkEdit
WhereCond	<p>Questa proprietà contiene la clausola Where di una query AQL. Permette di filtrare l'elenco dei record presentati nel menu di scelta rapida.</p> <p>Ad esempio, nella schermata dei servizi e dipendenti, il collegamento Responsabile (Manager) è associato a un controllo avente la proprietà WhereCond seguente:</p> <pre>WhereCond="bDepartment=0"</pre> <p>In questo modo, i servizi non appariranno nell'elenco e non potranno essere selezionati come valore per il responsabile.</p>	LinkList, LinkEdit


Proprietà	Descrizione	Controlli che utilizzano la proprietà
DistantDet	<ul style="list-style-type: none"><li>Nome SQL dei dettagli visualizzati durante la visualizzazione dei dettagli del record collegato (icona ) per i controlli OneToManyLinkEdit e LinkEdit.</li><li>Nome SQL dei dettagli distanti visualizzati per il controllo DistantDet.</li></ul>	OneToManyLinkEdit, DistantDet, LinkEdit

**NOTA:**

Il filtro di questi dettagli viene applicato oltre alla proprietà WhereCond.

---

Proprietà	Descrizione	Controlli che utilizzano la proprietà
AddMode	<p>Valore 0 o 1. Durante l'aggiunta di un record nell'elenco mediante il pulsante , questa proprietà permette di definire la modalità di utilizzazione predefinita del controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se la proprietà è 1, il controllo è in modalità creazione e l'utente ha la possibilità di creare un record prima di selezionarlo per aggiungerlo all'elenco.</li> <li>Se la proprietà è 0, il controllo è soltanto in modalità selezione e l'utente deve utilizzare il pulsante Nuovo se desidera creare un record.</li> </ul>	OneToManyLinkEdit
OnZoom	<p>Questa proprietà contiene il nome SQL di un'azione da eseguire quando l'utente fa clic sul pulsante .</p>	OneToManyLinkEdit
OnAddLink	<p>Questa proprietà contiene il nome SQL di un'azione da eseguire quando l'utente fa clic sul pulsante .</p>	OneToManyLinkEdit
OnRemoveLink	<p>Questa proprietà contiene il nome SQL di un'azione da eseguire quando l'utente fa clic sul pulsante .</p>	OneToManyLinkEdit

Proprietà	Descrizione	Controlli che utilizzano la proprietà
Mode	<p>Questa proprietà definisce la modalità di visualizzazione predefinita di questo tipo di controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se la proprietà è 1, il controllo viene visualizzato per impostazione predefinita in modalità elenco.</li> <li>Se la proprietà è 2, il controllo viene visualizzato per impostazione predefinita in modalità schede.</li> </ul>	OneToManyLinkEdit
DescString	<p>Questa proprietà permette di forzare la catena di descrizione della finestra che presenta i dettagli del record selezionato (facendo clic sul pulsante .</p> <p>Il formato utilizzato da questa proprietà è rigorosamente identico a quello di una cateba di descrizione.</p> <p><b>NOTA:</b></p> <p>Per ulteriori informazioni sulle catene di descrizione, consultare la sezione Catena di descrizione delle tabelle AssetCenter del manuale Amministrazione.</p>	LinkEdit



Proprietà	Descrizione	Controlli che utilizzano la proprietà
ReadOnlyDetail	<p>Questa proprietà permette di definire la modalità di visualizzazione della finestra dei dettagli del record selezionato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se la proprietà è 1, i dettagli sono aperti in modalità sola lettura.</li> <li>■ Se la proprietà è 0, i dettagli aperti possono essere modificati dall'utente.</li> </ul>	LinkEdit
AllowNone	<p>Questa proprietà permette di autorizzare o meno la selezione del valore Senza tabella nell'elenco selezionato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se la proprietà è 0, non è possibile selezionare il valore.</li> <li>■ Se la proprietà è 1, è possibile selezionare il valore.</li> </ul>	TableChoiceList
AllowNoMainField	<p>Questa proprietà permette di visualizzare o meno le tabelle di relazioni (di tipo amRelxxx).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se la proprietà è 0, le tabelle di relazione non vengono visualizzate.</li> <li>■ Se la proprietà è 1, vengono visualizzate le tabelle di relazione.</li> </ul>	TableChoiceList

Proprietà	Descrizione	Controlli che utilizzano la proprietà
OnlyFeature	<p>Questa proprietà permette di visualizzare o meno le tabelle aventi una tabella di valore di caratteristica (tipo amFVxxx) corrispondente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se la proprietà è 0, vengono visualizzate tutte le tabelle.</li> <li>■ Se la proprietà è 1, vengono visualizzate soltanto le tabelle aventi una tabella di valori di caratteristica corrispondente.</li> </ul>	TableChoiceList
NoFeature	<p>Questa proprietà permette di visualizzare o meno nell'elenco, le tabelle di valori di caratteristiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se la proprietà è 0, vengono visualizzate tutte le tabelle.</li> <li>■ Se la proprietà è 1, le tabelle di valori di caratteristiche non vengono visualizzate.</li> </ul>	TableChoiceList






Proprietà	Descrizione	Controlli che utilizzano la proprietà
HideSystem	<p>Questa proprietà permette di limitare l'elenco delle tabelle a quelle incluse nella licenza dell'utente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se la proprietà è 0, vengono visualizzate tutte le tabelle.</li> <li>■ Se la proprietà è 1, vengono visualizzate soltanto le tabelle autorizzate dalla licenza.</li> </ul>	TableChoiceList

## Controllo del layout della pagina

Per default gli oggetti (campi o collegamenti) aggiunti in una pagina vengono visualizzati di seguito, su una sola colonna. È possibile comunque definire dei separatori verticali e orizzontali per modificare quest'impostazione predefinita. Questi separatori vengono definiti dalle seguenti variabili interne:

- HSplitControl, per un separatore orizzontale.
- VSplitControl, per un separatore verticale.

Per aggiungere un separatore:

- 1 Portarsi nella scheda Contenuto dei dettagli di una pagina,
- 2 Immettere una delle due variabili interne precedenti nel campo situato sopra l'elenco dei campi e dei collegamenti,
- 3 Fare clic sul pulsante ,
- 4 Il separatore è trasferito nell'elenco dei campi sulla destra. È possibile definire l'ordine all'interno della layout della pagina come per gli altri oggetti (utilizzando i pulsanti , ,  e ).

Alla visualizzazione della pagina vengono applicate le seguenti regole:

- Tutti gli oggetti situati tra due variabili HSplitControl appartengono a uno stesso blocco orizzontale (una o più linee).
- La variabile VSplitControl definisce una separazione su colonne per gli oggetti di un blocco orizzontale.

Per esempio il contenuto della scheda Generale dei dettagli di un dipendente, come visualizzato per default in AssetCenter può essere definito come segue:

```


HSplitControl_0
HSplitControl_1_Adresse
HSplitControl_2
Location
HSplitControl_2
VSplitControl_2
Phone
MobilePhone
VSplitControl_2
Fax
HomePhone
HSplitControl_2
EMail
Field1
Field2
HSplitControl_1
HSplitControl_0
VSplitControl_0
IDNo
dHire
dLeave
VSplitControl_0
BarCode
Field3
HSplitControl_0
MultilineEdit-Comment

```






Il carattere del sottolineato vi permette di definire il rapporto delle variabili.

## Aggiunta di una pagina a un dettaglio

Per aggiungere pagine a un dettaglio:

- 1 Selezionare il dettaglio a cui si desidera aggiungere delle pagine,
- 2 Selezionare la scheda Pagine dei dettagli. È possibile selezionare quindi la o le pagine che faranno parte del dettaglio.
  - Selezionare nell'elenco di sinistra (Pagine disponibili) le pagine da aggiungere al dettaglio e fare clic sul pulsante  per spostarlo nell'elenco di destra (Pagine dei dettagli). È possibile anche fare clic due volte su ogni pagina nell'elenco di destra per eseguire questa operazione.

È possibile decidere di selezionare un collegamento di pagina, ossia di visualizzare una pagina collegata a un'altra tabella. Per visualizzare un collegamento di pagina, selezionare il collegamento nell'elenco a discesa sotto Pagine disponibili. Questo elenco mostra tutti i collegamenti 1-1 disponibili.

- Se si desidera eliminare una pagina da un dettaglio, selezionarla nell'elenco di destra e fare clic sul pulsante . È anche possibile fare clic due volte sulla pagina nell'elenco di sinistra per eseguire questa operazione.
- Per definire l'ordine di presentazione delle schede, ordinare l'elenco di destra attraverso i pulsanti , ,  e . La prima pagina dell'elenco corrisponde alla prima scheda visualizzata; l'ultima pagina corrisponde all'ultima scheda.

## Propagazione delle personalizzazioni nelle altre lingue supportate

Gli oggetti aggiunti al database sono disponibili nella lingua selezionata in AssetCenter Database Administrator durante la modifica.

È necessario ricreare gli oggetti seguenti per ogni ulteriore lingua da supportare:

- Dettagli
- Pagine

---

### SUGGERIMENTO:

Pertanto, è necessario selezionare ciascuna lingua da supportare (elenco a destra della barra degli strumenti in AssetCenter Database Administrator) e creare gli oggetti con il metodo utilizzato per la prima lingua.

---

Gli oggetti seguenti vengono creati per tutte le lingue ma è necessario che le loro denominazioni e descrizioni vengano tradotte:

- Tabella
- Campo
- Collegamento
- Indice


Per tradurre le denominazioni e le descrizioni degli oggetti aggiunti in una determinata lingua:

- 1 Selezionare ciascuna lingua da supportare (l'elenco si trova a destra della barra degli strumenti in AssetCenter Database Administrator).
- 2 Selezionare Azione/ Aggiorna descrizioni.

- 3 Tradurre la denominazione e la descrizione di ciascun oggetto visualizzato.
- 4 Fare clic su Modifica per convalidare le modifiche.
- 5 Chiudere la finestra di aggiornamento.

## Salvataggio delle modifiche

Per salvare le modifiche:

- 1 Selezionare File/ Salva struttura del database oppure fare clic su .
- 2 Seguire le istruzioni fornite dalla procedura guidata.

## Controllare le modifiche

Per controllare le modifiche, è necessario lanciare AssetCenter e connettersi al database personalizzato. Seguendo il metodo descritto sopra, è stata creata una nuova tabella. Per poter accedere ai dettagli della nuova tabella:

- 1 Selezionare il menu Amministrazione/ Elenco delle finestre,
- 2 Cercare il dettaglio nell'elenco visualizzato e fare clic su OK. Viene così visualizzato il nuovo dettaglio.
- 3 È vivamente raccomandato di creare una vista per maggiore comodità. Selezionare il menu Strumenti/ Vista/ Crea a partire dalla finestra corrente.
- 4 Inserire un Nome per la vista. Questo nome verrà visualizzato nel riquadro delle funzioni.
- 5 Selezionare un Dominio funzionale. Il Nome della vista apparirà sotto il dominio funzionale nel riquadro delle funzioni.
- 6 È possibile ora accedere direttamente al nuovo dettaglio.

## Nota importante

In AssetCenter gli oggetti sono identificati tutti con nomi SQL, soprattutto le azioni, le viste e le finestre. Per aprire uno di questi oggetti con un menu o dal riquadro delle funzioni, AssetCenter utilizza un nome SQL. Se diversi oggetti, come una vista o una finestra possiedono lo stesso nome SQL, AssetCenter prova ad aprire nell'ordine i seguenti oggetti:

- Una vista,

- Una finestra.

Se viene creato per esempio un nuovo dettaglio per la tabella dei dipendenti (amEmplDept) e si associa una vista con nome SQL amEmplDept al dettaglio, verrà visualizzato il nuovo dettaglio se si seleziona il menu Parco/ Servizi e dipendenti o se si fa clic sul collegamento Elenco dei dipendenti nel riquadro delle funzioni.

---

## Personalizzazione in un database di prova

Durante la personalizzazione di un database AssetCenter, è consigliabile impiegare una copia del database per preservare l'integrità del database originale.

Questo paragrafo illustra nei dettagli le varie fasi necessarie al trasferimento dei dati dal database di prova al database di produzione sempre per la stessa versione AssetCenter.

Le fasi sono le seguenti:

- 1 Realizzare una copia del database di produzione. Questo database sarà il database test.
- 2 Programmare e testare sul database di prova.  
Questo database contiene dati nuovi che è preferibile categorizzare e trasferire nel database di produzione.
- 3 Propagare le personalizzazioni dal database dei test al database di produzione

Aniché propagare le personalizzazioni dal database dei test al database di produzione, è possibile:

- 1 Esportare i dati complementari e la struttura del database test.
- 2 Importa i dati complementari e la struttura del database test nel database di produzione.
- 3 Migrare i dati (i record) dal database prova al database di produzione con Connect-It.

# Copia del database di produzione

---

## **ATTENZIONE:**

Il modo in cui si effettua una copia del database di produzione dipende dal motore del database. È consigliabile far riferimento alla documentazione fornita con il motore del database.

---

Per fare una copia in un database vuoto:

- 1 Creare una struttura vuota con SGBD.
    - ▶ Manuale Amministrazione, capitolo Creazione, modifica e eliminazione di un database AssetCenter, sezione Creazione di uno shell vuoto con il DBSG.
  - 2 Creare un login DBMS.
    - ▶ Manuale Amministrazione, capitolo Creazione, modifica e eliminazione di un database AssetCenter, sezione Creazione di una struttura vuota con il DBMS/ Creazione di un login DBMS.
  - 3 Creare una connessione a una struttura vuota.
    - ▶ Manuale Amministrazione, capitolo Creazione, modifica e eliminazione di un database AssetCenter, sezione Creazione di una connessione con AssetCenter.
  - 4 Avviare AssetCenter Database Administrator.
  - 5 È necessario connettersi al database di produzione (menu File/ Apri/ Apri un database esistente).
  - 6 Copiare il database di produzione (menu Azione/Copia database in un database vuoto ).  
Selezionare il collegamento alla struttura vuota appena creata.
- 

## **NOTA:**

Tramite questa operazione viene copiato l'intero database (struttura e dati).

---

- ▶ Manuale Amministrazione, capitolo Creazione, modifica e eliminazione di un database AssetCenter, sezione Cambio di DBMS in corso di produzione.



# Propagazione delle personalizzazioni da un database dei test ad un database di produzione

È possibile personalizzare il database di produzione in uno dei metodi seguenti.

- Modificando i file **gbbase\*. \*** che descrivono la struttura del database ed importando le modifiche nel database di produzione.
- Modificando un database dei test vuoti e trasferendo le modifiche nel database di produzione.

Le personalizzazioni sono relative a tabelle, campi, collegamenti, finestre ed indici.

Le personalizzazioni vengono propagate in un database di produzione utilizzando AssetCenter Database Administrator.

## Propagazione delle personalizzazioni

Per propagare le personalizzazioni in un database di produzione:

- 1 Collegarsi al database di produzione.
- 2 Selezionare Azione/ Integra una personalizzazione.
- 3 Seguire le istruzioni fornite dalla procedura guidata.
- 4 Una volta terminata l'integrazione, verificare che le personalizzazioni effettuate sul database dei test (o sui file **gbbase\*. \***) siano state propagate correttamente nel database di produzione.

## Logica di propagazione delle personalizzazioni

Le personalizzazioni effettuate al database dei test sovrascriveranno le modifiche apportate al database di produzione.

Se si desidera mantenere le modifiche apportate al database di produzione ed integrare le personalizzazioni effettuate nel database dei test, si consiglia di esportare le strutture di entrambi i database, confrontarle ed integrarle utilizzando un programma di integrazione o uno scenario Connect-It.

## Esportazione della struttura del database

Il programma AssetCenter Database Administrator consente di esportare la struttura del database test.

Per esportare la struttura del database:

- 1 Creare una cartella destinata a ricevere la struttura del database.
- 2 Avviare AssetCenter Database Administrator.
- 3 È necessario connettersi al database di produzione (menu File/ Apri/ Apri un database esistente).
- 4 Esportare la struttura di questo database (menu File/Esporta la struttura del database)

Esportare la struttura del database significa esportare i seguenti tipi di file:

- **.bin**
- **.cfg**
- **.xml**
- **.dsd**
- **.str**
- **.stt**
- **.usr**
- **.wiz**

## Importazione della nuova struttura del database

---

### **ATTENZIONE:**

È consigliabile effettuare una copia di backup del database test e del database di produzione in quanto l'operazione è irreversibile.

---

Importare la struttura del database test nel database di produzione consente:

- di aggiornare il database di produzione con la struttura del database test.
- di aggiornare il database di produzione con i dati complementari del database di prova.

Per importare la struttura del database test:

- 1 Avviare AssetCenter Database Administrator.
- 2 È necessario connettersi al database di produzione (menu File/ Apri/ Apri un database esistente).
- 3 Selezionare il menu Azione/ Integra una personalizzazione.
- 4 Seguire le istruzioni fornite dalla procedura guidata.

## Migrazione dei dati con Connect-It

Avviare lo scenario Connect-It che corrisponde al tipo di dati da migrare inserendo una condizione WHERE al fine di distinguere i dati modificati dai dati originari.

## Ricerca dei contatori software

Quando si crea un contatore delle autorizzazioni con la procedura guidata Crea un contatore, AssetCenter crea le query che identificano determinati record in base alle chiavi principali.

Esempio di query associata con il database dell'ambito diritti utente (LicQuery) di un contatore:

```
(bDepartment = 0) AND (lEmplDeptId = 164)
```

Se si crea un contatore in un database dei test e lo si trasferisce nel database di produzione (con esportazione e importazione), gli identificativi visualizzati nelle query faranno riferimento a record non appropriati.

Ad esempio, l'identificativo 164 potrebbe essere Mr. Doe nel database dei test ma Mrs Dour nel database di produzione.

Dopo l'importazione dei contatori software e delle relative query nel database di produzione, è necessario controllare le query.

---

### SUGGERIMENTO:

Un'alternativa consiste nell'usare campi maggiormente stabili come chiavi principali per individuare i record nelle query: un nome o un codice, ad esempio.

---

# Personalizzazione eseguita contemporaneamente da più operatori

---

## ATTENZIONE:

Per implementare il processo descritto in questa sezione, è necessario dedicare la massima attenzione ai particolari e conoscere a fondo le seguenti materie:

- Struttura del database di AssetCenter
- Esportazione di dati
- Importazione di dati
- Amministrazione dei database
- Amministrazione di AssetCenter

L'implementazione può risultare lunga e complessa se si desidera garantire l'integrità dei dati contenuti nel database di produzione.

---

## Problematica

Questa sezione spiega come personalizzare il database di AssetCenter per un team.

Questa condizione è vincolante in quanto non consente la condivisione delle personalizzazioni salvate nei file.

Di conseguenza, ciascun sviluppatore deve:

- Lavorare su una copia del database di produzione (denominata database di sviluppo).
- Salvare le personalizzazioni da loro create nei propri file.

Quindi, sarà possibile:

- 1 Integrare i diversi file di personalizzazione
- 2 Applicare i diversi file di personalizzazione integrati al database di produzione

# Possibili tipi di personalizzazione

Non è possibile personalizzare il database di AssetCenter a diversi livelli:

- Parametri strutturali del database
- Dati contenuti nel database

## Parametri strutturali del database personalizzabili

- Tabelle (etichetta, descrizione, ecc.)
- Campi (etichetta, descrizione, dimensioni, ecc.)
- Collegamenti (etichetta, descrizione, valore predefinito, ecc.)
- Indici (etichetta, descrizione, elenco di campi, ecc.)
- Pagine (etichetta, descrizione, contenuto, ecc.)
- Schermate (etichetta, descrizione, pulsanti, ecc.)
- Guida contestuale relativa ai campi e ai collegamenti

---

### NOTA:

Talvolta questi parametri utilizzano degli script (ad esempio, stato obbligatorio di un campo).

---

## Dati personalizzabili nel database

- Caratteristiche e classi di caratteristiche
- Campi calcolati
- Liste
- Unità
- Domini funzionali
- Azioni
- Schemi di workflow
- Script
- Query
- Report
- Moduli
- Viste
- Diritti e profili utente e limitazioni di accesso
- Diritti funzionali
- Opzioni del database e suggerimenti

- Configurazioni e preferenze
  - Workflow e server di installazione
- 

 **NOTA:**

La selezione dei dati da personalizzare dipende dalle proprie esigenze. Dopo aver selezionato i dati desiderati, accertarsi che le tabelle ad essi corrispondenti non possano essere modificate dagli utenti di AssetCenter, ad eccezione di quelli autorizzati.

A questo scopo, utilizzare i profili utente.

Ad esempio, è possibile stabilire che non siano più consentite le modifiche alle tabelle collegate al workflow e che lo siano quelle riguardanti tutti i valori della lista.

È anche possibile definire in maniera più specifica le configurazioni consentite utilizzando le limitazioni di accesso.

Se necessario, utilizzando i prefissi nei campi identificativi (ad esempio, amWfScheme.Ref) nelle relative tabelle, è possibile identificare con facilità i record interessati dalla configurazione.

Nel caso delle liste, una soluzione di facile applicazione è rappresentata dall'uso di liste chiuse.


Se occorre una soluzione più flessibile, è possibile definire limitazioni di accesso per le liste sulla base dei criteri desiderati.

---

# Metodologia consigliata

## Processo globale

**Figura 3.2. Personalizzazione da parte di più operatori - processo semplificato**




### Per personalizzare AssetCenter per un team:

- 1 Esportazione dei dati e della struttura del database di produzione [pag. 81]
  - 1 Esportazione della struttura del database di produzione [pag. 81]
  - 2 Esportazione dei dati da personalizzare dal database di produzione [pag. 82]
  - 3 Memorizzazione del risultato dell'esportazione con uno strumento per il controllo dell'origine [pag. 86]
  - 4 Creazione di dati di prova [pag. 87]

#### NOTA:




Questa procedura viene eseguita una sola volta, durante l'implementazione iniziale del progetto.

- 2  Importazione dei dati e della struttura dei database di sviluppo [pag. 87]
    - 1 Sincronizzazione dei file tra lo strumento per il controllo dell'origine e i computer degli sviluppatori [pag. 87]
    - 2 Verifica dei file con riferimento all'applicazione per il controllo dell'origine [pag. 88]
    - 3 Creazione dei database di sviluppo e importazione dei dati da personalizzare e dei dati di prova [pag. 88]
- 

 **NOTA:**

Questa procedura viene eseguita una sola volta all'avvio e, successivamente, ogniqualvolta richiesta.

---

- 3  Personalizzazione dei database di sviluppo [pag. 93]
  - 1 Personalizzazione della struttura dei database di sviluppo [pag. 93]
  - 2 Personalizzazione dei dati dei database di sviluppo [pag. 94]
- 4  Esportazione dei dati e della struttura dei database di sviluppo [pag. 94]
  - 1 Esportazione dei dati dei database di sviluppo personalizzati [pag. 94]
  - 2 Esportazione dei dati personalizzati dai database di sviluppo [pag. 95]
  - 3 Aggiornamento dei file nello strumento per il controllo dell'origine [pag. 95]
- 5  Importazione dei dati e della struttura in un database di produzione [pag. 96]
  - 1 Creazione di un database di prova e importazione dei dati personalizzati integrati [pag. 96]
  - 2 Esecuzione di test sul database di prova [pag. 96]
  - 3 Applicazione della struttura personalizzata al database di produzione [pag. 96]
  - 4 Importazione dei dati personalizzati nel database di produzione [pag. 97]



## 🔑 Esportazione dei dati e della struttura del database di produzione

Dal momento che il database di produzione non verrà modificato direttamente, è necessario esportare i relativi dati e la struttura sotto forma di file di testo.

Il formato testo consente di gestire i file risultanti con uno strumento per il controllo delle revisioni (o controllo origine).

I file ottenuti con l'esportazione consentono di:

- Tenere traccia della struttura del database di produzione prima della personalizzazione
- Creare database di sviluppo per creare e collaudare le personalizzazioni
- Confrontare i file generati dopo la personalizzazione dei database di sviluppo con quelli originali

### Esportazione della struttura del database di produzione

#### Per esportare la struttura del database di produzione:

- 1 Creare una cartella in cui verranno salvati i risultati dell'esportazione
- 2 Avviare AssetCenter Database Administrator
- 3 Accedere al database di produzione (menu File/Apri/Apri un database esistente)
- 4 Esportare la struttura di questo database (menu File/Esporta la struttura del database)

L'esportazione della struttura del database genera i seguenti file:

- **<Connection name>.bin**: definizione degli utenti occasionali (non modificabile)
- **1stpage\_xx.cfg**: descrizione delle pagine
- **1stdet\_xx.cfg**: descrizione delle schermate
- **<Connection name>.xml**: struttura del database
- **<Connection name>\_xx.xml**: dizionario del database
- **dawkfl.dsd**: definizione del workflow di automazione (non modificabile)
- **tips.str**: suggerimenti
- **<Connection name>\_xx.str**: guida contestuale sui campi e sui collegamenti
- **<Connection name>.wiz**: libreria delle funzioni relative alle procedure guidate

---

 **NOTA:**

**xx** è la versione equivalente di **AssetCenter** in una determinata lingua (a seconda della disponibilità):

- en: inglese
  - fr: francese
  - de: tedesco
  - it: italiano
  - sp: spagnolo
  - ja: giapponese
- 

## Esportazione dei dati da personalizzare dal database di produzione

---

 **NOTA:**

Se il database di produzione non contiene ancora nessun dato, questa sezione è comunque utile per creare gli script di importazione, che saranno utilizzati durante l'intero processo.

---

### Per esportare i dati da personalizzare:

- 1 Creare la cartella che conterrà i dati del database.
- 2 Avviare AssetCenter Export  
Guida ► Utilizzazione avanzata, capitolo relativo all'esportazione dei dati e alla creazione di viste SQL
- 3 Connettersi al database di produzione
- 4 Selezionare il menu Modifica/ Opzioni
- 5 Espandere il ramo Modifica
- 6 Impostare l'opzione Visualizzare gli oggetti del database su Nome SQL (Descrizione)
- 7 Confermare questa impostazione (pulsante OK)
- 8 Visualizzare un nuovo script di esportazione (menu File/Nuovo script)

---

 **SUGGERIMENTO:**

Si può anche creare un proprio script di esportazione utilizzando il modello **custom.scx** fornito con i dati campione.

Questo script di trova nella in una sottocartella di **C:\Program Files\Peregrine\AssetCenter\datakit\custom**.

► Lo script **custom.scx** rispetta le indicazioni della sezione [Personalizzazione di un database - Tabelle da prendere in considerazione](#) [pag. 98].

- 
- 9 Salvare questo script con il nome desiderato (menu File/Salva lo script).
- 

 **IMPORTANTE:**

Salvare regolarmente lo script via via che vengono apportate le modifiche desiderate.

- 
- 10 Aggiungere una query per ciascuno dei gruppi di dati da esportare (generalmente, un gruppo di dati per tabella) utilizzando il pulsante Nuovo

Elenco delle tabelle da prendere in considerazione: ► [Personalizzazione di un database - Tabelle da prendere in considerazione](#) [pag. 98]

- 11 Per ciascuna query:

- 1 Nome della query (campo Nome)
- 

 **SUGGERIMENTO:**

Come nome per la query, si consiglia di utilizzare il nome SQL della tabella esportata.

Esempio: amAction





- 
- 2 Definire il percorso completo del file che sarà utilizzato per memorizzare i dati esportati (campo File)
- 

 **SUGGERIMENTO:**

Come nome file, si consiglia di utilizzare il nome SQL della tabella esportata.

Esempio: amAction.txt

- 
- 3 Fare clic sulla lente di ingrandimento posizionata accanto al campo Query.

- 4 Dall'elenco a sinistra, aggiungere in quello di destra i seguenti elementi:
  - Tutti i campi, eccetto:
    - Modificato il (dtLastModif)
    - Livello gerarchico (sLvl)Sono identificati dall'icona .
  - Tutti i campi relativi ai commenti.  
Vi si può accedere dall'elenco dei collegamenti.  
Sono identificati dall'icona .
  - Collegamenti 1 utili (nessun collegamento n).  
Sono identificati dall'icona  o .Per questi collegamenti, selezionare il campo o i campi che costituiscono una chiave di riconciliazione pertinente.
  - ▶ [Personalizzazione di un database - Tabelle da prendere in considerazione \[pag. 98\]](#)Non utilizzare chiavi principali.
- 5 Abilitare la funzione di riordino per i campi che costituiscono una chiave di riconciliazione (freccia rossa con una cifra).

---

 **ATTENZIONE:**

Ciò si rende necessario per poter gestire più facilmente i file esportati tramite uno strumento per il controllo dell'origine.

Se i file non vengono ordinati in maniera adeguata, l'applicazione per il controllo dell'origine non sarà in grado di analizzare le differenze tra i file da riconciliare.

---

 **IMPORTANTE:**

Eccezione: Se la tabella contiene il campo Nome completo (FullName), abilitare la funzione di riordino esclusivamente per il nome completo e deselezionare l'opzione Visibilità.

Quando si abilita l'ordinamento nel campo Nome completo, i record principali vengono sicuramente importati prima dei record secondari. In questo modo, si potrà completare il collegamento principale.

Quando si deseleziona la casella di spunta Visibilità, il campo Nome completo non viene esportato. Potrebbe non essere possibile importarlo successivamente.

Durante l'importazione, questo campo viene automaticamente generato dai collegamenti superiori/secondari.

- 6 Confermare queste impostazioni facendo clic su OK.
- 7 Nel campo Query, aggiungere keyvalue dopo ciascuno dei campi che costituiscono la chiave di riconciliazione della tabella.

Esempio:

```
SELECT sX, sY, seType, Comment.memComment, WfTransition.Ref keyvalue
, WfScheme.Ref keyvalue FROM amWfSysActiv ORDER BY lSysActivId
```

In questo esempio, il valore chiave è stato aggiunto dopo i campi WfTransition.Ref e WfScheme.Ref perché questi rappresentano la chiave di riconciliazione per i record nella tabella amWfSysActiv.

 **NOTA:**

AssetCenter Export utilizza i valori dei campi keyvalue per alcuni file creati nel corso dell'esportazione.

- 8 Nel campo Query, se sono presenti dei collegamenti a delle immagini (tabella Immagini (amImage)), sostituire l'identificatore delle immagini con <link>.Name.

Esempio:

```
SELECT Name, SQLName, Comment.memComment, WfActivity.Ref keyvalue, W
fEvent.Ref, lIconId FROM amWfUserChoice ORDER BY lUserChoiceId
```

Diventa:

```
SELECT Name, SQLName, Comment.memComment, WfActivity.Ref keyvalue, W
fEvent.Ref, Icon.Name FROM amWfUserChoice ORDER BY lUserChoiceId
```

In questo esempio, lIconId è stato sostituito da Icon.Name.

- 12 Visualizzare la scheda Formattazione
- 13 Riempire il campo Titolo delle colonne con il valore Nome SQL
- 14 Salvare lo script (menu File/Salva lo script)
- 15 Eseguire lo script (Azioni/Esegui script)
- 16 Visualizzare il risultato dell'esportazione: si otterrà un file per query + un file per campo relativo ai commenti e per record esportato.  
Accertarsi della coerenza del risultato dell'esportazione.

## Memorizzazione del risultato dell'esportazione con uno strumento per il controllo dell'origine

Ciò consente di:

- Mantenere traccia della struttura del database e dei dati personalizzati ogniqualvolta vengono effettuate delle modifiche.  
In questo modo, è possibile, se necessario, ritornare allo stato precedente ed eseguire il confronto tra le diverse versioni.
- Integrazione di file modificati da persone diverse

---

### **NOTA:**

L'integrazione delle versioni diverse di un file è una delle funzioni base delle applicazioni per il controllo dell'origine.

---

Aggiungere i file risultanti dai processi di esportazione nello strumento di controllo origine.

---

### **IMPORTANTE:**

D'ora in poi, saranno questi i file da utilizzare come punto di partenza per apportare qualsiasi modifica alla struttura del database o per personalizzarlo.

---

## Per memorizzare il risultato dell'esportazione in uno strumento per il controllo dell'origine:

Consultare la documentazione relativa allo strumento per il controllo dell'origine.

## Creazione di dati di prova

Quando si eseguono delle personalizzazioni, può risultare necessario utilizzare, con il database di sviluppo, dei dati di prova che sarebbe del tutto inutile memorizzare nell'applicazione per il controllo dell'origine.

Ad esempio, quando viene creata un'azione, è necessario che a questa sia associato un autore. L'autore viene selezionato dalla tabella Dipendenti (amEmplDept). Ciò significa che è necessario che il database di sviluppo contenga i record relativi ai dipendenti. Tuttavia, poiché questi non necessitano di essere personalizzati, nello strumento di controllo origine i dipendenti non verranno memorizzati.

Si consiglia di creare un gruppo di dati di prova iniziando da:

- Dati provenienti dal database di produzione:
  - I record contenuti nelle tabelle di destinazione (ad es., Dipendenti) e i collegamenti (ad es., Autore) contenuti nelle tabelle da personalizzare (ad es., Azioni).
  - Tutti o alcuni record delle tabelle necessari per i test.
- Altri dati, se necessario.

## Importazione dei dati e della struttura dei database di sviluppo

Sincronizzazione dei file tra lo strumento per il controllo dell'origine e i computer degli sviluppatori

Per la personalizzazione dei database dal proprio computer, gli sviluppatori devono creare un database i cui dati siano sincronizzati con quelli dello strumento per il controllo dell'origine.

### **Per sincronizzare i file tra lo strumento per il controllo dell'origine e i computer degli sviluppatori:**

- 1 Installare e configurare lo strumento di controllo origine
- 2 Sincronizzare i file di struttura del database sul computer degli sviluppatori

## Verifica dei file con riferimento all'applicazione per il controllo dell'origine

Ogni sviluppatore deve identificare le modifiche da apportare e applicarle ai file corrispondenti.

### Per verificare i file con riferimento allo strumento per il controllo dell'origine:

Consultare la documentazione relativa allo strumento per il controllo dell'origine.

## Creazione dei database di sviluppo e importazione dei dati da personalizzare e dei dati di prova

Affinché gli sviluppatori possano personalizzare il database in modo indipendente l'uno dall'altro, è necessario creare un database di sviluppo per ciascuno di essi.

### Per creare un database di sviluppo:

- 1 Creare una struttura vuota con SGBD
  - ▶ Manuale Amministrazione, capitolo Creazione, modifica e eliminazione di un database AssetCenter, sezione Creazione di uno shell vuoto con il DBSG.
- 2 Creare un login DBMS
  - ▶ Manuale Amministrazione, capitolo Creazione, modifica e eliminazione di un database AssetCenter, sezione Creazione di una struttura vuota con il DBMS.
- 3 Creare una connessione a una struttura vuota
  - ▶ Manuale Amministrazione, capitolo Creazione, modifica e eliminazione di un database AssetCenter, sezione Creazione di una connessione con AssetCenter.
- 4 Avviare AssetCenter Database Administrator
- 5 Dal computer dello sviluppatore, aprire il file **<Connection name>.xml** sincronizzato dallo strumento per il controllo dell'origine (menu File/Apri, opzione Apri un file di descrizione di database - crea un nuovo database).

Questo file è stato creato utilizzando la procedura [Esportazione della struttura del database di produzione](#) [pag. 81].



- 6 Avviare la procedura guidata di creazione di database (menu Azione/ Crea un database).
- 7 Completare le pagine della procedura guidata come segue (navigare da una pagina all'altra mediante i pulsanti Avanti e Indietro):  
Pagina Genera uno script SQL / Crea un database:

Campi	Valore
Database	Selezionare la connessione alla struttura vuota creata con AssetCenter.
Creazione	Crea il database
Utilizza le opzioni avanzate di creazione	Selezionare questa opzione se è necessario definire i tablespace di tabelle, indici e LOBs.

Pagina Opzioni di creazione:

 **NOTA:**

I tablespace (spazi di memorizzazione) devono essere stati creati in precedenza con il DBMS.

Pagina Parametri di creazione:

Campi	Valore
Password	Password da associare al login dell'amministratore.  <b>NOTA:</b> L'amministratore di un database AssetCenter è il record nella tabella Servizi e dipendenti (amEmplDept) il cui campo Nome (Name) è Admin. Il login di connessione al database viene memorizzato nel campo Nome utente (UserLogin). Quello dell'amministratore è Admin.
Conferma	Confermare il valore inserito nel campo Password.
File della licenza	Selezionare il file di licenza <b>license.cfg</b> fornito con AssetCenter.

Pagina Creazione dei dati sistema:

Campi	Valore
Uso dei fusi orari	Selezionare questa opzione per gestire le differenze di fuso orario tra il server del DBMS, i campi data del database e i client AssetCenter. ► Manuale Utilizzazione avanzata, capitolo Fusi orari.
Server	Selezionare il fuso orario del server del DBMS del database AssetCenter. Si tratta del fuso orario definito ad esempio mediante il pannello di controllo Windows del server.
Dati	Selezionare il fuso orario nel quale verranno espresse le date archiviate nel database.
Uso della guida sui campi	Selezionare questa opzione per inserire le informazioni che descrivono i campi e i collegamenti del database.
Uso dell'integrazione AutoCAD	Selezionare questa opzione se si prevede di utilizzare le funzionalità d'integrazione di AssetCenter con AutoCAD. ► Manuale Amministrazione, capitolo Integrazione con AutoCAD.

Pagina Dati da importare:

Campi	Valore
Dati disponibili	Non selezionare nessun dato.
Interrompi l'importazione in caso di errore	Non selezionare questa opzione.
File giornale	Non completare questo campo.

- 8 Eseguire le operazioni definite mediante la procedura guidata (pulsante Fine).

## Per importare i dati da personalizzare in un database di sviluppo:

- 1 Avviare AssetCenter
- 2 Accedere al database di sviluppo
- 3 Avviare la funzione di importazione (menu File/Importa, pulsante Importa un database, scheda Testo, pulsante Apri)
- 4 Selezionare il menu Modifica/ Opzioni

- 5 Deselezionare l'opzione Non importare campi vuoti dal database
  - 6 Confermare questa impostazione (pulsante OK)
  - 7 Salvare lo script di importazione vuoto con il nome desiderato (menu File/Salva).
- 

 **IMPORTANTE:**

Salvare regolarmente lo script via via che vengono apportate le modifiche desiderate.

---

 **SUGGERIMENTO:**

Si può anche creare un proprio script di esportazione utilizzando il modello **custom.scx** fornito con i dati campione (File/ Apri script)


Questo script di trova nella in una sottocartella di **C:\Program Files\Peregrine\AssetCenter\datakit\custom**.

► Lo script **custom.scr** rispetta le indicazioni della sezione [Personalizzazione di un database - Tabelle da prendere in considerazione](#) [pag. 98].

---

- 8 Configurare lo script in maniera che importi i file di dati esportati
  - Manuale Amministrazione, capitolo Importazione.
- 9 Per ciascun file da importare (uno per ciascun file esportato; ► [Personalizzazione di un database - Tabelle da prendere in considerazione](#) [pag. 98]):
  - 1 Aggiungere il file (File/Aggiungi)
  - 2 Riempire tutti i campi all'interno delle pagine visualizzate durante la procedura guidata, in particolare:
    - Pagina 1: selezionare le opzioni Prima linea da importare che identifica le colonne e Separatori
    - Pagina 2: selezionare l'opzione Tabulazione
    - Pagina 3: selezionare le colonne contenenti i dati Data o Data+Ora e riempire di conseguenza il campo Tipo
  - 3 Selezionare la tabella di destinazione, ossia la tabella principale corrispondente al file importato
  - 4 Associare il file alla tabella (Modifica/Associa)
  - 5 Selezionare il tipo di associazione (file, tabella di destinazione)
  - 6 Associare le colonne contenute nel file ai campi della tabella di destinazione (menu Modifica/Proprietà).


### SUGGERIMENTO:

La procedura più indicata è utilizzare il pulsante  in maniera che i campi vengano associati automaticamente in base ai rispettivi nomi SQL.

Per certi campi, l'associazione al campo di destinazione deve essere creata tramite una formula di calcolo di tipo file .

In particolare, ciò vale per i seguenti campi:

- Campi di commento
- Campi di dati (blbData)
- Campi relativi agli script (memScript)
- Campo Definizione nella tabella Diritti funzionali
- Campo Periodo nella tabella Eventi di workflow (amWfEvent)

Se si seleziona il pulsante , le formule appropriate verranno create e associate automaticamente al campo corretto.

Osservando una di queste formule nel dettaglio, si noterà quanto segue:

- Campo Tipo di formulazione del campo: File
- Campo Campo principale: nome della colonna contenuta nel file esportato che indica il nome del file in cui sono memorizzati i commenti

Per i campi che indicano una durata (il loro nome SQL inizia con ts), è necessario creare anche una formula con le seguenti caratteristiche:


- Tipo di campo: Script
- Script: RetVal = [<nome SQL del campo>] & "s"  
Ad esempio: RetVal = [tsDelay] & "s"

Associare il campo calcolato appena creato con il campo di destinazione (invece che con il campo di origine automaticamente associato ad esso).

- 7 Definire le chiavi suggerite nella tabella [Personalizzazione di un database - Tabelle da prendere in considerazione](#) [pag. 98] come chiavi di riconciliazione per la tabella principale e le tabelle collegate

---

**⚠ ATTENZIONE:**

Il pulsante  non seleziona automaticamente le chiavi appropriate. Pertanto, è necessario controllarle sistematicamente.

---

- 10 Salvare lo script (menu File/Salva)
  - 11 Verificare le impostazioni di importazione (menu Modifica/Opzione)
  - 12 Eseguire lo script (pulsante Importer)
  - 13 Accertarsi della coerenza del risultato dell'importazione.
- 

** IMPORTANTE:**

Queste istruzioni dovrebbero essere sufficienti per tutte le tabelle eccetto gli schemi di workflow, nel qual caso sarà necessario eseguire approfonditi test degli script per assicurarne il corretto funzionamento.

---

**Per importare i dati di prova in un database di sviluppo:**

Creare un nuovo script di importazione con la stessa procedura utilizzata per importare i dati da personalizzare.

### Personalizzazione dei database di sviluppo

Personalizzazione della struttura dei database di sviluppo

La struttura del database può essere modificata contemporaneamente da più di uno sviluppatore.

**Per poter personalizzare la struttura del database di sviluppo, ciascun sviluppatore dovrà procedere come descritto di seguito:**

- 1 Avviare AssetCenter Database Administrator
- 2 Accedere alla propria istanza del database di sviluppo (menu File/Apri/Apri un database esistente).
- 3 Modificare la struttura del database
- 4 Salvare le modifiche (menu File/Salva)

## Personalizzazione dei dati dei database di sviluppo

I dati dei database possono essere modificati contemporaneamente da più di uno sviluppatore.

### Per personalizzare i dati di un database di sviluppo:

- 1 Avviare AssetCenter
  - 2 Accedere al database di sviluppo (menu File/Apri/Apri un database esistente)
  - 3 Modificare i dati del database di sviluppo
- 

#### SUGGERIMENTO:

Riempire i campi relativi alla chiave come suggerito nella tabella [Personalizzazione di un database - Tabelle da prendere in considerazione](#) [pag. 98] in maniera da poter identificare lo sviluppatore che ha creato o modificato il record.

Ad esempio, per ogni sviluppatore, si potrà far precedere l'identificatore da un prefisso.

---

#### SUGGERIMENTO:

Quando si eseguono i test, è possibile che si renda necessario creare dei record temporanei.

Non dimenticare di cancellare i record temporanei.

Se il numero di tali record dovesse risultare troppo alto, è opportuno considerare la possibilità di creare database di sviluppo e di prova distinti.

---

## Esportazione dei dati e della struttura dei database di sviluppo

Esportazione dei dati dei database di sviluppo personalizzati

Questa operazione deve essere eseguita per ciascun database di sviluppo che è stato personalizzato.

### Per esportare la struttura di un database di sviluppo:

- 1 Avviare AssetCenter Database Administrator

- 2 Accedere al database di sviluppo (menu File/Apri/Apri un database esistente)
- 3 Esportare la struttura del database (File/ Esporta la struttura del database) nell'ubicazione dove è stata eseguita la sincronizzazione dei file di struttura

Esportazione dei dati personalizzati dai database di sviluppo

### **Per esportare i dati di un database di sviluppo:**

- 1 Avviare AssetCenter Export
- 2 Accedere alla propria istanza del database di sviluppo
- 3 Per ogni script corrispondente ai dati da esportare:
  - 1 Aprire lo script (File/Apri script)
  - 2 Eseguire lo script (Azioni/Esegui script)
    - ▶ [Esportazione dei dati da personalizzare dal database di produzione \[pag. 82\]](#)

### **Aggiornamento dei file nello strumento per il controllo dell'origine**

Una volta completate le modifiche, lo sviluppatore le applica ai file esportati che si trovano all'interno dello strumento per il controllo dell'origine.

Se, nel periodo in cui lo sviluppatore ha lavorato sul file, la versione memorizzata a livello centrale nello strumento di controllo origine è stata aggiornata da un altro utente, sarà necessario applicare le modifiche alla versione memorizzata del file, in modo da non sovrascrivere quelle apportate dall'altro sviluppatore.

Lo strumento per il controllo dell'origine può essere utilizzato in combinazione con uno strumento appropriato in grado di evidenziare le modifiche che identificano le diverse versioni.

## 5 Importazione dei dati e della struttura in un database di produzione

### Creazione di un database di prova e importazione dei dati personalizzati integrati

Quando tutti gli sviluppatori hanno terminato di personalizzare il proprio database di sviluppo e i risultati sono stati inseriti nello strumento per il controllo dell'origine, è necessario verificare che la nuova struttura sia stata applicata e i dati personalizzati siano stati importati nel database di prova.

#### **Per creare un database di prova con una struttura aggiornata:**

Seguire la procedura illustrata nel passo [Creazione dei database di sviluppo e importazione dei dati da personalizzare e dei dati di prova \[pag. 88\]](#).

#### **Per importare i dati personalizzati nel database di prova:**

Seguire la procedura illustrata nel passo [Creazione dei database di sviluppo e importazione dei dati da personalizzare e dei dati di prova \[pag. 88\]](#).

#### **Per importare i dati di prova in un database di prova:**

Seguire la procedura illustrata nel passo [Creazione dei database di sviluppo e importazione dei dati da personalizzare e dei dati di prova \[pag. 88\]](#).

### Esecuzione di test sul database di prova

Accertarsi che la struttura del database corrisponda alle impostazioni di personalizzazione selezionate per i database di sviluppo.

Eseguire anche un test su uno o più oggetti personalizzati nei database di sviluppo.

Nel caso delle azioni, ad esempio, eseguire una o più azioni per verificarne il corretto funzionamento.

### Applicazione della struttura personalizzata al database di produzione

Se i test eseguiti sul database di prova hanno esito positivo, è possibile aggiornare il database di produzione.



## Per applicare la struttura personalizzata al database di produzione:

- 1 Avviare lo strumento per il controllo dell'origine
- 2 Sincronizzare la cartella contenente i dati e i file di struttura
- 3 Avviare AssetCenter Database Administrator
- 4 Aprire il database di produzione
- 5 Selezionare Azione/Integra una personalizzazione.
- 6 Selezionare l'opzione Integra da un file di descrizione del database
- 7 Cartella di lavoro: cartella temporanea desiderata.
- 8 File origine: percorso completo del file di struttura **<Database name> .xml** che è stato sincronizzato (non selezionare il file **<Database name>\_xx.xml**)
- 9 Fare clic su Integra
- 10 Una volta completata l'integrazione, accertarsi che le personalizzazioni siano state correttamente applicate al database di produzione

Importazione dei dati personalizzati nel database di produzione

## Per importare i dati personalizzati nel database di prova:

Seguire la procedura illustrata nel passo [Creazione dei database di sviluppo e importazione dei dati da personalizzare e dei dati di prova \[pag. 88\]](#).

## Riferimenti: tabelle personalizzabili

Segue un elenco degli oggetti personalizzabili.

Per ciascuno di questi oggetti, sono indicate le relative tabelle.

Per ciascuna delle tabelle, viene suggerita una chiave di riconciliazione e vengono forniti i collegamenti 1 utili (i collegamenti ai commenti e alle immagini non sono indicati).

 **SUGGERIMENTO:**

Durante l'importazione, l'ordine delle tabelle è importante in quanto determinati record importati sono associati ad altri presenti in tabelle che necessariamente devono già esistere. L'ordine delle tabelle elencate di seguito deve rispettare le relazioni di dipendenza esistenti tra queste.

**Tabella 3.3. Personalizzazione di un database - Tabelle da prendere in considerazione**

Tabella	Chiave consigliata	Collegamenti 1 utili
Immagini		
Immagini (amImage)	Nome (Name)	
Campi calcolati		
Campi calcolati (amCalcField)	Nome SQL (SQLName) + Tabella (TableName)	
Script		
Script (amScriptLibrary)	Nome SQL (SQLName)	
Unità		
Unità (amUnit)	Simbolo (Symbol)	
Installazione		
Workflow d'installazione (amDaWfScheme)	Riferimento (Ref)	
Server d'installazione (amDaServer)	Nome (Name)	Tag Computer.Asset (Computer.AssetTag)
Domini funzionali		
Domini funzionali (amFuncDomain)	Nome SQL (SQLName)	Dominio principale (Parent.Code)
Query		
Query (amQuery)	Nome SQL (SQLName)	Autore.numero ID (Author.IDNo) Dominio.nome SQL (Domain.SQLName)
Viste		
Vista (amViewDef)	Nome SQL (SQLName)	Autore.numero ID (Author.IDNo) Dominio.nome SQL (Domain.SQLName)
Opzioni dell'applicazione		
Opzioni dell'applicazione (amOption)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sezione (OptSection)</li> <li>■ Unità (OptEntry)</li> </ul>	Dipendente.numero ID (EmplDept.IDNo)

Tabella	Chiave consigliata	Collegamenti 1 utili
<b>Configurazioni e preferenze</b>		
Configurazioni e preferenze (amSysConfig)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unità (CfgEntry)</li> <li>■ Sezione (CfgSection)</li> <li>■ Dipendente (EmpIDept.IDNo)</li> </ul>	Dipendente.numero ID (EmpIDept.IDNo)
<b>Report</b>		
Report (amReport)	Nome SQL (SQLName)	Autore.numero ID (Author.IDNo) Dominio.nome SQL (Domain.SQLName)
<b>Moduli</b>		
Moduli interni (amForm)	Nome SQL (SQLName)	Autore.numero ID (Author.IDNo) Dominio.nome SQL (Domain.SQLName)
<b>Liste</b>		
Liste (amItemizedList)	Identificatore (Identifier)	
Valore lista (amItemListVal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valore (Value)</li> <li>■ Lista.identificatore (ItemizedList.Identifier)</li> </ul>	Lista.identificatore (ItemizedList.Identifier)
<b>Caratteristiche</b>		
Classi di caratteristiche (amFeatureClass)	Codice (Code)	Valore (Value)
Caratteristiche (amFeature)	Nome SQL (SQLName)	Classe.codice (FeatureClass.Code) Lista.identificatore (ItemizedList.Identifier) Unità.simbolo (Unit.Symbol)

Tabella	Chiave consigliata	Collegamenti 1 utili
Caratteristiche (amFeature)	Esportare i record una seconda volta solo con il nome SQL (SQLName) e caratteristiche sorgenti.nome SQL (SrcFeatures.SQLName)	
	<b>NOTA:</b>	
	Questa seconda importazione consente di creare i collegamenti tra le caratteristiche in fase di consolidamento e le caratteristiche consolidate durante l'importazione.	
	Questo risultato può essere ottenuto solo se esistono già tutte queste caratteristiche.	
	Questa condizione viene garantita importando il primo file.	
	AssetCenter Export genera una riga per collegamento.	
Parametri di caratteristiche (amFeatParam)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tabella (TableName)</li> <li>■ Caratteristica.nome SQL (Feature.SQLName)</li> </ul>	<p>Guida su questo parametro.descrizione (ShortHelp.Comment)</p> <hr/> <p>Guida su questo parametro.esempio (ShortHelp.Example)</p> <hr/> <p>Guida su questo parametro.precauzioni (ShortHelp.Warning)</p> <hr/> <p>Caratteristica.nome SQL (Feature.SQLName)</p>
<b>Azioni</b>		
Azioni (amAction)	Nome SQL (SQLName)	<p>Autore.numero ID (Author.IDNo)</p> <hr/> <p>Server d'installazione.nome (DaServer.Name)</p> <hr/> <p>Workflow d'installazione.riferimento (DaWfScheme.Ref)</p> <hr/> <p>Dominio.nome SQL (Domain.SQLName)</p> <hr/> <p>Azione da eseguire.nome SQL (ExecAction.SQLName)</p> <hr/> <p>Modulo.nome SQL (Form.SQLName)</p> <hr/> <p>Report.nome SQL (Report.SQLName)</p>

Tabella	Chiave consigliata	Collegamenti 1 utili
Profili utente		
Profili utente (amProfile)	Nome SQL (SQLName)	Azione predefinita.nome SQL (DefLoginAction.SQLName)
Diritti utente (amUserRight)	Nome SQL (SQLName)	
Limitazioni di accesso (amAccessRestr)	Nome SQL (SQLName)	
Diritti funzionali (amFuncRight)	Nome SQL (SQLName)	
Diritti utente (amUserRight)	Esportare i record una seconda volta solo con il nome SQL (SQLName) e profili.nome SQL (Profiles.SQLName)	
	<p><b>NOTA:</b></p> <p>Questa seconda importazione consente di creare i collegamenti tra i profili utente e i diritti utente durante l'importazione.</p> <p>AssetCenter Export genera una riga per collegamento.</p>	
Limitazioni di accesso (amAccessRestr)	Esportare i record una seconda volta solo con il nome SQL (SQLName) e profili.nome SQL (Profiles.SQLName)	
	<p><b>NOTA:</b></p> <p>Questa seconda importazione consente di creare i collegamenti tra i profili utente e le restrizioni all'accesso durante l'importazione.</p> <p>AssetCenter Export genera una riga per collegamento.</p>	
Diritti funzionali (amFuncRight)	Esportare i record una seconda volta solo con il nome SQL (SQLName) e profili.nome SQL (Profiles.SQLName)	
	<p><b>NOTA:</b></p> <p>Questa seconda importazione consente di creare i collegamenti tra i profili utente e i diritti funzionali durante l'importazione.</p> <p>AssetCenter Export genera una riga per collegamento.</p>	
Schemi di workflow		
Gruppi di dipendenti (amEmplGroup)	Codice a barre (BarCode)	Responsabile.numero ID (Supervisor.IDNo) Sottogruppo di "Barcode" (Parent.BarCode)

Tabella	Chiave consigliata	Collegamenti 1 utili
Gruppi di dipendenti (amEmplGroup)	Esportare i record una seconda volta solo con il codice a barre (BarCode) e membri.numero ID (Members.IDNo)	
	<b>NOTA:</b> Questa seconda importazione consente di creare i collegamenti tra i membri e i gruppi di workflow durante l'importazione. AssetCenter Export esporta una linea alla volta tra un gruppo e un membro.	
Ruoli nel workflow (amWfOrgRole)	Riferimento (Ref)	Cessionario.numero ID (Assignee.IDNo) Gruppo.codice a barre (EmplGroup.BarCode)
Schemi di workflow (amWfScheme)	Riferimento (Ref)	Responsabile.numero ID (Supervisor)
Attività di sistema (amWfSysActiv)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Workflow.riferimento (WfScheme.Ref)</li> <li>■ Tipo (seType)</li> </ul>	Workflow.riferimento (WfScheme.Ref)
	<b>NOTA:</b> In questo primo file aggiungere una condizione WHERE per filtrare le attività START (seType = 0).	
Attività di workflow (amWfActivity)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Workflow.riferimento (WfScheme.Ref)</li> <li>■ Riferimento (Ref)</li> </ul>	Cessionario.riferimento (Assignee.Ref) Calendario.nome SQL (Calendar.SQLName) Azione.nome SQL (NotifAssignAct.SQLName) Modello.riferimenti (Template.Ref) Template.Workflow.Reference (Template.WfScheme.Ref) Workflow.riferimento (WfScheme.Ref) Procedura guidata.nome SQL (Wizard.SQLName)
Scelte utente (amWfUserChoice)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nome SQL (SQLName)</li> <li>■ Attività.riferimento (WfActivity.Ref)</li> <li>■ Attività.workflow.riferimento (WfActivity.WfScheme.Ref)</li> </ul>	Attività.riferimento (WfActivity.Ref) Attività.workflow.riferimento (WfActivity.WfScheme.Ref)

Tabella	Chiave consigliata	Collegamenti 1 utili
Eventi di workflow (amWfEvent)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Workflow.riferimento (WfScheme.Ref)</li> <li>■ Attività sorgente.riferimento (SrcActivity.Ref)</li> <li>■ Riferimento (Ref)</li> </ul>	Attività sorgente.riferimento (SrcActivity.Ref) Workflow.riferimento (WfScheme.Ref)
Transizioni di workflow (amWfTransition)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Riferimento (Ref)</li> <li>■ Attività sorgente.riferimento (SrcActivity.Ref)</li> <li>■ Evento sorgente.attività sorgente.riferimento (SrcEvent.SrcActivity.Ref)</li> <li>■ Workflow.riferimento (WfScheme.Ref)</li> </ul>	Attività sorgente.riferimento (SrcActivity.Ref) Evento sorgente.attività sorgente.riferimento (SrcEvent.SrcActivity.Ref) Attività destinazione.riferimento (TargetActiv.Ref) Workflow.riferimento (WfScheme.Ref)
Attività di sistema (amWfSysActiv)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Workflow.riferimento (WfScheme.Ref)</li> <li>■ Transizione.riferimento (WfTransition.Ref)</li> <li>■ Transizione.evento sorgente.riferimento (WfTransition.SrcEvent.Ref)</li> <li>■ Transizione.evento sorgente.attività sorgente.riferimento (WfTransition.SrcEvent.SrcActivity.Ref)</li> </ul>	Transizione.riferimento (WfTransition.Ref) Transizione.evento sorgente.riferimento (WfTransition.SrcEvent.Ref) Transizione.evento sorgente.attività sorgente.riferimento (WfTransition.SrcEvent.SrcActivity.Ref) Workflow.riferimento (WfScheme.Ref)

**NOTA:**

In questo secondo file, aggiungere una condizione WHERE per filtrare le attività END (seType = 1).

Attività di workflow (amWfActivity)	Esportare i records una seconda volta con solo Workflow.Reference (WfScheme.Ref), Reference (Ref) e Actions.SQL name (nome Actions.SQL)
--	---

**NOTA:**

Questa seconda importazione consente di creare i collegamenti tra le azioni e i gruppi di workflow durante l'importazione.

AssetCenter Export genera una riga per collegamento.

Tabella	Chiave consigliata	Collegamenti 1 utili
Allarmi di workflow (amWfActivAlarm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Riferimento (Ref)</li> <li>■ Attività.riferimento (WfActivity.Ref)</li> <li>Attività.workflow.riferimento (WfActivity.WfScheme.Ref)</li> </ul>	Azione.nome SQL (Action.SQLName) <hr/> Attività.riferimento (WfActivity.Ref) <hr/> Attività.workflow.riferimento (WfActivity.WfScheme.Ref)
Calendari		
Fusi orari (amTimeZone)	Codice (Code)	
Calendario giorni lavorativi (amWorkCalendar)	Nome SQL (SQLName)	Fuso orario.codice (TimeZone.Code)
Valute		
Valute (amCurrency)	Nome (Name)	
Tasso di cambio (amCurRate)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valuta sorgente.nome (SrcCurrency.Name)</li> <li>■ Valuta destinazione.nome (TargetCurrency.Name)</li> <li>Data del tasso (dtStart)</li> </ul>	Valuta sorgente.nome (SrcCurrency.Name) <hr/> Valuta destinazione.nome (TargetCurrency.Name)

## Commenti sulla scelta delle chiavi di riconciliazione

La scelta delle chiavi di riconciliazione è complessa:

- Non è possibile utilizzare una chiave principale come chiave di riconciliazione. Sarà ogni sviluppatore a generare chiavi principali specifiche per il proprio database di sviluppo. Tuttavia, questi identificatori risulteranno differenti una volta importati nel database di produzione (non è possibile importare un identificatore principale; AssetCenter genera automaticamente gli identificatori durante l'importazione).
- Le chiavi di riconciliazione consentono l'aggiornamento dei record nel database di produzione ogniqualvolta questo verrà nuovamente personalizzato in futuro.

Esempio:

- 1 Nel corso delle prime personalizzazioni, lo sviluppatore crea una nuova azione, denominata A1, in un database di sviluppo.  
La chiave principale dell'azione è PK1 e il relativo nome SQL è SQL1.
- 2 Quando viene importata nel database di produzione, la chiave principale dell'azione A1 automaticamente diventa PK2. Tuttavia, il relativo nome SQL resta invariato (SQL1).
- 3 Durante le personalizzazioni successive, lo sviluppatore modifica l'azione A1 in un database di sviluppo.



La chiave principale dell'azione è PK1 e il suo nome SQL è SQL1.

- 4 Quando viene importata nel database di produzione, l'azione A1 sarà identificata in questo database dal suo nome SQL (SQL1), utilizzato come chiave di riconciliazione. Il record che descrive l'azione A1 viene automaticamente aggiornato.




# 4 Opzioni del database

## CAPITOLO

Alcune opzioni riguardano in modo specifico un database. Esse sono comuni a tutte la stazioni client connesse al database. Il presente capitolo spiega di quali opzioni si tratta e come configurarle.

## Per configurare le opzioni del database

- 1 Avviare AssetCenter.
- 2  **ATTENZIONE:**  
Solo l'utente Admin e gli utenti con Diritti d'amministrazione hanno accesso alla configurazione delle opzioni del database.  
Connettersi al database (menu File/ Connessione a un database).
- 3 Visualizzare l'elenco delle opzioni del database (menu Amministrazione/ Opzioni del database).
- 4 Selezionare l'opzione da modificare.
- 5 Procedere utilizzando uno dei seguenti metodi:
  - Fare clic due volte sul valore dell'opzione nella colonna Valore corrente.

- Premere Shift + Barra spaziatrice.
- 6 La modifica del valore si effettua in vari modi:
- Se il valore appartiene a un elenco: selezionare il valore nell'elenco.
  - Se il valore è immesso liberamente e su una sola linea: immettere il valore nella colonna Valore corrente.
  - Se il valore è immesso liberamente e su varie linee: immettere il valore nell'area di modifica visualizzata nella parte inferiore della finestra delle opzioni.
- 

 **SUGGERIMENTO:**

Se questa finestra non compare, posizionare il puntatore sul bordo inferiore della finestra delle opzioni fino all'apparizione del puntatore di divisioni da trascinare verso l'alto.

---

- 7 Convalidare le opzioni (pulsante OK).
- 8 Chiedere agli utenti di riconnettersi al database affinché le nuove opzioni vengano prese applicate dal rispettivo client AssetCenter.

---

## Finestra di configurazione delle opzioni del database

---

 **NOTA:**

I valori in grassetto non possono essere modificati.

I valori blu sono modificabili.

La colonna Valore predefinito consente di ritrovare i valori standard delle opzioni in caso di dubbio.

---

Tabella 4.1. Opzioni del database - Descrizione delle opzioni disponibili

Sezione	Nome dell'opzione	Descrizione	Esempio(i) di valore
Acquisti	Lasciare ad AssetCenter Server il compito di creare gli elementi ricevuti nel parco	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sì: il ricevimento di un elemento appartenente a un ordine provoca la creazione di un record nella tabella Schede di ricevimento (amReceipt). Al contrario gli elementi ricevuti non vengono creati nelle rispettive tabelle (asset, computer, elementi del parco, ecc.). Vengono creati record temporanei nella tabella Elementi ricevuti (amItemsReceived) ed elaborati dal modulo Creazione asset, beni di consumo, ecc. che corrispondono agli elementi ricevuti di AssetCenter Server, che si occupa della creazione dei record nelle tabelle finali. Vantaggi di questa modalità: affidare questo compito a AssetCenter Server invece che a AssetCenter consente di migliorare le prestazioni delle stazioni client che effettuano i ricevimenti degli ordini.</li> <li>■ No: il ricevimento di un elemento appartenente a un ordine provoca la creazione di un record nella tabella Schede di ricevimento (amReceipt). I record corrispondenti vengono creati immediatamente nelle rispettive tabelle (asset, computer, elementi del parco, ecc.).</li> </ul>	Sì

Sezione	Nome dell'opzione	Descrizione	Esempio(i) di valore
Acquisti	Creaz. linee di spesa dei beni di consumo al ricevimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sì: al ricevimento di un bene di consumo, viene generata una linea di spesa che corrisponde all'acquisto di un bene di consumo.  Non viene creata alcuna linea di spesa supplementare durante il consumo (cioè quando il bene di consumo è associato all'asset principale che se ne serve). È necessario creare una regola di rifatturazione se si desidera generare linee di spesa considerando l'aspetto del consumo.</li> <li>■ No: non viene generata alcuna linea di spesa alla creazione del bene di consumo dopo il ricevimento.  Viene creata una linea di spesa supplementare durante il consumo (cioè quando il bene di consumo è associato all'asset principale che se ne serve).</li> </ul>	Sì
Importazione	Disattivazione delle cronologie durante l'importazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sì: non viene creato alcun record nella tabella Cronologia (amHistory) per le modifiche causate dall'importazione di dati.</li> <li>■ No: viene creato un record nella tabella Cronologia (amHistory) per le modifiche causate dall'importazione di dati, se le modifiche riguardano un campo o un collegamento in cronologia.</li> </ul>	Sì
Procedure guidate	Funzioni BASIC	Questa funzione memorizza funzioni BASIC che possono essere chiamate in azioni di tipo Procedura guidata.	

Sezione	Nome dell'opzione	Descrizione	Esempio(i) di valore
Suggerimenti	Testo dei suggerimenti	Elenco dei suggerimenti visualizzati all'avvio del software AssetCenter.	TIP2, "Maus+F9 lancia il debugger delle procedure guidate."
Autentica LDAP	Utilizzare un server LDAP per l'autenticazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sì: la password immessa alla connessione al database viene cercata in una directory LDAP esterna.</li> <li>■ No: la password immessa alla connessione al database viene cercata nella tabella Dipendenti (amEmplDept), campo Password (LoginPassword).</li> </ul>	Sì
Autentica LDAP	Autorizzare la connessione LDAP anonima (login vuoto senza password)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sì: la connessione LDAP anonima è stata attivata.</li> <li>■ No: la connessione LDAP anonima viene disattivata e il server LDAP controlla la validità del login e della password.</li> </ul> <p>Questa opzione è presa in considerazione se l'opzione Utilizzare un server LDAP per l'autenticazione equivale a Sì.</p>	Vuoto

Sezione	Nome dell'opzione	Descrizione	Esempio(i) di valore
Autentica LDAP	Utilizzare una connessione protetta (SSL) al server LDAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sì: l'autenticazione viene effettuata mediante la cartella contenente i certificati che permettono l'accesso protetto ai server LDAP (<b>LDAPCertDir</b> o <b>LDAPCertfile</b>).</li> <li>■ No: la password immessa durante la connessione al database viene ricercata in un elenco LDAP esterno.</li> </ul> <p>Dopo avere inserito i dati nella pagina, è possibile passare alla pagina successiva (determinata da una transizione) facendo clic sul pulsante Avanti. Se è stata raggiunta l'ultima pagina della procedura guidata, il pulsante non è più disponibile.</p>	Sì
Autentica LDAP	Nome del server LDAP	<p>Nome del server della directory in cui vengono memorizzati i login e le password degli utenti AssetCenter.</p> <p>Questa opzione è presa in considerazione se l'opzione Utilizzare un server LDAP per l'autenticazione equivale a Sì.</p>	ServerLdap
Autentica LDAP	Porta del server LDAP	<p>Porta del server LDAP che rileva le richieste di dati relativi alla directory.</p> <p>Questa opzione è presa in considerazione se l'opzione Utilizzare un server LDAP per l'autenticazione equivale a Sì.</p>	389



Sezione	Nome dell'opzione	Descrizione	Esempio(i) di valore
Autentica LDAP	Nome del campo della tabella 'amEmpIDept' che include il login della directory LDAP	<p>Per default questa opzione suppone che si utilizza lo stesso login nel database AssetCenter e nella directory LDAP: il login è memorizzato nel campo Login (UserLogin) della tabella Dipendenti (amEmpIDept).</p> <p>È possibile decidere di differenziare il login della directory LDAP da quello di AssetCenter. È necessario quindi selezionare un campo per memorizzare il login della directory LDAP e indicare il nome SQL grazie a questa opzione.</p> <p>Questa opzione è presa in considerazione se l'opzione Utilizzare un server LDAP per l'autenticazione equivale a Sì.</p>	Field1
AutORIZZAZIONE	File della licenza	<p>File di licenza immesso nel database (menu Strumenti/ Modifica il file di licenza) di AssetCenter.</p> <p>L'opzione non è modificabile in questa finestra.</p>	
AutORIZZAZIONE	Firma AssetCenter Server	<p>Utilizzato da AssetCenter per verificare se AssetCenter Server si connette con regolarità al database.</p> <p>L'opzione non è modificabile in questa finestra.</p>	Aggiornamento con AssetCenter Server.
AutORIZZAZIONE	Firma del server Desktop Administration	<p>Utilizzato dal componente Console d'amministrazione del server di Desktop Administration per verificare se il server Desktop Administration si connette regolarmente al database.</p> <p>L'opzione non è modificabile in questa finestra.</p>	Aggiornamento tramite Desktop Administration

Sezione	Nome dell'opzione	Descrizione	Esempio(i) di valore
Autorizzazione	Firma del server Remote Control	Utilizzato dal componente Console d'amministrazione del server di Remote Control per verificare se il server Remote Control si connette regolarmente al database.  L'opzione non è modificabile in questa finestra.	Aggiornamento tramite il server Remote Control.
Caratteristiche	Disattiva il ricalcolo delle caratteristiche consolidate	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sì: il valore delle caratteristiche consolidate non è ricalcolato quando i valori delle caratteristiche consolidanti cambiano.</li> <li>■ No: il valore delle caratteristiche consolidate è ricalcolato quando il valore di almeno una delle caratteristiche consolidanti cambia.</li> </ul>	Sì
Controllo dell'accesso al database di AssetCenter	Intervallo aggiornamento token di connessione (min.)	Tempo al termine del quale il client AssetCenter aggiorna il token di connessione.	10
Controllo d'accesso	Attivazione disconnessione automatica	Riguarda la disconnessione automatica di un client dal database in caso d'inattività.	Sì
Controllo d'accesso	Timeout di disconnessione automatico (sec.)	Tempo d'inattività al termine del quale AssetCenter si disconnette automaticamente dal database.  Questa opzione è presa in considerazione se l'opzione Attivare la disconnessione automatica equivale a Sì.	1800
Documenti	Dimensioni massime dei documenti che possono essere aggiunti al database (byte)	Si tratta delle dimensioni massime dei file immessi nella tabella Documenti (amDocument).	5 242 880

Sezione	Nome dell'opzione	Descrizione	Esempio(i) di valore
Dati sistema	Build	<p>N° di build dei dati sistema importati nel database.</p> <p>I dati sistema sono automaticamente importati nel database alla creazione.</p> <p>L'opzione non è modificabile in questa finestra.</p>	
Fuso orario	Dati: differenza rispetto al fuso orario GMT di riferimento (ore)	<p>Fuso orario dei dati del database. Il valore previsto è un valore numerico che precisa lo spostamento rispetto al fuso orario di riferimento (GMT).</p> <p>Un valore vuoto significa che non viene utilizzato nessun fuso orario.</p> <p>Lo (0) definisce il fuso orario GMT.</p>	-2 (fuso orario GMT-2)
Fuso orario	Server: differenza rispetto al fuso orario GMT di riferimento (ore)	<p>Fuso orario del server. Il valore previsto è un valore numerico che precisa lo spostamento rispetto al fuso orario di riferimento (GMT).</p> <p>Con un valore vuoto, significa che non viene utilizzato nessun fuso orario.</p> <p>Lo (0) definisce il fuso orario GMT.</p>	4 (fuso orario GMT+4)
Gestione degli eventi	Scadenza degli eventi in uscita (ore)	<p>Gli eventi in uscita sono code di eventi in grado di ricevere dati per l'esportazione verso applicazioni esterne. La scadenza stabilisce un dato valore per la cancellazione degli eventi.</p>	336
Gestione degli eventi	Scadenza degli eventi in entrata (ore)	<p>Gli eventi in entrata sono delle code in grado di ricevere dati per l'importazione da applicazioni esterne. La scadenza stabilisce un dato valore per la cancellazione degli eventi.</p>	336

Sezione	Nome dell'opzione	Descrizione	Esempio(i) di valore
Leasing	Autorizza il calcolo automatico del coefficiente di affitto asset	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sì: il campo Coefficiente (pLRF) degli asset è calcolato automaticamente da AssetCenter in funzione degli altri valori disponibili.</li> <li>■ No: il campo Coefficiente (pLRF) degli asset non è mai ricalcolato automaticamente. Il valore serve da valore comune per il calcolo dei valori che ne dipendono.</li> </ul>	Sì
Password	Durata di validità della password espressa in giorni		Sì
Password	Utilizzare lo storico delle password per evitare il riciclaggio di una vecchia password	Le password utente sono archiviate per impedire l'uso della stessa password, più volte di seguito, dallo stesso utente.	Sì
Password	Numero di giorni prima della scadenza della password	Intervallo definito in giorni che attiva un allerta sistema.	Sì
Password	Nome della biblioteca che permette di convalidare i formati di password.	Biblioteca che definisce il formato della password utente.	Sì

Sezione	Nome dell'opzione	Descrizione	Esempio(i) di valore
Ricerca di testo	Attivazione ricerca in testo	<p>Per default i filtri semplici consentono di utilizzare l'operatore LIKE.</p> <p>Questo operatore cerca una stringa di testo all'interno dei valori di un campo.</p> <p>La ricerca viene effettuata direttamente da AssetCenter.</p> <p>Alcuni DBMS offrono le stesse funzionalità e una maggiore efficienza.</p> <p>Se il caso questa possibilità deve essere attivata in modo specifico a livello di DBMS per essere disponibile.</p> <p>La funzione di ricerca viene quindi utilizzata con l'operatore CONTAINS invece di LIKE.</p> <p>L'opzione Attivazione ricerca in testo attiva l'operatore CONTAINS a livello di editor di filtri semplici.</p>	Si

---



# Indice

PEREGRINE

& (carattere speciale), 45  
< (carattere speciale), 45

## A

Acquisti - opzioni, 109  
Aggiungi caratteristiche (opzione), 49  
Aggiungi una pagina (menu), 54  
Aggiungi una tabella (menu), 48  
Aggiungi un campo, 49  
Aggiungi un collegamento (menu), 50  
Aggiungi un collegamento principale (menu), 51  
Aggiungi un dettaglio (menu), 52  
Applica (pulsante), 21  
AssetCenter Database Administrator  
(Vd. Anche Personalizzazione dei database)  
Attivazione dei moduli (menu), 16  
Attivazione disconnessione automatica  
(opzione), 114  
Attivazione ricerca in testo integrale (opzione), 117  
Autorizza il calcolo automatico del coefficiente di affitto asset (opzione), 116  
Autorizzazione - opzioni, 113  
Azioni

Pulsanti di azione - creazione, 53

## B

B (codifica HTML), 44  
Barra degli strumenti  
Barra degli strumenti predefinita, 18  
Personalizzazione, 16  
Posizione, 19  
Pulsanti  
Aggiunta, 17  
Eliminazione, 17  
Spostamento, 18  
Separatori  
Aggiunta, 18  
Eliminazione, 18  
Basic - opzioni, 110  
Beni di consumo - opzioni, 110  
bin (file), 74  
Build (opzione), 115

## C

Campi  
(Vd. Anche Guida sui campi ed i collegamenti)  
Inserimento, 49

- Personalizzazione, 39
- Valore predefinito, 42
- Campi calcolati
  - Valori predefiniti, 42
- Caratteri speciali, 43
- Caratteristiche consolidate - opzioni, 114 , 114
- cfg (file), 74
- Collegamenti
  - (Vd. Anche Guida sui campi ed i collegamenti)
  - Inserimento, 49
  - Personalizzazione, 39
  - Valore predefinito, 42
- Configura l'oggetto (menu), 45
- Configura le schede (menu), 19
- Connessione - slot - opzioni, 114
- Contatori
  - Nomi - caratteri speciali, 43
  - Valori predefiniti, 42
- Controllo d'accesso
  - Opzioni, 114
- Crea a partire dalla finestra corrente (menu), 29
- Creaz. linee di spesa dei beni di consumo al ricevimento (opzione), 110
- Cronologia - opzioni, 110

## D

- Database
  - (Vd. Anche Personalizzazione dei database)
  - Disconnessione automatica - opzioni, 114
  - Opzioni, 107-117
    - Configurazione, 107
    - Configurazione - finestra, 108
    - Restrizioni, 107
- Database dei test, 71-75
  - Personalizzazione, 71
- Dati: differenza rispetto al fuso orario GMT di riferimento (opzione), 115
- Dati sistema
  - Opzioni, 115
- Default (parametro), 41
- Dettagli
  - Pagine - aggiunta, 68

- Personalizzazione, 46
- Dimensioni (parametro), 39
- Dimensioni massime dei documenti che possono essere aggiunti al database (opzione), 114
- Diritti di amministrazione (opzione), 107
- Disattiva il ricalcolo delle caratteristiche consolidate (opzione), 114
- Disattivazione delle cronologie durante l'importazione (opzione), 110
- Documenti - opzioni, 114
- dsd (file), 74

## E

- Errore di esecuzione - Errore tipo (errore), 43
- Eventi in entrata - opzioni, 115
- Eventi in uscita - opzioni, 115

## F

- File della licenza (opzione), 113
- Filtro (parametro), 40
- Finestre dei dettagli (Vd. Dettagli)
- Firma AssetCenter Server (opzione), 113
- Firma del server Desktop Administration (opzione), 113
- Firma del server Remote Control (opzione), 114
- FONT COLOR (codifica HTML), 44
- FONT FACE (codifica HTML), 44
- FONT SIZE=+n (codifica HTML), 44
- FONT SIZE=-n (codifica HTML), 44
- Funzioni BASIC (opzioni), 110
- Funzioni BASIC - opzioni, 110
- Fusi orari, 90
- Fusi orari - opzioni, 115

## G

- Guida sui campi e collegamenti - tag HTML riconosciuti
  - Modifica, 44
- Guida sui campi ed i collegamenti
  - Caratteri riservati, 45



**H**

HR (codifica HTML), 44  
 HSplitControl (separatore oggetti), 67

**I**

I (codifica HTML), 44  
 Icone (Vd. Barra degli strumenti)  
 Il campo XXX è sconosciuto in XXX (errore), 43  
 Importa - opzioni, 110  
 In cronologia (parametro), 39  
 Indice
 

- Inserimento, 49
- Personalizzazione, 39

 Intervallo aggiornamento token di connessione (opzione), 114  
 Irrilevante (parametro), 40

**L**

Lasciare ad AssetCenter il compito di creare gli elementi ricevuti nel parco (opzione), 109  
 LDAP - opzioni, 111  
 Leasing - coefficiente - opzioni, 116  
 Leasing - opzioni, 116  
 LI (codifica HTML), 44  
 Licenza
 

- File memorizzato nel database, 113

 Licenza - opzioni, 113  
 Limitazioni di accesso
 

- Esclusioni, 42

 Lingue di visualizzazione
 

- Aggiunta degli oggetti ad un database, 69

**M**

Modifica la vista attuale (menu), 30  
 Moduli, 15

**N**

Nome del campo della tabella 'amEmpIDept' che include il login della directory LDAP (opzione), 113  
 Nome del server LDAP (opzione), 112  
 Nomi contatori, 43  
 Nomi SQL

Oggetti del database - conflitto, 70

**O**

Obbligatorio (parametro), 41  
 Oggetti del database, 67  
 Opzioni (parametro), 40  
 Opzioni del database (Vd. Database)  
 Opzioni del database (menu), 107  
 Opzioni generiche, 21

**P**

Pagine
 

- Aggiunta ad un dettaglio, 68
- Creazione, 54

 Password - opzioni, 111  
 Personalizza la barra degli strumenti (menu), 17 , 16  
 Personalizzazione, 15-22
 

- Barra degli strumenti, 16
- Moduli, 15
- Opzioni generiche, 21

 Personalizzazione dei database, 35-71
 

- Campi, 49
- Campi, collegamenti e indici, 39
- Collegamenti, 49
- Dettagli, 52 , 46
- Indice, 49
- Modifiche
  - Controllo, 70
  - Esecuzione del backup, 70
  - Lingue, 69
- Nota importante, 70
- Oggetti, 48 , 35
- Pagine, 68 , 54
- Pulsanti, 46
- Pulsanti di azione, 53
- Tabelle, 48 , 37

 Porta del server LDAP (opzione), 112  
 Procedure guidate - opzioni, 110  
 Pulsanti, 46
 

- Personalizzazione, 22

 Pulsanti di azione, 53

**R**

Reinializza (pulsante), 21  
 Reinializzazione delle schermate (menu), 15  
 Ricerca in tutto il testo - opzioni, 117  
 Righe spese - opzioni, 110  
 Rimuovi la vista attuale (menu), 30

**S**

Salva la configurazione del database (menu), 45  
 Scadenza degli eventi in entrata (opzione), 115  
 Scadenza degli eventi in uscita (opzione), 115  
 Schede, 19  
 Schede di ricevimento - opzioni, 109  
 Server: differenza rispetto al fuso orario GMT di riferimento (opzione), 115  
 Sola lettura (parametro), 40  
 Spazio indivisibile (carattere speciale), 45  
 str (file), 74  
 Strumenti (Vd. Barra degli strumenti)  
 stt (file), 74  
 Suggestioni - opzioni, 111

**T**

Tabelle  
     Creazione, 48  
     Personalizzazione, 37  
 Tabelle gerarchiche, 51  
 Test (Vd. Database dei test)  
 Testo dei suggerimenti (opzione), 111  
 Timeout di disconnessione automatico (opzione), 114

**U**

usr (file), 74  
 Utilizza i fusi orari (opzione), 90  
 Utilizzare un server LDAP per l'autenticazione (opzione), 111

**V**

Validità (parametro), 37  
 Valori predefiniti

Campi calcolati, 42  
 Collegamenti alla tabella dei commenti, 42  
 Contatori, 42  
 Descrizione - errori, 43  
 Limitazioni di accesso, 42

**Viste, 27-31**

    Creazione, 29  
     Definizione, 28  
     Elenco, 30  
     Eliminazione, 30  
     Modifica, 31 , 30  
     Procedura guidata di query, 29  
     Pulsanti - associazione, 31  
     Visualizzazione, 29  
 VSplitControl (separatore oggetti), 67

**W**

wiz (file), 74

**X**

xml (file), 74



