

## 2 管理エージェントの配布

管理エージェントを配布して、デバイスの管理を始めます。

- **[デバイス管理]** の **[全般]** タブから、**[配布]** をクリックします。これで、エージェント配布ウィザードが起動します。このウィザードの手順に従って、インポートしたデバイスに管理エージェントを配布します。

 **注意:** 管理エージェントは、シンクライアント デバイスではローカルにインストールする必要があります。シンクライアントに関するその他の情報については、製品ドキュメントを参照してください。

これでデバイスの管理が開始されたので、HPCAS のスケジュールを設定します。

## 3 スケジュールの設定

次のスケジュールを設定して、インベントリとパッチの適合性および探索を開始します。

### インベントリのスケジュール

- **[デバイス]** タブから管理対象 デバイスを選択します(または、**[グループ]** タブからグループを選択します)。
- **[探索]** ツールバー ボタンをクリックして、**[ソフトウェア/ハードウェア インベントリの探索]** を選択し、ソフトウェア/ハードウェア インベントリ ウィザードを起動します。
- ウィザードの手順に従って、ユーザーのデバイスとグループについてソフトウェアおよびハードウェアのインベントリ収集を定義します。

### パッチ取得のスケジュールおよび設定

- **[設定]** タブの **[パッチ管理]** セクションを使用して、パッチ取得の設定を行い、スケジュールを設定します。
  - **[スケジュール]** タブを使用して、パッチ取得のスケジュールを入力します。
  - **[設定]** タブを使用して、必要な Windows パッチおよび HP Spftpaq の取得設定を入力します。

### パッチ適合性探索のスケジュール

- **[デバイス]** タブから適合性と強制のための管理対象デバイスを選択します(または、**[グループ]** タブからグループを選択します)。
- **[探索]** ツールバー ボタンをクリックして、**[パッチの適用状況の探索]** を選択し、パッチの適用状況探索ウィザードを起動します。
- ウィザードの手順に従って、パッチ適合性のスケジュールを指定します。**[レポート]** タブを使用して、選択したデバイスに関するパッチ適合性レポートを表示します。

スケジュールを設定したら、ソフトウェアをパブリッシュしてパッチを取得できます。

## 4 ソフトウェアのパブリッシュとパッチの取得

ソフトウェアおよびパッチを管理対象デバイスへ配布する前に、最初にソフトウェアおよびパッチを HPCAS へパブリッシュする必要があります。

HPCAS Publisher を使用して、配布のためソフトウェアを HPCAS へパブリッシュします。

- Publisher を起動して、パブリッシュのためパッケージ化するソフトウェアを選択および設定します。(インストールしているライセンスによっては、ソフトウェア、HP Softpaq、BIOS 設定、およびオペレーティング システムのイメージをパブリッシュできます。)
- HP およびサードパーティからパッチを取得します。
- **[管理]** タブの **[パッチ管理]** セクションで、**[取得]** をクリックします。パッチおよび Softpaq がダウンロードされ、HPCAS に追加されます。手順 3 で設定した取得スケジュールに従って、パッチは自動的にダウンロードされます。

## 5 グループの作成

管理対象デバイスでソフトウェアおよびパッチを管理するため、グループを作成します。

**[グループ管理]** の **[全般]** タブから、**[作成]** をクリックします。これで、**グループ作成ウィザード**が起動します。ウィザードの手順に従って、静的グループを作成します。HPCAS は、発見されたデバイス(探索グループ)または選択されたインベントリ条件(レポート グループ)に基づいて、動的なデバイス グループもサポートします。これらのグループは、グループ作成ウィザードを使用しても作成できます。その他の情報については、製品ドキュメントまたはヘルプを参照してください。

グループが作成されると、そのグループのデバイスにソフトウェアまたはパッチのエンタイトルメントを設定し、それらを配布します。

## 6 ソフトウェアまたはパッチのエンタイトルメント設定と配布

**[グループ管理]** セクションで、グループの説明をクリックして **[グループの詳細]** ウィンドウを開きます。ここから、ソフトウェアまたはパッチのエンタイトルメント設定および配布を行います。

### ソフトウェア

- **[グループの詳細]** の **[ソフトウェア]** タブを使用して、ソフトウェアのエンタイトルメントを設定します。**[ソフトウェア エンタイトルメントの追加]** ツールバー ボタンをクリックして、ソフトウェア サービスを選択し、そのグループで利用できるようにします。エンタイトルメントが設定されたソフトウェアは、**[ソフトウェア]** タブ リストに表示され、Application Self-Service Manager のエンド ユーザーが利用できますが、自動的に配布はされません。これにより、管理対象ソフトウェア カタログを作成でき、ユーザーは、いつどのソフトウェアを配布するかを決定できます。

- ソフトウェアを配布するには、最初に配布するソフトウェアを選択し、次に【**ソフトウェアの配布**】 ボタンをクリックします。これで、ソフトウェア配布ウィザードが開始されます。ウィザードの手順に従って、そのグループのデバイスにソフトウェアを配布します。配布されたソフトウェアは、ターゲット デバイスに自動的にインストールされます。

### パッチ

- 【**グループの詳細**】の【**パッチ**】タブを使用して、パッチおよび HP Softpaq のエンタイトルメント設定と配布を行います。【**パッチ エンタイトルメントの追加**】 ボタンをクリックして、利用可能なパッチを選択し、それらがそのグループに利用できるようにします。エンタイトルメントを設定したパッチが、【**パッチ**】タブ リスト内に表示されます。
- パッチを配布するには、配布するパッチを選択して、【**パッチの配布**】 ツールバー ボタンをクリックします。これで、パッチ配布ウィザードが開始されます。ウィザードの手順に従って、そのグループのデバイスにパッチを配布します。

 **注意:** エンタイトルメントが設定されたパッチは、適合性スケジュールに基づいて、管理対象デバイスへ自動的に配布されます。

手順が完了しました。これで、お使いの環境のデバイスの HPCAS を使用した管理が開始されます。次のセクションの指示に従って、レポートの作成についてさらに学んでください。

## 7 レポートの作成と表示

【**レポート**】タブを使用し、お使いの環境のデバイス情報に基づいて、レポートの生成と表示を行います。

たとえば、【**インベントリ情報**】領域の【**管理対象デバイスを表示**】をクリックして、管理エージェントがインストールした全デバイスのリストを表示します。デバイスのリストが生成されると、左のオプションを使用して、またはデバイスの詳細をクリックして、追加のフィルタを適用できます。

レポートが生成されると、【**新しいダイナミック報告グループの作成**】 ツールバー ボタンをクリックして、そのレポートにデバイスのダイナミック グループを作成します。これで、グループ作成ウィザードが開始されます。ウィザードの手順に従って、レポート グループを作成します。



## HP Client Automation Starter and Standard for Windows®

### はじめに

次の手順にしたがって、HP Client Automation Starter and Standard (HPCAS) の使用を開始します。詳細については、HPCAS ガイドまたはオンライン ヘルプを参照してください。将来的なガイドの更新については、次を参照してください。  
[http://ovweb.external.hp.com/lpe/doc\\_serv/](http://ovweb.external.hp.com/lpe/doc_serv/)

### インストール

提供されているメディアを使用して専用のサーバーに HPCAS をインストールします。HPCAS を設定するには、製品ガイドの指示およびインストール時の画面に表示される指示に従います。

### ログイン

デスクトップ アイコンを使用して、または HPCAS サーバーへのネットワークアクセスが可能な環境で任意のデバイスからブラウザを使用して、HPCAS コンソールにアクセスします。  
<http://HPCAShost:3480/ccm> に移動します。ここで、**HPCAShost** は、HPCAS がインストールされているサーバーの名前または IP アドレスです。

【ログイン】 ページで、アカウント名とパスワードを入力し、**OK** をクリックします。デフォルトでは、ユーザー ID は **admin**、パスワードは **secret** です。

## 1 デバイスのインポート

インベントリ情報を収集したり、ソフトウェアおよびパッチを配布するため、最初に、ユーザーの環境のデバイスを HPCAS に認識させる必要があります。

【**デバイス管理**】の【**全般**】タブから、【**インポート**】をクリックします。これで、**デバイス インポート ウィザード**が起動します。このウィザードの手順に従って、デバイスを HPCAS にインポートします。

デバイスがインポートされたら、ソフトウェア、パッチ、およびインベントリを管理するため、管理エージェントを配布します。



T 9 2 6 7 - 9 9 0 0 1

© 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.  
Printed in the US



i n v e n t