



Кратное руководство по установке Unified Functional Testing

В этом кратком руководстве описаны основные действия по установке Unified Functional Testing (UFT). Полное описание всех процедур установки UFT можно найти в документе *Руководство по установке HP Unified Functional Testing*.

Перед началом установки

- **Обновление.** Если выполняется переход с QuickTest 9.5 или более поздней версии либо с Service Test 10.00 или более поздней версии, в процессе установки старая версия QuickTest или Service Test будет автоматически удалена и будет установлена система UFT. Если на компьютере установлен QuickTest 9.2 или более ранняя версия, потребуется вручную удалить ее перед установкой UFT.
- **Автоматическая установка.** UFT поддерживает механизм автоматической установки MSI. Дополнительные сведения см. в документе *Руководство по установке HP Unified Functional Testing*.

Инструкции по установке

1 Предварительные условия:

- Убедитесь в наличии привилегий администратора на диске, на который будет устанавливаться UFT (это должен быть локальный диск). В случае возникновения проблем при установке, возможно, потребуется настроить другие параметры Windows. См. раздел «Настройка необходимых разрешений на доступ» в документе *Руководство по установке HP Unified Functional Testing*.
- Убедитесь, что установлена поддерживаемая версия Internet Explorer. Для получения дополнительных сведений о системных требованиях см. *Файл сведений о HP Unified Functional Testing*.

- ▶ Определите, какой тип лицензии используется. При использовании лицензии на одновременный доступ приготовьте URL-адрес сервера лицензий.
- ▶ Определите, какие надстройки требуется установить для тестирования GUI. Следует устанавливать только те надстройки, которые планируется использовать.

2 Запустите установку.

На экране запуска выберите **Установка Unified Functional Testing**.
(Если экран запуска не открывается автоматически, введите следующий путь в окне командной строки: <DVD-диск>/setup.exe.)

3 Следуйте инструкциям на экране.

Во время установки

Экран дополнительных требований установки:

- ▶ Выберите только те требования, которые должны быть установлены. Все параметры можно будет установить позднее через меню **Пуск**. Сведения о дополнительных требованиях установки см. в документе *Руководство по установке HP Unified Functional Testing*.
- ▶ Если для данной сети требуются специальные параметры DCOM, снимите флажок **Настроить параметры DCOM**. Сведения о настройке параметров DCOM вручную см. в документе *Руководство по установке HP Unified Functional Testing*.