



Unified Functional Testing-Installation - Schnelleinstieg

In diesem Schnelleinstieg werden die Schritte erläutert, die Sie für eine Basisinstallation von Unified Functional Testing (UFT) ausführen müssen. Vollständige Detailinformationen zu allen Elementen der UFT-Installation finden Sie im *HP Unified Functional Testing-Installationshandbuch*.

Vorbereitungen zur Installation

- ▶ **Aktualisieren:** Wenn Sie einen Wechsel von QuickTest, Version 9.5 oder höher, oder Service Test, Version 10.00 oder höher, vornehmen, bewirkt das Installationsverfahren, dass die alte QuickTest- oder Service Test-Version automatisch deinstalliert und UFT installiert wird. Wenn QuickTest 9.2 oder eine ältere Version installiert ist, müssen Sie die alte Version manuell deinstallieren und anschließend UFT installieren.
- ▶ **Unbeaufsichtigte Installation:** UFT unterstützt den MSI-Mechanismus für eine unbeaufsichtigte Installation. Weitere Informationen finden Sie unter *HP Unified Functional Testing-Installationshandbuch*.

Installationsanweisungen

1 Voraussetzungen:

- ▶ Stellen Sie sicher, dass Sie über Administratorrechte für das Laufwerk verfügen, auf dem UFT installiert wird (es muss sich um ein lokales Laufwerk handeln). Wenn bei der Installation Probleme auftreten, müssen Sie möglicherweise andere Windows-Einstellungen anpassen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Festlegen erforderlicher Zugriffsberechtigungen" im *HP Unified Functional Testing-Installationshandbuch*.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass eine unterstützte Version von Internet Explorer installiert ist. Weitere Informationen zu den Systemanforderungen finden Sie in der *HP Unified Functional Testing-Readme*.

- Informieren Sie sich, welche Art von Lizenz Sie verwenden. Wenn Sie eine Concurrent License verwenden, müssen Sie die URL des Lizenzservers kennen.
- Entscheiden Sie, welche Add-Ins für GUI-Tests installiert werden sollen. Sie sollten nur die Add-Ins installieren, die Sie wahrscheinlich auch verwenden werden.

2 Starten Sie die Installation.

Wählen Sie, nachdem der Startbildschirm geöffnet wurde, **Unified Functional Testing-Setup** aus. (Geben Sie den folgenden Befehl in das Befehlsfenster ein, falls der Startbildschirm nicht automatisch geöffnet wird: <DVD-Laufwerk>/setup.exe.)

3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Während der Installation

Bildschirm "Weitere Installationen":

- Wählen Sie nur die Installationsvoraussetzungen aus, die Sie installieren müssen. Alle Optionen können auch später über das Startmenü installiert werden. Weitere Informationen zu zusätzlichen Installationsvoraussetzungen finden Sie im *HP Unified Functional Testing-Installationshandbuch*.
- Wenn in Ihrem Netzwerk spezielle DCOM-Einstellungen notwendig sind, deaktivieren Sie die Option **DCOM-Einstellungen konfigurieren**. Weitere Informationen zur manuellen Konfiguration der DCOM-Einstellungen finden Sie im *HP Unified Functional Testing-Installationshandbuch*.