



Hoja de inicio rápido de instalación de Unified Functional Testing

En esta hoja se explican los pasos para realizar una instalación básica de Unified Functional Testing (UFT). Se puede encontrar información completa sobre todos los elementos de la instalación de UFT en la *Guía de instalación de HP Unified Functional Testing*.

Antes de la instalación

- ▶ **Actualización:** Si está pasando de una versión de QuickTest 9.5 o posterior Service Test 10.00 o posterior, el proceso de instalación desinstalará automáticamente la versión antigua de QuickTest o Service Test e instalará UFT. Si ya ha instalado QuickTest 9.2 o anterior, debe desinstalarlo manualmente y, a continuación, instalar UFT.
- ▶ **Instalación silenciosa:** UFT admite el mecanismo de instalación silenciosa MSI. Para obtener más información, consulte *Guía de instalación de HP Unified Functional Testing*.

Instrucciones de instalación

1 Requisitos previos:

- ▶ Asegúrese de tener privilegios del administrador para la unidad en la que está instalando UFT (debe ser una unidad local). Si tiene problemas con la instalación, puede ser necesario ajustar alguna otra opción de Windows. Consulte la sección "Configuración de los permisos de acceso necesarios" de la *Guía de instalación de HP Unified Functional Testing*.
- ▶ Asegúrese de tener una versión compatible de Internet Explorer instalada. Para obtener más información acerca de los requisitos del sistema, consulte el archivo *Léame de HP Unified Functional Testing*.
- ▶ Sepa qué tipo de licencia está usando. Si está usando una licencia simultánea, tenga la URL del servidor de licencias a mano.

- ▶ Sepa qué complementos desea instalar para pruebas de GUI. Debería instalar únicamente aquellos que tenga previsto utilizar.

2 Inicie la instalación.

Cuando se abra la pantalla de inicio, seleccione **Instalación de Unified Functional Testing**. (Si la pantalla de inicio no se abre automáticamente, escriba la siguiente ruta en la ventana de comandos:
<Unidad DVD>/setup.exe.)

3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Durante la instalación

Pantalla Requisitos adicionales de instalación:

- ▶ Seleccione los requisitos que necesite tener instalados. Todas las opciones pueden instalarse más tarde mediante el menú **Inicio**. Para obtener información acerca de los requisitos de instalación adicionales, consulte la *Guía de instalación de HP Unified Functional Testing*.
- ▶ Si la red requiere una configuración DCOM especial, desactive la opción **Definir configuración de DCOM**. Para obtener información detallada sobre la definición manual de la configuración DCOM, consulte la *Guía de instalación de HP Unified Functional Testing*.