

Hoja de inicio rápido para la instalación de Unified Functional Testing

En esta hoja se explican los pasos para realizar una instalación básica de Unified Functional Testing (UFT). Se puede encontrar información completa sobre todos los elementos de la instalación de UFT en la *Guía de instalación de HP Unified Functional Testing*.

La instalación también instala automáticamente Run Results Viewer en el equipo.

Antes de la instalación

- **Actualización:** si está pasando de una versión de QuickTest 9.5 o posterior o de Service Test 10.00 o posterior, debe desinstalar la versión anterior de QuickTest o Service Test e instalar UFT.
- **Instalación silenciosa:** UFT admite el mecanismo de instalación silenciosa MSI. Para obtener más información, consulte *Guía de instalación de HP Unified Functional Testing*.

Instrucciones de instalación

1. Requisitos previos

- Asegúrese de tener privilegios del administrador para la unidad en la que está instalando UFT (debe ser una unidad local). Si tiene problemas con la instalación, puede ser necesario ajustar alguna otra opción de Windows. Consulte la sección "Configuración de los permisos de acceso necesarios" de la *Guía de instalación de HP Unified Functional Testing*.
- Asegúrese de tener una versión compatible de Internet Explorer instalada. Para obtener más información acerca de los requisitos del sistema, consulte el archivo *Léame de HP Unified Functional Testing*.
- Sepa qué tipo de licencia está usando. Si está usando una licencia simultánea, tenga la URL del servidor de licencias a mano.
- Sepa qué complementos desea usar para Pruebas de GUI. Se recomienda instalar solo lo que piense usar.
- Si tiene pensado ejecutar pruebas creadas usando Service Test o versiones anteriores de UFT, debe tener .NET Framework 3.5, el paquete WSE 2.0sp3 y el paquete WSE 3.0 instalados en el equipo.

Estos requisitos previos no se proporcionan con la instalación de UFT. Si no están instalados en el equipo, puede instalarlos desde las siguientes ubicaciones del DVD:

- **NET 3.5 Framework:** DVD/prerequisites/dotnet35_1/donetfx35_sp1.exe

- **WSE 2.0 sp3:** DVD/prerequisites/wse20sp3/MicrosoftWSE2.0SP3Runtime.msi
- **WSE 3.0:** DVD/prerequisites/wse30/MicrosoftWSE3.0Runtime.msi

2. Inicie la instalación.

Cuando se abra la pantalla de inicio, seleccione **Instalación de Unified Functional Testing**. (Si la pantalla de inicio no se abre automáticamente, escriba la siguiente ruta en la ventana de comandos: <Unidad de DVD>/setup.exe.)

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Durante la instalación

Pantalla Instalación personalizada

- Si desea instalar el complemento de UFT para ALM como parte de la instalación, seleccione la opción **Complemento ALM**.
- Si está instalando UFT en un equipo no configurado en inglés, elija si desea instalar UFT en el idioma de su sistema operativo o en inglés.

Pantalla de configuración de UFT

Si su red requiere una configuración de DCOM especial, desactive las opciones **Configurar ajustes de DCOM para la integración de ALM** y **Configurar ajustes de DCOM para las secuencias de comandos de automatización**. Para obtener información detallada sobre la definición manual de la configuración DCOM, consulte la *Guía de instalación de HP Unified Functional Testing*.