

Unified Functional Testing 安装快速入门指南

此表介绍了执行 Unified Functional Testing (UFT) 基本安装的步骤。有关 UFT 安装的所有元素的完整详细信息，请参见《*HP Unified Functional Testing 安装指南*》。

此安装可从 DVD 或 Web 的压缩包中执行。有关不同安装包的详细信息，请参见《*HP Unified Functional Testing 安装指南*》。

此安装还将自动在计算机上安装 Run Results Viewer。

安装之前

- **升级：** 如果从 QuickTest 或 Service Test 升级，则必须卸载旧版本的 QuickTest 或 Service Test 并安装 UFT。如果正在从 UFT 的早期版本升级，则安装程序会自动卸载早期版本并重新安装新版本。
- **静默安装：** UFT 支持 MSI 静默安装机制。有关详细信息，请参见《*HP Unified Functional Testing 安装指南*》。

安装说明

1. 先决条件

- 确保您对安装 UFT 的驱动器(必须是本地驱动器)具有管理员特权。如果安装时遇到问题，则可能需要调整其他 Windows 设置。请参见《*HP Unified Functional Testing 安装指南*》中的“设置必需的访问权限”部分。
- 确保已安装支持版本的 Internet Explorer。有关系统要求的其他详细信息，请参见《*HP Unified Functional Testing 自述文件*》。
- 了解正在使用的许可证类型。如果正在使用并发许可证，则确保许可证服务器 URL 可用。
- 了解要对 GUI 测试使用哪些插件。建议您仅安装需要使用的插件。
- 如果您计划运行使用 Service Test 或 UFT 的早期版本创建的测试，则必须在计算机上安装 .NET Framework 3.5、WSE 2.0sp3 包和 WSE 3.0 包。

这些必备程序不随 UFT 安装提供。如果计算机上未安装这些程序，则可从 DVD 上的以下位置进行安装：

- **NET 3.5 Framework:** DVD/prerequisites/dotnet35_1/donetfx35_sp1.exe
- **WSE 2.0 sp3:** DVD/prerequisites/wse20sp3/MicrosoftWSE2.0SP3Runtime.msi
- **WSE 3.0:** DVD/prerequisites/wse30/MicrosoftWSE3.0Runtime.msi

2. 开始安装。

安装屏幕打开时，选择 **Unified Functional Testing Setup**。(如果启动屏幕未自动运行，请在命令窗口中输入以下路径：<DVD 驱动器>/setup.exe。)

3. 按屏幕上的指示操作。

安装过程中

自定义安装屏幕

- 如果要在安装过程中安装 UFT Add-in for ALM，请选择 **ALM 插件** 选项。
- 如果正在非英语计算机上安装 UFT，请选择是用操作系统所用语言还是英语安装 UFT。

UFT 配置屏幕

如果您的网络需要特殊的 DCOM 设置，请清除 **配置 ALM 集成的 DCOM 设置** 和 **配置自动脚本的 DCOM 设置** 选项。有关手动配置 DCOM 设置的详细信息，请参见《*HP Unified Functional Testing 安装指南*》。

安装后

如果需要安装 Web 2.0 插件，则必须在安装向导完成后运行其他安装。此安装可在 <UFT 安装> 文件夹 \Installations\Web2AddinSetup 中找到。